

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









. .

V

·
-

•

j

	•		

Das

Buch der Erfindungen

Gewerbe und Industrien

II

Neunte, durchaus neugestaltete Auflage



as

Buch der Ersindungen

Bewerbe und Industrien

Gesamtdarstellung

aller Gebiete der gewerblichen und industriellen Urbeit

sowie von Weltverkehr und Weltwirtschaft

Neunte, durchaus neugestaltete Auflage

bearbeitet pon

Dr. J. Myrens, Prof. får landwirtschaftliche Cechnologie in Breslau — C. Krndt, Ingenieur in Braunschweig — Dr. J. Hrügermann in Mälhausen i. E. — H. W. Dahlen, Generalsefreidr des deutschen Weindauvereins in Wiesdaden — G. Sebe, Urchiteft in Berlin — Urchiteft I. Fanlmasser in hamburg — Dr. L. Grunmach, Prof. a. d. techn. Hochschule in Berlin — M. Gürller, Oberford der hoh. Wedschule in Berlin — Direktor Kremann fasdicke in Lemschede — Dr. Chr. Heinsperling in hanstigen in Aranschule in Berlin — Direktor Kremann fasdicke in Lemschule in Minchen — Ingenieur H. W. Lind in Berlin — Dr. Richard Comenthal, Cehrer a. d. doh. Wedschule in Kottbus — Dr. N. Mitthe in Braunschweig — Dr. John Hiller, Vorstand der deutschen Dersuchsanstalt fär Cederindustrie in Heiner J. Merken der Vors. Kellen in Freiderg i. S. — Ernft Nilma, Direktor der l. k. Jachschule für Holzindustrie in Villach — Geheimrat Prof. Kellen in Brauns in Berlin — Franz Keh, Prof. a. d. techn. Hochschule in Wien — Ingenieur E. Kosmald, Stadtbauinspektor in Hannover — Dr. W. Hamid, Prof. a. d. techn. Hochschule in Uachen — E. Hariber in Hochschule in Hiller — E. Kreptsm, Prof. a. d. Bergasademie in heiberg — K. Wilke, Ingenieur für Elektorechnik in Berlin — Dr. F. Wühl, Cehrer a. d. Hätenschule in Freiberg — K. Wilke, Ingenieur für Elektorechnik in Berlin — Dr. F. Wühl, Cehrer a. d. Hätenschule in Dulsdarg — und vielen andern Hannover ersten Aanges.

Zweiter Band

Die Kräfte der Natur und ihre Benuhung

Phyfitalifde Cednologie

I. Ceil: Die Mechanif oder die Cehre von der Bewegung der Körper. Don Ingenieur E. Mosenboom.

II. Ceil: Die physifalischen Erscheinungen und Krafte, ihre Erfenntnis und Verwertung im praftischen Ceben Don Orofessor Dr. A. Grunmach.

III. Ceil: Die Kraftmafdinen. Don Ingenieur E. Rofenboom.

Mit 986 Certabbildungen, sowie 3 Beilagen



Leipzig Verlag und Druck von Otto Spamer 1898 Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen vorbehalten.



Inhalfs-Berzeichnis

zum

Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien.

Neunte Auflage.

Zweiter Band.

Die Kräfte der Natur und ihre Benutzung.

Die	Mechanik		e Lehre Bon Ingenieu				egung	der	Kör	per. Seit
Ginleit:	una									
Aufaab	e der M echanil	r. Entwicke	luna im Al	tertum	und A	littelalte	r bis 311	r neuei	en Bei	it '
G1 3			irundbegr						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9to	um (13). — Z	_	-	. ,	* 6***	.,				
Die M	aterie und ihre durchdringlichteil	Gigenfchaft	en		 19). —	 Filter (2	 0). — R c	häfion.	 Festig	. 1' =
	ınd Elastizität (!									
	gregatzupände			· • ·						. 2
Craghe	it und die Kra			·						. 2'
	hwere und Mass 115 von der Gr			Chergi	e (au).	— nto	ettørethm	ng (31).	. 8
	rpetuum mobil		Gutt Bir			• • •		• •	• •	. 5
	fammenfekung		ng von Kr	äften .				•		. 80
G ~ 6			771	Schwer			• • •	•	•	•
92+	oblem der Schw	erfroft (48)	•	- /		(40) ·				
Der fri	eie Eall und di hwerpunkt (53).			• • •				• •		. 5
9(r	t und spezifisch; chimedisches Prii ischen Gewichte.	nzip. Schwi	mmen (57).			rum (58)). — B	estimm	ung be	. 50 r
		Das V	endel und	leine	Anw	enduna				
(61, 6 Komp	itdedung der Pei 32). — Foucaul penfationspendel ertraft und der	nbelgesete bu is Penbelvers (66). — Re	rch Galilei (uch (68). — verfionspeni	(61). — - Galile del (67)	Mathe is und . — · L	matisches Hunghen	und ph	luhren	(6 4). –	-
De	er Stoß (6 9). —	- Rammen ('	Der Stof 70).	. Rai	mmen		74 + 1	, .		•
		,	Die Zenti	rifugal	kraft.					
regul	jenbahn in R urt ator (74). — B . Berringerung	entrifugen.	Schleuder. Abplattung	Brauns	8 Geich	windigfei				

Die Sebelgesehe und ihre Anwendung. Die technischen Wagen. Hebevorrichtungen der Alten (77). — Der Hebel. Zweiarmiger und einarmiger Hebel (78). — Druckhebel. Burshebel. Hebelgeseh (79). — Binkelhebel (80). — Dezimalwage. Zentessimal-Brüdenwage (82). — Automatische Bagen (85).	•
Die einfachen Maschinen. Sebezenge.	
Feste und lose Rolle (87). — Flaschenzug (88). — Differentialflaschenzug. Wellrab. Haipel. Winde (89). — Räderübertragung (90). — Transmission. Tretrad (91). — Schiese Ebene (92). — Schraube (94). — Schissichraube (95). — Schraubendampser (96). — Kräne (98).	
Die hydraulischen Gesehe und ihre Anwendung.	
Horizontaler Wasserspiegel. Kanalwage (100). — Kommunizierende Röhren. Nivelliersinstrument (101). — Der hydrostatische Druck (102). — Die hydraulische Presse (103). — Heber (106). — Reaktion. Segners Wasserrad (108). — Fließendes Wasser und springende Wasserstaden. Sprinklasche. Seronsbrunnen (109). — Wasserschieden. Sprinklasche und Kanalanden.	112
Die Wasserhebungsmaschinen und Zeuerspritzen	112
Die Mechanik der luftförmigen Förper.	
Der Luftbrud. Horror vacui (137). — Torricelli. Pascal. Schwere der Luft (138). — Die Atmosphäre. Auftrieb der Luft. Luftballon (139). — Otto von Gueride. Luftpumpe (140). — Magdeburger Halbtugeln. Martottesches und Gap-Lussachieß Geses (142). — Manometer, Bakumeter und Barometer (143). — Heumatischer Wasseiger (145). — Selbstregistrierendes Manometer (146). — Neuere Lustpumpen (148). — Wasseiger (145). — Selbstregistrierendes Manometer (146). — Neuere Lustpumpen (148). — Wasseiger (145). — Gelbstregistrierendes Manometer (146). — Neuere Lustpumpen (148). — Wasseiger (145). — Bersuche mit der Lustpumpe (153). — Schornsteinventilator. Kompressonslustpumpen (154). — Bersuche mit der Lustpumpe (153). — Schornsteinventilator. Kompressonslustpumpen (154). — Bindbüchse und Drucklustendigeschieße (155). — Wasseischlustendapparat (156). — Bentrizugal-Lustpumpe. Bentilation. Kotierender Bentilator (157). — Drucklustventilation in Bergwerken. Streudüse zur Bentilation. Kneumatische Brief- und Patetbesörderung (158). — Berliner Rohrpost. Kneumatische Eisendass (159). — Drucklustdass (160). Lustschiffischer Und Dampfer (161). — Berschiedene Wöglicheteiten des Lustschlüsses. Gebrüder Wontgosser (162). — Charles und Gebrüder Robert (165). — Die ersten Lustballonaussisiege (166). — Blanchards und Jessens Ballonsahrt über den Kanal. Roziers Tod (168). — Der Fallschirm (169). — Lenormand, Garnerin, Coding, Robertson, Letur (170). — Leroug (171). — Gesahren der Lustschsschlusses und Glaishers Ausseins Lustschsses und Glaishers Ausseins Lustschsses und Glaishers Ausseins zur Sörderung der Lustschsses und Bister Ballons. Betins Lustschiffisser und Glaishers Ausseins Lustresse des Geant (175). — Fahrten des Deutschen Bereins zur Förderung der Lustschiffishert (176). — Registrierballons. Lentbare Ballons. Betins Lustschiffisser und Glaishers Ausstellenden. Dupun de Ldme, Tissander, Kenard und Krebs (178). — Camps	
bell (182). — Schwarz' Aluminium-Luftschiff (183).	•••
Alte Flugmaschinen. Der Vogelstug (184). — Neuere Flugmaschinen. Rechtel (186). — Trouve (187). — Hargrave. Maxim (188). — Wellner. Langley. Lilienthals Flugversuche (190).	184
Die physikalischen Erscheinungen und Kräffe, ihre Erkenninis und Verwertung im praktischen Leben. 80n Professor Dr. L. Grunmach.	¥
Mag und Meffen.	
Bie brei Grundbegriffe der Magbestimmung (193). — Einheiten der Länge, der Masse und der Zeit (194). — Maße der Alten (195). — Bestrebungen zur herstellung eines	193
einheitlichen Maßinstems (198). — Internationale Meterkommission (201). — Gradmessungen (208). — Das metrische Maßinstem (205). — Internationale und nationale Prototype (206). — Neues deutsches Urmaß (207). — Einheit der Masse (208). — Neues deutsches Urgewicht (210). Instrumente und Apparate zur Messung der drei Fundamentaleinheiten	211 211
bei Maßvergleichungen (219).	

Inhalts-Berzeichnis.	VII
Apparate zur Bestimmung ber Masse. Einsache chemische Wage (221). — Wägungsmethoden (223). — Stüdrathiche Batuumswage (224). — Jolhs Bersuch zur Bestimmung der Gravitationstonstante und ber Dichtigsteit der Erbe (227). — Bersuche von A. König und F. Richarz (228).	Seite 220
Apparate zur Beitmeffung	228
Yom Şhall.	
Schallwellen (283). — Ihre Fortpflanzung und Geschwindigkeit (284). — Ressezion. Echo (235). — Sprach= und Hörrohr (236). — Ton (237). — Tiesse und höchste Töne. Sirene von Savart (238). — Sirenen von Seebed und Cagniard de la Tour (239). — Schwingungen einer Stimmgabel. Lissauß Methode (241). — Schwingende Saiten. Das Monochord (242). — Intervalle und Tonleitern. Wellenbewegung (243). — Fourierscher Saz. Ohms Entdedung der Zerlegung eines Klangs (244). — Kammerton (245). — Dur und Woll (246). — Helmholz. Klangsarbe. Schwingungsknoten an Saiten und Platten (247). — Chladnische Klangsiguren (248). — Obertöne (249). — Klangsarbe der Instrumente (251). — Resonanz (252). — Bokalksänge (254). — Kombinationsköne. Tartini und Sorge. Interserung (255). — Schwebungen (257). — Internationaler normaler Stimmton. Rormalstimmgabeln. Schwingende Lustidulen (258). — Offene und gedadte Pfeisen (259). — Bungenpfeisen (260). — Menschliche Kehltops. Chemische Hammen (263). — Rundtsche Staubsiguren (264). — Bestimmung der Schallgeschwindigkeit mittels derselben (265). — Das menschliche Ohr (266). — Reissiches Telephon (268). — Bellsche Telephon (269). — Edisons Phonograph (271). — Grammophon (278). — Photophon (274). — Radio= und Thermophon (275).	
Yom Lichte.	
Wesen und Foripfianzung des Lichts. Polarisation	275
Photometrie	287
Spiegel und Fpiegelapparate	296
Pas Prisma und die Spektralanalyse	308

Geite

839
858
384
403

Latente Bärme. Schmelzpunkt (457). — Raoultsches Gejes. Weitere Wärmeerscheinungen bei Anderung des Aggregatzustands. Kältemischungen (458). — Kryophor (459). — Gessättigte Dämpse. Maximum der Spannfrast (460). — Verbindungswärme (461). — Das Sieden. Dampsbichte. Dumas' Methode (462). — Viktor Meyers Methode. Damps

bichte und Molekulargewicht. Berhalten des Wasserdamps in der Atmosphäre (463). — Hygrometrie. Daniells Hygrometer (464). — Regnaults und Dusours Hygrometer (465). — Augustiches Phychroneter. Haarhygrometer (466). — Meteorologie und meteorologische Inftrumente (467). — Berflüssigung der Gase. Kritische Temperatur und kritischer Druck (470). — Berfuck von Cailletet, von Pictet und von Broblewski und Olszewski (472). — Lindes Apparat zur Berflüssigung der Luft (474). — Fortpflanzung der Wärme durch Leitung (475). — Durch Strahlung. Diathermansie (476). — Sonnenwärmespektrum. Die Bärme im Haushalt der Ratur (477).

yom Magnetismus.

Ratürlicher Magnet (479). — Künftliche Magnete. Wagnetische Grunderscheinungen (480). — Scheidungs- und Drehungstheorie (481). — Kompaß (482). — Coulombsches Geset. Einheit der Menge von Magnetismus (488). — Magnetisches Feld und Feldstärle (484). — Araftlinien (486). — Magnetisches Woment (486). — Intensität der Magnetischeung. Spezisischer Ragnetismus. Magnetische Indultion (487). — Wagnetischen Sphieres. Hinfuß der Temperatur auf den Magnetismus (488).

Grdmagnetismus . . .

Die Erbe ein Magnet. Die brei erdmagnetischen Elemente: Inklination, Deklination, Horizontale Intensität des Erdmagnetismus (489). — Wethoden der Bestimmung der drei erdmagnetischen Elemente (490). — Wagnetischer Theodolit (491). — Inklinatorium (493). — Absolutes Waßipsiem. Gaußsche Schwingungs- und Absenkungsbeodachtung (495). — Bergleichung magnetischer Womente. Bariationen der erdmagnetischen Elemente. Das Rordlicht und sein Einssus auf die erdmagnetischen Elemente (497). — De la Rivesche Rordlichtkeorie. Lemströms Bersuche, das Nordlicht künstlich nachzubilden (501).

Yon der Glektrizität.

Renntnis von der Elektrizität im Altertum (502). — Reibungselektrizität. Otto von Gueride. Leiter und Richtleiter (503). — Glas= und Harzelektrizität. Scheidungshypothese (504). — Insiuenz. Elektrostop (505). — Coulombsches Geseb. Einheit der Elektrizitätsmenge (506). — Berteilung der Elektrizität auf der Oberstäcke. Elektrisches Krastseld (507). — Potential (508). — Rapazität. Kondensator. Dielektrizitätskonstante. Reibungselektrisiermaschine (509). — Dampselektrisiermaschine (511). — Franklinsche Tasel. Lepdener Flasche und Batterie (512). — Oscillierende Entladung. Elektrophor (513). — Insiuenz-Elektrisiermaschine (514). — Elektrische Bersuche. Blistasel. Elektrischer Wörser (516). — Durchbohren mittels des elektrischen Funkens. Lodges Upparat zur Kondensierung des Rauchs. Blis (517). — Benjamin Franklin (518). — Theorie des Gewitters (519). — Wirkungen des Blises. Blisableiter (522).

Yom Galvanismus.

Galvanis Entbedung (526). — Froschversuch. Boltas Jundamentalversuche (527). — Kontaktelektrizität. Spannungsreihe. Leiter erster Klasse (528). — Boltas Spannungsgeset. Leiter zweiter Klasse (529). — Galvanisches Element. Boltasche Säule (530). — Fechnersches Säulenelektrossop. Thomsoniches Quadrantelektrometer (531). — Konstante Elemente. Das Daniellsche, Meidingersche und Callaudiche Element. Das Grovesche Element (532). — Das Bunsensche Element (533). — Das Bunsensche Element (533). — Das Leclanchsiche Element. Der galvanische Strom. Das Ohmsche Gese (534). — Spezissischer Widerstand und spezissische Leitungssächigkeit (535). — Batterieschaltung. Stromberzweigung (536). — Die beiden Kirchhoffschen Säte (537). — Die Wheatstonesche Brücke. Stromberbindungen. Stromschlissel (538). — Stromberzweigung (539).

Die Wirkungen des galvanischen Stroms.

489

540

Section 1. The section of the section 1. The sectio	eite
Eisen. Federgalvanometer. Selbstunterbrecher (552). — Morfes Schreibapparat. Ritchies	
elektromagnetische Raschine (558).	
	554
Berfehung des Baffers. Grotthuhiche Theorie (554). — Hofmanniches Boltameter. Ber-	
fepung ber Alfalien und Erden (555). — Elektrolyfe. Faradays Romenklatur. Claufius=	
Arrheniussche Theorie (556). — Faradans Gejete der Elektrolyje. Elektrochemisches Aqui=	
valent. Chemische Definition des Ampere. Silbervoltameter (557). — Rupfers und	
Basservoltameter. Polarisation (558). — Chemische Prozesse in den Elementen. Attumula=	
toren (559). — Galvanoplastik (560). — Galvanisierung (562).	
Wärme- und Lichtwirkungen des galvanischen Stroms	563
Joule-Lenziches Gefes. Elettrisches Glüh- und Bogenlicht (584). — Der Davyiche Licht-	
bogen. Moifjons Berfuche zur Berftellung fünstlicher Diamanten. Beltiers Phanomen (565). —	
Thermostrom. Thermoelemente (566). — Nobilis Thermosaule (567). — Thermoelement von	
Le Chatelier. Thermofaulen von Noë, von Clamond und von Gulcher (568).	
	569
Amperes Gesets (569). — Bilh. Bebers Elettrodynamometer. Elettrodynamometer von	000
Siemens und Halste (570). — Torsionseleftrodynamometer (571).	
	572
Faraday (572). — Seine Fundamentalversuche. Prinzip des Industionsapparats (578). —	014
Battabal (9/2). — Seine Fundamentaider jude. Stringly des Judition Supplied (9/6). —	
Bringip des Telephons. Lengiches Gefet (574). — Induftion in forperlichen Leitern.	
Rotationsmagnetismus (575). — Foucaultiche Ströme. Magnetelestrische Maschine (576). —	
Majchinen von Stöhrer und der Compagnie d'Alliance. Siemens' Doppel-T-Anter (577). —	
Stemens' bynamoelettrifches Pringip. Der Zündinduttor (578). — Der Pacinotti-Grammeiche	
Ring (580). — Selbstinduktion. Bifilarwidelung. Öffnungsfunken. Induktionsapparat (582). —	
Du Bois-Reymonds Schlitteninduktorium (588). — Ruhmkorffiche Funkeninduktoren (584). —	
Rohls rotierender Unterbrecher mit Tachymeter (585).	
Die elektromagnetischen Waseinheiten und Wesmethoden	585
Cleftrostatisches und elektromagnetisches Maginstem. Einheit ber Stromstärke. Das Ampère.	
Messung der Stromstärke. Einheit der Clektrizitätsmenge. Das Coulomb. Einheit des	
Biberstands (586). — Das Ohm. Normalwiderstände (587). — Einfluß der Temperatur	
(588). — Das Bolometer. Meffung des Biberftands von festen Leitern und von Elestro-	
lyten (589). — Einheit der elektromotorischen Kraft (590). — Das Bolt. Normalelemente.	
Das Latimer Clartiche und bas Bestoniche Element. Messung ber elektromotorischen Kraft.	
Kompensationsmethode (591). — Einheit der Rapazität. Das Farad. Kondensatoren.	
Reffung der Rapazität. Setunden=Bolt=Ampere. Bolt=Ampere (592).	
	593
	594
E. Turi e Tri an	595
Der primare Leiter (596). — Der fetundare Leiter. Ausbreitungsgeschwindigfeit (596).	-
— Die Lecheriche Anordnung. Reslexion, Brechung, Polarisation elektrischer Strabsen.	
Der Spiegelversuch (597).	
	598
Hochfrequenzitrome. Tesla-Transformator. Teslas Anordnung für Hochfrequenzitrome	960
(599). — Erscheinung der Impedanz (600). — D'Arsonvals Bersuch (601). — Teslas Lampe	
und "Licht der Zufunst" (602).	
	602
Berfuchsanordnung (608). — Berfuche in England. Ginfluß langer, vertifaler Luftbrafte.	
Versuche in Italien und in Deutschland (604).	
	605
Eigenschaften der Kathodenstrahlen. Geradlinige Fortpflanzung derfelben. Fluorescenz-	
erregung (605). — Schattenbilbung. Barmewirtung der Kathobenstrahlen. Croofesiche Röhren	
(606). — Ablentbarteit durch den Magnet. Mechanische Birtungen. Farbung von Saloidsalzen	
unter dem Ginfluß von Rathodenstrahlen. Durchlässigfeit durch dunne Metallicichten (607).	
	608
Eigenschaften derselben (608). — Bersuchsanordnung für Röntgenaufnahmen (609). —	
Inftrumente und Apparate für Röntgenaufnahmen. Funkeninduktoren. Deprez' Unter-	
brecher. Batuumröhren (612) Fluorescenzichirme. Kruptoftop. Intereffante medizinische	
Aufnahmen (614). — Berwendung der Rontgenichen Strahlen in den verschiedenen Zweigen	
ber Biffenicaft und ber Technit (616). — Schlußbetrachtung (618).	

Die Kraftmaschinen.

Bon Ingenieur E. Rofenboom.	Geite
Sinleitung	621
Die Windräder	626
W asserkraftmaschinen und Ausnuhung der Wasserkräfte	632
Die Basserräber	684
Die Turbinen	640
Die Bafferfäulenmaschinen	661
Die Ausnugung ber Bafferträfte	665
Die Pampfmafchinen und Dampfkeffel, Lokomobilen, Pampfturbinen, Naphtadampfmafchinen	671
Geschichtliche und technische Entwidelung der Dampsmaschinen	671
Die Dampstessel und Dampstesselseuerungen	686
Wirkungsprinzip und Wirkungsgrad der Dampfmaschinen	715

Die Konfirnktion der Pampsmaschinen					
Die Beißluftmaschinen (765). — Diesels neuer Barmemotor (769).					
Granten and and the ferritary Granten and and and and and and and and and an	773				
Namen- und Sachregister	7 80				
B eilagen.	=aita				
Brüchenwage. Außere Anficht, Langenichnitt	eite 84				
Spektraltafel. Stala von Bunsen und Kirchhoff	322				
Die berühmtesten Befraktoren der Erde	394				

Die

Aräfte der Aafur und ihre Benutzung

I.

Die Aechanik oder die Lehre von der Bewegung der Körper

pon

Ingenieur G. Bofenboom



•			

Binleitung.

Der Weise Sucht bas vertraute Geseh in bes Bufalls grausenben Bunbern, Sucht ben rubenben Bol in ber Ericieinungen Flucht.

e Weisesten und Besten aller Zeiten und Völker haben seit Jahrtausendem dem Urgrunde aller Dinge nachgeforscht. Hierbei haben sich von jeher zwei Wege getrennt, von zwei verschiedenen Standpunkten sind die Forscher und Denker

ausgegangen.

Die empirische ober physische Betrachtungsweise faßt bie Dinge in ber Beije auf, wie sie sich in unserer Ertenntnis barftellen; sie sammelt Erfahrungen, burchforscht und ordnet sie und baut aus der Summe derselben das System der Naturwiffenschaften im weiteren Sinne auf. Dagegen fieht die transcendentale, außerhalb bes Gebietes aller Erfahrung liegende Auffassung von ber Ertenntnis ber Dinge, wie fie fich uns barftellen, gang ab; fie geht vielmehr von der Betrachtung aus, daß alle Erfahrung und damit das ganze Syftem des auf dieser aufgebauten empirischen Wissens, die Raturwissenschaften, nur auf Borftellungen in unserem Bewußtsein beruhen. 3hre Grundfrage war beshalb von jeher, ob die Dinge in Birflichteit fo feien, wie fie fich in unferer Erkenntnis darstellen, nämlich materiell in Raum und Zeit, oder ob sie in dieser Form nur für unfer Ertenntnisvermogen vorhanden find, welches nicht im ftande ift, bas Wefen ber Dinge zu erfassen. Bon biesem transcendentalen Standpuntte geht die Bissenschaft ber Metaphyfit ober Philosophie aus, beren Aufgabe es also ift, zu erforschen, was bie Dinge abgelöst von ihrer Ericheinungsform für uns, von den Erfahrungen unseres Intelletts: was die Dinge an fich find. Das einzige Ertenntnismittel für die Dinge außer uns sind unsere Sinne; burch sie tritt unser Erkenntnisvermögen erst mittelbar mit den Dingen in Berbindung. Wenn wir sagen, eine Blume sei rot, so heißt das: auf bie Rethaut unferes Auges wird burch Lichtftrahlen von gewiffer Bellenlange ein Reig ausgeübt, ber nach bem Bentralorgan, dem Gehirn, übermittelt und von diesem als das empfunden wird, mas wir rote Farbe nennen. Durch die Bibrationen ber Saiten ober bes Metalles eines Instrumentes wird die Luft in Schwingungen versett, Diese wirten mittels des Ohres auf die Gehörnerven, und nach ber Art dieses Reiges empfinden wir die Luftichwingungen als Tone einer Beige ober eines Hornes. Dhne die besondere Gin= richtung unseres Auges und Ohres, sowie unseres Rervensustems mare fur uns bie Blume nicht rot, gabe die Saite ber Beige beim Streichen, das born beim Blasen feinen Ton; für den Blinden gibt es keine Farbe, für den Tauben keinen Ton.

Die Eigenschaften, die wir gemeinhin den Körpern zulegen, kommen also, so schließt die Philosophie, keineswegs diesen zu, sondern sie sind Borstellungen unseres Intellekts. Da nun aber die ganze materielle, in Raum und Zeit existierende Welt nur durch solche Einwirkungen auf unser Nervensystem in Verbindung mit unserem Erkenntnisvermögen gelangt, so ist die ganze Welt, unser eigener Körper einbegriffen, nichts als unsere Vorstellung. Diese Schlüsse bilden eine logische Kette; in ihrer Konsequenz führt die metaphhische Spekulation zu der Leugnung der Realität der Körperwelt. Auch die Fundamentalsbegriffe Raum, Zeit und Kausalität, die Elemente a priori der Philosophie, sind nur Begriffe der besonderen Anordnung unseres Denkvermögens. Raum können wir uns nur

Einleitung.

mit bem Begriffe Stoff verbunden vorstellen; ohne Materie, welche Raum ausfüllt, ift letterer ein wefenlofer Schemen. Auch ber Beit tommt teine Befenheit zu, fie ift nur ein Begriff in ber Berbindung mit Bewegung, und biese ift wieber an ben Stoff gebunden; ohne Bewegung gibt es feine Beit. Sobald alle Bewegung aufhören murbe, eingeschlossen unsere Lebensthätigkeit, murbe auch ber Begriff Beit inhaltslos. Unsere Mage für die Reit find nur von regelmäßigen Bewegungen abgeleitet. In einem Jahre bewegt sich die Erbe einmal um die Sonne, und in einem Tage die Erde einmal um sich selbst. Alls nach der befannten Sabel ber Monch von Beifterbach vergeblich über den Bibelfpruch "dem Herrn find taufend Jahre wie ein Tag, und ein Tag ist ihm wie taufend Jahre" nachbachte und in einen tiefen Schlaf verfiel, b. h. alle Bewegung für ihn unterbrochen wurde, war bei dem Erwachen mehr als ein Menschenalter verfloffen. In anderen Weltfuftemen, welche vielleicht mit intelligenten Wefen belebt find, fonnen von ben unfrigen gang verschiedene Reitbegriffe herrichen. Schon in ber uralten indischen Bhilosophie kommt die Erkenntnis hiervon in folgender Fabel zum Ausdruck. Malabhan, die Gattin des Patipubicita, fteigt aus bem himmel auf die Erbe und lebt hier mahrend eines Menfchenalters; als fie nach ihrem Tobe in die Welt ber Götter gurudkehrt, fieht fie, daß fie nach ben Beitbegriffen biefer Belt nur wenige Stunden auf der Erde gewesen ift.

Doch kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Wenn nach den Schlüssen der Philosophie die Körperwelt nur in unserer Vorstellung, nicht real existiert, so wollen wir versuchen, an Stelle der materiellen Dinge die Naturkräfte und Naturgesetze zu setzen; dieselben wirken unmittelbarer auf uns ein als die Körper; der Stoff kann nie direkt auf unsere Sinne wirken, sondern nur vermittelst der an ihn gebundenen Kräfte. Wenn wir also letztere begreifen können, wenn das Wesen der Naturkräfte sich unserem Erkenntnisvermögen erschließt, dann ist uns auch die Materie, mit welcher die Kräfte gebunden auftreten, näher gerückt, und wir können vielleicht auf den Begriff der Körper, der Materie, ganz verzichten. Wir würden durch die Naturkräfte alles Geschehen begreisen lernen und Genüge leisten dem unserem innersten Wesen anhaftenden Bedürsnis

nach der Beantwortung der Frage "Warum?" der Urfache alles Geschehens.

Diese Naturkräfte oder schlechtweg den Begriff Kraft vermögen wir aber ebensowenig, ja selbst vom empirischen Standpunkte aus noch weniger zu erkennen. Die Naturgesets sind nur der von den Menschen nach der Ersahrung aufgestellte und in Regesn gedrachte Aussbruck für die Wirkungen der Naturkräfte. Lettere kennen wir wieder nicht an sich, sondern nur aus ihren Folgeerscheinungen; wir sehen, fühlen, empsinden nur ihre Einwirkungen auf unsere Sinne; aus einer Anzahl solcher beobachteten Wirkungen konstruieren wir erst die Naturkräfte und deren Gesetze. Dringen wir aber tieser, wollen wir das Wesen der Kraft ergründen, so sinden wir dieses unserem Erkenntnisvermögen ebenso verschlossen, wie das Ding an sich der Philosophie. Die Mechanik gibt solgende Begriffsbestimmung: "Kraft ist die Ursache einer Bewegungsänderung eines Körpers." Diese Erklärung genügt als Grundlage sür die mathematische Entwicklung der praktischen Aufgaben der Mechanik, odwohl sie auch vom rein empirischen Standpunkte aus schon nicht einwandsfrei ist; die Ursache einer Bewegung kann streng genommen stets nur wieder eine vorhergehende Bewegung sein. Dagegen ist unsere Erkenntnis durch dieselbe nicht weiter gekommen; ein unserem Denken zugänglicher Begriff ist in der Erklärung nicht enthalten.

Bir sehen sortwährent Birkungen von Kräften, die wir gar nicht beachten, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, daß sie uns ganz natürlich und selbstverständlich erscheinen, keiner Erklärung bedürfen und keiner näheren Untersuchung wert sind. Natürlich, in dem unswandelbaren Balten der Naturkräfte begründet, ist ja alles, selbstverständlich, klar und begreifslich aber keineswegs; im Gegenteil: alle tagtäglichen Erscheinungen sind für unsere Erkenntnis im letzen Grunde unbegreislich. Nehmen wir das allereinsachte, nächstliegende Beispiel, welches doch das schwierigste Problem in sich schließt. Ich habe einen Stein in der Hand, öffne ich letztere, so fällt der Stein zu Boden; "ja das ist doch selbstverständlich und klar," heißt es, "denn der Stein ist schwer". Nein, es ist durchaus nicht selbstverständlich, sondern im höchsten Grade merkwürdig; wenn der Stein in der Luft schweben würde, das wäre selbstverständlich; denn woher kann ohne äußeren Anstoß ein Körper

aus der Ruhe in Bewegung übergehen? Zwischen der Erde, nach welcher sich der Stein mit einer bestimmten Geschwindigkeit hindewegt, und dem Körper besteht doch absolut keine erkennbare Berbindung; die den Zwischenraum aussüllende Luft verhält sich insdisserent, denn auch im luftleeren Raume fällt der Stein. Wie können wir uns aber eine Einwirkung der Erde auf einen außerhalb derselben besindlichen Körper ohne jedes Berbindungsglied vorstellen? Bom rein empirischen Standpunkte aus läßt sich dieses Rätsel nicht lösen; wir müssen wieder den abstrakten Begriff "Kraft" zu hilfe nehmen, die Fernwirkung einer gewissen von der Erde ausgehenden Kraft annehmen, welche das Fallen des Steines bewirkt; es ist die Schwerkraft oder Gravitation. Nun haben wir wenigstens ein Wort dafür; aber auch einen Einblick in das Wesen dieser supponierten, von uns erfundenen Kraft, einen mit dem Worte verbundenen Begriff? Nein. "Wo Begriffe sehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein," sagt Wephisto im Faust.

Der Forscher erkennt, je mehr er in das Wirken der Naturkräfte eindringt und die Geschmäßigkeiten dieses Wirkens mehr und mehr ausdeckt, daß doch das eigentliche Wesen der Naturkräfte, der lette Grund der Dinge uns verschlossen bleibt. Dies ist in der Begrenzung unseres menschlichen Erkenntnisvermögens fest und auf immer begründet. Diese Begrenzung unserer Erkenntnis kann sich und wird sich immer weiter hinausschieben; mit jeder neu errungenen Position wird sich uns aber ein neues Problem darbieten. Niemals kann es uns gelingen, die Beziehungen zwischen dem wesenlosen Begriff Kraft und der greisbaren Materie aufzudeden. Die Philosophie schließt seit Kant damit, daß die Körper nur die Borstellungssorm eines Dinges an sich für uns seien. Die Naturwissenschaft muß in ihren Forschungen stehen bleiben vor dem Begriffe Kraft, welcher vielleicht mit dem metaphysischen Dinge an sich identisch erachtet werden kann.

Wenn aber auch nach allem die letten Folgerungen der naturwissenschaftlichen wie der philosophischen Forschung ins Unbegreifliche führen, wenn wir auch an der Möglichsteit verzweifeln müssen, zur objektiven Welt vorzudringen, eine logische Verbindung zwischen dem wesenlosen Begriff Kraft und der von ihr regierten Materie herzustellen, so kann der Natursorscher sich doch nicht an diesem Resultate genügen lassen; er wird sich hüten, über dem Streben nach Unerreichbarem Erreichbares zu verlieren, kann er doch unter Verzichtleistung auf die letzte Erkenntnis, indem er die Spekulationen hierüber den Philosophen überläßt, auf anderen Wegen zu den schönsten Resultaten gelangen, wie gerade die glänzende Entwickelung der exakten Wissenschaften in der letzten Hälfte unseres scheidenden Jahrhunderts zeigt.

Sehen wir von ber oben bargelegten Grundlehre ber Philosophie, bag bie Dinge nur in unserer Borftellung eriftieren, ab, bleiben wir auf bem unserem gesunden Menschenverftand genügenden und für bas prattifche Leben trot aller Bhilosophie vollständig ausreichenden und richtigen empirischen Standpuntte, daß ben Rorpern Realität gutommt, daß durch unsere Sinne richtige Wahrnehmungen berfelben gewonnen werden, fo steht der naturwissenschaftlichen Forschung der Weg offen. In der That hat die oben entwidelte philosophische Ertenntnis, bag uns die umgebende Körperwelt nur mittelbar, durch unsere Sinne und unseren Intellett bekannt ift, für den Ausbau der erakten Biffenicaft teinen Bert. Die Ertenntnistheorie ift eine Wiffenschaft für fich, beren Ergebniffe auf bie Naturforicung nicht ober nur erganzend und mit Borsicht, nicht aber als Grundlagen angewendet werden burfen. Es fann uns trop aller metaphpfischen Berneinung niemals zweifelhaft fein, daß die Welt außer uns existiert, daß auf die Materie Rrafte wirken, beren Träger wiederum die Materie selbst ist. Beide sind untrennbar miteinander verbunden, wenn wir auch nicht erfennen können, wie; benn die Materie ohne Kräfte, als das nur Dafeiende, wurde teine Wirtungen, teine Beränderungen hervorbringen fonnen, und ben Kräften allein murbe bas Daseiende fehlen, an welchem ihre Augerungen jum Ausbruck tommen.

Die Forschungsmethobe ber Naturwissenschaft gründet sich seit Bacon, der in seinem bahnbrechenden Werke "Novum organon scientiarum" (London 1620) die Induktion (den Schluß vom Einzelnen aufs Ganze, vom Besonderen auf das Allgemeine) als das einzig richtige Versahren, wie die Erfahrung als die einzige verläßliche Erkenntnisquelle dieser erwiesen hat, im Gegensah zu der auf reiner Denkthätigkeit beruhenden Philosophie wesent-

lich auf die Beobachtung ber Ericheinungen; wir feben, bag, wenn zwei Rorper in gemiffe Berhaltniffe gebracht werben, bestimmte Erscheinungen ober Beranderungen an benselben ftattfinden; wir ichließen, daß hierbei Rrafte in Wirffamfeit treten, und suchen fo bie Ericheinungen zu erklären. Buweilen tann man fich aus ben Ericheinungen ziemlich leicht ben Busammenhang zwischen ber beobachteten Wirfung und ihrer Ursache herstellen, febr häufig aber haben bie physitalischen Erscheinungen einen fo verwickelten Charatter, bag wir aus ben beobachteten Thatsachen allein nicht bireft zu einer einleuchtenden, verständlichen Ordnung tommen konnen; bann erganzen wir die Beobachtung burch gewisse Unnahmen über Eigenschaften der Rorper, die den Erscheinungen zu Grunde liegen, fich aber ber direften Beobachtung entziehen. Solche Unnahmen können natürlich nicht will= fürlich gemacht werden, sondern muffen auf Übereinstimmung zwischen ahnlichen beobachteten Thatsachen beruhen. Auf diese Weise bilben wir gewisse auf Bermutung beruhende Leitsätze (Spothefen) betreffend ben Busammenhang einzelner Erscheinungen; aus biefen werben wieber Folgerungen gezogen und lettere unter möglichft mannigfachen Bebingungen mit ben Thatfachen verglichen. Wenn ichlieflich die Übereinstimmung eines übermältigenben Beobachtungsmaterials an der Richtigkeit der Hypothese keinen Zweifel mehr gestattet, bann durfen wir annehmen, daß wir eine Gefegmäßigfeit in ber Ratur erfannt haben, bie wir in die Form eines Naturgesetes fleiden.

Freilich können wir diese nach dem angegebenen Versahren von uns aufgestellten Naturgesetz, trot der Sorgfältigkeit der Beodachtungen und der Vorsicht ihrer Schlüßsfolgerungen, nicht als unbedingt und unverrückar seststend, als wirklich unabänderzliche ewige Gesetze der Natur betrachten. Wie viele von hervorragenden Männern früherer Zeiten aufgestellte Theorien und Gesetze sind von der späteren, besseren Erkenntnis verworsen und durch andere, wesenklich verschiedene Anschauungen ersetzt worden. Und sollen gerade die Theorien unserer jetzigen modernen Auffassung der Natur, welche sich seit noch nicht langer Zeit entwickelt haben, und die einerseits mit der Descendenztheorie an den Namen Darwins, anderseits mit dem Prinzip der Erhaltung der Energie und der hierauf aufgebauten mechanischen Wärmetheorie an die Namen Maher, Joule, Helmsholtz geknüpft sind, die letzten und endgültig richtigen sein? Wer kann dies behaupten? Wer weiß, ob nicht die jetzt lebende Generation noch von einigen hervorragenden Männern zu ganz anderen Anschaungen über die Naturerscheinungen geführt werden wird, welche die jetzt noch allgemein herrschenden so weit überragen, wie diese diejenigen der früheren Jahrhunderte?

Wenn aber auch unsere Auffassung der Naturgesetz sich ändert, die unmittelbar aus den Beobachtungen gewonnenen Schlüsse über die Gesetymäßigkeit der Erscheinungen und Wirkungen werden hierdurch nicht entwertet; sie bleiben uns unter allen Umständen für die praktische Nutbarmachung der Naturkräfte erhalten. Ob das Licht nach der alten Emissionstheorie ein von dem leuchtenden Körper außgesandter unwägbarer Stoff ist oder nach der Undulationstheorie in oscillierenden Ütherschwingungen besteht — der Übergang von der einen zur anderen so grundverschiedenen Anschauung hat in der Beleuchtungsetechnik, in den Ersahrungen über die Herstellung und Verwendung der Linsen, vom Fernrohre, keine Änderung bewirkt; und wenn jetzt eine neue Theorie die bisher geltende verdrängen würde, so würden die unter der Herrschaft der alten aufgestellten Regeln über die Gesetymäßigkeiten der Wirkungen des Lichtes nicht beeinträchtigt werden.

Auf diese Weise hat die Naturwissenschaft große Gebiete von Naturvorgängen in ihren Wirkungen erkannt und unter genau definierte Gesetze geordnet. Wenn wir aber die Gesetmäßigkeit der Erscheinungen vollkommen kennen, dann gewinnen wir auch die Nacht, uns die Naturkräfte zu unterwersen, sie nach unserem Willen und zu unserem Nuten dienstbar zu machen; wir werden bis zu einem gewissen Grade die Beherrscher der Natur: ihre Kräfte, welche wir nicht zu erkennen vermögen, zwingen wir, uns in genau vorgeschriedener Weise Arbeit zu leisten. "Die echte Wissenschaft" — sagt Robert Mayer — "begnügt sich mit positiver Erkenntnis und überläßt es willig den Poeten und Naturphilosophen, die Ausschlag ewiger Kätsel mit Hilse der Phantasse zu versuchen."

Die Mechanik oder die Lehre von der Bewegung der Körper.

Aufgabe der Mechanik. Enlwickelung im Allerium und Mittelaller bis zur neueren Zeit.

n der Einleitung sind im allgemeinen die Ziele der exakten Wissenschaften und die Wege zur Erreichung derselben berührt; durch Beobachtung der Ersscheinungen suchen wir ihre Gesehmäßigkeit zu erkennen und dann diese Erskenntnis nühlich zu verwenden. Die Ergründung der Naturkräfte ist Sache der reinen Wissenschaft; die von ihr gewonnenen Resultate benüht der Praktiker zur Nuhbarmachung der Naturkräfte. Wir haben uns weiterhin mit dems

jenigen Teile ber eratten Biffenichaften zu befaffen, ber die Erscheinungen ber auf die Körper wirkenden Krafte der Physik im engeren Sinne behandelt, d. h. soweit sich die Rusammensehung ber fleinsten Teilchen ber Materie, ber Moletule, nicht andert. Bur Entwidelung und flaren Darftellung ber Erfahrungen, Beobachtungen und Ableitungen von biefen bient bie Mechanit, bie Biffenschaft von ber Bewegung ber Rorper. Man teilt fie in zwei Sauptteile, Die Statit ober Die Lehre vom Gleichgewichte ber Rorper, beren Aufgabe es ift, Die Bedingungen ju untersuchen, unter benen fich mehrere Rrafte, bie auf einen Rorper wirfen, bas Gleichgewicht halten, und die Dynamit ober die Bewegungslehre, welche die Gefețe ber Bewegung auffucht, die ein Rorper unter bem Ginfluffe von Kraften annimmt, die fich nicht bas Gleichgewicht halten. Gine andere Ginteilung geht aus von dem Aggregatzustande ber Rörper; hiernach bilden die Geoftatif und Geodynamit die Mechanit der festen Körper oder die Geomechanit, ferner die Sydrostatit und Sydrodynamit die Sydromechanit ober Mechanit der fluffigen Rörper und endlich die Aeroftatit und Aerodynamit die Aeromechanit ober Dechanit der luftförmigen Rorper. Durch die theoretische Mechanit werden auf rein mathematischem Bege bie Gefete vom Gleichgewichte und von ber Bewegung ber Rorper entwidelt, mahrend bie angewandte Medanit die Anwendung ber medanischen Gesetze auf Maschinen und Bauwerte umfaßt. Die Grundlagen der miffenschaftlichen Mechanit bilben wenige, auf Beobachtung und Erfahrung beruhende Grundgefete, Die fog. Bringipien ber Dechanit, welche uns jum Teil fpater noch beschäftigen werben.

Die Entwicklung der Mechanit ist in engem Zusammenhang mit derjenigen der Physik erfolgt, weshalb diese, soweit sie für die Mechanik von Bedeutung war, im folgensben kurz mit berührt werden soll.

Praktisch war die Mechanit schon im grauen Altertum bei den Kulturvölkern in Anwendung. Die Ägypter haben schon eine beträchtliche praktische Kenntnis derselben gehabt; das Heranschaffen und Heben so ungeheuerer Lasten, wie sie für ihre großartigen Bauwerke, deren Reste noch heute unsere Bewunderung erweden, gebraucht wurden, sind für jene Zeit ganz ungeheure Leistungen. Sie kannten den Flaschenzug und vieles andere. Die Babylonier und Ägypter besaßen schon ein vollskändig ausgebildetes Maß- und Gewichtssystem, welches sich später über die ganze Welt verbreitete und hierdurch im Weltverkehr Vorteile bot, welche wir uns bis jest noch nicht wieder haben erringen können. Auch die Zeit war bereits in sehr genauer Weise eingeteilt, auf denselben Grundlagen, die wir noch heute haben. Als Wissenschaft wurde indessen die Mechanik erst viel später ausgebildet.

Bei den in der Kultur im ganzen so hochstehenden Griechen, die ihre Wissenschaft zum Teil von den vorgenannten Bölkern übernommen haben, indem die bedeutendsten Männer ihre wissenschaftliche Bildung in Ägypten erhielten oder vervollständigten, herrschte weniger Sinn für die Naturwissenschaften in unserem Sinne; bei ihnen herrschte das Interesse für die bildenden Künste, die Politik und Volkswirtschaft und besonders die Philosophie vor. Die Physik und Wechanik bildete einen Teil der letzteren und wurde wie diese in vorwiegend spekulativer Weise behandelt. Da aber Physik und Wechanik, wie überhaupt die Naturwissenschaft, unbedingt auf Beobachtung und Experiment ans gewiesen sind, also vorzugsweise empirisch behandelt werden müßten, so hat die griechsiche Naturphilosophie im ganzen die Erkenntnis der Naturgesetze und besonders die Entswickelung der Physik und Wechanik eher gehemmt als gesördert.

Bon ben wenigen hervorragenden Mannern, die fich auch mit bem phyfitalifchen und mechanifchen Broblem beschäftigten, ift zu nennen der Agrigentiner Empedofles; berfelbe ftellte, jum Teil wohl vom Morgenlande her beeinflußt, gegen 460 v. Chr. bie Lehre von den unvergänglichen und ewigen vier Grundftoffen Erde, Baffer, Luft und Feuer auf — welche lange Beit als die "vier Clemente" ihren Blat in der Naturwiffenschaft behauptet haben; aus ihnen follten durch anziehende ober abstoßende Krafte, Die "treibende Liebe", die Berbindung und Trennung bewirft und alle Dinge gebilbet werden. Bei Demokrit von Abdera (470-362 v. Chr.) und Anagagoras (500-428) bagegen finden wir icon die Reime für Borftellungen, die noch heute unferen Theorien ju Grunde liegen. Gie lehrten, bag bie Menge alles Seienben unveranberlich fei und nur die Ericheinung ober Form fich andere; fie betrachteten bereits die Korper als aus Heinsten Teilchen, ben Atomen, bestehend, welche bas Ursprungliche, Birkliche feien, und bie nach Demofrit im Stoffe gleichartig und nur burch verschiedene Lagerung, Große, Geftalt die verichiedenartigen Rorper bilben. hier haben wir alfo ichon die Lehre von ber Ungerftorbarteit bes Stoffes. Spater aber trennte fich bie Philosophie immer mehr von den Wegen der egatten Naturwiffenichaft; der Bert der Beobachtung murde vernachlaffigt, aus einer geistreichen Bee murbe auf rein fpetulativem Bege mit vielem Aufwand an Big und Dialettit ein neues Spftem begrundet. Der große Philosoph Platon stellte den von seinem Lehrer Sofrates gebildeten Begriff eines Dinges an fic, Die Borftellung besfelben als bas allein wirflich Seiende auf und murbe jo ber Urbeber ber philosophischen Betrachtungen, die wir bereits in der Einleitung bargestellt haben. und welche die Urfache des bis in unfere Beit dauernden Gegenfapes zwischen Bhilosophie und Naturwiffenschaft geworden ift. Den größten Ginflug auf die Entwidelung ber gangen Naturwiffenschaft hat aber Ariftoteles (384-322) gehabt. Derfelbe murbe ber Begrunder einer naturphilosophie, die fast zwei Jahrtausende lang herrichend wurde und im Mittelalter vereint mit ber firchlichen Dogmatit als icholaftifche Biffenichaft lange das Aufbluben einer wirflichen Raturwiffenicaft im modernen Ginne nieder= gehalten hat. Aristoteles hat zwar auch auf dem Bege der empirischen Forichung Erfolge in der Naturwiffenichaft gehabt; der Schwerpunkt feiner Forichungen liegt aber in der ipekulativen philosophischen Behandlung der Naturwiffenicait. hierdurch gelangte er in ben Berfuchen, Die Ericeinungen gu erflaren, nur auf buntle, abstratte Begriffe; tropbem galten feine Lehren noch im Mittelalter ale die unumitoglichen Grundlagen der Ratur miffenichaft. Wir haben bis zu Diefer Zeit im flaffifchen Altertum zwar eine große Angahl naturphilojophiicher Spiteme, Dagegen feine flaren phofitalifden Begriffe poer durchgearbeitete Theorien.

Nach Aristoteles Tode erft und nach der Unterwerfung Griechenlands durch Alexander begann mit dem Ende des Forrichreitens der rein philosophischen Bissenichaft ein Aufsichwung der Naturwissenichaft, indem die Nachfolger der großen Philosophen sich der Einzelsorschung zuwandten und Beobachtung und Berluch zur Anwendung brachten: der Ausspruch des Eudogos, daß auf dem Gebiete der Naturkunde die Ersabrung die

einzige Quelle der Erkenntnis sei, gewann an Geltung. Der eigentliche Begründer der Mechanik wurde Archimedes von Syrakus (287—212), ein Mann, der stets in den Reihen der ersten Mathematiker und Ersinder genannt werden wird. Er entwickelte unter anderm die Theorie der einsachen Maschinen (die wir weiterhin noch eingehend besprechen werden) und die Lehre vom Schwerpunkte, entdeckte den Auftrieb von Flüssigkeiten und wußte seine Theorien praktisch zur Anwendung zu bringen; vierzig neue Ersindungen wurden ihm von seinen Zeitgenossen zugeschrieben, denen dieselben zum großen Teil unsverständlich waren.

Archimedes hatte bereits eine klare Vorstellung von ben mechanischen Vorgängen und dem Wirken der Kräfte; trot bem hiermit gemachten ersten Schritt zu einer wirk- lichen Naturwissenschaft fanden sich beinahe zwei Jahrtausende hindurch keine Nachfolger, welche auf dem richtigen Wege dieser Methode weiterdrangen. Man hielt streng an den unbestimmten Vorstellungen des Aristoteles fest, daß die Körper den Grund der Ruhe und Bewegung in sich selbst hätten; den Gedanken, daß die Ursachen der Bewegung in Kräften zu suchen seiner aus.

Bur Zeit bes Archimedes wurde zu Alexandrien mit großartigen Mitteln eine Bibliothet, das alexandrinische Museum gegründet, welches für mehrere Jahrhunderte ein Hauptsitz der Bissenschaft wurde; in der Blüte stand dasselbe um und nach 100 v. Chr. Unter den alexandrinischen Gelehrten erwarben sich hauptsächlich Ktesibios und sein Schüler Heron (um 100 v. Chr.) Berdienste um die Mechanif; letzterer führte alle mechanischen Vorrichtungen auf die Hebelgesetz zurück und konstruierte verschiedene aus Hebeln und Zahnrädern zusammengesetzte Maschinen; vom Heronsbrunnen sprechen wir noch heute. Der letzte der bedeutenderen Alexandriner war Ptolemaios, der außer bedeutsamen astronomischen und geographischen Leistungen auch physikalische Arbeiten hinterlassen hat.

Mit Ptolemaios ift die Reihe der griechischen Gelehrten, die uns wichtigere naturwissenschaftliche Arbeiten hinterlassen haben, geschlossen. Die Weiterentwickelung der Physik und Mechanik ruhte hierauf fast ganz dis gegen das Ende des 16. Jahrshunderts. Die Römer entnahmen mit der übrigen höheren Kultur auch ihre Naturskenntnis von den Griechen; eine bedeutsame Fortentwickelung derselben fand bei ihnen nicht statt, und besonders in der Physik und Mechanik haben sie keine selbständigen Leistungen aufzuweisen. Dagegen sind mehrere römische Schrifsteller für die Naturswissenschaft dadurch wichtig geworden, daß sie in aussührlicher Weise die Kenntnisse ihrer Zeit, und besonders auch den Inhalt der früheren griechischen Naturlehre zusammensgestellt haben. Hier sind zu nennen Lucretius, ein Zeitgenosse des Augustus, der einige Jahrzehnte vor Christi Geburt in vollendeter Darstellung die Lehren Demokrits und Epikurs aufzeichnete, und Plinius der Ültere, der Berfasser eines überaus reichshaltigen und wichtigen Sammelwerkes, der als Opfer seiner Wisbegier bei der Beobachtung des Ausbruchs des Besus im Jahr 79 erstidte. In einem Lehrgedichte von Lukrez "De rerum natura", "Bon der Natur der Dinge", sindet sich die Stelle:

"Drum auch ist die Bewegung, in welcher die Körper des Urstoffs Jett sich besinden, darin schon längst vorhanden gewesen, Und wird serner noch statthaben auf ähnliche Weise. Keine Gewalt ist sähig, die Summe der Dinge zu ändern. Wo wäre etwas, wohin auch nur ein Teilsen des Urstoffs Konnt' aus dem All entstieben? Wo könnten auch wieder die neuen Kräste sich bilden, zu dringen ins All und zu ändern der Dinge Ganze Natur und deren Bewegung?"

(Freie Übertragung nach J. Wehrauch.)

Lutrez nahm also außer der Unveränderbarkeit der Materie auch die Unzerstörbarkeit ber Bewegung an; es mochte dies allerdings nur ein dunkles Borgefühl sein, zu einer klareren Erkenntnis oder Formulierung dieses Gedankens in einem Gesetze ist er nicht und in fast zwei Jahrtausenden nach ihm keiner gelangt.

Mit bem Ende ber griechischen Kultur und des römischen Weltreiches ging in den Umwälzungen der großen Bölkerbewegungen alle Wissenschaft zu Grunde; besonders die

physikalischen und mechanischen Kenntnisse gingen fast ganz verloren. Erst im Mittelalter wurde die Natursorschung wieder aufgenommen und zwar vorzugsweise von Deutschen. Inzwischen hatte eine verhältnismäßig kurze Zeit der Kultur bei den Arabern geblüht, die sich nach der Eroberung Alexandriens alsbald die höheren alten Kulturerrungenschaften der Griechen und Kömer angeeignet hatten. Von den Arabern wurde der sich neu entwickelnden deutschen Wissenschaft zum Teil die klassische griechische Litteratur übermittelt, besonders die Schriften des Aristoteles, freilich nicht zum Vorteil der Natursorschung; denn mit ihrer Hilfe wurde damals das starre System der scholastischen Philosophie gebildet, welches bald alle Forschung, die mit diesem nicht vereindar war, ausschloß. Die Scholastis hing in der ganzen Denkweise und Behandlung aller, sowohl philosophischer wie rein naturwissenschaftlicher Fragen und Probleme vollständig von der doppelten Autorität der Kirchensehre und des Aristoteles ab und bildete, anstatt neue Gedanken hervorzubringen oder neue Wege der Erkenntnis zu



1. Johannes Müller aus Königsberg in Franken, gen. Regiomontanns.

beschreiten ober wenigstens zu suchen, besonders in der Naturmiffenschaft, nur eine spigfindige, haarspaltende Dialettif aus. Unter bem geiftigen Drude diefer Berrichaft wurde nicht nur eigene neue Forfchung niebergehalten, fondern es ging auch bas Berftändnis der aus dem Altertum herübergeretteten Wahrheiten ber Naturwiffenschaft verloren. Die Unbulbfamfeit ber icholaftischen Lehre ging so weit, daß es gefährlich wurde, außerhalb des fest um= fcoloffenen Ringes ihres Spftems Forschungen zu betreiben; da die Rirche fich eine Zeitlang mehr und mehr mit diefer Lehre identifizierte, so mußte der Forscher befürchten, für seine abweichenden Lehren zum Reper gestempelt und von der Inquisition bedroht zu werden. Die Universitäten, beren im 13. und 14. Jahrhundert mehrere in Stalien, Frantreich und Deutschland gegründet wurden, vermochten die Feffeln, welche die Scho=

laftit der freien Forschung angelegt hatte, nicht zu sprengen, da die Lehrer an denselben faft ausnahmelos ben Monchsorben angehörten und ihre Schuler nur im icholaftifchen Aber trop alledem ließ sich die Naturforschung nicht auf die Dauer niederhalten. Gine Beitlang irrte fie noch auf falichen Begen umber, mit unbeftimmten muftifchen Erflärungsversuchen, bie teilweise noch aus der griechischen Naturphilosophie stammten. Man nahm übernaturliche Rrafte, verborgene, geheimnisvolle Gigenschaften ber Rorper an, ja ließ lettere von befonderen Beiftern bewohnt fein, um die Ericeinungen au erklären. Aus diefer für die Naturwiffenschaft troftlofen Gpoche ragen einige Manner hervor, die ber Ermähnung wert find. Johannes Muller, ber fich nach feinem Geburtsort Ronigeberg in Franten ben Beinamen Regiomontanus gegeben hat, unter bem er befannt wurde, hat im 15. Jahrhundert die Dezimalrechnung erfunden, parabolifche Brennspiegel hergestellt, die Schiefe der Efliptit beobachtet und besonders durch feine Forichungen großen Ginfluß auf Ropernitus ausgeübt. Er wurde auch vom Bapfte Sirtus IV. nach Rom berufen, um die Reform des Julianischen Kalenders durchzuführen, zu welcher ber Karbinal Nicolaus be Cufa die Anregung gegeben hatte. Rirchenfürst und Gelehrte hatte ebenfalls ben Rreis ber scholaftischen Lehre überschritten: er griff die herrschende Annahme des Aristoteles von einer ruhenden Erde an und stellte, allerdings auch von salschen Boraussehungen seiner Bewegungslehre ausgehend, die Rotation der Erde um ihre Achse auf. Er sah ein, daß die Bestimmung des Konzils von Ricäa im Jahre 325, durch welche die Frühlings=Tag= und Nachtgleiche auf den 21. März sestgesetzt wurde, sich mit dem damals geltenden Julianischen Kalender auf die Dauer un= möglich in Einklang bringen ließ. Die Durchführung der schon beschlossenen Kalender= reform wurde aber infolge des plötzlichen Todes des Regiomontanus doch nicht ausgeführt.

Seiner Zeit weit voraus war der als Maler und Bilbhauer heute allgemein, als Physiker dagegen weniger bekannte Leonardo da Binci (1452—1519). Seine wissenschaftlichen Arbeiten kamen leider zu seiner Zeit nicht zur Anerkennung, sonst

würden fie eine ganglich andere Entwidelung der Physit bewirtt haben. Seine Errungenschaften mußten später von Galilei gang von neuem nochmals erworben werben, fo wenig waren fie beachtet worden. Er hatte bereits über bie Wirfungsweise ber Maschinen Ansichten, die mit Einschränkungen heute noch gel= ten; er untersuchte mit Erfolg die Reibung, das Berhalten von Flüssigfeiten in tommunizieren= ben Röhren, die Rapillarität, und tonstruierte manche sinn= reiche Maschine. Erst nach hundert Jahren tam die Wiffen= schaft wieder auf dem Buntte an, ben Leonardo bereits erreicht hatte.

In der Mitte des 16. Jahrshunderts (1543) erschien das bedeutsame Wert des Deutschen Kopernikus, nachdem dieser lange gezögert hatte, dasselbe zu veröffentlichen, da seine neue Lehre von der Bewegung der Himmelskörper, wonachsich nicht das ganze Weltspftem um die Erde bewegt, sondern diese wie alle Planeten um die Sonne, in zu schroffem Gegensaße gegen




2. Nikolans Ropernikus.

bie als unantastbar geltenden alten Anschauungen stand. Dieses Werk wurde zwar ansfangs nur wenig beachtet, führte aber doch schließlich zum Sturze der ganzen Lehre des Aristoteles und der scholastischen Wissenschaft. Einen Fortschritt in der Bewegungslehre brachten die Arbeiten des Mathematikers des Herzogs von Savonen, Benedetti, welcher zuerst die Bewegung durch stetig wirsende Ursachen erklärte und den Sat aufstellte, daß ein bewegter Körper in gerader Linie sich fortzubewegen bestrebt sei; hiermit durchsbrach er die alte Anschauung, daß die Kreisbewegung die ursprüngliche und natürliche sei, welche bis dahin der Raturphilosophie und Astronomie zu Grunde gelegen hatte.

Mit dem Schlusse des 16. Jahrhunderts begann endlich durch Galilei, den größten Raturforscher Italiens, eine neue Epoche, in welcher eine genaue und sichere Fortsetzung auf dem Gebiete der Physik und Mechanik auf Grund genauer Beobachtung und daraus zu ziehender klarer Schlusse an die Stelle althergebrachter, unbestimmter Begriffe trat.

Galilei studierte auf der Universität Pisa Mathematik und Naturwissenschaft, lettere natürlich auf des Aristoteles Grundlage; diese Lehre konnte ihn aber nicht befriedigen, und er trat bald in Gegensatz zu ihr. Er wurde Prosessor an der Universität Padua, wo er 18 Jahre lang wirkte; dies war die Zeit seines erfolgreichsten Schaffens: er fand vielseitige Anerkennung und wurde bald berühmt. Galilei verarbeitete das von seinen Borgängern überkommene Material von neuen Gesichtspunkten aus und kam so auf seinen neuen, ansangs von allen Seiten angegriffenen Lehren. Aber auch er wußte sich noch nicht überall ganz frei von den scholastischen Ideen zu machen, in seinen Werken steht häusig altes neben neuem, und seine Resultate sind keineswegs alle einwandsrei. Er kam bei seinen frühesten Arbeiten auf das Geseh der Trägheit, wobei er von den Arbeiten Benedettis ausgang, erkannte es jedoch noch nicht in seiner vollen Ausdehnung und Gültigs



8. Galiles Galilei.

feit für jebe Bewegung; er ichuf die wiffenschaftlichen Lehren von der Bewegung, die Dynamit; burch feine Arbeiten über die Fall= und Wurfbewegung tam er auf das höchst wichtige Ba= rallelogramm ber Rrafte. Beiterhin entdecte er die Bendelgefete und struierte hiernach die erste Pendeluhr; er erfand das Fernrohr (doch ift die Ge= ichichte biefer Erfindung nicht flar geworden, und Galilei icheint nicht ber erfte ober alleinige Erfin= ber zu fein) und machte mit bilfe besfelben viele aftronomische Entbedun= gen, welche alle die Rich= tigfeit bes Spftems bes Ropernitus bemiefen, fo daß Galilei für dasselbe eintrat und es zur An= ertennung bringen wollte. hiermit aber tam er in gu starken Konflikt mit ber icholaftischen Lehre, ben Jesuiten und ber heiligen Kongregation in Rom.

Rachdem er bereits viel Ruhm und hohe Ehrenbezeugungen geerntet und sich auch die Gunst hochgestellter Kirchenfürsten erworben hatte, wurde er doch später als 70 jähriger Greis vor den Richterstuhl der Inquisition geladen und mußte, um nicht der drohenden äußersten Berfolgung ausgesetzt zu sein, sich herbeilassen, sich scheindar zu unterwerfen und seine Lehre zu widerrusen. Wenige Jahre später starb er, 1642, nachdem er die letzten Lebensjahre schon erblindet war.

Reben Galilei ragte in berselben Zeit ein ebenbürtiger Geist, Johannes Kepler (geb. 1571 zu Weil der Stadt in Württemberg, gest. 1630), hervor, der auf dem Wege und in der Methode Galileis forschte und zwar vorzugsweise auf dem Gebiete der Mathematik, Astronomie und Optik. Sein unvergängliches Berdienst ist die Entdeckung der Gesete der Planetenbewegung. Ferner ist hervorzuheben der Italiener Evangelista Torricelli (geb. 1608, gest. 1647 zu Florenz), welcher die Gesete vom Ausstuß der

Müssigietten aus Gefäßen erforschte, 1643 das Barometer ersand und die unregelmäßigen Schwankungen desselben erkannte, auch zuerst einsache Wikrostope verfertigte und die Kernrohre verbesserte.

Salilei war einer der wenigen umfassenden großen Geister, welche das ganze Gebiet der Naturwissenschaften beherrschten, und als deren letzter in unserer Zeit Humboldt gelten kann; er hatte für die Nachwelt nach den verschiedensten Richtungen der Forschung die Wege geebnet, neue Bahnen eröffnet; aber kein Nachfolger fand sich, der die Gesamtbeit seiner Werke weiterzuführen im stande gewesen wäre; vielmehr wurden dieselben getrennt und einzeln von einer Anzahl Gelehrten ausgenommen und fortgesetzt, von denen besonders Rene Descartes (Cartesius) die mathematische Behandlung der Probleme der Physik, also die eigentliche Wechanik, ausbildete; die wichtigeren Ersindungen anderer sollen in den weiteren Kapiteln näher besprochen werden.

Der folgende Abschnitt in der Entwidelung der Physit und Mechanif ist durch die drei Namen Hunghens, Newton und Leibniz bezeichnet, deren Wirfen zusammengefaßt demjenigen Galileis zu vergleichen ist. Mit ihnen ist eigentlich die moderne Physit und Mechanit eingeleitet, welche auf ihren Arbeiten aufgebaut wurde, und deren stolzer Bau in unserer Zeit durch das Prinzip der Erhaltung der Energie und die mechanische Wärmetheorie gekrönt wurde. Ihre, sowie die späteren Ersindungen und Entbedungen haben nicht mehr bloß geschichtliches Interesse, sondern bilden noch bedeutsame Bestandeteile unserer heutigen Mechanit; sie sollen eingehender in den solgenden Abschnitten an geeigneter Stelle besprochen werden.

Die Grundbegriffe der Mechanik.

Raum, Beit, Bewegung. Die Materie und ihre Sigenschaften; Andurchdringlichkeit; Teisbarkeit; Forosität; Killer; Aohasion; Resligkeit und Classizität; Adhasion. Aggregatzustande. Trägseit und Arast; Schwere und Masse. Die Energie; Arbeit; Arbeitsseistung. Sat von der Erhaltung der Energie. Perpotuum mobile. Busammensetung und Berlegung von Arasten.

Raum ift zwar ein sehr geläufiger, scheinbar selbstverständlicher, aber für tiefer bringende Forschung außerst schwieriger Begriff, beffen nabere Bestimmung zu den bisher ungeloften und mahricheinlich unlösbaren metaphyfischen Problemen gehört. Gine flare und genugende Erklarung bes Begriffes Raum gibt es auch im phyfitalifchen ober mechanischen Sinne nicht; eine folche ift aber überfluffig, ba ber Raum die allgemeine Form unserer Borstellung der Rörperwelt und im prattischen Sinne in der That selbstverständlich ift. (In der Bhilosophie Kants bilden Raum und Zeit, außer der Kausalität die Dinge a priori, b. h. fie find vor aller Erfahrung angeborene Funktionen unseres 3ntellettes.) Die Mechanit und ihre Silfswiffenschaft, die Geometrie ober Raummeffung, nehmen den Raum als gegebenen Begriff mit den Gigenschaften der Unendlichfeit und der brei Dimenfionen. Die Unendlichfeit des Raumes ift zwar von Philosophen bestritten worden, aber eine einfache Erwägung macht bieselbe einleuchtend; wenn der Raum nicht unendlich ift, dann muß er irgendwo, und fei es in noch fo großer Beltenferne, eine Be-grenzung haben; was ift aber bann hinter diefer Grenze? bas Nichts? Ein Nichts gibt es nicht, ift uns nicht vorstellbar; also ift noch Raum da, und der Raum ift unendlich. Auch daß der Raum drei Dimensionen hat, d. h. daß fich alle die Richtungen feiner Ausbehnung auf brei zu einander rechtwinkelig ftehenden Sauptrichtungen - Lange, Breite und Dide oder Sohe oder Tiefe - jurudführen läßt, ift ohne weiteres einleuchtend.

Bur Messung von Raumgrößen dienen die räumlichen Maßeinheiten, indem man, wie bei jedem Messen, die Größe eines Raumes mit einer anderen bekannten Größe gleicher Art, einer räumlichen Maßeinheit, vergleicht. Die Grundlage der Raumsmessung ist das Längenmaß; mit einer Längeneinheit mißt man direkt in einer Richtung Längen. Durch Berbindung der Längenmessung in zwei und drei Richtungen erhält man die Flächens und Körpermaße. Die ältesten Einheiten für Längenmaße waren Teilen des menschlichen Körpers entnommen; aber es zeigte sich schon sehr früh, mit der Entwickelung

von gewerblicher Thätigkeit und Berkehr, das Bedürfnis nach sessenben, unveränderlichen Maßeinheiten. Dieselben konnten nur aus unveränderlichen Größen der Natur entnommen werden; es hat aber sehr bedeutende Schwierigkeiten gemacht, solche zu sinden und genau zu bestimmen. Die deutsche geographische Meile stellte den fünfzehnten Teil eines Grades des Äquators dar. Doch erst in neuerer Zeit haben wir mit dem metrischen Maßisstem wieder eine aus der Natur entnommene, unveränderliche und sehr genau sestgestellte Längeneinheit gewonnen. Im Jahre 1791 schlug die von der Pariser Atademie der Wissenschaften gebildete Kommission den zehnmillionten Teil des Erdquadranten (Länge eines Erdmeridians vom Pol dis zum Äquator) als Längeneinheit vor. Dies wurde angenommen; das Maß wurde durch sehr sorgfältige und umfangreiche Messungen direkt bestimmt und bildet jetzt als das Weter die Einheit des sogenannten metrischen Maßssstems. Näheres über Messen und Maßeinheiten sowie die geschichtliche Entwickelung derselben bringt das Einleitungskapitel des zweiten Abschnitts dieses Bandes: "Waß und Messen".

Wie der Raum das Nebeneinander des Stoffes, so bestimmt die Zeit das Nache einander von Begebnissen. Die Zeit ist an den Begriff der Bewegung gebunden; ohne diese wird sie wesenlos, wie bereits in der Einleitung dargelegt wurde. Aristoteles nannte die Zeit das Maß der Bewegungen im Beltall.

Für die Beobachtung aller Bewegungserscheinungen find gleichzeitige Zeitmeffungen notwendig; da aber die Beit an fich ein abstratter, der diretten Beobachtung und Deffung nicht zugänglicher Begriff ift, fo muffen wir ihre Meffung, b. i. Die Bergleichung ber Dauer von Zeitabschnitten auf die Bewegung von Körpern zurückführen. Bur Ableitung eines Zeitmaßes, einer meßbaren, stets reproduzierbaren Zeiteinheit brauchen wir einen Körper, der eine bestimmte Bewegung jederzeit genau wiederholt. Schon im früheften Altertum hat sich das Bedürfnis nach einem System der Zeitmessung geltend gemacht; ber ersten Beitmeffung wurde die einzige bamals befannte regelmäßige Bewegung, Diejenige (scheinbare) der himmelskörper, insbesondere der Sonne und des Mondes um die Erde, zu Grunde gelegt, auf welchem auch heute noch unsere Zeitmessung beruht. Die Babylonier und Agypter rechneten ben Tag vom Aufgang bis jum Untergang ber Sonne und teilten Tag und Nacht in je 12 Stunden. Je nach der Jahreszeit waren also die Tagesstunden und Nachtstunden verschieden lang. Das Jahr bestimmten sie ebenfalls nach der Sonne, und es war ihnen bereits die für den Entwurf richtiger Ralendertafeln wichtige Beriode von 19 Sonnenjahren bekannt, in welche fast genau 235 Mondwechsel fallen. burgerliche Tag begann bei ben Babyloniern mit Sonnenaufgang, bei ben Juden, ben alten Athenern, ben Berfern und auch ben Chinefen bagegen mit bem Untergange ber Sonne.

Für die Einteilung des Tages in kleinere Zeitabschnitte, welche naturgemäß ein Bedürfnis war, sehlte ein direkter äußerer Anhalt; woher für die Stundenzählung die Einteilung in 12 bezw. 24 Teile abgeleitet ist, ist nicht so leicht erklärlich, da doch seit den ältesten Zeiten unser ganzes Zahlen= und Rechnungswesen auf der Grundzahl 10 beruht. Nachgewiesen ist es, daß diese Stundeneinteilung uralt ist, von den Babyloniern zu den Ägyptern und den Griechen übergegangen ist und von diesen sich bei den Römern und über die ganze abendländische Kultur verbreitet hat. Für die Messung kleinerer Zeitsabschnitte erfand man die ersten Zeitmesser, die Sonnen=, Wasser= und Sanduhren, von denen die ersteren sehr lange Zeit allgemein angewendet wurden und die letzteren noch jetzt für besondere Zwecke (Eieruhren) in Gebrauch sind. Das Prinzip der Sonnenuhren besteht darin, daß ein dünner Stab inmitten eines Areises steht, der am Umfang so ein= geteilt und bezeichnet ist, daß mit der fortschreitenden Sonne der Schatten des Stabes die Stunden anzeigt.

Auch unfere jetige Zeitmessung beruht noch auf der Drehung der Erde um ihre Achse und um die Sonne. Die Zeit zwischen zwei Kulminationen (höchster Stand der Sonne mittags) ergibt einen Sonnentag, und die Zeit der Vollendung eines Umlauses der Erde um die Sonne ein Jahr. Aus der Einteilung des Tages von Sonnenausgang bis Niedergang in 12 Stunden ergab sich von selbst die spätere Einteilung eines ganzen Tages, von einem Sonnenausgang dis zum nächsten, in 24 Stunden, und durch die

genaueren Zeitmesser (Uhren) kam man zu 24 gleichlangen Stunden, unabhängig von der Zeitdauer zwischen Worgen und Abend*).

Das Bedürfnis nach kleineren Zeitmaßen ergab die Einteilung der Stunde in Minuten und Sekunden. Genaue Zeitmessungen wurden erst durch die später noch zu bessprechende Ersindung der Pendeluhr durch Hunghens 1656 ermöglicht. Für praktische Zeitmessung dienen heute nur noch diese sowie die Federuhren; andere Gattungen von Uhren, wie Sonnenuhren, Wasseruhren, Sanduhren kommen in der Mechanik nicht in Betracht. Uhren von besonders genauem Gang, die auch zur Messung sehr kleiner Zeitsintervalle geeignet sind, heißen Chronostope, Chronometer oder Chronographen. Die Bervollkommnung derselben ist in neuerer Zeit so weit gediehen, daß man mit Chronostopen für wissenschaftliche Zwecke 1/10000 Sekunde messen kann. Weiteres über Upparate zur Zeitmessung sindet sich in dem Einleitungskapitel des zwetten Abschnittes dieses Bandes.

Die Messung von Zeitdauern mit den üblichen Uhren reicht für die vollständige Bestimmung der Zeit nicht aus; häusig muß auch der sogenannte absolute Zeitpunkt, d. h. die Zeit in einem bestimmten Augenblick, sestgestellt werden. Die Angaben aller Uhren, auch der genauesten, bedürfen in dieser Beziehung einer häusigen und regelmäßigen Kontrolle, da ein wirklich absolutes Genaugehen auch der besten, einmal richtig einzgestellten Uhr für längere Zeit unmöglich ist. Zu diesem Zweck wird an vielen Stellen regelmäßig jeden Tag durch aftronomische Beobachtung der genaue Mittag sestgestellt, vorzugsweise auf den Sternwarten. Vielsach, besonders in den wichtigeren Häfen, ist die Einrichtung getrossen, daß genau um 12 Uhr mittags an einer frei stehenden, weithin sichtbaren Stelle ein sogenannter Zeitball fallen gelassen oder auch auf einer Station ein Kanonenschuß, der Mittagsschuß, abgegeben wird; hiernach können die Uhren regelmäßig berichtigt werden.

Für die Beiteinteilung hatten die Römer das etruskische Jahr zu 10 Monaten ober 304 Tagen; nach der Überlieferung foll es Numa Pompilius gewesen sein, der an beffen Stelle einen Ralender einführte, nach dem das Jahr 355 Tage in 12 Monaten hatte. Da diese Beit mit dem wirklichen Jahre bei weitem nicht übereinstimmte, wurde von Zeit au Beit ein breigehnter Monat als Schaltmonat hingugefügt. Der erfte, ziemlich genau berechnete, allgemein gur Unwendung gelangte Ralender ift ber Julianische, ber von Julius Cafar 46 v. Chr. eingeführt wurde. Nach demfelben hatte das Jahr 365 Tage; um ben Unterschied gwischen biefer Beit und ber mirflichen Umlaufszeit ber Erbe um die Sonne (damals hatte man die entgegengesette Borstellung) auszugleichen, erhielt jedes vierte Jahr als Schaltjahr 366 Tage. hiermit wurden aber alle vier Jahre 44 Minuten 56 Setunden, ober faft 3/4 Stunden zu viel gerechnet; dies macht in rund 130 Jahren einen Tag, ein Fehler, welcher fich durch die Jahrhunderte fortfette und stetig größer wurde. Man erkannte bies im 15. Jahrhundert, aber der Beschluß des Papftes Sixtus IV. eine Ralenderreform zu veranstalten, tam durch den Tod des hierzu berufenen Regiomontanus (f. Ginleitung) nicht zur Ausführung. Erst gegen 100 Jahre später berechnete ber Mathematiker Profeffor Reinhold ju Bittenberg im Auftrage bes Bergogs Abrecht von Breugen neue aftronomifche Beittafeln. Diefelben murben ber vom Papfte Gregor XIII. im Jahre 1582 burchgeführten Ralenderreform zu Grunde gelegt; hiernach fallen alle vier Jahrhunderte brei Schaltjahre aus; ber Bapft ordnete für Die gange Chriftenheit die Ginführung bes neuen Ralenders an, welcher zur Ausgleichung bes aus dem Julianischen Kalender im Laufe der Jahr-

^{*)} In neuester Zeit ist mehrsach angestrebt worden, anstatt der doppelten Zählung von 1 bis 12 die Stunden des Tages durchlaufend von 1 bis 24 zu zählen; dies hat zweisellos manche Borteile, indem Unklarheiten, ob bei einer Zeitbezeichnung die Tages- oder Nachtstunde gemeint ist, ausgeschlossen werden. In der Astronomie ist die Zählung der Stunden von 1 bis 24 schon ablich und zwar beginnend mit Mittag; in Britisch-Indian ist im Eisenbahnverkehr die 24-Stundenzählung schon seit 30 Jahren eingesührt, und im Gangesthale wird dieselbe auch im bürgerlichen Leben angewandt. In Europa ist die neue Stundenzählung seit längerer Zeit im Telegraphendienst und seit 1893 auch im Eisenbahndienst eingesührt, und seit Sommer 1897 ist auch Belgien im Eisenbahndienst zur 24-Stundenzählung übergegangen. Für unser tägliches Leben wird indes diese neue Bezeichnung wohl so bald nicht eingesührt werden; wenn auch die bisherige Einteilung nur den einen Borzug ihres ehrwürdigen Alters von etwa 4000 Jahren hat, so sind doch die Borzüge der neuen Bezeichnung nicht so groß, daß der allgemeine Übergang zu derselben geboten wäre.

hunderte entstandenen Fehlers damit begonnen wurde, daß die Tage vom 5. bis 14. Ottober in diesem Jahre gestrichen wurden. Die meisten protestantischen Fürsten kehrten sich jedoch lange Zeit nicht an diese päpstliche Berfügung; erst über hundert Jahre später kam durch die Bemühungen des berühmten Mathematikers Leibniz in Deutschland der Gregorianische Kalender allgemein zur Einführung, im Jahre 1700. In England wurde er noch einige Zeit später eingeführt, während in Rußland und in den christlichen Balkanländern der alte Julianische Kalender noch heute in Krast ist, wodurch diese Länder, da der Fehler desselben niemals, wie beim Gregorianischen Kalender, berichtigt worden ist, zwölf Tage in der Zeitrechnung zurück sind. Auf diese Länder bezügliche Daten werden deshalb gewöhnlich mit den Bezeichnungen (a. St.) bezw. (n. St.) d. h. alten, bezw. neuen Stils bezeichnet, um zu bestimmen, ob das Datum sich auf den russischen (Julianischen) oder unseren Kalender bezieht.

In der Mechanik und Technik gilt allgemein für Bewegungen und Geschwindigkeiten als Zeiteinheit die Sekunde, wenn nicht in besonderen Fällen ein anderes Zeitmaß ausdrücklich angegeben oder selbstverständlich ist (so bei der Geschwindigkeit von Eisendahnzügen und Schiffen die Stunde); nur bei Trehbewegungen bezieht sich die Umdrehungszahl stets auf die Minute.

Die Bewegung wird erflart als die Ortsveranderung eines Rorpers im Raume. Die Berbindungslinie aller bei der Bewegung von dem Körper nacheinander im Raume eingenommenen Lagen heißt ber Weg ober bie Bahn ber Bewegung; biese tann eine gerabe ober eine trumme Linie fein und hiernach unterscheibet man gerablinige ober frummlinige Bewegung. Werden bei der Bewegung in gleichen fleinften Beitabschnitten gleiche Bahnlängen zurudgelegt, fo ist die Bewegung eine gleichförmige; find dagegen die in gleichen Beiten gurudgelegten Wege ungleich, fo ift bie Bewegung eine ungleichformige. In letterem Falle ift zu unterscheiden Die beichleunigte und verzögerte Bewegung: bei ersterer werden die in gleichen fleinsten Beitabschnitten gurudgelegten Bege immer langer. bei letterer kleiner. Je nachdem nun die Bunahme ober die Abnahme diefer Begelangen für gleiche Zeiten gleich ober ungleich ift, haben wir die gleichmäßig ober ungleichmäßig beschleunigte ober verzögerte Bewegung. Für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung bietet ein frei fallender Stein ein Beifpiel, benn in ben aufeinander, folgenden tleinften Beitabichnitten werden die gurudgelegten Weglangen um ein gleiches Mag vergrößert; umgekehrt bilbet bie Bewegung eines fentrecht in die Sobe geworfenen Steines ein Beifpiel für die gleichmäßig vergögerte Bewegung. Das Berhältnis ber Beglange bei einer Bewegung zu der bazu gebrauchten Beit ergibt ben Begriff ber Gefdwindigfeit; berfelbe ift in ber Mechanif genau umgrengt, indem er die Lange bes Beges bedeutet (in Meter gemeffen), die ein Rorper in ber Beiteinheit burchläuft. Wir haben alfo entsprechend ben verichiedenen Arten der Bewegung auch gleichförmige und ungleichförmige Gefchwindigfeit und bei letterer gleichformig und ungleichformig beschleunigte und verzögerte Befcmindigfeit. Bei ber gleichformigen Gefcmindigfeit ift bas Berhaltnis Beg jur Beiteinheit konftant, die Geschwindigkeit ift in allen Bunkten ber Bahn, alfo in jedem Augenblid gleich. Bei ber ungleichformigen Bewegung ift bie Gefdwindigfeit in jedem Bruchteile einer Sefunde, in jedem Augenblid verschieden, und die Geschwindigfeit bei ber ungleichförmigen Bewegung in einem bestimmten Augenblide bedeutet die Weglange, Die ber Rorper mahrend einer Setunde von biefem Augenblid ab mit gleichformiger Beschwindigteit gurudlegen murbe. Go beträgt bie Beschwindigfeit eines frei fallenden Körpers nach der ersten Sekunde 9,81 m, d. h. wenn der Körper in der zweiten Sekunde mit gleichförmiger Geschwindigkeit weiter fallen murbe, fo murbe er in biefer Sekunde 9,81 m burchfallen; ber wirkliche, in ber erften Sekunde gurudgelegte Beg ift bagegen nur 4,9 m, ba die Bewegung mit der Geschwindigfeit O angefangen hat. Die bei ber gleich= mäßig beschleunigten bezw. verzögerten Geschwindigfeit in jeder Minute ftattfindenbe Bunahme bezw. Abnahme an Geschwindigfeit heißt Beschleunigung bezw. Bergogerung. Außer bem gewöhnlichen und allgemein gebräuchlichen Geschwindigkeitsmaß Metersekunde wird in der Technit noch häufig das Mag Rilometer pro Stunde angewendet (besonders bei Gifenbahnen und Schiffen).

Bei rotierenden Körpern wird die Drehgeschwindigkeit auf verschiedene Weise gemessen; die Umfangsgeschwindigkeit bezeichnet den von einem Kunkte des Umfanges in einer Sekunde zurückgelegten Weg in Wetern. Ein anderer Begriff ist die Winkelsgeschwindigkeit; dieselbe bedeutet den Winkel als Bogen vom Radius 1 m gemessen, zwischen der Ansangs- und der Endlage zum Drehungsmittelpunkt beim Ansang und Ende einer Sekunde; hieraus ergibt sich direkt der Begriff der Winkelbeschleunigung. Das Maß für Umfangsgeschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung ist also dasselbe wie bei der Geschwindigkeit geradliniger Bewegung, nämlich die Längeneinheit (Meter), indem auch bei der Winkelgeschwindigkeit der Winkel als Bogenlänge gemessen wird. In vielen Fällen wird in der Technik auch die Drehungsgeschwindigkeit nur durch die Bahl der Umdrehungen in einer bestimmten Zeit angegeben, und zwar gilt hier als Zeiteinheit stets die Winute, nicht die Sekunde; das Maß ist also hierbei nur eine Zahl.

Die Messung von Geschwindigkeiten geschieht in den meisten Fällen durch direkte Beobachtung bezw. Messung der zurückgelegten Strecke (in Metern) und der zugehörigen Zeit (in Sekunden) und Dividierung der ersteren durch letztere. In vielen Fällen ist aber die zurückgelegte Strecke praktisch nicht ohne weiteres meßbar, oder auch das Zeitintervall, auf welches man sich bei der Beobachtung beschränken müßte, ist so Nein, daß die Uhren, auch die für genauere Zeitbeobachtungen konstruierten Sekundenzuhren, den Dienst versagen. Für solche Fälle sind besondere Geschwindigkeitsmesser versichiedener Art für die verschiedenen vorkommenden Zwecke konstruiert worden, z. B. das Log zur Wessung der Schiffsgeschwindigkeit, das Anemometer sür die Windgeschwindigkeit. In neuerer Zeit hat man sogar Vorrichtungen erfunden zur Wessung der Geschwindigkeit sliegender Geschosse.

Eine besondere Rlasse von Geschwindigkeitsmessern dient zur Messung von Umdrehungszgeschwindigkeiten. Die sogenannten Tourenzähler geben in einer zu beobachtenden Zeit die Anzahl der Umdrehungen einer rotierenden Achse (Welle) an. Bei den Tachometern kann man ohne Beobachtung der Zeit in jedem Augenblick direkt die Umdrehungsgeschwindigkeit ablesen; man hat dieselben auch mit Borrichtungen versehen, wodurch fortlausend die Geschwindigkeiten in Form einer Kurve graphisch aufgezeichnet werden.

Rachftebend feien noch die Geschwindigkeiten einiger Bewegungen angegeben.

		m ;	ro Setunde	km pro Setunde	1	m pro Setunde		km pro Setunbe
Fußgänger .		etwa	1,25		Ranonentugel .	etwa	500,0	_
Schneller Fluß		,,	4,0	_	Flutwelle (Max.)	**	800,0	
Schnellläufer .		,,	7,0	_	Mondbewegung um		•	
Radfahrer		"	10,0		die Erde	"		1,0
Torpedoboot .		,,	12,0	_	Erde um die Sonne			29,5
Rennpferd		#	12,6		Sternschnuppen im			·
Schnellzug		,,	22,0	_	Mittel	"		40,0
Brieftaube		"	27,0		Telegraphenstrom	"		11 700,0
Orlan		"	45,0	_	Licht	,,		300 000,0
Schall in der Luf	t	*	337,0	_				

Die Maserie und ihre Gigenschaften.

Vom Standpunkte der Physik und Mechanik aus wird die Materie desiniert als das Raumausfüllende. Die physikalische Berschiedenheit der Körper beruht nur auf der Berschiedenheit der Art der Raumausfüllung, während in chemischer Beziehung die qualttative Verschiedenheit des Raumausfüllenden wichtig ist. Die Gesamtsumme der Materie in der Welt ist unveränderlich; es kann keine Materie zerstört oder geschaffen werden. Dieser Sat hat schon sehr lange, auch bei den Natursorschern des Altertums, gegolten. Demokrit und Epikur gingen schon von demselben aus; und die Frage Ciceros: "hat je ein Physiker den Sat aufgestellt, daß etwas aus nichts entstehen oder etwas zu nichts werden könne?" zeigt, daß diese Anschauung zu seiner Zeit allgemein und ohne Widersspruch gültig war.

Über das Besen ber Materie finden wir bet dem Milesier Thales (575 vor Chrifti Geburt) die Anschauung, daß alles Bestehende aus dem Wasser entstanden sei und

fich wieder in Baffer auflose. Angrimander nahm als Grund aller Materie einen Urftoff an, ber, in beständiger Bewegung begriffen, die einzelnen Stoffe ausscheibe, zuerft das Warme, dann bas Ralte, durch beren Bermischung bas Flüffige entftehe, aus welchem wieder wie bei Thales alle übrigen Stoffe entstehen. Beratleitos aus Ephejus faßte bas Feuer als die Urfache alles Werdens, als einen lebendigen Borgang (nicht Urftoff) auf, aus bem alle Dinge entständen. Empehofles nahm bann bie vier Elemente: Erde, Baffer, Luft und Feuer als Grundftoffe an, aus benen alle Materie gusammengeset fei. Ariftoteles bildete diese Lehre, die bis jum Mittelalter bestand, in folgender Beise recht untlar und mystisch aus: bie vier Glemente hatten verschiedene Bolltommenheit, bemgemäß fie in ber Welt angeordnet maren; in ber Mitte ber Welt zu unterft bie falte und trodene Erbe, rings um fie das talte und naffe Baffer, barüber die marme und feuchte Luft und zu oberft, alles einschließend, das trodene und warme Feuer. Spater tam hierzu noch (wohl ebenso wie die vier Elemente des Empedotles aus dem Morgenlande) als fünftes Clement, als die "Quinteffenz", welche die hochfte Bolltommenheit befaß, ber Ather hinzu, aus dem die Simmelstörper bestanden. Im Mittelalter tauchten eine Ungahl neuer, jum Teil recht phantaftischer Ibeen über die Ratur ber Materie auf. Giordano Bruno, welcher wegen feiner gegen bie icholaftifche Biffenfchaft gerichteten Lehre 1600 als Reger ben Scheiterhaufen besteigen mußte, nahm ben Stoff aus Atomen bestehend an, deren Zwischenraume mit bem Ather ausgefüllt seien, den er als den Beltgeist betrachtet. Die Alchimisten nahmen nur noch zwei Elemente, Merkurius und Sulphur an; ersterer entsprach dem beseelten Ather, ober dem Beltgeift, Spiritus mundi. Im 16. Jahrhundert kam noch als dritter Grundstoff das Salz als Prinzip des Feuerbeständigen hinzu. Dann wurde wieder das Feuer als Clement, ja felbst als Substanz ausgeschieben.

Es wurde zu weit führen, die verschiedenen, mehr oder weniger unklaren und mpftischen Erklärungen diefer und der zunächst folgenden Beit über das Befen der Materie weiter zu verfolgen; boch machten sich schon hin und wieder die Anfange der Molekular= und Atomtheorie bemerkbar, die in erster Linie von Lavoisier, bem Bater der modernen Chemie (geb. 1743, unter ber Schredensherrichaft ber frangofischen Revolution 1794 guillotiniert), wissenschaftlich begründet wurde. Diese Theorie ift die Grundlage der modernen Chemie und hat bis jest unumschränkt geherricht. selben besteht die Materie aus fleinsten, auf feine Beise weiter teilbaren Teilchen, den Diefe find unveranderlich in Große und Geftalt; es gibt etwa 70 in ihrer Beschaffenheit wesentlich verschiedene Arten von Atomen, und diefen entsprechen Die 70 Grundstoffe oder Elemente der Chemie. Durch eine gegenseitige Anziehungetraft oder chemische Affinitat ber Atome verbinden fich Diefelben in gesehmäßiger Beife gu Atomgruppen oder Molefulen, und lettere werden wieder durch die zwischen ihnen herrichende Anziehungsfraft oder Kohafion zu Körpern vereinigt. Die Berbindung ber Atome in den Moletulen tann nicht auf mechanischem Wege, sondern nur durch chemische Birtungen getrenut werden. Durch die feinste überhaupt denkbare mechanische Zerkleinerung der Körper könnten also, wenn eine soweit gehende Teilung praktisch möglich wäre, nur Molekule, nie einzelne Atome gebildet werden. Bestehen die Moletule aus Atomen gleicher Art, fo haben wir, wie schon ermähnt, die einfachen Körper ober Elemente, beren bis jest etwa 70 nachgewiesen find, mahrend die Molefule aller anderen Rorper aus Atomen verfchiedener Art bestehen, die Korper alfo aus mehreren Elementen gusammengesett find. Die Gefetsmäßigfeit der Berbindung der Atome und der Trennung der Wolefule ju Atomen erforicht die Biffenschaft der Chemie; dieselbe hat mit der Atomtheorie die großartigften Erfolge gezeitigt. Db aber diefer fo geistreich ausgebildeten, anschaulichen und fur die praftische Entwidelung so überaus vorteilhaften Theorie auch Birflichkeit zu Grunde liegt, ift keineswegs unbedingt ficher. Richt alle bedeutenden Chemiker glauben an bas thatiachliche Beftehen und Wirken der Atome: manche faffen die ganze Lehre mehr als ein Gilfamittel für die Auffaffung und Forichung auf. Gelbft die bis vor turgem mobl von den meiften Chemitern als unumftöglich und der Birflichfeit entsprechende Lehre, bag alle Materie aus ben absolut unveranderlichen 60-70 Elementen bestehe, wird in neuester Zeit in Zweisel gezogen. Man hat, von verschiedenen Beobachtungen und Gesetymäßigkeiten angeregt, angefangen, sich mit dem Gedanken zu besassen, daß doch nur ein einziger, wirklicher Urstoff existiere, der nur durch Zusammenlegung seiner kleinsten Teile in bestimmten Mengenverhältnissen, entsprechend den Atomgewichten der Elemente, die letzteren bilde. Bis jetzt haben diese neuesten Bestrebungen noch kein greisbares Erzebnis gezeitigt; vielleicht kommt aber doch in nicht zu ferner Zeit der Mann, der, wie Mayer, Joule und Helmholt die Einheit der Kraft, auch die Einheit der Materie nachzweist und alle unsere jetzigen 70 Elemente auf einen Urstoff zurücksührt, dessen verschiedenartige Erscheinungssormen die gesamte Materie ist.

Für die Mechanit ist indessen die Frage nach dem Besen der Materie und ihrer atomistischen Zusammensetzung ohne Bedeutung; für sie kommen nur die physikalischen Eigenschaften der Körper in Betracht, und es genügt die anfangs gegebene Ertlärung, wenn dieselbe auch über das eigentliche Besen der Materie keinen Aufschluß gibt.

Teilbarteit. Gine allgemeine Gigenschaft ber Materie, also aller Rorper, ift bie mechanische Teilbarkeit, die schon oben turz berührt murde; fie geht außerordentlich weit, ja ift praktisch fast unbegrenzt. Aus den Gebirgen werden von anstehenden Granitfelsen große Blode herausgesprengt; bei ber Bearbeitung berfelben fallen fleinere Stude ab, bie für Saulen, Blatten u. f. w. nicht zu gebrauchen find; biefelben werden mit bem hammer weiter zerkleinert zu Stragenschotter. Auf ber Chauffee werden die einzelnen Stude von bem barüber gebenden Juhrwert mehr und mehr germalmt, bis nur Staub oder Schlamm übrig bleibt: biefer Staub besteht immer noch aus einzelnen Rörnern ober Körpern, und unter dem Mitrostop ertennt man deutlich die Formen derselben. feine Dublen tann jedes Rornchen wieder in viele fleinere Bartitelchen geteilt werden, und es hangt nur von ber Große bes Drudes und ber Feinheit ber Bolitur ber Balgen ab, wie fein ichlieflich die Teilchen werben. Man fann fich taum einen Begriff bavon machen, wie weit die Teilbarteit ber Rorper geht, wenn man bebentt, bag eine im Baffer enthaltene Substanz, z. B. Rochsalz noch dirett und sicher nachzuweisen ift, wenn 1 Teil in 10 Millionen Teilen Baffer verteilt ift; ja, die unfaßbar kleine Menge von 0,0000008 Milligramm ober 3 Zehntaufendmilliontel Gramm erteilt nach Bunfen einer Basflamme noch eine nachweisbare Farbung. Streicht man mit einer Sand über bie andere gegen eine Bunfenflamme bin, fo ericheint fofort im Flammenfpektrum bie gelbe Linie bes Rochfalzes; in ben Hautausscheidungen ift nämlich letteres enthalten, und burch bas Streichen mit ber Sand fliegen Spuren bavon in die Rlamme. Rofanilin erteilt nach hoffmann in einer Berbunnung von 1 hundertmilliontel in Alfohol biesem noch eine beutliche Farbung. Gin fleines Tropfchen eines atherifchen Dles erfullt bei ber Berbunftung ben Raum eines großen Zimmers mit feinem Dufte; ein Studchen Mofchus, welches andauernd ein Zimmer mit seinem Geruche erfüllt, zeigt nach Jahren taum einen nachweisbaren Gewichtsverluft. Man fann auf einem Silberdrahte eine zusammenhangende Goldschicht von 0,000 004 mm Stärke erzeugen, indem man einen mit einer dünnen Golds schicht überzogenen Cylinder aus Silber zu feinem Draht auszieht. 1 Milligramm Gold bebedt auf diese Beise eine Fläche von 60 am. Bekannt ift das Beispiel, daß man ein überlebensgroßes Reiterftandbild mit einem Dufaten gang übergolben fann.

Porofität. Vergleichen wir einen Babeschwamm und einen Broden Marmor, so erscheint als ein Hauptunterschied beider Körper in ihrer physikalischen Eigenschaft, daß ersterer porig oder poröß, letterer dagegen dicht ist. Vollständig dicht ist aber auch der Marmor nicht; auch er ist poröß, denn er vermag kleine Mengen Flüssigkeiten einzusaugen. Ein durch aufgelöste Farbe z. B. Anilin entstandener Fleck läßt sich, wie manche Haußerau schon zu ihrem Kummer bei ihrem Waschtisch oder ihrer Spiegelkonsole ersahren hat, durch Wischen und Reiben nicht wieder fortbringen; die Farblösung ist eben in die Poren eingedrungen und sigt nicht nur auf, sondern in dem Marmor, wenn auch nur in der obersten sehr dunnen Schicht. Wird eine Röhre an einem Ende dicht mit einem Brettschen oder einem Stück Leder verschlossen und dann durch Anschluß an eine Luftpumpe luftleer gemacht, so dringt Quecksilber, welches man auf das Holz oder das Leder gießt, unter dem äußeren Luftdruck durch die Poren desselben hindurch und fällt als seiner

Regen in die Röhre. Wird ein mit Wasser gefülltes, an beiden Enden dicht verschlossenes Stüd Bleirohr start zusammengepreßt, so dringt das Wasser durch das Blei hinaus. Vollständig dicht ist streng genommen kein Körper, alle haben die Eigenschaft der Porossität. Die Mauern unserer Häuser, besonders die aus Ziegelsteinen ausgeführten, sind in hohem Grade porös. Durch die Mauern vollzieht sich ständig ein Kreislauf der äußeren und inneren Lust, wodurch die so notwendige Lüstung unserer Wohnungen bewirkt wird, auch dei geschlossenen Fenstern. Füllt man eine kleine Glass oder Eisenröhre mit Zementwörtel und stampst diesen schichtenweise sest ein, so bildet er nach dem Erhärten eine vollständig seste Masse; aber dicht ist dieselbe nicht. Sie vermag ziemlich viel Wasser auszunehmen; wenn man das eine Ende der Röhre mit einem als Manometer dienenden einsachen U-förmigen Rohr verbindet, welches teilweise mit Wasser gefüllt ist, so kann man durch kräftiges Einblasen in die eine Seite der Röhre zeigen, daß Lust durch den Zementkörper hindurchdringt, indem das Wasser in dem Manometer ins Schwanken gebracht wird.

Die Porosität verschiedener Körper wird angewendet, um Flüssigkeiten zu filtrieren, d. h. Berunreinigungen auszuscheiden, indem das Wasser durch die Poren des Filters hindurchgeht, während die auszuscheidenden Teilchen auf der Oberstäche zurückleiben. Zu diesem Zwede muß der Filterstoff so beschaffen sein, daß seine Poren kleiner sind, als die kleinsten aus der Flüssigiet auszuscheidenden Teilchen. Abb. 4 zeigt die Anwendung




4. Papierfilter und seine Knwendung jum Filtrieren.

eines Papierfilters, wie sie sehr vielsach in den Laboratorien gebraucht werden. Aus besonders hergestelltem, ungeleimtem und nicht satiniertem Papier wird durch geeignete Faltung ein Trichter gebildet; dieser Filter wird in einen Glastrichter gesteckt, an dessen Band sich das Papier, wenn es angeseuchtet wird, dicht anlegt. Wird jest Wasser eingegossen, welches mechanische Berunreinigungen enthält, so bleiben diese beim Durchsickern des Wassers auf dem Papier sigen. Eine Befreiung von gelösten Substanzen kann durch Filtration nicht bewirkt werden. Besonders wichtig sind die Filter zur Reinigung von Trinkwasser. Bei städtischen Wasserwerten, denen kein vollkommenes reines Quells oder Grundwasser zur Berfügung steht, die vielmehr auf die Berwendung von Flußs

maffer angewiesen find, wie bies bei ben zwei größten beutichen Stäbten Berlin und Hamburg der Fall ift, erfolgt die Reinigung durch Sandfilter. In großen Becen wird vollständig reiner Kies aufgeschichtet und darauf eine starke Lage reinen seinen Sandes. Durch biefen läßt man das Baffer durchsidern, wobei die Berunreinigungen auf der Sandoberfläche gurudgehalten werben. Die Filterfläche ber Berliner Bafferwerte ift 101 460 gm groß; alle Filterbaffins find überwölbt. Samburg hat 137 700 am offene Filter. Man hat auch viele fogenannte Rleinfilter für den hausgebrauch hergestellt, die zum bloßen Klären von trübem, aber sonst nicht schädlichem Wasser ganz gut find. Sobald es sich aber darum handelt, aus Baffer, welches Bafterien enthält, die fleinften Lebewefen der Pflanzenwelt, von benen gemiffe Arten anftedende Rrantheiten erzeugen, ober folche vielleicht enthalten tann, diese mit Sicherheit zu entfernen, alfo Baffer in gefundheitlicher Sinfict zu verbeffern, erfüllen die meiften Rleinfilter ihren Zwed nicht mehr; Die Batterien find fo flein, daß fie durch die Boren der meiften Filter hindurchgeben konnen. Bollftandig batteriendicht find die von dem berühmten Brofessor Basteur in Baris zuerst konftruierten Porzellanfilter, doch liefern biefelben eben wegen der außerordentlichen Feinheit ihrer Boren nur fo wenig Baffer, bag fie fur ben gewöhnlichen Sausgebrauch nicht anwendbar find und nur in Laboratorien gur Beschaffung fleiner Mengen völlig feimfreien, fogenannten fterilen Baffere verwendet werben. Bie gablreiche Untersuchungen ergeben haben, erfullen auch bie von Dr. Nordtmeger erfundenen unter ber Bezeichnung Bertefelb= filter bekannten Rieselgurfilter der Berkefelbfilter = Gesellschaft zu Celle ihren Zwed; babei geben fie für ben hausgebrauch ju Genugzweden eine genügende Menge reines BBaffer. Gin foldes Filter ift ein Sohlenlinder von gebrannter Infusorienerbe; lettere

besteht aus außerordentlich kleinen Schuppen von Diatomeen, die von Insusorien früherer Zeiten herstammen. Das Wasser dringt von außen durch diesen Cylinder hindurch und wird im Innern abgelassen. Die an der Außenwand sich absehenden Verunteinigungen werden von Zeit zu Zeit abgewaschen. Die Abb. 5 u. 6 zeigen ein solches für Anschluß an die Wasserleitung eingerichtetes Filter im Schnitt und in der Ansicht. Der Filtercylinder steckt in einem dicht verschlossenen, gußeisernen Gehäuse, welches mittels Lötung an die Wasserleitung angeschlossen wird. Bei Öffnen des Hahns tritt das Wasser in das Gehäuse und filtriert durch die Wandung des Filters nach dem inneren Hohlraum, aus welchem es durch das obere Abslußrohr ausstließt; unten ist ein Hähnchen zum Ablassen des sich auf dem Boden ablagernden Schmuzes. Um den Filtercylinder von Zeit zu Zeit durch Abdürsten gründlich zu reinigen, wird der obere, durch Flügelschrauben sestigehaltene Verschlußbedel des Gehäuses gelöst, worauf sich das Filter herausnehmen läßt. Das Filter wird in verschiedener Anordnung für die verschiedensten praktischen Verwendungszweck hergestellt. Wo keine Wassereitung vorhanden ist, kann das Filter ohne Druck als Tropssilter angewendet werden, wie Abb. 7 zeigt; hierbei ist allerdings die Leistungsfähigkeit eine viel geringere, als wenn mit Druck siltriert wird.



5 u. 6. Berkefeldfilter (1/7 natürl. Größe).

7. Berkefeld-Tropffilter (1/7 natilri. Größe).

Auch einige Steine sind so porös, daß sie Wasser durchlassen. So werden in Indien, in Zentral= und Südamerika vielfach ausgehöhlte Steine zum Filtrieren von Wasser verwendet. Abb. 8 zeigt ein sehr primitives aber vollständig zur Zufriedenheit sunktionierendes Filter aus einem großen, ausgehöhlten Stück Bimsstein aus Ecuador in Zentralamerika. Bon der Verwendung des Holzes zur Filtrierung von Meerwasser wird andern Orts die Rede sein.

Festigkeit und Elastizität. Die Moleküle aller sesten und flüssigen Körper sind so miteinander verbunden, daß sie einer Anderung ihrer gegenseitigen Lage, einer Teilung oder Formveränderung einen Widerstand entgegensehen; diese Molekularanziehung wird in der Physik Rohäsion genannt, im gewöhnlichen Leben und in der Mechanik spricht man von der Festigkeit. Bei den slüssigen Körpern ist dieselbe nur gering: sie vermag die Teile nicht so weit zusammenzuhalten, daß Flüssigkeiten eine eigene Gestalt behalten; diese sind vielmehr gestaltlos und müssen durch Gesäße gehalten werden, damit sie nicht auseinanderlaufen. Die Gase besigen gar keine Festigkeit, sie sind vielmehr bestrebt, sich nach allen Seiten auszudehnen. Diese Eigenschaft heißt die Expansionskraft der Gase. Bei den sesten Körpern ist die Festigkeit sehr verschieden; sie hängt von der chemischen Busammensehung, der physikalischen Beschaffenheit und der Art der Beanspruchung der Körper ab.

Die Festigkeitslehre ift ein fehr wichtiges Rapitel ber Mechanik: fie lehrt bie Tragfähigteit und erforderliche Starte von Fundamenten und Mauern, von Bruden und Tragern, Retten und Seilen fennen; fie beftimmt die Starte aller Mafchinenteile, die richtige Auswahl unter ben verschiebenen Materialien für die verschiebenen Berwendungsamede, benn bas eine Material widersteht beffer bem Rug, bas andere bem Drud, bas eine fann teine Stofe aushalten, bas andere wohl u. f. w. Bon ben fur bie Technit hauptfächlich in Frage fommenden Materialien hat die größte Festigkeit der Stahl; bann kommt Schmiedeeisen und Gufeisen. Im Maschinenbau werden deshalb alle Teile, welche bei nicht zu großen Dimenfionen große Festigkeit besigen follen, aus Eifen und Stahl hergestellt, wenn nicht besondere Grunde für einzelne Teile andere Materialien bedingen. Große Bruden, bobe Turme, die nicht ihrer felbst wegen als monumentale Bauwerte aus Mauerwert hergestellt werben follen, Dampfichiffe u. f. w. werben faft nur noch aus Stahl und Gifen hergestellt. Solz besitt bedeutend geringere Festigfeit,



8. Bimefteinfilter.

dafür aber andere Borzüge; es ift viel leichter, tann ohne Umftanbe an Ort und Stelle beim Bau bearbeitet und in die richtige Form ge= bracht werden, mahrend Gifenteile vorher genau richtig fertiggestellt werden muffen, weil die Bearbeitung von Gifen ohne maschinelle Gin-

richtung schwierig ift.

Gine ber Ericheinungsformen ber Festigfeit ift die Elastizität, b. i. das Bestreben gemisser Rörper, ihre Form beizubehalten oder, wenn fie durch Drud- ober Stoffrafte verandert worden ift, wiederherzustellen. Drudt man einen Gummiball an einer Seite ein, fo nimmt er nach Aufhören bes außeren Drudes feine runde Form wieder an. Wirft man einen Gummiball auf die Erbe, fo fpringt er in die Höhe: dies tommt daher, daß die Seite, die auf ben Boden auftrifft, eingedrückt wird; bei ber gleich barauf ftattfindenden Biederherftellung der Form wird ein Drud ausgeübt, welcher den Ball in die Sohe treibt. Bare ber Ball volltommen elaftisch, so würde er ohne Luftwiderstand wieder bis auf dieselbe Sohe springen, von der er frei gefallen (nicht mit Rraft geschleubert) ift. Gine Thonkugel, welche nicht elastisch ift, bleibt liegen und wird dauernd platt, oder fie fällt aus-

einander. Mit jeder Claftigitatsericheinung ift alfo eine momentane Formveranderung, bei Rugeln eine Abplattung verbunden. Berden zwei gute Billardballe mit berfelben Geschwindigkeit genau gentral gegeneinandergestoßen, fo fahren beide sofort wieder mit fast gleicher Beschwindigfeit auseinander; auch bas feste, harte Elfenbein erfährt hierbei eine augenblidliche Formberanderung. Dies lagt fich erperimentell nachweisen. Berührt man mit einer genau runden, polierten fleinen Elfenbeintugel eine abgefchliffene, harte Elfenbein= oder Marmorplatte, deren Oberfläche ganz dunn mit Dl überzogen ift, fo zeigt fich die Berührungestelle nur als ein Buntt. Läßt man aber die Rugel von einiger Sohe herabfallen, fo zeigt fich an der Aufichlagstelle ein fleiner Rreis; eine dementsprechende Abplattung hat die Augel beim Aufschlag erfahren. Auch für die elastischen feften Rorper gibt es eine Grenze fur die Große bes Drudes, nach welchem fie ihre Form wiederherstellen; bei Überschreitung dieser sogenannten Elastizitätsgrenze, welche für die verschiedenen Materialien sehr verschieden ift, wird die Formveranderung eine bleibende. Bolltommen elastisch sind nur die Gase, fie nehmen nach einer Bolumenveränderung burch Drud - von Anderung der Gestalt tann man hier nicht sprechen, ba

sie ja keine selbständige Gestalt haben — welche außerordentlich weit, dis auf einen geringen Bruchteil der anfänglichen Ausdehnung getrieben werden kann, alsbald nach Aufshören des Druckes ihr früheres Bolumen wieder ein. Gase und Flüssigkeiten pflanzen vermöge ihrer Elastizität, und da bei der mangelnden Kohäsion ihre Teilchen zu einander sich beliebig verschieben können, einen Druck gleichmäßig nach allen Seiten fort. Hierauf beruhen die später zu besprechenden wichtigen hydrostatischen Gesete, der Auftrieb von Luftballons u. s. w.

Die Abhafion. Dit Abhafion ober Anhaftetraft bezeichnet man bas Uneinander= haften verschiedener Rorper an ihrer Berührungsftelle; Dieje Gigenschaft hat mit der Kohäsion ober dem inneren Zusammenhang einige Berwandtschaft und kann unter Umständen in diefe übergeben. Benn wir ein Glas Baffer ausschütten, fo bleibt an der Glasmand, entgegen ber Schwerkraft, eine Schicht Waffer haften; burch Schwenken können wir viele Eröpfchen bavon abschleubern, aber gang troden wird bas Glas babei boch nicht, immer noch tonnen wir Feuchtigfeit abmifchen. Die Rraft, Die bas Baffer gurudhalt, ift bie Abhäsion zwischen biesem und ber Glasmand. Das Schreiben wie Reichnen mit Bleioder Farbstiften auf Papier, mit Rreibe auf ber Tafel beruht auf der Adhäfion: die beim Uberfahren mit einem gewiffen Drud von bem Stifte bezw. ber geloften Teilchen haften an ber Bapier= ober Solgfläche fest. Das Bergolben mit Blattgolb, das Festhaften ber Amalgamichicht auf ben Spiegelglasplatten beruht auf ber Abhäfion, ebenfo bas Leimen und Ritten. Benn man zwei fehr genau eben geschliffene Glasplatten in möglichft innige Berührung bringt, indem man fie von der Seite unter Busammendruden übereinanderfchiebt, fo haften fie nachher fest gufammen; die eine bleibt frei an ber anderen hangen, selbst wenn man fie mit Gewichten beschwert. Dies fann fo weit gehen, daß man fie nicht mehr ober nur mit Muhe voneinander trennen fann, ohne fie ju gerbrechen. In Glaslagern legt man beshalb die Glasicheiben nicht dirett aufeinander, sondern trennt fie burch Leisten voneinander. Die Abhafion beruht nicht auf ber Wirfung bes äuferen Luftbrudes, ba fie auch im luftleeren Raume wirtsam ift; fie ift vielmehr eine Urt abgeschwächter Rohafion, fie ift nicht fo ftart wie biefe, weil die Berührung nicht fo innig, Die Entfernung ber Molefule größer ift. Benn man bie Berührung fehr innig machen tann, dann geht die Abhafion vollständig in Robafion über, die zwei Rorper verbinden fich zu einem, wie es beim Busammenschweigen zweier Stude Gijen ber Fall ift. Durch bas hammern bes gang weichen, weißglühenden Gifens werden die beiden Stude in moalichft bichte Berührung gebracht, wobei die dazwischen befindliche Luft ausgetrieben wird.

Die Aggregatzustände.

E3 ift eine alte Gewohnheit, die Rorper nach brei verschiedenen Aggregat= auftanden au gruppieren in feste Rorper, Fluffigfeiten und Gafe. Diese Ginteilung ift bequem und hat für gewöhnlich auch genügend flare Unterscheidungen; dieselben liegen in ber größeren ober geringeren Rohafion ber Körper. Im festen Aggregatzustanbe find Geftalt und Bolumen vollständig bestimmt; im fluffigen Buftande ift das Bolumen noch ein beftimmtes, aber feine feste Gestalt mehr vorhanden, und Rorper im gasformigen Auftande haben weder besondere Gestalt noch bestimmtes Bolumen. Diese drei Bebingungen bilden aber feine vollständig icharfe allgemeine Trennungelinie, besondere in wissenschaftlichem Sinne; fie find nur Charatteristita für die Typen ber brei Aggregatjuftande. Gine große Angahl in der Ratur vortommende Rorper gruppieren fich um biefe herum und nehmen eine Mittelftellung zwischen dem einen und dem andern Aggregatzustand ein, ohne daß eine genaue Scheidung möglich ift. Klebrige breiige Rörper wie Sirup, Gallerte u. f. w. führen vom festen jum fluffigen Aggregatzustand. Der vollftandig bunnfluffige heiße Leim wird beim Erfalten langfam fteifer und harter, bis er ein volltommen fester, glasartiger harter Körper geworden ift; in welchem Augen= blide hat er aufgehört, Fluffigkeit zu sein, und angefangen, zu den festen Körpern zu gablen? Scharfer ift ber Übergang von ben Fluffigfeiten gu ben gasförmigen Rorpern abgegrengt, boch besteht auch bier feine unbedingte Grenglinie für alle Falle. Baffer= ftoff, Sauerftoff, Luft laffen fich bei einer Temperatur von 200, und ebenfo Rohlenfaure bei über 31° in keiner Weise sichtbar verstüssissen, weil diese Gase beim Zusammenpressen bis zum Sättigungspunkte ebenso dicht sind, wie flüssiger Wasserstoff, Sauerstoff, flüssige Luft oder Kohlensäure bei derselben Temperatur. Man kann also ihren Zustand unter diesen Berhältnissen ebensowohl dem gaßförmigen wie dem flüssigen Aggregatzustand zuteilen. Hat man bei unter 30°C. ein starkes beiderseits zugeschmolzenes Glasröhrchen etwa zur Hälfte mit flüssiger Kohlensäure gefüllt, während darüber gaßförmige Kohlensäure sich besindet, und erwärmt das Röhrchen mäßig, z. B. durch bloßes Anfassen mit der Hand, so wird die Sohlensfäure sich der sich beis 30,0° die Dichte der flüssigen und gaßförmigen Kohlensäure gleich und damit verschwindet die sichtbare Flüssigkeitsobersläche; umgekehrt erscheint beim Ertalten in der Mitte des Köhrchens ein Rebel, worauf sich hier der Inhalt wieder in eine beutlich getrennte untere Hälfte mit Flüssigkeit und eine obere mit Gas scheidet.

Biele Körper können in der Natur in allen drei Aggregatzuständen auftreten, fo bas Baffer im flüffigen Zustande, fest als Eis und gasförmig als Bafferdampf. Alle Gafe laffen fich ju Muffigfeiten verbichten ober tonbenfieren; und alle Muffigfeiten tonnen in ben feften Buftand übergeführt ober jum Gefrieren gebracht werben. Umgefehrt tann man alle einfachen festen Rörper verdampfen. Freilich erft in ben letten Jahren ift es mittels bes elettrischen Stromes gelungen, fo bobe Sipegrade zu erzeugen, wie fie notwendig find, um gewiffe bis dahin nur im festen und hochstens noch im fluffigen Bustande gekannte Körper zu verdampfen. Der französische Gelehrte Moisson hat mit seinem elektrischen Schmelzofen neue sehr interessante Bersuche gemacht. Er verbampfte in der Beit von 5 Minuten 30 Gramm Rupfer; die Dampfe tondenfierten unter bem Dedel bes Ofens in Form von Meinen Rugelchen. Bährend ber Berbampfung brangen an den Stellen des Dfens, wo die Rohlenftabe eingeführt maren, zwischen benen der eleftrische Flammenbogen gebildet wird, glanzende Flammen mit gelbem Rauch hervor, welche von dem ausströmenden, an der Luft verbrennenden Rupferdampfe herrührten. Silber wurde leicht in kurzer Zeit destilliert; auch Platin wurde bald jum Rochen gebracht und verdampft. Dasfelbe gelang mit Golb; bei ber Rondensation des Golddampfes bildete fich ein feines, purpurglangendes Bulver. Auch Gifen konnte leicht in ziemlichen Mengen verdampft werden. Zum erstenmal gelang es auch, reinen Rohlenftoff ju verdampfen. Sogar feuerfester Thon, welcher bei industriellen Feuerungen für die höchsten Sitzegrade als feuerfester Stoff verwendet wirb, fonnte bei einer Starte bes eleftrifchen Stromes von 1000 Ampere bestilliert werben. Der Rohlenftoff geht nicht, wie bie anderen Körper, zuerft in den fluffigen Bustand über, sondern verwandelt sich unmittelbar in Damps, der sich als feines Graphit= pulver niederschlägt. Bei elektrischen Glühlampen beschlägt fich die Innenseite des Glafes bekanntlich nach längerer Brenndauer mit einer feinen dunklen Schicht, welche die Lichtftärke bedeutend verringert; auch dies ist verdampster und niedergeschlagener Kohlenstoff von der glühenden Bambusfafer. Ebenfo laffen fich alle Flüffigketten verdampfen. Die beiben Fattoren, welche für die Aggregatzustände und ihre Underungen in Betracht tommen, find Druck und Barme. Der Übergang aus dem festen in den fluffigen Aggregatzustand und umgefehrt geschieht im allgemeinen nur burch Barmeveranderung, alfo Erwarmung (Warmegufuhr), ohne dag ber Drud in Betracht tommt. Bei ber Bergafung von Hüffigteiten und ber Berbichtung ober Rondenfierung von Gafen aber treten Wärme (Kälte) und Drud stets zusammen auf; der eine Faktor ist mit bem andern untrennbar verbunden.

Gase und Dämpse. Verflüssigung von Gasen. Früher, bis in die zwanziger Jahre ves 19. Jahrhunderts, unterschied man die luftförmigen Körper in Gase und Dämpse; lettere waren kondensierbar, sie ließen sich zu Flüssigkeiten verdichten, während man alle Gase für permanent hielt, d. h. annahm, daß sie unter allen Umständen den gassörmigen Zustand beibehielten, durch kein Mittel in den flüssigen Zustand übergeführt werden könnten. Im Jahre 1823 gelang es aber dem Physiker Faraday, mehrere dieser für permanent gehaltenen Gase zu verslüssigen, und es wurde jetzt ein Unterschied gemacht zwischen köreciblen Gasen, die sich verslüssigen lassen, und permanenten Gasen. Dieser Unterschied galt dis vor zwanzig Jahren, dis der französsische Physiker Cailletet

(Ende 1877) und kurz darauf, unabhängig von bessen Arbeiten, der Schweizer Gesehrte Ravul Pictet zu Genf zeigten, daß auch diese Unterscheidung hinfällig sei, indem sie mehrere bis dahin für permanent gehaltene Gase kondensierten.

Man unterscheibet jest wohl noch im gewöhnlichen Sprachgebrauche Gase und Dampfe in der Weise, daß Gase bei gewöhnlicher Temperatur und atmosphärischem Druck luftformig find, mahrend Dampfe durch Erwarmung fluffiger Rorper entfteben. Diefe Dampfe verhalten fich fehr verschieben, je nachdem fie gefättigt ober ungefättigt find. Gefättigt ift ein Dampf, wenn er bei ber gegebenen Temperatur bas Maximum feiner Dichte und Spannung hat; ein mit gefättigtem Dampfe gefüllter Raum tann nicht mehr von diefem Dampfe aufnehmen, und durch Bolumenverkleinerung, alfo Busammeupreffung, erhöht fich ber Drud nicht, es wird vielmehr ein Teil bes Dampfes fluffig, ber Drud aber bleibt tonftant. Jeder Dampf hat bei jedem Drud feinen bestimmten, von der Temperatur abhangigen Sättigungspunkt, ober die Spannung eines gefättigten Dampfes entspricht einer bestimmten Temperatur. So ist die Spannung des Wasserdampfes bei 1000 C. = 1 Atmosphäre, bei 160° C. = 6 Atmosphären; bei Abkühlung kondenfiert ein Teil bes Dampfes, und ber Drud nimmt ab. Ungefättigter Dampf hat bei ber herrschenden Temperatur nicht das Maximum der Dichte; ein Raum, in dem er enthalten ist, tann noch mehr Dampf aufnehmen, ober man tann ben Dampf bis zu einem gewiffen Grabe, nämlich bis zu feinem Sättigungspunkte, zusammenbruden ober abkühlen, ohne bag er fich teilweise verflussigt. Bei ben Gasen mächft nach bem Mariotteschen Geset Dichte und Spannung proportional ber Bolumenverminderung; ungefättigte Dampfe erhalten fich also bis zu ihrem Sattigungspunkte wie Gafe, ober umgekehrt: Gase find Dampfe, die bezüglich ihrer Dichte weit von ihrem Gattigungspuntte entfernt liegen. Zwischen Gafen im engeren Sinne und ungefättigten Dampfen besteht tein wesentlicher, sondern nur ein gradueller Unterschied. Start überhitter Bafferdampf, 3. B. von atmosphärischem Drud und 300° C. Temperatur, ist tein Dampf im gewöhnlichen Sinne mehr, sondern ein Gas. Aber auch alle Gase haben, wie die Dampse, ihren Sättigungs- oder Berflüssigungspunkt; alle laffen fich, wie icon oben erwähnt, tondenfieren. Bei einigen Gafen, besonders 3. B. bei ben bis 1877 für permanent gehaltenen Gafen Bafferftoff, Sauerftoff, Luft, läßt fich die Berfluffigung nicht durch Bolumenverkleinerung, alfo Berbichtung, allein bewirken, sondern es muß gleichzeitig eine Temperaturverminderung stattfinden. Über einem gemiffen Temperaturgrad, ber fritifchen Temperatur ober bem fritifchen Buntt, haben diefelben nämlich, wenn fie durch Berdichtung gur Sättigung gebracht find, diefelbe Dichte, als wenn fie fluffig maren; eine weitere Berbichtung ift nicht möglich, und boch ift ein Übergang zum fluffigen Buftanbe nicht zu bemerken, wir haben hier alfo ben ichon früher erwähnten Übergang zwischen bem fluffigen und dem gasförmigen Aggregatzuftand. Der tritifche Buntt liegt fur Bafferftoff bei 1740, für Sauerftoff bei 1180, für Roblenfaure bei 310 unter Rull.

Da hiernach gasförmige Körper sich von Dämpsen nur dadurch unterscheiden, daß erstere den Zustand oberhalb der kritischen Temperatur, letzere unter derselben darstellen, so folgt, daß ein gasförmiger Körper nur dann zu einer Flüssigkeit kondensiert werden kann, wenn die Temperatur unter den kritischen Punkt herabgebracht wird; sie haben dann im gesättigten Zustand eine geringere Dichte als ihre Flüssigkeit. Da der Oruck eines gesättigten Dampses um so höher ist, je höher die Temperatur, bei der Verslüssigung aber dieserwunden werden muß, so folgt, daß zur Kondensation ein um so höherer Druck notwendig ist, je höher die Temperatur ist. Der höchste Druck, durch welchen übershaupt eine Verslüssigung möglich ist, ist bei oder dicht unter der kritischen Temperatur erforderlich; je tieser die Temperatur herabgedrückt wird, mit desto geringerem Druck ist die Verslüssigung möglich.

Schon früher, ehe man die Kenntnis von der kritischen Temperatur gewonnen hatte, wußte man, daß gewisse, unter gewöhnlichen Umständen, also bei atmosphärischem Drud und äußerer Temperatur gassörmige Körper durch die vereinte Wirkung von Drud und Abfühlung verstässigt werden konnten. Für die Abkühlung hatte man aber früher nur verhältnismäßig wenig wirkungsvolle hissmittel, nämlich die Winterkalte und die schon lange bekannte Kältemissung Schnee mit Kochsalz, durch welche eine Temperatur bis 32° C. unter O erzeugt kuch ber Ersind.

werden kann. Nachdem es aber gelungen war, durch diese Mittel in Verbindung mit Drud Kohlensäure zu verstüssigen, fand man, daß diese stüssige Kohlensäure bei plöglicher Ausdehnung durch Drudentlastung sich so weit abkühlt, daß ein Teil zu einer schneeartigen Masse, dem Kohlensäureschnee, erstarrt, der eine Temperatur von — 79° hat. Hiermit war ein vorzügliches neues Abkühlungsmittel gewonnen; Faradah wandte dasselbe zuerst zu seinen Berstüssigungsversuchen an. Für die Erzeugung der hohen Drude für Kondensation von Gasen dienen meist gewöhnliche mechanische Mittel, nämlich die Lustoruchumpe.

Faradah gelang, wie schon vorn angedeutet, die Berstüsssiung der meisten Gase; einige berselben sonnte er sogar in den seisten Justand übersühren. Es widerstanden der Berstüssiung nur noch wenige Gase, darunter Wassersich, Sauerstoff, Stickstoff (und auch Luft, die Mischung von Sauerstoff und Stickstoff), dei denen dieselbe auch dei den höchsten Drucken (bis zu 1000 Atmosphären) und den dis dahin zu erzielenden tiessten Abkühlungen nicht erreicht wurde. Dies gelang, wie schon oben erwähnt, sast gleichzeitig Ende 1877 Cailletet in Baris und Radul Pictet in Wenf und zwar für Sauerstoff, Sticksoff, Luft und Kohlenoxyd, dagegen noch immer nicht sin Wasserstoff. Iber die gelungenen Berlucke gingen am selben Tage die Berichte dei der Parijer Akademie der Wissenschaften ein. Beide kamen unabhängig voneinander und auf verschiedenem Wege zum Ziel. Das Bersahren Cailletets beruht darauf, daß bei plössticker Druckentlastung eines schon mit anderen Mitteln möglichst weit abgesühlten und start komprimierten Gases durch die sosort einstetende Berdunstung eine weitere sehr karet Abkühlung statisinder; wenn hierbei die kritische Temperatur unterscritten wird, dann kondensiert ein Teil des Gases. Auf diese Weise erhielt er bei unter 300 Atmosphären Druck sehndem und auf —29° abgesühltem Sauerstoff, wobei derselbe noch gassornig geblieden war, nach plösslicher Berringerung des Drucks einen Nebel aus slüssigem Sauerstoff. Vielen kaup plössein Rohr, das Sauerstoff unter hohem Druck enthielt, mit slüssiger kohlensäure, deren herstellung ja schon seit längerer Zeit leine Schwierigseiten machte; diese Kohlensäure ließ er unter geringem Druck verdunsten und dabei wurde die nötige Kerdompsungswärme dem Sauerstoff unter hohem Druck enthielt, mit slüssiger Kohlensäure dem Seuerstoff entzogen, die hierdurch unter gen kritischen Bunkt abgesühlt wurde. Auf diese Beise versüssigen gelang es Cailletet und Bictet noch nicht, den Wasser bei gerer will zwar bei seitet, sowie pater Liebe, die atmosphärische Auft zu einer glänzenden hellblauen Fil

Der englische Physiter Projessor Dewar hat mit hilse eines ausgezeichneten Apparates die von Cailletet und Bictet zuerst ausgeführte Berslüssigung der Luft in größerem Waßstabe wiederholt. Es ist ihm durch seine vortressischen Siee hat er es sertig gebracht, die in einem Gefäße enthaltene verdichtete, suissige Luft sast vollsommen gegen Bärmezusuhr zu isolieren, so daß dieselbe in ossenen Gefäßen bei gewöhnlichem Luftdrud längere Zeit stüssig erhalten werden konnte, während soust naturgemäß verstüssigte Lust, ebenso wie Sauerstoss und Basserstoss wegen ihres sehr niedrigen Siedepunktes nur bei dem hohen Berslüssigungsdrud flüssig gehalten werden kann. Die sonst übliche Wärmeisolierung, wie Umhülung mit Filz, Watte und sonstigen sür andere Zwede mit bestem Ersolg angewendeten Wärmeschuhmassen mit Filz, Watte und sonstigen sür andere Zwede mit bestem Ersolg angewendeten Wärmeschuhmassen erwiesen ich als vollsommen wirtungslöß; bei der großen Temperaturdisserenz zwischen der äußeren Umgebung und dem flüssigen Gasse sine so großen Kärmeübertragung an letzteres statt, daß dasselbe, sobald es von dem hohen Berslüssigungsdrud entlastet wird, unter lebhastem Rochen in kurzer Zeit wieder in den gassörmigen Justand übergeht. Dewar verwandte nun Glaßgefäße mit doppetten bis dreisachen Kandungen; aus den Zwischenkumen entsernte er mittels einer vorzüglichen Duecksiberlustpumpe jeden Wärmeleiter, indem er einen sast dabsolut kustleeren Raum schaften. Das absolute Vakuum ist aber auch absoluter Nichtleiter der Wärme, also die volltommenste Wärmeislation. In dergestalt isolierten Gestäßen bleibt Sauerstoss ohne Drud bei einer Temperatur von 180° C. unter Null längere Zeit stüssigen Veräßen derstensung statt. Dewar machte mit solchen doppelwandigen Gefäßen in Borträgen verichiedene glänzende Experimente; Alschol, der bekanntlich wegen seines niedrigen Gefrierpunktes zum Messen von sehr niedrigen Temperaturen benutt wird, gefror in dem Zwischenume des doppelwandigen Gefäßes sofort zu einer harten, sesten gefäßen siedrigen deine

nch wegen seines niedrigen Gefrierhuntes zum Wessen von sein Ern niedrigen Temperaturen benutt wird, gefror in dem Zwischenraume des doppelwandigen Gesäßes sosort zu einer harten, sesten Masse, die durch Berührung mit einer Flamme sich nicht entzündet.

Um auch noch die geringe Wärmestrahlung durch die Glaswände von dem inneren, gegen Wärmeleitung auf die beschriebene Art isolierten Gesäße abzuhalten, brauchte Prosessor Dewar den Kunstgriff, in den Zwischenraum der Glaswände eine geringe Wenge Quecksilber zu bringen: dei dem fast absoluten Vatuum süllt sich der Raum mit einem seinen Duecksilberdamps. Sobald das innere Gesäß mit der flüssigen Lust oder dem flüssigen Sauerstoff gesüllt wurde, kondensierte sich dieser bei der außerordentlichen Kälte auf der Außenseite des inneren Gesäßes und bildete auf derselben einen seinen, spiegelnden Quecksilberniederschlag, welcher


cbenso, wie ein gewöhnlicher Spiegel die Lichtstrahlen, die von außen tommenden Wärmestrahlen restettiert. Dewar hat ein derartiges, mit stüssiger Luft gefülltes Gesäß, in schneesörmige Kohlensaure verpackt, von London nach Cambridge transportiert; dies bedeutet dasselbe, als wenn man Eis in siedendes Wasser eingepackt erhalten und verschieden wollte, denn der Temperaturunterschied zwischen der stüssigen Luft und der sesten Kohlensaure ist ebenso groß, wie zwischen Eis und tochendem Wasser.

In neuerer Zeit ift die Verstüffigung von Gasen aus dem Stadium des wissenschafts lichen Experimentes herausgetreten und zur praktischen technischen Ausnutzung übergegangen; schon seit längerer Zeit wird flüssige Rohlensäure im technischen Großbetriebe hergestellt; sie bildet jett einen Handelsartikel und wird vielsach zu den verschiedensten Zweden angewendet. In den letzten Jahren ist man auch zur Herstellung flüssigen Sauerstoffs in größerem Waßstade übergegangen; besonders der durch seine in wissenschaftlicher und technischer Beziehung bedeutsamen Arbeiten und Ersolge auf diesem Gebiete, wie auf dem verwandten der künstlichen Kälteerzeugung (z. B. Eisfabrikation) berühmt gewordene

deutsche Maschinensabrikant Professor Linde zu München hat hiersür technische Versahren ausgebildet. Insbesondere sei hier auf das neueste hingewiesen. Es beruht auf dem längst bekannten Prinzip, daß ein unter Druck stehendes Gas bei Verringerung der Spannung sich abkühlt (weil ein Teil der Wärme zur inneren Ausdehnungsarbeit verbraucht wird), aber in Verbindung mit einem Gegenstromapparat, vermittelst dessen die abgekühlte Luft der in einem zweiten Behälter besindlichen gepreßten Wärme entzieht. Näheres darüber (samt Abbildung) im Abschnitt "Wärme". So ist es Linde gelungen, ohne Anwendung von Kältemischungen und hohen Drucken, ohne andere Hissmittel als die mechanische Arbeit, die für die Erhaltung der Druckdisserenz nötig ist, durch einen einsachen kontinuierlichen Kreisprozeß viele Liter slüssige Luft zu erzeugen, und ebenso muß es möglich sein, schließlich auch Wasserstoff als Flüssisseit zu erhalten.

Bragheit und bie graft.

Jeder in Ruhe oder in einmal angenommener geradliniger, gleichsförmiger Bewegung begriffene Körper behält seinen Zustand, also die Ruhe oder Bewegung, unverändert bei, solange nicht durch äußere Beranlassung eine Zustandsänderung bewirft wird. Dieser auf Ersahrung beruhende Sat heißt der Sat von der Trägheit oder dem Beharrungsvermögen der Körper. Wenn man von einem in schneller Fahrt begriffenen Wagen abspringen will, so muß dies mit einer gewissen Geschicklichteit geschen, sonst wird man zu Boden geworfen; wenn ein Kahn mit einiger Heftigkeit gegen eine Unleges



). Nachweisung der Träabeit.

brude fährt, so können leicht die in ihm stehenden Bersonen auf einmal übereinander= purzeln. Gin Bersuch zur Demonstrierung des Trägheitsgesehes ist folgender: Man bangt eine Rugel A (Abb. 9) an einem bunnen gaben a auf, ber fie eben tragt; an der Rugel ift ein weiteres Stud Faden b von genau berfelben Starte befeftigt. Bieht man nun mittels eines Querholges an letterem langfam und allmählich ftarter nach unten, so zerreißt natürlich das Fadenende a, da diefes außer dem Bug schon das Bewicht der Rugel auszuhalten hat. Bei einem fraftigen Rud an dem Querholz aber zerreißt jedesmal b, nicht a; ja es werden sogar 2 Fäden berjelben Stärke unterhalb ber Rugel zusammen gerreißen, und nicht ber eine über der Rugel, obwohl an diesem noch das Gewicht hängt; richtiger, weil das Gewicht vorhanden ift. Diefes müßte nämlich, ehe der Rud auf den oberen Faden übertragen werden und diesen zerreißen könnte, entgegen ber Trägheit ploplich aus ber Ruhe in Bewegung übergeführt werden. Bei allmählich stärkerem Biehen wird bas Gewicht langfam um ein kleines Maß herabgezogen, bis der obere Faden reißt; dem ploplichen Rude folgt die in Ruhe befindliche Rugel nicht ebenso schnell, und die unteren Fäden reißen.

Ru bem Trägheitsgesethe haben hauptfächlich bie ber Bewegungslehre gewibmeten frühesten Arbeiten Galileis geführt, durch welche er ber Schöpfer ber Dynamit geworben ift. Galilei tam aber felbft noch nicht zu einer flaren Ertenntnis und Faffung bes Beharrungsgrundsates, obwohl feine Arbeiten mit Notwendigkeit barauf hinfuhrten. Er mußte fich noch nicht gang von ben überlieferten Unschauungen frei zu machen, indem er noch zwischen einer natürlichen und einer gewaltsamen Bewegung unterschied, welche er allerdings ineinander überzuführen bestrebt war; er nahm an, daß einem fich wagerecht bewegenden Rorper ein Untrieb mitgeteilt fei, ber die Bewegung unverandert und gleichförmig unterhalte, folange nicht ein außerer Ginflug biefelbe beeintrachtige. Sier haben wir alfo bas Beharrungspringip. Bei ber fentrecht nach oben gerichteten Bewegung bagegen verließ er biefen Grundgebanten und nahm an, daß ber ursprungliche Untrieb bei ber Bewegung fortwährend abnehme, bis die entgegenftrebende Schwere ihm gleich werbe; bei ber bann folgenden Abwärtsbewegung wurde ber urfprungliche, nach oben gerichtete Antrieb immer fleiner, mahrend die Schwere gleich bliebe, wodurch die Abwartsbewegung immer foneller murbe. Der ursprüngliche Untrieb wird aber an fich nicht fleiner, fonbern feine Birtung wird allmählich aufgehoben durch den entgegengeseten Ginfluß der Schwertraft.

Ein aus der hand geschleuberter Stein würde nach dem Trägheitsprinzip in der geraden Richtung und mit der Geschwindigkeit, die er beim Verlassen der hand angenommen hat, sich dis in die Unendlichkeit fortbewegen, wenn nicht andere Kräfte ihn daran hinderten. Solche entgegengesette Kräfte sind aber stets und überall vorhanden; es gibt keine einsache, von einem Kraftanstoß ausgehende Bewegung in der Belt. Der geschleuberte Stein muß zunächst den Widerstand der Luft überwinden; dann wirkt auf ihn von demselben Augenblick an, wo er seine Bahn beginnt, die Schwerkraft, welche ihn an tausend Fäben unablässig niederzieht, die er im Bogen wieder zur Erde gelangt. Eine mit der größten Anfangsgeschwindigkeit abgeschossen Kanonenkugel fällt troß ihres Beharrungsvermögens wieder zur Erde zurück. Wird eine Rugel auf einer genau horizontalen Ebene fortgerollt, so läuft sie eine Zeitlang, bleibt aber doch schließlich stehen; abgesehen von dem Luftwiderstande ist es hier die Reibung, welche der Trägheit des Körpers entgegenwirkt.

Bir haben als Urfache ber Underung ber Bewegung in allen Fallen eine Rraft, und hierauf beruht die allgemeine Bestimmung des Begriffes Araft vom Standpunkte der Mechanik: Kraft ist die Ursache einer Bewegungsveränderung. Über das eigentliche Befen bes Begriffes Rraft gibt biefe Definition allerdings teine erschöpfenbe Erflarung; eine folche taun und wird ben Bemuhungen ber Physiter ebenfo wenig wie ben Spekulationen der Philosophen jemals gelingen. Aber glücklicherweise braucht bie Mechanit das Wesen der Kräfte nicht zu erkennen; für die Behandlung der mechanischen Aufgaben, die Erforschung und Nugbarmachung der Gesehmäßigkeiten der Wirkungen ber Rrafte genügt vollfommen bie vorstehende formelle Definition. Wir unterscheiden nach ben Wirfungen febr verschiedenartige Rrafte ober Raturfrafte, welche indeffen, wie noch weiterhin besprochen wird, nach der modernen Auffaffung alle nur verschiedene Ericheinungsformen einer einzigen Urfraft ober ber Rraft ichlechtweg find. vorher angeführten Beispielen tommt die Schwertraft, bei bem geschleuberten Steine bie physiologische Mustelfraft, bei ber Ranonentugel die Erpansivfraft ber Bulvergase gur Birfung; bei der Federfraft wirft die Glaftigitat, die Rraft des Stahles, in der Geftalt einer Feber Formveranderungen burch außere Rrafte Wiberftand entgegenzuseben und nach Aufhören biefer Rrafte bie ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Gang anders wieber außert sich ber Magnetismus und ahnlich bie Gleftrigität als anziehende ober abstoßende Rraft bei gewiffen Stoffen. Außer ber genannten hat die Gleftrigitat bie verichiedenartigften Wirfungen, welche anicheinend gar nichts miteinander gemein haben und gar nicht von derfelben Kraft herzurühren icheinen. Durch die elektrischen Lampen ersett uns die Elettrigität bas Sonnenlicht; mit Silfe zweier bunnen Drahte und eines Elettromotors übertragt fie die Rraft eines Taufenbe von Metern entfernten Bafferfalles; burch ben elektrischen Flammenbogen können wir fo hohe, auf andere Beise nicht erreich= bare Sitegrabe erzeugen, um bie ichwerfluffigften Metalle zu ichmelzen, zu legieren und ju fcmeigen. Um bedeutenoften und wichtigften im Saushalt ber natur, wie in ber

Technik, ist schließlich die in der Barme enthaltene Kraft, welche weiterhin noch besonders eingehend besprochen wird.

Für gewöhnlich denkt man bei der Bezeichnung Kraft an bewegende Kräfte, das sind solche, die befähigt sind, eine neue Bewegung hervorzurusen, oder bei schon vorhansdener Bewegung, je nachdem sie im Sinne oder entgegengesetzt dem Sinne der Bewegung wirken, diese lettere beschleunigen oder verzögern können. Es gibt indessen auch Kräfte, die zu ihrer Birksamkeit das Vorhandensein einer Bewegung zur Voraussetzung haben, also nur im stande sind, eine Verringerung einer schon vorhandenen Bewegung hervorzubringen; diese werden als Bewegungshindernisse bezeichnet. Die früher besprochenen Körpereigenschaften der Kohäsion, die auf der Anziehungskraft der Moleküle eines Körpers, und der Adhäsion, die auf der Anziehungskraft der Moleküle eines Körpers, und der Adhäsion, die auf der Anziehung der Materie verschiedener Körper an der Berührungsstelle beruht, sind z. B. solche Bewegungshindernisse, denn sie sehen der Trennung der Körperteilchen, bezw. der beiden Körper, also deren Bewegung voneinander einen Widerstand entgegen. Ein anderes Bewegungshindernis ist die Reibung, die in der Wechanit und Technit die größte Bedeutung besitzt und später noch näher besprochen wird.

Die Mechanik beschäftigt sich hauptsächlich mit den Kräften im gewöhnlichen Sinne oder ben mechanischen Rraften, mahrend die anderen icon ermahnten Rrafte, Magnetismus, Elettrizität, Barme, vorzugsweise in bas Gebiet ber Physit gehören. In neuerer Beit bilbet inbeffen besonders die Barme auch einen fehr wichtigen Gegenstand für bie Mechanit, ben bie mechanische Barmetheorie behandelt. Alle mechanischen Rrafte außern fich als Bug ober Drud; jebe Rraft ift bestimmt burch ihren Ungriffspuntt. ihre Richtung und ihre Grofe. Erftere beiben Begriffe find ohne weiteres flar. Die Größe mechanischer Rrafte wird gemeffen burch Bergleichung mit ber Anziehungstraft ber Erbe ober Schwerfraft (worüber weiterhin näheres); legtere bewirtt, daß jeder Körper in ber Ruhe einen Drud auf seine Unterlage ober einen Bug an ber Schnur, an ber er hangt, ausübt. Dieser Drud (bezw. Bug) heißt das Gewicht des Körpers; die Ginheit besfelben ift bas Rilogramm und wird durch bie Maffe eines Rubitdezimeter ober eines Liter reinen Bassers von 4º C. dargestellt. Die Ginheit der Kraft ist diejenige Kraft, welche bem Drud ber Schwere eines Kilogramm bas Gleichgewicht halt. Alle mechanischen Kräfte werden hiernach durch die Gewichtseinheit gemessen. So kann man 3. B. die Anziehungstraft eines Magneten auf einen vorgelegten Anter birett burch bas Gewicht meffen, welches eben im ftande ift, ben Unter abzureißen.

Wir haben hier noch ben soeben erwähnten Begriff Masse zu besprechen; berselbe ist keineswegs identisch mit Gewicht, und in der Mechanik wird zwischen beiden ein scharfer Unterschied gemacht. Masse ist die in einem Körper enthaltene Menge Stoff oder Materie. Der Begriff hat also zunächst mit der Schwere nichts zu thun, aber die Masse ist proportional dem Gewicht, und es sindet eine bestimmte Beziehung zwischen beiden statt; speziell ist die Einheit der Masse von der Gewichtseinheit abgeleitet, da es sur erstere keine so bequeme Bestimmung gibt, wie für das Gewicht. Die Masseniheit hat das Gewicht 1/9.8 kg; die Zahl 9,8 ist die Beschleunigung der Schwerkraft pro Sekunde, die Ableitung wird weiterhin dargelegt.

Wenn eine mechanische Kraft nicht durch eine entgegengesetzte im Gleichgewicht gehalten, also aufgehoben wird, wie in dem früheren Beispiel die auf einen Körper
wirkende Schwerkraft durch die Festigkeit der Unterlage, sondern einen in Ruhe besindlichen Körper in Bewegung versetzt oder einem schon bewegten Körper eine Beschleunigung
erteilt, so leistet sie durch überwindung der Trägheit Arbeit. Wenn wir einen in der Hand gehaltenen Stein loslassen, so hat er an sich nicht das Bestreben, zu fallen, sondern
nach dem Prinzip der Trägheit in seiner Lage zu verbleiben. Die Schwerkraft zieht
aber an dem Steine nach unten und leistet, indem sie ihn in Bewegung setzt und durch
unausgesetztes Fortwirken die Schnelligkeit der Bewegung stetig vergrößert, Arbeit. Ebenso wird Arbeit geleistet, wenn ein Körper durch irgend eine Kraft, z. B. die Muskelskraft, in die Höhe geschleudert wird. Die Arbeitseinheit ist das Kilogrammmeter oder
Meterkilogramm (kgm oder mkg) d. h. die Arbeit, welche zum Heben von 1 kg auf 1 m
höhe geleistet wird. Sine größere Arbeitseinheit, welche zuweilen in der Technik gebraucht wird, ist die Metertonne (mt) — 1000 Kilogrammmeter. Die einem Körper erteilte Antriebskraft ist in demselben enthalten als Arbeitsfähigkeit, d. h. jeder in Bewegung besindliche Körper besitzt die Fähigkeit, eine ihm entgegenwirkende Kraft, einen Biderstand, zu überwinden; er leistet hierbei wieder Arbeit, wobei seine Geschwindigkeit sich verringert, und die Größe derselben bis zur vollständigen Erschöpfung der erteilten Geschwindigkeit ist genau gleich der vorherigen Antriebskraft. Diese Arbeitssähigkeit, oder der Arbeitsvorrat, den bewegte Körper besitzen, heißt lebendige Kraft. Diese Bezeichnung sührt leicht irre, da sie nach vorstehender Erklärung keine Kraft, sondern eine Arbeitsgröße darstellt; ihre Maßeinheit ist deshalb das Kilogrammmeter. Die Größe der lebendigen Kraft berechnet sich als das Produkt aus Wasse und halbem Ouadrat der Geschwindigkeit, letztere in Wetern gemessen.

Wenn man einen Stein mit einer gewissen Kraft, 3. B. mit einer Anfangsgeschwindigsteit von 20 m senkrecht in die Sohe schwerkent, so fällt berselbe unter dem Einflusse der Schwerkraft nach kurzer Zeit wieder zurück; ohne Berücksichtigung des Luftwiderstandes, also luftleeren Raum angenommen, wird der Stein, in der Lage angekommen, von der er in die Sohe geschlendert worden war, genau wieder dieselbe Geschwindigkeit, also dieselbe lebendige Kraft haben, wie im ersten Augenblick der Auswärtsbewegung. Bare der Stein ein vollkommen elastischer Körper und siele er auf eine seste, horizontale, vollkommen elastische Platte, so würde er wieder auf dieselbe Höhe wie vorher zurückschen, und das Spiel würde sich, immer luftleeren Raum vorausgeset, ohne Ende sortietzen.

Go tonnen aber auch nicht bewegte, in Rube befindliche Korper eine Arbeitsfabigleit besiten, und man bezeichnet allgemein die in einem Körper enthaltene Größe der Arbeit Energie. Dat man, um das frühere Beispiel fortzuführen, einen Stein vom Boben auf eine gewiffe Sohe gehoben ober geschleubert, bann aber burch eine Unterstupung am Zurudfallen gebindert, so kommt die ihm durch die Auswärtsbewegung erteilte Arbeit gunachn nicht gur Wirfung. Der Stein bleibt liegen ohne Bewegung, aber nicht obne Arbeitofabigfeit; Die Arbeit ift nicht verloren, fondern gleichsam in bem Korper verborgen aufgeiveichert, latent. Gie ift in ber boberen Lage bes Steines gegen fruber gur Erboberflache begrundet und fann jeden Augenblid wieder gur Birtung tommen, wenn namlich die Unterftupung forigenommen wird, fo bag ber Stein berabfallt; er entwidelt bann wieder biefelbe lebendige Rraft ober Arbeit, Die ihm beim Aufmartewerfen erteilt murbe. Man bezeichnet besbalb bie mechanische Arbeitsfähigfeit rubender Rorper ale Energie ber Lage ober ftatifche ober potentielle Energie im Gegenfas gur lebendigen Rraft bewegter Rorper, die Energie ber Bewegung, afruelle ober tinetiide Energie genannt mirb. Bie bas leste Beifriel geigt, tonnen beibe Arten Energie ineinander übergeführt merben; Die potentielle Energie bes in bober Lage befindlichen Steines vermandelt fich beim fallen in lebendige Kruft. Beim Aufgieben einer Gewichtstahr ober fiederubt verrichten wir dund das Deben des Gewichtes ober bas Anipannen der fieber medanische Arbeit; biefelbe mirb verwender jum Betreiben ber Uhr. D. b. fie mirb langfam jur Ubermindung ber Reibungemiberftanbe bes Bertes aufgenehrt. Bir feben, daß bie meisten Lamp'mufdinen mit mehr ober weniger ichmeren Samungraden ausgerühr find. Diefelden baben delanntlich der Jude. den Gang der Allafdine in regulieren. In ben ver diebenen Geellungen bes Kribens übr biefer namlich eine sprichelber greife Krait auf die Kalbendunge und die Kurdelnelle auf und imm abreichfelnt mehr und nemger ale bie mintere Leifung. Die bewegte Maffe bei Schwangeradie ninn: nun jodie Motr an Cordung auf und gide ist müdennd der ge-Ministration Constitute occopies and it die die die primarie de constitute president frankens

 Faktors Zeit zu den früheren Begriffen kommen wir so zu dem Begriffe Arbeitskraft oder Leistung; häusig, besonders in der praktischen Mechanik und Technik, wird indessen die Bezeichnung Kraft selbst kurzweg in diesem Sinne gebraucht. Die Arbeitskeistung verbindet also die Arbeit mit der Zeit, und ihre Einheit, das Sekundenkilogrammmeter (skgm), enthält die Einheit der Arbeit, das Kilogrammmeter, und die Zeiteinheit, Sekunde. Ein Sekundenkilogrammmeter ist hiernach diesenige Arbeitskraft, welche in einer Sekunde 1 kgm leistet, oder 1 kg 1 m hoch hebt.

Alle erörterten Dage für Rraft und Arbeit beziehen fich auf bas Beben von Bewichten, ihre Ginheiten enthalten bie Gewichtseinheit; fie benuten alfo ben Begriff ber Schwerkraft. Entsprechend ber ursprunglichen Definition ber Rraft als Ursache einer Bewegungsanderung muß natürlich auch eine allgemeine Beziehung zwischen Kraft und Arbeit zu Bewegung ober Beichleunigung feftgestellt werben. Gine folche Beziehung und die Bestimmung der Einheiten danach ist sogar eigentlich näher liegend als die Auziehung bes ursprünglich mit ber Kraft in feinem allgemeinen Busammenhang ftehenden Begriffs ber Schwere. Die obigen Dage und Ginheiten find indeffen aus prattifchen Rudfichten wegen der größeren Klarheit und Handlichkeit konstruiert worden. Die natürliche allgemeine Erflärung ber Ginheit ber Arbeitstraft ift, daß biefe ber Ginheit ber Daffe in ber Einheit ber Beit (Setunde) die Einheit ber Beschleunigung (1 m) erteilt. Für die Maffe haben wir aber tein so einfaches und prattisch brauchbares Maß, wie beim Gewicht; die Masseneinheit wird beshalb, wie schon oben erwähnt, von der Gewichts= einheit abgeleitet und zwar aus der Beziehung, daß die Einheit der Kraft (1 kg) der Einheit der Maffe in der Einheit der Beit (1 Setunde) die Befchleunigung von 9,8 m Die Bahl 9,8 ist die Beschleunigung der Schwerkraft, b. h. ein frei fallender erteilt. Rorper erhalt unter bem Ginfluffe ber Schwerfraft (im luftleeren Raume) in einer Sekunde die Beschleunigung von 9,8 m, also nach der ersten Sekunde (vom Auhezustande aus) eine Endgeschwindigfeit von 9,8 m; ber burchfallene Raum beträgt in ber erften Setunde 4,9 m. (Das Mittel aus ber Unfangsgeschwindigfeit O und ber Endgeschwindig= teit, da die Bewegung eine gleichmäßig beschleunigte ift; näheres hierüber in dem Kapitel "Schwere".) Die von der Krafteinheit bei 4,9 m Sohe geleiftete Arbeit — gehobene oder durchfallene Sohe ift gleich - ift nach früherem 4,0 kgm; anderseits ift die in einem Rorper enthaltene lebendige Rraft ober Energie, wie wir fruher gesehen haben, bas halbe Produtt aus Maffe und aus dem Quadrat der Geschwindigkeit, also bei ber Massem gleich sein, also 4,9 kgm = 1/2 M . 9,8 kgm, und hieraus berechnet sich die Massen einheit M = 1 kg, oder ein Körper von 1 kg Gewicht enthält 9,8 Maffeneinheiten.

In ber Pragis wird vielfach ein größeres Dag für die Ginheit der Arbeitstraft angewendet, die Pferdeftarte, PS oder HP (nach bem englischen Horse-power), welche Diefer Begriff ift von James Watt eingeführt worden; das Dag 75 skgm enthält. entspricht aber teineswegs der wirklichen Rraft eines Pferdes, welche bei Arbeitspferden und 10ftundiger Arbeitszeit nur etwa 40-60 skgm beträgt (vergl. Abichn. III). Die Einführung von 75 skgm als Bferbestärfe beruht auf einer gufälligen Begebenheit. Gine ber erften von Batt gebauten Dampfmaschinen war für eine Brauerei zum Betriebe eines Bumpwerkes bestimmt, welches früher von Pferden betrieben worden war. Um eine möglichft leiftungsfähige Maschine als Erfat ber Bferde zu erhalten, bestimmte ber Brauer bie Rraftleiftung eines Bferbes in ber Beife, bag er ein fraftiges Arbeitstier unter fortwahrendem Antreiben mit Aufbietung aller Rraft 8 Stunden lang bis zur völligen Erfchöpfung bie Bumpe treiben ließ. Aus der hierbei geförderten Wassermenge ergab die Umrechnung eine Leiftung von 75 skgm, welche, wenn auch offenbar unrichtig, feitbem eingeführt wurde und später nicht mehr aus der Technik verdrängt werden konnte. Auch für die Arbeit wird in der Pragis vielfach in unegakter Weise, wodurch leicht zu Frrtumern Beranlaffung gegeben wird, die größere Ginheit ber Pferdeftärke verwendet, und zwar bedeutet dieselbe diejenige mechanische Arbeit, welche in einer Stunde von einer Pferdeftarte geleistet wird; fie beträgt also 75.60.60 = 270000 mkg. Etwas beutlicher ift bie Bezeichnung Bferbetraftftunde hierfür.

Der Sat von der Erhaltung der Energie.

Die Grundlage unserer modernen Mechanit, sowie überhaupt der Lehre von den Kräften im weiteren Sinne, bilbet das schon mehrfach genannte Prinzip von der Konstanz der Kraft oder, nach der exakteren Bezeichnung, von der Erhaltung der Energie des Weltalls.

Man findet, wie wir in der Ginleitung bei einer Stelle aus den Berten von Lutrez gesehen haben, im Altertum icon Roeen, die biesem Bringip entsprechen, welche aber mehr den philosophischen Inhalt bes Sabes betrafen und nicht weiter verfolgt worden find; er ist früher nie kar und allgemein für Naturerscheinungen aufgestellt ober bewiesen worben. Bei Cicero finden wir auch Andeutungen, indem er fagt: "ber Anfang aller Bewegung liegt in dem, was durch sich selbst bewegt wird; dies kann weder entstehen noch vergehen." Bahrscheinlich hat Cicero, ebenso wie Lutrez, folche Gedanten von alteren griechischen Philosophen übernommen. Cartefius (Descartes), ber als Rag der Rrafte die Bewegung einführte, stellte den seiner Zeit vorauseilenden Sat auf, baß bie Summe ber in ber Belt vorhandenen Bewegung ebenfo wie bie Summe ber Materie von Gott konstant erhalten werde, weil eine Rraft, die einen Körper verläßt, ftets auf einen anderen übergehe und feine Maschine und auch nicht bas Universum ihre Rraft vergrößern konne ohne einen neuen Anftog von außen. Ginen Beweis für diefen Sat lieferte Cartesius nicht; er stellte ihn vielmehr als philosophischen Grundsat a priori auf, der einleuchtend sei und nicht bewiesen zu werden brauche. In dieser Auffaffung konnte er freilich für die Naturwissenschaft auch nicht bewiesen werden, weil er die übernatürliche, alfo ber Mechanit unzugängliche Rraft ber Allmacht Gottes enthielt. Erft fpater, nachdem Sunghens, Leibniz und Rewton als Bahnbrecher neuer Anschauungen aufgetreten waren, Newton die Fernwirtung von Kräften (Schwerkraft) entdeckt, Hunghens die Lehre von der Bewegung kleinster Teile als das Besen der Kräfte aufgestellt (Undulationstheorie des Lichtes) und Leibniz durch die außerordentliche Ausbildung der mathematifchen Biffenschaft, speziell die Erfindung der Differential= und Integralrechnung, Methoden geschaffen hatte, welche die Behandlung früher unlöslicher Probleme ber Mechanit ermöglichte, wurden die Bestrebungen zur Erklärung der Kräftewirkungen auf wiffenschaftlicher Grundlage wieder aufgenommen. Sunghens erfand zuerft bas Pringip ber Erhaltung ber lebendigen Rraft gur Erflarung für einen beftimmten Fall bei ber Bendelbewegung. Johannes Bernoulli ftellte darauf im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts allgemeiner den Sat auf, daß die Summe der lebendigen Rrafte zweier Rorper, welche durch Drudfräfte aufeinander wirten, tonftant bleibe, und nannte biefen Sat das Bringip von der Erhaltung der lebendigen Rraft; dasfelbe wurde von d'Alembert bewiesen und weiter ausgearbeitet.

Hierbei handelte es sich nur um Bewegungen von Massen, die Wärme wurde nicht mit in die Betrachtung gezogen. Den Ausgangspunkt für die weitere Entwickelung bildeten die widerstrebenden Anschauungen über das Wesen des Feuers, welches Problem von jeher die Forscher angezogen hatte. Zwar hatte schon zu Ansang des siedzehnten Jahrhunderts Baco von Berulam die Wärme zuerst für bloße Bewegung erklärt, da durch Reibung zweier Körper stets von neuem Wärme entstehe, während doch der in den Körpern enthaltene Wärmestoff einmal zu Ende gehen müsse, doch fand seine Lehre keine Anertennung und weitere Ausbildung. Die am Ende des siedzehnten Jahrhunderts ersfolgte Ersindung der Dampfmaschine durch Papin und Savary, die in den ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts bereits für praktische Zwede mehr und mehr einzgesührt wurde, forderte zu eingehenderen Forschungen über die Natur der Wärme und ihren Jusammenhang mit Bewegung und Krästewirkungen auf, welche ja durch die Answendung der Dampfmaschinen thatsächlich dargelegt war. Die Pariser Akademie der Wissenschung des Feuers, ein gewiß zeitgemäßes Thema von größter Bedeutung. Obwohl Cartesius und Boyle bereits vorher Arbeiten veröffentlicht hatten, in denen die Bewegungsnatur des Feuers nachgewiesen werden sollte, behielt aber bei dieser Breissfrage die

alte Lehre die Oberhand. Alle Lösungen beruhten auf der Stoffnatur des Feuers, und die Ansicht hiervon blieb noch ein Jahrhundert lang die herrschende. Rumford, ein in Amerika geborener Schullehrer, der in Bayern Kriegsminister und in den Grafenstand erhoben wurde, hatte am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts wieder diese Stofftheorie durch seine Arbeiten erschüttert; er wurde zu diesen durch die Beobachtung geführt, daß bei mechanischen Borgängen, speziell beim Bohren von Kanonenmetall, beträchtliche Erswärmung auftrat. Mit der Stofftheorie der Wärme war dies nicht zu vereinbaren, vielsmehr mußte in der Bewegung des Bohrers die Wärmequelle gesucht werden. Zu demsselben Schlusse kam Davy durch den Bersuch, daß zwei Sisstüde durch Aneinanderreiben zum Schmelzen kommen. Trozdem durch diese Versuche die Unmöglichkeit, daß Wärme ein Stoff sei, nachgewiesen war, hielt doch die alte sestgewuzzelte Lehre noch stand. Roch 1822 schrieb Fourier, der von einem mit anziehenden und abstoßenden Kräften

ausgestatteten Barmeftoff ausging, ber physitalische Birtungen hervorrufe, in dem Borworte eines wichtigen theoretischen Wertes über die Barme: "Bas auch die Unwendung ber mechanischen Theorien fein moge, fie konnen nicht auf die Barmewirkung angewendet werden. Diese bilben eine besondere Rlaffe von Erichei= nungen, welche burch die Brin= gipien ber Bewegung und bes Gleichgewichtes nicht erklärt wer= ben tonnen." Erft zwanzig Jahre ipater murbe durch die Entdedung bes beutschen Arztes Robert Mager zu Beilbronn die alte Lehre endgültig über ben Saufen geworfen.

Robert Mayer ist geboren 1814 zu Heilbronn als Sohn eines Apothekers; er studierte Medizin in Tübingen, München und Wien und machte 1838 seine Examina. Im Jahre 1839 suhr er als Militärarzt in holländischen Diensten nach Batavia. Durch



10. Jul. Nobert (von) Mayer.

eingehende Studien der Verbrennungstheorie und ihrer Anwendung auf die Physiologie wurde er auf anscheinend geringfügige physiologische Erscheinungen bei von ihm vorsgenommenen Aderlässen an Soldaten zu Surabaja auf Java ausmerksam; er fand, daß die Farbe des Blutes der Arterien und Benen hier weniger verschieden war, als bei seinen früheren Ersahrungen in Deutschland, und er suchte und fand mit bewundernswertem klaren Blid und Scharssinn die Ursache darin, daß in dem heißen Klima zu der Bestriedigung des Wärmebedürfnisses des menschlichen Körpers eine geringere Orydationsthätigkeit im Blute ersorderlich sei als im kalten Klima. Dieser Gedanke brachte die physiologische und mechanische Arbeitsleistung mit der Wärmemenge in Verbindung und wurde der Ausgangspunkt seiner weiteren Arbeiten. Sie führten ihn an Stelle der früheren unklaren, vagen Anschauungen und Ideen zu dem begrifflich vollkommen bestimmten und klaren Sahe, daß jene Größe, die unveränderlich und konstant ist, die Energie, der Arbeitsvorrat der Welt ist.

Die zuweilen gebrauchte Ausbrucksweise ber Konstanz ober Erhaltung ber "Kraft" ift nicht genau; diegesamte im Weltall vorhandene und wirksame Kraft wechselt in jedem

Augenblide; nach der Bollbringung irgend einer Arbeitsleiftung ist die Ursache, die Kraft, als solche verschwunden und hat nur Arbeit von irgend einem Borrat auf eine andere Form übertragen.

Das von Robert Mayer aufgestellte Prinzip lautet hiernach: Die Energie der Welt ist konstant. Er ging von dem alten Sate aus, daß Ursache und Birkung gleich seinen (Causa aequat offoctum); es war die schon mehrsach oben als Beispiel benutte Thatsache bekannt, daß ein aus bestimmter höhe herabsallender Körper beim Fallen dieselbe Arbeit leisten kann, wie zum Heben desselben auf die höhe ersorderlich ist. Wayer wies nun zunächst einen Busammenhang zwischen Arbeit und Wärme nach. Durch Arbeit kann Wärme erzeugt werden (z. B. durch Reibung) und umgekehrt aus Wärme Arbeit (Dampsmaschine); zwischen Begriffen muß, so schloß Mayer, eine bestimmte konstante Beziehung bestehen. Er nannte sie die mechanische Wärmeäquivalenz und berechnete nach Versuchen das mechanische Wärmeäquivalent einer Kalorie zu 365 kgm (1 Kalorie ist die Wärmemenge, welche zum Erwärmen von 1 kg Wasser von 0° auf 1° C. ersorderlich ist), d. h. zur Erzeugung von 1 Kalorie Wärme sind 365 kgm Arbeit ersorderlich oder umgekehrt, 1 Kalorie leistet, in mechanische Arbeit umgesetz, 365 kgm; beide Größen sind gleichwertig, äquivalent.

Die genannte Zahl ist durch spätere, genauere Versuche auf 425 berichtigt worden. Wärme und mechanische Arbeit können also nach ganz bestimmten Zahlenverhältnissen ine einander übergehen; sie sind Erscheinungen einer Kraft. Durch vollkommene Bersbrennung von 1 kg Steinkohle kann theoretisch eine mechanische Arbeit von rund 3 Mill. kgm erzeugt werden, entsprechend der Energie eines aus 100 m herabfallenden Gewichtes von 30 000 kg. Praktisch kann von dem Nquivalent der Berbrennungswärme, wie wir im dritten Abschnitt dieses Bandes sehen werden, wegen der unvermeidlichen

Energieverlufte, nur ein Teil nutbar gemacht werden.

Mayer war in seinen Arbeiten von der Wärme ausgegangen, dehnte aber das Resultat auf sämtliche Kräfte aus, auf Fallkraft, Bewegung, Wärme, Licht, Elektrizität und auch auf die chemischen Kräfte, die er alle als Erscheinungsformen einer und dersselben Energie bezeichnete. Die Anderung der Energie eines Körpers (kinetischer und potentieller) kann nur durch Aufnahme von außen oder Abgabe nach außen bedingt sein; die Wenge Energie, die ein Körper gewinnt oder verliert, wird genau durch Abnahme oder Zunahme an Energie in irgend welcher Form bei anderen Körpern ausgeglichen. Dies ift der Sinn des Mayerichen Brinzips.

Wir finden dasselbe schon in den früheren Beispielen des gehobenen oder in die Höhe geworfenen Steines bestätigt. Fällt eine schwere Bleitugel aus gewisser Höhe auf den Boden, so muß die bei dem Falle gesammelte lebendige Kraft irgendwo bleiben: sie wird in Wärme umgewandelt; die Bleitugel erwärmt sich und zwar bei genügender Heftigkeit des Ausschlages so start, daß sie schwilzt. Die in den Kugelsängen der Schießstände stedenden Kugels sind besormiert und teilweise geschmolzen. Alle Schutzvorrichtungen gegen Geschöftwirtungen, die Panzerplatten der Kriegsschisse und Geschütztürme, die Brustwehren und Wälle, schließlich der so viel besprochene Dowesche Rugelpanzer bezwecken und bewirken mehr oder weniger eine möglichst unschädliche "Vernichtung", d. h. Umswandlung der lebendigen Kraft der sliegenden Geschosse. Hält eine Panzerplatte den Aufprall einer Granate aus, so wird letztere zerstört; die Energie wird zur Erwärmung und Desormationsarbeit, zur Überwindung der Festigkeit des Materials des Geschosses,— oder unter Umständen des Zieles — verbraucht.

Wir haben vom Beginn des Bestehens des Weltalls ab eine seste unveränderliche Summe von Energie oder Urtraft, welche in ewigem Wechsel der Erscheinungsform ihrer Wirtungen in der organischen und unorganischen Natur kreist. Hiernach ist der vielsach gebrauchte Ausdruck Krasterzeugung unrichtig oder wenigstens ungenau, denn niemals kann durch irgend welche Mittel Krast erzeugt werden; wir vermögen nur die vorhandenen Kräste der Natur umzuändern, in andere Formen überzusühren und uns nutbar zu machen. Fast alle bemerkbare Energie auf der Erde rührt von der Sonne her. Die Windtrast, die Mühlen treibt, rührt von der Sonne her, denn durch verschiedene Erwärmung

ber Luft entstehen Differenzen im Luftbrud, welcher bie Winde bedingt. Die Rraft bes Wasserfalles, der ein Mühlenwerk treibt, ist mehrfach umgewandelte Energie der Sonne: durch die von letterer herrührende Barme verdunftet das Baffer des Meeres; es wird in den Bolten von den Binden fortgeführt, bis es irgendwo als Regen oder Schnee nieberfällt; die Rieberichlage bilben teils in die Erbe verfidernd und an anderen Stellen wieder hervortretend, teils oberirdisch ablaufend die Quellen, Bache, Fluffe. mit unseren Dampfmaschinen gewonnene Arbeit ift nichts anderes als feit Sahrtausenben aufgespeicherte Sonnenwarme. Die Steintohlen, burch beren Berbrennung wir ben gespannten Bafferdampf zum Betriebe ber Dampfmaschine erzeugen, ist aus ben mächtigen Bälbern einer früheren Entwickelungsperiode unseres Erdkörpers, deren Alter wir mit unserem Beitmaße gar nicht faffen können, entstanden, und biefe verdantten wieder bas Entstehen der durch Jahrtausende auseinander folgenden und absterbenden Begetationen ber Sonnenwarme und bem Sonnenlichte, welche die Trennung chemisch gebunbener Atome, die Abscheidung des Kohlenftoffes aus der Rohlenfäure und so den Aufbau der Pflanzen bewirkte; ihre Energie wird in der Form der demischen Berwandtschaft als potentielle Energie aufgespeichert, welche burch die Berbindung der Rohlenftoffatome mit Sauerftoff, die Berbrennung, wieber als äußerlich wirksame Rraft auftreten tann. Bflanzenwelt ist auf diese Weise der wichtige Sammler der Sonnenenergie: ohne sie wurde ein großer Teil ber burch die Strahlung nach ber Erbe gelangenden Barme alebald burch Ausstrahlung in ben falten Weltraum wieder verloren gehen, und ohne ben Bflangenwuche ber fruheren Beiten befägen wir fein Mittel gur funftlichen Erwarmung.

Doch dies gilt nur mit Ginschränkung für unseren früheren und bisherigen Stand ber Technit. Ebenso wie wir aus der potentiellen Energie ber Rohlen Barme und hierdurch nugbare mechanische Arbeit beschaffen konnen, ist es ja nach dem Gesetze der Ronftanz der Kraft auch möglich, aus lebendiger Kraft Wärme umzuformen. einfachste Art bieser Umformung wurde seit uralten Zeiten angewendet: Die Hervorbringung von Feuer durch Aneinanderreiben zweier Golgftudchen. Aber für ben Fall, daß in spateren Beiten einmal ber Steinkohlenvorrat ber Erbe ericopft fein wird - welcher Beitpunkt allerdings nach ber Berechnung ber in ben jest ichon bekannten Rohlenlagern vorhandenen Rohlenmengen, die gewiß noch lange nicht alle Borrate in der Erde umfaffen, noch in recht weiter gerne liegt - bann wird zweifellos der nimmer ruhende Fortichritt ber Technit auch die Mittel gefunden haben, die uns gur Berfügung ftehenden ungeheuren Mengen von lebendiger Rraft in der Natur, die Baffertrafte, fur die allgemeine Barmeverforgung nutbar zu machen, wie es ichon jest in immer ausgedehnterem Dage für die Beschaffung nutbarer mechanischer Arbeit geschieht. Technisch ist ja bas Broblem langft gelöft: ber burch eine Bafferfraft mittels Dynamomafchine gewonnene elettrifche Strom lagt fich in einfachfter Beise in Barme überführen. Nur die Rosten ber hierzu erforderlichen Anlagen und die bei der mehrfachen Energieumwandlung unvermeidlichen prattischen Berlufte machen eine Anwendung in größerem Dagitabe vorläufig unmöglich; boch fteht bem nichts im Wege, bag ein reicher Mann mittels Glektrigitat, also eventuell mittels eines Wassersalls, der die elektrischen Maschinen treibt, seine Wohnung beigt und feine Speifen bereitet.

Auf eine andere Beise kann lebendige Kraft in potientielle Energie umgewandelt werden durch Federn; wenn wir jetzt unter Auswand von mechanischer Arbeit eine Feder aufziehen oder anspannen und dann feststellen, so können unsere Enkel nach hundert Jahren diese Arbeit wieder gewinnen, indem sie die Hemmung auslösen.

Robert Mayer behnte auch seine Entbedung auf die Umwandlung der Energie im Iebenden Tierkörper aus; auch für alle physiologischen Erscheinungen hat sein Prinzip Gültigkeit. Eine besondere Lebenskraft, welche mechanische Arbeit liefern könnte und sich selbst immer wieder erset, wie sie früher angenommen wurde, gibt es nicht; vielmehr rührt alle tierische — und natürlich auch menschliche — Wärme und mechanische Arbeitseleistung von der potentiellen Energie der Nahrungsmittel her, welche sich im Blute und in den Geweben mit dem eingeatmeten Sauerstoff verbinden, verbrennen und so Wärme und Arbeit liefern. Die Bewohner der kalten Zonen, Menschen, die schwere Arbeit

verrichten, brauchen beshalb mehr Nahrung als Menschen, die in heißen Gegenden wohnen ober wenig forverlich arbeiten.

Die Arbeiten Robert Mayers fanden anfangs wenig Beachtung und noch weniger Würdigung. Bervorragende Physiter ber damaligen Zeit erkannten nicht die große Tragweite des neuen Pringips, durch welches Jahrhunderte alte Probleme eine ungezwungene Lofung fanden. Die erften beiben Abhandlungen konnten fogar nur mit Dube veröffentlicht werden; bann wurden fie von dem einen ignoriert, von anderen fcarf betampft. Unter den alteren leitenden Physitern fürchteten manche, daß die rein philosophisch-fpetulative Richtung, welche früher die Naturmiffenschaften fo lange unheilvoll beeinflußt, ja beherrscht hatte, in diese wieder eindringen konnte. Rurz, es erging dem Entdeder bes Bringips, bas ftete mit ben größten Errungenichaften aller Beiten in einer Reihe fteben wird, eine Beitlang wie fo manchen großen Mannern. Seine Grundgebanten veröffentlichte Mayer 1842 zuerst in einem turgen Auffage, betitelt: "Bemerkungen über die Krafte ber unbelebten Matur". Der damals leitende Phyfiter Professor Boggendorf verweigerte die Aufnahme derfelben in die Annalen der Phyfit; er ericien in einer von Liebig berausgegebenen chemischen Beitschrift; diese wurde aber von Phyfitern wenig gelesen, und da auch der unscheinbare Titel nichts von dem wichtigen Inhalte erraten ließ, fo blieb diese erste Arbeit fast unbeachtet; ebenso erging es einer zweiten Arbeit, welche später erst der berühmte englische Physiter Tyndall zur Anerkennung brachte, für welche er aber damals teinen Berleger finden tonnte, fo bag er die Drudtoften felbft tragen mußte, und auch einer im Jahre 1846 an die Barifer Atademie gefandten Arbeit. Und als bann die 1847 erichienenen, weiter unten noch besprochenen Arbeiten von Joule und Pelmholp über Barmeaquivalenz und Erhaltung ber Kraft großen allseitigen Erfolg batten, gelang es ben Bemuhungen Mayers nicht, feine Brioritat zur Anerkennung zu bringen. Erft 1862 wurden die Leiftungen Mapers zur Geltung gebracht und zwar burd Tondall; in einem Bortrage jowie einem Berte besfelben "Die Barme als eine Art der Bewegung" wurde Maper volle Gerechtigkeit, und bald ftromten nun, nachdem einmal burd ben bochangesebenen Mann der Bann gebrochen mar, von allen Seiten Gbrungen und Anerkennungen fur Maner berbei, ber inzwischen Bibermartigkeiten aller Art erlitten batte, ja fogar eine Zeitlang (1852-53) in einer Frrenanstalt festgehalten worden war. Geine Prioritat wurde, wenn auch noch mit Biberipruch, alljeitig anerfannt: er wurde jum Mitgliebe angesehener miffenichaftlicher Afademien, mehrfach jum l'Actor honoris causa ernannt, erbielt Preife, Diplome, Medaillen und Orben.

had gleicheing mit Naver sehn delten Arbeiten zu keinen, dame fich der bervorsungende und identifinnige engleiche Worlder Haule mit demiellen Brodien befährt er vereiffenlichte 1847 feine Arbeiten welche auf derfelbe Brinzu dinzunktunen, jedoch durch genauere Beruchendern den klein des medanrichen Wirmelienischen, der beute als einde gangenommeren Jahl februade lemmend zu 480 mag derechneten. Jenlie erfannte erdelbe nach verbeitend und mit Errichtungen der Brurmit Maners an.


Der britte und an Leiftungen und Erfolgen hervorragenofte ber Begrunder und Entwideler ber Grundlagen ber mobernen wiffenschaftlichen Dechanit ift hermann von Belmholt, ber verftorbene, bedeutenofte beutsche Belehrte unserer Beit und mit Darwin wohl der hervorragendste Natursoricher des 19. Jahrhunderts. Gelmhols stellte in bemfelben Sahre wie Soule, 1847, ohne die Leiftungen Mayers zu tennen, in einem "Über die Erhaltung der Rraft" betitelten Werke auf Grundlage rein mechanischer Gefete burch mathematische Entwidelung basselbe Pringip auf. Er erkannte gleich mit voller Rlarheit die Bedeutung besfelben für alles Geschehen in der Ratur. Belmholy hat das Prinzip der Erhaltung der Energie vorzüglich weiter ausgebildet und jur allgemeinen Anerkennung gebracht. Sett ift bas Gefet Die Sauptgrundlage ber Dechanit; es bringt fämtliche Ameige ber Dechanit und Physit untereinander und diefe mit ber Chemie und Physiologie in Berbindung und fteht in feiner universalen Bedeutung bem von Lavoisier begrundeten Gefet von der Erhaltung der Materie gur Seite. Fur Die Technit ift bas Gefet von ber Erhaltung ber Energie von größter Bichtigfeit; es gewährt ein leichteres und befferes Berftandnis ber Mafchinen und bildet die Grundlage fur bie Berechnung des Birfungsgrades.

Perpetuum mobile. Das Prinzip hat noch badurch eine besondere Bedeutung, daß es die Unmöglichteit der Löfung eines alten Broblems, der Ronftruttion eines Perpetuum mobile, beweift, einer Borrichtung oder Maschine, Die, einmal in Gang geset, ohne neue Bufuhr von Energie ununterbrochen in Bewegung bleibt und arbeitet. Die Unmöglichkeit ber Ronftruttion einer folden Borrichtung liegt barin begrundet, bag mit jeder Körperbewegung Reibung verbunden ist; diese verursacht durch Erwärmung und Abicileisen von Material unvermeidliche Energieverluste, die allmählich den ursprüng= lichen Energievorrat erichopfen muffen. Ginfichtige Manner haben zwar die Unmöglichteit des Perpetuum modile schon längst erkannt, da dasselbe die widersinnige Wirkung ausüben müßte, Bewegung aus nichts zu erzeugen, und schon 1775 hatte die Pariser Atademie beschloffen, angebliche Lösungen biefes Problems nicht mehr anzunehmen. Aber boch wandten ohne Unterlaß Leute, barunter geschickte Meister in irgend einem mechanischen Sandwert, ihren Big und häufig ihr Bermögen und viele Jahre Arbeit an diese widerfinnige Aufgabe, wobei einige fclieflich fogar ben Berftand verloren. Und noch immer wieder kommen vermeintliche ober angebliche Lösungen auf; besonders die Anziehungstraft ber Erde foll burch "Schwerfraftmaschinen" ausgenutt werben. Scheinbare Lösungen gibt es eine große Anzahl, darunter recht schon ersonnene und eratt ausgeführte. folder Apparate breben fich unter lebhafter Bewegung ziemlich bedeutenber Gifenmaffen, ohne außeren Untrieb und anscheinend ohne Ginbuge von Geschwindigfeit, bis ber Erfinder die Maschine anhalt, "damit sie sich nicht zu fehr abnute". Solche Apparate find fehr forgfältig mit polierten Lagern und Gleitflächen ausgeführt und fo konstruiert, bag wenig Reibung und damit Energieverluft ftattfindet. Der Apparat wird unter Aufwendung mechanischer Arbeit, b. h. mit Ausübung einer gewiffen, zuweilen beträchtlichen außeren Rraft, in Bewegung gefest; die hierbei ben als Schwungmaffen wirfenden ichweren Teilen erteilte lebendige Rraft erhalt die Maschine fo lange in Gang, bis ber Energievorrat burch die Reibungsverluste erschöpft ist. Nach fürzerer ober längerer Beit bleibt das Porpetuum mobile unwiderruflich ftehen; an eine nugbare Arbeitsteiftung oder Abgabe von Rraft ift bei biefen Borrichtungen natürlich gar nicht zu benten.

In einem anderen Sinne als dem gebräuchlichen freilich gibt es Lösungen des Perpetuum mobile, und solche sind seit langer Zeit in Benutung; das sind die Maschinen zur Ausnutung der Naturkräfte. Zedes Wasserrad stellt in diesem vernünstigen Sinne ein Perpetuum mobile dar, da es ohne Heizung oder sonstige künstliche Zuführung von Energie ununterbrochen unter Nutleistung arbeiten kann.

Trop der Richtigkeit des Prinzips der Erhaltung der Energie, ja sogar auf Grund besselben besteht doch die Möglichkeit, daß in unvorstellbaren, fernen Zeiten einmal alle Bewegung und jede Kraftäußerung aufhört, ja notwendig aufhören muß. Es ist ein allsgemein gültiger Erfahrungsjah, daß bei jeder Kraft- und Wärmeäußerung ein Ausgleich stattsindet. Wärme geht stets nur von Körpern höherer Temperatur auf solche mit

geringerer Temperatur über; zwischen gleich warmen Körpern fann fein Barmeaustausch und feine Barmewirfung ftattfinden. Bir empfinden beim Berühren von Gegenftanden Barme nur dann, wenn dieselben eine höhere Temperatur haben als unfere Sand, indem Barme auf lettere übergeht, ober bei talteren Gegenftanben (als Ralte), indem umgefehrt Barme von unserer Sand abgegeben wird. Es ift leicht einzusehen, wenn auch nicht naturwiffenschaftlich eratt zu beweisen, daß auf diese Weise schließlich einmal alle Barme im Universum sich ausgleichen muß, so daß schließlich in der ganzen Welt nur eine einzige gleichbleibende Temperatur herrscht. Ebenso beruhen alle Kraftäußerungen auf Ausgleichungen; haben fich einmal alle Rrafte ober Energien ausgeglichen, fo gibt es feine Bewegung mehr. So können wir uns vom naturwissenschaftlichen Standpunkte ohne Annahme großer Rataftrophen, durch logische Unwendung ber Bringipien ber Dechanit, ben Beltuntergang benten; benn obwohl bie urfprünglich vorhandene Summe ber Barme und Energie nicht verandert wurde, tann fie doch teine Birfungen mehr hervorbringen, und ohne Barmewirtung und Bewegung gibt es tein Leben, Die gefamte Ratur ift tot. Der Beitpunkt hierfür liegt aber fo unendlich fern, daß wir uns von ber Beit bis dahin überhaupt teine Borftellung machen fonnen; benn bie noch nicht ausgeglichenen Barmeund Energiemengen des Weltalls, alfo der disponible Borrat wirtfamer Rrafte, find unfaßbar groß: die Erde hat in 2000 Jahren ihre Temperatur noch nicht um 1/100 Grad geandert.



11. Wirkungsweise gweier grafte auf die Richtung der Bewegung.

Die Busammensetung und Berlegung von graffen.


Wie bei jeder Bewegung von einer Richtung gesprochen werden kann, so hat auch jede Kraft eine Richtung und zwar diejenige, in welcher der von der Kraft beeinflußte Körper sich sortbewegt oder, wenn er durch andere äußere Kräfte oder Widerstände verhindert wird, sich sortzubewegen, sich bewegen würde, wenn diese Widerstände nicht vorhanden wären. Hierbei ist der einfachste Fall zu Grunde gelegt, daß der Körper nur ein materieller Punkt sei, oder daß die Krast bei dem Körper auf den Schwerpunkt wirkt. Wenn eine Kraft nicht zentral, sondern seitlich auf einen Körper wirkt, so wird die Sache gleich komplizierter, indem zu der Bewegung in der Richtung der Kraft noch eine Drehbewegung hinzutritt. Nun haben wir aber zu untersuchen, was geschieht, wenn zwei oder mehrere Kräfte gleichzeitig auf einen Körper wirken. Wenn dieselben an einem Punkte und in derselben Richtung wirken, so ist es ohne weiteres klar, daß der Effekt der Summe beider oder aller Kräfte entspricht. Wenn zwei Kräfte zwar in derselben Richtungslinie, aber in entgegengesetztem Sinne z. B. eine ziehend, die andere drückend wirken, dann heben sich dieselben zum Teil aus, und nur die Differenz kommt zur Geltung; die Richtung dieser übrigbleibenden Kraft ist diezenige der größeren von beiden. Bei mehr als zwei Kräften, die teils gleich, teils gerade entgegengesetzt gerichtet sind, ist

es dasfelbe, als wenn es nur zwei Rrafte waren, beren eine gleich ber Summe ber nach der einen, die andere der der Gingeltrafte nach der anderen Richtung ift.

Bie aber geftaltet fich die Sache, wenn die Richtungen zweier Krafte, die auf benselben Puntt wirten, einen Bintel miteinander bilben, wie es haufig vortommt? Betrachten wir junachst einen praftischen Fall. Zwei Manner ziehen, langs bes Ufers gebend, an Seilen ein Schiff flußaufwärts. Jeder Mann übt in der Richtung des Taues eine Bugfraft auf bas Schiff aus; biefes aber bewegt fich unter ber gemeinschaftlichen Ginwirtung der beiden Kräfte in einer Linie AD zwischen ihren Richtungen (Abb. 11). Untersuchen wir nun mit Hilfe der Abb. 12, wie groß die aus den beiben ursprünglichen, in der Richtung a P und a Q wirkenden Kräften, welche Seitenkräfte oder Komponenten genannt werden, sich ergebende Gesamtkraft, Wittelkraft oder Resultierende wird, und wie ihre Richtung bestimmt wird. Es ift leicht einzusehen, daß fie nicht gleich ber Summe beiber Rrafte fein tann; je weiter biefe auseinandergeben, befto fleiner wird bie Re-

jultierende, bis sie gleich O ober ber Differeng beiber Romponenten wird, wenn die Richtungen aP und aQ eine gerade Linie bilben. Um aus ber Abbilbung bie Große der Resultierenden zu bestimmen, haben wir zuerst barzulegen, wie auf graphischem Wege, d. h. durch Beichnung Größen dargeftellt werben. Dies geschieht seit Simon Stevinus (16. Jahrh.) in der Weise, daß man die Größen der Rraft als Langen von Linien aufträgt und zwar in einem beliebigen Berhältnis; z. B.

tann man die Zugtraft von 1 kg als 1 mm, oder als 1 cm ober in irgend einem Dage ausbruden. Legen wir g. B. gu Grunde, daß 1 kg Zugkraft gleich 2 mm sein soll, so ist in der Abbildung die eine, durch die Länge aP dargestellte Rraft - 9 1/2 kg, die andere a Q = 6 1/2 kg. Die Resultierende wird in der Richtung und Größe burch die Linie aR, die Diagonale bes aus den Linien a P und a Q vervollftandigten Barallelogramms bargestellt, sie ist also = 11,5 kg; um ihr das Gleichgewicht zu halten, muß eine ebenso große Kraft a S in entgegengesetzter Richtung angreifen. Nach biefer Konstruttion bezeichnet man das wichtige Gefet als das Parallelogramm ber Rräfte; wir verdanten feine Aufstellung bemfelben Simon Stevinus, der auch zuerst die sinnreiche Methode erfunden hat, die Größe der Krafte durch gerade, ihrer Richtung parallel laufende Linien 12. grafteparallelogramm. auszudruden. Wenn beide Kräfte gleich groß find, fo liegt die




rejultierende Kraft in der Richtung genau in der Witte; bei ungleichen Kräften liegt bie Richtung ber Resultierenden mehr nach ber größeren von beiden Seitenkräften. Aus der geometrischen Figur des Parallelogramms der Kräfte läßt sich die Größe der Rejultierenden, sowie die Richtung derselben, d. h. die Winkel, welche sie mit den Richtungen der ursprünglichen Einzelfräfte bildet, auch einfach rechnerisch bestimmen, md in der Pragis werden meift Kräfte ohne Zeichnung rechnerisch zusammengesetzt. Für mehr als zwei Rrafte gilt das Gefet ebenfalls; man bilbet zuerft aus zweien die Refulnerende, die in der Birkung nach Größe und Richtung beide vertritt; diese sest man mit einer britten gusammen u. f. w., bis alle Krafte vorgenommen find. Die zulest erhaltene Araft ift die Resultierende aller ursprünglichen Einzelkräfte. Hierauf beruht das Kräfte= polygon, Abb. 13 u. 14; um mehrere an einem Buntte a angreifende Kräfte P. P. P. P. P. P. mammenzusepen, braucht man nämlich nur von dem Endpuntte einer eine parallele und gleichlange Linie zu einer zweiten zu ziehen, z. B. Fig. 13 durch den Endpunkt von P, die Karallele und Gleiche zu P, 1—2; hierauf weiter durch den Endpunkt 2 die Parallele End Gleiche 2-3 zu P3, u.f. w. 3-4 zu P4, 4-5 zu P5. Den zulet erhaltenen Endpunkt verbindet man mit dem Angriffspunkt, und diese Linie R ist die Resultierende der Prafte. Bare ber Endpunkt ber Parallelen und Gleichen mit ber letten Rraft, alfo

4—5, in den Angriffspunkt zurückgefallen, das Polygon also in sich geschlossen, so hatte sich keine Resultierende R bilden lassen, b. h. die Kräfte wären in sich im Gleichgewicht

gewesen, hatten fich gegenseitig aufgehoben.

Eine auf einen Punkt eines starren Körpers wirkende Kraft pslanzt sich über den Angriffspunkt hinaus in gerader Linie fort; man kann den Angriffspunkt in der Richtung der Kraft beliebig verschieben, ohne an ihrer Wirkung etwas zu ändern. Wenn daher auf einen Körper zwei oder mehr Kräfte an verschiedenen Punkten angreisen, die in der Richtungslinie der Kräfte selbst liegen, so verschiebt man für die Bildung der Resulstierenden die Kräfte nach einem gemeinschaftlichen Angriffspunkt, worauf sie ohne weiteres durch Addition bezw. Subtraktion zusammengesett werden. Auch wenn zwei Kräfte in verschiedenen Richtungen an verschiedenen Angriffspunkten auf einen starren Körper wirken, verschiedt man sie in ihren Richtungen, die sie sich schneiden; den Schnittpunkt nimmt man als Angriffspunkt beider Kräfte an, die man alsdann nach dem Parallelogramm zusammensett. Wenn der Schnittpunkt der beiden Kräfte, also auch nach der Zusammensetzung der Angriffspunkt der Resultierenden außerhalb des Körpers fällt, so verschiedt man die Resultierende wieder in ihrer Richtung so weit, bis ihr Angriffspunkt in den Körper fällt.

Ebenso wie man zwei gegebene Kräfte zu einer Resultierenden zusammensehen kann, so kann man auch eine gegebene Kraft in zwei Komponenten nach beliebigen Richtungen zerlegen, indem man umgekehrt verfährt, wie bei der Zusammensehung. Man zieht von



dem Angriffspunkte Linien in der Richtung der Seitenkräfte und von dem Endpunkte der gegebenen Kraft Parallele zu diesen Richtungen; wo diese letztere schneiden, sind die Endpunkte der Komponenten, die zusjammen die ursprüngliche Kraft ersiehen und an deren Stelle gesetzt werden können.


Dies wird in der Mechanik häufig notwendig, wenn Kräfte nicht in ihrer ursprünglichen Richtung zur Wirksamkeit kommen. Wird z. B. eine Zugkraft

auf einen Körper ausgeübt, ber biesem Buge nicht in seiner Richtung folgen tann, weil er sich durch Führungen nur in einer bestimmten Richtung bewegen kann (wie beispielsweise ein Bagen zwischen einem Schienengeleise), so kommt nur ein Teil der Kraft für die Bewegung gur Geltung; Die Rraft gerlegt fich nach bem Barallelogramm ber Rnafte in zwei Romponenten, von denen die eine in der Richtung der Bewegung, die andere fentrecht dazu wirft; erstere wird fur die Bewegung nugbar, lettere erzeugt nur einen Drud bes Rorpers gegen die Gleitfläche — also beim Gisenbahnwagen die Rabbandage gegen die Schiene und geht für den beabsichtigten Zwed verloren. Ift die Richtung einer Rraft fentrecht gu einer beabsichtigten Bewegung, fo tann überhaupt feine Bewegung burch bieselbe erzeugt werben. Das Auffteigen bes altbekannten Rinderspielzeuges, des Papierbrachens, beruht auf der Berlegung der Bindfraft. Der Drachen wird bekanntlich mittels zweier oder dreier Schnure fo an ber halteleine befeftigt, daß feine Flace unter einem gewiffen Wintel ichrag jur Bertikalen fteht; ber Druck bes Binbes auf diese fchrage Flache zerlegt fich fo, bag eine nach oben gerichtete Romponente entsteht, die die Ginwirfung der Schwertraft aufhebt, alfo den Drachen in der Schwebe halt, oder noch höher fteigen läßt, und eine zweite Romponente, die in der Richtung der Halteleine wirft und den befannten Bug in dieser hervorruft. Seit längerer Zeit find diese Spielzeuge auch zu wissenschaftlichen Zwecken benutt worden, nämlich, um verschiedenartige Beobachtungen in den höheren Luftschichten anzustellen. Schon Benjamin Franklin, der Erfinder des Bligableiters, hat mit hilfe berfelben seine wichtigen Berfuche über die Eleftrigität ber Wolfen ausgeführt. bings find große Drachen verwendet worden, um felbstregistrierende Apparate zu

Ressungen von Temperatur und Feuchtigkeit in die höheren Luftschichten emporzutragen. Es sind höhen bis über 2800 m auf diese Weise erreicht worden, doch glaubt man, in noch größere höhen emporzudringen. Es werden möglichst dünne, leichte und doch seste seidene halteleinen hierbei verwendet, noch besser hat sich aber Klavierdraht bewährt. Um das Gewicht der Leine aufzuheben, läßt der Amerikaner William A. Eddy die Schnur durch eine Anzahl besonderer Drachen, gleichsam die Gehilsen des obersten Hauptdrachen, an welchem die Instrumente besestigt sind, tragen, wodurch diese entlastet wird. Er trägt

für jebe beliebige Sohe nur das gleichbleibende Gewicht ber Leine bis jum nächsten bilfsbrachen, Diefer wieber die Schnur bis jum folgenden u. f. w. Die Abb. 15 zeigt diefe originelle und geift= reiche Anordnung. Der ab= gebildete Drachen mit trape= zoider Form ist ein ma= laiifcher; Edby fand diefe bon der unserigen in Form, Befestigung ber Leine und Durchbiegung beim Fliegen verichiedenen Drachen als eine ber beften. Gine andere Form ift der fogenannte hargrave=Drachen, ber fich besonders durch seine Stabilität auszeichnet und bei den erwähnten wissen= icaftlicen Untersuchungen auf Blue Sill (Maffachufetts) besonders bei Windgeschwindigleiten von großer Berfchie= denheit und Bindftogen fehr gute Dienfte leiftete. Er weicht von der üblichen Drachenform vollftandig ab, befteht nämlich ans vier ebenen Flachen und fann faum beffer beschrieben werden, benn als eine flache Shachtel aus Tuch, ohne Grundflächen (Abb. 16).


Ebenso beruht die Ausnuhung der Windfraft durch die Bindmühlen auf der Ber-



15. Eddys Enftunterfuchung.

legung der Kräfte nach dem Kräfteparallelogramm. Noch ein anderes Beispiel sei hier besprochen. Die meisten sind wohl schon auf einer Schiffsfähre — Ponte nennt man sie am Rhein, wo sie vielsach zur Berbindung der beiden Ufer in Anwendung sind — über einen Strom gefahren, und wohl sehr viele sind sich darüber nicht klar geworden, durch welche Kraft das große Fahrzeug, welches teine Maschinen, Schraube oder Schauselstäder hat, auch nicht an einem Tau hin und hergezogen wird, quer durch den Strom sährt. Der Führer desselben hat wohl auf Befragen meist auch keine genügende Aufslärung geben können: er weiß nur, wie er die Kettentrommeln zu bedienen hat, die die fähre halten; wie die Kraft des Flusses, denn diese allein ist es, die die Bewegung bervorbringt, zur Wirkung kommt, weiß er nicht und ist ihm auch gleichgültig. Die Fähre

liegt an einer langen Kette, die stromauswärts mitten im Fluß verankert ist. Die Kette teilt sich, wie die Halteleine des Papierdrachens, in zwei Zweige, die in den Schiffstörper hineingehen und hier auf Windetrommeln besestigt sind. Durch diese Trommeln kann man von oben aus die beiden Zweige der Kette verlängern oder verkürzen, die Längsachse des Fahrzeuges also in der einen oder anderen Richtung schief zu der Richtung der Hachtung ber Hahrzeuges drückenden strömenden. Die Krast des schief gegen die Längseseite des Fahrzeuges drückenden strömenden Wassers zerlegt sich nun in zwei Komsponenten, von denen die eine als Zugspannung von der verankerten Haltetette aufgenommen wird, die andere aber quer zur Richtung des Stromes wirkt und die Fähre an der Haltetette im Bogen um den Berankerungspunkt herum sorttreibt und zwar in der einen oder der anderen Richtung, je nachdem das Fahrzeug durch die Ketten schief gestellt ist. Es wird also auf diese Weise der Strom vom Menschen gezwungen,



16. gargrave-Drachen.

jeine Kraft zur Erzeugung zweier ganz entgegen=
gesetzter Arbeiten herzu=
geben; immer mehr ge=
winnt der Mensch durch
Erkenntnis der mechani=
schen Gesetz die Herrischet über die Natur=
kräste, welche er früher
fürchtete und, da er sie
nicht begreisen konnte und
zu bändigen wußte, zu
Gottheiten erhob.

Das Parallelogramm ber Kräfte ift die Grundslage für die rechnerische Behandlung der meisten in der Mechanik vorkomsmenden Kräfte; die meisten noch so verwickelten Probleme von mechanischen Kraftwirkungen lassen sich, allerdings häusig nur auf kompliziertem Wege, mit Überwindung großer Schwierigkeiten in der Erkenntnis und der

mathematischen Entwidelung, in letter Linie auf Diefes Gefet zurudführen.

Statisches Moment, Hebelgeset. Wir haben bisher angenommen, daß die Kräfte auf frei bewegliche Punkte wirken, daß also die Bewegungsrichtung mit derjenigen der Kräfte bezw. deren Resultierenden zusammenfällt. Wesentlich anders gestaltet sich die Sache, wenn der Punkt, auf welchen eine Kraft wirkt, nicht in der Richtung der Kraft frei beweglich, sondern mit einem anderen Punkte sest verbunden ist derart, daß er sich nur um diesen drehen kann; dieser seste Punkt heißt der Drehpunkt, und eine Senkerechte von demselben auf die Kraftrichtung nennt man den Arm der Kraft. Das Produkt aus Kraft und Kraftarın heißt das statische Moment oder Drehmoment der Kraft und gibt das Maß der Kraft an, welche den beweglichen um den sesten Punkt zu drehen bestrebt ist. Rach dem Drehungssinn haben wir rechtsdrehende Momente, in dem Sinne der Bewegung des Uhrzeigers, und umgekehrt linksdrehende Momente.

Die Gleichgewichtsbedingung für mehrere auf einen Bunkt oder Körper wirkende im felben und entgegengesetzen Sinne drebende Momente ift, daß die Summe der in dem einen Sinne wirkenden statischen Momente gleich sei der Summe der entgegengesetzen. Sind beide Summen nicht gleich, so verbleibt ein resultierendes Moment gleich der Differenz beider Summen, und der Drehungssinn des resultierenden Momentes ist derjenige der größeren Summe. Hierauf beruht das Hebelgeset in seiner allgemeinen Form, dessen Manwendung noch weiterhin näher besprochen wird. Das Hebelgest ist eines der wenigen mechanischen Gesehe, mit welchen schon die Alten, z. B. Archimedes, vertraut waren. Den einsachsten Fall haben wir beim geradlinigen Hebel, einer sesten, als ge-wichtslos betrachteten Stange, die um einen sesten Punkt drehbar ist, und an welcher in verschiedenen Bunkten senkrecht zu ihrer Richtung Kräfte in verschiedenem Sinne angreisen. Gleichgewicht ist hierbei nach vorstehendem Sate vorhanden, wenn die Summe der rechtsbrehenden Momente — also der Produkte aus den Kräften mit ihren senkrechten Entsfernungen von dem Drehpunkte, den Hebelarmen — gleich der Summe der linksdrehenden Momente ist.

Barallele Kräfte, Kräftepaare. Die vorher besprochene Zusammensebung von Araften nach dem Barallelogramm bezog sich nur auf Rrafte, deren Richtungen bivergieren, fo bag fie fich in einem Buntte ichneiben. Bei parallelen Rraften ift biefe Ronstruktion nicht anwendbar; hier benuten wir für die Busammensetung den Sat von den ftatifden Momenten. Benn zwei parallele Rrafte an verschiedenen Buntten eines Rorpers in gleichem Sinne wirken, fo fegen fie fich zu einer Resultierenden gusammen gleich ihrer Summe und von gleicher Richtung. Ihr Angriffspunkt liegt auf der Berbindungelinie der Angriffspuntte ber Ginzelfrafte und zwar fo, daß ihre ftatischen Momente in Bezug auf Diefen Buntt gleich find; daß alfo die Entfernungen besfelben von den beiden Angriffspuntten sich umgefehrt verhalten, wie die zugehörigen Ginzelfräfte. Es muß aber natürlich aus den beiden Kräften, da sie parallel und in gleicher Richtung wirken, eine Resultierende ent= fteben, da die Kräfte sich nicht dirett ausheben. Diese besteht in dem Druck auf den festen Drehvunft bes Rorvers (beam. bes Bebels), bem Auflagerbrud, und ift gleich ber Summe ber beiben parallelen Rrafte und mit biefen gleich gerichtet. Bum vollständigen Gleich= gewicht bes Suftems gehort alfo noch eine ihr gleiche, aber entgegengesett gerichtete, ebenfalls im Drehpunkt angreifende Kraft, die von der Festigkeit der Unterstützung des Drehpunktes bargestellt wirb, die den Auflagerdruck aufnimmt.

Wenn zwei gleich große, parallele Kräfte in entgegengesetzem Sinne auf zwei Punkte eines Körpers wirken, so bilden sie ein Kräftepaar. Solche Kräfte bilden keine Resulztierende; es findet kein Druck in dem Drehpunkte, dem Mittelpunkte der Verbindungstinie beider Angriffspunkte, statt. Ein Kräftepaar erzeugt also nur eine Drehbewegung, seine Wirkung ist nur die eines statischen Momentes.

Das Trägheitsmoment. Wie wir früher gesehen haben, ist durch die Trägheit jeder bewegte Maffenpunkt oder Körper bestrebt, seine Bewegung unverändert beizubehalten, und daß jede bewegte Maffe eine Energie besitht, die ber Maffe und bem Quadrate ber Gefdwindigfeit proportional ift. Bei der brebenben Bewegung ift jeder rotierende Maffenpuntt, burch die feste Berbindung mit dem Drehpuntt an der geradlinigen Bewegung gehindert und gur rotierenden gegwungen, beftrebt, lettere beigubehalten, und er befitt eine gemiffe Menge Energie, Die proportional feiner Maffe und bem Quadrate feiner Gefdwindigfeit ift. Lettere aber ift wieder dirett proportional der Entfernung vom Mittel= punkt oder Drehungsradius. Hiernach bezeichnet man das Quadrat aus Masse und Quadrat der Entfernung vom Drehpuntte eines rotierenden Massenpunttes als das Trägheitsmoment desfelben bezogen auf den Drehungsmittelpunkt. Bei einem rotierenden Körper haben die einzelnen Massenteilchen, aus benen er besteht, wegen ihrer verschiedenen Entfernungen von der Drehachse verschiedene Tragheitsmomente. Un die Stelle der Summe berfelben fonnen wir nun eine in einem Bunfte fongentrierte Maffe mit einem beliebigen Abstand vom Mittelpunkte segen, so daß das Produkt aus Masse und Quadrat bes Abstandes gleich dieser Summe ift. Man nimmt nun als Abstand die Ginheit (1 m) an, und hiernach ift das Tragheitsmoment eines Rörpers die auf die Ginheit des Abftandes von der Drehungsachse reduzierte Maffe besfelben.

Das Trägheitsmoment steht in einer wichtigen und einfachen Beziehung zu der Besichleunigung rotierender Rörper und damit zu den auf solche wirkenden Rräften, indem

bas Produkt aus Winkelbeschleunigung und Trägheitsmoment gleich dem Drehungsmoment der Kraft ist. Die soeben gegebene Definition des Trägheitsmomentes hat hiernach auch den Sinn, daß das Trägheitsmoment diesenige in einem Punkte konzentriert gedachte Masse darstellt, welche beim Abstande 1 von der Drehungsachse durch eine Kraft dieselbe Beschleunigung erhielt, wie der Körper bei den verschiedenen Abständen seiner Teile.

Die Reibung.

Durch das ganze Gebiet der Naturwissenschaft, besonders der Mechanik und hier wieder der Lehre von den Borrichtungen und Maschinen zur Kraft- und Arbeitserzeugung zieht sich wie ein roter Faden durch das scheindar verwickliste Gewebe des Zusammen- wirkens von Kräften und Bewegungen das von uns schon dei mehrsachen Gelegenheiten betonte, grundlegende Prinzip von der Erhaltung der Energie. Nach diesem ist streng genommen, wie wir schon gesehen haben, der soeben gebrauchte Ausdruck Arbeitserzeugung ganz unzulässig; denn eine Arbeitserzeugung kann es nie und nirgends geben, stets wird nur irgend ein Teil des Energievorrates der Natur in irgend einer Weise umgewandelt und zu einer beabsichtigten mechanischen Arbeitsleistung dienstbar gemacht, also eine Naturkraft ausgenutt. Aber Arbeitserzeugung ist ein so allgemein gedräuchliches Wort, daß es des streng wissenschaftlichen Prinzips wegen wohl nicht abgeschafft werden wird, und wenn wir uns des richtigen Begriffes bewußt sind, dürsen wir uns auch wohl des einsachen Wortes bedienen.

Wenn nun alfo nach diesem Pringip der Konftang der Energie feine Arbeit verloren geht, wo bleibt bann der Arbeitsverluft, der ausnahmslos mit allen Umwandlungsprozessen von Kraft und Arbeit verbunden ift? Wenn die an einem Flaschenzuge hangende Last durch ein Gegengewicht am Zugseile gerade im Gleichgewicht gehalten wird, dann mußte durch den geringften Bug mit dem kleinen Finger Die Laft in die Sobe gezogen werden konnen; eine auf horizontaler Cbene laufende Rugel mußte nicht von felbft im Laufen aufhören; befanntlich ift beides nicht der Fall. Mit jeder Bewegung ift bie Überwindung von Hindernissen verbunden, die nicht beabsichtigt sind, und welche Arbeit verzehren. Bei der Umwandlung von Barme in mechanische Arbeit ift es die Barmeftrahlung und Wärmeleitung, also der unbeabsichtigte und schädliche Übergang von Barme auf andere Korper. Bei den mechanischen Bewegungen ist es die Reibung, welche wir ichon früher als ein Bewegungshindernis fennen gelernt haben. jeder Bewegung zweier Körper aneinander findet Reibung statt, mögen die sich berührenden Flächen auch noch fo glatt fein. Die Große ber Reibung hangt von verschiedenen Umftanden ab; in erster Linie von der Beschaffenheit der Flachen, also ber Glatte oder Rauhigfeit, bann von dem Material bes Rorpers, von dem Drud, unter bem die Rörper aneinander gepreßt find, und ichlieglich von der Art der Bewegung. Die gleitende Reibung ift im allgemeinen bedeutend größer als die rollende Reibung. Aus biefem Grunde werden gleitende Bewegungen meift fo viel wie möglich vermieden. Laften werden nicht über den Boden geschleift, sondern mittels Fuhrwerk transportiert; an Stelle ber gleitenden Reibung tritt rollende Reibung bes Rades auf dem Boden und ber Radnabe an der Uchje; beide gufammen find viel fleiner als die Reibung beim Schleifen eines gleich großen Gewichtes auf bem Boben. Beim Transport von ichmeren Baumaterialien, Bertsteinen, Tragern werben von den Arbeitern furze Rollen untergelegt, wodurch die gleitende Reibung in rollende verwandelt wird; foll umgefehrt ein Bagen, ber eine ichrage Strafe hinabfahrt, gehemmt werben, fo wird einem Rade ein an einer Kette befestigter Hemmichuh untergelegt, welcher bas Rad an der Drehung verhindert, fo baß es auf bem Schuh über ben Boben rutichen muß, woburch an Stelle ber rollenben Reibung die gleitende tritt.

Man nimmt an, daß die Reibung unter sonst gleichen Bedingungen proportional dem zwischen beiden Körpern senkrecht zur Berührungssläche herrschenden Drucke, dem sogenannten Normaldruck, dagegen unabhängig von der Größe der Reibungsfläche sei. Dieser Sat ist zwar nicht für alle Fälle und streng bewiesen, er entspricht aber im

allgemeinen erfahrungsgemäß ber Birklichkeit. Daß bie Fortichiebung eines ichweren Rörpers über eine Fläche mehr Kraft erfordert als die eines leichten, ift befannt und leicht einzusehen; bei einem bestimmten Gewicht ift ber Druck auf jede Stelle ber Unterlage um fo größer, je fleiner die lettere ift; es fommt alfo nur auf den Gesamidrud an. nicht auf die Größe der Fläche.

Dan hat für die meisten Materialien aus Bersuchen gahlenmäßige Erfahrungsfäße über bie Größe der Reibung festgestellt, welche Reibungetoeffizienten beigen. Das Bewicht bes betreffenden Rörpers oder der zwijchen zwei Rörpern herrschende Druck multipliziert mit dem Reibungstoeffizienten gibt die Rraft an, welche erforderlich ift, die Reibung eben ju überminden, alfo den einen Rorper auf dem anderen eben aus feiner

Körper einmal in Bewegung. fo wird ber Reibungetoeffi= zient kleiner, und zwar um fo fleiner, je ichneller die Bewegung ift. Dies zeigt fich barin, baß es immer am ichwerften ift, einen beladenen Bagen zuerft in Bewegung


ju fegen; man fieht oft, wie



17. Rollende Reibung.

Laftpferde beim Angiehen fich anstrengen muffen, mahrend es später gang leicht geht. DI, Fett und ähnliche Materialien haben einen fehr fleinen Reibungetoeffizienten; man gebraucht dieselben deshalb, um die Reibung zwischen anderen Körpern zu verringern. Sierauf beruht die im Maschinenbau sowie vielen Källen des täglichen Lebens fo michtige Schmierung. "Wer gut schmeert, der gut fahrt" fagt ein Spruch, ber besonders bei den

Maschinisten beliebt ist; durch Schmierung wird viel Rraft gefpart, und ohne die befte und forgfältigfte Schmierung der Achsenlager, also ohne Berwendung von DI, Fett ober bergleichen, d. h. ohne die Gigenschaft des fleinen Reibungsdiefer Stoffe, foeffizienten waren viele unserer Ma= ichinen, g. B. die Lofomotiven, die ichnelllaufenden Dampf=



18. Gleitende Reibung.

maschinen, die Spinnereispindeln, unmöglich, ba die Wellen sich in den Lagern beiß laufen und ichließlich die Lager zum Schmelzen tommen wurden, mas bei Bernachläffigung der Schmierung oder Berwendung ungeeigneten Schmiermaterials gar nicht felten bortommt. Es eignet fich nicht jedes Schmiermaterial für jeden Zwed; für schnelllaufende Bellen mit fleinem Drud muß basselbe gang andere Gigenschaften haben als für schwere Bellen mit hohem Flächendruck. Es ist ein Unsinn, dieses oder jenes Ol als das beste für alle Zwede ju bezeichnen; jeder erfahrene Maschinenführer weiß, daß er für bie ichmere Kurbelwelle einer großen Dampfmaschine ein anderes DI verwenden muß als für die Achse einer schnelllaufenden fleinen Dynamomaschine.

Es drängt sich nun die Frage auf, wo die von der Reibung absorbierte Kraft oder verzehrte Energie bleibt, ba fie boch nicht vernichtet werden tann. Sie wird zu ber Arbeit des Berichleißes, b. h. alfo der Berftorung des Materials der reibenden Machen. verbraucht und in Barme, also unsichtbare, potentielle Energie, umgewandelt. Alle reibenden Flächen nugen sich mit der Zeit ab und verschleißen, wenn das Material noch so hart und die Schmierung noch so vorzüglich ift.

Auch beim Fließen von Flüssigkeiten durch Gerinne oder Röhren findet Reibung statt und zwar unter Umständen recht viel, wie wir noch in einem späteren Abschnitt über die hydraulischen Gesetz sehen werden. Selbst bei den Gasen findet Reibung statt, welche z. B. bei Gasleitungen sehr zu beachten ist. Wenn von einer Gasanstalt aus das Gas mit einem bestimmten Druck in eine lange Rohrleitung gesandt wird, so ist der Druck beim Ausströmen am Ende der Leitung geringer, und hierauf muß bei der Berechnung der städtischen Gasrohrneze Rücksicht genommen werden.

Die Reibung allein ist der Grund für die schon früher dargelegte Unmöglichkeit des Perpetuum mobile; der unvermeidliche Reibungsverlust wird von den Grüblern, die sich

nuplos um die Ronftruierung eines folchen Apparates abmuben, vergeffen.


Die Reibung tritt also in allen diesen Fällen als eine unvermeidliche, läftige und schädliche Erfahrung auf, aber fie hat vielfach auch ihre guten Wirtungen. Durch Reibung zweier Bolgftude haben fich nach aller Bahricheinlichteit die Menichen ichon in ben ersten Stadien der Rulturentwickelung Feuer verschafft, welches für lettere so außerordentlich wichtig war, daß die griechische Mythe die Errungenschaft des Feuers bem Salbaott Brometheus zuschrieb, der es aus dem Simmel raubte, um es den Menschen zu schenken; die Götter straften ihn für seinen Raub, indem sie ihn an einen tahlen Felsen schmieden ließen, wo er täglich von Ablern zerfleischt murbe. Die Feuerbeichaffung burch Reibung zweier holzstude aneinander, wie fie jest noch von einigen wilben Bolfern geubt wird, ift im Grunde nichts anderes, als unfere Berwendung von Reibzündhölgern. Das Holz braucht nur eine viel höhere Barme und alfo einen größeren Arbeitsaufwand bei der Reibung als die Bundhölzer, deren Köpfchen aus einer besonders praparierten Daffe besteht, die icon bei geringerer Temperatur sich entzündet. Die Bundhölzer find uns längst unentbehrlich geworden; wir haben uns an den Gebrauch berfelben fo gewöhnt, daß wir uns gar nicht vorstellen fonnen, ohne diefelben austommen gu tonnen, und doch ift ihre Erfindung noch gar nicht fo alt. Biele ber noch lebenden Generation werben fich recht gut erinnern, wie fie früher auf umftändlichem Wege mit Stahl und Feuerstein ben Bunder ins Glimmen brachten und mit diesem Feuer angundeten; in der gah am Althergebrachten hängenden Landbevölkerung war noch im vorigen Jahrzehnt der Feuerftein und Stahl vielfach in Benutung. Gewöhnlich wird die Erfindung ber Bundholger bem ungarijchen Chemiter Fringi jugeschrieben, aber mit Unrecht. Das Berbienft gebührt dem deutschen Chemifer Ludwig Kammerer aus Ludwigsburg; er erfand fie im Jahre 1833, mahrend er auf dem Sohenasperg eine Festungshaft abbugte, die er fich mit fo vielen hochherzigen deutschen Batrioten durch die Beteiligung an der politischen Bewegung in der traurigen Beit der dreißiger Jahre zugezogen hatte. Es gelang ibm aber nicht, mit seiner wichtigen Erfindung irgend welchen Erfolg zu erringen, vielmehr wurden ihm die Berdienste berselben von tapitalträftigeren und geschäftsgewandteren Ronkurrenten entriffen, wie es fo manchem Erfinder ergangen ift. Bahrend er burch feine Erfindung einen großen neuen und blühenden Induftriezweig geschaffen hatte, verbrachte er ein trauriges, freudloses und bedrängtes Leben und ftarb 1857 im Frrenhaus.

Die Lokomotiven ziehen die Eisenbahnzüge nur vermöge der Reibung der Triebräder an den Schienen, und die Zugleistung einer Lokomotive sindet ihre Grenze da, wo die Reibung ihrer Triebräder kleiner wird als die Summe der Reibungen der Räder sämtlicher Wagen auf den Schienen und in ihren Achslagern. Die Maschinenkraft einer Lokomotive kann noch so groß sein; wenn das Gewicht der letzteren nicht groß genug ist, daß das Produkt aus Normaldruck und Reibungskoeffizient eine entsprechende Größe bestommt, so hilft die Kraft allein nichts. Wir sehen dies, wenn die Schienen durch Frost mit einer seinen Cisschicht überzogen oder glatt sind; dann fangen oft die Triebräder an, sich zu drehen, ohne daß die Lokomotive von der Stelle kommt. Da wird nun durch Ausstreuen von Sand auf die Schienen aus einem speziell für diesen Zweck bestimmten Sandtrichter die Glätte beseitigt und so die Reibung vergrößert. Auf ansteigenden Strecken, wo die Lokomotive außer der Überwindung der Reibung aller Wagenräder

auch noch bas Gewicht bes gangen Zuges nach bem Gesehe ber schiefen Ebene zu heben hat, reicht die Reibung der Cotomotivrader bei einer gewiffen Steigung nicht mehr aus. Es mussen dann die in letter Zeit für viele Gebirgsbahnen in Unwendung gekommenen Bahnstangen an Stelle ber glatten Schienen treten, an benen bie Bahnraber ber Lotomotive sich voranarbeiten. Auf der Anwendung der Reibung beruht auch ein für den Mafdinenbau fehr wichtiger Apparat, bas Bremsbynamometer, nach feinem Erfinder auch Bronnicher Baun genannt. Diefer Apparat hat ben 3med, burch birette Deffung Die Arbeitsleiftung einer Rraftmaschine festzustellen. Die Leiftung vieler, wohl ber meiften Rraftmaschinen kann nämlich nicht aus der Arbeit der von ihnen betriebenen Maschinen berechnet werden. Wenn eine Dampfmaschine bireft jum Betrieb einer Bumpe bient, fo lagt fich ihre Rugleiftung leicht aus der Menge und der Forderhohe des gepumpten Baffers bestimmen; bient fie aber jum Betrieb einer mechanischen Werkstatt ober einer ganzen gewerblichen Anlage mit Transmissionen, Arbeitsmaschinen, Bumpen u. f. w., fo tann der Räufer nur durch dirette Meffung mittels des Dynamometers feststellen, ob die Maschine die kontraktliche Rraftleiftung entwickelt. Das Brinzip des Apparates ift ein= fach: man läßt die Daschine statt bes gewöhnlichen Betriebes ber Arbeitsmaschinen birett von der hauptwelle (Rurbelachse) aus einen Widerstand überwinden, beffen Große gemeffen wird.

Abb. 19 zeigt schematisch bas Bremsbynamometer in einsachster Form. Auf ber Achse V ber Maschine wird eine Scheibe S aus hartem Holze beseftigt. Gegen diese lassen sich burch

Schrauben zwei Bremsbaden B und B' anpressen, an welchen der Hebelarm H befestigt ist; letterer trägt an seinem Ende eine Schale zum Aussehen der Gewichte P. Die Wirfungsweiseistim Prinzip solgende. Während die Waschine sich mit der normalen Tourenzahl bewegt, zieht man bei einer gewissen Belastung der Gewichtsschale die Bremsbaden mittels der Pressschrauben an. Die Ma-



19. Bremedynamometer.

schinenkraft muß nun die Reibung der Scheibe S an den Bremsbaden überwinden; je mehr lettere angezogen werden, desto größer wird der zu überwindende Widerstand, bis ein Punkt kommt, bei welchem durch die Reibung der Hebel mit dem Gewichte P in die Höhe wird. It das Gewicht zu schwer, so wird bei stärkerem Anziehen der Bremse die Maschine langsamer gehen und schließlich stehen bleiben. Die Eröße des Gewichtes P und die Pressung der Bremsbaden ist nun durch Versuche so einzuregulieren, daß dei dem gewöhnlichen Gange der Maschine der Hebelarm gerade horizonkal in der Schwebe gehalten wird. Die von der Maschine geleistete Krast ist dann also gerade gleich der Krast des Gewichtes P an dem Hebelarm 1, der Entsernung von Mitte der Belle dis zum Ausbängungspunkt der Gewichtsschale. Die Größe der Pressung der Vermsbaden sowie den Reidungskoeffizienten zwischen Baden und Scheibe braucht man nicht zu kennen, denn die Größe der Reidung ist mit der Größe P.1 im Gleichgewicht, kann also durch diese erseit werden. Aus P und 1 und der Tourenzahl der Maschine läßt sich rechnerisch dierekt die Arbeitsleistung der Maschine seiststelleinung der Maschine seistsleistung der Maschine seistsleistung der Maschine seistsleistung der Maschine seistsleisten Bei den Konstruktionen und der Berechnung der Bremschan der Bremse suberschalen. Haus P und 1 und der Tourenzahl der Maschine läßt sich rechnerisch dierkt die Arbeitsleistung der Brazis sind gegenüber dem obigen einsachen Schema noch versichiedene Umstände zu beobachten. Hauptsächlich kommt es dabei auf zwei Punkte an: es muß das Gewicht des Bremshebels nehst Gewichtschale mit berücksichtigt werden, oder, wie man sich ausdrückt, die Tara der Premse muß bestimmt werden, oder auch: diese Gewicht wird durch einen Gegenarm ausgeglichen, so daß der Schwerpunkt der auch: diese Gewicht wird der Mitte der Achse zusammenstält, der Hebelarm ihres Gewichtes und damit ihre Birkung also gleich O wird; serner müssen die durch die Schwankungen des Hebels bedingten Fehler ausgeglichen werden.

Auf der Reibung der Riemen an den Riemenscheiben beruhen die Transmissionsanlagen der Fabriken: durch Reibung am Schleifstein werden die Instrumente geschärft oder gespitt; das Polieren der Metalle, das Schleifen der Brillengläser, der Linsen für optische und photographische Zwecke beruht auf der Reibung. Der Ruhen derselben geht

aber noch viel weiter; man fann fagen, bag berfelbe folicflich viel größer ift als famtliche nachteile, ja dag die Reibung geradezu eine Notwendigfeit in ber Natur ift. Das Wehen bes Menichen beruht auf der Reibung, Die der Fuß bei jedem Schritt am Boden findet; ohne Reibung wurden wir den hinteren Jug beim Schreiten nicht aufheben und nach vorn feten tonnen, vielmehr murbe jebe bahingehende Dustelanftrengung nur bas Bufammengleiten beider Fuge nach der Mitte bewirken. Ginen Beweis hierfur finden wir in der Schwierigfeit, auf einem gewichsten Bartettfußboden, auf einer glatten Gisbahn zu gehen, besonders wenn unsere Stiefel noch neue, glatte Sohlen haben. Ohne Reibung wurde nicht ein Rorper auf feiner Unterlage liegen bleiben tonnen, wenn bie Auflagefläche nicht ganz genau horizontal wäre; alle Berge aus nicht festgefügtem Materiale murben herabrutichen und fich gleichmäßig in ber Ebene verteilen. Es murbe alfo tein aus ber Bermitterung ber feften Gebirgsmaffen entftehender fruchtbarer Mutterboden auf ben Berghängen liegen bleiben; es gabe in ber Natur nur nadte, feste Feljen und horiapntale Cbenen. Re mehr wir die Ericheinungen in ber Natur naber betrachten und nicht ohne Nachdenten an den gerade vor Augen liegenden Wirtungen vorbeigehen, befto mehr erkennen wir, daß die gesamte Anordnung in der Ratur eine notwendige ift; vielleicht ift alles, was uns noch zwedlos ober schädlich erscheint, für die unabläffig fortschreitenbe Entwidelung der gangen Welt notwendig, nicht nur im Ginne der notwendigen Folge von Wirfung auf Urfache, ber Raufalität, jondern auch von bem Standpuntte eines ewigen Bringips ber Weltordnung aus, wenn wir auch mit unferem Ertenntnisvermogen, welches nur Die nächsten Wirfungen erfaßt, nicht Die 3wedmäßigkeit einsehen konnen.

Die Schwere.

Problem der Schwerkraft. Galilei und Newton. Der freie Fall. Die Burfbewegung. Schwerpunkt. Gemicht und fpegififches Gewicht. Archimebifches Pringip. Schwimmen. Metagentrum.

Seitbem die Naturphilojophen des Altertums begonnen haben, über die in der Natur maltenden Rrafte und ihren Busammenhang nachzudenten, hat es zwei Sahrtaufende gedauert, bis ein Foricher erkannte, daß die Schwere ber Rorper nicht etwas Selbitverständliches fei, fondern die Außerung einer besonderen, allen Rorpern anhaftenben Rraft, welcher es wohl verlohne näher nachzuforichen. Der Schwertraft ift alles Rorperliche auf ber Erbe wie in ben Beltraumen unterworfen; jeber Rorper wird von allen anderen angezogen und gieht feinerseits alle anderen Rorper an. Gbenfo wie die Erbe einen fallenden Stein angieht, übt auch ber Stein eine Angiehung auf die Erbe aus, boch ift nur die erfte Wirfung erfennbar, ber Stein bewegt fich auf die Erbe gu, nicht umgefehrt, weil ber Stein im Berhaltnis gur Erbe ju unendlich flein ift, um eine erfennbare, fichtbare Birtung auf dieselbe ausuben zu tonnen. Die Schwerfraft ift heute, 200 Jahre nach ber Entbedung ber Gefete ihrer Wirfung noch viel weniger in ihrem Befen erforscht, als alle übrigen Rrafte, beispielsweise bie Gleftrigitat, welche doch icheinbar viel tompliziertere und ichwierigere Ratfel enthalt. Bei allen übrigen Grscheinungen ist man, besonders in unserem Jahrhundert, durch scharffinnige Berbindung bes Experiments mit der Spefulation, der deduftiven und induftiven Forschungsmethode auf bem Wege gur Ertenntnis ber Naturerscheinungen bedeutend fortgefchritten. Ge ift eine Berbindung hergestellt und experimentell nachgewiesen zwischen mechanischer Arbeitstraft, Barme, Licht, Eleftrizitat, Magnetismus, wir fonnen alle biefe Rrafte ineinander überführen, nur zur Schwertraft ift noch fein Weg gefunden worden. Bir find taum weiter als vor 200 Jahren, indem wir nur bie Gefemäßigfeiten tennen, nach benen fich ihre Wirkungen außern; es ift noch feine Begiehung zwischen ihr und ben anderen Naturkräften gefunden worden. Es gibt moderne Naturforicher, welche die Ansicht vertreten, bag bas Problem ber Schwerfraft bas lette und größte ift, mit beffen Lofung bie lette Erfenntnis aller Raturfrafte verbunden ift. Es find, befondere in der neuesten Beit, von berufenen, mit allem Ruftzeug ber modernen Biffenichaft verfebenen, icharffinnigen Männern verichiedene Schwerfrafttheorien aufgestellt worden, aber bieber tonnte noch keine logisch und mathematisch einwandfrei durchgeführt, viel weniger experimentell bewiesen werden.

Die eigentlichen Entbeder ber Schwerkraft waren Galilei und Newton; letterer stellte zuerst die Gesetze derselben auf. Gewöhnlich wird Newton als der alleinige Entseder genannt, aber, wie bei fast allen großen Entbedungen, hatten doch bereits Borsgänger den Weg geöffnet.

Schon im 15. Jahrhundert hatte Vincenz von Bauvais den Sat aufgestellt, wenn ein Schacht durch den Mittelpunkt der Erde bis zur entgegengesetzen Hemisphäre getrieben und ein Stein hineingeworfen wurde, so bliebe dieser im Mittelpunkte der Erde hängen, wonach der Genannte die Erkenntnis haben mußte, daß im Mittelpunkt der Erde der Sitz der auf alle irdischen Körper wirkenden Schwerkraft sei. Galilei stellte schon lange por Newton die Fallgesetze auf. Die Auswärtsbewegung eines in die Höhe ge-

worfenen Rorpers nimmt netig ab; Galilei erfannte, daß dies durch die ununterbrochene Ginwirtung ber Schwerfraft geschieht, die den anfänglichen Auftrieb stetig verkleinert, schließ= lich ganz aufhebt, worauf eine Abwärtsbewegung mit ftetig fteigender Schnellig= feit folgt. Die von Galilei aufgeitellten Befete für dieje Bewegung find die= jelben, die wir noch heute haben. Galilei prufte feine durch Induttion gefun= denen Schluffe durch Bersuche, eine Methode, die noch jest allgemein an= gewendet wird und Galileis Arbeiten eben von allen irüheren auszeichnet. Er ließ zuerft Steine von hohen Turmen fallen, 3. B. dem Glodenturm zu Bifa; wegen ber ju großen Beichwin= digfeit bes Falles war es aber nicht möglich, die zu= fammengehörigen Beiten



20. Faak Memion.

und Fallräume genau zu beobachten. Er verlangsamte deshalb die Fallgeschwindigkeit, mdem er Bronzekugeln in Rinnen niederlaufen ließ, die unter bestimmtem Winkel geneigt und zur Verminderung der Reibung mit Pergament ausgekleidet waren. Da die so beobsachtete Geschwindigkeit nach dem Gesetze der schiesen Sbene — zu welchem übrigens gerade diese Versuche führten — abgesehen von der Reibung in einem ganz bestimmten, von dem Reigungswinkel abhängigen Verhältnis zu der Geschwindigkeit steht, die der Körper beim freien Fall annehmen würde, so konnte Galilei letztere berechnen.

Aber erst Newton erfannte 1686 das grundlegende allgemeine Geset der Schwerstaft. Isaak Rewton wurde geboren am 5. Januar 1643 zu Woolsthorpe in England. Er studierte auf der Universität Cambridge, welche er im Alter von 18 Jahren bezog, Katurwissenschaften und Mathematik; seine günstigen Bermögensverhältnisse erlaubten ihm, mit Ruße seinen Studien obzuliegen. Im Jahre 1669 wurde ihm die Prosessur seiners versiebenen Lehrers Barrow übertragen, welche er bis 1703 behielt, sowie weiterhin noch

andere öffentliche Ümter. Später zog er sich von dem öffentlichen Leben zurud, nachdem er schon seit 1693 seine wissenschaftlichen Forschungen aufgegeben hatte; er beschäftigte sich dann bis zu seinem Tode 1727 vorwiegend mit theologischen Studien. Rewton hat schon zu Lebzeiten allgemeine Anerkennung und wohlbegründeten Ruhm erworben; aber die übertriebene Verehrung, die die Engländer ihrem Landsmanne zollen, hat dazu geführt, daß lange Zeit auch Errungenschaften seinem Verdienste zuerteilt wurden, die ihm nicht gebührten. So galt er bis in die neuere Zeit als der Ersinder der Differential= und Integralrechnung; erst neuere genauere litterarische Untersuchungen haben unzweiselhaft erwiesen, daß dem Deutschen Leibniz dieses Verdienst gebührt. Newton hatte wohl eine ähnliche Rechnungsmethode, die Fluxionsrechnung, entworsen, die aber lange nicht so volltommen war, wie die Differentialrechnung, und von Newton selbst kaum angewendet wurde.

Einer hubichen aber fehr unwahrscheinlichen Sage zufolge foll Newton zufällig, burch einen herabfallenden Apfel, auf die Schwertraft aufmertfam geworden fein. Bahrfcheinlich ift er burch die Bearbeitung ber Replerichen Lehren über bie Bewegungen und Umlaufszeiten ber Planeten auf feine Entbedung geführt worden. Diefe Replerichen Gefege, welche durch die Arbeiten Sunghens, des Dritten in der Dreigahl der bebeutenden Rachfolger Galileis, weiter entwidelt maren, entbehrten noch der Grundlage eines allgemeinen Gefetes, nach welchem bie Bewegungen bestimmt wurden; Repler hatte dieses vergeblich gesucht, Newton fand es. Daß die Schwere in der Anziehung zweier Rörper aufeinander beruht, ift fcon oben gefagt und ift ja nur eine andere Bezeichnung für benfelben Begriff. Das Newtoniche Gravitationsgefet lautet: Die Intenfität der Angiehungefraft zweier Korper ift proportional ihren Maffen; fie nimmt ab im Berhältnis des Quadrates ihrer Entfernungen. Newton prufte alsbald fein Gefet an ber Bewegung bes Mondes und fand es bestätigt. Dann entwickelte er die Replericen Gefete von der Bewegung der Blaneten auf Grund bes neuen Gravitationsgefetes, und fo wurde basselbe bie Grundlage ber neueren mathematifchen Aftronomie. Auch bie Erklärung von Ebbe und Flut gelang Rewton vollständig. Es war jest ermöglicht, nicht nur burch Beobachtung ber Bewegung ber Sterne ihre Bahn zu tonftruieren, es murbe auch möglich, auf Grund ber Bewegung befannter Sterne bas Borhanbenfein unbefannter angufagen, ehe man fie gesehen, indem durch ihre Anziehungefraft bestimmte Ginwirfungen auf betannte Sternbahnen ausgenbt werben. Muf Diefe Beife ift beifpielsweise ber Reptun nach Lage und Größe vorher bestimmt und dann wirklich aufgefunden worben.

Da die Erde annähernd Kugelgestalt hat, so ist die Richtung der Schwerkraft überall nach bem Erbzentrum gerichtet; für fast alle im Leben vortommenden praktischen Falle tann man bei bem im Berhältnis ju allen Gegenftanben auf ber Erboberflache faft unendlich großen Rrummungeradius der Erbe die Richtung der Schwerfraft an benachbarten Bunkten als parallel annehmen. Eine Anwendung der Schwerkraft ist das Lot ober Senfel, welches die Bauhandwerfer brauchen, um genau die Bertifale ju bestimmen; bei ber Unlage von fehr langen Gebirgstunneln muß indeffen fcon bie Richtparallelitat bes Lotes auf ber einen und ber anderen Seite in Betracht gezogen werben. Sehr große machtige Berge wirten auf die Schwerfraft ein, indem fie auf nabe Rorper eine feitliche Angiehung ausüben, welche die Richtung ber Schwerfraft, wenn auch nur gang unbebeutend, ablentt; dieje Ablentung tann aber nur durch die allerforgfältigften Deffunasmethoden festgestellt werden. Für alle Fälle des gewöhnlichen praktischen Lebens kommt fie nicht in Betracht. Durch Beobachtung folder Ablenkung eines Lotes burch einen Berg in Schottland, beffen Maffe man annähernd genau berechnen tonnte, und beffen gleichmäßiges Gestein man fannte, fo bag fein Gewicht berechnet werden tonnte,.hat man das Gewicht der Erde berechnet.

Da die Unterschiede des Erdradius an den verschiedenen Stellen gegen die Größe bes Radius selbst ganz verschwindend klein sind, obwohl ja die Erde keine richtige Rugel, sondern an den Polen abgeplattet ist, so kann man für die gewöhnliche Praxis die Intensität der Schwerkraft für die ganze Erde als gleich annehmen, d. h. eine bestimmte Stoffmasse ist überall gleich schwer. Genau ist dies ja nicht der Fall; am Aquator, beim größten Durchmesser der Erde, also der weitesten Entfernung vom Wittelpunkte, ist die

Intensität der Schwerkraft am kleinsten. Streng genommen dars übrigens bei der Schwerskraft auch die wegen der Drehung unseres Erdballs auftretende Fliehkraft, die der Ansiehungskraft entgegenwirkt, nicht vernachlässigt werden. Da sich ein Punkt des Aquators viel rascher bewegt als ein Punkt in höheren Breiten, so wird auch die Schwerkraft in verschiedenen Breiten etwas verschieden sein. Bei sehr genauen wissenschaftlichen Untersuchungen wird dies berücksichtigt; Sekundenpendel für genaue Untersuchungen müssen an Punkten der Erde mit sehr verschiedenen Breitegraden berichtigt werden. In dem folgenden Kapitel werden bei Besprechung des Pendels hierüber noch nähere Aussführungen gegeben.

Die Erscheinungen der Schwerkraft sind auf anderen Himmelskörpern sehr versichieden von denen der Erde; auf der Sonne ist die Schwerkraft 28 mal größer; man müßte, um einen Thaler zu heben, eine Kraft auswenden, wie auf der Erde etwa für 1 kg; wir würden mit unserer Muskelkraft nur etwa 5 cm hoch springen können. Bergleichen wir dagegen die Berhältnisse auf einem bedeutend kleineren Himmelskörper, z. B. auf der Besta; dort würden wir mit Leichtigkeit über die höchsten Häuser weghüpfen können, die Last eines mittleren irdischen Lastwagens könnten wir auf den Schultern davontragen.

Per freie Jall und die Burfbewegung.

Bährend im unendlichen Beltraume, ganz außerhalb der Anziehungssphären der Himmelskörper, ein bewegter Rörper sich in Ewigkeit in derselben Richtung und Gefcwindigfeit fortbewegen murbe, werden alle Rörperbewegungen auf der Erde von der Schwertraft beeinflußt. Alle Körper fallen im luftleeren Raume, wenn fie ohne Unftog in beliebiger Bohe ihrer Unterftugung beraubt worden, mit gleicher Schnelligfeit nieder: eine Bleifugel, eine leichte Flaumfeder, gleichzeitig und von gleicher Bobe losgelaffen, erreichen genau gleichzeitig die Erde. Die in Wirklichkeit fehr verschiedene Fallgeschwindigteit tommt nur von dem Widerstande der Luft. Die mit dem Niederfallen eines Körpers verbundene lebendige Rraft hängt, wie icon bargelegt, von ber Maffe, also bem Gewicht ab; sie ift also bei schweren Körpern größer als bei leichten. Der Luftwiderstand abforbiert nun bei jeder Bewegung eines Körpers eine gewisse Menge Energie; bei einem größeren Energievorrat bedingt dieser geringe Berluft teine beträchtliche Befcwindigfeitseinbuße, bei leichten Rorpern mit geringer Energie wird lettere dagegen aum großen Teil von dem Luftwiderstande verzehrt. Da Luft felbst ein bestimmtes Gewicht hat, fo fallen Rorper, die leichter find als Luft, nicht gur Erbe, fondern fteigen im Begenteil empor, ebenfo wie ein Stud Holz, welches leichter ift als Baffer, nicht burch biefes auf ben Boden niedersinkt. Daß bas Gewicht gar keinen Ginflug auf die Fallgeschwindigfeit hat — abgesehen vom Luftwiderstande — zeigt ber einfache Bersuch, daß amei Biegelsteine ausammengebunden nicht schneller zu Boden fallen, als wenn fie lofe nebeneinander fallen gelaffen werben; ichon Galilei wandte biefes Beifpiel an. Durch ein einfaches Experiment lagt es fich zeigen, daß nur der Widerstand der Luft es ift, ber die verschiedenen Fallgeschwindigkeiten bedingt. Man ichneide ein rundes Stud Papier aus, von genau gleicher, oder etwas geringerer Größe als ein Thaler, lege es auf biefen, jo bag es am Rande nirgends überfteht, und laffe ben Thaler in möglichft genau horizontaler Lage fallen. Das Papierblatt fällt ebenfo fcnell mit; fteht dasfelbe bagegen ein wenig über den Rand bes Geloftudes vor, fo daß die Luft darunter brudt, fo flattert es beim Fallen bes Thalers fort.


Die Fallgeschwindigkeit ist eine gleichmäßig beschleunigte; dies ist leicht einzusehen, da unaushörlich die Schwerkraft an dem fallenden Körper zieht und so die Geschwindigskeit fortwährend vergrößert. Die Beschleunigung der Schwerkraft beträgt 9,81 m d. h. wenn ein Körper ohne Anstoß, also mit der Ansangsgeschwindigkeit O frei fällt, so erereicht er nach Ablauf der ersten Sekunde eine Geschwindigkeit von 9,81 m; seine Fallhöhe in dieser Zeit ist gleich der Hälfte, 4,9 m. In der zweiten Sekunde beträgt die Beschleunisgung wieder 9,81 m, die Geschwindigkeit also nach der zweiten Sekunde 19,62 m; die in der zweiten Sekunde durchfallene Höhe ist $\frac{19,6+9,8}{2}=14,7$ m und hiernach die ganze

Fallhöhe in zwei Sekunden 19,6 m; und so weiter. Hiernach kann man die allgemeine Regel anwenden: die Geschwindigkeit ist nach 1, 2, 3, 4 u. s. w. Sekunden gleich 1, 2, 3, 4 u. s. w. mal 9,81 m, die Fallhöhe in der 1, 2, 3, 4 u. s. w. Sekunde gleich 1, 3, 5, 7 mal 4,9 m und die ganze Fallhöhe beträgt 1×1 , 2×2 , 3×3 , 4×4 u. s. w. mal 4,9 m. Die Zahl 9,81 und damit vorstehende Regel gilt nur für die Erde.

Beim Fall eines Körpers durch die Luft verwandelt sich die gleichmäßig beschleunigte Bewegung in eine abnehmend beschleunigte; je größer die Geschwindigkeit wird, desto größer wird auch der Luftwiderstand, und schließlich wird derselbe gleich der Beschleunigung durch die Schwere. Bon diesem Augenblick wächst die Geschwindigkeit nicht mehr, der Fall erfolgt mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Dies geschieht um so eher, je leichter der Körper ist. Flaumsedern, leichter Staub, Nebel sallen von vornherein mit gleichförmiger Geschwindigkeit; auch Regen, Hagel nehmen nach einer bedeutenden Fall-höhe eine gleichmäßige Geschwindigkeit an.

Die allgemeinen Fallgesete, die für alle himmelstörper Gültigkeit haben, lauten: die Geschwindigkeiten in jedem Augenblicke verhalten sich wie die während des Falles verslaufenen Beiten; die Fallhöhen in jeder Sekunde wachsen im Berhältnis der ungeraden Bahlen (1=, 3=, 5=, 7mal dem für den betreffenden himmelskörper geltenden halben Werte der Fallhöhe der ersten Sekunde); die ganzen durchfallenen höhen schließlich verhalten sich wie die Quadrate der Fallzeiten.

Die genau entgegengesetten Berhältniffe wie beim freien Fall finden ftatt bei der fentrecht aufwärts gerichteten Burfbewegung. Gin fentrecht steigender Rörper hat biefelbe Steighohe, wie ein frei fallender Körper in derfelben Beit Fallhohe hat, oder:




bie Zeit, welche ein senkrecht auswärts geworfener Körper braucht, bis er seinen höchsten Kunkt erreicht, ist ebenso lang, wie diesenige des darauf folgenden freien Falls. Man kann also dieselben Regeln des freien Falls auch für den senkrechten Wurf answenden. Ganz anders und komplizierter werden dagegen die Verhältnisse der Wurfbewegung in anderer als senkrechter Richtung. Es sind zwar auch hier, abgesehen von dem Luftwiderstande, nur dieselben beiden Kräfte wirksam, der einmalige Kraftantrieb sür die Wurfbewegung und die kontinuierlich wirkende Schwerkraft. Während aber beim senkrechten Wurf beide Kräste genau entgegengeseht gerichtet sind, ihre Zusammensehung also rechnerisch einsach ist, sind für jede andere Wursbewegung für jeden Punkt der Bahn, also jeden Moment der Flugzeit, andere Krästeparallelogramme zu bilden.

Ohne hier auf die mathematische Ableitung einzugehen, sei nur bemerkt, daß die Bahn einer Wursbewegung ohne Luftwiderstand, also im lustleeren Raume, eine Parabel ist. Die Linien A b B, A c l C, A c C in Abb. 21 stellen solche Wursbahnen dar; der höchste erreichte Punkt, b, c l, c ber drei verschiedenen Bahnen heißt der Kulminationspunkt, und von diesem aus ist die Bahn nach beiden Seiten gleich lang und gleich gesormt, also symmetrisch. Die Steighöhe oder Elevation, sowie Länge und Form der Flugdahn hängen von der Ansangsgeschwindigkeit und dem Winkel der Ansangsrichtung gegen den Horizont, dem Steigungswinkel, ab. Die Wurshöhe und Wursweite wachsen im Verhältnis des Quadrates der Ansangsgeschwindigkeit. Bei einer bestimmten Ansangsgeschwindigkeit sliegt ein Körper am weitesten bei einem Steigungswinkel von 45°; bei allen übrigen Winkeln ist die Bahn kürzer, und zwar sind die Bahnen gleich bei Winkeln, die um ein gleiches Maß größer oder kleiner sind, als 45°, z. B. in Abb. 21 die Bahnen A c C und A c C, welche 45° + 20° = 65° bezw. 45° — 20° = 25° Steigungswinkel haben.

Die wirkliche Burflinie, die sog. ballistische Kurve, ist durch den Einsluß des Lustwiderstandes von der theoretischen parabolischen sehr verschieden; in Abb. 22 stellt A b B eine parabolische Bursbahn, A c C die entsprechende ballistische Kurve der Birkslichteit dar. Durch den Lustwiderstand wird die ursprüngliche Bewegungsenergie immer kleiner, so daß die gleichbleibende Schwerkraft immer mehr zur Wirkung kommt; der absteigende Zweig der Flugdahn wird hierdurch steiler, als der aussteigende. Die Bezrechnung der Flugdahnen von Geschossen ist eine besondere artilleristische Wissenschaft geworden, die Ballistik. Die Schußweiten der Geschosse aus den modernen Riesenzgeschüßen sind sast unglaublich. Aus einer 24 cm Kruppschen Gußtahlkanone, welche seiner Zeit zur Weltausstellung nach Chicago geschickt worden ist, sind auf dem großen Schießplaße zu Meppen Schießversuche mit 215 kg schweren Geschossen gemacht worden,


wobei mit 44° Steigungswinkel eine Schuß= weite von 20260 m erreicht wurde. Die Flugzeit betrug 70 Sekunden, die Erhebung des Geschoffes 6500 m; es würde also, von Meereshöhe abgeschoffen, über den höchsten Gipfel des Chimborazzo, oder von St. Didier aus abgeseuert, noch berghoch über den Mont= blanc hinweggestogen sein.

Der Schwerpunkt. Die auf die eins zelnen Teile eines Rörpers wirkenden Schwers trafte summieren sich, da fie alle gleich ges richtet find, zu der Gesamtschwere des Körpers;




28. Gleichgewicht nicht homogener Rörper.

bei der Zusammensetzung der einzelnen Parallelfräfte erhält man für die Resultierende einen Angriffspunkt, welcher der Schwerpunkt oder Massenmittelpunkt des Körpers heißt, an dem man die Gesamtschwere angreisend denkt. In diesem Punkte ist also gleichs sam das gesamte Gewicht des Körpers vereinigt. In der Wechanik kann man alle Massens bewegungen, bei denen es sich nicht um Drehungen um eine durch den Körper gehende







25. Genügende Unterftütung des Schwerpunktes.

Achse handelt, als Bewegung eines die Masse bes Körpers enthaltenden materiellen Bunktes ohne Ausbehnung behandeln, wodurch in vielen Fällen eine wesentliche Ber= einfachung erzielt wird.

Wenn der Schwerpunkt unterstützt wird, befindet sich der Körper im Gleichgewicht, d. h. er verbleibt in Ruhe und kann der Schwerkraft nicht folgen; je nach der Lage des Schwerpunktes zu der Unterstützung unterscheidet man drei Gleichgewichtslagen, das labile, das stadile und das indifferente Gleichgewicht. Sin Körper ist im labilen oder beweg = lichen Gleichgewicht, wenn er bei einer geringen Anderung seiner Lage durch äußere Kräfte das Gleichgewicht verliert, also umfällt, wogegen er beim stadilen Gleichgewicht auch gegenüber der Einwirkung äußerer Kräfte, oder bei Anderungen seiner Lage in die frühere Gleichgewichtslage zurückehrt. Befindet sich ein Körper in jeder beliedigen Lage im Gleichgewicht, so ist dies die indifferente Gleichgewichtslage; in derselben besindet sich z. B. eine homogene (in ihrer ganzen Masse gleichartige) Augel auf einer genau horis

zontalen Unterlage (in jeder beliebigen Lage liegt ihr Schwerpunkt gerade über dem Unterftühungspunkt, oder eine schwimmende Hohlkugel. Bei einem nicht homogenen Körper ift die Schwerkraft bestrebt, den schwerkten Teil nach unten zu ziehen; ein im Wasser schwimmens des, an einer Stelle mit Eisen oder Blei beschwertes Stück Holz wird sich im Wasser so brehen, daß die beschwerte Stelle zu unterst ist. Wird eine runde Holzscheibe, die an einer Stelle des Randes mit Blei beschwert ist, wie in Abb. 23 dargestellt, auf eine scheie Gene gestellt, so rollt die Scheibe die Ebene auswärts, die die Bleibeschwerung die tiesste mögs



26. Die Turme Garifenda und Afinelli in Bologna.

liche Lage erreicht hat. labile Gleichgewicht wird zu verichiedenen hübichen Spielzengen verwendet. Abb. 24 zeigt eines, das besonders in Amerika beliebt ift: eine fleine Figur, welche auf einer schwach geneigten Fläche ununterbrochen abwärts Burgel= baum ichlägt. Die Figur ift an einem Röhrchen befestigt, welches an beiden Enden halbrunde Scheiben trägt. In der Röhre befindet fich eine kleine Denge Quedfilber; legt man das Spielzeng auf eine geneigte Fläche, jo rollt das Quedfilber nach dem tiefer liegenden Ende der Röhre und diese richtet fich infolge bes Übergewichtes auf. Durch die lebendige Araft ichlägt aber das andere Ende über die (Bleichgewichtslagehinans und der Quedfilbertropfen fließt in demfelben Augenblick wieder abwärts in dieses Ende u. j. w.

Solange die Senfrechte vom Schwerpuntt eines Rorbers innerhalb der Auflagefläche oder der Berbindungelinie ber ftütungepuntte fällt, fteht ber Mörper. Bum festen Stehen gehören mindestens drei nicht in einer geraden Linie liegende Buntte. Freilich fann ein Körper auch auf einem Unterstützunge. puntte im Gleichgewichte gehalten werden, wie die Jongleure im Birtus mit ihren auf Ropf oder Naie balancierten

Tegen und dergleichen zeigen. Der Mensch hält sich auf zwei Beinen im Gleichgewicht; dies will aber erlernt sein, und es gehört eine große Ubung dazu: es ist bekanntlich eine schwierige Sache, dis kleine Kinder allein stehen und gehen gelernt haben. Und sobald wir die Unterstüßung in einer ungewohnten Beise ändern, indem wir und Stelzen an den Füßen befestigen, werden wir sinden, daß es nicht so leicht ist, auf zwei Punkten das Wleichgewicht zu halten. Ein breitgebauter und niedriger Wagen kann viel schiefer stehen ohne umzufallen als ein hoher oder sehr schwaler Wagen, da bei diesem das Lot aus dem Schwerpunkte nicht mehr zwischen die beiden Räder fallen würde, wie dies bei dem Wagen in Abb. 25 noch geschieht. Die schiefen Türme von Pisa und Vologna sind

bekannt; Abb. 26 ftellt einen Blat in Bologna mit zwei folchen ichiefen Turmen bar, welche recht bedenklich aussehen; untersucht man aber ihre Stanbfeftigkeit, indem man ihren Schwerpunkt fucht und von diesem das Lot auf die Erde fällt, so findet man, daß ber Fußpunkt desselben noch weit innerhalb ber Mauern fällt, also keine Gefahr für bas Umfallen der Turme besteht. Es ift nicht gang flar, ob diese furiosen Bauwerte fo ichief gebaut worden find als bigarre Ibeen mittelalterlicher Architekten, welche etwas Driginelles, für unmöglich Gehaltenes schaffen wollten, beffen Ausführbarkeit fie aber auf Grund ihrer Renntniffe ber Mechanit genau vorher bestimmt hatten; möglich ift es auch, daß die Turme von vornherein gerade gebaut worden find und erft fpater, infolge einfeitiger Sentungen bes nicht genugend festen Untergrundes, fich "einseitig gefest" haben, wie der bautechnische Ausdruck lautet. Der kleinere der beiden Bologneser Turme ift gegen 1112 erbaut und nach seinem Erbauer Garisenda genannt; er ist 49 m hoch und weicht 2,4 m von der Sentrechten ab. Der größere, Afinelli genannt (ebenfalls nach feinem Erbauer), ift 97 m hoch und hängt 1,23 m über. Rach der Überlieferung waren beide Turme Feftungsbauten, wie fie in den damaligen unruhigen Beiten triegerifche Geschlechter ju Schut und Trut erbauten; ber größere, Afinelli, wird von Touristen viel beftegen, ba man nach Ersteigung feiner 447 Stufen eine fcone Aussicht auf die Stadt, Die Umgebung und die Apenninen genießt. Gin Abbrechen ber Turme in einer burchgebenden Mauerfuge fann noch weniger eintreten als ein Umfallen; Die gefährlichfte Stelle liegt bicht über bem Boben. Betrachtet man einzelne Teile eines Turmes von irgend einer Fuge ab, fo fällt das Lot aus dem Schwerpuntt des darüber liegenden Teiles immer weiter nach innen; die Standfestigkeit wird also nicht geringer, sondern größer.

Die Bestimmung des Schwerpunktes von Flächen und Körpern geschieht durch Bersuche (ausnahmsweise) oder nach ganz bestimmten Verfahren auf mathematischem Wege. Bei regelmäßigen Figuren und Körpern liegt er im Mittelpunkte.

Bewicht und fpezifisches Bewicht.

Das Maß für die Gewichte der Körper ist das Kilogramm mit seinen Unterabteilungen; eine größere Einheit ist noch die Tonne (t) = 1000 kg. Ein Kilogramm ist das Gewicht eines Kubikdezimeter (Liter) destillierten Wassers von + 4°C. Temperatur bei einem Luftdrucke entsprechend 760 mm Quecksilbersäule. Dies ist die genaue Bestimmung; die Temperatur von 4°C. ist deshalb gewählt, weil bei dieser das Wasserseine größte Dichtigkeit und Schwere hat. Für die alltäglichen Zwecke genügt die Erstärung: 1 kg ist das Gewicht von 1 l Wasser gewöhnlicher Temperatur, da einige Grade Temperaturunterschied oder die in der Natur vorkommenden Unterschiede im Luftdruck nur sehr geringen Einsluß auf das Gewicht haben. Wenn dies nicht der Fall wäre, dann würde das Wägen von Flüssigkeiten eine viel umständlichere Sache sein als jetz, da jedesmal das Gewicht nach der Temperatur und dem Luftdruck umgerechnet werden müßte; für genauere Wägungen zu besonderen Zwecken geschieht das in der That.

Die gewöhnlichen und technischen Wagen werden als Anwendung der Hebelgesetze in einem späteren Kapitel dieses Abschnittes besprochen werden, während die wissenschaftslichen Wagen und das genaue Wägen in dem II. Teile dieses Bandes in einem besonderen Abschnitte ihre Behandlung sinden.

Das Gewicht eines Körpers hängt ab von der in ihm enthaltenen Masse und der beschleunigenden Kraft der Schwere, d. h. der Intensität der Schwerkraft an dem Beobsachtungspunkte, und ist gleich dem Produkte aus Masse und Beschleunigung der Schwerstraft. Da lettere, wie wir noch weiterhin sehen werden, an verschiedenen Punkten der Erdobersläche verschieden ist, so ist auch das Gewicht eines und desselben Körpers nicht konstant, sondern bei sehr verschiedenen Höhenlagen oder Breitegraden auf der Erde merklich verschieden. Im gewöhnlichen Leben und in der Technik hat indessen diese Verschiedenheit keine Bedeutung, da sie nur gering ist und für Wägungen in der Praxis auch badurch verschwindet, daß ja die verwendeten Gewichte in demselben Maße beeinslußt werden, wie die zu wiegenden Körper.

Durchaus verschieden von dem Gewichte eines Körpers ift das, was man sein spezifisches Gewicht nennt. Darunter versteht man das Verhältnis seiner Dichte zur Dichte des bestillierten Wassers bei 4°C. Temperatur, welche als Einheit angenommen wird; es ist also gar kein Gewicht im eigenklichen Sinne des Wortes, sondern eine Verhältniszahl. Die Dichte eines Körpers wiederum wird definiert als das Verhältnis seiner Wasse zu seinem Bolumen, d. i. seiner Größe oder seinem Rauminhalt. Die Dichte in diesem erakten wissenschaftlichen Sinne darf also nicht verwechselt werden mit dem im gewöhnslichen Leben gebräuchlichen Begriffe Dichtigkeit. Holz hat z. B. in letzterem Sinne eine größere Dichtigkeit als Sand oder Kies, der aus vielen einzelnen mit Zwischenräumen lose zusammengelagerten Teilchen besteht; trothem hat ein bestimmtes Bolumen Sand eine größere Dichte und ein größeres spezisisches Gewicht als ein sester Holzblod von gleichem Rauminhalt, weil Sand eben mehr Masse hat.

Als Einheit gilt, wie schon erwähnt, die Dichte und das spezifische Gewicht des Wassers, doch nur für seste und stüssige Körper. Bei gasförmigen Körpern würden die Berhältniszahlen, bezogen auf Wasser, zu kleine unbequeme Werte annehmen; man hat deshalb für Gase den Wasserstoff oder auch die atmosphärische Luft als Einheit für die spezifischen Gewichte festgesett.

Durch den oben dargelegten Jusammenhang zwischen Dichte und Gewicht haben wir auch eine direkte einsache Beziehung zwischen dem spezifischen Gewichte und dem Gewichte der Körper. Hiernach können wir praktisch, mit Übergehung des Begriffes der Dichte, das spezifische Gewicht eines Körpers als das Verhältnis seines Gewichtes zu dem Gewichte eines gleich großen Bolumens destillierten Wassers von 4°C. bezeichnen: ein Körper von dem spezifischen Gewichte 5 ist fünsmal so schwer als ein gleich großes Bolumen Wasser; da 1 eddem des letzteren die Masse von 1 kg enthält oder 1 kg wiegt, so wiegt der Körper bei 1 eddem Inhalt 5 kg. Oder umgekehrt, hat ein Körper ein Gewicht von 3 kg und ein Bolumen von 2 eddem, so ist sein spezifisches Gewicht 3/2 oder 1,5.

Nachstehend sind die spezifischen Gewichte einiger im praktischen Leben häufiger vor- kommenden Körper aufgeführt:

							Silber 10,1-10,6
Schmiedeer	en					7,6	Steine, Quarz, Sandstein, Granit,
Stahl .						7,82—7,87	Bajalt 2,50—2,80
Blei						11,6	Lehmige Erde 1,90—2,10
Quedfilber	•					13,6—14,0	Sandige Erde 1,80—1,80
Rupfer .						8,8—8,9	Sand 1,60—1,90
Meffing .	9					8,40	Biegelmauerwerk 1,50—1,60
							Trodene Nadelhölzer im Durchichnitt . 0,55
Bink						6,80-7,00	Trodene Laubhölzer im Durchschnitt 0,66
Main						10 0	

Der Begriff bes fpezififden Bewichtes ift icon von Archimedes aufgestellt worben, und zwar wird hierüber von Bitruv folgende hubiche Sage berichtet. Der König hiero von Sprakus ließ seine goldene Krone umarbeiten und übergab dem Goldichmied hierzu eine bestimmte Menge Golbes. Nachdem biefer ihm die Krone gurudgeliefert hatte, übertam ben König bas Diftrauen, ob ber Golbichmied nicht vielleicht unredlicherweise einen Teil des Goldes für fich behalten und bafür im Junern ein minderwertiges Metall eingefügt habe; das richtige Bewicht konnte die Rrone hierbei doch noch haben. Bei der Untersuchung follte die Krone natürlich nicht beschädigt werden, um das Innere zu untersuchen. Die Hofgelehrten bes Königs wußten feinen Rat in biefer schwierigen Sache, und so wurde ber ob seiner großen mechanischen Kenntnisse bamals schon in hohem Ansehen stehende Archimedes berufen, um ein Gutachten abzugeben. Aber auch diefem war eine berartige Aufgabe in seiner Pragis noch nicht vorgefommen, ein Ding zu untersuchen, ohne das Innere feben zu können. Er fann unabläffig darüber nach, und beim Baden foll ihm die Erleuch= tung gekommen fein: ale er in die beinahe gefüllte Banne ftieg, lief diefe über; damit hatte er die Lösung des Problems gefunden, und er lief, ohne sich vorher anzukleiden, unter dem Rufe Heureka, Heureka! (Ich hab's, Ich hab's!) nach Hause. Er hatte nämlich bie Idee des spezifischen Gewichtes und die Anwendung desfelben für Bolumenbestimmungen ersaßt. Jeder Körper verdrängt, in Wasser getaucht, genau so viel Wasser, wie er Bolumen hat. Wenn also ein Gesäß vor dem Eintauchen eines Körpers bis zum Rande voll Wasser ist, so ist nach dem leicht zu messenden überlausenden Wasser das Bolumen des eingetauchten Körpers zu bestimmen; ebenso kann dieses geschehen, indem bei einem Glasgefäße durch genaue Marken in der Wand das Steigen des Wassers und danach der Mehrinhalt bestimmt wird. Archimedes konnte also auf diese Weise das ohne Beschältgung sonst nicht zu bestimmende Volumen der Krone seistellen; aus diesem und dem absoluten Gewicht war leicht die Verhältniszahl, die wir spezissisches Gewicht nennen, zu bestimmen. Dies mußte dieselbe Jahl ergeben wie die entsprechende Bestimmung mit einem Barren reinen Goldes. Wurde als das spezissische Gewicht der Krone eine kleinere als diese Zahl (19,3) gesunden, so war leichteres, minderwertiges Metall bei derselben verwendet worden, da das Gold damals der schwerste bekannte Körper war.

Der Berichterstatter dieser Erzählung fügt zu, daß Archimedes über seine Entdeckung so erfreut war, daß er dem Zeus zum Dank ein Opfer von 100 Ochsen darbrachte, und man sagt, daß aus diesem Grunde noch heute die Ochsen jedesmal zittern, sobald eine neue Wahrheit entdeckt wird.

Bu demselben Ziele, der Bestimmung des spezifischen Gewichtes eines Körpers, kann man auch auf andere Weise kommen. Wenn ein Körper zuerst genau gewogen, dann am Wagebalken hängend, in Wasser getaucht wird, so verliert er genau so viel an Gewicht, wie der reziproke Wert (der Bruch 1 dividiert durch die betreffende Zahl) des

spezisischen Gewichtes angibt. Also ein Stück Eisen verliert $\frac{1}{7,5}$ seines Geswichtes. Der Grund hierfür ist leicht einzusehen. Der an der Wage hängende, in das Wasser tauchende Körper verdrängt sein Bolumen an Wasser; das Wasser steigt also in dem Gefäße, der Inhalt des Gefäßes wird schwerer, und um ebenso viel leichter muß der Körper geworden sein. Oder: in ein genau zum Überlaufen gefülltes Gefäß wird der Körper hineins



27. Freifcmimmender Rorner.


gelegt, bann wird fo viel Baffer auslaufen, wie bas Bolumen bes Körpers beträgt; bas Gewicht des Inhaltes des Gefäßes nimmt also um das Gewicht des Körpers, vermindert um das Gewicht des überlaufenden Waffers, zu. Diefe Erscheinung heißt das Ardimebifche Bringip, und basfelbe lautet: Jeder Rorper verliert in einer Fluffigfeit fo viel von feinem Gewichte, als bas Gewicht ber von ihm verbrangten Fluffigfeitemenge beträgt. Man nennt basfelbe auch bas Gefet bes hydrostatischen Auftriebs, indem man annehmen tann, daß bas elaftische Baffer bem Drude bes eingetauchten Rorpers einen Gegendrud von unten nach oben, den Auftrieb, entgegensett. Derfelbe hangt nur von bem Bolumen, nicht von bem Gewichte des Körpers ab; er beträgt also bei Burfeln von 1 com Größe aus Gold, ober Gifen ober Solg gleichmäßig ein Gramm. hier, mit bem Solg, tommen wir aber wieder auf eine andere Ericheinung. Das fpegififche Gewicht bes holges ift fleiner als 1, d. h. es ift leichter als Waffer, es beträgt bei ben verichiebenen Holzforten etwa 0,54-0,90 (einige wenige ichwere Holzforten find ichwerer als Baffer, g. B. Cbenholz); wie fann nun alfo 1 com Solg mehr an Gewicht verlieren, als es felbft wiegt? hier finden wir den Begriff bes Schwimmens. Das bolg taucht eben nicht mit seiner gangen Daffe in das Baffer ein, sondern nur fo weit, daß fo viel Baffer verdrängt wird, als es wiegt. Hiermit ist das Stud Holz gewichtslos geworden und fcwimmt auf bem Baffer; es ift gleichsam überschüffiger Auftrieb vorhanden, ber burch ben über bem Baffer hervorragenden Teil bes Holzes bargeftellt wirb. **Man kann es durch andere Körper** um so viel beschweren, als dieser überschüssige Auftrieb betraat, bis das holz eben ganz eintaucht. Taucht man ein Stud bolz ganz ins Waffer,

so macht fich ber Auftrieb als ein senkrechter Drud nach oben bemerkbar; sobald man

bas Holz frei gibt, steigt es, bemfelben folgend, an die Oberfläche.

Der menschliche Körper hat im allgemeinen fast genau das Gewicht eines gleich großen Bolumen Wassers, meist ist er ein wenig leichter; er schwimmt also gerade an der Obersläche, wobei noch ein kleiner Teil des Körpers über Wasser bleibt. Hiernach könnte ein Mensch, wenn er sich, wie in Abb. 27 dargestellt, ganz ruhig im Wasser verhält, nicht ertrinken, indem Mund und Nase über Wasser bleiben. In der Wirklichskeit hilft aber diese theoretische Thatsache nichts, indem der Mensch in der Angst der Lebensgesahr eben die ruhige Lage nicht beibehält, sondern durch heftige Bewegungen das Gleichgewicht stört und so häusig mit dem Kopf unter Wasser gerät.

Bei einem auf dem Waser schwermenden Körper sind die Verhältnisse des Schwerpunktes andere als bei einem auf einer Unterlage ruhenden Körper. Bei einem homogenen Körper liegt der Schwerpunkt stets höher als derjenige der verdrängten Wasser masse; von den verschiedenen möglichen Lagen des Körpers ist diejenige die stadilite, bei welcher der Schwerpunkt am nächsten über demjenigen der verdrängten Flüssigkeit liegt. So hat ein schwimmendes Holzprisma von größerer Höhe als Durchmesser eine größere Stadilität in liegender als in stehender Lage. Die Kücksichten auf Stadilität sind des sonders bei Schissen bezüglich der Bauart und hauptsächlich der Art der Belastung zu beachten. Bei der größten Neigung, die ein Schiss auf Augendlicke durch Sturm und Wellen einnehmen kann, muß der Austrieb des Wassers so angreisen, daß er zur Wieder-



28 u. 29. Metagentrum.

aufrichtung, nicht zur Bermehrung ber Neigung beiträgt.

Wird der in Abb. 28 im Schnitt dargestellte Schiffstörper, dessen Schwerpunkt bei a liegen möge, in die Lage Abb. 29 geneigt, so bleibt die Schwere & in a wirkend bestehen. Der Austried P greift im Schwerpunkt des Raumes des verdrängten Wasservolumens, also der schraffierten Fläche, bei b an. Unterdiesen Bedingungen richtet sich

bas Schiff wieder auf, denn der Auftrieb wirkt entgegengesett der Neigung. Der Durchsichnitspunkt M der Richtung des Auftrieds mit der Bertikalen durch den Schwerpunkt in normaler Lage (also der Bertikalachse des Schiffes), heißt das Metazentrum des Schiffes. Wie aus der Abbildung ersichtlich, liegt derselbe stets über dem Schwerpunkt, wenn der Austried vom letzteren aus nach der Seite der Neigung liegt. Es ist also Bedingung, daß das Metazentrum in allen möglicherweise vorkommenden Lagen über dem Schiffssichwerpunkt liegt. Allgemein wird ein Schiff um so stadiler, die Fähigkeit zur Wiedersaufrichtung ist um so größer, je tieser der Schwerpunkt liegt. Bei Dampsern wird schon durch die in den unteren Schiffsräumen liegenden Kohlen, die Kessel und Maschinen der Schwerpunkt tief gelegt; im übrigen wird durch die Art der Beladung und eventuell durch Ballast für die Ersüllung dieser Bedingung gesorgt.

Bestimmung der spezisischen Gewichte. Auf dem hydrostatischen Auftrieb beruhen die Methoden zur Bestimmung des spezisischen Gewichtes der Körper und ihre Anwendungen. Das zunächstliegende, direkte Versahren zur Bestimmung der Dichte und der spezisischen Gewichte der Körper besteht, entsprechend den früheren Darlegungen, darin, das Gewicht durch Wägung nach Kilogramm und das Volumen durch Ausmessung nach Kubikbezimeter zu bestimmen und ersteres durch letzteres zu dividieren. Dieses Versahren bietet aber praktisch meistens große Schwierigkeiten, da die genaue Bolumenbestimmung unregelmäßiger Körper durch direkte Ausmessung sehr umständlich oder unmöglich ist. Man wendet deshalb allgemein das Archimedische Prinzip an. Bei der hydrostatischen Wage besteht das Versahren darin, daß man zuerst die Körper mittels eines dünnen Fadens an der einen Schale einer Wage aushängt und sein Gewicht G in der Luft fest-

stellt; hierauf läßt man den Körper in ein untergesetes Gesäß mit Wasser ganz eintauchen. Der hydrostatische Auftrieb bewirkt einen Gewichtsverlust G', den man bestimmt, indem man von der anderen Wagschale so viel an Gewicht sortnimmt, dis die Wage wieder einspielt. Durch Division des zuerst bestimmten absoluten Gewichtes durch den Gewichtsverlust $\frac{G}{G'}$ erhält man das spezisische Gewicht, denn der Gewichtsverlust ist gleich dem Gewicht des von dem Körper beim Eintauchen verdrängten, also eines gleichen Bolumen Wassers.

Bei genauen wissenschaftlichen Bestimmungen muß bei der Wägung des Körpers in der Luft auch noch der Auftrieb der letteren berücksichtigt werden.

Ist der Körper leichter als Wasser, so daß er nicht ganz eintaucht, so bestimmt man zuerst sein Gewicht G in der Luft und beschwert ihn hierauf durch einen Körper von hohem spezisischen Gewicht, z. B. Blei, dessen Gewichtsverlust g in Wasser vorher in der obigen Weise seiste seintaucht. Alsdann destimmt man durch Wägung in der Luft und nach Eintauchen in Wasser den Gewichtsverlust G' des Körpers mit der Bleibeschwerung. Das spezisische Gewicht berechnet sich

dann als $\frac{G}{G'-g}$; der Divisor G'-g stellt nämlich das Gewicht des von dem Körper verdrängten Wassers dar, indem von der Gesamtverdrängung des besichwerten Körpers G der vorher bestimmte Gewichtsverlust g, also die Wassers verdrängung des Bleies, abgezogen wird.

Bei in Wasser löslichen Körpern versährt man in der Weise daß man zuerst das spezisische Gewicht S in Bezug auf eine Flüssigkeit bestimmt, in welcher derselbe nicht löslich ist; hierauf bestimmt man das spezisische Gewicht S' dieser Hilfsslüssigkeit in Bezug auf Wasser. Das spezisische Gewicht des Körpers erhält man dann aus dem Produkte S×S'.

Bur Bestimmung des spezisischen Gewichtes einer Flüssigkeit bedient man sich umgekehrt eines sesten Hilfskörpers, dessen Gewichtsverluste G und G' in Wasser und in der zu untersuchenden Flüssigkeit man bestimmt. Das spezisische Gewicht der letzteren ist dann $\frac{G'}{G}$. Man kann auch direkt aus der Bergleichung der Gewichte gleicher Bolumina Wasser und einer anderen Flüssigkeit das spezisische Gewicht der letzteren bestimmen, indem man mittels des Phknometers, eines Glasgefäßes mit engem Halse, nacheinander genau gleiche Bolumina kräsmeter. Wasser und dieser Flüssigkeit wiegt. Nach Abzug des Gewichtes des Glasaefäßes erhält man direkt die Berhältniszahl für das spezisische Gewicht der Flüssigsteit.

Eine weit bequemere Methode zur Bestimmung ber spezifischen Gewichte von Fluffigfeiten bietet die Unwendung des Araometers ober ber Sentwage; hierbei werden nicht wie bei ber hydrostatischen Bage die Gewichte gleicher Bolumina verglichen, sondern umgefehrt bie Bolumina gleicher Gewichte beftimmt, was naturlich ju bemfelben Resultat führen muß, indem sich bei gleichen Gewichten zweier Rorper ihre spezifischen Gewichte umgetehrt verhalten, wie ihre Bolumina. Gin Araometer (Abb. 30) besteht allgemein aus einer an beiden Enden zugeschmolzenen Glasrohre, in deren unteren Ende gur Befdwerung eine gemiffe Menge Quedfilber ober Schrot fich befindet, fo daß die Röhre in einer Fluffigkeit in fenkrechter Lage ftabil schwimmt, dabei zum Teil aus berselben herausragt. Rach dem Archimedischen Bringip verdrängt bas Araumeter fo viel Fluffigfeit, daß bas Gewicht bes verbrängten Bolumens gleich dem Gewicht bes Araometers ift. Bei verichieben schweren Flussigteiten muffen also die verdrängten Bolumina verschieben sein, und zwar muffen fie fich umgekehrt verhalten, wie ihre fpezifischen Gewichte; das Araometer taucht alfo in einer leichteren Fluffigfeit tiefer ein, als in einer ichwereren. Glasröhre überall genau gleich weit, so verhalten sich die verdrängten Volumina, wie die Längen bes eintauchenben Teiles; man kann alfo bie spezifischen Gewichte ber Fluffigkeiten bireft nach biefen Langen berechnen. Bezeichnet man ben Puntt, bis zu welchem bas Araometer in Basser eintaucht, mit 100, teilt ben eintauchenden Teil in 100 gleiche

Teile und fest diese Teilung nach oben fort, fo ift 3. B. bei einer Fluffigkeit mit ber Eintauchtiefe 75 bas fpegififche Gewicht $\frac{100}{75}$ - 1,33. Für ben praktifchen Gebrauch macht man die Araometer nicht, wie vorher angenommen, überall gleich weit, sondern unten weiter und bringt nur an bem oberen, über bem Fluffigfeitsspiegel herausragenben Teil bie Stala an (f. Abb. 30). Die Stala muß dann natürlich anders eingeteilt fein. Die verbrängten Baffermengen verhalten fich nicht mehr birett wie die gangen Gintauchtiefen; Die Teilung geht nach unten nur so weit, wie ber engere, genau gleich weite cylindrische Bals reicht. Die Dimenfionen und die Beschwerung dieser Araometer muffen fo eingerichtet sein, daß bei allen Fluffigkeiten, für welche fie angewendet werden sollen, der erweiterte untere Teil gang eintaucht. Man tann auch bie Stala fo einrichten, bag birett bie fpegifischen Gewichte ablesbar find. Ferner tann man für bestimmte Fluffigteiten ober Lösungen, 3. B. Alfohol, Schwefelfaure, die Stala so einteilen, daß direkt ber Brozentgehalt abgelefen werben fann. Gine befannte praftifche Unwendung bes Uraometers ift 3. B. die Mildwage. Bollmilch mit ihrem vollen Fettgehalt hat ein geringeres fvegififches Gewicht, als fettarme, abgerahmte ober mit Baffer verdünnte Dilch; burch ein entsprechend eingeteiltes Araometer tann man hiernach birett bie Gute einer Milch beurteilen.

Außer den besprochenen Stalenaräometern gibt es noch Gewichtsaräometer zur Bestimmung der spezisischen Gewichte fester Körper. Das Gewichtsaräometer beruht ebenfalls auf dem hydrostatischen Auftrieb. Es besteht aus einem länglichen cylindrischen, meist an beiden Enden kegelförmig zulausenden Hohlkörper aus Glas oder Messingblech, welcher stabil vertikal im Wasser schwimmt; am unteren Ende trägt der Schwimmkörper einen kleinen Teller, am oberen Ende eine leichte Stange mit einer Schale zum Auslegen von Gewichten. An der Stange besindet sich eine Marke; man legt zuerst ein Stück des zu untersuchenden Körpers auf die obere Schale und so viel Gewicht hinzu, daß der Hohlschlinder ganz ins Wasser eintaucht und die Marke an der Stange genau mit dem Wassersspiegel einspielt. Hierdei verliert er durch den Auftrieb an Gewicht, und wenn man jetzt auf die obere Schale so viel Gewicht zulegt, bis die Marke wieder mit der Wasserdersläche gleich steht, so ist dieses Gewicht gleich dem Auftrieb des Körpers, woraus sich in Versbindung mit dem noch zu bestimmenden absoluten Gewicht direkt das spezissische Gewicht ergibt.

Auch die spezifischen Gewichte von Flüssigkeiten lassen sich mit dem Gewichtsaräometer bestimmen. Man stellt zuerst das absolute Gewicht Q des Instrumentes sest und bringt es nacheinander in Wasser und in die zu untersuchende Flüssigkeit; in beiden bringt man es durch Auflegen von Gewichten zu gleich tiesem Eintauchen, also bis zu der Marke an der Stange. Sind die hierzu ersorderlichen Gewichte q (bei Wasser) und q' (bei der anderen Flüssigkeit), so ist das spezifische Gewicht der letzteren $=\frac{Q+q'}{Q+q}$.

Die spezisischen Gewichte von gassörmigen Körpern werden bestimmt durch direkte Wägung und Bergleichung der Gewichte gleicher Volumina des Gases und Wasser oder Luft, je nachdem sich das spezisische Gewicht auf Wasser oder auf Luft beziehen soll. Man wiegt einen mit dichtschließendem Hahn versehenen Glasballon leer, also nachdem er mittels einer guten Luftpumpe möglichst vollkommen luftleer gepumpt worden ist, dann mit Luft gefüllt und hierauf mit dem betreffenden Gase gefüllt; nach Abzug des Gewichtes des leeren Ballons selbst von den beiden letzen Gewichten erhält man die Gewichte gleicher Volumina Luft und des zu bestimmenden Gases, woraus sich direkt das spezisische Gewicht des letzteren in Bezug auf Luft ergibt. Soll sich das spezisische Gewicht auf Wasser bezichen, so tritt an Stelle der Wägung des Ballons mit Luft diesenige des mit Wasser gefüllten Ballons; da aber das spezisische Gewicht der Luft bekannt ist, so lassen sich die spezisischen Gewichte der Gase bezogen auf Luft und auf Wasser auseeinander berechnen.

Da die Gase ebenso wie die Flüssigkeiten auf in ihnen befindliche Körper einen Auftrieb ausüben, so kann man auch bei Gasen wie bei Flüssigkeiten direkt die auf dem Archimedischen Prinzip bernhende Methode zur Bestimmung der spezifischen Gewichte bei

Gasen anwenden. Man hängt an einen Arm einer sehr empfindlichen Wage einen zusgeschmolzenen Glasballon und seht die Wage unter den Rezipienten einer guten Luftpumpe, in welchem eine möglichst weitgehende Luftleere erzeugt wird, und bringt die Wage so im evaluierten Raume genau zum Einspielen. Füllt man nun den Rezipienten mit dem zu bestimmenden Gase, so erleidet der Ballon einen Austrieb, also Gewichtsverlust; durch Vergleichung mit dem Gewichtsverlust desselben Ballons in Lust oder Wasser erhält man das spezissische Gewicht des Gases bezogen auf Lust oder auf Wasser.

Das Pendel und seine Anwendung.


Sutbeckung der Bendelgesete burch Galisei. Mathematisches und pflysisches Bendel. Noucaults Bendelversuch. Galiteis und Augghens Bendeluhren. Aompensationspendel. Aeversionspendel. Bestimmung der Intensität der Schwerkraft und der Erdbichte durch das Bendel.

Die Entbedung ber Benbelgesete verbanten wir, wie fo manche ber wichtigften Errungenicaften auf bem Gebiete ber Naturmiffenicaften, bem großen Galilei, über beffen Leben schon in einem früheren Rapitel einiges mitgeteilt ift. Wie bei vielen bebeutsamen Entbedungen, g. B. bem Archimedischen Prinzip und ber Schwertraft, hat sich auch an diese Entbedung Galileis eine Sage angefnüpft, die, wenn fie mahr ift, baburch, bag fie bie Entbedung einem Bufall guschreibt, boch nichts von dem Berbienfte Galileis fortnimmt. Denn darin befteht eben die Überlegenheit und der Erfolg ber großen Foricher, baf fie Ericeinungen in ber Natur, an benen die große Menge Tag für Tag, Jahrhunderte hindurch, ohne Beachtung und Nachdenken vorbeigeht, in den Rreis ihrer Betrachtungen ziehen, indem fie ertennen, daß diese Erscheinungen die Außerungen von Urfachen find, benen es verlohnt, nachzuforschen. Der 20 jahrige Galilei joll während eines Gottesdienstes im Dome zu Bifa auf die hin und herschwingende Bewegung einer von dem hohen Gewölbe an einem Seile herniederhangenden Brongelampe aufmerkfam geworben fein, Die burch irgend welchen Rufall in Bewegung gefett worden war. Diefelbe fcmang ruhig und regelmäßig vor dem Altare an dem Seile durch den weihrauch= gefüllten, orgeldurchbrauften Raum, und Galilei bemertte gu feinem Erstaunen burch Beobachtung mittels feines Bulsichlages, daß die Schwingungszeit dieselbe blieb, obgleich bie Schwingungen langfam immer fleiner wurden. Diefe Beobachtungen regten gur Rachforichung an; er ahnte fofort, daß fich aus feiner Entbedung wichtige Folgerungen gieben liegen. Gein erster Bebante mar, infolge feiner bamaligen mediginifchen Studien, eine Unwendung gur Meffung des Bulsichlages; man fühlte icon lange ben Rranten ben Buls, aber man wußte nicht, die Bulsichlage zu meffen oder für eine genaue turze Beit Die Anzahl berselben festzustellen. Galilei fand hierzu im Bendel ein bequemes Mittel und richtete basselbe jo ein, daß auf einfache Beije die Lange beliebig verlängert ober verfürzt werden konnte. Man brachte auf diese Art die Bendelichwingungen mit den Bulsfchlägen in Übereinstimmung und sagte 3. B.: Der Fieberkranke zeigt 6 Boll 3 Linien am Bulsmaß (b. h. alfo, fein Buls schlägt fo schnell, wie ein 6 Boll 3 Linien langes Benbel ichwingt), wie man heute fagt: Der Buls hat 140 Schläge pro Minute. Beiterhin aber ftellte Galilei durch Berfuche bas Sauptpendelgefet auf, mahrend bie mathematifche Entwidelung und Begrundung ber Bendelgefege erft fpater durch Sunghens erfolgte.

Der Begriff des Pendels ist wohl jedem von den Wanduhren her vertraut. Es besteht aus einem Körper, der durch eine leichte Stange oder Schnur so an einem Punkt möglichst leicht beweglich ausgehängt ist, daß er um diesen schwungen kann. Bei dem mathematischen Pendel denkt man sich die Masse des Körpers in einem Punkte verseinigt und ferner die Aushängung durch eine vollständig gewichtslose Linie bewirkt. Diese Annahmen werden für die mathematische Behandlung der Ausgaben gemacht, um den Lustwiderstand bei der Bewegung des Körpers und ferner das Gewicht des Fadens ganz vernachlässigen zu können. In Wirklichkeit lassen sich Pendel, die diesen Bedingungen entsprechen, nicht herstellen. Das Gewicht nimmt stets einen gewissen Kaum ein und sindet ebenso wie die Aushängungsschnur, auch wenn sie aus einem seinen Kokonsaden

besteht, stets einen gewissen Lustwiderstand, der die mathematisch berechnete, gesehmäßige Bendelbewegung beeinflußt. Alle wirklichen Bendel heißen, entgegen den nur gedachten mathematischen, physische Bendel.

Die Gesehe der Pendelbewegung sind eine besondere Anwendung der Gesehe des freien Falls. Ein in Gang gesehtes Pendel fällt von einer Endlage, also dem höchsten Punkte seiner Bewegung, in die tiefste, mittlere Lage (Ruhelage) mit beschleunigter Geschwindigkeit, und zwar ist die Bewegung durch die Aushängung eine zwangsläusige in einem Kreisbogen; durch die Trägheit seht das Pendel seine Bewegung über den tiessten Punkt hinaus sort, und durch die Schwerkraft wird die Geschwindigkeit hierbei stetig verringert, dis in derselben Höhe, von der aus an der anderen Seite die Bewegung ansing, die Rückwärtsbewegung beginnt u. s. w. Da keine Energie abgegeben wird, außer zur Überwindung des Lustwiderstandes und der Reibung am Aushängungspunkte, so bewegt sich ein Pendel eine geraume Zeit, ehe es zum Stillstand kommt; die größte Geschwindigkeit sindet beim Passieren der mittleren Lage statt. Wie aus der Abb. 31 erssichtlich, läßt sich die Bewegung des Pendels mittels Krästezerlegung nach dem Parallelogramm aus der Schwerkraft ableiten. An dem um den Aushängungspunkt Oschwingenden Bendel wirkt die Schwerkraft & senkrecht nach unten, dieselbe zerlegt sich in die Jug-



81. Pendel, Rraftegerlegung.

kraft Z, welche in der Richtung der Pendelschnur oder Stange an dieser zieht, und die tangential zum Schwingungsbogen gerichtete Kraft T. Die Richtung der letteren ändert sich während der Bewegung in jedem Augenblick, da sie in jedem Beitmomente die Tangente an dem Bogen in einem anderen Punkte bildet. Da G, die Beschleunigung der Schwerkraft, wie wir früher gesehen haben, unabhängig vom Gewichte sür alle Körper — 9,81 m pro Sekunde ist, so ist auch die Komponente T und damit die Pendelsbewegung vom Gewichte des Pendels unabhängig.

Die Entfernung des schweren pendelnden Bunttes vom Aufhängungspuntte heißt die Bendellänge, die größte Bintelabweichung von der mittleren Ruhezlage die Schwingungsweite oder Amplitüde, die Bewegung von einer Amplitüdenstellung bis zur anderen eine Bendelschwingung und die hierzu gebrauchte Zeit die Schwingungsdauer.

Das Pendelgesetz lantet: Die Quadrate der Schwingungszeiten zweier Pendel verhalten sich wie die Pendellängen; oder anders ausgedrückt: Die Schwingungsdauern verhalten sich wie die Quadrativurzeln aus den Längen. Hiernach ist das Gewicht eines Pendels auf die Schwingungsdauer ohne Einfluß, ebenso der Ausschlag, denn beide sind in der vorstehenden Beziehung nicht enthalten. Wenn ein Pendel von 1 m Länge in einer bestimmten Zeit zwei Schwingungen macht, so macht ein anderes von 4 m Länge in derselben Zeit eine Schwingung, gleichgültig, ob dieses schwerer oder leichter ist, größere oder kleinere Ausschläge macht.


Das Bendel schwingt stets in einer und berselben Bertikalebene. Diese selbstverständliche Eigenschaft des Bendels wird zu einem einsachen und interessanten Bersuche angewendet, nämlich, um die Achsendrehung der Erde sichtbar zu demonstrieren.

Wenn auch schon seit langer Zeit kein Zweisel herrschen konnte, daß die Erde sich um ihre Achse drehe, so war es doch dis Mitte unseres Jahrhunderts nicht gelungen, diese Umbrehung auf experimentellem Wege nachzuweisen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß alle Gegenstände auf der Erde gleichmäßig an dieser Drehung teilnehmen; wir haben keinen festen Bunkt, von dem aus wir die Bewegung messen können. Auf die Bewegung eines Bendels hat aber die Rotation keinen Einsluß, dieselbe behält ihre Schwingungsebene im Raume bei. Wenn die Erde unter dieser unbeweglichen Ebene ihre Drehung ausssührt, so muß die Erscheinung auftreten, als ob die Pendelebene eine Drehung in entgegen-


gefettem Sinne vollführe. Der Bhufiter Roucault von der Barifer Sternwarte hat querft diefen Berfuch 1852 ausgeführt. Rach einigen Borversuchen fand ber Sauptversuch im Bantheon statt; in der Ruppel desfelben wurde an einem 67 m langen Stablbraht eine 28 kg schwere Rupfertugel aufgehängt; bie Schwingungsbauer betrug 16,4 Setunden. Benau unter dem Aufbangungepuntte war ber Mittelpuntt eines eingeteilten Rreises (Abb. 32). Um Umfange besselben waren biametral gegenüber zwei ichrag zugespitte Streifen feuchten Sandes aufgehäuft; bei jeder Schwingung ftrich nun die Spige bes Benbels etwas bon der Rante biefer Sandhaufen ab und zwar bei einer Entfernung der beiden Sandhaufen von 6 m bei jeder Schwingung 2,8 mm. Um genau soviel hatte fich die Erde und damit die Rreisscheibe in der Schwingungszeit gedreht. Das Bendel blieb mit allmählich fleiner werdendem Musfclage 5-6 Stunden in Bewegung und die Drehung der Rreisscheibe betrug in biefer Beit 60-70 %.

Rach bem Befanntwerben bes erften öffentlichen Foucaultichen Bersuches, ber feiner Beit viel Auffehen erregte, murbe berfelbe vielfach wiederholt. Da für das Belingen möglichst hohe Aufhängung eines fcmeren Bendels erforderlich ift, damit die Bendelichwingungen eine große Energie befigen und von fleineren, außeren Störungen, wie Luftzug, Reibung an der Aufhängestelle möglichst wenig beeinflußt werben, murben besonders in hoben Rirchen Berfuche angestellt; zur biretten Beobach= tung der Erddrehung ift eine Bendellänge von mindeftens 10-12 m erforberlich. Besonders in den Domen ju Roln und Speier find megen ber Genauigfeit ihrer Resultate bemerkenswerte Ergebniffe erzielt worden.

Der Foucaultsche Bersuch läßt sich durch eine einfache Borrichtung, wie Abb. 33 barftellt, nachahmen. Ein Bendel hängt an einer recht feinen Schnur an einem Stativ, welches auf einer brehbaren Scheibe fist. Wird das Bendel in Bewegung und die Scheibe in langfame Rotation verfett, fo 88. Ginfache Porrichtung für Jouranite Pendelverfuch. verschiebt fich die Achse der Scheibe gur




82. Jouraulte Pendelverfuch.



Schwingungsebene bes Bendels. Dit biefer primitiven Borrichtung ift es allerdings nicht moglich, die naturliche Drehung der Erde felbst zu zeigen, vielmehr muß, wie erwähnt, die Scheibe gedreht werben, etwa durch eine Rurbel, wie in der Abbildung.

Über dem Nordpol oder dem Südpol würde das Pendel genau in 24 Stunden eine ganze Achsenumbrehung der Erde zeigen. Am Aquator verschwindet die Erscheinung, da hier jede Bertikalebene, auch wenn sie von der Bewegung der Erde abhängig ist, ihre relative Lage zu derselben nicht ändert. Für alle übrigen Punkte der Erde läßt sich aus ihrem Breitengrade leicht berechnen, in welcher Zeit bei dem obigen Bersuch das Pendel den ganzen Areis des Horizonts durchläuft. Diese beträgt z. B. für Königsberg 28 Stunden 3 Minuten, für München 31 Stunden 45 Minuten, für Cayenne (nahe am Kauator) 11 Tage 11½, Stunden.

Die oben bargelegten Benbelgesetze gelten nur für mathematische Benbel. Es ift bas Berbienst bes holländischen Mathematikers Christian Hunghens van Zuplichem, geb. 1629, gest. 1695, der bereits früher als einer der drei bedeutenden Nachfolger Galileis genannt wurde, auch die wirklichen Bendel so eingerichtet zu haben, daß die mathematischen Gesetze für sie gelten, so daß sie für wissenschaftlich genaue Arbeiten ge-



84. Galileis Pendelnbr.

85. Sunghens Pendeluhr.

braucht werden fonnen. Er wies nach, daß man für ein physisches Bendel nur ben Buntt gu fuchen brauche, deffen Abstand vom Aufhängepuntte die Länge bes mathematischen Bendels bon aleicher Schwingungsbauer gibt. und diefe bann als die Lange bes Benbels gu Grunde legen fönne (f. weiter unten).

Da nach ben Benbelgesethen die Schwingungsbauer nur von der Länge
bes Bendels abhängt, sede
Schwingung bei einem
Bendel von bestimmter
Länge also eine ganz
genau bestimmte Beit
dauert, so eignet sich das
Bendel vorzüglich zur
Zeit messung. Das

Berdienft, dies querft flar erfannt ju haben, gebührt Galilei. Er hat auch bie erfte Benbeluhr erfunden. Seine erfte Konftruttion mar noch ziemlich unvollfommen und prattifch faum verwendbar, denn das Bendel mußte von Zeit zu Zeit angestoßen werden , konnte also als eine Uhr eigentlich nicht gelten. Er trat über biefe Erfindung in Unterhandlung mit den Generalstaaten ber Dieberlande, welche aber gu feinem Ergebniffe führten; die hollandische Regierung fandte ihm gwar als Gnadenbeweis, und um bie Berhandlungen in Gluß zu bringen, eine goldene Rette; aber Galilei, welcher noch unter bem Gindruct ber Berfolgung feitens ber Inquifition ftand und als Gefangener in feinem Landhaufe zu Arcetri bei Florenz weilte, wagte es nicht, Diefes Beichen ber Anerkennung von einer protestantischen Macht anzunehmen. Inzwischen war er auch erblindet, aber er gab feine 3bee feineswegs auf. Rach feinen Angaben tonftruierten fein Sohn Bincencio und fein Schüler Biviani einen neuen Apparat, der die erfte Benbeluhr barftellt; Abb. 34 ift eine Darftellung berfelben. Un ber Belle bes unterften Bahnrabes hängt an einer umgewidelten und befestigten Schnur ein Bewicht (in ber Beichnung fortgelaffen), welches diefes Rad und mittels weiterer Bahnradubertragung bas auf ber oberften Achfe figende, mit einseitigen icharfen Bahnen verfebene Sperrrad ju breben bestrebt ift. Un ber Achse bes Bendels find an derfelben Seite übereinander zwei Saten angebracht; beim Ausschlag nach ber einen Seite, in der Lage, wie die Abbildung ansgibt, hebt der obere einen federnden Sperrhaten aus den Jähnen eines Sperrrades aus, der untere greift unter einen der an diesem Rade seitlich sitzenden Stifte und arretiert das Rad auf diese Weise. Schwingt nun das Pendel nach der anderen Seite, so gleitet in der mittleren Lage der untere Dorn von dem Stift ab und erhält hierbei von dem mit einem kleinen Ruck sich in Drehung setzenden Rade einen Unstoh, der dem Pendel wieder frischen Antrieb gibt. Das Sperrrad kann aber nur um einen Zahn vorrücken, da jetzt

gleich die Sperrfeber, die von bem mit bem Benbel aurückaehenden oberen Bendelhaten nicht mehr aurudgehalten wird, in einen Bahn eingreift. Beim Burudichwingen hebt der obere Bendel= haten biefe Arretierung wieder auf, aber wieder nur um einen Bahn, ba fich der untere Sperrhaten bes Bendels, wie in ber ersten Stellung, wieder por einen Stift besfelben legt. Das Sperrrad rüdt also bei jeder Bendel= fdwingung, alfo in genau gleichen Beiten, um einen Rahn vor, und durch ein paffendes Räderwert fann biefe Bewegung in beliebiger Beife auf ein Beigerwert übertragen werben. Die Uhr geht fo lange, als das Gewicht an ber unteren Achse über bem Boden ichwebt, dann muß basfelbe neu aufgezogen merben. Wir haben hier alio die erfte richtige Bendeluhr, und ein in neuerer Beitnach ber alten aufgefundenen Beichnung ausgeführtes Modell hat in der That die Gang-



86. Chriftian gunghens.

barkeit desfelben bewiesen. Die Ausführung wurde durch den inzwischen eingetretenen Tod Galileis allerdings vereitelt. Sein Sohn begann später die Ausführung der Ersfindung seines Baters; als er das erste Exemplar fertiggestellt und sich mit Biviani von der Brauchbarkeit überzeugt hatte, wurde auch der junge Galilei plöglich von einem Fieber sortgerafft. Biviani hatte sich früher zur Geheimhaltung der Ersindung verpflichtet, und er hielt sich an sein Bersprechen so streng gebunden, daß er nichts davon veröffentlichte, selbst nicht in der von ihm versaßten Lebensbeschreibung seines Reisters.

So blieb die Erfindung zunächst ganz unbekannt, und hunghens erfand selbständig, ohne von derselben Kenntnis zu haben, eine neue Pendeluhr, die ihm 1656 von den Generalstaaten patentiert wurde. Seine erste Konstruktion hatte statt des gewöhnlichen ein

Horizontalpendel; dieselbe ergab aber keinen gleichmäßigen Gang. Bei einer neuen Konftruktion ging Hunghens wieder zum Bertikalpendel über. Abb. 35 zeigt diese neue Bendeluhr. Durch das mittels einer Schnur an der Welle W ziehende Gewicht G wird durch die zwei Zahnräderorgane R und r. r. das Sperrrad S bewegt. Das Bendel V hängt an einem sedernden Stahlblech (zur Beseitigung der mit anderen Aushängungen verbundenen Reibung). Durch die gabelförmig um die Bendelstange greifende Stange C wird bei jeder Schwingung die Stange A A vor- oder zurückgeschoben, wobei die an dieser Stange besesstigten diametral am Umfange des Sperrrades S sitzenden Platten P P sich abwechselnd vor einen Sperrzahn legen und so die Arretierung bewirken.

na advectiend both

87. Uhrpendel.

Eine andere Konstrustion zeigt noch Abb. 37. Das Bendel T ist in ähnlicher Beise bei a aufgehängt. Bei jeder Schwingung wird mittels der Gabel AB eine an der Achse o hängende Stange mitgenommen; auf dieser Achse sitzt eine Sperrklinke, die mit ihren beiden Haken mn abwechselnd in das Sperrrad eingreift. Die Birkungsweise ist im übrigen dieselbe wie bei der vorigen Konstruktion. Durch Berschiedung des Pendelgewichtes kann die Schwingungsdauer vergrößert oder verkleinert, und so der Gang der Uhr genau reguliert werden, wie dies noch heute bei den Wanduhren geschieht.

Diese Uhren mit vertikalem Bendel konnten aber nicht auf See verwendet werden, da bei den Schwankungen des Schiffes das Bendel nicht richtig funktionieren kann. Die ursprünglichen Berhandlungen der Generalstaaten mit Galilei bezweckten aber gerade die Beschaffung einer auf See brauchbaren Uhr. Hunghens ersand später auch diese, indem er an den damals in Gebrauch gekommenen ungenauen Taseluhren mit horizontalem Pendel die Unruhe zufügte, welche seitdem für Taschenuhren allgemein angewendet, und durch welche der Gang genau gemacht wird.

Nach Beröffentlichung der Erfindungen Hunghens wurden Prioritätsansprüche zu gunften Galileis erhoben, und nachdem Hunghensdie bis dahin geheim gehaltene Erfindung dieses von ihm hochverehrten Mannes tennen gelernt hatte, ertannte er bereitwilligst dessen Priorität an. Sein Ruhm ist hierdurch nicht geschmalert, denn die Welt verdankt doch ihm schließlich die Erfindung.


Kompensationspendel. Wie wir oben gesehen haben und aus dem täglichen Leben wissen, kann man den Gang einer Uhr durch Bersschiebung des Pendelgewichtes beschleunigen oder verlangsamen, da die Schwingungsdauer des Pendels nur von seiner Länge abhängig ift. Solche Anderungen an der Länge des Pendels werden aber schon unsabsichtlich durch die Temperaturunterschiede bewirft; alle Wetalle dehnen sich durch Wärme aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Diestritt besonders bei Metallstäben zu Tage, da hierbei die Längendimension die anderen weit übersteigt. Wan erkannte diesen Übelstand schon sehr bald und suchte nach Mitteln, ihn abzustellen, also die Längen-

änderung des Metallstabes zu kompensieren. Ein ganz guter Ausweg, der bis in unsere Beit noch benutt worden ist, bestand darin, anstatt der festen Metallinse ein senkrecht gestelltes, längliches Gefäß mit Quecksilber als Pendelgewicht zu verwenden; wird durch Bärmezunahme die Pendelstange verlängert, so dehnt sich gleichzeitig auch das Quecksilber aus und steigt in die Höhe, so daß bei richtiger Dimensionierung der Pendelschwerpunkt und damit die wirksame Bendellänge unverändert bleibt. Eine andere Art Kompensationspendel ist indessen allgemeiner eingeführt worden; ein solches stellt Abb. 38 dar. An Stelle des einen Stades sind mehrere aus verschiedenen Metallen getreten, deren Ausdehnungen sich gegenseitig ausheben, indem dieselben teils nach unten, teils nach oben stattsinden. Auf dem unteren Querstabe des aus Eisen bestehenden äußeren Rahmens aa sitzen die Wessingsstäde desselben hängen die Eisenstäbe bb.

welche unten wieder an Querstüdchen die Messingstäbe b' b' tragen, und an letzteren hängt oben schließlich der mittlere Tragstab m der Linse. Der Borgang bei einer Erwärmung ift also folgender: aa dehnen sich nach unten aus, a' a' nach oben, b' wieder nach unten und b' b' nach oben; der mittlere Stab m endlich verlängert sich wieder nach unten. Durch die verschiedenen Ausdehnungstoefsizienten der verschiedenen Metalle kann man es auf diese Weise erreichen, daß die ganze Länge bis zum Mittelpunkt des Pendelgewichtes unverändert bleibt.

Das Reversionspendel. Um mit einem physitalischen Bendel Messungen auf Grund der mathematischen Bendelgesetze aussühren zu können, ist das nächstliegende Mittel, dasselbe möglichst dem mathematischen Bendel zu nähern, indem man die Aufhängung möglichst leicht macht, eine kleine aber schwere, vollständig homogene Augel verwendet und deren Mittelpunkt vom Aushängungspunkte als wahre Länge des Pendels annimmt. Für wissenschaftliche Arbeiten genügt dies aber nicht; für solche Zwede dient nun das Reversionspendel, bei dem sich genau die wirkliche, mathematische Länge

bestimmen läßt. Dasselbe beruht auf folgendem Bringip. In jedem wirklichen Bendel gibt es einen Buntt, welcher fo schwingt, wie er isoliert als mathematisches Pendel ichwingen murbe, ober beffen Abstand vom Aufhangungs= puntte der Lange eines mathematischen Bendels von der= jelben Schwingungszeit entspricht. Diefer Buntt heißt Schwingungspunkt. Der Aufhängungspuntt und ber Schwingungspuntt laffen fich ohne Underung der Schwin= gungezeit vertaufchen. Abb. 39 zeigt ichematifch ein Reversione pendel. Un einem Stabe befinden sich zwei Schneiben a und b jum Aufhangen, sowie zwei Gewichte; es ift ent= weder eine Schneibe verstellbar ober ein ober auch beibe Bewichte. Man verschiebt nun beispielsweise ein Bewicht burch Bersuchen so lange, bis man für die Aufhängung in a und die umgekehrte in b biefelbe Schwingungszeit erhalt; dann ift ab die reduzierte Pendellänge, d. h. das physische Bendel schwingt wie ein mathematisches von dieser Länge und kann wie ein folches behandelt werden. Die Aus= führung eines Reversionspendels für miffenschaftliche Ur= beiten erfordert außerordentliche Sorgfalt und Genauigkeit. Die Berftellung muß durch feinste Mifrometerschrauben ge= ichehen: die Beobachtung ber Schwingungszeiten geschieht mit besonderen Ginrichtungen und nach besondere genauen 88. Methoben.



Rompenfations 89. pendel. Reverfionspendel.

Das Sekundenpendel. Beitere Anwendungen bes Bendels. In Sinficht auf unsere allgemein gebräuchliche Zeiteinheit ist es für physikalische und auch für manche technische Berfuche von Bert, ein Benbel ju haben, beffen Schwingungebauer fur eine Schwingung (alfo nicht hin- und hergang) genau eine Sefunde beträgt. Die Länge eines folden beträgt beispielsmeise für Berlin 994,224 mm, für Baris 993,856 mm. Durch die foeben genannten verschiedenen Langen bes Setundenpendels tommen wir ju einer bejonderen Ericheinung, nämlich daß bie Schwingungedauer von Bendeln gleicher Lange ober eines und besfelben Benbels auf Bunften ber Erboberfläche von verichiedener Sobenlage und auch von verschiedenen geographischen Breitengraden verichieden ift. Das erstere ist leicht einzusehen, denn die Bendelgesete sind ja nur eine Anwendung der Fallgesetze, hängen also von der Schwerkraft ab und diese wieder von ber Entfernung ber Rorper vom Mittelpuntte ber Erbe, also ber Bohe bes Bunttes über bem Meeresspiegel. Gin Sefundenpendel, beffen Gang für das Meeresniveau berechnet ift, geht auf dem Broden (1140 m über Meer) täglich 11-12 Sefunden nach, für hohe Gebirge ift die Differeng entsprechend größer. Mittels bes Bendels tonnen die genauen Großen ber Beichleunigung ber Schwertraft an verichiebenen Puntten der Erde bestimmt werben. Es besteht allgemein die Beziehung: an versschiedenen Puntten der Erde verhält sich die Intensität der Schwertraft wie die Länge bes Sekundenpendels; oder auf die Schwingungszeiten bezogen: die Intensität der Schwerschieden in der Schwerzeiten bezogen: die Intensität der Intensität

traft verhalt sich umgetehrt wie das Quadrat der Schwingungszeiten.

Auf einer von der französischen Regierung veranstalteten Expedition nach Cayenne im Jahre 1672 machte der Astronom Richer die Beobachtung, daß eine von Paris mitgenommene genaue aftronomische Pendeluhr in Cayenne täglich 148 Sekunden zurüdsblieb; er mußte, um dies zu korrigieren, das Pendel um 2,8 mm verkürzen. Als die Uhr später nach Paris zurückgebracht wurde, ergab sich genau der entgegengesetzte Fehler; das Pendel mußte wieder um 2,8 mm verlängert werden, damit die Uhr richtig ging. Newton erkannte sofort den Grund dieser rätselhaften Erscheinung, nämlich die Abplattung der Erde in ihren Polen, und umgekehrt in dieser Erscheinung einen Beweissür diese Theorie. In Cayenne ist die Erdobersläche infolge dieser abgeplatteten Gestalt der Erde weiter vom Mittelpunkte derselben entsernt.

Seit dieser Zeit sind von verschiedenen Forschern noch zahlreiche, sehr genaue Beobachtungen gemacht worden. Bei der berühmten Expedition der Pariser Atademie zur Bradmessung nach Peru 1735—1744 wurden eine Anzahl genauer Werte für die Schwingungszahlen desselben Pendels und die Intensität der Schwerkraft für Orte sehr verschiedener geographischer Breite durch experimentelle Versuche sestgestellt, welche mit den rechnungsmäßigen gut übereinstimmten. Neuere genaue Gradmessungen haben die ichon von Newton aufgestellte Behauptung, daß die Erde keine Rugel, sondern ein Motationsellipsoid sei, bestätigt; allerdings ist die Upplattung gegenüber dem Durchmesser nur gering: der Durchmesser von Pol zu Pol beträgt nämlich 1713, der Aquatordurchmesser 1719 Meilen. Zwischen diesen beiden Grenzmaßen varieren alle Punkte, welche auf demselben Meridian liegen, wozu außerdem noch die Unterschiede durch die verschiedenen Höhenlagen über dem Meeressspiegel kommen. Die auf der vorerwähnten Expedition nach Peru bestimmten Werte sür die früher besprochene Beschleunigung betragen sür

Beobachtungsort			Geographische Br	eite m pr. Gel.	m pr. Gel.	
Torneo .			66° 0 Minu	iten 9,828		
Paris			48° 50 "	9,809		
Guanaquil			2° 11 "	9,781.		

Für Berlin unter 52° 50 Minuten nördlicher Breite und 40 m höhe über Meer gilt bie Bahl 9,813.

Durch das Pendel ist noch der wichtige Grundsat der Physik und Mechanik, daß die Beschleunigung der Schwerkraft für alle Körper gleich ist, genau bewiesen worden, nachdem bereits Galilei auf Grund anderer Versuche diesen Sat ausgestellt, aber nicht einwandfrei und exakt bewiesen hatte. Zuerst zeigte Newton, daß ein Pendel, dessen Linse durch eine hohse Metallbüchse ersett war, dieselbe Schwingungszeit beisbehielt, gleichviel ob die Büchse leer oder mit schweren Substanzen angefüllt war. In exakterer Weise wurde der Nachweis von Bessel wiederholt, welcher Pendel mit gleichsgroßen Kugeln an Fäden gleicher Länge und Beschaffenheit im luftleeren Raumeschwingen ließ.

Mittels des Pendels ist weiterhin die gegenseitige Anziehung der Massen auf der Erde und damit die mittlere Dichte oder das spezisische Gewicht des Erdballes zu 5,64 bestimmt worden. Direkt zeigt das Pendel die Dichtezunahme der Erde nach dem Innern an; ein Pendel schwingt in einem tiesen Schachte schneller als auf der Erdoberstäche, die Intensität der Schwertraft nimmt also dis zu einer gewissen Tiese, und zwar nach Berechnungen dis zu 1/6 des Radius, zu. Bei homogener Beschaffenheit des ganzen Erdsörpers müßte aber die Schwere nach dem Innern stetig abnehmen, da nicht mehr die ganze Masse der Erde nach dem Mittelpunkt anzieht, sondern die von einem Punkte im Erdinnern nach außen gesegene Erdmasse ihre Anziehungskraft in entgegengeseter Richtung nach der Obersläche hin äußert. Im Mittelpunkt der Erde ist die Schwerkraft — O.

Der Stoß. Rammen.

Benn ein in Bewegung befindlicher Körper mit einem anderen, ruhenden oder auch bewegten Körper zusammentrifft, so entsteht ein Stoß. Bewegen sich die Schwerpunkte der beiden Körper vor dem Zusammentressen in einer und derselben Geraden, welche senkrecht zur Berührungssläche steht, bezw. geht die Bewegungsrichtung eines bewegten Körpers durch den Schwerpunkt eines ruhenden Körpers und steht dieselbe senkrecht zur Berührungssläche, so ist der Stoß zentral und gerade, im Gegensah zum erzentrischen und schiesen Stoß. Beim geraden zentralen Stoß sinden nur Geschwindigkeitsänderungen, unter Umständen die Umkehrung der Bewegungsrichtung einer der beiden Körper statt; die Bewegungsrichtung beider Körper bleibt in derselben Geraden, wenn nicht die Bewegung eines oder beider Körper ganz aushört. Beim schiesen Stoße treten außer Gesichwindigkeits= auch Richtungsveränderungen und beim erzentrischen Stoße Drehbewegungen aus. Hier soll nur der gerade zentrale Stoß besprochen werden.

Bei jedem Stoße wird ein Teil der lebendigen Kraft der bewegten Körper zur Deformationsarbeit aufgewendet, sowohl bei elastischen wie bei unelastischen Körpern. Bei beiden tritt sosort nach dem Stoße an der Berührungsstelle eine Abplattung oder Einbauchung, je nach der relativen Oberstächensorm der beiden Körper, ein. Bei vollstommen unelastischen, weichen Körpern bleibt diese Desormation bestehen; bei elastischen hingegen wird alsbald durch die Elastizität die frühere Form wiederhergestellt, es bleibt von der Desormation keine merkdare Spur zurück, solange nicht eine gewisse Grenze übersichritten worden ist. In beiden Fällen wird ein Teil der kinetischen Energie für die Wolekularverschiedung der Körper verbraucht und geht als äußerlich in die Erscheinung tretende lebendige Kraft verloren; unter Umständen kann hierbei die ganze lebendige Kraft

vernichtet werden, wie icon früher an Beispielen gezeigt murbe.

Die Stogwirkungen find wesentlich andere bei unelaftischen und elaftischen Rörpern. Unelastische Rorper bewegen fich nach einem geraben zentralen Stoge gusammen wie ein einziger Rorper weiter. Je nachdem die Bewegungerichtung beiber Rorper gleich ober entgegengesett war, summieren sich die lebendigen Kräfte und die Richtung bleibt dieselbe, oder beibe Rorper bewegen fich nach bem Stofe in der Richtung desjenigen, der vorher bie größere lebendige Rraft besaß; die resultierende lebendige Rraft ist gleich der Differeng der Einzelenergien vor dem Stoß, die resultierende Geschwindigkeit ift gleich bem Quotienten aus ber Summe bei ursprünglich gleicher, oder aus der Differenz bei entgegengesetter Bewegungerichtung ber einzelnen Rorper, dividiert durch die Summe der Maffen beider Rorper. Saben beide Rorper gleiche Maffen und gleiche Geschwindigfeit bei entgegengesetter Richtung, so wird die resultierende Geschwindigkeit - 0; die gefamte tinetifche Energie verfcwindet. Dasfelbe findet ftatt, wenn ein Rorper in Rube und unbeweglich ift. Bei volltommen elaftischen Rorpern wird burch bie elaftische Rudwirtung sofort nach bem Stoß nicht nur die Deformation wieder aufgehoben, sondern auch diefelbe Rraftleiftung nach außen abgegeben, die vorher ju ber Deformation aufgewendet worden war. Da es aber volltommen elaftische feste Rorper nicht gibt, findet auch ftets ein Energieberluft bei ben im gewöhnlichen Sinne elaftischen Rorpern ftatt. Eine Elfenbeinkugel wird, in einer luftleeren Gasglode einmal auf eine Elfenbeinplatte fallen gelaffen, nicht ohne Aufhören ju berfelben Sohe wieder auffpringen und nieder= fallen; die Sohe wird vielmehr immer geringer, und ichlieflich, wenn die gesamte leben= bige Rraft burch die vielen fleinen Deformationsarbeiten bei den einzelnen Stößen, die burch bie elaftischen Rudftoge nicht jedesmal vollständig wieder erfett worden find, aufgezehrt ift, bleibt die Rugel auf der Platte liegen. Stoßen zwei volltommen elaftische Körper mit gleicher Bewegungsrichtung zusammen, so finden ganz andere Borgänge statt als bei unelaftischen. Ginfach gestaltet sich die Sache bei Rorpern mit gleichen Maffen. Dies ift bei Billardfugeln zu beobachten, wenn auch die Richtigkeit diefer Beobachtung burch die Reibung ber Balle am Billardtuch beeintrachtigt wird. Gleiche Maffen vertauschen nach bem Busammenftoge ihre Geschwindigfeiten. Bewegten beide Rorper fich

in derselben Richtung, so behalten beide nach dem Stoße ihre Richtung bei, und die Gesschwindigkeit des vorderen Körpers erhöht sich auf das Maß der früheren Geschwindigkeit des hinteren, und dieser folgt mit der vorherigen Geschwindigkeit des vorderen Körpers nach; beide Körper entsernen sich also nach dem Stoße wieder mit derselben Geschwindigteit voneinander, mit der sie sich vorher näherten. Besand sich der eine Körper in Ruhe, so bewegt er sich nach dem Stoße mit der Geschwindigkeit des vorher bewegten Körpers sort, während dieser in Ruhe übergeht. Hatten beide Körper genau entgegengesette Bewegungsrichtung, so prallen sie nach dem Stoße in entgegengesetter Richtung wieder auseinander und zwar jeder mit der Geschwindigkeit, die vorher der andere Körper hatte.

Stößt ein vollkommen elastischer Körper senkrecht auf einen anderen, ruhenden, welcher im Berhältnis zu ihm sehr groß ist oder feststeht, z. B. eine Band, so fahrt der kleine Körper mit seiner früheren Geschwindigkeit in umgekehrter Richtung zurud.

Beim Busammenftoße ungleicher Körper hängen die folgenden Bewegungen von dem Berhältniffe der Maffen und der Geschwindigkeiten ab; hierfür findet nicht mehr eine fo

einfache Beziehung ftatt, wie für die unelastischen Rorper.

Die Wirfung des Stoßes, besonders des unelastischen, wird vielfach praktisch angewendet, und zwar wird je nach ben Umftanden eine gerade entgegengesette Birtung bezwedt, die Deformation eines Körpers oder die Fortbewegung. Beim Schmieden des Gifens foll die lebendige Rraft des niedergeschwungenen Schmiedehammers oder bes Dampfhammers eine bestimmte Deformation ober Umbilbung ber Beftalt bes glubenben Gifens bewirten; hierbei foll möglichst wenig von der Energie des bewegten Sammers auf nublofe Bewegung bes Amboffes ober ber Chabotte (Unterfat) bes Dampfhammers verwendet werden, da dieser Arbeitsanteil nicht nur für die Rupwirkung verloren geht, fondern auch die Fundamente erschüttert. Der Untersat, auf welchem bas Schmiedestud liegt, foll alfo im Berhaltnis zur Maffe bes Sammers fehr groß fein. Das Gegenteil findet ftatt 3. B. beim Rammen. Sier foll die lebendige Rraft einer bewegten Daffe bagu benutt werden, den Widerstand gegen die Bewegung eines ruhenden Rorpers in ber Richtung bes bewegten unter möglichster Bermeibung schablicher Deformation ju überwinden. Bu diesem 3mede muß g. B. die Daffe einer Bflafterramme gegen ben gu rammenden Bflafterftein, oder die Maffe bes Rammbars einer Runftramme gegen ben einzurammenden Pfahl möglichst groß fein.

Die Stoßzeit, d. h. die Zeit, während welcher die lebendige Kraft übertragen wird, ist meist außerordentlich gering. Sie hängt von der Größe und der Beschaffenheit der Körper ab. Für zwei Stahlkugeln von 13 mm Durchmesser und einer Geschwindigsteit von 295 mm beträgt die Stoßdauer 0,0014 Sekunde. Die Stoßkraft wird wegen der minimalen, sowie meist auch unbestimmbaren Zeitdauer der Wirkung nicht in skym, sondern nach der Leistung als Größe der Arbeit mit mkg angegeben; für die bei weitem am meisten vorkommenden praktischen Anwendungsarten wird die Leistung direkt durch das Produkt der fallenden Masse (Rammklog) und Fallhöhe (in m) ausgedrückt.

Rammen. Für die verschiedensten Tiefbauarbeiten wird das Einschlagen einzelner Pfähle oder ganzer Reihen von solchen oder von Bohlenwänden erforderlich. Der einstachste Fall, der bei Anlegebrücken und auch häufig bei gewöhnlichen Gebäuden vortommt, ist die Herstellung eines Pfahlrostes als Jundament, wenn der Boden nicht tragfähig oder an verschiedenen Stellen von ungleichmäßiger Festigkeit ist. Es werden dann eine Anzahl starker Pfähle durch den schlechten Boden so weit eingeschlagen, daß sie mit dem unteren Ende in sestem Boden stehen. Auf diesen Pfählen wird dann ein horizontaler Rahmen aus kräftigen Längss und Duerbalken besestigt, welcher die Mauern oder sonstigen Baukonstruktionsteile trägt.

Rohrleitungen für Gas ober Wasser mussen zuweilen stredenweise durch sumpfige, moorige Wiesen, frühere Flußarme ober Gräben, 3. B. alte Festungsgräben, gelegt werden, die mit losem Boden aufgefüllt sind. Durch stellenweise Senkungen des Bodens unter der Leitung können Rohrbrüche entstehen, die für die Beleuchtung oder Wasserversorgung einer Stadt die schlimmsten Folgen haben können. In solchen Fällen werden, wenn das herausnehmen des weichen moorigen oder lose aufgefüllten Bodens und Ersegen durch

fest eingestampsten und geschlämmten Sand wegen zu großer Tiese nicht angängig ist, in regelmäßigen Entsernungen, z. B. einmal pro Rohrlänge von 4 m, Pfahljoche aus je zwei Pfählen, einer rechts und einer links, bis in den unteren, sesten Boden gerammt, und die Rohre an kurzen, auf den Pfählen besestigten Querhölzern aufgehängt.

Für Schleusenkammern und Docks muffen häufig zur Herstellung der Wände ringsherum zwei doppelte Reihen Pfähle dicht aneinander eingerammt werden, zwischen denen durch Pumpmaschinen das von unten andringende Wasser sortwährend ausgepumpt und so die Sohle für die Herstellung von Mauerfundament und Umsassungsmauern wasserfrei gehalten wird.

Alle Rammen beruhen auf bemfelben Prinzip: bie lebendige Kraft einer in Bewegung begriffenen Masse mit einem Stoß auf einmal auf einen Pfahl zu übertragen und

biefen hierdurch in ben Boben einzuschlagen.

Die einfachste Ramme für kleinere Leistungen ist die Handramme, ein schwerer Holzklot mit zwei oder vier seitlichen Handgriffen, an denen zwei oder vier Männer anfassen können; sie wird zum Einschlagen von Zaunpfählen verwendet. Für etwas größere Leistungen dient die Zugramme, bei der das Gewicht des Rammklotes wie die Fallhöhe größer sind, 4, 6 bis 10 Mann ziehen gleichmäßig im Tempo an einzelnen Striden, die an einem Tau befestigt sind, welches, über eine Rolle laufend, den Rammklot trägt. Letterer ist durch einen Ansah an der hinteren Seite zwischen zwei Pfählen.

ben sogenannten Läuferruten, geführt und fällt nach dem jedesmaligen Anziehen sentrecht frei herab auf den Pfahl. Bei diesen Bugrammen ist der Rammbär gewöhnlich

100-300 kg schwer.

Mit noch schwererem Rammflot und bedeutend größerer Fallhohe arbeitet die Runftramme. Die Anordnung ift genau wie bei der in Abb. 40 dargestellten Dampf= ramme, nur daß die Windetrommel, über welche die Rette läuft, nicht von einer Dampfmaschine, sondern mittels Rurbeln von Menschenkraft gedreht wird. Die Rettentrommel widelt die Rette auf, welche, über eine am oberen Ende bes Beruftes an= gebrachte Rolle laufend, den Rammbar tragt. Derfelbe ift mittels einer Schere befestigt; ift er hochgezogen, fo wird von unten durch einen Rud an einem Strid bie Schere geöffnet, und ber Bar fallt, von ben Läuferruten geführt, frei herab. Dann wird bas Ende der Rette herabgezogen, die Schere wieder an dem Rammbar befestigt und diefer mit ber Binde hochgezogen. Das übliche Sewicht bes Rammbars ift 400-1000 kg, die Fallhohe von Flur bis Unterfante des hochgezogenen Rammflotes 7-13 m.



Ganz ebenso in der Anordnung ist die in Abb. 40 dargestellte Dampframme (von Mend & Hambrod in Altona); mit derselben werden zwei bis drei Schläge pro Minute geleistet, der Rammbar ist 600—1400 kg schwer und die Fallhohe 8—13 m.

Anstatt der beschriebenen Anordnung mit "rücklausender Kette", welche nach jedem Rammschlage niedergezogen werden muß, wodurch Zeit verloren geht, wendet man auch die "endlose Kette" an. Hierbei läuft die aus flachen Gliedern nach Art der Gallschen Gelenktette bestehende endlose, also schleisensörmig in sich selbst zurückehrende Kette über zwei Leitrollen, von denen die eine am oberen Ende des Gerüstes, die andere unten angebracht ist, und über eine dritte Rolle, die auf der Welle des Windewerkes sist. Diese ist mit Zähnen versehen, welche in die Kettenglieder eingreisen und bei der Bewegung der Winde die Kette mitnehmen. Der Teil der endlosen Kette zwischen den beiden Leitrollen bewegt sich kontinuierlich nach oben und geht durch eine Tasche des Rammbärs; durch Vorschieden eines in dem Bär besindlichen Daumens in eine Kettenlücke wird die Berbindung zwischen Kette und Bär hergestellt und letzterer mit in die Höhe genommen. In beliediger Höhe wird durch Abdrückgriffe, die in die Läuserrute eingesteckt werden, der Daumen selbstkhätig zurückgezogen, worauf der Rammbär herabsällt, um gleich darauf nach Vorschieben des Daumens wieder gehoben zu werden.

Man hat auch noch Dampframmen mit direkt wirkendem Rammbar; bei diesen wird der Bar direkt durch Dampfdruck gehoben und nach Abstellen des Dampfes frei berab fallen gelassen.

Die Bentrifugalkraft.

Boffender. Gifenbafin in Aurven. Brauns Geschwindigkeitsmesser. Bentrifugalregulator. Bentrifugen. 28plattung der Erde. Entstehung der Saturnringe. Ferringerung der Schwerkraft.

Betrachten wir bei naß-schmußigem Wetter einen mit einiger Geschwindigkeit fahrenden Wagen, so sehen wir, wie fortwährend von den Radern mit ziemlicher Behemenz Schmuşsprißer nach den verschiedensten Richtungen abgeschleubert werden, so daß die Schutbleche bald dicht mit Schlamm besprißt sind; mancher Sprißer trifft auch unliebsamerweise einen Passanten oder sliegt, bei nicht außreichenden Schutblechen in den offenen Wagen. Bei allen Radsahrer-Wettrennen auf geschlossener, runder, oder elliptisch abgerundeter Bahn sehen wir, daß die Fahrer in den gekrümmten Strecken ganz schräg gegen die Verzitäle geneigt dahinsausen, um so schräger, je größer die Schnelligkeit ist. Ein Parforcereiter im Birkuß liegt ebenso mit seinem Pferde schräg gegen den Mittelpunkt der Manege (Abb. 41). Die Ursache dieser und noch mancher zu beobachtenden Erscheinungen ist die Zentrifugalkraft.

Die Wirkungen der Zentrifugalfraft sind schon sehr lange bekannt und angewendet, die Schleuber und die Wurfmaschine beruhen auf derselben; David tötete durch einen Steinwurf mit der Schleuber den Riesen Goliath.

Wenn man einen Stein an einer Schnur im Kreise herumschwenkt, so fühlt man in der Schnur eine Zugkraft auftreten, und bei Vergrößerung der Umdrehungsgeschwindigkeit kann es geschehen, daß der Faden reißt; der Stein fliegt alsdann in gerader Richtung ab tangential zu dem Kreise oder senkrecht zu der Richtung der Schnur im Augenblicke des Zerreißens fort (j. Abb. 42).

Es ist nun keineswegs eine besondere Kraft, die bei dem Kreisen des Steines den Faden anzieht und unter Umständen zerreißt, oder das Fortsliegen des Steines bewirkt, sondern nur eine notwendige Folge gegebener Bedingungen für die lebendige Kraft oder Trägheit eines Körpers. Der durch irgend welchen äußeren Untried in kreissörmige Rotation versetze Körper ist durch das Beharrungsvermögen in jedem Augenblick bestrebt, in tangentialer Richtung geradlinig sich sortzubewegen. Hiervon wird er durch die von dem sessen Bugkraft anial nach dem Mittelpunkt des Kreises (zentripetal) aus. Die Trägsheit des Körpers widersetzt sich derselben und äußert sich als entgegengesette Zugkraft;

beide muffen gleich fein und fich bas Gleichgewicht halten, benn fonft murbe ber Rörper fich in einer Spirale vom Mittelpuntte entfernen, ober sich bem Mittelpuntte nabern. Die Bentrifugalfraft ist also eine Ericheinung ber tangential gerichteten Energie bes Rorpers, welcher er nicht folgen tann. Gine besondere Energie ift außer diefer nicht porhanden; es tritt feine radial nach außen wirfende Rraft auf, wenn der Faden zerreißt oder bie Schnur der Schleuder gelöft wird, und der Rorper fliegt nicht radial fort, wie es unter der Einwirtung bei einer thatfachlich wirffamen besonderen gentrifugalen Rraft ge-

ichehen wurde, fondern er bewegt fich fenfrecht zu Diefer Richtung.


Die Größe der Zentrifugalfraft entspricht bem Dage für die leben= dige Rraft bewegter Daffen: fie wachst im Berhaltnisse bes Quadrates der Geschwindigkeit: gleicher Beschwindigfeit ift fie dem Radius des Rreises umgekehrt proportional, d. h. bei einer bestimm: ten Umfangegeschwindigfeit find Bentripetalfraft und Bentrifugalfraft um fo größer, je fleiner ber Rrummungsradius der Bahn ift.



ist leicht einzusehen, benn je ftarker

das Bestreben, die Rreisbahn tangential zu verlaffen; sie wollen aber b diesem Bestreben entgegen die ge= frümmte Bewegung fortseten. Durch die fait felbitthätig und unwillfürlich eingenommene, nach ber Geschwindig= feit größere ober geringere Reigung ihrer Bertifalachje und Berlegung bes Schwerpunkts nach innen wird nun der Bentrifugalfraft ein Widerstand entgegengesett; die Rörper lehnen sich gleichsam gegen die Bentrifugalfraft an, wie ein Banderer gegen ftarten feitlichen Bind. Damit bei der fchrägen Lage bes Jahrrabes diefes doch nicht feitlich vom Boden abgleitet, find

Die Bahn gefrummt ift, befto mehr wird ber Rorper in jedem Augenblid von feinem tangentialen Flugbestreben abgelentt. Die oben aufgeführten Beispiele ertlaren fich leicht. Der an der Radselge eines Wagens vom Boden anhaftende Schmutz sitt durch Abhäsion an dem Rade; wird die Zentrifugaltraft größer, so wird die Abhäsion überwunden und der Schlamm fliegt tangential vom Rade fort. Auf den bei fcneller Bewegung in gefrümmter Bahn befindlichen Radfahrer ober Reiter wirft bas Beharrungsvermögen,




42. Bewegung in tangentialer Richtung.

die Rennbahnen in den gefrümmten Teilen schräg, nach außen ansteigend, augelegt, so daß für eine angenommene mittlere Geschwindigkeit und Neigung ber Bertikalachse bes Rabes bieje fentrecht jum Boben bleibt. Ebenfo erhalt bei Gifenbahnen in Rurven die nach ber äußeren Seite ber Aurve liegende Schiene eine Überhöhung, um ein Andruden ber Radfrange an die außere Schiene burch die Bentrifugalfraft zu verhindern, durch die bei großer Beichwindigkeit die Bagen aus dem Geleise hinausgeschleudert werden könnten. Die Uberhohung ift jo eingerichtet, daß bei einer gewissen mittleren Geschwindigkeit ber Druck ber Bagen unter dem gemeinsamen Ginflusse der sentrecht nach unten wirtenden Schwere G und ber horizontal nach außen wirkenden Bentrifugalfraft C, die Resultierende R sentrecht ju ber geneigten Berbindungelinie in ber Schienenoberfante gerichtet ift (Abb. 43). Die

Überhöhung tann nur für eine bestimmte Geschwindigkeit so bemessen sein, daß ber Seitendruck auf diese Weise gerade aufgehoben wird. Bei Schnellzügen wird von der überwiegenden Zentrifugalfraft ein Druck der Räder gegen die äußere Schiene, bei langsam fahrenden Güterzügen dagegen ein solcher gegen die innere Schiene der Kurve stattfinden.

Die einsachste Wirkung und Anwendung der Zentrifugalkraft findet bei der schon erwähnten Schleuder statt. Ein Stein wird lose in ein Stück Leder gelegt und in diesem mittels zweier Schnüre in schnelle kreisende Bewegung gesetz; läßt man in einem bestimmten richtigen Augenblicke die eine der beiden Schnüre los, so fliegt der Stein mit großer Geschwindigkeit in bestimmter Richtung sort. Die Ansangsgeschwindigkeit ift gleich der Umfangsgeschwindigkeit im Augenblicke der Lösung der Schnur. Eine solche Ansangsgeschwindigkeit kann man dem Steine durch bloßes Fortschleudern mit der Hand bei weitem nicht erteilen, denn hierbei ist der Krastantrieb durch die Armmuskeln ein sehr kurzer, sast momentaner; in der kurzen Zeit und auf dem kleinen Wege von der Ausholung des Armes nach hinten dis zur vordersten Lage der nach vorn geworsenen Hand kann dem Steine nicht so viel Energie mitgeteilt werden, wie durch die nach Belieben mehrere Sekunden dauernde, mit immer zunehmender Geschwindigkeit bewirkte Rotation



44. Gefäß mit Maffer 45 Brauns bei Rotation. Geschwindigkeitsmeffer.

an der Schleuberichnur. Die Wirtung ber Bentrifugalfraft läßt fich noch auf verschiedene andere Beife darftellen. Aus einem Rorbe, in dem loje Gegenstände liegen, fallen dieje nicht heraus, wenn der Rorb mit einiger Geschwinbigfeit in fenfrechter Gbene herumgeschwentt wird. Sest man ein teilweise mit Fluffigfeit gefülltes nach oben fich tonisch erweiterndes Befaß in fcnelle Rotation um die vertitale Achfe, fo fteigt die Fluffigfeit an der Wandung des Gefäßes in die Sohe und fliegt jogar über den Rand derfelben hinaus (Abb. 44). Dierauf beruht der fehr hubsche und einfache neuere Gefdwindigfeitemeffer von Dr. Braun (Abb. Das geschlossene tleine Glasgefäß hat an feiner Außenseite eine eingeätte Stala und ift teilweise mit einer Fluffigfeit angefüllt. Das Befaß wird mit seinem Jufftuck in das obere Ende einer vertikalen Belle, deren Umdrehungsgeschwindig-

teit kontrolliert werden soll, eingesett, so daß es deren Drehung mitmacht, oder bei horizontalen Wellen durch Kegelräder oder Seiltrieb angetrieben. Der Apparat muß stets vertikal stehen. Je nach der Umdrehungsgeschwindigkeit steigt nun die Flüssigteit in dem Glas an den Wänden in die Höhe, so daß die Obersläche schließlich eine birnensförmige Gestalt erhält. Je größer die Umdrehungsgeschwindigkeit, desto tieser liegt der untere Scheitelpunkt der parabolischen Obersläche, und die an der Glaswand einzgeätte Zahl bei diesem Punkte gibt direkt die Umdrehungszahl pro Minute an; bei der Abbildung beträgt dieselbe also z. B. etwas weniger als 1000. Je nach der Umdrehungszahl, welche die Maschine ungefähr macht, für welche ein Apparat bestimmt sit, wird die Form des Glasgesäßes und die Flüssigseit bestimmt. Bei der Rotation kann man natürlich die eingeätten Zahlen nicht lesen; dies schadet aber nichts, man macht den Teilstrich, welcher gerade der richtigen Umdrehungsgeschwindigkeit entspricht, etwas krästiger, oder markiert ihn mit einer roten Linie; dann kann man ohne Ablesen der Zahlen sofort sehen, wie viel Teilstriche die Flüssigsteit über oder unter dieser Marke steht, wie viel also die Maschine zu langsam oder zu schnell geht.


Eine für den Maschinenbau sehr wichtige Anwendung der Zentrifugalfraft ist der von James Batt ersundene und zuerst für seine Dampsmaschinen verwendete Zentrisfugal=Pendelregulator, welcher in Abb. 46 schematisch dargestellt ist. An der vertikalen Achse hängen in 2 Ben AA' an festen Armen aa' die Schwungkugeln KK1;

die Achse wird durch Räder- oder Riemenantrieb von einer Maschinenwelle in Drehung versett. Bei steigender Geschwindigkeit sind die Schwungkugeln bestrebt, auseinander zu schlagen: hierbei mussen sie sich um die Aushängepunkte drehen, also gleichzeitig sich und die mit Charnieren BB¹ an ihren Armen befestigten Stangen ee' mit der Hülse H heben. Bon dieser Hülse aus wird durch ein Hebelgestänge die Dampseinströmung reguliert in der Beise, daß bei zu hoher Umdrehungszahl die Dampsuströmung verkleinert und so die Geschwindigkeit der Maschine verringert, bezw. konstant gehalten wird. (Näheres hierüber im III. Teile unter Dampsmaschinen.) Auch bei anderen Krastmaschinen, z. B. Turbinen, werden Schwungkugelregulatoren verwendet, welche den Zusluß des Wassers je nach der Geschwindigkeit einstellen.

Eine andere Anwendung findet bei den Zentrifugal=Trodenmaschinen oder Schleudertrommeln statt. Dieselben dienen in der Textilindustrie dazu, nasse Gewebe schnell und möglichst vollkommen von ihrem Wassergehalte zu befreien. Wie man von einem nassen Hut die Regentropfen durch bogenförmige Schwenkungen abschleudert, so wird aus nassen Geweben das Wasser durch sehr schnelle Rotation nach außen gedrängt und schließlich abgeschleudert. Die Wirkung dieser Zentrisugal=Trodenmaschinen ist so vollkommen, daß das Zeug in einigen Minuten so troden ist, wie man es sonst nur

durch ftundenlange Aufhän= gung in Trodenkammern er= halten könnte.

Ganz ähnlich sind die Zentrifugen für Zuderfabristen zum Abscheiden der Meslasse von dem körnigen Rohszuder. Auf demselben Prinzip beruhen die Separatoren, durch deren allgemeine Einssührung die Milchwirtschaft einen ganz anderen Charakter erhalten hat, und von denen des weiteren in Band IV unseres Berkes die Rede ist. In denselben wird nun durch rasche Drehung (bis zu 7000 in der Minute) in



Bentrifugalregulator.

Abplattung einer rotierenden gingel.

wenigen Augenbliden aus der Milch der leichte, fettreiche Rahm von der schwereren wässerigen Milchstüffigseit geschieden. Aber auch qualitativ haben sie eine bedeutend größere Leistungsfähigkeit gegenüber dem älteren Entrahmungsverfahren, denn sie ziehen viel vollfommener den Fettgehalt aus der Milch, wodurch sich eine erheblich größere Ausbeute an Butter ergibt.

Auch die Gewinnung des sogenannten Schleuderhonigs aus den Waben geschieht, wie schon der Name andeutet, durch Zentrifugalschleudern. Gine höchst wichtige Unswendung der Zentrifugalkraft stellen noch die sehr viel gebrauchten Zentrifugalpumpen für Wasserbirderung dar; dieselben werden weiterhin bei den Pumpen besprochen.

Am großartigsten sind die Wirtungen der Zentrisugalkraft in der Natur: die im vorigen Kapitel besprochene, mittels des Pendels nachgewiesene Abplattung der Erde an den Bolen rührt von der Zentrisugalkraft her. In einer weitentlegenen Epoche der Erde bildung war die Erdmasse plastisch; bei der Achsendrehung mußte durch die zentrisugale Birkung diese Wasse, entgegen der nach dem Mittelpunkt gerichteten Schwerkraft, von der Achse in sentrechter Richtung fortstreben und zwar um so mehr, se größer der Rotationseradius war, also am ktärksten am Aquator, während bei den Polen die Zentrisugalkraft O ist. Das hierdurch entstehende Anschwellen der Erdkugel um den Aquator mußte eine Zusammenziehung der Wasse in der Achsenrichtung zur Folge haben, die schon erwähnte Abplattung, derzusolge der Poldurchmesser um 1/229 kürzer ist, als der Durchmesser am Äquator.

Folgender Bersuch bestätigt die Abplattung eines nicht volltommen festen Körpers durch Rotation. Ein elastischer, dünner, genau in Kreissorm gebogener Stahlstreisen (Abb. 47) wird auf einer Achse a b unten bei a besestigt, während er oben nur mit einem Loch lose über dieselbe gesteckt ist. Wird die Achse in schnelle Rotation versetz, so verändert der Kreis seine Gestalt, und zwar wird er zu einer Ellipse, wie in der Abbildung punktiert gezeichnet.

Bei anderen Planeten, die größer sind als die Erde, macht sich die Wirtung der Zentrisugalkraft in noch höherem Maße geltend, so z. B. beim Jupiter und besonders beim Saturn. Bei diesem hat die Zentrisugalkraft am Aquator die Schwerkraft überwunden, so daß sich ein Streisen der plastischen oder slüssigen Masse von dem Himmelstörper ablöste, der seitdem als der bekannte Ring in der Äquatorialebene den Saturn umgibt. Auf ähnliche Weise sind wahrscheinlich die Wonde der Planeten, also auch der unzertrennliche Begleiter der Erde, entstanden, die von den Dichtern besungene Luna, die nachts mit sibernem Scheine ihrer Wutter, der Erde, das Sonnenlicht zu ersehen sucht. Wenn nämlich in dem sich ablösenden Äquatorialstreisen die Masse nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern an einer Seite, oder an mehreren Punkten überwiegt, so sammelt sich hier noch mehr Wasse an; die Zentrisugalkraft wirkt hier stärker, die schließlich der Ring an einer oder mehreren schwachen Stellen zereißt und die ganze Masse sich um den einen oder mehrere Punkte als getrennte Augeln sammelt, welche nun unter dem gemeinsamen Einstuß der ursprünglichen Fliehkraft und der Anziehungskraft des Hauptkörpers ihre Bahn um das Wuttergestirn verfolgen.

Dieser Borgang läßt sich nach Plateau in solgender einsachen Beise nachahmen. Man bringt einen recht großen Tropsen einer Mischung von Terpentin, Bachs und bergleichen, welche genau das spezissische Gewicht 1 hat, in heißes Basser, so daß der Tropsen in diesem (nicht auf der Oberstäche) gerade schwimmt und flüssig bleibt. Dieser Tropsen wird genau in die Mittelachse des Bassergesäbes dirigiert und letzteres hieraus in Rotation versett. Das Basser beginnt allmählich an der Rotation teilzunehmen und ebenso die flüssige Bachstugel. Bei genügender Geschwindigkeit fängt dieselbe an, in der Horizontalebene anzuschwellen und dafür in der Drehachse sich abzuplatten, dis sich ein zusammenhängender King ablöst und getrennt von dem Haupttropsen diesen umgibt. Lag jedoch der Mittelpunkt des Tropsens nicht genau in der Mitte, so entsteht nur an einer Stelle am Aquator eine Ausbauchung, welche sich als einzelner kleiner Tropsen, oder Mond, vom Zentralörper löst. Ebenjo zerreist der King, wenn die Achse ein wenig aus der Rotationsachse des ganzen Glase verschoben wird, indem sich an der Seite, welche von der Rotationsachse des ganzen Glase verschoben wird, indem sich an der Seite, welche von der Rotationsachse am weitesten entsernt ist, wo also die Zentriyagalkraft ihre größte Wirtung ausübt, die Wasse sammelt und dort, nachdem der King an der entgegengeleten Seite zerrissen ist, einen einzelnen neuen Tropsen bildet.

Durch die Zentrifugalfraft wird also die Schwerfraft teilweise aufgehoben. Am Aquator sind beide Kräfte gerade entgegengesett gerichtet, und die Verminderung der Schwerfraft beträgt hier 3,4 cm, so daß die Intensität der Schwere anstatt, wie früher angegeben, 9,780 m pro Sekunde, ohne Erddrehung 9,814 m betragen würde. Die Größe der Fliehkraft am Äquator ist 1/289 der Schwerkraft; würde die Erddrehung 17 mal schneller erfolgen, so würden Schwere und Fliehkraft sich gerade ausheben, da ja, wie bei allen Bewegungen, die Zentrifugalkraft im Verhältnis des Quadrates der Geschwindigkeit wächst. Die Körper würden also am Äquator gewichtslos sein, ein in die Höhe gesworfener Stein würde nicht zur Erde zurückehren, sondern, wie der Mond, die Erde umkreisen oder, wenn die erteilte Ansangsgeschwindigkeit so groß war, daß der Körper ganz außerhalb der Anziehungskraft der Erde gelangte, den Weltraum durcheilen, die er in den Einwirkungsbereich eines anderen Himmelskörpers käme.

Die Zentrisugalkraft kann Ursache zu den größten Unglüden und verheerendsten Wirkungen werden. Schon bei den erwähnten Zentrisugen besitt der rotierende Resel eine bedeutende lebendige Kraft; übersteigt die zentrisugale Spannung die Festigkeit des Materials, so sliegen die Stücke mit großer Kraft und Geschwindigkeit auseinander, wie der im Kreise geschwungene Stein fortsliegt, wenn die Schnur zerreißt. Ist das umgebende Gehäuse nicht start genug, den Anprall der fortgeschleuderten Bruchstücke auszuhalten, so wird dasselbe zertrümmert und die Stücke sausen zerstörend durch den Fabrikraum. Schon manchesmal ist auch durch das Zerreißen eines Schleissteines viel

llnheil angerichtet worden, weshalb jest größere ober schnellfreisende Schleifsteine mit einem kräftigen Schutzehäuse umgeben werden, welches nur eine passende Lücke hat, um das Werfzeug an den Schleifstein anzulegen. Viel schlimmer aber sind noch die Wirztungen, wenn ein großes Schwungrad einer Dampsmaschine zerreißt, sei es durch Überzichreitung der zulässigen Geschwindigkeit oder Fehler in dem Materiale, z. B. Gußblasen in den Armen oder der Nade. Mit der unwiderstehlichen Kraft der in dem Rade aufzgespeicherten Energie sausen die mehrere Zentner schweren Bruchstücke durch die Luft, zerstören Maschine und Einrichtung, durchschlagen Mauern, sliegen im weiten Bogen, das Dach zertrümmernd nach außen, hier an den Gegenständen, die ihrer Flugdahn entzgegenstehen, die Zerstörung fortsetend. Glücklicherweise weiß man durch genaue Berechznungen der auftretenden zentrstugalen Spannungen und Anpassung der Stärke, Form und des Materials der Schwungräder solchen Unglücken vorzubeugen, so daß dieselben selten sind; aber es ist doch schon manches Werk durch ein zerbrochenes Schwungrad oder eine große Riemenscheibe oder Seilscheibe zerstört und manches Menschenleben vernichtet worden.

Die Massenanziehung ober Schwerkraft und die Zentrifugalkraft sind es, welche die Himmelskörper gesormt haben, und nach deren Gesehen ihre Bewegungen in regelmäßigen Bahnen ersolgen, seit vor unvorstellbaren Zeiträumen ein erster unbekannter und stets unersorschbar bleibender Anstoß die Urmaterie der Welt in Bewegung gesetzt hat. Auch die Schwerkraft, wie die Zentrifugalkraft, die ja nur eine besondere Wirkungssorm der Trägheit ist, kennen wir ihrem Wesen nach noch nicht, aber die Gesehmäßigkeit ihrer in die Erscheinung tretenden Wirkungen ist ersorscht. Aus Grund dieser nach vielen Besobachtungen und Ersahrungen aufgestellten Gesehe verwögen wir Erscheinungen und Erseignisse im Laufe der Himmelskörper zu berechnen und vorherzusagen, die erst nach Jahrshunderten und Jahrtausenden eintreten werden, ebenso wie wir in der sernen Bergangenheit geschichtlich unbestimmte oder zweiselhafte Zeitpunkte in manchen Fällen genau seststellen können mit Hilse von zufälligen Angaben aus dieser Zeit über besondere astronomische Ereignisse, z. B. Sonnensinsternisse.

Die Bebelgesete und ihre Anwendung. Die technischen Wagen.

Sebevorrichtungen ber Alten. Der Bebel. Gleicharmiger Bebel. Druckhebel, Burffebel. Bebelgefet.

Benn wir die Mitteilungen über die großartigen Bauwerke aus der alten Beit, die Tempel der Babylonier und Affyrer, die Byramiden der Agypter, den Kolog von Rhodus, die großartigen Wasserleitungsaquädutte der Römer u. a. lesen, oder in der glücklichen Lage gewesen find, Die noch erhaltenen Refte Diefer ftaunenswerten Dentmäler ber Baufunft bes Altertums zu betrachten, fo brangt fich uns die Frage auf: wie war es bei bem damaligen Stande der Technit möglich, folche Koloffalbauwerte zu errichten? Beftehen doch 3. B. die vor etwa funf Jahrtaufenden erbauten ägyptischen Pyramiden aus behauenen Bloden von einem Gewicht bis zu 100 000 kg — alfo entsprechend einer Ladung von zehn Gifenbahn-Doppelwaggons - welche zum Teil bis zu 150 m Sohe geschafft werben mußten. Beute bilben die Bebevorrichtungen einen fehr wichtigen Ausruftungsteil der großen Etabliffements der Gifen= und Stahlinduftrie. Alle haben machtige, burch Dampftraft, Glettrigität oder Drudwaffer betriebene Rrane gum Beben und Traneportieren und ichlieflich biretten Berladen ichwerer Stude auf besonders tonftruierte Gifenbahnwagen, und bei überseeischem Berfand fpielt eine wichtige Rolle für die Bahl bes Transportweges die Frage, welcher Safen die besten und leiftungsfähigsten Sebevorrichtungen zum Überladen aus dem Gifenbahnwagen in bas Seefchiff hat. Bor 5000 Jahren aber hatten die bamaligen Baumeister feine Rrane und feine Dampftraft, feine Gifenbahn und feine hydraulischen Aufzüge. Dit den einfachsten hilfsmitteln mußten die ungeheueren Maffen bewegt werben, wozu allerdings anderseits ungezählte Fronarbeiter zur Berfügung ftanden. Gines der am nächsten liegenden Silfsmittel ift jedenfalls die Bebelfraft gewosen. Die Benuhung des Hebels zum Seben von Lasten erscheint uns so selbstverständlich, daß man meinen könnte, die Idee dazu wäre dem Menschen angeboren. Kinder ohne überlegung, Arbeiter von der denkdar kleinsten Intelligenz benuhen den Hebedaum, die Brechstange, ohne vielleicht je darüber nachzudenken, wie es kommt, daß mit diesem einssachen Wertzeug so bedeutende Kraftleistungen zu bewirken sind, und wie es zu erklären ist, daß der schwere Stein in Abb. 48, der mit der Hand nicht von der Stelle zu rücken ist, mit dem Hebedaum leicht gelüstet und ruckweise sortbewegt werden kann. Und wenn wir den Mann fragen, der in recht geschickter und zweckmäßiger Weise den Hebel zu benuhen versteht, wie es möglich sei, mittels desselben eine so große Kraft auszuüben, so wird er




48. Bweiarmiger gebel.

uns vielleicht erstaunt ansehen und meinen, das sei doch flar, an dem Hebebaum habe man eben mehr "Drud" (von den Arbeitern wird in der That vielfach eine solche Ansordnung, wie in dem Bilden stizziert, als "Drud" bezeichnet); aber eine bestriedigende Erstärung werden wir in den meisten Fällen nicht erhalten.

In der That wird aber durch ein einfaches Mittel eine bedeutend größere Kraft-

wirfung erzielt. Und doch gilt allgemein die Regel, daß jede Leistung gleich der aufgewendeten Arbeit sei; das Prinzip von der Konstanz der Energie ist für die einsachste Borrichtung ebenso gültig, wie für die Bewegungsgesetze der Weltkörper. Eine Bermehrung der aufgewendeten Energie durch den Hebel oder die schiefe Ebene kann niemals erreicht werden. Im solgenden werden wir den Jusammenhang zwischen Kraft und Leistung, die Wirkungsweise des Hebels und der von ihm abgeleiteten sogenannten einsfachen Maschinen kennen sernen.

Der Bebel. Gin Bebel ift allgemein ein unbiegfamer, um einen feften Unterftugungspunft brehbarer Stab, an welchem zwei Krafte in entgegengefestem Drehungsfinne



49 u. 50. Ginarmige gebel.


angreisen. Die eine Kraft wird gewöhnlich furzweg als Kraft, die andere, welche dieser Widerstand entgegensett, als Last bezeichnet. Liegen die Angriffspunkte von Kraft und Last auf derselben Seite des Drehpunktes, so ist der Hebel ein einarmiger (Abb. 49 u. 50); liegt der Drehpunktzwischen beiden, so haben wir den zweiarmigen hebel (Abb. 51). Die Stücke oder Längen vom Drehpunkte dis zum Angriffspunkte der Kräfte heißen Kraftarm und Lastarm, wenn die Richtung der Kräfte senkrecht zu diesen steht, in den Abb. 49—51 also O A und O B. Wirken aber die Kräfte in anderer Richtung, so sind nicht die Hebelarme selbst,

sondern die vom Drehpunkt nach den Kraftrichtungen gezogenen Senkrechten, also in Abb. 52 OA' und OB', die Kraftarme. Daß die Kräfte beim Hebel nicht gleich zu sein brauchen, um sich das Gleichgewicht zu halten, geht ohne weiteres aus dem Beispiel Abb. 48 hervor; der Arbeiter hält den schweren Stein in der Schwebe, und er weiß, daß dies um so leichter ist, je näher der Unterstützungspunkt a des Hebels dem Auflagerpunkt der Last gerückt wird, oder je länger der Hebedaum ist.

Schon in einem früheren Kapitel sind die Gleichgewichtsbedingungen für den Hebel als eine Anwendung des Satzes von den statischen Momenten dargelegt worden. Gin für sich selbständiges Hebelgesetz gibt es nicht; der Satz vom Hebel stellt vielmehr nur eine bes sondere Form des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte dar. Es lautet: die beiden Kräfte halten sich das Gleichgewicht, wenn das Produkt Kraft X Kraftarm — Last X Lastarm ist;

P.OA = Q.OB Abb. 49 bis 51, oder P.OA' = Q.OB' bei Abb. 52. Hieraus erklärt sich ohne weiteres die Wirkung des Hebels in Abb. 48; je länger das Hebelende ift, an dem die Kraft, also der Arbeiter, angreift, im Verhältnis zu dem Lastarm, dem Hebelende ab, besto größer kann die Last sein, die von der Kraft im Gleichgewicht geshalten wird. Ift z. B. das Stud ab = 20 cm, und der Krastarm 1 m lang, so kann eine Last von 50 kg durch eine Drudkrast am anderen Ende von 10 kg in der Schwebe gehalten werden.

Hiermit ist die Bedingung für das Gleichgewicht am Hebel gegeben; es wird aber fast in allen Fällen nicht die Haltung eines ruhigen Gleichgewichts durch Hebel und alle anderen Maschinen bezweckt, sondern eine Bewegung, das Heben einer Last oder die Überwindung eines Widerstandes, kurz die Leistung einer Nugarbeit. Das entsprechende



51. Bweiarmiger Bebel.

62. Bweiarmiger gebel mit schief wirkenden Kräften.

Bewegungsgeset für den Hebel heißt: die Produkte Kraft X Kraftweg und Last X Lastweg sind gleich; P. Aa = Q. B b in Abb. 49 bis 52. Dies ist nur ein anderer Ausdruck für den ersten Sat; die vorstehende Formel kann aus der ersten direkt geometrisch abgeleitet werden. Hieraus folgt, daß sedem Gewinn an Kraft ein entsprechender Verlust an Geschwindigkeit (also an Weg oder Zeit) entgegensteht. Wie wir früher gesehen haben, wird die Größe einer Arbeitsleistung durch das Produkt aus Kraft und senkrechter Hubhöhe dargestellt. Es ist also bei jeder Hebelbewegung die Kraftleistung gleich der überwundenen Arbeit; die Hebelgesetz stimmen also mit dem Prinzip von der Konstanz der Energie überein, es kann keine Energie gewonnen werden.





58. Anwendung des gweiarmigen Bebels.

54. Anwendung des einarmigen gebels.


Der Hebel sindet noch jett in seinen einsachsten Formen, gerade wegen seiner Einsachheit, Billigkeit und leichten Handhabung, die weiteste Verwendung. Jede Schere stellt einen zweiarmigen, der Rußknacker eine Verbindung zweier einarmiger Hebel dar. Der Betrieb der Schleifräder, mit denen der Scherenschleiser unter dem bekannten Ruse durch die Straßen der kleineren Städte zieht, erfolgt durch den Fuß mittels eines einarmigen Hebels. Abb. 55 stellt eine Hebelade, auch Waldteufel genannt, zum Ausreißen von Bäumen mit ihren Wurzeln dar, mit welcher eine ganz bedeutende Krast entwickelt werden kann. kob ist ein eiserner Hebel, dessen Drehpunkt o irgendwie besestigt ist, z. B. mittels einer starken Kette an einen Baumstumpf dicht über der Erde. An dem auszureißenden Baume ist möglichst hoch eine Zugstange besestigt, doch nicht so, daß der Nit zu schwach ist und vielleicht allein abreißt. Der Hebel wird nun abwechselnd als zweiarmiger und einarmiger angewendet; an der Zugstange ist eine Kette besestigt, und in ein Glied der letzteren greift der Haken dage nach links soweit wie möglich, dann wird der ziehen die Arbeiter in der gezeichneten Lage nach links soweit wie möglich, dann wird der

Haten a in ein Glied der Bugtette eingehatt, der Haten b gelöst und der Hebel nach rechts gezogen. Alsdann tann der Haten b weiter nach vorn in ein anderes Kettenglied eingehatt werden, worauf der Hebel wieder nach links gedreht wird; Haten a wird dann wieder gelöst und in ein anderes Kettenglied weiter vor eingesetzt. So wird langsam Glied



55. Bebelade (Waldtenfel).

Berbindungslinie der Kraftangriffspunkte und des Drehpunktes eine gerade Linie bilben. Die Ausführungen, speziell die Gesetze gelten aber auch für Binkelhebel (Abb. 56); dieselben werden da angewendet, wo die Richtungen der Kraft und Last sehr verschieden sind, wenn z. B. die Last vertikal wirken, aber einen horizontalen Zug erzeugen soll, wie



57. Anwendung des Winkelhebels als flingel.

58. gebel mit ichief mirkender graft.


sammenfallen. Dies geht aus dem Hebelgesetz und der Abb. 52 hervor. Denn wenn P sentrecht an dem Hebelarm wirkte, dann käme das Produkt P.OA statt P.OA' zur Geltung; da aber der senkrechte Kraftarm OA' kleiner ist als der Hebelarm OA, so wird durch die schräge Richtung der Kraft die Leistung verringert. Die Kraft P wird nämlich nach dem Parallelogramm der Kräfte zerlegt (Abb. 58) in eine Komponente S, die

senkrecht am Hebelarm wirkt und zur Wirkung kommt, und eine Komponente Z in der Richtung des Hebelarmes, welche also ohne Nupwirkung nur einen Zug oder Druck auf den Hebel ausübt, der von dem Dreh=


puntt aufgenommen wird.

Mit den gewöhnlichen einfachen Hebeln kann man große Drude erzeugen, schwere Laften heben, aber immer nur für kurze Entfernungen; um kontinuiersliche Bewegungen zu erzeugen, dienen die im folgenden Kapitel besprochenen, ebenfalls auf den Hebelgesehen beruhenden anderen sogenannten einfachen Masichinen Rolle und Bellrad und ihre verschiedenen Anwendungsformen.

Bu ben wichtigsten Anwendungen bes hebelgesetses gehören die Bagen. Ausführlicheres über Bagen und Gewichtssysteme findet sich im II. Teil



beim Rapitel "Wessen und Bägen"; auch sind dort die genauen chemischen und wissenschaftlichen Bagen behandelt. hier seien nur einige technische Bagen besprochen.



60. Konftruktion der Dezimalmage.

Den wachsenden Bertehrs und Handelsverhältnissen genügten schon seit langer Zeit die gewöhnlichen Wagen nicht mehr; einigermaßen schwere Gegenstände zu wiegen, machte bei denselben viele Schwierigkeiten. Wir sinden jest noch in alten Kauschäusern, in besonderen Hallen am Markte oder auch im Rathause kleinerer Städte mächtige Wagen aus einem schweren zweiarmigen, am Gewölbe ausgehangenen Wagebalken, an dem mittels starker Seile oder Ketten große Wageschalen ausgehängt waren. Mit diesen konnten noch Kausmannsgüter von einigen Zentnern Gewicht, kleineres Schlachtvieh, bei besonders großen Dimensionen vielleicht auch Großvieh gewogen werden. Aber welche Arbeit machte dies! Es muß bei gleicharmigen Wagen, als welche diese schwerfälligen alten Einrichtungen meist ausgeführt sind, auf die eine Wagschale das volle Gewicht des zu wägenden Gegenstandes ausgesetzt werden. Für schwere Gegenstände nach unseren heutigen Begriffen, größere Maschinenteile, beladene Wagen oder gar Sienbahnwaggons, mußten daher andere Wägeapparate konstruiert werden, wobei in erster Linie der Gesichtspunkt

maßgebend war, schwere Gegenstände mittels bedeutend geringerer Gewichte zu wägen. Hierzu bieten die Hebelgeset die direkte Unterlage; man braucht eben nur den Arm der Wage für die Last entsprechend kleiner zu machen als den Arm, welcher die Gewichte trägt: um z. B. mit Gewichten bis zu 5 kg 100 kg wägen zu können, muß der Arm, welcher die Last trägt, 20 mal kleiner sein, als der andere. Hierauf beruhen die Schnellwagen (Abb. 59); mit einem einzigen Gewichte Q kann man sehr verschiedene Lasten wägen, se nachdem man den Hebelarm bis zum Drehpunkt C vergrößert oder verkleinert. Auch der Lastarm kann verändert werden, indem häusig, wie in der Abbildung, zwei Aushängepunkte für die Last vorhanden sind, deren Entsernungen vom Drehpunkte ein einsaches Verhältnis bilden, z. B. 2:3. Würde bei diesem Verhältnis die Last in der Abbildung an den anderen Hasen gehängt, so müßte, damit Gleichgewicht hergestellt wird, das Gewicht Q um ½ nach rechts geschoben werden. Mit solchen Schnellwagen ist ein genaues Wägen nicht möglich; sie bieten aber die Bequemlichseit, daß sie leicht überall mit hingenommen werden können und daß man eben nur ein Gewicht braucht.

Sie werden deshalb besonders noch auf Märkten und von Haussierern auf dem Lande gebraucht.

Bei den Dezimal= und Zentesimalwagen dagegen ist das Hebelverhältnis des Lastarmes zum Kraftarm konstant; bei ersteren ist dasselbe 1:10, bei letteren 1:100. Um mit einer Zentesimalwage einen beladenen, etwa 60 Zentner schweren Kohlenwagen zu wägen, braucht man nur Gewichte dis zu etwa 60 Pfund. Solche Wagen sür große Gewichte müssen auch noch anderen Bedingungen entsprechen; abgesehen von der als selbstverständlich zu betrachtenden Genauigkeit müssen sie aller Genauigkeit fräftig konstruiert sein. Die seit langer Zeit allgemein angewandte gewöhnliche Dezimalsungemein angewandte gewöhnliche

61. Brückenwage mit Gifenrahmen und Blechgehaufe; Querichnitt.

wage ift bekannt; die Abb. 60 zeigt ihre Wirkungsweise und Konstruktion. Lettere muß so beschaffen sein, daß die Wage richtig und gut funktioniert, gleichviel, wo auf der Blattform die Laft aufgelegt wird, ob in ber Mitte ober an einer Seite, ba es nicht möglich ift, die Gegenstände gerade fo ju ftellen, daß ihr Schwerpuntt auf ber Mitte Die hauptteile find: der Bagebalten LMN mit dem Drehpuntt M; bei N hangt an einer Schneide a die Gewichtsschale G. Die Laft Q liegt auf der Plattform AB, der Drud ber letteren verteilt fich auf zwei Stellen; an ber einen Seite brudt fie mit ber Schneide C auf den Hebel DCE, welcher sich auf die feste Schneide D aufstütt, also einen einarmigen Bebel bildet und durch die Bugftange EL bei L am Bagebalten hangt, und auf der anderen Seite wird bireft ein Teil des Druckes auf die Zugstange FG übertragen, welche bei G mit einer Schneide am Bagebalfen hängt. Die gesamte Laft hängt also in verschiedenem, unbestimmtem Berhältnis an den beiden Schneiden L und G bes Hobellastarmes; die Wirfung bleibt bieselbe, ob der hauptteil der Laft am Buntte L ober G wirkt. Dies ift darin begründet, daß das Berhältnis der Hebellängen DC:DE und GM : LM genau basselbe ift. Ift dieses Berhaltnis g. B. wie in der Abbildung 1 : 6, fo greift ber Drud bei C mit 1/6 feiner Starte am Bagebalten bei L an, ber Drud bei B mit voller Kraft bei G. Da aber der Hebelarm ML 6 mal größer ist als MG, so wird die Wirkung wieder 6 mal vergrößert, ist also direkt der Last proportional. Besamtwirtung ift also diefelbe, als wenn die ganze Last bei G hinge, und fur die Berechnung ber Lange des Sebelarmes MN für die Gewichte braucht nur die Lange MG in Betracht gezogen zu werden. Das Berhaltnis beiber Langen ift 1: 10, fo daß bas bei P aufgelegte Gewicht 1/10 der zu wiegenden Last beträgt; daher der Rame Dezimalwage. Bei a befinden fich zwei Spigen, Die beim richtigen Ginfpielen ber Bage, alfo bei genau hergestelltem Gleichgewicht, einander gerade gegenüberstehen. Durch einen beweglichen Griff tann der Wagebalten, wenn die Wage nicht benutt wird, etwas gehoben und festgestellt werben, so daß die Schneide bei der Aufhängung M nicht mehr aufliegt und jo geschont wird. Außer ber Schale für die Auflegung ber Gewichte hat die Bage noch ein Laufgewicht; mit den Gewichten der Bagichale wird das Gleichgewicht nur roh eingeftellt, 3. B. bis auf 5 kg, mahrend bie genaue Ginstellung mit dem Laufgewicht geschieht. Die Borrichtung ist ähnlich wie eine Schnellwage, doch viel genauer: auf einer Stange ist ein fleines verschiebbares Bewicht, bas fo verschoben wird, daß die Spigen ber Bage genau einspielen; eine auf ber Stange eingravierte Stala zeigt bann genau, wieviel ben aufgesetten Gewichten noch zuzurechnen ift.

Solche Brüdenwagen für den gewöhnlichen Geschäftsgebrauch sind im allgemeinen nicht für sehr genaue Messungen eingerichtet, und es werden auch sür gewöhnlich keine weitgehenden Ansprüche an ihre Genauigkeit gestellt. Da man ohne Laufgewicht doch kein kleineres Gewicht als 1 g verwendet, so ist man auf eine Meßgenauigkeit von 10 g beschränkt. Meist genügt aber im praktischen Leben beim Wägen mit Dezimalwagen eine weit geringere Genauigkeit; bei Benuhung von 10 g als kleinstem Gewichte ohne Answendung des Laufgewichtes kann z. B. der Fehler beim Wägen 1/10 kg betragen, oder bei 100 kg Gewicht 1/1000. Aber besonders gut konstruierte Apparate dieser Art können eine sehr weitgehende Genauigkeit haben und selbst zu wissenschaftlichen Zweden verswendet werden; man kann mit solchen bei Belastungen bis zu 300 kg noch Teile eines Grammes wiegen und beispielsweise den Gewichtsverlust durch Verdunstung von Wasser, sogar durch Wasserausscheidung der Pssanzen nachweisen.


In der Abb. 61 fowie ber beigefügten Tafel ift noch eine Brudenwage der größten Art von Carl Schent in Darmstadt dargestellt, wie sie ähnlich auf den Bahnhöfen, in großen Fabritetabliffements, sowie in ben meiften Städten als ftadtifche öffentliche Bagen zum Bagen von Rohlen und anderen Materialien jest allgemein in Anwendung find. Das Fuhrwert oder der Eisenbahnwaggon fährt auf die Plattform, welche entweder ein Stück Schienengeleife ebenfo wie die Strede tragt (bei Benugung nur fur Gifenbahnwagen), ober in welchen die Schienen eingelaffen find, fo dag die Blattform mit ber Obertante ber Schienen in berfelben Bobe liegt; für den Radfrang ber Waggons find bann zwei schmale Schlitze gelaffen. Diese Anordnung hat ben Zweck, daß die Bage auch für Fuhrwert benutt merben tann. Die beiden Schienen ruben auf ftarten Langstragern, welche durch mehrere Quertrager fteif verbunden find und die Laft aufnehmen; fie übertragen ben Drud auf zwei Baar einarmige Bebel, f. Tafel, nahe an beren Unterftupungs= puntt. Jebes Baar ift breiedsartig miteinander verbunden; an bem Ende, wo die Laft aufruht, haben beibe eine gemeinschaftliche hinterachse, mahrend fie sich am anderen Ende, gegen die Mitte der Bage hin, in je einen Arm vereinigen. Diese beiden Bebelarme wirten wieder auf einen in der Mitte, quer gur Langerichtung liegenden Querhebel, den Kommunifator (Abb. 61), ebenfalls nahe am Unterstützungspunkt, also mit kleinem Krast= arm, und das Ende dieses Sebels schließlich ist durch Zugstange mit der eigentlichen Bägevorrichtung verbunden. Der Druck des Wagengewichts ist also bis hierhin durch die zweimalige Bebelübertragung bedeutend geringer geworden. Die Bägung geichieht bei biefen großen Bagen faft ausschließlich mit Laufgewichten. Die Zugftange bes unteren Lafthebels greift wieder an dem furzen Urm des zweiarmigen Gewichtshebels an; der lange Arm trägt ein verschiebbares Hauptlaufgewicht. Durch dieses wird aber bie Bage nur roh eingestellt; die genaue Ginftellung bes Gleichgewichtes geschieht burch ein zweites, bedeutend fleineres Laufgewicht, welches an einer besonderen Stala geschoben

wird, die über dem Haupthebelarm sitt (s. Tasel). Meist zeigen die einzelnen Teilstriche der Hauptssala je 100 kg an, während die kleinere die einzelnen Rilogramm markiert. Die ganze über Boden besindliche Wägevorrichtung ist in der Zeichnung mit einem dichten Blechgehäuse umschlossen, an welchem beim Gebrauch eine Klappe geöffnet wird. Meist befindet sich aber das Werk in einem dicht neben der Plattform errichteten kleinen Wägehäuschen, in dem sich der Wiegemeister aufhält. In der Abb. 61 ist noch unten rechts von dem Wägeapparat eine Signalvorrichtung angebracht; bei der horizontalen Stellung der Signalscheibe darf kein Fuhrwerk auf die Wage sahren, erst wenn der Wiegemeister den Entlastungsmechanismus der Wage eingestellt hat, geht gleichzeitig die Signalscheibe in die Höhe und zeigt freie Auffahrt an.

Die Wagen der beschriebenen Konstruktion werden für Lasten von 20000—60000 kg ausgeführt. Der Genauigkeitsgrad derselben ist nach den Zweden, denen sie dienen, verschieden; bei besonders sorgfältiger Ausführung erreicht die Genauigkeit 1:15000, d. h. bei einem gewöhnlichen beladenen Gisenbahnwaggon können noch einzelne kg gewogen werden.

Bielfach werben neuerdings die Wagen mit selbstthätigen Registriervorrichtungen versehen. Diese Apparate drücken das durch die Einstellung der Laufgewichte ermittelte Gewicht selbstthätig auf Billets, welche Einteilung nach Zehntausenden, Tausenden, Hunderten, Zehnern und einzelnen Kilos haben; in jede Rubrit wird eine Zahl gedruckt. Unrichtige Gewichtsangaben durch ein Irren des Wägers bei der Ablesung der Stala sind also hierdurch ausgeschlossen; der Apparat gibt unschlbar sicher das ermittelte Gewicht an, und die gedruckten Billets können direkt als Originalwiegeschein dienen.


Man versieht auch zu manchen Zweden, wo schnell gewogen werben foll, es bagegen auf große Genauigteit weniger antommt, 3. B. für bas Bagen bes Baffagiergepads auf ben Gifenbahnen, die Bagen mit einer tombinierten Laufgewichte- und Beigervorrichtung; mit bem Laufgewicht wird bas Gewicht burch einen Griff roh eingestellt, auf O. 50, 100 kg u. f. w., bann gibt ber Zeiger bas barüber hinausgehende Gewicht in einzelnen Kilogramm an. In Betrieben, wo täglich eine große Anzahl von kleineren Bagen von annähernd gleichem Bewichte auf Fabritgeleifen verwogen werden muffen, wie g. B. bie Fördermagen bei Rohlenzechen, Erzbergwerten, Rotereien, Zementfabriten, Bochofenanlagen, finden felbstwiegende und felbstregistrierende Brudenwagen Unwendung. Die Konstruktion des Hebelsnstems derselben ist ahnlich wie bei ber beschriebenen Baggonmage. Das Gewicht der einzelnen, auf dem Fabrikgeleise über die Bage laufenden Rollmagen (Rohlenwagen, Lowries, Sunde oder dergl.) muß innerhalb gewiffer Grenzen liegen, die Differeng darf 3. B. 150 kg nicht übersteigen. Dies fommt auch bei regelmäßigem Betriebe nicht vor; die leeren Wagen sind ziemlich genau gleich schwer, und bei richtiger Füllung tann bas Gewicht nur wenig differieren. Das Gewicht ber leeren Bagen wird zunächst von vornherein ausgewogen ("tariert"); ift das Minimalgewicht ber Ladungen nun 3. B. 600 kg, das Maximalgewicht 700 kg, jo wird auf eine Bagschale bes Bageapparates (oben rechts in der Zeichnung) das 600 kg entsprechende Gewicht aufgelegt, alfo bei 100 facher übertragung 6 kg, und die hundertziffer des Registrierapparates ein= für allemal auf 6 geftellt. Bei jeber einzelnen Bägung werben nun bie Bwifchenzahlen der Gewichte, 3. B. 635, 664 auf einzelne Billets gedruckt, welche fich in einem Raft= chen fammeln. Das Ginftellen bes Minimalgewichtes und bas Ginlegen und Berausnehmen der Billets ift also die einzige Bedienung, die der Apparat braucht. An jedem Abend, oder beim Schichtwechsel tann burch Abdition festgestellt werden, wie viel bas Gefamtgewicht der aus- oder eingegangenen Rohlen, Erze u. f. w. beträgt. Die Bage tann noch mit einem fehr praftifchen Kontrollapparat ausgestattet werben. Der Querhebel fteht nochmals mit einem Gewichtshebel in Berbindung, der der gulaffigen Minimalbelaftung bas Gleichgewicht halt. Rommt eine Bagenladung mit einem geringeren Gewichte als das vorgeschriebene Minimalgewicht ift, auf welches biefer Bebel eingestellt ift, fo bietet biefer ein Ilbergewicht, und ber Wagen wird gar nicht zur Bagung zugelaffen. Das Geleife ift nämlich für gewöhnlich durch einen Riegel gesperrt, ber felbitthätig erft bann gurudfpringt und die Fahrt freigibt, wenn ein größeres als das Minimalgewicht auffährt. Nach der



Auffahrt springt hinter dem Wagen der Riegel sofort wieder vor; auf diese Weise wird also auch ein Zurückahren und betrügerisches Doppeltwiegen unmöglich gemacht. So wird nun ohne jegliche Aussicht eine einsache und vollständig sichere, unbestechbare Kontrolle über die gesörderten oder verbrauchten Mengen des betreffenden Materials bewirkt. An Stelle des Registrierapparates, der die einzelnen Ladungen aufschreibt, wird auch vielsach ein selbstthätiger Abditionsapparat verwendet, welcher alle Wägungen sortlausend zählt und summiert, so daß jederzeit das verwogene Gesamtgewicht abgelesen werden kann. Dieser Apparat sindet vorteilhaft da Anwendung, wo man nicht das Geswicht der einzelnen Ladungen kennen will, sondern das Gesamtgewicht der Förderung oder eines Materialverbrauches in einer bestimmten Zeit, z. H. für die Kontrolle des täglichen Kohlenverbrauches eines Hochosens oder einer größeren Dampstesselanlage.

Für manche Großbetriebe, g. B. große Getreibemuhlen, Olfabriten, Brauereien,

Silojpeicher, ift ein ichnelles und genaues Berwiegen großer Mengen Getreibe von größ= ter Bichtigfeit. Besonbers bei großen, mobern eingerichteten Rühlen und Getreidespeicher= anlagen geschieht ber Transport des Betreides nur noch auf maschinell=automatischem Bege. Aus dem Schiffe wird 3. B. der überfeeische Beigen durch Elevatoren in die Sohe gehoben, oben in große Trichter geichüttet und durch Rinnen auf breite, laufende Transportbander geführt u. f. w. Auf diefem Wege muß an einer Stelle eine Bagung nattfinden, welche ben Fortgang des Betriebes nicht ftoren darf. Die gewöhnliche Ba= gungemethode mittele Dezi= malwagen ober Brüdenwagen ift hier völlig ungureichend. für folche Zwede werben automatische Bagen verwendet, welche fortlaufend, ohne jede Aufficht das Ge-



62. Antomatische Getreidemage.

reide oder auch sonstige Materialien während des Transportes wägen. Die Ersindung und Einführung dieser sinnreichen und praktischen Apparate ist hauptsächlich der Firma E. Reuther & Reisert, Henneser Maschinensabrit zu Hennes, zuzuschreiben; sie sind in der That bei Betrieben der genannten Art fast unentbehrlich geworden. Abb. 62 stellt die automatische Getreidewage Chronos der genannten Firma dar. Das Gesteide läuft ununterbrochen mit Rinne und Transportband in den über der Wage besindsichen Trichter und aus diesem in die darunter besindliche, um eine horizontale Achse drehdere Trommel; diese hängt in zwei Schneiden an dem einen Arm eines zweisarmigen Hebels, während der andere das Gewicht trägt. Zwischen Trichter und Trommel besindet sich der Einlaussmechanismus, der zwei Einlausstlappen hat; die eine sperrt surz vorher, ehe die richtige Getreidemenge eingelausen ist, den Zulauf zum Teil ab, die andere schließt ihn ganz in dem Moment, wo die Wage im Gleichgewicht ist. In demsiehen Augenblicke wird eine Arretierung ausgelösst, welche die auf zwei Schneiden drehsbar gelagerte Trommel dis dahin sessicht, worauf dieselbe umstippt und ihren Inhalt

nach unten entleert; dabei öffnet sich die links sichtbare Rlappe, die sonst durch eine fich vorlegende Stange gefchloffen gehalten wird. Nach völliger Entleerung dreht fie fic wieder gurud, die Ginlaufflappen öffnen fich wieder und die Arretierung legt die Trommel wieber fest. Diese Borgange folgen mit größter Sicherheit felbstthatig nacheinander; bie geringe, für die Bewegungen erforderliche Rraft wird von dem Gewichte bes Getreibes felbft geliefert, indem die Massenverteilung der Trommel so gewählt ift, daß fie gefüllt nach unten tippt, dagegen leer wieder das Übergewicht nach der anderen Stellung bekommt. Die Bage arbeitet fehr ichnell, denn das Getreide fällt ichnell in die Trommel; nur jum Schluß einer jeden Fullung läuft es nur noch gang langfam nach jum genauen Auswägen. Die Wage richtet fich in ihrer Thätigkeit sowohl nach ber Bufuhr bes zu wiegenden wie ber Abführung des gewogenen Getreides; wenn der Abfluß gehindert ift, entleert fic Die umgefippte Trommel langiamer, oder fie bleibt, wenn das Getreibe fich angestaut hat, stehen, ber Betrieb wird also unterbrochen. Die automatische Bage Chronos ift, wie bie früher besprochenen Brudenmagen, mit felbstthätiger Registriervorrichtung verfeben und arbeitet fo vollständig ficher und genau, daß fie als eichfähig ertlart worden ift. Die Leiftungefähigfeit beträgt für die größten Rummern ftundlich bis gu 150 000 kg Beigen oder Roggen, es tann also mit einer Wage täglich (in 10 Stunden) ber Inhalt von 150 Doppelwaggons verwogen werden!

Der unaufhörlich steigende Berkehr, das Unwachsen der Großindustrie stellen immer neue, größere Ansprüche an die Technik und die Ersindungskraft; aber wenn sich irgendwo ein wirkliches Bedürfnis geltend macht, so gelingt es auch meist bald, in geeigneter Beise Abhilsemittel zu schaffen. Solche Einrichtungen, wie Brückenwagen, welche Lasten von 100 000 kg auf einmal wiegen, automatische Wagen, mit denen man ohne Menschenarbeit mitten im Betriebe täglich mehrere Eisenbahnzüge Getreide verwiegen kann, kannte man vor einigen Jahrzehnten nicht und hätte sie mit den damaligen hilsemitteln der Technik vielleicht auch nicht in der Vollkommenheit herstellen können; die Hauptsache aber war jedensalls: das Bedürsnis war nicht in dem Maße vorhanden wie jest.

Die einfachen Maschinen. Bebezeuge.


Feste und lose Rolle. Flaschenzug. Differentiafflaschenzug. Bellrad. Safpel. Binde. Aaberübertragung. Bransmiffion. Bretrad. Schiefe Chene. Schraube. Die Schiffsschraube. Schraubendampfer. Arane.

Die Technik der Hebezeuge spielt im Bauwesen wie im Maschinenbau und der ganzen Großindustrie eine wichtige Rolle. Bei jedem größeren Bau werden Aufzugvorrichtungen verschiedener Art angewendet, von der Rolle und dem Flaschenzug bis zu
der am Boden und auf den Gerüsten auf Schienengeleisen sahrenden Dampswinde. Es
liegt auf der Hand, daß in rein mechanischer Hinsicht das Hinausschaffen von Materialien
auf die Höhe des Baugerüstes durch irgend welche Aufzugsvorrichtung rationeller sein
muß, als das Hinaustragen durch Arbeiter, denn letztere müssen stets ihr eigenes Gewicht
als tote Last mit in die Höhe tragen, welches größer ist, als das Gewicht der Ruylast,
der Steine oder sonstigen Baumaterialien, wohingegen bei der Verwendung von Hebezeugen der Arbeiter unten bleibt und nur die Arbeit zum Heben der Materialien selbst
ohne oder mit geringer toter Last der Körbe oder Kasten zu leisten hat. Bei sehr großen
Bauwerken wird es schließlich noch rationeller, die teuere mechanische Menschenarbeit
durch Dampsarbeit zu ersehen.

Betrachten wir zunächst die einfachsten Formen der Vorrichtungen zur Umänderung mechanischer Arbeit, die sogenannten einfachen Maschinen, welche als Anwendungen des Hebels zu betrachten sind und auf den Hebelgesehen beruhen. Unter der Bezeichnung "einfache Maschinen" sogenannt werden könzahl einfacher Vorrichtungen zusammen, welche insofern "Maschinen" genannt werden können, als durch sie bezweckt und bewirkt wird, in der Natur vorkommende Verhältnisse und Kräfte in vorteilhafter Weise für die praktische Anwendung umzuändern, und welche alle den Charakter der Einfachbeit tragen, indem sie bezüglich ihrer Wirkungsweise nicht auf der vereinten Anwendung mehrerer vers

schiedener Prinzipien oder mechanischer Gesetze beruhen und bezüglich ihrer Konstruktion und Anordnung nur aus wenigen einsachen Elementen bestehen. Die Leistungen und Zwecke der einsachen Maschinen Iassen sich unter folgende Gesichtspunkte ordnen: 1) Anderung einer Kraftrichtung (einsache Rolle); 2) Anderung des Angriffspunktes der Kraft; 3) Bergrößerung der Kraft auf Kosten der Schnelligkeit der Leistung oder des zurückgelegten Weges, oder umgekehrt Vergrößerung der Schnelligkeit oder des Weges bei Verzringerung des Kraftauswandes; 4) Vereinigung mehrerer dieser Wirkungen.

Die Rolle. Diefelbe dient in ihrer einfachsten Unwendung als feste Rolle nur dazu, einer ausgeübten Bugtraft eine andere Richtung zu geben; eine Bergrößerung der Rraft ober der Geschwin= bigkeit kann durch diese nicht bewirft werben. Allgemein ift eine Rolle eine freis= runde Scheibe, welche um einen gentralen Bapfen leicht drehbar ift und am Umfange eine Rille gur Aufnahme eines Seiles hat. Die feste Rolle ift an bem Bapfen fest aufgehängt (Abb. 63). An dem einen Seilende hängt bei d die Last W. am anderen wirft bei a die Rraft des Arbeiters. Gbenfo viel, wie die Last sich heben foll, muß ber Arbeiter bas




68. Fefte Holle.

64. Cofe Rolle.

andere Seilende niederziehen: Kraft= und Lastweg sind also gleich, ebenso Kraft und Last, oder erstere muß etwas größer sein, um die Auswärtsbewegung zu bewirken und die Reibung des Rollenzapsens, sowie die des Seiles zu überwinden. Für die Leistung wäre es also dasselbe, wenn ein Arbeiter von oben her die Last direkt am Seile aufziehen würde;

dies wäre aber viel unbequemer. Auf einem Bausgerüft oder an der Offnung eines Borratsspeichers ist meist nicht so viel Plat und kein so sicherer Standspunkt, wie unten auf dem festen Boden; auch ist ein Ziehen von oben nach unten leichter, als umgekehrt, da das Gewicht des Menschen dabei mitwirkt.


Wesentlich anders verhält es sich mit der losen Rolle, bei welcher die Last W am Haken der Rolle b hängt (Abb. 64). Das eine Seilende ist bei a befestigt, und am anderen zieht bei a oben der Arbeiter; beide Seilenden tragen die Hälfte der Last, der Arbeiter braucht also nur der halben Last das Gleichgewicht zu halten und dementsprechend nur die halbe Krast aufzuwenden, als bei der sesten Rolle, um die Last zu heben. Dagegen hat er doppelt so lange zu ziehen; denn um die Last dis nach oben zu heben, muß er beide Seilenden, ab + bc, zu sich herausziehen. Er muß also mit der halben Krast doppelt so lange arbeiten. Bei der sesten Kolle ist es gleichgültig, welche Richtung das Seilende hat, an welchem die Krast wirkt,



65. Rollengug.

da für jedes Stück eingezogene Seillänge die senkrecht hängende Last um ein ebenso großes Stück gehoben wird. Bei der losen Rolle dagegen wird die einzuziehende Länge kleiner, wenn beide Seilenden nicht senkrecht hängen, sondern schräg; je stumpfer der Winkel wird, den beide bilden, desto kürzer dauert die Hebung, desto größer ist aber auch die erforderliche Kraft.

Wird nun das Seilende, an welchem in Abb. 64 der Arbeiter zieht, wieder über eine feste Rolle geschlungen, so daß ein Arbeiter von unten ziehen kann, so andert sich



66. Flafchengug.

hierdurch bezüglich Rraft und Beit nichts. Wir haben die einfachste Anwendung eines Rollenzuges, wie allgemein die Rombinierung fester und lofer Rollen genannt wird. Solche Rombinationen gibt es in der verschiedensten Unordnung. Bei allen fommt es bezüglich des Berhaltniffes ber Rraft zur Last nur auf die Anzahl der losen Rollen und ihre Unordnung an; die festen Rollen haben darauf teinen Ginfluß und dienen ftets nur bazu, die Kraftrichtung umzutehren. Durch jebe lofe Rolle aber wird die erforderliche Rraft reduziert und zwar in verschiebenem Grabe nach ben zwei im Pringip verschiedenen Anordnungen. Bei dem Rollenzug (Abb. 65) tragen offenbar die acht Seilenden a bod ofgh je 1/8 der Last Q; in jedem, also auch in dem Ende i, herrscht die Span-nung 1/8 Q, so daß die Kraft P im Gleichgewicht 1/8 der Last Q beträgt. Die letzte feste Rolle hat keine Bedeutung mehr; ebenso gut konnte die Kraft direkt an h nach oben wirten. Um die Laft um ein bestimmtes Dag zu heben, muffen alle acht Seilenden um ebenfo viel verfürzt werden, bas Seilende h ober i muß also um die achtfache Lange angezogen werden. Stets kehrt also, auch bei den weiterhin beschriebenen Ronftruttionen biefes Grundgefet wieder: Kraft X Kraftweg - Last X Lastweg.

Der Flaschenzug. Eine praktisch wichtigere Berbindung von Rollen zu einer Zugvorrichtung ist der Flaschenzug, bei welchem mehrere Rollen in je zwei Gehäusen (Flaschen) übereinander oder nebeneinander drehbar besestigt sind. Eines der Gehäuse ist sest aufgehängt, das andere ist lose und trägt die Last (Abb. 66 u. 67); hier sind je drei Rollen im sesten und im sosen Gehäuse. Zum Heben der Last müssen, wie leicht ersicklich, in beiden Fällen alle sechs Seilenden zwischen der seisten und der losen Flasche, also die sechssache Länge der Hubhöhe am Kraftseil aufgezogen werden; anderseits beträgt die Kraft nur 1/6 der Last, da in allen Seilen nur 1/6 der Lastspannung herrscht. Allgemein heißt die Regel bei diesen Anordnungen von Rollenzügen oder Flaschenzügen: Die Kraft ist gleich der Last, dividiert durch die doppelte Anzahl der losen Rollen (wobei die Rollen des losen Gehäuses als lose Kollen

gelten). Durch eine Anordnung nach einem anderen Prinzip kann aber noch eine bebeutend größere Erhöhung der Kraftleistung erzielt werden: durch der Potenzssachglaschenzug (s. Abb. 68). In dem Seile, welches die unterste Rolle umschlingt, herrscht die Spannung $K_1 = \frac{1}{2}$ Q, in dem Seile, welches die unterste Rolle umschlingt, herrscht die Spannung $K_1 = \frac{1}{2}$ Q, in dem folgenden $K_2 = \frac{1}{2}$ $K_1 = \frac{1}{4}$ Q, in dem obersten und hiermit auch in dem Kraftseil $K_3 = \frac{1}{2}$ $K_2 = \frac{1}{8}$ Q; oder allgemein: die Kraft ist gleich der Last, divisitert durch die sovielte Potenz von 2, als lose Rollen vorhanden sind. Bei dieser Anordnung muß die oberste Rolle bedeutend höher aufgehängt werden, als zu welcher Höhe die Last gehoben werden soll; denn wenn die oberste lose Rolle bis zum höchsten Punkte, also zur sesten Rolle gehoben ist, hat die zweite Rolle nur die halbe und die dritte nur $\frac{1}{4}$ der Höhe erreicht. Dies ist natürsich ein Übelstand, der die Borrichtung z. B. für das Hoch

ziehen von schweren Bertftuden für Neubauten auf die Bobe bes oberften Gerüftes


ungeeignet macht.

Sehr viel angewendet wird dagegen in neuerer Zeit der Differentialflaschen zug, welchen Abb. 69 schematisch in der Wirkungsweise darstellt. Derselbe besteht aus zwei, meist aus Eisen in einem Stück gegossenen sesten Rollen von verschiedenem Durch= messer, mit gemeinschaftlicher Achse, und einer losen Rolle, an welcher die Last hängt. Die sesten Rollen sind als Rettenräder ausgebildet, d. h. sie haben am Umfang Zähne, die sich in die Glieder der dazu passenden Rette einlegen, wodurch das Gleiten der Rette auf den Rollen verhindert wird (Seile werden hierbei nicht verwendet). Die Kette ist

endlos und, wie aus der Abbildung ersichtlich, in eigentumlicher Beije um die brei Rollen geschlungen. Die Rraft P greift, wie angebeutet, an ber lofen Rettenichlinge an; die Rette läuft über die große fefte Rolle, wodurch diese und gleichzeitig mit ihr die fleine Rolle in Drehung verfett wird, fo bag die Rette von letterer fich abwidelt. Je nach ber Differeng ber Durchmeffer D und d beiber Raber widelt fich also mehr Lange auf als ab, die Lastrolle wird gehoben, mahrend die lofe Rettenschleife in gleichem Dage fich verlängert. Ift 3. B. bas Berhaltnis der Rollendurchmeffer 6:4, fo wird bei Aufziehen bes Rettenenbes ab um 1 m, bas Enbe d um 2/3 m finten; die Rettenschleife cd wird also um 1/3 m gefürzt, oder die Lastrolle um 1/6 gehoben. Alfo ift in diefem Falle die Rraft 1/8 ber Laft. Die allgemeine Beziehung läßt fich nicht gut in einem einfachen Sate ausbruden, fonbern einfacher und flarer burch ben Ausbrud $P = \frac{Q}{2} \ (1 - \frac{d}{D})$. Differentialflaschenzug ift an ber weiter hinten abgebildeten Lauftate (Abb. 91) fichtbar.

Je geringer also ber Unterschied ber beiben feften Rollen ift, besto stärker ist die Kraftvermehrung. Bei den üblichen Verhältnissen — meist etwa
11:12 — wird die Last, auch ohne die Kraft P,
allein durch die Reibungswiderstände in der Schwebe gehalten.


Bellrad. In der Wirkungsweise ähnlich wie der Differentialstaschenzug ist das Rad an der Welle oder Well=rad (Abb. 70 u. 71). Auch hier greift die Kraft an einem Seil (oder einer Kette) an einem Rade an, welches mit einer Rolle oder Welle von



12


kleinerem Durchmesser, um die das Lastseil gewunden ist, auf derselben Achse sitt teine lose Rolle vorhanden. Das Wellrad kann direkt als zweiarmiger Hebel betrachtet werden, dessen Unterstützungspunkt die Mitte der Achse, dessen Kraftarm der Radius der Rolle do und dessen Lastarm der Radius der Welle da ist, da ja Kraft und Last am äußeren Umsange beider wirken. Also ist die Gleichgewichtsbedingung: Die Kraft verhält sich zur Last, wie der Radius der Welle zum Radius des Rades. In den meisten Fällen der Prazis ist das Rad durch eine andere, handlichere Borrichtung ersett, z. B. beim Haspel durch mehrere Hebelarme, Abb. 72. Die ausgebreitetste Anwendung sinden die Winden, die an Stelle des Rades 1 oder 2 Kurbeln haben. Um eine weitergehende Krastspergrößerung zu erzielen, als durch das bloße Verhältnis des Kurbelradius zum Wellens

radius, welches ja auf enge Grenzen begrenzt ift, um eine "größere Überfetjung" ju erhalten, lagt man vielfach die Rurbel nicht dirett auf die Seilwelle wirken, sondern man gibt beiden besondere Uchsen, die durch Bahnraber, ein fogenanntes Rabervorgelege, mit-



Die beiden Rurbeln KK ftehen diametral gegenüber, fo daß die Leiftungen beider Arbeiter einen ziemlich fonftanten Durchichnitt ergeben, indem immer ber eine brudend, ber andere ziehend wirkt. T ift die Belle, welche zur Aufnahme bes Seiles ober ber Rette mit einer fpiraligen Rille verfehen ift. Auf Die Rurbelachse a and die Wellenachse m find die Bahnrader r R aufgefeilt, welche ineinander eingreifen; r ift bas treibenbe Rab. Bon bem Berhaltnis ber Radien beider hangt nun das Übersetungsverhältnis ab. Ift R fünfmal größer als r, so hat es auch fünfmal so viel Bahne, ba diefe ja gleich groß fein muffen, um genau ineinander einzugreifen; die Rurbelachfe a muß fich alfo fünfmal breben, um ber Welle eine einzige Umdrehung zu erteilen. Ift außerdem das Berhaltnis des Radius ber Seilwelle jum Rurbelradius 1:2, fo ift die ganze Gesamtübersetzung $1:4\times 2=1:8$, die Rraft ist also 1/8 der Laft. Un der Winde ist noch eine Bremsvorrichtung angebracht. Beim Niederlaffen von Laften fann nämlich das Rad r etwas nach rechts auf Differentialftaschenzug. der Belle verschoben werden, fo daß es außer Eingriff mit bem Rade R fommt;

die Belle dreht sich also allein, ohne die Rurbeln, und mit ber Bremse wird bie Geschwindigfeit reguliert. Um die Bremescheibe B ift ein Stahlbremsband i gelegt, welches an bem einen Ende bei C befestigt ift; bas andere Ende fit an bem Bolgen h bes gebogenen Bintelhebels H, und k ift ber feste Drehpuntt. Bird ber Bebel am Sandgriff




Rad an der Welle. Bur Theorie des Hades an der Welle. Salpel mit anfrecht ftebender Welle.

nach oben gedrückt, so zieht der kurze Hebelarm kh mit großer Kraft das Bremsband an, welches durch seinen Drud auf die Bremsscheibe die Rolle arretiert, und die Geschwindigfeit je nach dem am Bremshebel ausgeübten Druck regelt. Raderübersetzungen können viel weiter gehen, durch Berwendung mehrerer Raderpaare, wie Abb. 75 zeigt. Bon der Kraft angetrieben wird das Zahnrad r, dasselbe greift in das Rad R, ; die Abersetzung beträgt 1:4. Auf der Achse von R, sitt das fleine Rad r, welches in das fünfmal größere Rad R. eingreift; schließlich betreibt bas auf ber Achse von R. sitzenbe Bahnrad r, das Rad R,, deffen Durchmeffer wieder sechsmal größer ist, als derjenige von r3. Das Berhaltnis ber Durchmeffer und bamit ber Bahneanzahl bei ben brei Raberpaaren ist also 1:4, 1:5, 1:6 und das gesamte Übersetungsverhältnis hiernach $1:4\times5\times6=1:120.$

Durch das Raderwerk wird also eine auf die erste Belle ausgeübte Rraft auf bas 120 fache vergrößert, Die Geschwindigfeit hierbei ebenso viel verkleinert. Umgefehrt fann man auch für besondere Zwede die Geschwindigkeit auf Rosten der Intensität der Rraft

vergrößern. Bei vorlie= gendem Beispiele braucht nur die Rraft an ber Belle bes letten großen Bahnrades R, einzugreisfen, um die Welle des Rabes r, in 120mal ichnellere Rotation zu verfeten. Auch dies tommt in der Pragis vor, wenn auch weniger häufig. Bur Bergrößerung ber Gefdwindigfeit, g. B. gum Untrieb von Bentrifugal= Bentilatoren, pumpen, Bentrifugen , Eleftro= dynamomaschinen, Bohr-




78 u. 74. Winde.

maichinen, Drehbanten, werben meift Riemen= oder Seilübertragungen angewendet, welche auf demselben Prinzip beruhen. Das Schwungrad oder die Riemenscheibe einer Kraftmaschine (s. Abb. 76) treibt durch Riemen die ½ so große Riemenscheibe S, der Transmissionswelle; auf letzterer sitt die Scheibe S,, welche durch einen Riemen ein Borgelege mit halb so großer Scheibe S, in Drehung versetzt. wird durch einen letten Antrieberiemen mittels der Scheiben Sa und S, die Welle einer

Drehbant betrieben; wenn das Berhältnis der letten beiden Scheiben 3. B. 3:1 ift, so macht die Drehbankwelle $3 \times 2 \times 3 = 18$ mal so viel Umdrehungen in der Minute als die Dampfmaschine.


Bei ben Kurbeln wirken gleichzeitig bie Muskelkraft ber Arme und das Rörpergewicht bes Arbeiters, indem letterer sich beim Niedergang der Kurbel teilweise auf die= felbe legt. Es ist auch vielfach versucht worden, Borrich= tungen zu tonftruieren, bei benen nur die Mustelfraft ber Beine wirkt, doch meist mit schlechtem Erfolg. Nur für folche Arbeiten, bei benen der sitzende Mensch seine Sande für den Antrieb des Apparates nicht frei hat, sondern gleich= zeitig für andere Beschäftigung benuten muß, ift für fleinere



75. Raderübertragung.

Arbeitsleiftungen die Bewegung von Maschinen durch die Mustelfraft der Beine allgemein in Gebrauch, fo bei bem Bebftuhl, ber Nahmafchine und bem Schleifftein, beren Bewegungsmechanismus aus einem vom Fuße betriebenen einarmigen Hebel und einer Rurbel besteht, auch bei der Töpferscheibe, die ein Wellrad mit vertitaler Uchse darstellt.

Die beste Anwendung des Prinzips des Wellrades für menschliche Arbeitsleiftung find die Laufrader, Treträder oder Sprossenräder, bei denen das Gewicht des Menschen gur Arbeitsleiftung verwendet wird. Diefelben find feit langer Zeit vielfach in Benutung gewesen und find in Breiten ausgeführt worben, daß bis zu 20 Menschen nebeneinander in einem Stufenrad gearbeitet haben. Bahlreich werden bis in unsere Beit Sproffenraber in ben vielen Steinbruchen fublich von Baris, bei Montrouge und Beaugirard ver-



76. Riementransmission.

wendet. Abb. 77 ftellt ein folches für zwei Arbeiter bar. Statt ber Stufen haben biefe Raber feitliche Sproffen, 3. B. bei 9,8 m Raddurchmeffer deren 96. Die Birfungeweise ber Stufenraber und Sproffenrader ift leicht zu erfeben; der Arbeiter fteigt an den Sproffen ober auf den Stufen in die Sohe, das Rad beginnt sich unter bem einfeitigen Umfangedrude zu dreben, und je ichneller der Mann fteigt, desto schneller dreht sich das Rad. Die höchfte Leistung findet ftatt, wenn der Arbeiter in der Borigontalen gegenüber der Achse arbeitet.

Auch für Betrieb durch Tiere hat man Treträder konstruiert; man sieht solche, in denen Hunde

oder Gel laufen, noch häufiger am Riederrhein in fleineren landwirtschaftlichen Anwesen, zum Betriebe fleiner Maschinen, zur Gerstellung von Butter, zum Sächelschneiden u. dgl.




77. Eretrad.

Die ichiefe Cbene. Gin Bagen läuft auf einer ge= neigten Bahn von felbft binunter; bie Regelfugel rollt in ber ichrägen Rinne langs ber Bahn nach vorn. Wir haben hier die Wirtung der ichiefen Chene. Der Rorper befitt. che er fich zu bewegen anfängt. eine potentielle Energie, Die fich in aftuelle Energie ober lebendige Kraft umwandelt. Der Regeljunge hat zuvor die Rugel aufgehoben bis zum oberen Ende ber Rinne: hierbei hat er mechanische Arbeit geleiftet, welche in ber Rugel aufgespeichert wurde und beim hinabrollen jum Ausdruck tommt. Bei bem Nieberrollen entwickelt die Rugel burch Uberwindung der Reibung an der Rinne, des Luftwider= standes und schließlich durch den Anprall am Ende der Bahn genau ebenfo viel Arbeit, wie vorher ber Junge aufgewendet hat, fie zu heben, oder wie sie beim diretten Berabfallen von ihrer Sobe

auf die Erde hätte leisten können. — Die Gesete der schiefen Sbene beruhen auf der Berlegung von Kräften. In der Abb. 78 heißt AB die Länge, BC die Basis, AC die Höhe der schiesen Ebene und das Berhältnis AC: BC die Steigung. Die senkrecht nach


unten wirkende Schwere des Körpers, die in der Abbildung durch GD dargestellt ift, zerlegt sich in die zwei Komponenten GF und GE; erstere wird als Drud von der schiefen

Ebene aufgenommen und verschwindet, letztere sucht den Körper die Ebene hinabzuziehen. Um den Körper also in seiner Lage zu halten ober hinaufzuziehen, muß eine ebenso große oder größere Kraft Q entgegengesett auf den Körper wirken. Wie leicht geometrisch nachweisbar, ist das Berhältnis GE: GD dasselbe wie AC: BC; die Kraft Q hängt also von der Steigung der schiefen Ebene ab und ist gleich der Last multipliziert mit dem Steigungsverhältnis. Wan kann also eine Last auf einer schiefen Ebene mit geringerer Kraft auf einebestimmte Höhe bringen,



78. Wirkungsweise der Rraft an der Schiefen Cbene.

also bei direkter senkrechter Hebung ersorderlich ist; dafür wird der Weg um so weiter. Es bleibt wieder das alte Verhältnis bestehen: Kraft X Krastweg — Last X Lastweg; also Q oder GE X AB — GD X AC. Die Ägypter haben wahrscheinlich zum Transport der ungeheueren Steinmassen für die Phramiden — zu der des Königs Chusu



79 u. 80. Stapellauf eines Schiffes auf der Schiefen Chene.


würden, wenn wir sie in Ziegelsteinen unseres normalen Formats aussühren wollten, rund 1200 Millionen Steine gehören — die schiese Sbene benutzt; für die Kyramiden von Gizeh wurde zur Heranschaffung der Steine von den Brüchen aus ein langer, gleichsmäßig schräger Damm gebaut, dessen Überreste noch sichtbar sind, welcher dis auf die 40 m hohe Felsterrasse führte, auf der sich die Kyramiden erheben. Ebenso stellen heute noch die Arbeiter, wenn ein schwerer Gegenstand, ein Steinblock oder Maschinenteil, in die Höhe geschafft werden soll, z. B. auf einen Wagen, wenn das Gewicht zum direkten Heben zu groß ist, durch Bohlen oder eine besonders für solche Zwecke bereit gehaltene "Schrotleiter" eine schiese Sbene her, auf der Gegenstand hinausgeschoben oder zgezogen wird. Ferner wird das Prinzip der schiesen Ebene angewendet auf Bahnhösen und in großen Fabriketablissements, indem Eisenbahnwagen mit ihrer Last durch eine hydraulische Hebelvorrichtung um eine gewisse Höhe gehoben werden, worauf sie auf geneigten Geleisen von selbst nach den Stellen laufen, wo sie entladen werden sollen.

Der Stapellauf der Schiffe geschieht auf einer schiefen Ebene. Abb. 79 zeigt den Rumpf eines hölzernen Segelschiffes auf der Ablaushelling, zum Ablausen bereit stehend. Das Kielholz rutscht auf der ausgeschnittenen mit Seise bestrichenen sogenannten Schmiersplante (siehe Abb. 80), welche eine nach der Erfahrung bemessenen Reigung nach dem Basser hin hat. Rechts und links sind glatte Stütbäume angebracht, welche den Schiffstörper im Gleichgewicht halten. Mittels der Keile wird die auf den Stapelklößen liegende

Schmierplanke überall gleichmäßig dicht unter ben Riel getrieben. Bei größeren Schiffen treten an Stelle ber einen mittleren zwei seitliche Schmierplanken.


Eine Anwendung der schiefen Ebene im gewöhnlichen Leben ist der Reil; je geringer die Reigung derselben ist, desto größere Kraftwirkungen können mit demselben erzielt werden.

Die Schraube. Bon der schiefen Ebene kommen wir zur letten der zu besprechenben sogenannten einsachen Maschinen, der Schraube. Dreht man die schiefe Ebene ABC (Abb. 81) so um einen senkrechten Kreischlinder, daß die Linie AB stets in der Ebene ber Grundsläche, also senkrecht zur Achse bleibt, so beschreibt AC auf dem Cylinder eine



Schraubenlinie. Dieselbe ist überall gegen die Horizontale um den Winkel BAC oder den Steigungswinkel geneigt. Der Abstand einer Windung von der nächsten in der Bertitalen, Ac' oder ab, ist die Ganghöhe; eine ganze Windung der Linie um den Chlinder, also die Linie von A bis c' heißt ein Schraubengang. Für die praktische Ausführung von Schrauben hat man verschiedene Gangprosile, von denen besonders das gleichschenkelige Dreieck für die schraube schraube für die schraube für die schraube

in Betracht kommen. Die Abb. 82 u. 83 zeigen Schrauben mit diesen Gewinden. Die Schrauben können noch ein= oder mehrgängig sein; bei letzteren kommen auf eine Ganghöhe mehrere parallel nebeneinander lausende Windungen, und alle haben dieselbe Steigungs-höhe. In Abb. 81 ist ein zweiter Gewindegang punktiert eingezeichnet. Bei einer zweigängigen Schraube hat natürlich das Schraubenprofil nur die halbe Höhe, wie bei ber eingängigen. Man wendet die mehrgängigen Schrauben hauptsächlich bei starken Steigungen an, wo das eingängige Profil im Verhältnis zum Schraubendurchmesser zu hoch werden würde. Schließlich unterscheidet man noch rechts- und linksgängige Schrauben; rechtsgängig heißt eine Schraube, wenn das Gewinde sich, von oben betrachtet, wie der Beiger der Uhr dreht. Zu jeder Schraube gehört eine Schraubenmutter, welche, wie





82. Bearfgängige Schranbe.

88. Flachgängige Schraube.

man sich ausdruden kann, genau das Regativ des Schraubenbolzens ist. Sie hat Innengewinde, genau demjenigen der Schraube entsprechend, und kann mit diesem genau passend auf die Schraube gedreht werden.

Die scharfgängigen Schrauben werden besonders in bekannter Beise zur Befestigung verwendet. Die flachen Schrauben dagegen dienen vorzugsweise dazu, eine drehende Bewegung unter Arbeitsleistung in eine gerad-


linig fortschreitende zu verwandeln. Wird eine Schraube durch äußere Kraft, die tangential an ihrem Umfange angreift (wie beim Wellrad), in Trehung versetzt, so übt sie mit ihren schrägen Flächen auf ihre aufgeschraubte Mutter einen Druck aus, wenn diese verhindert wird, an der Drehung teilzunehmen. Bei jeder Trehung bewegt sich die Schraube in der Achsenrichtung gegen die Mutter relativ um eine Ganghöhe. Ist die Mutter besestigt, so daß sie sich weder drehen noch in der Längsrichtung verschieden kann, so bewegt sich die Schraube; ist umgekehrt die Schraube verhindert, sich in der Achsenrichtung fortzubewegen, so wird die Mutter je nach der Drehungsrichtung nach der einen oder anderen Seite um eine Ganghöhe verschoben. Umgekehrt kann auch die Schraube gegen Drehung sestgestellt sein und die Schraubenmutter durch die Krast gedreht werden, wobei dieselben beiden Möglichkeiten bezüglich der Längsbewegung stattsinden.

In allen vier Fällen ist die Arbeitsleiftung ober das Berhältnis der aufzuwendens ben Kraft zu der zu leistenden Arbeit dasselbe. Die Regel hierfür ist allgemein: Die Rraft

verhält sich zur Last, wie die Höhe eines Schraubenganges (gleichviel ob die Schraube ein= oder mehrgängig ist) zum mittleren Umsang der Schraube. Hierbei greist die Krast direkt an der Schraube, ohne Hebel an. Diese Beziehung leitet sich von der schiefen Ebene her. Bei einer Drehung wird die Last um eine Ganghöhe bewegt, entsprechend der Höhe der schraubenumsang oder gleich der Basis A. B. Es ist also dasselbe, als wenn die Last die schraubenumsang oder gleich der Basis A. B. Es ist also dasselbe, als wenn die Last die schiefe Ebene A. C. hinausgezogen worden wäre. Nun greist aber in Wirklichkeit die Krast nie direkt am Schraubendblzen, sondern stets an einem Hebelarm an, und die obige Regel ändert sich hierdurch in solgende Form: Krast X. Hebelarm (von Schraubenachse bis zum Angrisspunkt der Krast) ist gleich dem Produkt Last Schraubenradius Scheigungsverhältnis; unter letzterem ist das Verhältnis der Ganghöhe zum Schraubenumssang verstanden (A. e. bei Abb. 81). Oder: Krast Last Schraubenradius Schraubenumsang.

Man wendet solche Schrauben an zum Pressen und zum Heben von Lasten. Als Preßschraube ist die Anwendung bei der Kopierpresse befannt. Bei derselben ist die Mutter in dem Bügel gegen Drehung und Verschiedung undeweglich befestigt, oder in den Bügel selbst ist das Muttergewinde eingeschnitten; die Schraubenspindel ist drehbar und in der Längsrichtung beweglich. An ihr greift oben mittels Handrades oder zweiarmigen Hebels die Kraft an und übt beim Niederdrehen eine bedeutende Pressung aus. Ühnlich sind die Münzen- und Medaillen-Prägepressen, die Weinpressen, Buchbinderpressen u. s. w.

Die Schrauben dienen auch dazu, eine langsame, sehr gleich= mäßige Borwärtsbewegung zu bewirken. So wird z. B. bei dem "Selbstgang" von Drehbänken der Support, in welchem der Drehmeißel eingespannt ist, mit der Mutter einer flach= gängigen Schraubenspindel verbunden. Die Spindel wird durch Zahnräder während des Ganges der Drehbank in Umdrehung versetzt und zwar durch Berwendung geeigneter Radsäte mit beliebiger Geschwindigkeit; die Spindel ist an einer Bewegung in der Längsrichtung verhindert, die am Support sitzende Mutter dagegen gegen Drehung sektgestellt. Der Support wird also je



84. Schraube ohne Ende.

nach ber Umdrehungsgeschwindigkeit der Welle mit verschiedener Geschwindigkeit sehr gleichs maßig verschoben, und der Drehmeißel wird auf diese Weise an dem abzudrehenden Gegenstande vorbeigeführt.

Abb. 84 stellt noch eine sogenannte Schraube ohne Ende dar, wie sie im Maschinenbau vielsach verwendet wird. Gin Schraubengewinde ist so konstruiert, daß seine Gange in ein dazu passend geformtes Zahnrad eingreifen; bei der Drehung schiebt der schraubengang das Rad fort, und mit jeder Umdrehung greift der Anfang des Gewindes in die nächstfolgende Zahnlude.

Mitrometerschrauben sind feine Schrauben mit sehr flacher Steigung, also seinem Gewinde; sie dienen zum Einstellen sehr kleiner genauer Entfernungen, oder um sehr kleine, regelmäßige und kontrollierbare Bewegungen hervorzubringen, hauptsächlich für feine physikalische und astronomische Instrumente, Teilmaschinen, Nivellierinstrumente u. s. w. Man kann mit hisse derselben leicht 1/100 mm genau und sicher einstellen, was natürlich durch Stellen oder Verschieben direkt von der hand vollständig unmöglich ist.

Eine besondere Anwendung der Schraube ift die Schiffsschraube. Wie wir bei den Drudschrauben gesehen haben, drückt eine Schraube bei der Drehung gegen ihre Mutter, wenn lettere feststeht, und die Schraube selbst bewegt sich in der Längsrichtung. Die Schraubenmutter ist das Wasser; die Schraube dreht sich in demselben, sindet Widersstand und bewegt sich und damit das ganze Schiff, mit welchem sie sest verbunden ist, in der Längsrichtung fort. Stellt man sich das Wasser als nicht ausweichend vor, so würde jeder Gang der Schraube sich in das Wasser wie in eine Schraubenmutter eindrehen; bei jeder Umdrehung der Schraube würde sich also das Schiff um die Gewindeganghöhe fortsbewegen. Thatsächlich beträgt aber die Fortbewegung weniger, weil das Wasser ja dem Druck ausweicht. Die Differenz heißt der Rücklauf oder Slip; er beträgt etwa 10 bis

15%. Nun gibt aber das Wasser auf eine kleine Fläche keinen großen Gegendrud, da es eben ausweicht; die Drucksächen mussen besthalb sehr groß gemacht werden, und die Bewegung muß eine sehr schnelle sein, damit die Schraubenstächen so viel Widerstand sinden, um eine genügende Wirkung hervordringen zu können. Aus diesen Gesichtspunkten haben die Schisssschauben oder Propeller ganz andere Formen erhalten, als gewöhnliche Schrauben, und auf den ersten Blick schein Propeller mit einer Schraube überhaupt


nichts gemein zu haben.

Die ersten Berfuche, mittels Schrauben Schiffe zu bewegen, find ichon febr alt. Der erfte Erfinder ift Daniel Bernoulli (1700-1782), ein hervorragender Physiter und Mathematifer; er faßte die Sbee bereits vollfommen richtig auf und wollte burch eine Rraft im Schiff eine Welle mit einer außen im Waffer befindlichen Schraube breben und fo bas Schiff nach Belieben mit bem Strome ober gegen benjelben bewegen. Er reichte eine Dentidrift über feine Erfindung 1752 der frangofifchen Atademie ein, Die beren Bert burch Gewährung eines Preises anerkannte; boch blieb seine Arbeit und die gange Erfindung in weiteren Rreifen gang unbefannt und hatte feine weiteren Folgen. Tropbem und obwohl eine praftische Ausnutung der Erfindung in größerem Magftabe damals auch wohl noch nicht möglich gewesen ware, ba für die Drehung ber Schraubenwelle nur Menichenfraft ober Tierfraft jur Berfügung ftanden, muß Bernoulli die Prioritat guerfannt werben. Auch nachdem die Dampfmaschinen durch James Batt in den fiebziger Jahren bes 18. Jahrhunderts fo weit vervollfommnet waren, daß dieselben in England und auf bem Kontinent in vielen Ausführungen mehr und mehr allgemein Gingang fanden, bauerte es noch ein halbes Jahrhundert, ehe die Dampftraft zum Betriebe bon Schiffen mittels der langit erfundenen Schiffsichraube allgemeiner praftifc gur Ber-Die Erbauung bes ersten Dampfichiffes überhaupt wird gewöhnlich Fulton zugeschrieben, der 1807 in New Port den Raddampfer Clermont vollendete: aber mit Unrecht, benn icon mehrere Jahre vor ihm hatte ber Amerikaner Stevens bie erfte Schiffsdampfmaschine gebaut und mit berfelben erfolgreich bas 15 m lange Boot Phonix mittels zweier Schrauben betrieben. Der erfte wirklich ausgeführte und in Betrieb gewesene Dampfer war also tein Raddampfer, sondern ein Schraubendampfer, und ber erfte Erbauer einer brauchbaren Schiffsmaschine ift Stevens, wie er auch Die lanoft vergessene Erfindung der Schiffsichraube von neuem machte und sie zuerst prattifc verwertete. Aber auch diefer erfte Schraubendampfer von Stevens hatte noch mehrere Jahrzehnte hindurch feine weitere Ginwirfung auf Die Entwidelung ber Dampficiffahrt. In den zwanziger Jahren begann fich aber bas Bedurfnis nach einer Berbefferung bes Systems ber Dampficiffe fühlbar ju machen, ba die Raddampfer für Seefahrt schwere Nachteile hatten. Der Schiffsbau sowie die Dampfmaschinen maren inzwischen febr vervolltommnet worden, und die folgenden Manuer fonnten auf gang anderen Grundlagen arbeiten, als ihre Borganger. Der Ofterreicher Reffel, ber Frangofe Sauvage und ber Englander Smith maren es, beren Bemuhungen die thatfachliche allgemeine prattifche Einführung der Schiffsichraube in erfter Linie ju verdanten ift. Reffel nahm 1827, Sauvage 1832 ein Batent auf die Erfindung der Schiffsichraube, Smiths Batent batiert vom Jahre 1835, aljo acht Jahre fpater als bas Refieliche. Jebenfalls erntete er allein die Früchte seiner Erfindung, und von seiner Beimat England nahm die prattische Unwendung der Schiffsichraube ihren Ausgang. Davon und von der ungeheuren Bedeutung, bie Die Schraube heute fur ben Schiffbau gewonnen hat, wird in einem fpateren Banbe bei der Darftellung des Schiffbaues des näheren die Rede fein.

Bei den ersten Aussührungen war die Schiffsschraube noch ein wirklicher voller Schraubengang mit sehr breiter Fläche; Abb. 85 stellt die Schraube des Archimedes dar, die Ganghöhe (a b) betrug $2^{1}/_{2}$ m, der ganze Durchmesser (c d) 2,15 m. Durch einen Unfall brach bei einer Fahrt ein Stück der Schraube ab, etwa bis zu der punktierten Linie f d, so daß nur ein Teil des Ganges übrig blieb. Es zeigte sich aber, daß tros dieser Beschädigung die Geschwindigkeit nichts einbüßte, im Gegenteil sogar größer wurde. Dies gab einen wertvollen Finzerzeig für die Abänderung der Konstruktion. Man gab den Schrauben nur noch Teile einer Ganghöhe, dasur aber immere stärkere Steigung

und machte sie mehrgängig; anfangs brachte man zwei Gange mit einer halben Gangshöhe an (Abb. 86), ging bann noch weiter, machte die Steigung noch stärker und nahm vier Gänge, jeden mit nur 1/4 Umgang. Diese Schiffsschraube (Abb. 87) läßt kaum mehr erkennen, daß sie aus einer wirklichen Schraubensläche hervorgegangen ist. Die beste Wirkung wird bei ruhigem Wasser mit der zweislügeligen Schraube erreicht; bei stark bewegter See aber, wenn zuweilen das Hinterteil des Schiffes in einem Wellensthal liegt und die Schraube teilweise in der Luft läuft, wird der Gang einer zweisstügeligen Schraube unregelmäßig und die Wirkung unvorteilhaft. Den Seedampsern gibt man allgemein dreissügelige Schrauben. Bezüglich der besten Form der Schiffsschraube

werben bis jest immer noch Vorschläge gemacht und Anderungen versucht, welche sich auf Steigung, Flügelsform, Durchmesser u. s. w. beziehen. Auf rein theorestischem Wege läßt sich hierbei wenig erreichen, da die Gestmäßigkeiten der bei der Schraubenumdrehung auftretenden Wasserdewegung, besonders der entstehensden Wirbel noch sehr wenig bekannt sind, weil sie sich der direkten Beobachtung entziehen und weil sie der analytischen Behandlung zunächst noch unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensehen. Man ist also auf Verssuche angewiesen, und diese werden von den ersten Ingenieuren und führenden Schiffbauanstalten immer wieder angestellt.



85. Erfte form der Bhiffsichranbe.

Bon großer Wichtigkeit ist, daß die Flächen der Schrauben möglichst glatt sind; die mehr oder weniger große Reibung des Wassers an benselben hat großen Einsluß auf die Geschwindigkeit. So ist z. B. beobachtet worden, daß dieselbe bei einem großen Seedampser mit Bronzeschrauben eine Seemeile pro Stunde mehr betrug, als unter gleichen Verhältnissen mit gleich großen eisernen Schrauben, die durch Rosten bald rauh werden. Wo eine große Geschwindigkeit von besonderem Wert ist, wie bei den transatlantischen Schnelldampsern und Kriegsschiffen, werden deshalb meist Bronzesschrauben verwendet, obwohl dieselben kolossale Summen kosten.



Dappelgangige Schiffefchranbe.

Bud ber Erfind, II.


87. Piergängige Schiffsschranbe.

Anordnung der Schiffefchranbe.

Bis in die neueste Zeit wurden alle Schraubendampfer, auch die größten, von einer Schraube getrieben, welche hinten aus der Mitte des Schiffes unter der tiefsten Wasserslinie herausstand (Abb. 88). In neuerer Zeit führte das Bedürfnis, die Fahrgeschwindigsteit zu erhöhen, zu der Verwendung von zwei Schrauben. Dieselben sißen symmetrisch rechts und links von der Mitte, und jede wird selbständig von einer besonderen Maschine betrieben. Die großen Ozeanschnelldampfer sowie Kriegsschiffe werden jeht meist nach dem Doppelschraubensystem ausgeführt. Dasselbe hat noch den Vorteil, daß das Schiff bei dem Bruch einer Schraubenwelle oder Schraube mit der anderen unbeschädigten Schraube, wenn auch mit verminderter Schnelligkeit, weitersahren kann. — Ebenso wie für die Fortsbewegung im Wasser hat man auch seit längerer Zeit versucht, die Schraube der Luftschiffahrt bienstbar zu machen, Luftballons durch eine Schraube in beliebiger Richtung zu dirigieren

ober Flugmaschinen burch Schrauben zu betreiben, bis jett aber ohne eigentlichen Erfolg, wie wir weiterhin in einer eingehenden Darstellung über die Luftschiffahrt sehen werden.

Die Bebegeuge. Durch Rombination der besprochenen einsachsten Sebevorrichtungen, Rolle, Flaschenzug, Bellrad, Rurbel, Binde, find für große Leiftungen, fowohl für Sand= wie Maschinenbetrieb, Bebezeuge tonstruiert worden, welche feit langer Beit für Bandel und Industrie vollständig unentbehrlich geworben find. Fur eine größere Maschinenfabrit, ein Balg- ober Buttenwert gehört eine volltommene Ginrichtung der Bebe= und der Transporteinrichtungen ju ben wichtigften Grundlagen eines rationellen Betriebes. Die Leiftungefähigfeit von hafeneinrichtungen hangt in erfter Linie mit von der Zwedmäßigfeit der Rrananlagen ab, durch welche die einlaufenben Schiffe in möglichft turger Beit entladen (geloscht), ober beladen werben tonnen. Gin großartiges Beifpiel folder mit allen neuesten Errungenschaften ber Technit aus-Der Betrieb von gerüfteten Unlagen bieten die Samburger Freihafeneinrichtungen. Hebevorrichtungen kann durch jede Kraft erfolgen. Schon mit Handkurbeln können recht bedeutende Leiftungen erzielt werden. Abb. 89 zeigt einen freiftehenden Drehtran einfacher Art; durch zwei Sandturbeln wird mit Bahnraduberfetung eine Rettentrommel gebreht, deren Rette mit fester und lofer Scheibe die Last hebt. Der Kran ift übrigens um den vertifalen Afosten drehbar, und zwei Mann konnen mit ihm 2500 kg heben. -Bei vielbenutten Rranen fur große Laften wird nun aber die Dajchinentraft




89. Freiftehender Drehkran.

90. Fahrbarer Dampfkran mit gebogenem Ausleger.

angewendet. Um ältesten sind die Dampfkräne und Dampsseilwinden, welche besonders in häfen angewendet werden. In Abb. 90 ist ein auf Schienen sahrbarer und auf einer Drehscheibe drehbarer, schwererer Dampskran mit starkem, gebogenem Ausleger von Meuck hambrock in Altona dargestellt. Die Drehung des Kranes erfolgt durch die Waschine selbst. Für sehr große Lasten werden vielsach hebevorrichtungen durch Druckwasser betrieben, und in den letzten Jahren sind auch elektrisch betriebene Kräne in Anwendung gekommen.


In Fabriken, besonders Gisenwerken und Maschinenfabriken, ist es meist wichtig, nicht nur größere Lasten heben und auf- oder abladen zu können, sondern in den mechanischen Werkstätten und Montagehallen ist es notwendig, schwere Gegenstände mittels maschineller Transportvorrichtungen von irgend einer Stelle nach einer anderen schaffen zu können. Bu diesem Zwecke dienen Laufkräne oder für kleinere Betriebe und besondere kleinere Ab-

teilungen die Laufwinden oder Lauffagen. Gine folche ist in der Abb. 91 dargestellt. Dieselbe läuft mit ben rechts und links sichtbaren kleinen Räbern auf einem Träger: Die Last hangt an bem Lasthaken ber lofen Rolle eines Differentialflaschenzuges. Mittels eines ber beiben, auf ber Zeichnung links figenden Safpelraber mit Retten wird ber Flaschenzug bedient, also die Laft gehoben oder gefentt; burch die Drehung des anderen Saspelrades wird die ganze Lauftage nebst der baran bangenden Laft auf dem Träger fortgerollt. Gin Fabrittran mit eleftrischem Betriebe, von der Spezialfabrit Bobel, Neubert & Co. zu Schmalkalden, ist noch in Abb. 92 abgebildet. An ben beiden Längsfeiten bes Fabrifraumes laufen zwei auf Saulen ober Bandtonsolen ruhende starte Träger durch die ganze Länge des Raumes. Auf biefen ift ein die Breite des Raumes überspannendes Quergeruft auf Rabern fahrbar. Gin Elettromotor betreibt mittels Riemenbetriebs ein gu=



91. Sanfkate (von Bobel, Reuber & Co. in Schmaltalben).

sammengesettes Räberwert; je nach der Ginschaltung der verschiedenen Räbergruppen wird 1) mittels Flaschenzuges die an der losen Rolle hängende Last gehoben oder gesenkt,



92. Elektrifcher Canfkran.

oder 2) diese Rolle mit der Last mittels kleiner, auf einer Querschiene laufender Räder nach rechts oder links, also quer zur Breite der Werkstätte geführt, oder 3) der ganze Kran mit Last auf den Trägern längs durch den ganzen Raum gefahren. Auf diese Weise ist also jede Stelle des letzteren von dem Lasthaken erreichbar.

Die Zuführung des elektrischen Stromes geschieht durch eine seitlich über dem Kran längs durch die Fabrik gespannte Leitung, an welcher vom Kran aus ein Kontaktarm vorbeigeht. Der dargestellte Kran ist für 10000 kg Last konstruiert; der Elektromotor hat acht Pserdeskärken Leistung und bewegt den ganzen Kran mit 15 m Geschwindigkeit in der Längsrichtung, oder die Kahe mit der Last mit 10 m in der Querrichtung pro Minute. An Stelle des elektrischen Antriedes können solche Lauskräne auch von Hand betrieden werden; zur Erzeugung der verschiedenen Bewegungen hängen dann drei Haspelsketten herab, welche vom Boden aus bedient werden.

Die hydraulischen Geseke und ihre Anwendung.

Sorizontaler Bafferspiegel. Aanalwage. Aivellierinstrument. Aommunizierende Aohren. Der hydroflatifche Oruck. Die hydraulische Presse. Beber. Beaktion. Seguers Basserad. Aiependes Basser und springende Basserstaften. Spripftasche. Berousbrunnen. Bassersche Besterbe.

Wenn wir uns an der herrlichen, großen Fontaine zu Wilhelmshöhe bei Rassel ersfreuen und einen der dortigen Wasserkünste Kundigen fragen, woher die Krast rühre, die so gewaltige Wassermassen so hoch in die Höhe schlewdert, so erhalten wir wohl die Antwort, dazu sei keine Krast erforderlich, oder es geschehe durch natürlichen Druck; aus einer in der Nähe, bedeutend höher als die Schloß= und Parkanlagen liegenden Hochebene wird nämlich in großen Wasserbassins im Lause der Woche so viel Regen= und Grund-wasser angesammelt, daß wöchentlich ein= bis zweimal die Wasserkünste für kurze Zeit mit diesen großen Wassermengen gespeist werden können. Wenn ein neuer Lampskessel in Betrieb genommen werden soll, so wird er zuvor von der Behörde, dem Gewerbeinspektor, untersucht und besonders auf seine Festigkeit geprüft. Die Prüsung geschieht mit einer kleinen Handpumpe, die ohne Mühe mit einer Hand betrieben werden kann. Durch diesselbe wird im Kessel ein Druck erzeugt, doppelt so groß, wie später der Dampsdruck im Betriebe seiner wird, wenn der Kessel zum Betriebe einer Dampsmasschine von hundert und mehr Vsserdestärken dient.

98. Banalwage.

Beide Beispiele zeigen uns Unwendungen der Gefete ber horomechanit oder der Gefete über das Gleichgewicht und die Bewegung von Fluffigeteiten, welche wir naher be-

trachten wollen.


Der Horizont. Bei ber ichon früher besprocenen Ge-

staltlosigkeit der Flüssigkeiten und unter dem Einslusse ihrer Schwere muß die Oberfläche berselben sich als Augelsläche um den Mittelpunkt der Erde gestalten. Für die Fälle des gewöhnlichen Lebens bedeutet dies, ihre Obersläche ist horizontal. Daß aber thatsächlich große Wasserslächen kugelsormige Obersläche haben, zeigt die bekannte Erscheinung, die als Beweis für die Augelgestalt der Erde angeführt wird, daß wir auf freiem Meere aus der Ferne auf uns zukommende Schiffe zuerst am Horizont mit der Mastspise aus dem Wasser austanchen sehen; allmählich steigt beim Näherkommen der Schiffsrumpf empor, vorher war das Schiff eben hinter der Wölbung des Wassers verborgen.

Der Begriff und die Feststellung der Horizontalen beruht auf der Eigenschaft des Wassers, daß seine Obersläche senkrecht zur Schwerkraft liegt. Wir haben also in dieser Eigenschaft ein Mittel, welches das Lot ergänzt. Bon dieser Eigenschaft wird sehr viel Gebrauch gemacht. Die verbreitetste und bekannteste Anwendung ist die Basserwage ober Libelle, welche wohl so allgemein bekannt ist, daß wir über sie weggehen können. Für die Feststellung der Horizontalen auf größere Längen, welche durch die Wasserwage nur umständlich durch häusig wiederholtes Ausseyen der Setslatte möglich ist, durch welche die Wessung überdies ungenau wird, diente früher die Kanalwage, welche schon im Altertume angewendet und dis auf unsere Zeit nur wenig verändert wurde. Jest ist sie von den Nivellierinstrumenten ziemlich verdrängt worden, aber man sieht noch hier und dort die Bauhandwertsmeister mit der Kanalwage arbeiten. Für den Bau von Husten, zur Festlegung der Horizontalen in verschiedenen Höhen an verschiedenen Puntten der Mauern ist sie in der That immer noch ein sehr brauchbares Instrument, das seinen Zweck ebenso gut erfüllt, wie das kompliziertere und teuere Nivellierinstrument; vor letzterem hat es noch den Borzug, daß es nicht bei jeder Ausstellung sorgfältig richtig eingestellt zu werden braucht. Wie Abb. 93 zeigt, besteht die Kanalwage aus einer Röhre,

welche an beiden Enden nach oben gerichtete Aniestüde trägt; in diese werden Glasröhren eingedichtet. Die Röhre wird so weit mit Wasser gefüllt, daß dieses dis zu beliediger Höhe in den Glasröhren steht. Die ganze Vorrichtung wird mittels eines Stativs (Dreibods) so ausgestellt, daß die Röhren etwa 1,40 m hoch über dem Boden stehen. Der Wassersiegel bei d und e liegt in jeder beliedigen Stellung genau in der Horizonstalen. Visiert man über diese Spiegel sort, so ist die Sehrichtung abox eine Horizontale. Will man nun die Höhenlage verschiedener Punkte zu einander, oder zu einem bestimmten, sogenannten Fixpunkte sessstiellen, so setzt man auf diese Punkte eingeteilte Maßslatten. Trifft z. B. die Visierlinie auf der Maßlatte (Rivellierlatte) in einem Punkte das Raß 1,50 m (s. Abb. 94), bei einem anderen Punkte 2,25 m, so liegt letzterer 35 cm tieser als ersterer.

Daß die Wasserspiegel in beiden Röhren sich stets genau horizontal einstellen, beruht auf dem Gesetze der kommunizierenden Röhren. Nach demselben steht die freie Oberstäche einer im Zusammenhang stehenden, nicht bewegten Flüssigkeit überall in berselben Höhe, gleichviel, ob der Spiegel zusammenhängend ist, oder in einzelnen Röhren getrennt erscheint; hierbei ist die Form, die Lage, die Weite der Röhren gleichgültig. Wenn in die beiden Schenkel von kommunizierenden Röhren Flüssigkeiten von versschiedenem spezisischen Gewichte, z. B. in den einen Schenkel Wasser, in den anderen Öl



94. Nivellieren mit der Kanalwage.

gefüllt werden, so stehen die Spiegel nicht in gleicher Höhe; vielmehr steht die leichtere Flüssigiett höher. Dies ist leicht einzusehen; da beide Flüssigietitssäulen sich das Gleichs gewicht halten sollen, mussen sich ihre Söhen umgekehrt verhalten wie ihre spezifischen Gewichte.

Um auf wettere Entfernungen, auf welche das freie Auge nicht mehr die gahlen ober die genaue Ginteilung der Nivellierlatte bei Anwendung der Ranalmage erkennen tann, Sohen bestimmen, ober "nivellieren" ju tonnen, hat man die Bafferwage mit einem Fernrohr verbunden, woraus bas längst für den Ingenieur und den Feldmeffer unentbehrlich gewordene Nivellierinftrument entstanden ift. Abb. 95 stellt ein foldes ber einfachften Art bar. Die obere in einem Metallgehäufe befindliche Baffermage ift mit bem barüber befindlichen Fernrohr fo verbunden, daß die Uchfen beiber fehr genau parallel find; Libelle und Fernrohr find um eine genau fentrecht zu ihren Mittellinien ftehende vertitale Achse brebbar. Wird nun mittels ber Stellschrauben bas Inftrument auf dem Statio fo eingestellt, daß die Baffermage genau horizontal liegt ober "einspielt", so ist auch die Fernrohrachse genau horizontal. Man tann also statt über ben Spiegel ber Bafferwage burch bas Fernrohr visieren. Die Unwendung ist im übrigen genau dieselbe wie bei ber Kanalmage. Wenn man nicht nur zwei ober mehrere genau hintereinander liegende Buntte in ihrer Sohenlage vergleichen, sondern auch rechts und links liegende Orte einnivellieren will, dann muß von vornherein das Inftrument fo cingeftellt werden, daß die Bafferwage in allen Lagen bei der Drehung um die Bertifalachfe einspielt; die Libellen= und Die Fernrohrachse muffen alfo bei der Drehung einen genau horizontalen Rreis beschreiben. Dit einem guten größeren Rivellierinstrumente laffen fich außerordentlich genaue Sohenmeffungen vornehmen; bei einer Lange von 1000 m lagt fich leicht eine Genauigfeit von wenigen Bentimetern erzielen.


Das Gesetz ber kommunizierenden Röhren wird häufig bei Basserleitungen angewendet, wenn die Rohrleitung ein Thal burchschneidet, oder einen Fluß kreuzt, indem



95. Mivellierinftrument.

diefelbe nicht gur Beibehaltung eines gleichmäßigen Gefälles über die Bodenfentung hinweggeführt wird, sondern an dem einen Thalabhang hinab und am andern wieder hinaufgeführt wird. Den Römern scheint bas Bringip ber fommunigierenben Rohren ober wenigstens eine folche Anwendung bei ibren in sonstiger Beziehung großartigen Wasserleitungsbauten nicht bekannt gewesen zu fein, denn fie führten ihre Leitungen in langen auf hohen Gewolbebogen gemauerten Aquaduften über die Thaler fort. Go betrug 3. B. die Länge der Leitung Maua Marcia 100 km, weil fie möglichft in gleichmäßigem Befalle, aljo unter Bermeibung ber Rreugung von Thaleinschnitten an den Thal-

hängen sich hinzog, während die direkte Entsernung nur 53 km betrug. Die Aqua Claudia war 68,7 km lang mit über 14 km Aquädukte. Teile dieser großartigen Bauwerke bestehen noch und versorgen bis auf den heutigen Tag Rom mit Quellwasser. Es mag allerdings auch möglich sein, daß die Erbauer dieser monumentalen Werke durch diese gleichzeitig sich selbst zum eigenen Ruhme dauernd sichtbar Denkmäler haben sehen wollen, daß also vielleicht nicht Unkenntnis der Möglichkeit, die Leitungen dem Terrain entsprechend, mit Gefälle oder Steigung zu führen, zu der Erbauung der Aquädukte geführt hat.




96. Sydroftatifcher Druck.

97. Hydraulische Presse.

Der hydrostatische Drud. Ein auf Wasser in einem vollständig gefüllten und geschlossenen Gesäße ausgeübter Drud pflanzt sich nach allen Seiten gleichmäßig fort. Das Wasser übt auf die ganze Innenfläche des Gefäßes, die Wände, den Boden, den Dedel, gleichviel wie dieselben geformt sind, einen gleichmäßigen Drud aus, der auf jede Flächeneinheit so groß ist, wie derjenige des äußeren Drudes auf die Flächeneinheit. Wird der kleinere Kolben in Abb. 96 mit 10 kg Drud auf das Wasser gepreßt, so beträgt der Drud auf den Kolben in dem größeren Cylinder, wenn dessen Duchmesser doppelt, die


Fläche also viermal so groß ist. 4×10 = 40 kg. Außerdem wird ein entsprechens der Druck auf alle Wandungen ausgeübt.

Auf dem Gefețe der ungeschwächten Fortpflanzung des Drudes beruht die am Ende des vorigen Jahrhunderts (1795) von Jojeph Bramah in London erfundene hydraulische Breffe. Abb. 97 ftellt eine iolche in einfachster Form schematisch im Schnitt, und Abb. 98 in der Ansicht bar. Bon dem Hebel ABC wird durch die Rraft P mittels einer Bumpe mit Rolben K von ge= ringem Querichnitt und bem Saugventil v, und Druckventil v. Wasser in dem Cylinder C unter den Rolben K. gedrückt. Der hier nach oben wirkende Drud ift also im Berhältnisse ber Rolbenflächen größer, als ber Drud auf K. Außerdem wird die am Bebelende A angreifende Rraft P ichon nach dem Bebelgefet im Berhältniffe der Hebelarme AC: BC vergrößert; find also die beiden Rolben= durchmeffer d und D, fo ift ber Drud auf $\mathbf{K_2} = \mathbf{P} \cdot \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}}{\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}} \cdot \frac{\mathbf{D}^{\,\mathbf{s}}}{\mathbf{d}^{\,\mathbf{s}}}.$ Durch die Bahl bes



98. Sydraulifche Freffe. Rad Grid.


Berhältnisses der beiden Rolbendurchmesser tann der Drud außerordentlich vergrößert werden; in demselben Berhältnis verlangsamt sich aber auch die Geschwindigkeit, mit welcher der Drudkolben steigt, und es bleibt wieder die Beziehung bestehen Rraft X Rraft-



99." Sandprefipumpe mit von der gand ansrückbarer Jullpumpe.

weg = Last × Lastweg, d. h. in diesem Falle: das Produkt aus der auf den kleinen kolben ausgeübten Kraft und der Hubhöhe desselben und der Anzahl der Hübe ist gleich dem auf dem Kolben K, ruhenden Gewichte multipliziert mit der Höhe, um welches dies gehoben, oder gleich der Arbeit, welche auf andere Weise von dem Kolben versichtet worden ist. Solche Arbeit ist z. B. das Auspressen der Eisenbahnwagenräder wi die Achsen. Insolge der Eigenschaft der sehr geringen Zusammendrückbarkeit des Lassers braucht nur eine kleine Wenge Wasser in ein schon ganz gefülltes Gefäß

(Bregignlinder u. f. w.) eingepreßt zu werben, um ichnell einen hoben Drud zu erhalten; der Rolben der Bregpumpe tann alfo flein sein. Man tann mit Bafferpreffung ohne Gefahr fehr hohe Drude erzeugen, benn wenn wirklich ein Cylinder ober ein Rohr unter der Pressung reißt, so ist momentan der Druck verschwunden, da das Wasser keine Erpansiviraft hat. Dies ift besonders für die Brufung von Dampfteffeln wichtig. Burbe man einen Reffel mit Dampf auf boppelten Betriebsbrud probieren und ber Reffel platte



100. Direkt mirkender hydranlischer Anfing.

bei biefem Berfuche, fo murbe bie größte Berftorung angerichtet; bei Bafferpressung bagegen wird nur aus ber Bruchstelle einige Augenblide ein Basserstrahl heraus-schießen, ohne daß der Kessel in Stüden auseinander geichleudert wird. Der Erfinder verwendete diefe Dafcine als Badpreffe für Beu, Flachs und Baumwolle, überhaupt zum Erfat von Schraubenpressen, zur Erzeugung großen Drudes bei ber Schiefpulverfabritation und feltsam genug als Metallhobel und Poliermaschine, sowie ferner zum Beben von Laften ftatt der Rrane. In den hundert Jahren, die seitdem vergangen sind, besonders aber in den letten fünfzig ist das Verwendungsgebiet der hydraulischen Preffe geradezu ein unendliches geworden.

Die Druckpumpe braucht nicht mit bem Bregenlinder bireft verbunden zu fein; das Pregmaffer tann vielmehr auch durch eine genügend widerstandsfähige Leitung auf beliebige Entfernung von der Pumpe nach dem Arbeitscylinder geleitet werben. Man fann von einer Bregpumpober Kraftstation aus mehrere an verschiedenen entfernten Stellen befindliche bydraulische Drudmaschinen betreiben. Für fleinere Arbeiteleiftungen werben Sandpregpumpen angewendet; eine folche zeigt Abb. 99. Das Baffer wird aus dem eifernen Behälter gefaugt; ber fleinere Cylinder (links) ift der Pregcylinder, mahrend die baneben ftebende größere Bumpe bagu bient, bas erforberliche Erfatmaffer in den Behälter zu pumpen. Sie wird bei Bedarf mit eingeschaltet und gleichzeitig mit der Prefpumpe betrieben. Un dem linten Ende des Bebels wirtt der Arbeiter, mahrend bas Begengewicht am anderen Ende bas Aufwärtsbewegen des Hebels erleichtert, da man befanntlich die größte Rraft beim Riederdruden, dagegen weniger beim Beben ansuben fann. Bon dem Bregenlinder aus geht nach links die Drudleitung ab.

Bon den außerordentlich vielseitigen Unwendungen ber hydraulischen Presse, also ber Drudubertragung burch Baffer, feien hier noch einige Beispiele besprochen.

Um einfachften find die Unwendungen, bei benen durch den Druck eines Bregkolben direkt eine Arbeit geleiftet werden foll, wie das erwähnte Aufdruden von Eisenbahnrädern, oder eine Last gehoben werden soll. Letteres Beispiel zeigt Abb. 100 bei einem direkt wirs

fenden Personenaufzuge, wie fie von der speziell in hydraulischen Anlagen weltberühmten Fabrit von C. Soppe in Berlin ausgeführt werden und vielfach in größeren Geschäftshäusern, Fabriten, Sotels in Unwendung find. In dem unten fichtbaren Bregchlinder, der von der unteren Flur ans jo tief in den Boden versenkt ift, wie die Subhohe bes Aufzuges beträgt, bewegt fich durch eine auf bem oberen Ende bes Pregenlinders fipende Stopfbuchfe mafferdicht ein langer, genau glatt abgedrehter Rolben. Diefer tragt die Plattform des Aufzugsforbes; letterer bewegt fich in einem gemauerten ober gezimmerten Schacht fentrecht burch bie verschiebenen Gtagen bes Gebaubes. Unten links ift die Preßwasserzuleitung sichtbar; das Preßwasser tritt bei geöffnetem Zuflußventil in ben Awischenraum zwischen Cylinder und Kolben — letterer schließt nicht in ber


gangen Lange bes Cylinders an, fondern ift nur in ber Stopfbuchse gedichtet - und brudt von unten gegen benfelben. Je nach der Baffer= preffung und dem Querichnitt des Rolbens tann auf diese Beise eine mehr ober weniger große Laft gehoben werden. Die Bedienung ift natür= lich fehr einfach, da fie nur beim Seben in bem Offnen und Schließen bes Drudventils besteht, während beim Niedergehen ein Abflugventil

für das Drudwaffer geöffnet wird.

Eine intereffante Anwendung hydraulischer Bebung hat vor einigen Jahren bei dem Rriegerdenkmal auf dem Rreugberg in Berlin ftattgefunden. Dasselbe ift burch zwölf hybraulische Breffen um 8 m gehoben und gleichzeitig mit der Achse um etwa 24° gedreht worden. Bon ben Breffen maren brei Gruppen zu je vier gu= fammen verbunden, die voneinander unabhängig waren; durch genaue Beobachtung und Regulierung des Drudwaffergutritts gu den drei Gruppen wurde eine genau horizontale Lage während ber Bebung eingehalten. Später ift ber Sugel, auf dem das Dentmal fteht, entfprechend erhöht und mit schönen Unlagen, be= fonders einem prächtigen Wafferfall, zu welchem das Baffer bon einer befonderen, am Fuße bes Berges liegenden Bumpftation geforbert wird, verschönert worden und bildet jest eine hervorragende Sehenswürdigkeit Berlins; von dem Fuße des Denkmals aus läßt sich das gange impofante Baufermeer ber großen Stadt überfehen.


In der Abb. 102 ift schließlich noch die Brude mit hydraulischer Bebevorrichtung für die Einfahrt zu dem Hafen in Magdeburg=Neustadt dargestellt, deren hydraulische Anlage von der= felben vorgenannten Firma ausgeführt ift. Die Brude ruht auf zwei hydraulischen Bebefolben, beren je einer fich unter jedem Quertrager an ben Enden der Brude befindet. Für die Durchfahrt von Schiffen werden diese beiden Rolben durch hydraulischen Druck genau gleichmäßig gehoben.

Über hydraulische Kraftübertragung im allgemeinen wird noch weiterhin im Schluftapitel bes III. Teiles diefes Bandes gesprochen.



101. Sydranlifthe gebung und Drehung des Arengberg Denkmals. Musgeführt von C. hoppe in Berlin.

In einem offenen Gefäge übt bas Baffer burch fein Gewicht einen Drud auf ben Boben aus, welcher gleich ift bem Gewichte einer Bafferfaule von bem Querschnitt bes Bodens und der Höhe des Wasserspiegels; gleichzeitig wird ein Druck auf die Seiten= wandungen ausgeübt, der für jeden Flächenteil gleich ist der Größe der Fläche multipli= giert mit einer Bafferfaule von der Sohe ihres Abstandes bis gur Oberflache. Diefer hydrostatische Druck ist ganz unabhängig von der Form und Größe des Gefäßes, er hängt nur ab von der Höhe der Wassersule. Der Bodendruck, sowie die Seitendrucke in gleichen Höhen in den Gefäßen der beiden Abb. 103 und 104 ist vollständig gleich, obwohl das Gewicht des Wasserinhaltes sehr verschieden ist. Man kann also durch Anschluß einer engen hohen Röhre an ein geschlossenes Gefäß und Füllen dieser Röhre mit verhältnismäßig wenig Wasser einen großen inneren Druck auf das Gefäß ausüben, ähnlich wie der hydraulischen Presse. Will man aber versuchen, diesen ruhenden Druck in Arbeit, also Bewegung überzuführen, indem man an Stelle des an allen Seiten geschlossenen Gefäßes, einen Cylinder mit dichtschließendem Kolben setzt und den Druck auf den Rolben wirten läßt, so sieht man bald, daß diese Jdee keinen Nutzen bringt, denn wenn der Kolben sich ein wenig unter dem Druck sortbewegt hat, so ist der geringe Wasserinhalt der engen hohen Röhre schon gebraucht, um den vom Kolben verlassenen Raum des Eylinders einzunehmen, und der Druck ist hierdurch verschwunden.



102. Hubbrücke mit hydraulischer Hebevorrichtung für die Einfahrt des Hafens in Magdeburg-Neuftadt.

Die Heber. Wie weiterhin noch näher besprochen wird, übt die Luft auf alle Körper von allen Seiten einen gewissen Druck aus; derselbe beträgt 1,03 kg oder, die gewöhnlich gesagt wird, rund 1 kg auf einen Quadratzentimeter. Der Atmosphärendruck hält also einer Wassersäule von 10 m Höhe das Gleichgewicht, da diese ebenfalls auf 1 gem Fläche einen Druck von 1 kg ausübt (1000 cm × 1 gcm = 1000 cbcm = 1 kg). Wird nun in einer Röhre, deren unteres Ende in Wasser taucht, eine Luftleere, oder auch nur eine Luftverdünnung erzeugt, so wird durch den Überdruck der Luft auf der übrigen Wasserssläche Wasser in der Röhre in die Höhe gedrückt, oder wie man auch sagt, das Bakuum

saugt Wasser an. Bei vollständiger Luftleere wurde bas Wasser 10 m hoch steigen.

Hierauf beruht der Stechheber (Abb. 1C5). Derfelbe ift ein längliches, oben und unten offenes Gefäß; stecht man dasselbe in eine Flüssigfeit, schließt die obere Öffnung mit dem Daumen und hebt dann das Gefäß heraus, so bleibt die Flüssigfeit in demielben.






108 u. 104. Sydroftatifcher Druck.

Ein Kleiner Teil fließt beim Herausheben gleich zurud, badurch wird die darüber befindliche Luft verdunnt, und das Bakuum halt die übrige Fluffigkeit fest. Luftet man den Daumen von

der oberen Offnung, so fließt unten so viel aus, wie man oben Luft einläßt. Wird in einem gebogenen Rohre oder zweischenkeligen Heber (Abb. 106), dessen einer Schenkel in einer Flüssigkeit steht, während der andere längere herausbängt, eine Luftverdünnung erzeugt, z. B. durch Ansaugen an einem auf dem Scheitel angebrachten Hähnchen, so steigt die Flüssigkeit zuerst bis zum Scheitel und fließt dann nach dem anderen Schenkel über. Hat dies einmal begonnen, so fließt die Flüssigkeit ununterbrochen weiter, bis der Wasserspiegel in dem Gefäße auf die Höhe des unteren Heberschenkels gesunken ist, oder, wenn die kriefer liegt, als der Boden des Gefäßes, bis der Heber nicht mehr in die Flüssigkeit eintaucht. Der Ubsluß erfolgt in derselben Weise, mit derselben Geschwindigkeit, wie durch das ebenso weite punktierte Rohr r. Der obere Teil des Hebers vom Wasserspiegel bis a ist für sich allein im Gleichgewicht; die darunter in den längeren Heberschenkel hängende Wassersaule zieht das andere Wasser nach. Die Höhe H kann theoretisch bis 10 m betragen, doch steigt in

Wasser nach. Die Höhe H kann theoretisch bis 10 m betragen, doch steigt in Progress. BirMichkeit die Flüssigkeit nicht so hoch, da man eine völlige Luftleere mit den gewöhn= lichen Mitteln, z. B. durch Ansaugen, nicht erzeugen kann. Je tieser das Heberende





106. Bmeifchenkeliger Bangheber.


107. Sangheber mit besonderer Sangröhre.

unter dem Basserspiegel S liegt, desto schneller fließt das Basser über; taucht aber auch der untere Heberschenkel in Basser, wie in der Abbildung, so ist nicht mehr sein Endpunkt, sondern der Basserspiegel S', also die Differenz von S und S', a b maßgebend.

Abb. 107 zeigt noch einen Saugheber, wie er zum Überfüllen von Flüssigkeiten aus Gesäßen vielsach verwendet wird, mit einem besonderen seitlichen Röhrchen zum Ansaugen. Es ist nicht nur unbequem, zum Ingangsehen eines gewöhnlichen einsachen Hebers an dem unteren Ende zu saugen, sondern bei manchen Flüssigkeiten, wie Petroseum, OI u. s. w. auch unappetitlich. Bei der Borrichtung Abb. 107 hält man das untere Ende des Hebers mit dem Finger zu, oder man stedt es in Wasser und saugt dann oben an dem Saugrohr, bis Flüssigkeit aus dem oberen Gefäße A von a nach b übertritt.

Die Heberwirfung wird in der verschiedensten Weise angewendet, z. B. zum Überstullen des Inhalts von Fässern, wobei man den einen Heberschenkel in das Spundloch steckt. Eine wichtige Anwendung sindet der Heber vielsach bei Wasserwerken, um Wasser von einem Brunnen nach einem tieferliegenden Pumpenschachte zu führen, wenn eine direkte Rohrleitung mit Gefälle nicht möglich ist. Bei dem städtischen Wasserwerke zu Kiel z. B. ist eine Heberleitung von über 800 m Länge in Betrieb; es wird hier das Basser aus einer Anzahl Röhrenbrunnen in dem gemauerten Sammelbrunnen S gessammelt, und bei dem 800 m entfernt liegenden Pumpwerke ist ein zweiter, tiesere Sammels

brunnen S, ausgeführt, aus welchem die Bumpmaschinen das Wasser saugen. Gine dirette Leitung zwischen beiben Brunnenschächten hatte fehr tief im Grundwaffer ausgeführt werden muffen. Man hat beshalb die Leitung nach dem Beberprinzip ausgeführt und in bequemer Tiefe in den Boden gelegt. Un dem höchsten Buntte bes Bebers wird die Luft burch das Entlüftungsventil L angefaugt, und das Baffer fließt kontinuierlich nach bem Bumpenicachte. Die Leitung befteht aus 50 cm weiten eifernen Rohren und tann taglic bis ju 15 000 cbm Baffer ober über 10 000 Liter pro Minute liefern. Solche Beberleitungen mussen allerdings außerordentlich sorgfältig dicht bergestellt werden. Bei einer undichten Stelle flieft nicht, wie fonft bei Bafferleitungen, Baffer aus, fondern es faugt fich Luft ein, ba ja in ber Leitung Bakuum berricht. Die eingesaugte Luft murbe fich am höchsten Bunkte sammeln, die Luftverdunnung nimmt mehr und mehr ab, bis der außere atmosphärische Überbrud nicht mehr genügt, um der Bafferhohe H das Gleichgewicht ju halten, worauf die Leitung aufhort, ju funktionieren; der heber reißt ab, wie man fic ausdruckt, d. h. ber Zusammenhang bes Wassers wird unterbrochen und ein Teil fließt aus bem einen, ber andere aus bem anderen Beberichentel aus. Selbft wenn bie Leitung völlig bicht ift, sammelt fich boch allmählich Luft an, welche sich aus bem Baffer felbft




108. Seberleitung (Rieler Wafferwerk).

109. Meaktion ansfliefenden Waffers.

ausscheidet; es muß deshalb für andauernde Entlüftung vom höchsten Bunkte des Hebers bei L aus gesorgt werden, zu welchem Zwecke dieser mit der Luftpumpe der Dampf-maschine in Berbindung gesett wird.

Der hydraulische Rudftoß. In einem mit Wasser gefüllten Gefäße mit ringsum geschlossener Seitenwand findet Gleichgewicht statt, da der hydraulische Drud auf die



110 Segnere Wafferrad.

Bande nach allen Seiten gleichmäßig wirft. Wird aber an einer Stelle in ber Seitenwand eine Offnung gemacht, fo wird hier der Drud aufgehoben, das Baffer ftromt aus. Sierburch ist auf der entgegengesetten Seite ein Überdruck porhanden, welcher bas Befäß in ber bem ausstromenben Baffer entgegengesetten Richtung fortzubewegen sucht. Diefer Untrieb wird ber Rudftog ober die Reaftion bes ausfließenden Bafferftrahles genannt. Ift bas Gefäß leicht beweglich, 3. 28. auf Rollen gesett, so wird es fortrollen (Abb. 109). Das befannte Segneriche Bafferrad beruht auf diefer Erscheinung (Abb. 110). Ein Waffergefäß hat unten vier im Rreuze stehende horizontale Rohranfape, die alle am Ende in berfelben Richtung umgebogen find, fo daß die Ausflußöffnungen in einem zum Mittelpuntte des Gefäßes konzentrijden Rreife liegen. Das ganze Befäß ift um seinen Mittelpunkt auf einem vertikalen Bapfen brebbar. Die Reaftion der Wafferstrahlen drudt auf die Ausflugröhren. jo daß das gange Gefaß fich in ber Richtung, wie die Bfeile andeuten, dreht. Ungewendet wird diefes Prinzip für Rafenbesprenger, welche mit der Drudwasserleitung in Berbindung geset werden. Gine wichtige Unwendung findet statt bei den Reaktionsturbinen, die spater unter den Kraftmaschinen zur Besprechung kommen.

Fließendes Wasser. Springende Wassertrahlen. Nach dem Gesete der kommunizierenden Röhren müßte das Wasser in einer Rohrleitung, die von einem hochsgelegenen Wasserdssifin ausgeht, ebenso hoch steigen, wie der Spiegel des Bassins liegt. Dies gilt aber nur für die Ruhe. Ist das Wasser in der Rohrleitung in Bewegung, strömt also an einer Stelle Wasser aus, so sindet ein Druckverlust statt; je größer die ausstließende Wassermenge und damit die Wasserschwindigkeit in der Leitung ist, desto kleiner wird der Druck, dis derselbe gleich O wird. Der Druckverlust rührt von der Reibung des Wassers an den Rohrwänden her, hängt also außer von der Geschwindigkeit der Bewegung, von der Beschaffenheit der inneren Rohrwand ab. Wenn Wasser unter Druck steht, z. B. unter dem Wasserdruck von einem höheren Behälter aus, so hat es beim Aussluß eine gewisse Geschwindigkeit, die von der Druckhöhe und der Größe und Form der Ausslußessinnung abhängt. Ist der Ausstuß nach oben gerichtet, so steigt das Wasser in einem Strahle in die Höhe. Die Strahlhöhe ist stetz geringer als die Druckhöhe, also z. B. die Höhe des Wasserbehälters, von dem aus die Leitung gespeist wird.

Der Drud tann na= türlich auch auf andere Beife erzeugt werben, durch Drud eines Rolbens auf eine in einem Cplinder ein= geichloffene Baffermenge (Keueriprige) oder durch verdichtete Luft. Mit letterer arbeitet der Beroneball und der Beronsbrunnen, welche bem griechischen Gelehrten Heron vom alexandrinischen Museum (etwa 100 v. Chr.) zu= geidrieben werden, mahricheinlich wohl mit Un= recht von fpateren Schriftftellern, da beibe Erfin= dungen etwas jünger find. Eine moderne Unwendung



111. Springbrunnen.

bes heronsballes ist die Sprifflasche (Abb. 112), wie sie allgemein in Laboratorien verwendet wird. Die Flasche ist durch einen dichtschließenden Korts oder besser Gummispfropsen verschlossen, durch welchen zwei gebogene Glasröhren mit einem Schenkel hinsdurchgehen; die eine geht nur eben durch den Pfropsen, die andere reicht bis nahe zum Boden der Flasche. Wenn man durch Einblasen in erstere die Luft über dem Wasser versdichtet, so wird durch den Luftdruck in dem anderen Röhrchen das Wasser hochgedrückt und sprift aus der Spize desselben hinaus. Den Heronsbrunnen stellen die Abb. 113 und 114 in verschiedener Anordnung dar. Die heberförmige Röhre b (Abb. 113) geht


luftdicht durch die Stopfen zweier Flaschen, in die untere bis nahe zum Boden, in die obere nur eben durch den Stopfen. In der oberen Flasche stedt außerdem noch das Röhrchen o, welches oben zu einer Spize mit seiner Offnung ausgezogen ist, und in das untere Gefäß ist eine recht hohe Röhre a eingesteckt. Wird diese durch die trichtersörmige Erweiterung bis oben hin mit Wasser gefüllt, so wird durch den Druck dieser Wassersfäule die Luft in dem Gefäße verdichtet; dieselbe drückt durch das Rohr bauf das Wasser in dem oberen Gefäße, welches hierdurch aus dem Röhrschen e in seinem Strahle herausgetrieben wird. Die zweite Anordnung (Abb. 114) ist kompendiöser und praktischer; hier sind beide Gefäße vereinigt.



112. Spribftafche.

In die obere Schale A wird Wasser eingegossen, dasselbe steht durch die Röhre a mit der untersten Ausbauchung B des Apparates in Verbindung, komprimiert also die Luft in diesem, so daß dieselbe durch die Röhre b in den mittleren Ballon C auf das in diesem besindliche Wasser drückt, welches hierdurch aus dem Röhrchen o hinausgetrieben wird. Die beiden Verengungen zwischen den drei Gefäsen müssen natürlich dichte Verschlüsse haben, durch welche die Röhren a und b hindurchgehen. Auf der Wirtung dieser Heronsbrunnen beruhen die hübschen selbstthätigen Zimmerspringbrunnen, welche inmitten eines Vlattpstanzen-Arrangements einen schonen Zimmerschmuck bilden.

Wasserstoß. Wie jebe in Bewegung besindliche Masse, so besitzt auch bewegtes Wasser eine bestimmte Energie oder lebendige Kraft, deren Größe von der Menge und der Geschwindigkeit des Wassers abhängt. Diese lebendige Kraft kann in mechanische Arbeitsleistung umgewandelt werden, indem man sie auf andere Körper übertragen läßt. Trifft ein Wasserstrahl auf eine seste Fläche, so übt derselbe den hydraulischen Stoß auß; im eigentlichen Sinne des Wortes sindet kein Stoß statt, denn es tritt keine plösliche



118 u. 114. Herensbrunnen.

Beidwindigfeitsanderung ein. Je nach der Form der Flache wird ber Bafferstrahl in verschiedener Beife abgelenkt und überträgt hierbei feine Energie auf die Flache, welche dadurch in Bewegung gefest werden tann. Sier= auf beruhen die unter den Rraftmaschinen zu besprechenden unterschlägigen Bafferräder und die Aftionsturbinen. Eine direfte Ausnutung der lebendigen Rraft fliegenden Waffers durch Stofwirfung findet bei dem Stofheber ober hybraulischen Bibber ftatt. Diefer intereffante Apparat wurde 1797 von dem Mechaniker Montgolfier in St. Cloud bei Paris erfunden. beobachtete an der Bafferleitung in einer Badeanftalt, daß durch ichnelles Schließen eines startfließenden Bafferhahnes die ganze Rohrleitung einen ftarken Schlag erhielt. Er fand, daß das Waffer durch biefen Schlag in einem Rohre hoch in die Sohe getrieben werben konnte, höher als dem Wasserdrucke in der Ruhe ent= spricht, also über den Spiegel des Baffins hinaus, von dem aus die Leitung gespeist murbe.


Durch folche Schläge in Wasserleitungen konnen leicht die Röhren zersprengt werden, wenn dieselben auch auf den doppelten Betriebsbruck geprüft waren; bei städtischen Wasserleitungen sind deshalb fast all gemein solche Verschluftvorrichtungen vorgeschrieben,

welche nicht mit einem Ruck geschlossen werden können, nämlich Niederschraubventilhähne anstatt der einsachen Konushähne. Große gußeiserne Straßenhauptleitungen können durch zu schnelles Schließen eines Hauptschiebers zertrümmert werden. Die bei solchen Schlägen auftretenden Drucke können gar nicht rechnerisch vorher bestimmt werden; sie können bis 15, 20 und mehr Atmosphären betragen, wenn der normale Druck nur 1/3 davon beträgt.

Obige Beobachtung führte Montgolfier zur Konftruktion seines hydraulischen "Widders". Derselbe dient zur Förderung kleinerer Wassermengen auf größere Höhen mittels größerer Wassermengen mit kleinerem Druck.

In den Abb. 115 u. 116 ist derselbe in der jett üblichen Form und Konstruktion dargestellt. Aus einem höher gelegenen Behälter sließt das Betriebswasser durch die Leitung A dem Apparat zu. B ist das Sperr= oder Stoßventil mit frei hängendem Bentilkeller, welcher also ohne inneren Druck durch sein Gewicht offen ist. Das Betriebs= wasser drückt zunächst dieses Bentil von unten her zu, öffnet das Druckventil e zwischen der Leitung und dem Windkessel D und steigt in letzteren. Der Windkessels hat seitlich einen Rohrstußen E, an welchen das Steigrohr S anschließt. Das Betriebswasser steigt in diesem zunächst nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren bis auf die Höhe des

Betriebswasserspiegels; dann tritt Gleichgewicht ein, und das Druckventil c schließt sich durch sein Gewicht. Öffnet man jest durch Riederdrücken das Stoßventil B, so sließt das Basser aus der Betriebsleitung hier aus; dieses Bentil muß einen großen Querschnitt haben, um viel Basser durchzulassen, so daß in der ganzen Zuleitung das Wasser in ichnelle Bewegung kommt. Nach wenigen Augenblicken läßt man das Bentil los; das iromende Basser schlägt dasselbe sofort nach oben zu, und im selben Augenblicke übt das Basser vermöge seiner lebendigen Kraft einen Stoß auf sämtliche Teile der Leitung aus. Unter diesem hydraulischen Stoße öffnet sich das Druckventil c, das Wasser tritt mit ziemlicher Heftigkeit in den Windkessel, so daß in diesem die Luft komprimiert wird und iv das Wasser in dem Steigrohr in die Höhe getrieben wird. Sobald die Wirkung des Basserstoßes vorbei ist, bleibt aber in dem Windkessel entsprechend der höheren Wasser-



116 u. 116. Sydraulifcher Widder.

beim Zuschlagen des Drudventiles in der Betriebswafferleitung eine momentane Drudberminderung ein, und in diesem Augenblide fallt der Teller des Sperrventils unter seinem eigenen Gewichte nieder und öffnet das Bentil, aus dem das Betriebswaffer gleich darauf wieder ausströmt, bis die Geschwindigkeit so groß ift, daß es wieder von dem Waffer zu= gedrudt wird. Auf diese Beise wiederholt fich das Spiel in regelmäßigen, kurzen Perioden, ohne aufzuhören, der Widder arbeitet also felbstthätig und kontinuierlich. Durch die komprimierte Luft im Bindleffel D werben bie einzelnen Stofe bes eintretenden Baffers auf= gesangen und ausgeglichen, so daß das Wasser im Steigerohr nicht stoßweise, sondern tontinuierlich unter diesem Drucke steigt und oben ausstließt. Um den Widder außer Bemeb zu setzen, wird bas Sperrventil eine turze Zeit mit der hand geschloffen gehalten, bis die Baffermenge in der Betriebsleitung in Rube gekommen ift. Die in die Bohe gebrberte Bassermenge ist stets bedeutend kleiner als die Betriebswassermenge, besonders menn die Forderhöhe viel größer ist als die Drudhöhe des Betriebswassers. Dies liegt auf der hand, denn die größere Förderhöhe tann nur durch die größere Betriebsmaffer= unge erzielt werden. Unter den gunftigften Umftanden, besonders bei ziemlicher Drudtobe des Betriebswassers und nicht sehr bedeutender Förderhöhe, kann der Rupeffekt bis dwa 70 % betragen, gewöhnlich ift er aber viel geringer.

Bei längerem Arbeiten des Widders, besonders bei hohem Gefälle des Betriebswassers, wird die Luft im Bindkessel allmählich von dem gesörderten Wasser mitgerissen; da aber ein gewisser Inhalt komprimierter Luft sür das regelmäßige Funktionieren notwendig ist, so muß auf Ersat derselben Bedacht genommen werden. Zu diesem Zweke
hat die Betriebsleitung vor dem Windkessel ein kleines Loch; für gewöhnlich spritzt aus
demselben Wasser aus, in dem kurzen Augenblick der erwähnten Druckentlastung nach
jedem Stoße aber wird eine kleine Wenge Lust eingesaugt, welche sich mit dem Wasser
mischt und beim nächsten Stoße zum Teil in den Windkessel gedrückt wird. Der hydraulische Widder kann überall da angewendet werden, wo ein kostenloses Wassergefälle mit
genügender Wassermenge aus einer Quelle, einem Bache oder Teiche zur Verfügung
steht. Das Wasser muß rein sein, da ja ein Teil davon selbst zur Benutzung kommen
soll; bei schmutzigem Wasser versagt der Upparat auch leicht, wenn die Ventile nicht dicht
schließen. Da der Upparat keiner Wartung bedarf, so ist er ein recht einsaches und



117. Anwendung des hydranlifchen Widders.

billiges Mittel (abgesehen von der Anlage der Rohrleitungen) zur Wasserversorgung einzeln gelegener Wohnhäuser, Villen, ländlicher Gutshöse und unter günstigen Umständen auch für kleine Gemeinden zur Speisung von Laufbrunnen, sowie schließlich auch für Springbrunnen und Bewässerungsanlagen. Er findet zu diesen Zwecken seit langer Zeit vielsach Answendung; für größere Wassermengen kann er allerdings nicht in Betracht kommen.

Die Wallerhebungsmaldinen und Feuerspriken.

Seit den ältesten Zeiten hat sich das Bedürsnis nach Vorrichtungen zum heben von Wasser aus den Flüssen geltend gemacht und zwar nicht allein für den Hausbedarf, sondern bei den vorwiegend ackerbautreibenden Bölkern auch zur Landbewässerung. Schon mehrere tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung besaßen Babylon, Agypten, Indien umfangreiche Bewässerungsanlagen, welche allerdings nur zum Teil mit kunstlichen Hebewerken versehen waren. Solche bestanden hauptsächlich in ausgedehntem Maße in Ägypten in derselben Form, wie man sie noch heute überall am Nil bei den Fellachen bevbachten

kann; in der Abb. 118 ist eine solche ägyptische Wasserschöpfvorrichtung, eine Sikije, dars gestellt. Über ein hölzernes, um eine horizontale Achse sich drehendes Rad läuft in einer Schleife ein endloses Seil, das eine Anzahl Thonkrüge trägt; die Trommel wird durch einen im Kreise gehenden Büffel mittels zweier primitiver, ineinander greisender hölzernen Räder gedreht, auf der einen Seite senken sich die Krüge mit dem offenen Ende nach

unten in das Wasser, füllen sich hier und steigen dann in umgekehrter Lage, die Öffnung nach oben, in die Höhe; oben gießen sie ihren Inhalt in ein Gerinne und sinken dann an der anderen Seite der Trommel wieder zum Wasser hinab.

Diefe alte Borrichtung ist immerhin schon ein Fortschritt gegen den Biehbrunnen, der wohl die alteste und einsachte Form der Wasserhebesvorrichtungen barstellt, wenn man von dem diretten Schöpfen mit Gefäßen absieht. Dersfelbe ift in seiner uralten



118. Bakije (ggyptifches Schöpfrad).

Form noch heute vielfach auf dem Lande in Gebrauch; wenn das Wasser im Brunnen in größerer Tiefe steht, so daß man es auch mittels eines längeren zweiarmigen Hebels (Abb. 119) nicht erreichen kann, dann wird auf den Brunnen eine Aurbelwelle gesetzt und der Eimer an einer Rette hinabgelassen und herausgehaspelt. Eine andere alte Borrichtung ist

bas Basserschöpfrad, das auch heute noch verwendet und besonders in der hollans bischen Tiesebene noch vielssach zur Entwässerung gestraucht wird. Es stellt ein umgekehrtes Basserrad dar; anstatt daß das Basser in den Schaufeln das Rad zur Umdrehung bringt und so




Arbeit leistet, wird durch äußere Kraft das Wasser durch die Radsichaufeln gehoben und in Gerinne ausgegossen, in denen es über die Absperrungsdeiche fortläuft. In manchen Gegenden Hollandssieht man Dutende von Windmühlen, die zu diesem Zwecke Wasserschichten.

Sehr alt find auch die fogenannten Paternofterwerke jum Bafferschöpfen; Abb. 120 ftellt ein folches in einfachfter Form dar.


Um zwei Speichenkränze A und B läuft eine Rette oder ein bewegliches Band, welches mit einer Anzahl rechtwinkeliger Brettchen besetzt ist; lettere passen genau in eine schräge, gehobelte Holzrinne. Das Rad A wird mittels Rurbel gedreht, und die Brettchen ziehen das Basser die schräge Rinne hinauf, aus welcher es oben in ein vorgelegtes Gerinne ausläuft.

Gine bessere Vorrichtung ist die Basserschnede oder Archimedische Schraube, welche in Abb. 121 im Schnitt dargestellt ist. In einer beiderseits offenen, schrägen bus ber Ersind. II.

Röhre sitt ein Schraubengang, an der Innenwand dicht anschließend; die Achse ist an zwei Punkten drehbar gelagert. Wird durch die Kurbel am oberen Ende die Schraube in entgegengesetzter Richtung ihrer Windung gedreht, so wird das bei jeder Drehung an der untersten Windung eintretende Wasser durch die Schraubengänge allmählich nach oben



120. Paternoftermerk.




121. Wafferfcnecke.

gehoben, bis es an dem oberen offenen Ende der Röhre aussließt. Solche Wasserschneden werden noch jett bei Gelegenheiten ansgewendet, wo ohne große Einrichtungen für fürzere Beit Baugruben wasserseigehalten werden sollen, z. B. bei Kanalbauten oder Fundierungen. Die Förderhöhe ist an sich unbegrenzt und hängt nur von der konstruktiven Möglichkeit der Länge der Schraube ab.

Eine sehr einsache Schöpfvorrichtung ist noch der Hebetrog (Abb. 122), der aber nur dann benutt werden kann, wenn das Wasser auf ganz geringe Hoben werden soll. Der Trog T wird an dem Handgriff H auf- und abgewippt; beim Eintauchen in das Wasseröffnetsich die Rlappe K im Boden, durch welche das Wasser eintritt, beim heben

aber schließt sie sich, und das Wasser fließt, nachdem ber Trog entsprechend gehoben ift, über ben Boben nach dem Gerinne G ab.

Berbreiteter und wichtiger als diese nur unter gewissen Umständen brauchbaren Basserhebevorrichtungen sind die Pumpen. Saugpumpen waren schon zu Aristoteles' Beiten in Anwendung; die Druchpumpe, nach demselben Prinzip, wie die jetige, mit einem




122. Mafferschöpfwippe (gebetrog).

Saug= und einem Drudventil ift wahrscheinlich gegen
100 v. Chr. von Atesibios,
einem Gelehrten des Alexandrinischen Museums, erfunden
worden. Bu Kaiser Augustus'
Beiten waren die Kolbenpumpen allgemein in Anwendung,
wie wir aus den Berichten des
Baumeisters des Augustus,
Bitruv, schließen können.

Das Prinzip der Rolbenpumpen ist sehr einsach. In den Abb. 123 u. 124 ist die gewöhnliche Saug- oder Hebepumpe in der einfachsten Form schematisch dargestellt. Wir haben schon bei den Hebern gesehen, daß durch den äußeren Luftdruck Wasser in einem luftleeren Raum bis etwa 10 m hoch gedrückt wird, oder bei Luftverbunnung entsprechend weniger hoch. In dem Pumpenstiesel A bewegt sich möglichst dicht der ringsörmige Kolben K, derselbe hat eine nach oben leicht drehbare Bentilklappe v;

je nachdem gegen diese von unten oder von oben gedrückt wird, öffnet oder schließt diesselbe den Kolben. Gine ebensolche Bentilklappe v' ist am unteren Ende des Pumpensstiesels angebracht, hier schließt das Saugrohr S an, welches mit dem Saugkorb (Sieb) in den Bruns


nen b taucht. Durch den Schwengel wird der Kolben in bem Bumpenftiefel in bekannter Beife auf und ab beweat. In der Stellung bei Abb. 123 ift der Rolben im Anfang der Aufwärtsbewe= gung begriffen, bas Rolbenventil v ift durch seine Schwere und den äußeren Luftdrudgefchloffen; unter dem Rolben entsteht ein luftverbunnter Raum, und durch den äußeren Luftbrud A steigt



128 u.124. Sangpumpe.

also das Wasser aus dem Brunnen durch das Steigrohr in den Pumpenstiefel bis unter den Kolben. Beim Hubwechsel drückt der Kolben auf dieses Wasser (Abb. 124). Die

Rlappe v' im Bumpenftiefel ichließt fich, dagegen öffnet fich das Rolbenventil v, und bas Baffer fteigt burch biefes über den Rolben. Wird nun der Rolben wieder gehoben, so verbrangt er biefes Waffer, welches zum Ausguß ausftrömt, mahrend vom Saugrohr neues Baffer durch das untere Bentil in den Stiefel tritt. Die größte Forder= höhe H hängt hiernach nur von der Saughohe ab. die theoretisch etwa 10 m beträgt; in Birflichteit aber, ba ein volltommen luftdichtes Ur= beiten des Rolbens und ber Bentile nicht möglich ift, beträgt die Subhöhe 6-7 m. Wird H größer, so fteigt bas Baffer nicht mehr bis unter den Rolben, oder überhaupt nicht mehr bis an ben Bumpenftiefel; der Rol=



125 u. 126. Sang. und Druckpumpe.

ben bewegt sich also nur in dem luftverdünnten Raum über dem Wasserspiegel. Um Wasser auf größere Höhe zu fördern, dient die Druckpumpe, welche nach demsselben Prinzip, nur in etwas anderer Anordnung konstruiert ist, wie die Abb. 125 u. 126

Hier hat der Kolben tein Bentil, sondern ein solches ift im Drudwafferfteigrohr D angebracht. Beim Aufwärtsgehen des Kolbens (Abb. 125) hebt fich wieder bas Saugventil v' am Saugrohr, während bas Druckventil v unter bem Druck ber barüber ftehenden Wafferfaule im Steigrohr gefchloffen ift. Beim Riedergeben folieft fich v', bas Waffer wird vom Rolben burch bas fich öffnende Drudventil v in bas Steigrohr gebrudt; fobalb bie Rolbenbewegung aufhort ober umtehrt, foließt fich bas Drudventil. Der Bumpenftiefel ift hierdurch beim Saughub vollständig von dem Drudrohr und beim Druckhube von dem Saugrohr abgeschlossen; die Druckbohe h ist hierdurch unbegrenzt, mahrend natürlich für die Saughohe H dasselbe gilt, wie für gewöhnliche Sauavumpen.

Die gewöhnlichen Rolbenpumpen arbeiten beim Saugen beffer, wenn ber Bumpenftiefel mit Baffer angefüllt ift, als wenn berfelbe leer ift und zuerst Baffer angefaugt werden muß, denn die Dichtung des Rolbens an der Cylinderwand ist bei Baffer leichter als bei Luft. Manche nicht fehr forgfältig ausgeführte Bumpen und besonders solche mit Lebermanichettendichten faugen gar nicht an, wenn fie einige Beit troden geftanben haben. Man muß dann erft von oben Baffer eingießen, damit der Rolben im Baffer arbeitet, ehe fie ansaugen; Dies ift 3. B. meift bei ben gewöhnlichen Baupumpen ber Fall, wenn fie eine Beit lang nicht gebraucht worben find. Es ift beshalb ftets gut, wenn bas Saugventil bicht fcbließt, fo bag bas Waffer über bemfelben im Bumpenftiefel fteben bleibt, wenn die Bumbe nicht benutt wird.



Ehe wir gur Beichreibung einiger wichtigeren Bumpentonftruttionen übergehen, feien noch ture bie verschiebenen Arten ber einfacheren gebräuchlichen Bentile beiprochen.

Die älteste bei den gewöhnlichen hausdumpen meist gebräuch-liche Form ist die Bentilklappe; dieselbe wird als Saugventil, Drudventil, sowie besonders auch als sogenanntes Fußventil angewandt. Lestere werden an dem untersten Ende von Saugrohren besetigt;


fie ichließen fich, wenn die Bumpe aufhört zu arbeiten, und bas im Saugrohr enthaltene Baffer bleibt also in demselben stehen, wodurch das Wiederansaugen beim Pumpen erleichtert wird. Meist sind solche Fußventile auch mit einem Saugtord d. h. einem metallenen Sieb versehen, um etwaige in dem Wasser enthaltene gröbere Unreinigkeiten der Pumpe fern zu halten. Die Rlappenventile bestehen aus einer leicht beweglichen Scheibe, welche sich dicht auf einen glatt gedrehten Rand, den Bentilteller auslegt. Die Dichtung geschieht durch Leder, auch wohl durch vulkanisserten Gummi, indem eine Scheibe hiervon so zwischen zwei Metallscheiben besesstigt wird, daß rings herum ein Rand vorsteht, der sich auf den Bentilst auslegt; die Bentilstige sind bei besseren Pumpen aus Messing oder Rotguß hergestellt, da dieses länger seine glatten Flächen behält, als Gußeisen. In der einsachsten Anordnung wird die Klappe an einem Scherstreisen besessigt, bei bessers Arbeit aber mittels der oberen Metallscheide an einem Scharnier, wie in Abb. 127. Große Klappenventile schlagen durch ihr Gewicht, sowie den Wasserdurch beim Schließen heftig auf ihre Size, besonders wenn sie sich ziemlich hoch bleibt alfo in bemielben ftehen, wodurch bas Bieberanfaugen beim Bumpen erleichtert wirb. ben Bafferbrud beim Schließen heftig auf ihre Sige, besonbers wenn fie fich ziemlich hoch bffnen; um bies zu vermeiben, wendet man auch ftatt einer runden zwei halbrunde Rlappen an, welche mit ihren Scharnieren an einem Stege bes Bentilgehäufes figen, ber ben Quer-

ichnitt des letteren in zwei Halften teilt.
Direkt metallische Dichtung findet bei den Kegelventilen statt; einen wirklichen Regel bilden dieselben meist nicht, der sogenannte Kegel ist ein Teller T mit konischer Dichtungs-stäche, die in eine genau entsprechende Ausdrehung des Bentilsiges v paßt (Abb. 128 und 129). Solche Bentile werden vorzugsweise aus Messing (oder Rotqus oder Bronze) hergestellt; sie mussen sehr sorgfältig gearbeitet sein und können nur bei reinem Basser gebraucht werben, benn sobalb ein Sandkorn zwischen Regel und Sit kommt, dichtet das Bentil nicht. Der Teller bewegt sich senkrecht auf und ab und muß in irgend einer Weise eine Führung und eine Subbegrenzung haben; in Abb. 128 geschieht beides durch einen Bolgen A, ber burch eine Führungshülfe F geht, welche an dem Bentilbedel angegossen ift. Gine besiere Führung, besonders für größere Bentile ist die in Abb. 129 angedeutete: an den Bentilkegel sind nach unten Rippen angegossen, welche gerade in das Bentil hineingehen, und die hub-begrenzung geschieht durch eine im Bentilgehäuse über dem Kegel angegossene Rase. Schließlich sind noch die Kugelventile zu erwähnen, bei welchen sich eine genau rund abgedrehte Kugel in einen entsprechend ausgedrehten Sip legt; Abb. 130 zeigt eine Hand-

pumpe mit Kugelventilen für Teer, Jauche und andere bide Fluffigkeiten ober verunreinigtes, ichlammiges Waffer.

Diefes find nur die Grundformen der gebrauchlichen Bumpenventile, bei größeren Ausführungen werben noch fehr verschiedene andere Konftruftionen angewendet; bei ben Ring. ventilen 3. B. liegen in einem großeren Bentilgehäuse in einem Ringe eine Angahl fleiner, einzelner Bentile angeordnet. Bei Etagenventilen bauen sich mehrere solcher Ringe etagensförmig übereinander derart, daß in der Mitte ein Keiner Ring zu oberst liegt, darunter seitlich ein Ring mit größerem Durchmesser u. s. w.; statt der kleinen Einzelventile kann auch bei Etagenventilen seder Ring aus einem einzigen ringsörmigen Bentil bestehen. Doppelsisventile haben zwei Bentile übereinander so angeordnet, daß der Druck des Wassers oder

Dampfes u. j. w. bei bem einen Bentilfegel auf Schliegen, beim anderen auf Offnen wirft; beibe Drude heben fich annahernd auf, io daß ein iolches fogenanntes "entlaftetes" Doppelfigventil leicht geöffnet merden fann, mährend bei einem gewöhnlichen größeren Bentile bei einseigroßem, tigem Drud bas Dffnen schwie= rig ift.



Bei der be-

128 u. 129. Regelventile. 180. Fumpe mit Angelventilen.

schriebenen Grundtype der Dructpumpe erfolgt die Wassersörberung immer nur während des Niederganges des Kolbens; das Wasser sließt aus dem Druckrohr mit Unterbrechungen aus. Man


tann einen re= gelmäßigeren Ausfluß und bamit auch einen ruhigeren Sang ber Bumbe erzielen burch Ginschaltung eines Windteffels in bas Drudrohr. In Diefem wird im oberen Teile Luft fomprimiert, die als elaftisches Riffen wirft, einen Teil bes Drudes bes eingepregten Baffers aufnimmt und während ber umgefehrten Rolbenrichtung wieder abgibt; bas Baffer fdwantt hierdurch im Windteffel gleichmäßig im Tempo ber Rolbenhube auf und ab, und aus bem Steigrohre fließt es tontinuierlich aus. Durch Ginschaltung eines folden Windteffels wird in-



181. Banpumpe.

bessen die aufzuwendende Kraft beim Auf= und Riedergange des Kolbens nicht gleichmäßig gemacht; dies wird erreicht durch die doppeltwirkenden Pumpen. Die einfachste Ansordnung einer solchen besteht in der Verbindung zweier Pumpenstiesel; während in dem einen der Kolben aufgeht, bewegt er sich in dem anderen nieder. Die gewöhnlichen Baupumpen (Saugpumpen) sind so angeordnet: beide Pumpenstiesel sind an ein gemeinschaftliches Saugrohr angeschlossen und haben über dem Kolben Anschluß nach dem gemeinschaftslichen Ausguß (Abb. 131). Diese Pumpen haben eine sehr große Leistungsfähigkeit und

bienen allgemein zum Auspumpen von Baugruben, Brunnen u. s. w. bis 6—7 m Tiese. In ähnlicher Weise können auch zwei Druckpumpen zu einer doppeltwirkenden verbunden werden. Die beiden Cylinder werden hierbei häusig übereinander gesetzt und von einer Kolbenstange betrieben. Aber auch mit einem einzigen Cylinder kann eine Kolbenpumpe doppeltwirkend gemacht werden, wie die Abb. 132 zeigt. Das Saugrohr teilt sich (rechts in der Zeichnung) in zwei Zweige, die mit je einem Saugventil unten und oben an den Pumpenstiesel angeschlossen sind; ebenso ist letzterer durch zwei Stutzen links mit je einem Druckventil an das Steigrohr und den Druckwindkessel angeschlossen. Bewegt sich der Kolben nach oben, so saugt er unter sich aus dem unteren Saugventil Wasser an; gleichzeitig aber drückt er das über ihm im Cylinder stehende Wasser durch das obere Druckventil in den Windkessel, das obere Saugventil und untere Druckventil sind geschlossen.



182. Doppeltmirkende Sang. und Druckpumpe.

Beim Niedergange schließen sich jene beiden sofort, und es öffnen sich das obere Saugventil, durch welches Wasser von oben in den Stiefel eintritt, und das untere Dructventil, durch welches das beim vorigen hube angesaugte Wasser fortgedrückt wird. Von dem Windkessel aus geht die Drucksteitung, welche in der Reichnung nicht sichtbar ist.

Wie aus dieser Abbildung ersichtlich ift, werden die Pumpenventile (abgesehen von Hauspumpen oder einsachen Saugpumpen) meist bestonders für sich seitlich angebracht, nicht im oder am Pumpengehäuse selbst. Bei großen Pumpen werden neben dem Pumpenstiefel besondere Bentilfästen aufgestellt, in denen das Saugventil und Druckventil untergebracht sind; zwischen beiden ist der Pumpenstiesel angeschlossen, während unter dem Saugventil der Saugrohranschluß und über dem Druckventil der Saugrohranschluß sich besinden.

Für die gute Wirksamkeit einer Pumpe ist das Dichthalten der Bentile und des Kolbens in erster Linie von Wichtigkeit. Zur Dichtung der Rolben dient die Liderung; Abb. 133 zeigt einen Kolben mit Lederliderung. Runde Scheiben aus recht weichem Leder werden zu sogenannten Wansschten gepreßt, d. h. am Rande umgebogen, und in der Mitte an dem Kolben befestigt; das weiche, etwas elastische Leder legt sich dicht an die Innenswand des Pumpencylinders an, so daß sich der Kolben annähernd luftdicht in demselben bewegt.

Nicht so gut, aber bequemer und für Hauspumpen noch üblich ist die Umwickelung des Kolbens mit getalgten Hanfzöpfen.


Man hat schließlich auch noch Kolben mit Metallliderung, welche aus elastischen Ringen besteht, die in entsprechende Ruten des Kolbens eingelegt werden; dieselben kommen ziemlich wenig zur Anwendung, da sie sich schnell abnuten, nicht bequem repastiert werden können und im ganzen gegen Lederliderung keinen Vorteil bieten.

Dagegen werden an Stelle scheibenförmiger geliderter Kolben überhaupt vorteilhaft und für größere Pumpen immer mehr die Taucherkolben oder Plunger angewendet; dieselben bestehen aus einem langen, runden, massiven oder hohlen Cylinder, welcher sich, ohne an den Wänden anzuschließen, in dem Pumpencylinder bewegt. Die Abdichtung geschieht nur am Deckel des Pumpenstiesels in gewöhnlicher Weise mittels Stopfbüchse. Es ist offenbar nicht notwendig, daß der Plunger in dem Pumpenstiesel dicht schließend sich bewegt, wenn nur unter Abschluß gegen die äußere Luft bei jedem Aufund Abgang ein bestimmtes Volumen des Cylinderinhalts freigegeben (also die Luft ent-

iprechend verdunt, bezw. Baffer angefaugt) ober eingenommen (alfo verbrangt) wirb. Gine einfachwirkenbe Plungerpumpe mit nebenanliegendem befonderen Bentilkaften ift in Abb. 134 dargestellt; ber Plunger A bewegt sich frei, ohne anzuschließen, in dem Colinder B und ift nur oben in der Stopfbuchse C mit der Liderung c bicht geführt. Der Bumpenftiefel ift mit bem Bentilgehäuse M bei G verbunden. V ift bas Saugventil,

V, das Druckventil, S der Saugrohranschluß, D das Druckrohr, W ber Bindteffel. Es ift leicht einzusehen, bag folche Plunger leichter bicht zu halten find, als andere Rolben, benn bie Stopf= buchfe ist stets sichtbar und kann nach Bedarf angezogen ober in turger Beit neu verpadt werben. Der Bumpencylinder braucht gar nicht ausgebreht zu werben, fondern fann rauh bleiben; nur der Blunger felbst muß sauber gedreht fein.

Bei allen Rolben= und Plungerpumpen ift die Drudhöhe theoretisch unbegrenzt; in Wirklichkeit wird eine Grenze badurch gezogen, daß bei fteigender Forberhöhe der Drud ber Bafferfaule in dem unteren Teile des Druckrohres immer stärker wird, bis bie Grenze ber Materialfestigfeit der Röhren erreicht wird. Gußeiferne Röhren von der gewöhnlichen Wandstärfe halten etwa 8-10 Atmosphären inneren Drud aus, entsprechend 80-100 m




Rolben mit Sederliderung.

Bafferfaule. Für höhere Bafferfaulen werden Röhren mit befonders ftarter Bandung und besonderer Art der Flanschenverbindung hergestellt. Aber auch dies hat seine Grenzen. Bei sehr großen Förderhöhen, z. B. aus der tiessten Sohle von Bergwerken, aus 800 m

und mehr Tiefe, kann das Wasser nicht mehr mit einem Male in die Bohe gepumpt werden; für folden Bafferbrud murben bie beften Stahlröhren nicht ausreichen. Man pumpt bann bas Baffer in mehreren Abteilungen mittels einzelner fogenannter Drudfate in die Bobe. Bedes Stud ber Steigleitung hat bann nur ben Drud von dem nachft höheren Drudfate her.


Bezüglich ber Saughöhen ift man, wie icon bargelegt, an viel engere Grenzen gebunben. Wenn bas Waffer in einem Brunnen 8 m oder tiefer unter Terrain fteht, dann fann es mit einer auf Terrainhöhe stehenden Bumpe nicht mehr gepumpt werden. In folchen Fallen muß die Bumpe tiefer geftellt und damit bie Saughohe verringert werden; man erhalt fo bie Schachtpumpen ober Tiefbrunnenpumpen. Die Bumpen felbst find genau wie die anderen, nur ihre Aufstellung in einem Schacht wird ichwieriger, ebenfo ihr Betrieb, indem der Rolben durch ein Gestänge bewegt werden muß. Bei nicht zu großer Tiefe tann man fich helfen, indem man ben

Bumpencylinder tiefer hängt, an dem



184. Plungerpumpe.

Bumpenftander ein Steigrohr be-feftigt, welches in genugender Tiefe ben Bumpenftiefel tragt. Die vom Schwengel bewegte Rolbenftange geht in bem Steigrohr hinunter bis zu bem Rolben im Cylinder. Wird die Tiefe aber größer, über 15 bis 18 m, wie bies in Städten mit niedrigem Grundwasserstand und häufig in Schlöffern, die auf Sugeln fteben, vortommt, fo muß eine Drudpumpe in den Brunnenschacht eingebaut werben; Abb. 135 zeigt ein solches Pumpwerk für Tiesbrunnen bis zu 24 m Tiefe. Bei folder Forderhohe ift es nicht mehr möglich, wie bei gewöhnlichen Pumpen, mit einem einsachen Schwengel zu arbeiten, da die bei jedem Hube zu leistende Arbeit zu groß wird. Die ganze Wassersäule vom Brunnenspiegel ab soll bei einem Hube um die Hubhöhe gehoben werden, oder, was dasselbe ist, die bei jedem Hube gepumpte Wassermenge muß auf die ganze Höhe gefördert werden. Es müssen deshalb andere Vorrichtungen zur Anwendung kommen. In der Abbildung besteht das Pumpwerk aus einem Kurbelrad auf eisernem Bocke; von einer kleinen Kurbel wird das in den Brunnen



185. Tiefpumpe.

hinabgehende Gestänge betrieben. Die Pumpe ist innershalb der bequemen Saughöhe über dem Wasserspiegel auf Balken montiert; das Steigrohr umgibt im unteren Teile das Gestänge, oben geht es mit Aniestück zur Seite und schließt an den Fuß eines Auslaufständers an.


Für manche Berwendungszwede eignen fich fehr aut an Stelle ber Rolbenpumpen die Bentrifugal= pumpen. Diefelben beftehen aus einem gugeifernen runden Behäuse, in dem um eine mittels Stopfbuchfen luftbicht burch die Seitenwande burchgeführte gentrale Achse ein Flügelrad rotiert, welches möglichst genau an ben Seitenwänden und bem Umfang des Gehäuses anschließt. Der Wassereintritt (Sauganschluß) geichieht von beiben Seiten oder einseitig achfial in ber Mitte des Gehäuses, der Austritt tangential am Um-fang des Gehäuses. Durch die schnelle Rotation des Rades wird das von der Achfe her in das Gehäuse tretende Waffer an den Umfang gedrängt und aus dem Drudrohrstugen hinausgedrudt. Bentrifugalpumpen haben gar keine Bentile, find fehr leicht aufzustellen, zu betreiben und zu bedienen und besiten eine große quantitative Leiftungefähigkeit; fie arbeiten aber vor= teilhaft nur bei verhaltnismäßig geringen Forder= höhen, bis zu etwa 8 m Drudhohe. Die Saughohe foll nicht über 4 m betragen; wird die Forberhohe größer, fo fintt ber Rugeffett beträchtlich. Die Bentrifugalpumpen eignen fich beshalb zur Bemaltigung großer Baffermaffen mit geringer Forderhohe, bei nicht dauernden Anlagen, z. B. bei Bafferbauten gum Entwässern von Baugruben, als Silfspumpen für größere Bumpwerte, um den Sochbruchpumpen aus tieferen Sammelbrunnen bas Baffer juguführen. Gine Bentrifugalpumpe für ziemlich bedeutende Leiftung, 3. B. 600 cbm ftundliche Wafferförderung, beansprucht nur einen fehr kleinen Raum und braucht bei geringer Forderhöhe nur eine kleine ichnellaufende Dampfmaschine zum Antrieb, mahrend eine Rolbenpumpe von derfelben Leiftung icon große Dimenfionen hat, bedeutend größere und ftartere Fundamente beanfprucht und gang bedeutend mehr toftet. Bentrifugalpumpen laufen

mit großer Umdrehungszahl, bis über 2000 Touren pro Minute; es eignet sich beshalb der Betrieb durch Elektromotoren, indem sie direkt mit der Welle des Motors gekuppelt und auf derselben Grundplatte montiert werden (Abb. 136).

Bentrifugalpumpen vermögen nicht selbst Wasser anzusangen; zur Inbetriebsetzung muß die ganze Saugleitung und das Pumpengehäuse selbst vorher mit Baffer angefüllt werden. Dies kann geschehen durch Absaugen der Luft vom höchsten Punkte der Pumpe, aus einer zu diesem Zwecke vorgesehenen Entlüftungs- oder Füllschraube, mittels eines noch später zu besprechenden Eiektore (Luftsaugers), worauf das Baffer im Saugrohr

nachsteigt, ober durch direktes Anfüllen mit Wasser; im letteren Falle muß natürlich die Saugleitung mit einem Fußventil versehen sein, damit das Wasser nicht unten auslausen kann, was übrigens bei allen Pumpen vorteilhaft ist. Da die Zentrifugalpumpen keine Bentile haben, so eignen sie sich besonders zur Förderung von verunreinigtem, schlammigem, sandigem Wasser, wie es z. B. bei Kanalbauten oder Fundierungsarbeiten gespumpt werden muß.


Uhnlich den Zentrifugalpumpen sind die Rreiselpumpen, welche besonders als Tiefpumpen zum Auspumpen oder Entsanden von Brunnen gebraucht werden. Sie werden an dem Steigrohre bis in das Wasser hinabgelassen; durch eine senkrechte Welle wird ein horizontales Rad mit schraubenartigen Flügeln in einem am unteren Ende des Steigrohrs sitzenden Gehäuse in sehr schnelle Drehung versett, wodurch das Wasser in die Höhe gedrückt wird.



186. Bentrifugalpumpe mit Glektromotorbetrieb.

Gine andere Art rotierender Bumpen find die Rapfel= oder Bahnrabpumpen. In einem Behaufe G breben fich um zwei luftbicht burch bie Seitenwande hindurch= geführte Bellen zwei eigentumlich geformte Rorper W und W1 in entgegengefetter Richtung, welche berart ineinander eingreifen (f. Abb. 137 und 138), daß fie in jeder Lage einerseits gegen bas Gehäuse, anderseits gegeneinander bicht abschließen. ber erften Sigur tritt vom Saugftuben S aus Baffer in den Raum amifchen den Rotationstörpern und ber Behäusewand; auf der Drudjeite wird Baffer durch die beiden fich gegeneinander bewegenden Körper nach dem Drudrohranschluß D gepreßt. Saug= und Drudfeite bes Gehäuses find vollständig voneinander getrennt, da die beiden rotierenden Körper bei a und b an dem Gehäuse, bei o aneinander bicht anliegen. Beim Fortidreiten ber Drehung ichließt in ber Lage ber zweiten Figur eine Geite des Rorpers W einen Teil des angesaugten Baffers ab, indem er unten die Wehäusewand bei a erreicht, und drudt biefes Baffer vor sich her nach D, mahrend bas Baffer vom Saugstupen in ben Raum zwischen W, und ber rechtsseitigen Gehäusewand tritt. Es findet also ohne Bentile eine tontinuierliche Wafferforderung ftatt. Das nach oben fortgedrückte Baffer muß aus ber Saugleitung nachsteigen. Gine berartige rotierende Bumpe mit Untrieb burch Riemenscheiben zeigt Abb. 139. Bur Ingangfepung muffen auch biefe Bumpen angefüllt werden.

Auf ähnlichem Brinzip beruht auch die Walzenpumpe Syftem Klein (von Klein, Schanzlin & Beder, Frankenthal, Pfalz), welche manche Borzüge vor andern rotierenden Bumpen besitzt. Die Wirtungsweise derselben ist aus den Querschnitten Abb. 140 und 141 ersichtlich, welche die Rotationskörper in zwei aufeinandersolgenden Lagen zeigen. Links ist der Saugs, rechts der Druckftutzen; die obere Walze dreht sich durch äußeren Antrieb — in der Ansicht Abb. 142 z. B. durch Riemenantrieb — in der Pfeilrichtung und trägt zwei gegenüberstehende Flügel, die in dem ausgedrehten oberen Gehäuse satt bicht schließend laufen. Die beiden unteren Walzen haben genau denselben Durchmesser




187 u. 138. Rapfelpumpe.

189. Rapfelpumpe.

wie die obere, und fie malgen fich in derfelben Umfangerichtung (alfo im entgegengesetten Drehfinne, wie die Bfeile zeigen) dicht auf der erfteren; unten rechts und links laufen fie bicht in ben ausgebrehten Teilen bes Behäufes. Beide untere Balgen haben je zwei gegenüberliegende Musichnitte, burch welche bei der Rotation die Flügel der oberen Walze frei durch= ichlagen. In jeder Lage ber brei Balgen zu einander ist der rechte Teil vom

linken Teil des Gehäuses abgedichtet, oben durch einen Flügel der oberen Walze, in der Mitte und unten durch eine der beiden unteren Walzen, von denen immer eine gegen die obere Walze anliegt und die andere gegen das untere Gehäuse abdichtet. Verfolgen wir den Gang der drei Walzen und bezeichnen die obere mit I, die untere links mit II, die rechts mit III. In der Lage Abb. 140 drückt der obere Flügel das Wasser von links nach rechts in die Druckleitung; die Walze II dichtet gegen die mittlere Walze, und III gegen die



140 u. 141. Kleine Walgenpumpe (Querichnitte).

untere Behäusemand. Der eine Flügel der oberen Balze bewegt fich gerade durch den Musschnitt der Walze III, in ber barauf folgenden Lage tritt ber Flügel zwischen beibe unteren Walzen; beibe liegen gegen Balge I bicht an, und Walze II bichtet nach unten. Bei der weiteren Drehung tritt der Flügel in die Offnung der Balze II, es

tritt also die umgekehrte Lage, wie bei der ersten Figur ein. In dieser ganzen Zeit strömt von links Wasser in das obere Gehäuse nach, die der obere Flügel die halbrunde Gehäuses wand rechts verläßt, während der gegenüberliegende Flügel wieder links dasselbe Spiel fortsett (Abb. 141). Da die Walzen nicht auseinander schleisen, sondern mit genau gleicher Umsanzsgeschwindigkeit auseinander rollen oder wälzen, so sindet wenig Reibung und Kraftverlust statt. Da diese Pumpe keine Bentile hat, so ist sie besonders geeignet für unreine, schlammige, dicke Flüssigkeiten.

Sehr beliebt sind in letter Zeit noch für kleinere Bassermengen, wie für den Sausbedarf, Babezimmer, Stallungen, Gärten, sowie auch zum Entleeren oder Auffüllen von Bier, Betroleumfässern u. f. w. die Flügelpumpen geworden. Abb. 143 zeigt die Wirkungsweise derselben im Schnitt, Abb. 144 gibt eine Ansicht. Sie besteht aus einem flachen, runden, eisernen oder metallenen Gehäuse, welches unten einen Saugrohrs und oben einen Druckrohranschlußstugen hat. Über ersterem sigen nach oben schlagende Rlappenventile v¹ und v²; auf einer durch die Mitte des Gehäuses gehenden und in der Wandung desselben abgedichteten Welle sitht der Flügel F F, welcher durch einen außen


auf der Welle figenden Schwengel oscillierend rechts und links gebreht wird und bicht an der Innenwand des Wehäuses anschließt. Auf jeder Seite bes Flügels fist ein Rlappen= ventil (v3 und v4), und die Wirkungsweise ist jest leicht erkennbar: v1 und v2 find Saug= ventile. v3 und v4 Druckventile: breht sich ber Flügel, wie in der Abbildung, nach rechts, fo tritt durch v1 Baffer aus bem Saugrohr in das Behäuse nach links, und der Bafferinhalt des Raumes über ve wird nach oben durch den Saugstuten fortgedrückt. Bei der Umtehrung der Bewegung öffnen sich Saugventil va und Drudventil va, mährend v1 und v4 fich ichließen, die Pumpe ift also doppelt= wirtend. Flügelpumpen faugen 7-71/, m, also etwa so hoch wie Rolbenpumpen, und druden beliebig boch je nach Festigkeit des



142. Kleins Walgenpumpe (Anficht).

Gehäuses und guter Dichtung der Flügel. Für dide und unreine Flüssteten werden statt der Alappen Augelventile angewendet. Mit einem Druckwindkessel ausgerüstet, eignen sich Flügelpumpen gut als Gartenspripen und auch für Förderung aus Tiefsbrunnen (s. Ubb. 145). — Eine andere Wassersbrungsvorrichtung, der hydraulische Widder, ist bereits früher beschrieben.

Im britten Teile biefes Bandes werben im Bufammenhang mit der Geschichte ber Dampfmaschine altere Berfuche beidrieben, den Bafferdampf gum diretten Beben von Baffer gu benuten, welche als Borläufer der Dampfmaschine zu betrachten find. Sier fei im Auszuge eine der "hundert wunderbaren Grfindungen" bes Lord Worcester erwähnt, welche derjelbe im Jahre 1663 in einer fehr an= fpruchevollen Schrift veröffentlicht hat (nach Reuleaux' "Ge= ichichte ber Dampfmaschine"). "Eine wunderbare und fraftige



148. Flügelpumpe (Schnitt).


144. Flügelpumpe (Anficht).

Beise, Basser durch Feuer aufzutreiben, nicht indem man es auswärts zieht oder saugt, benn das muß sein, wie der Naturkundige es nennt, Intra sphaeram activitatis, was nur auf gewisse Entsernung ist (hiermit ist wohl die begrenzte Saughöhe der üblichen Pumpen gemeint). Aber diese neue Beise hat keine Grenzen, wenn die Gefäße stark genug sind; Ich habe das Basser herauskommen sehen als springenden Strahl 40 Juß hoch; ein Gefäß voll Basser, verdünnt durch Feuer, treibt 40 auf von kaltem Basser (es ist wohl die 40 sache Menge gemeint). Und ein Mann, der das Werk bedient, hat bloß zwei Hähne zu drehen, damit, wenn ein Gefäß voll Basser verbraucht ist, ein anderes zu treiben beginnt, und (ersteres) mit kaltem Basser wieder aufzusüllen und so weiter.

während das Feuer unterhalten wird, was dieselbe Berfon beforgen tann." Nach biefer Befchreibung wird wohl niemand eine Dampfpumpe herstellen können, und es barf mit Recht bezweifelt werben, daß der gelehrte Lord felbst jemals eine folche konftruiert ober gesehen hat. Jedenfalls ift es nicht julaffig, Lord Worcester als ben Erfinder ber erften bireft wirfenden Dampfpumpe zu betrachten, wie es von feinen Landsleuten versucht morden ift.

Eine dirett wirfende Dampforud-Bafferhebemaschine murde dagegen 1698 von dem Engländer Thomas Savery erfunden; dieselbe ift im III. Teile bei der Geschichte ber Dampfmaschinen näher besprochen und abgebildet. Sie war zwar sehr unvollfommen, ift aber bem Pringip nach als bas Borbild bes Bulfometers zu betrachten, einer bireft

wirkenden Dampfpumpe, die in den letten beiden Jahrzehnten für manche Berwendungszwede vielfach eingeführt worden ift. Der Bulfometer ift gegen 1872 von dem Ameritaner Benry Sall erfunden worden; die eigentumliche Wirtfamteit desfelben beruht barauf, daß gespannter Bafferdampf abwechselnd in zwei benachbarte Rammern tritt, die durch Bentile einerseits mit dem Saugrohrstuten, anderseits mit einer gemeinschaftlichen





Pulfometer, Syftem Nenhaus.

Seitenkammer in Berbindung fteben, von welcher das Drudrohr ausaeht. Während der Dampf aus der einen Abteilung bas Baffer in die Seitenkammer brudt, fondenfiert ber in ber anderen Abteilung zurudgebliebene Dampf, wodurch in dieser ein Batuum entsteht und Baffer aus bem Saugftupen eingesaugt wird. Bit aus der erften Rammer das Baffer gang hinausgedrudt, fo steuert das Dampfzuströmungs= ventil jelbitthätig um. der Dampf ftrömt in die andere Abteilung und drudt aus biefer bas vorher angesaugte Baffer nach der feitlichen Drudfammer, während durch die Kondensation jest in der anderen Rammer Baffer angesaugt wird. Der Bulsometer hat für manche 3wede gewisse Borzüge, da er außer den Bentilen feine beweglichen Teile befitt; er bedarf feines Rraftantriebes,

fondern nur einer Dampfzuleitung, tann alfo überall mittels eines transportablen Dampf= kessels in Betrieb gesett werden. Allerdings arbeitet er nicht so ökonomisch, wie aute Rolbenpumpen; aber in vielen Fallen, wo es auf möglichft einfache Anordnung und geringe Anlagetoften antommt, befonders für Bafferforderung zu vorübergehenden Zweden, wie Entwässerung von Baugruben und Rellern, beim Abteufen von Brunnen und Schächten, Lecrpumpen von Schiffsraumen oder von Dods, fowie auch als Refervepumpe für den Fall des Berfagens der hauptpumpanlage, 3. B. bei Bergwerten, wird diefer Nachteil gegenüber den Borzügen seiner leichten Anwendbarkeit und einfachen Betriebsweise gern in den Rauf genommen. Der Buljometer tann an einer Band befestigt oder auch an Retten aufgehangen werden; einmal in Gang geset, arbeitet er ununterbrochen weiter, folange Baffer vorhanden ift, und bedarf nur geringer Bartung, ba bie bei Kolbenpumpen notwendige Schmierung der Lager und Stopfbuchsen fortfällt. Er arbeitet mit Saughöhen bis annähernd 8 m und bis 80 m Drudhöhe. Abb. 146 zeigt einen

Bulsometer System Neuhaus; oben ist das Anschlußventil der Dampfzuleitung, unten der Bassersaugstuzen, vorn sind die Deckel zu den Bentilen abgenommen, so daß das untere Hauptsaugventil (über welchem noch rechts und links nicht sichtbar die Einzelsaugventile der beiden Rammern liegen) und die Druckventile zwischen den beiden Dampstammern und der gemeinschaftlichen Druckkammer sichtbar sind; auf letzteren sitzt der Anschlußslansch der Druckleitung. Abb. 147 stellt die Anwendung eines Pulsometers mit provisorischem Lokomobilkessel zum Entwässern einer Baugrube dar.

Gine andere Bumpenart sind schließlich noch die Strahlpumpen, die in den letten Jahren wegen mancher Borzüge vor andern Bumpen für viele Zwede in steigens dem Maße Unwendung in der Technit gefunden haben und hier etwas ausführlicher besprochen werden sollen, da sie in weiteren Kreisen noch weniger bekannt sind. Nach dem Betriebsmittel unterscheidet man hauptsächlich Dampf und Basserstrahlpumpen, doch

tann auch tomprimierte Luft zum Betriebe bienen.


Das Wirkungsprinzip ist bei allen basfelbe; es fei an der schematischen Abb. 148 er-Das Gehäuse aa trägt unten einen Unichlufitugen für das Saugrohe S; links ift ber Rohranschluß D für das Be= triebsmittel, gespannten Dampf oder Drudwasser, und rechts ist der Drudrohranschluß R für das ju fördernde Baffer. Letterer ragt mit einem trompetenförmi= gen Anfat in das Gehäuse hinein, umgibt die Dufe d, welche dicht an das Dampf= oder Drud= wafferrohr angeschloffen ift, derart, daß zwischen beiden eine schmale ringförmige Öffnung bleibt. Der gespannte Dampf ober bas Drudwaffer ftromt mit großer Geschwindigfeit durch das Ruleitungsrohr aus der Dufe aus; beim Ausftromen reißt es die in dem ringformigen Zwischenraum enthaltene Luft mit fort und erzeugt fo



147. Anwendung des Pulfometers.

in dem Raume a eine Luftverdünnung, so daß aus dem Saugrohr Wasser angesaugt wird und das Gehäuse anfüllt. Auch dieses wird jest von dem Damps= oder Wasserstrahle mit fortgerissen und durch das Druckrohr fortgedrückt. Der Damps oder das Wasser wirkt


also durch seine lebendige Kraft, und es sindet eine kontinuierliche Wassersörderung statt. Die Fördermenge und Förderhöhe hängt ab von dem Druck und der Menge des verwendeten Betriebsdampses oder Druckwassers. Bei letzterem ist die Förderhöhe des gepumpten Wassersstets kleiner als die Druckhöhe des Betriebswassers. Benn keine Kraftverluste stattfänden, würde die Beziehung bestehen: Menge X Druckhöhe des Betriebswassers — Menge X Saugehöhe des gepumpten Wassers + (Menge des gepumpten



148. Strahlpumpe.

+ bes Drudwaffers) X Drudhohe. Bon ber in bem Betriebsmaffer enthaltenen Energie tann für die nutbare Förderarbeit nur der Überdrud über die Förderhöhe zur Geltung fommen, benn bas Betriebswaffer felbit muß mit auf Die Forberhobe fteigen. Dan tann also auch die Beziehung so aufstellen: Betriebswassermenge 🔀 (Betriebsdruck — Druckhöhe der Förderung) - gepumpte Bassermenge x Förderhöhe (Saughöhe und Druckhöhe).






150. Rörtinge Universalinjektor (Schnitt).

In Wirklichkeit ift indeffen die Leiftung ftets geringer, und ber Nugeffett hängt ab von dem Berhaltnis des Betriebsdrudes zur Förderhöhe; bei hohem Betriebsdruck ist die Birkung günstiger, im allgemeinen ist ber Wirkungsgrad geringer als bei guten Kolbenpumpen. Bei Berwendung von Wasserdampf tann bas Baffer höher gepumpt werden, als bem Dampfdrude bireft entspricht, 3. B. fann mit Dampf von 6 Atmosphären Spannung (entsprechend einem Drud von 60 m Bafferfaule) eine Forderhohe von 70 m erreicht werden. Dies scheint mit bem Gesethe ber Erhaltung ber Energie im Widerspruche zu fteben ; thatfächlich ift dies aber feineswegs ber Fall. Bahrend nämlich bei Drudwaffer nur die feiner Drudhohe entfprechende lebendige Rraft in Betracht tommt und zur Birtfamfeit tommen fann, hat ber gespannte Bafferbampf außer feiner lebendigen Rraft beim Musftromen aus ber Dufe noch einen großen Energievorrat in feiner latenten Barme. Diefer wird gum


> Teil nugbar gemacht, indem er fich in lebendige Rraft umsett, die auf das Wasser übertragen wird, mahrend ein Teil desselben bei der Kondensation des Dampfes in dem Wasser die Erwärmung des letteren bewirft.

> Der große Borteil der Strablpumpen gegenüber ben Rolbenpumpen, wie auch ben rotierenden Bumpen liegt barin, daß fie gar teine beweglichen Teile befigen, feine Bentile und feine Stopfbuchsen oder sonftige Dichtun= gen; fie find deshalb teiner Abnugung unterworfen und bedürfen teiner Reparaturen. Sie sind jederzeit betriebsfertig; auch wenn sie jahrelang unbenutt gewesen find, tonnen fie jederzeit durch bloßes Offnen des Dampf= oder Drudwafferventils fofort in Thatigfeit gefest Mus diesem Grunde eignen sie sich besonders als Reservepumpen für Betriebe, welche gewöhnlich im Dauerbetriebe mit ratio= neller arbeitenden Rolbenpumpen arbeiten. 3. B. in Bergwerten. Wegen ihrer großen Einfachheit in ber Aufftellung und Bedienung, fowie ber Billigfeit ber Unlage find fie auch da hesonders am Plate, wo nur zeitweise Baffer gepumpt werden foll, z. B. zum Entwässern von Rellern, Baugruben, Schächten beim Abteufen. In diesen Fällen tommt der ziemlich geringe Wirtungsgrad ber Strahlpum-

pen gegenüber ihren Borzugen weniger in Betracht. Die befanntefte und feit langerer Beit allgemein eingeführte Strahlpumpe ist der Injektor zur Speisung von Dampftesseln, der in neuerer Zeit die übrigen Resselspeisepumpen vielfach verdrängt hat. Bei Lokomotiven 3. B. wird allgemein fast nur noch der Injektor angewendet, und auch bei den meisten stationaren Dampftesseln findet sich als Saupt- ober als Reservespeisepumpe ein Injettor. Die Abb. 149 u. 150 zeigen einen Dampstrahlinjektor zur Dampstesselspeisung in der verbesserten Konstruktion von Gebr. Körting zu Hannover, welche sich überhaupt seit Jahren um die Ausbildung der Strahlapparate besonders verdient gemacht und durch neue Ersindungen dieselben für die verschiedensten Berwendungszwecke dienstbar gemacht haben. Der abgebildete Universalinjektor ist aus zwei Injektoren kombiniert, von denen der erste das Wasser ansaugt und es mit geringem Druck dem zweiten zusührt, der es in den Kessel drückt. J ist der Wassersausstuhen, GK das Drucks oder Speiseventil nach dem Kessel. Bei H strömt der Kesselsdampf zu, durch den in der Ansicht vorn sichtsbaren Handhebel wird zuerst dem Dampse die Einströmung durch die Dampsdüse V gesöffnet und aus dem Saugrohr wird Wasser in die Düse F gesaugt, welches zuerst einige Augenblicke durch den Kanal M absließt. Beim langsamen Weiterbewegen des Handhebels wird dieser Kanal durch das Bentil E geschlossen, und das Wasser tritt durch die unteren seitlichen Öffnungen von F aus, steigt in dem Gehäuse in die höhe und tritt in die Düse F, ein, aus welcher es unten durch den Kanal M, und das Bentil E absließt.



Dann wird letteres gang gefcoloffen, bagegen gleichzeitig die Dampfduje V, geöffnet, worauf das Wasser kontinuierlich durch das Speiseventil in den Ressel gedrückt wird. Bahrend früher die Injektoren gewisse Übelstände besagen, häufig versagten, nicht anfaugten, besonders tein warmes Baffer, arbeiten die neueren Ronftruktionen, wie die befdriebene, fehr regelmäßig und zuverlässig, auch mit erwarmtem Baffer. Dies ift für Dampfteffel von Bichtigfeit, benn wo erwarmtes Baffer zur Speifung zur Berfügung fteht, z. B. das Kondensationswaffer bei Kondensationsmaschinen, wird hierdurch eine beträchtliche Rohlenersparnis erzielt. Die Rörtingschen Universalingettoren saugen kaltes Baffer bis 6 m hoch an und fördern, ohne zu saugen, bis zu 60° C. warmes Waffer. Durch ben Dampf wird das Wasser in den Injektoren noch weiter erwärmt; dies ist für Reffelspeisung tein Energieverluft, wie bei anderen Berwendungen, benn die Erwärmung bedingt eine dirette Ersparnis an Unterfeuerung. Die Injektoren find beshalb speziell als Reffelspeisepumpen andren Bumpen ebenburtig und übertreffen die meiften derselben an Birtungsgrad, ba faft feine Barme ober Energie verloren geht. Außerdem haben fie ben Borteil, daß fie einfach zu bedienen find, wenig Raum einnehmen und an jeder beliebigen Stelle im Reffelhaufe angebracht werden konnen, sowie ftets betriebsbereit find, auch während ber Pausen des Maschinenbetriebes, wenn andre Speisepumpen, die von der Hauptmaschine betrieben werden, nicht arbeiten können. Abb. 151 zeigt die Anwendung



152. Strahlpumpe gur Rellerentmafferung.


eines Dampistrahlinjektors zur Füllung eines Lokomotivkenders aus einem Brunnen; Eist der Injektor mit Dampizuleitung Dd, sift das Saugrohr mit Saugkord S, r das Drucktohr nach dem Wasserbehälter. In Abb. 152 ist noch die Verwendung einer Dampiskrahlpumpe zum Entwässern eines Kellers dargestellt. B ist die Dampizuleitung mit Ventil A, E der Injektor, S das Saugrohr, D der Aussluß.

Die erwähnten Borzüge der Strahlpumpen sind besonders wertvoll für ihre Berwendung auf Schiffen als Lenze und Bilgepumpen (zum Auspumpen des untersten Schiffsraumes). Wenn genügender Dampf zur Berfügung steht, ist die unbegrenzte Bertriebssicherheit, die sehr einsache Habung, der geringe Raumbedarf und besonders die jederzeitige Betriebs-

bereitschaft gerade für biesen Zwed von großer Bichtigteit. Man tann fich auf bie Dampfftrahlpumpen ftets verlaffen, auch wenn fie lange Zeit nicht gebraucht und nach

gefehen worden find.

Das über die Dampfftrahlpumpen Befagte gilt fast ebenso für die Basser= ftrahlpumpen ober Wafferstrahlele= vatoren; mährend erftere überall Anwendung finden tonnen, wo gespannter Dampf zur Verfügung fteht, alfo in faft allen größeren induftriellen Anlagen, find lettere auf das Borhanden= fein von Drudwafferleitung angewiesen. Die in ber obigen Abb. 152 bargeftellte Anordnung könnte in genau berfelben Beife. im Unschluß an die städtische Wasserleitung, wie durch Dampf betrieben merben.



158. Wafferftrahlpumpe für Baugenbenentmäfferung.

In Abb. 153 ift die Entwässerung einer Baugrube burch einen Bafferstrahlelevator im Anschluß an einen Hydranten ber städtischen Drudwasserleitung bargestellt.

E ift der Strahlapparat, D die Dructwasserzuleitung mit Bentil= ichluffel V, S ber Saugtorb, G ber Abfluß bes gepumpten Baffers. Man fann die Strahlbumpen aus den verschiedensten Materialien herstellen, welche für besondere Berwendungezwede widerstandefähig gegen Sauren ober Laugen find. Da fie feine Bentile und feine beweglichen abzudichtenden Teile haben, fo tann mit ihnen auch fehr verunreinigtes, schlammiges und fandhaltiges Baffer, felbft Schlamm und Sand geförbert werben, und man verwendet fie gur Befeitigung von aufgetriebenem Triebfand aus bem Boben von Reffelbrunnen, jum Reinigen von Baffins ober Teichen von Schlamm. Man hängt zu biefem Awede die Strahlapparate an Retten frei bis bicht über ben zu reinigenden Boden, wie Abb. 154 bei einem zu reinigenden Brunnen darftellt. Der Elevator ift für folche 3mede fo eingerichtet, daß ein Teil des Betriebsmittels (Dampf ober Drudwasser) unten aus Löchern nach außen austritt und ben Schlamm oder Sand oder Baggerbrei traftig aufruhrt. Die auf diefe entichlammen eines Brunnens.





Abb. 155 zeigt noch eine intereffante


Unwendung eines Bafferftrahl= elevators in einem Bergwerte, unter Benutung von Tagwaffer als Drudwaffer, bei Abfluß mit natürlichem Gefälle durch einen feitlichen Stollen. Das Tag= waffer fammelt fich in dem Be= hälter R, aus welchem es durch das Drudwafferrohr D, mit Schieber S, ber nahe über bem tiefften Buntt (bem fogenann= ten Sumpf) stehenden Strahl-

pumpe E jugeführt wird. S ift der Saugforb, R ein Rudichlagventil, welches bas Rudftromen von Baffer beim Stillfteben des Clevators verhindert. Aus dem unteren Stollen B fammelt fich bas Grubenwaffer in bem Sumpf, und aus diefem wird es mittels des Strahlelevators durch bas Steigrohr C nach dem höher liegenden Abflußstollen B gehoben. Unter folchen Berhältniffen ift alfo die Bafferhaltung vollständig toftenlos und dabei einfach und ficher.

Eine Bumpe besonderer Art ift bie von Friedrich Siemens erfundene und 156. Bergmerkeentsumpfung durch Wafferftrahlelevator.



164. Strahlpumpe jum



neuerbings wieder von der Firma U. Borfig in Berlin als "Mammutpumpe" in Aufnahme gebrachte Geiferpumpe, die besonders als Tiefbrunnenpumpe Berwendung findet und mit Drudluft arbeitet. Bo Drudluft gur Berfügung fteht ober leicht burch Daschinentraft beschafft werben tann, bietet biese Borrichtung manche Borteile gegenüber anderen Tiefbrunnenpumpen, da fie feine Rolben und Bentile und auch tein Gestänge, überhaupt feine beweglichen Teile hat. Die Wirfungsweise ift hochft intereffant und beruht auf bem Gejete ber tommunizierenden Röhren. In Abb. 156 ift bie Anordnung ichematifch bargeftellt. Das in den Brunnen eintauchende Forderrohr ift durch ein Fußftud mit dem engeren Rohr


> für tomprimierte Luft verbunden; die lettere wird durch eine Lufttompreffionspumpe erzeugt und in einem Bindfeffel gefammelt. Der Drud muß fo groß fein, bag er ben Drud ber Bafferfaule im Brunnen vom Spiegel bis jum unteren Ende bes Luftrohres, also dem Fußftude, überwindet (also für 10 m Bafferfaule rund 1 Atmosphare Drud); die tomprimierte Luft tritt unten aus und fteigt in Blafen in bem Forderrohr in die Bohe. In letterem fteht querft das Baffer ebenfo boch, wie im Brunnen; durch die Luftblafen wird aber

das Gewicht der Wassersäule leichter. Es ift nicht mehr eine reine Bafferfäule, fondern ein Baffer-Luft-Gemisch, und jest findet dasselbe ftatt, als wenn in fommunizierenden Rohren in einem Schenkel DI, im anderen Baffer mare: ber Spiegel ber leichteren Fluffigkeit fteigt. Je mehr Luft in das Förderrohr gedrudt wird, defto Geifer. ober Mammutpumpe. leichter wird der Inhalt des letteren, defto hoher steigt das Baffer, bis es in irgend einer bobe

mit ber Luft vermischt ausfließt. Die Bumpe wirft alfo fontinuierlich, folange Die Luftzufuhr bauert, und ihre Leiftung ift abhängig von der Breffung, alfo ber Gintauchtiefe bes Forberrohres in das Baffer und der Menge ber eingepreßten Luft. Je größer ber Bafferdrud am Fußftude bes Steigrohres ift, besto höher steigt bas Baffer in biefem; wird g. B. jo viel Luft eingeprest, daß der Juhalt des Forderrohrs halb Baffer, halb Luft ift, fo fteigt das Baffer ebenfo hoch, wie das Forderrohr eintaucht, ba der Inhalt des letteren nur dem Gewichte, alfo bem bydroftatifchen Drude einer halb fo hohen Bafferfaule entspricht. Für großere Forberhohe muß die Luftmenge großer werben; natürlich wird die quantitative Leiftung in demfelben Mage vermindert, als Die Forderhöhe und bamit die Luftbeimengung vergrößert wird, indem oben

Die Beiferpumpe hat ben Borteil, daß fie von weither betrieben werden fann, ohne irgend welche bewegliche Übertragungsmittel bes Untriebs: bon der Luftkompressionspumpe oder dem Drudwindfessel braucht nur eine Robeleitung für die Drudluft gum Brunnen geführt gu werben. Letterer tann mehrere hundert Meter von der mit Baffer gu verforgenden Fabrit entfernt an geeigneter Stelle liegen. Für einzelne Saufer ohne gewerblichen und maschinellen Betrieb ift die Mammutpumpe nicht geeignet, weil bier die Lufttompreffion zu umftandlich ift.

Die größten Bumpmerte für regelmäßigen Betrieb finden fich bei Bergwerten und ftadtischen Bafferwerken, sowie auch bei Dodanlagen. Bei Bergwerken bietet außer ber häufig großen Menge ber zu bewältigenden Grubenwäffer oft auch die bedeutende Forderhöhe Schwierigkeiten. Es gibt Bergwerksichachte von einer Tiefe bis 1200 m. Bon ben foloffalen Baffermengen, die aus Bergwerterevieren mit ftartem unterirbifchen Bafferzudrang gefördert werden muffen, damit die Gruben nicht "versaufen", kann man sich kaum einen Begriff machen. In den Bittorgruben zu Milowice in Russisch=Polen förbert eine unterirdijche Zwillings-Wasserhaltungsmaschine pro Minute 17 100 l Basser Noch bedeutend größer find die Bumpenleiftungen bei den Schächten der Mansfelbichen Rupferschiefer bauenden Gewerfichaft zu Gisleben. Diefes fehr alte, große,



früher von einer Anzahl getrennter Gewertschaften betriebene Bergwerksunternehmen hatte von jeher fehr mit startem Bafferandrang zu den Abbauen der Rupferschieferflöze zu tämpfen. Früher, als die Baue noch nicht fo tief vorgedrungen waren, war eine natürliche Entwässerung möglich durch besondere Stollen, welche bas ansammelnde Baffer feitlich nach tiefer gelegenen Thälern und Flußbetten abführten; später war dies aber durch die vorhandenen Stollen nicht mehr möglich. Schon 1809 verbanden sich die damals noch bestehenden funf getrennten Gewertichaften zur Berftellung eines großen neuen fogenannten Schluffelftollens für die Entwäfferung. Derfelbe murbe erft 1879 vollendet und hat eine Lange von 31 000 m. hiermit war ber nach ber topographischen Gestaltung ber Gegend mögliche tieffte natürliche Bafferabfluß hergeftellt. Beim Tieferdringen murbe nun von allen Schächten das Grundwasser in diesen gemeinschaftlichen Schlüssel gepumpt. Seit Ende ber achtziger Jahre nahmen die Wassermengen folossal zu. In einem zusammenhängenden Revier, umfassend Ottoschacht II, Ottoschacht IV, Segengottesschacht und Ernstschächte, waren 1893 für die Bafferbewältigung im Betrieb: 4 Tagespumpmaschinen und 3 unterirdifche Mafchinen mit einer Leistungefähigfeit von zusammen 79 cbm Bafferforderung pro Minute oder 1800 l pro Sekunde. Sie haben im Jahre 1892 im Durchschnitt in ununterbrochenem Betriebe 66 cbm Baffer pro Minute oder im Jahre 341/2 Millionen gehoben.

Auch die Pumpwerke für die Wasserversorgung großer Städte haben einen sehr bedeutenden Umsang. Die Hamburger Wasserwerke arbeiten in den Pumpstationen durchsichnittlich mit etwa 900 Pferdestärken Maschinenleistung; die Pumpen fördern im Jahre 44 Millionen obm Wasser, die größte Tagesförderung betrug 161 000 obm, und die größte stündliche Leistungsfähigkeit der Werke beträgt 10 000 obm oder 160 000 l pro Minute. Die Berliner Wasserwerke haben im Jahre 1895/96 49 Millionen obm Wasser zur Stadt gepumpt, wobei die Maschinen durchschnittlich mit ca. 1194 Pferdestärken Leistung gearbeitet haben. Die maximale Fördermenge an einem Tage betrug 187 000 obm; in einer Stunde können die Pumpmaschinen ca. 15 000 obm Wasser sördern oder pro Minute 250 000 l.

Eine ber großartigsten aller jemals ausgeführten Bumparbeiten ist wohl die Eroden = Legung des Haarlemer Meeres in Holland gewesen, durch die weite Landstrecken im Gebiete des Rheindeltas, die im Laufe der Zeit vom Baffer verschlungen worden waren, wieder troden gelegt und der Bebauung gewonnen worden find. Große Landftrice Hollands liegen mit ihrem Niveau wenig über und teilweise unter mittlerer Meereshohe; fie find feit Jahrhunderten gegen das Eindringen der Meereswogen durch ausgedehnte, mit größter Sorgfalt unterhaltene Deichanlagen geschütt worden. Beitverzweigte Ranalinsteme mit Schleusenanlagen bewirken die Entwässerung während der Ebbezeit, welche außerbem durch hunderte von kleinen Schöpfwerken, durch Bindmuhlen betriebene Bafferichneden unterftut wird. Bei großen Sturmfluten in fruheren Sahrhunderten, von benen besonders die furchtbare friesische im Jahre 1230, welcher hunderttaufende von Menichen jum Opfer fielen, in ichredensvoller Erinnerung geblieben ift, find viele biefer Anlagen dem unwiderstehlichen Undrang der Meereswogen jum Opfer gefallen und große Canbftreden überflutet worden, welche früher Taufenden von fleißigen, aderbautreibenden Familien den Lebensunterhalt boten. Auf diese Beise ift das bis zum dreigehnten Sahrhundert aus einzelnen kleineren Seen bestehende Saarlemer Meer entstanden, welches vom Jahre 1530 bis 1648 von 5600 ha Fläche auf 14 200 ha angewachsen war; bie Abb. 157 u. 158 laffen die Beranderungen in diefem Zeitraume erfennen.

Bu wiederholten Malen wurden Borschläge gemacht und Projekte aufgestellt, das Wasser aus den überschwemmten Gebieten wieder auszupumpen, wobei früher eine große Zahl Windmühlen, später, in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, eine Anzahl Dampspumpwerke für die Entwässerung vorgesehen waren, aber die Aufgabe erschien sür die damaligen Verhältnisse zu groß und schwierig, und die Aussührung unterblieb. Die Zerkörung schritt unterdessen immer weiter fort, und in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts bedeckte das Haarlemer Meer annähernd 18 000 ha. Inzwischen waren in den nördlicher gelegenen Gebieten in zähem, unablässigem, mehrere hundert Jahre ans

bauerndem, schwerem Ringen große Streden überfluteten Landes wieder troden gelegt und gefichert worden, wie aus einer Bergleichung ber Rarten von 1530 und von 1852 (Abb. 157 u. 159) ersichtlich ift. Durch zwei furchtbare, unermegliche Berwuftungen anrichtende Sturmfluten im Sahre 1836, von benen bie eine, von Beften tommend, bas Haarlemer Meer nach Often bis an die Mauern von Amsterdam vergrößerte, wobei 4000 ha Land überflutet wurden, die andere am Weihnachtstage die Fluten nach Leiden ju über einen Raum von 7400 ha trieb, wurde endlich die Inangriffnahme umfassender Biederherstellungs= und Sicherungsarbeiten eine Notwendigkeit. Im Jahre 1840 murben die Arbeiten begonnen mit ber Ausführung eines großen Ringbeiches und eines Ranals; dieselben waren in acht Jahren vollendet, so daß 1848 und 1849 die inzwischen



157. Ansdehnung des Haarlemer Meeres im Jahre 1530.

langen, forgfältigen Borarbeiten und Er= hebungen wurde 1892 ein vollständig ausgearbeitetes Projett einer von der Regierung eingesetten Kommission zur Brüfung vor= gelegt, und biefe hat in einem Berichte 1894 das Gutachten abgegeben, daß die Ausfüh= rung des Planes möglich fei, im Interesse bes Landes liege und auf Staatstoften zu empfehlen sei. Nach dem Projekt soll von ber Zuiderfee das Mffelmeer in der Größe, die es vor den Flutkatastrophen vor 600 und 700 Jahren hatte, bestehen bleiben, das übrige Gebiet in einzelnen Abteilungen, jogenannten Bolbern, ausgepumpt und ein= 158. Ausdehnung des gaarlemer Merres im 3.1648.

gebauten brei Riefendampfpumpmaichinen in Betrieb gefest werden tonnten. Nach etwas mehr als brei Jahren waren 830 Millionen cbm Baffer ausgepumpt; bas große Wert war vollendet, der jahrhundertelang vom Meere bebedte Boben wieder troden gelegt und ber Besiedelung wiedergewonnen.

Ein noch viel großartigeres Projekt tauchte mährend der Ausführung diefer Arbeiten auf, die Trodenlegung der nördlich gelegenen Buiberfee, welche 360 000 ha bebedt. Bei biefer liegen die Berhältniffe ahnlich wie beim Saarlemer Meer. Auch die ungeheure Fläche, die diefes Binnenmeer bededt, war früher fruchtbares Land, welches im 12. und 13. Jahrhundert durch Sturmfluten überschwemmt worden ift. In den erften Projetten in der Mitte dieses Jahrhunderts murde vorgeschlagen, die Buiderfee durch einen Damm gang vom Meere abzutrennen und vollständig durch Auspumpen troden zu legen; diefe Projette maren aber nicht ausführbar, und erft 1875 befaßte fich die Regierung mit dem Bedanken, durch teilweise Trodenlegung diefes Gebiet wiederzugewinnen. Rach




gedeicht werden. Gegen das Meer soll ein $27^{1/2}$ km langer Damm ausgeführt werden mit sehr großen Schleusen für die Berbindung der Psiel mit dem Meere und den Schiffsiahrtsverkehr. Für das Auspumpen sind eine Anzahl Dampspumpwerke mit zusammen 14 000 Pserdestärken Leistung vorgesehen. Die zu gewinnenden Polder haben nach dem Plane 211 800 ha Gesamtsläche. Die Aussührung der gesamten Arbeiten ist auf 33 Jahre berechnet, und die Kosten sind auf 296 Millionen Mark veranschlagt. Bis setzt ift noch kein endgültiger Beschluß über den ganzen Plan gesaft worden; vielleicht wird aber noch vor dem Schlusse des scheidenden Jahrhunderts dieses Riesenwerk menschlicher Intelligenz und Aussdauer in Angriff genommen, welches Holland eine schne, reiche

Proving wiedergewinnen und vielen Tausenden Landleuten neues Ansfiedelungsterrain schaffen soll.

Die Feuerspripen. Die Berwendung von Spriben zum Böichen von Schadenseuern ist schon
iehr alt. Zwar finden wir noch in Schillers Lied von der Glocke bei
der lebhasten Schilberung des Branbes die Stelle:

"Durch der Hände lange Kette Um die Wette Fliegt der Eimer, hoch im Bogen Spripen Quellen Wasserwogen;"

eine Feuerspripe wird hier nicht erwähnt, aber wir fonnen doch die Schilderung io auffassen, daß die in langer Reihe ftebenben, eine Rette bilbenben Menfchen mit den Gimern nur ber Spripe das Baffer zubrachten, durch die bann ber Bafferftrahl hoch im Bogen in die Flammen geschleubert Die erfte Feueriprige murbe schon im Altertum, wahrscheinlich von dem Alexandriner Rtefibios erinnden, durch Busammen=



169. Karte von Nordholland vom Jahre 1852.

stellung zweier Druckpumpen, die abwechselnd in eine gemeinsame Ausspritöffnung wirtten; biese altesten Feuerspripen hatten noch teinen Windtessel, der Wasserstrahl wurde nicht windierlich, sondern in Absapen, den Druckhüben der Rolben entsprechend, ausgeworfen.

Eine Feuersprise ist im allgemeinen nichts anderes, als eine besonders sorgfältig ausgeführte und den besonderen Berhältnissen des Berwendungszweckes angepaßte doppeltwirkende Saug = und Druckpumpe mit einem gemeinschaftlichen Druckwind lessel. Die Feuersprisen sollen sehr sollde und doch möglichst leicht sein; meist haben sie zwei Pumpenstiesel, welche durch einen Doppelschwengel so bewegt werden, daß der eine Rolben seinen Druckhub macht, während der andere saugt. Die Sprisen lönnen ihr Wasser aus einem Brunnen oder benachbarten Teich u. s. w. selbst ansaugen, oder es wird ihnen zugebracht. Immer aber ist es am besten, wenn die Sprisen kine lange Saugleitung und keine große Saughöhe haben; meist stehen sie mit ihren Pumpenstieseln in einem Wasserkaften, der auf dem Wagengestell montiert ist und durch Zutragen von Hand oder durch die Wasserleitung oder Auschluß an trans-

portable Wasserkästen oder auch durch besondere sogenannte Zubringerpumpen gefüllt gehalten wird. Man hat Wagenspripen, die fest mit dem Wagengestell verbunden sind und auch während der Löscharbeit auf dem Wagen verbleiben, und Abpropspripen, die auf der Löschstelle vom Wagen herabgenommen und auf den Boden gestellt, "abgepropt"

160. Bmeiraderige Abprahlpribe.



161. Fenerfprite mit Flügelpumpe.

werden. Abb. 160 zeigt eine kleinere zweiräderige Abprohipribe, auf dem Wagen sitzend, vor dem Abprohen. In dem Wasserfasten sind die beiden schräg stehenden Bumpenstiefel und der dazwischen sitzende runde Windkessel

In neuerer Beit werben auch mit Erfolg die fcon befprochenen Flügelpumpen zu Feuersprigen verwendet. Abb. 161 zeigt eine folde Heinere Sprite von Gotthard Allweiler gu Radolfszell in Baden; fie besteht aus einer besonders aut gearbeiteten. vierfach wirfenden Flügelpumpe (wie fie früher befchrieben wurde), mit nach beiden Seiten durchgehender Belle und aufgesettem Drudwindteffel. Die Achfe tragt an beiben Seiten boppelarmige Bebel, an welchen beiberfeits bie Stangen gum Ungreifen ber Bumpmannichaft befestigt find. Bon dem Drudrobritugen unter dem Windteffel geht der Drudichlauch ab; die Bumpe tann, je nach Stellung eines Dreiwegehahnes, direft aus dem Bafferfaften bes Wagens ober mittele bes Saugefchlauches aus einem benachbarten Wasserbehälter. **Bache** ober beral, saugen. Auch als Bubringerpumpen für

größere Feuersprigen tann diese Sprige zwedmäßig verwendet werden.

In großen Städten werden für die Löschung von Großfeuer seit mehreren Jahren Dampfspriten angewendet, welche ganz bedeutende Wassermengen in den Brandherd werfen können und deshalb von großer Wirksamkeit sind; auch in mittleren Städten streben die Feuerwehren die Beschaffung mindestens einer kompletten Dampffeuersprite an. Eine solche der Spezial Feuerspritzensabilt von Flader in Jöhstadt (Sachsen) ist in Abb. 162 dargestellt. Sie hat einen stehenden Quersiederohrkessel, welcher in etwa

8—10 Minuten angeheizt und auf Druck gebracht werden kann; derselbe speist eine liegende, auf dem Bagenrahmen montierte Dampspumpe. Diese hat zwei Dampschlinder, deren Kolben zwei horizontale doppeltwirkende Pumpenkolben betreiben. Bei der größten Rummer dieser Dampsspripe arbeitet die Dampsmaschine mit 16 Pserdekrästen bei 9 Utsmosphären Resselbruck; sie hat die außerordentliche Leistungsfähigkeit von 1500 l Wasserlieserung pro Minute, und die Bursweite des Strahles beträgt bei Anwendung nur eines Strahlrohres 50—60 m bei einer Stärke des Wasserstrahles von 28 mm.

Für Fabriten, Mühlen, Magazine, Geschäftshäuser, sowie auch für Wohnhäuser tommen in den letten Jahren vielsach kleine Handseuerspritzen unter verschiedenen Namen, z. B. Annihilatoren oder Hydropulte, zur Anwendung, die dazu dienen, im Entstehen begriffene Brande zu löschen, oder zunächst bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu bestämpfen. In Abb. 163 ist ein solcher Annihilator dargestellt. Derselbe enthält in einem



162. Dampffprige.

Blechgefäß, welches stets voll Baffer gehalten wird, eine einchlindrige Saug= und Druckpumpe; ber ganze Apparat kann von einer Person getragen und bedient werden.

Eine ganz neue Feuersprißenkonstruktion ist die in den letzten Jahren eingeführte Kohlensäure-Feuerspriße von F. J. Stumpf in Breslau. Dieselbe hat den Zwed, für den ersten Angriff eines Brandes die übrigen Sprißen und die dieselben speisenden Wasserwagen so lange zu ersehen und hilfe zu leisten, die letztere mit genügenden Drudsmannschaften zur Stelle und die Hydranten der städtischen Wasserleitung ausgedeckt und angeschlossen sind. Sie ist unter diesem Gesichtspunkte vollständig selbständig konstruiert und führt alles für den ersten Angriff Ersorderliche, wie Hatenleitern, Druckschläuche, Rauchapparat, Hydrantenschlüssel und Aufsahrohr zur späteren Berbindung der Hydranten, mit sich. In Breslau sährt die Rohlensäurespriße zuerst aus, und sie gibt zuerst Wasser auf der Brandstelle. Die Konstruktion ist solgende. Auf dem Wagen liegt ein eiserner, geschweißter Ressel von 6001 Inhalt, der auf 10 Atmosphären Druck geprüft ist. Reben demselben stehen zwei der bekannten starken schmiedeeisernen Flaschen mit slüssiger Kohlensäure (wie sie in den letzten Jahren allgemein zum Vierausschankt verwendet werden) von je 8 kg Inhalt. Die slüssige Rohlensäure hat bei 15° C. Temperatur 52 Atmosphären


Spannung. Sobald ber Berichluß einer Flasche geöffnet wirb, entwickelt sich mit heftigkeit gasförmige Rohlensaure, welche so lange ausströmt, bis alle flüssige Rohlensaure in ben gasförmigen Bustand übergegangen ist. Die beiden Rohlensaurestaschen sind mit



168. Annihilator.

bem mit Baffer gefüllten Reffel durch Robre und Bentile verbunden; auf der Brandftelle angekommen, wird ber Strahlruhrichlauch mit dem Reffel verbunden, und sobald jest die Berbindung mit den Rohlenfäureflaschen geöffnet wird, tritt die aasformige Rohlenfaure in den Reffel und erzeugt in demfelben einen Drud von 4 Atmofpharen, jo daß das Waffer fraftig aus dem Schlauch und dem Strahlrohr ausgeworfen wird. Um Sicherheit gegen Explosion bes Reffels zu bieten, ift bie Ronftruttion fo angeordnet, daß die Schlauchanschlußöffnung stets offen ist, und die Beite des Übertrittsrohres für die Rohlenfaure fo gemählt, daß bei 10 mm Durchmeffer bes Strahlrohrmundstudes der Drud nicht über 4 Atmosphären fteigen fann. Bahrend für den erften Ungriff die Rohlenfaure den Wasserinhalt des Ressels austreibt und in die Flammen wirft, wird ber nachste Sybrant ber Bafferleitung mit bem aus ber Rohlenfäurefprite iprigenden Schlauch verbunden, ohne daß hierdurch die Thätigkeit gestört wird; nach Offnen bes Sydranten tann man bann durch Umftellen

eines Dreiwegehahnes direft mit demselben Schlauch aus dem Sydranten sprigen. Bum Schluß mögen noch die Dampfftrahl= und Bafferftrahl=Feuersprigen erwähnt werden, welche von der schon genannten Firma Gebrüder Körting zu Sannover



64. Rohlenfanre: Fenerfpribe.

eingeführt worden find. Diefelben find außerordentlich einfach in der Anordnung und jehr geeignet für Ctabliffemente mit Dampfteffel= betrieb, befonders für solche, die keine Hp= dranten im Unichluß an eine Drudwafferleitung haben. Dampffessel aus wirb eine Dampfleitung in einem gemauerten fleinen Ranal zu einer Dampfftrahlpumpe geführt, die in oder über einem Brunnen, einem Wasserreservoir Teich steht. Die Druckseite derselben ist mit Schlauchverichraubung zum Unichluk

Spripenschlauches versehen. Bei ausgedehnten Anlagen wird das Drudrohr der Strahlpumpe über den ganzen Fabrithof, in die Nähe der Gebäude, Speicher, Lagerschuppen u.f. w. geführt und an mehreren Stellen mit Anschlußstußen versehen, die in kleinen abgedeckten Schächten

liegen. Die Dampsstrahl-Feuersprise ist höchst einsach zu bedienen: beim Entstehen eines Feuers braucht nur das Bentil der Dampsleitung beim Kessel geöffnet und ein Schlauch an die Strahlpumpe oder eine Anschlußstelle des Druckrohres auf dem Plaze angeschlossen zu werden, worauf sofort jeder Arbeiter mit dem Löschen beginnen kann. Da der Apparat gar keine beweglichen Teile besitzt, keiner Abnutzung unterworfen ist und beshalb nie in Unordnung geraten kann, so kann die Einrichtung zu jeder Zeit, auch wenn sie jahrelang nicht benutzt worden ist, ohne weiteres in Benutzung genommen werden. Aus diesen Gründen ist die Dampsstrahl-Feuersprize auch für Dampsschssehr brauchbar.

Die Leistungsfähigkeit hängt ab von der Größe des Strahlapparates, der Größe der Dampfzuleitung und dem Keffeldruck, dann aber auch noch von der Länge und Weite des Druckrohres oder Schlauches. Eine Höhe des Wasserstrahles von 20 m, wie sie bei den Hydranten städtischer Wasserleitungen verlangt wird, kann schon mit einem Kesselsdruck von 2—3 Atmosphären erreicht werden.

Wo eine Hochbruckwasserleitung vorhanden ist, wie bei Hasen- und Quaianlagen mit Hochdruckwasser- Kraftwasserbergung, können Strahlpumpen auch im Anschluß an diese als Feuersprizen benut werden. Hierbei wird eine geringe Menge des unter hohem Druck (meift 50 Atmosphären) stehenden Wassers in dem Strahlapparat benut, um große Wengen Wasser aus einer anderen Leitung mit geringem Druck oder direkt aus dem Hasen, oder einem Reservoir, mit 6—8 Atmosphären Druck auszuwersen. In dem Hamburger Freihafengebiet sind außen 15 Körtingsche Hochdruck-Wasserstrahlelevatoren von je 1600 l Leistungsfähigkeit pro Minute zu Feuerlöschzwecken untergebracht und außerdem in den Speicheranlagen noch 134 Stück von 700 l Leistung pro Minute. Ebenso hat die Hasenanlage zu Bremen 50 solcher Apparate.

Die Mechanik der luftförmigen Körper.

Der Sustdruck. Horror vaoui. Vorricelli. Pascal. Ichwere der Sust. Die Atmosphare. Austrieb der Sust. Auftballon. Gtto von Guericke. Sustpumpe. Magdeburger Salbangeln. Mariottesches und Say-Aussaches Gefes. Manometer, Vakumeter und Barometer. Pneumatischer Vasserslandszeiger. Selbstregistrierender Manometer. Renere Sustpumpen. Versuche mit der Lustpumpe. Basserkastensustpumpe. Danupf- und Vasserstausstussischen Mortekust-Opnamitgeschafte. Adortentleerung. Schornsteinventisator. Aompressionssustpumpen. Vindbuchse und Orncklust-Opnamitgeschafte. Vasserslation. Bentrifugallustpumpe. Ventisation. Rotierender Ventilator. Orncklust-ventisation in Vergwerken. Streuduse zur Ventisation. Pneumatische Vergebasin. Orncklustischen Rohrpost. Pneumatische Sisenbasin. Orncklustisafin.

Schon bei der Besprechung der Aggregatzustände ist kurz dargelegt worden, daß die gemeinschaftliche Eigenschaft aller Gase die Expansivkraft ist, vermöge welcher alle luftsformigen Körper bestrebt sind, sich auszudehnen.

Ferner haben wir bereits die Eigenschaft der atmosphärischen Luft kennen gelernt, auf alle Körper einen bestimmten Drud auszuüben, und haben hierdurch die Wirkung ber Heber und ber Bumpen erklärt.

Die Entbedung bes Luftbrudes ist einer der wichtigsten Fortschritte in der Naturwissenschaft gewesen. Sie ist erst sehr spät erfolgt, obwohl manche Erscheinungen, die auf dem Luftdrud beruhen und durch diesen ihre ungezwungene Erklärung sinden, schon seit langer Zeit bekannt waren, so die Heber und die Pumpen. Diese Erscheinung war von den alten Naturphilosophen durch den horror vacui, den "Abscheu der Natur vor dem leeren Raum", erklärt worden; die Natur habe einen unüberwindlichen Widerwillen vor jedem leeren Raume und sei bestrebt, wo ein solcher entstehe, denselben sofort mit irgend einem Stosse auszufüllen. Wenn also durch Heben des Kolbens einer Saugpumpe unter bemselben ein leerer Raum entstehe, so müsse infolge des horror vacui sofort das darunter besindliche Wasser in die Höhe steigen, um denselben auszufüllen. Es wurde demnach ein sormlicher bewußter Wille der Natur angenommen, ähnlich der schon früher erwähnten

"treibenden Liebe". Erst zur Zeit Galileis kam man zu der Einsicht, daß der horror vacui doch kein für alle Fälle stichhaltiges Naturgesetz sein könne. Zweifellos hat man auch früher schon häufiger gefunden, daß Saugpumpen nur für beschränkte Saughöhen anwendbar sind, denn sonst wäre die schon sehr alte Ersindung der Druckpumpen übersstüssig gewesen, aber niemand hatte es verstanden, aus solchen Erscheinungen die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Erft 1643 entbedte Torricelli (1608-47), ein Schüler Galileis und ber Behilfe bes erblindeten Greifes in der letten Beit por beffen Tode, ben Luftorud. Die Beranlassung hierzu gab der Umstand, daß eine Pumpe in Florenz nicht über 32 Fuß hoch Baffer ansaugen wollte. Diefer gall beschäftigte einige Zeit lebhaft bie gelehrte Belt. Auch ber icarffinnige und philosophisch geschulte Galilei mußte die Erscheinung nicht zu erklaren, tropbem er langft wußte, daß die Luft ein Gewicht hat, welches er ichon zu bestimmen versucht hatte, und tropbem er icon ben Wiberstand, alfo ben Drud ber Luft bei feinen Bendelversuchen erkannt hatte; er fand die Berbindung zwischen dem Luftbruck und dem angenommenen horror vacui nicht. Da fand Torricelli die Erflärung, indem er die richtigen Ronfequengen aus ber von feinem Lehrer Galilei erwiefenen Thatfache jog, bag bie Luft fcmer fei; er fcblog, bag nur die Schwere ber Luft es fei, Die bas Baffer in einem luftleeren Raum in die Bohe drude, und daß die Bohe, auf welche bas Baffer hierbei steigen könne, von dem Drud der Luft abhänge. Zwar hatte schon etwa zwölf Jahre vorher Cartefius auf Grund gang anderer, naturphilosophischer und mathematischer Arbeiten eine Idee von dem Borhandenfein und der Wirkung bes Luftbrudes, durch welchen auch er icon die beschräufte Saughohe ber Bumpen erflärte; aber er entwidelte diese 3dee nicht weiter und unternahm es nicht, fie durch Berfuche zu beweifen und zu flaren. Torricelli bagegen beschloß fofort, die Richtigkeit seiner Annahme durch das Experiment zu prufen. Er ichloß, daß Quedfilber, welches 131/, mal jo ichwer als Baffer ift, burch ben Luftbrud 131/2 ber Höhe des Wassers gehoben werden musse; er nahm eine genügend lange, an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre, füllte fie mit Quedfilber, tehrte fie, bas offene Ende mit dem Daumen geschlossen haltend, um und stedte dann das untere offene Ende in eine Schale mit Quedfilber. Die Quedfilberfaule fant, wie Torricelli richtig vorhergesagt hatte, so weit, daß sich nur eine 76 cm hohe Säule in der Röhre erhielt; barüber blieb ein luftleerer Raum. Siermit war bewiesen, daß die alte Lehre von dem horror vacui unhaltbar fei, und zugleich war fo das erfte Barometer konftruiert.

Dieses Experiment machte zwar sehr großes Aussehen, es wurde von den Gelehrten der alten Schule in hochwissenschaftlichen Erörterungen besprochen, welche den Versuch erklären sollten, aber es warf keineswegs ohne weiteres die alte, als unantastbar geltende Aristotelische Lehre über den Hausen. Der berühmte französische Gelehrte Pascal, der von dem Versuch hörte, gab zunächst entgegen Torricelli die Erklärung, daß der Abschen der Natur vor dem leeren Raum begrenzt sei. Erst durch den heftigen Widerspruch der unbedingten Anhänger des horror vacui gegen diese Verdächtigung der Natur wurde er zu näheren Studien über diesen Gegenstand getrieben, und bald schlöß er sich vollständig der Erklärung Torricellis an und wurde ein eifriger Versechter derselben. Er sand sie nämlich durch die Beobachtung bestätigt, daß auf dem 1570 m hohen Berge Puy de Dome bei Clermont das Quecksilber in dem Instrument nicht so hoch stieg, wie am Fuße desselben. Die Versuche und Beweise Pascals drangen setzt durch und verhalsen der Lehre Torricellis zur Anerkennung.

Der Luftdruck beruht, wie schon oben beiläusig erwähnt, auf dem Gewichte der Luft. Derselbe ist allerdings im Bergleich zu allen festen und flüssigen Körpern sehr gering (1 l Luft wiegt 1,29 g, oder 1 cbm 1,29 kg), so daß man im gewöhnlichen Leben die Luft als gewichtsloß betrachtet; durch die bedeutende Höhe der die Erde umgebenden Lustbülle summiert sich aber das Gewicht so, daß der Druck auf 1 gem Fläche auf der Erde obersläche 1,033 kg oder auf 1 gm das ansehnliche Gewicht von 10333 kg beträgt. Da die Lust vollkommen elastisch ist, so pflanzt sich dieser Druck nach allen Seiten gleichmäßig fort, ebenso wie wir es bei dem hydrostatischen Drucke gesehen haben; es werden also

nicht nur horizontale Flächen von oben nach [unten, sondern sämtliche Gegenstände auf der Erde von allen Seiten gleichmäßig mit dem Drucke einer Atmosphäre gesdrückt. Daß dieser ungeheure Druck für gewöhnlich keine wahrnehmbaren Wirkungen ausübt, daß wir ihn z. B. an unserem Körper gar nicht spüren, liegt eben daran, daß er ganz gleichmäßig von allen Seiten wirkt und sich so aushebt. Mit derselben Stärke, mit der die Lust von außen auf unseren Körper drückt, sindet ein Gegendruck von innen durch die in allen unseren Körperhöhlen und in allen Geweben besindliche Lust statt.

Da der Druck der atmosphärischen Lust nur von ihrem Gewicht herrührt, so muß der Lustdruck mit der Höhe über der Erdobersläche abnehmen, da in größeren Höhen die Dicke der darüber besindlichen Lustschied geringer ist. Der Lustdruck dietet dieselben Erscheinungen wie der hydrostatische Druck. Die Höhe der die Erde umhüllenden Lustschiedt ist dießer nicht mit Sicherheit bestimmt worden; wenn die Lust überall gleich dicht und von gleicher Zusammensehung wäre, so würde die Begrenzung der Atmosphäre nur 8000 m hoch liegen, da aber die Lust nach oben immer dünner und leichter wird, so ist die Höhe bedeutend größer. Es ist auch der Sah ausgestellt worden, in großen Höhen ändere sich die Zusammensehung der Lust erheblich; der Gehalt an Bassertoff, dem leichtesten aller Gase, welcher an der Erdobersläche sast null ist, würde in großen Höhen bedeutender und schließlich vorherrschend. Aus Grund der Lichtbrechung und des Ausseuchtens von Sternschunppen beim Eintreten in die irdische Atmosphäre hat man einen mittleren Wert für die Höhe der letzteren von etwa 225 km ausgerechnet.

Die Größe des Luftbruckes wird durch Barometer gemessen und zu höhenmessungen und für meteorologische Zwecke benutt. Weitere Ausführungen hierüber finden sich in dem zweiten Teile dieses Bandes.

Auftrieb ber Luft. Ebenso wie nach ben hydrostatischen Gesetzen jeder Rörper im Baffer einen Gewichtsverluft oder Auftrieb erleidet, so findet auch durch die Luft ein Auftrieb statt; dieser ist allerdings so gering, daß er im gewöhnlichen Leben kaum bemerkt wird und für die meiften Fälle ber Braris vernachläffigt werden tann. Der Auftrieb ift ebenso wie bei Basser gleich bem Gewichte einer Luftmenge von dem Bolumen des Körpers; da, wie wir gesehen haben, das Gewicht von 1 cbm Luft unter gewöhnlichen Berhaltniffen 1,29 kg beträgt, fo ift ber Auftrieb ober Gewichtsverluft für jeden Rubifmeter 1,20 kg ober pro Liter 1,29 g. Ein Rorper von 1 kg Gewicht und einem großen Bolumen erleidet alfo mehr Auftrieb als ein gleich ichwerer Rorper von geringem Rauminhalt, also größerem spezifischen Gewicht. Die häufig gestellte Scherzfrage: "Bas ift ichwerer, ein Bfund Blei ober ein Bfund Federn?" gewinnt alfo unter Berudichtigung biefes Umftandes eine gewisse Bedeutung. Gin Pfund Federn in der gewöhnlichen Beife, alfo in der Luft gewogen, ift nämlich thatfachlich schwerer als ein Pfund Blei, wenn man nämlich beide wissenschaftlich genau wiegt, b. h. ihre thatsächliche Masse unter Ausschluß des Auftriebes durch die Luft, also im luftleeren Raum. Das Beispiel wird noch klarer, wenn wir an Stelle ber Febern einen fleinen Luftballon fegen; nach den gewöhnlichen Begriffen hat derfelbe kein Gewicht, denn er drückt ja nicht auf seine Unterlage, er fällt nicht zur Erbe, im Gegenteil, er fteigt entgegen ber Schwerfraft in bie Bohe und murbe, an einer feinen Bage befestigt, den einen Urm in die Sohe ziehen konnen. Thatfachlich hat aber selbstverftandlich dieser Ballon ein Gewicht; man findet es durch Bagung im Inftleeren Raume oder durch Rechnung, indem man den wirksamen Auftrieb, der an einer feinen Bage dirett gemessen werden tann, von dem Gewichte einer gleich großen Luftmenge abzieht. Biffenschaftliche genaue Bagungen werden deshalb, wie man fagt, auf ben leeren Raum bezogen; nur so wird das wirkliche Gewicht der Masse des Körpers richtig bestimmt.

Auf dem Auftrieb in der Luft beruhen die Luftballons, und nach Borstehendem ist die Steigkraft eines solchen leicht zu berechnen. Bei einem Luftballon von etwa 700 obm Inhalt, wie sie jest meist verwendet werden, beträgt das Gewicht der Hülle, Gondel und Zubehör etwa 150 kg; bei Füllung mit Leuchtgas von einem spezifischen Gewichte (bezogen

auf Luft) von 0,40 ift bas Gewicht bes Gases 280 kg und bas Gewicht ber verbrängten Luftmenge $700 \times 1,20$ — rund 900 kg, ber thatsächliche Austrieb beträgt also 900 - (150 + 280) = 470 kg. Bei Hüllung mit dem viel leichteren, aber teueren, reinen Wasserstoffgas (Gewicht eines chm 0,00 kg) wäre der Austrieb desselben Ballons hiernach $700 \times (1,20 - 0,00) - 150$ kg = 690 kg.

Un Stelle der schon genannten Größe des atmosphärischen Luftdruckes von 1,033 kg pro 1 gom nennt man im gewöhnlichen Leben und allgemein in der Technik das runde und bequeme Maß von 1 kg Oruck pro 1 gom als 1 Atmosphäre. In diesem Sinne entspricht also 1 Atmosphäre genau einer Wassersaule von 10 m, nicht von 10,33 m;



165. Otto von Guericke.

bie Größe bes Druckes einer Atmosphäre in biesem technischen Sinne ist natürlich überall gleich und konstant, nicht wie diesenige des wirklichen Atmosphärendruckes schwankend und abhängig von der Höhenlage.

Guerides Erfinbung der Luftpumpe. Die haufig wiederkehrende Beobachtung, daß wichtige Entbedungen ober Erfindungen fast gleichzeitig an verschiedenen Stellen gemacht werden, ohne daß die Entdeder Renntnis von den Arbeiten der andern haben, ift auch bei der Ent-bedung des Luftdruckes zu verzeichnen. Unabhängig von den Arbeiten Torricellis und Pascals, von denen er überhaupt erft später die ersten Rachrichten erhielt, hat der Deutsche Dito von Gueride ben Luftbrud entbedt. Gueride muß mit zu ben hervorragenden Begründern der Phyfit und Dechanit gezählt werden; er hat in Deutschland in erfter Linie mit dazu beigetragen, die Dacht ber alten icolaftischen Gelehrfamteit zu brechen und eine gang andere

Dent- und Anschauungsweise, eine wirkliche Naturwiffenschaft an ihre Stelle ju fegen.

Otto von Gueride wurde 1602 zu Magdeburg geboren. Er studierte bereits in sehr jungen Jahren zu Leipzig und darauf in Jena Rechtswissenschaft; dann wandte er sich in Leiden dem Studium der Mathematik und Physik zu. Später wurde er in seiner Baterstadt Ratsherr und erlebte die Eroberung Magdeburgs durch die Scharen Tillys mit; nachem die Stadt wieder neu erstanden war, wurde er Bürgermeister derselben. Im Jahre 1686 starb er in Hamburg, wohin er sich einige Jahre vorher nach einem thaten- und erfolgreichen Leben zu seinem Sohne zurückgezogen hatte.

Gueride erkannte mit klarem Geiste, daß in höherem Maße als früher das Experiment in der Naturwissenschaft angewendet werden und an Stelle tiefsinniger, unklarer, philosophischer und dialektischer Streitigkeiten treten musse. In dem Vorworte zu seinem Hauptwerke "De vacuo spatio" (Über den leeren Raum) sagte er: "Die Redekunst, die Eleganz der Worte, sowie die Gewandtheit im Disputieren gelten nichts auf dem Gebiete der Naturwissenschaften". Und doch hatte auch Otto von Guericke ebenso wie Galilei sich noch keineswegs ganz von dem Einflusse der naturphilosophischen Schule und der alten Weltanschauung frei zu machen gewußt. Seine wichtigen naturwissenschaftlichen

Arbeiten, besonders die Bersuche über den leeren Raum, sind durch philosophische Kontroversen über das Bakuum veranlaßt worden. Sein Werk enthält eingemengt in die klare Naturwissenschaft noch manche unklare philosophische und auch theologische Betrachtungen, z. B. Spekulationen über den Raum des Himmels und den Ort der Hölle. Über die Natur der Luft hatte er noch ganz merkwürdige Ansichten, welche ihn aber nicht hinderten, ihre physikalischen Wirkungen richtig zu untersuchen und zu erkennen; er hielt die Luft für einen Duft, der den Körpern entweiche.

Die ersten Bersuche Guericks bezweckten, einen vollständig luftleeren Raum ober ein vollständiges Bakuum herzustellen, was von den Anhängern der alten Lehre als unmöglich, weil mit dem horror vacui im Widerspruch stehend, erklärt wurde. Er füllte zuerst ein möglichst gut ringsherum gedichtetes Faß ganz mit Wasser und ließ letzteres dann aus einer am tiefsten Punkte des Fasses angebrachten Röhre aus-fließen; auf diese Weise sollte in dem Fasse ein völlig leerer Raum bleiben. Der Bersuch mißglückte aber, denn durch die Poren des Holzes und die Fugen drang von allen Seiten Luft ein. Da Guericke durch wiederholte Versuche einsah, daß Holz zu porös sei, nahm er Metallsugeln; es gelang ihm, eine runde kupferne Hohlkugel mittels einer Bumpe so weit von Luft zu entleeren, daß beim Öffnen eines Hahnes von außen Luft unter Zischen mit Heftigkeit einströmte. Jetzt ging Guericke daran, einen besonderen neuen Apparat, die Luftpumpe, zu konstruieren. Die erste Ausssührung derselben ist in den Abb. 166 u. 167 dargestellt. Der runde hohle Rezipient wurde auf einen



166. Gits son Gueriches erfte Luftpumpe (Sonitt).

167. Gneriches Enfipumpe. Rach Gerlanb.

Bumpenftiefel aufgeschraubt, die Verbindung konnte durch einen Hahn geschlossen werden. In dem genau ausgebohrten Cylinder bewegte sich dicht ein Kolben mit Handgriff. Beim Ausziehen desselben wurde die Verbindung mit dem Rezipienten hergestellt, und die Luft strömte aus letterem in den Stiefel. Dann wurde der Hahn geschlossen und durch Herausziehen eines Stiftes eine zweite, nach außen gehende Bohrung geöffnet; diese hatte den Zweck, die Luft aus dem Stiefel beim Zurückvücken des Kolbens entweichen zu lassen. Rach einigen Hüben ging das Auspumpen der Luft so schwer, daß zwei Männer mit aller Kraft arbeiten mußten.

Dieses war die erste Luftpumpe von Gueride, von welcher sich noch ein Exemplar in der Königlichen Bibliothek in Berlin befindet. Bald verbesserte Gueride seine Erstindung und gab der Luftpumpe die Form, wie sie Abb. 168 darstellt. Der Pumpenstiesel trug oben eine Röhre, in welche die auszupumpenden Hohlkörper mit einem Hahn einsgesteckt wurden. Die Bewegung des Pumpenkolbens geschieht durch den rechts vorstehenden Hebelarm, durch welchen eine größere Kraft entwickelt werden konnte, als bei direkt wirkendem Kolben. War der Rezipient auf das obere Ende des Stiesels ausgeschraubt, dann wurde der Trichter oben mit Wasser gefüllt, um eine besser Dichtung zu erzielen. Guerick glaubte anfangs, er könnte mit seiner Luftpumpe ein vollkommenes Bakuum schaffen, sede Spur von Luft schließlich aus dem Rezipienten entsernen. Eine Probezeigte ihm aber, daß dies nicht der Fall sei. Wenn er nämlich das entleerte Gesäß mit geschlossens hahn abnahm, in Wasser tauchte (mit dem Hahn nach unten) und dann den Hahn öffnete, dann drang zwar sehr schnell Wasser in den Hohlraum ein, aber ein kleiner Raum, etwa so groß wie eine Hassellunß, blieb frei, derselbe mußte also voll Luft

sein. Daß dies der Fall sein mußte, ist leicht einzusehen, denn bei jedem Pumpenhube wird die Luft im Rezipienten nur verdünnt; der Rest kann nie ganz entsernt werden, oder theoretisch nur nach unendlich vielen Hüben. Aber auch der Umstand ist in Betracht zu ziehen, daß der Kolben selbst, sowie die Bentile ja nicht vollkommen luftdicht arbeiten, besonders wenn das Lakuum schon ziemlich hoch getrieben ist. Guericke erkannte dies denn auch bald, und er erklärte selbst, daß "niemals die Luft vollständig, im mathematischen Sinne des Wortes, ausgeschlossen werden könnte; die Vorrichtungen der Sterblichen sind niemals mathematisch vollkommen, sondern geschehen, wenn auch auf mathematischer Grundlage, doch auf mechanischem Wege". Hierin drückt sich schon eine klare Erkenntnis des Unterschiedes zwischen dem theoretisch Möglichen und dem praktisch Ausstührbaren aus.

Gueride machte nun mit dem durch feine Luftpumpe hergestellten Bakuum die verfchiedenften Beobachtungen; er fand, daß eine Glode im Bakuum nicht mehr tonte, Tiere



168. Perbefferte Form der erften Enfipumpe.

darin ftarben, aus Waffer Luftbläschen entwichen, brennende Rergen verlöschten, Fische ftart anschwollen, ba die in ihrer Blafe befindliche Luft, nachdem fein äußerer Gegendrud mehr wirtte, fich ausdehnte, mahrend andre Fische aus ber Blase Luft entweichen ließen. Er fand, daß Baffer in einer Röhre aus einem tiefer stehenden Behälter in den Um festzustellen, bis zu entleerten Rezipienten aufstieg. welcher Sohe dies geschehe, brachte er ben Rezipienten in das zweite Stodwert seines Hauses und führte die Rohre außen an der Mauer bis in ein auf dem Boden ftebenbes Gefäß: das Waffer ftieg bis hinauf; er brachte ben luftleeren Behälter in ben dritten Stod: biefelbe Ericheinung wiederholte fich. Endlich, als es noch ein Stodwert höher gestiegen war, blieb das Wasser in der Röhre ftehen und ftieg nicht höher; er ftellte fest, daß dies bei einer Bobe von 19-191/2 Magdeburger Ellen geschah. Aus biefem Bersuche schloß Gueride richtig, "daß der horror vacui in dem Drud der atmosphärischen Luft besteht, welcher das Baffer, wo fich ein leerer Raum bietet, drängt, in diesen einzutreten und ihn auszufüllen, und zwar fo hoch, als diesem Drud entspricht". Gueride entbedte auch die Schwankungen bes Luftbrudes ju verschiedenen Beiten, sowie einen Zusammenhang zwischen diesen und dem Wetter und tonftruierte das erfte Wetterglas. Jahre 1660 bemerkte er vor einem großen Sturme

eine außerordentliche Abnahme des Luftdruckes: das Wettermännchen in seinem Wetterglase siel in der Röhre unter den tiefsten Bunkt der Stala. Guerick sagte, daß irgendwo ein schweres Unwetter herrschen müsse, und zwei Stunden später brach der Orkan über Magdeburg herein. Auch das Gewicht der Luft bestimmte Guerick, indem er einen großen Rezipienten, den er ausgepumpt hatte, an die Wage hing und die Gewichtszunahme bestimmte, nachdem Luft eingeströmt war. Am bekanntesten sind seine Versuche mit den Magdeburger Halbkugeln geworden, welche er auf dem Reichstage zu Regensburg, auf dem er als erster Bürgermeister von Magdeburg anwesend war, vor allen versammelten Reichsfürsten und dem Kaiser Ferdinand III. aussührte. Er ließ aus Kupfer zwei Halbkugeln von 67/100 Ellen Durchmesser ansertigen, die mit ihren Kändern genau auseinander paßten. Nachdem er sie mit seiner Luftpumpe entleert hatte, vermochten je acht in entgegengesetzter Richtung an den beiden Hälften ziehende Pserde dieselben nicht, oder nur mit Ausbietung aller Kraft auseinanderzureißen, wobei ein Knall wie ein Büchsenschung entstand.

Das Mariottesche und das Gan-Luffaciche Gefet. Die weitere Ausbildung ber Gefete der luftförmigen Körper erfolgte bald darauf durch ben Engländer Robert

Bople und den Franzosen Mariotte, die auf den Arbeiten von Torricelli und Guerice weiterbauten. Bople lernte die Berfuche Guerides durch eine Beröffentlichung bes Jefuitenvaters Schott, Professors ber Physit zu Burzburg, tennen und feste dieselben alsbald fort. Bogle war ein eigentumlicher Gelehrter; er teilte seine Beit zwischen theologischen und naturwiffenschaftlichen Studien, und die letteren haben recht bedeutsame Erfolge, besonders duch viele neue und treffliche Experimente und Beobachtungen gehabt. Er fand, daß eine fleine, in dem fürzeren, oben geschlossenen Schenkel eines U-förmigen Rohres abgeschlossene Luftmenge durch eine in den anderen Schenkel gebrachte Quedfilberfäule in demfelben Berhalmis kleiner, also verdichtet wurde, wie das Gewicht ber Quedfilberfaule wuchs, und damit fand er bas Gefet, bag bas Bolumen einer Luftmenge im umgekehrten Berhältnis ju ihrer Dichtigkeit ober ihrem Drude steht. Es wurde aber wenig bekannt; fast 30 Jahre ipater (1679) fand es der Barifer Atademiter Mariotte auf anderem Wege nochmals, und nach ihm ist es benannt worden. Das Mariottesche Geset ist nur richtia, wenn die Temperatur ber gufammengebrudten Luft biefelbe bleibt; bei Temperaturanderungen finden andere Gefehmäßigkeiten ftatt, Gan=Quifac (1778-1850) ftellte bas nach ihm benannte wichtige Geset dafür auf. Schon lange vor ihm hatte ein Kollege Mariottes, Amonton pu Baris (1703), die Gefete über die Abhangigfeit eines Gasvolumens von feiner Temperatur, wenn der Druck oder die Spannung dieselbe bleibt, gefunden; diese Arbeit blieb indessen fast ganzlich unbekannt. Das Gay-Lussacsche Gesetz besagt, daß bei gleichem Drude die Zunahme des Bolumens eines Gases der Zunahme der Temperatur proportional fei. Ferner fand Gay-Luffac, daß diefe Zunahme für die verschiedenen Gafe nabezu die gleiche ift und für 10 C. 0,00875 bes Bolumens bei 00 beträgt; burch spätere Untersuchungen find die genaueren Berte für die verschiedenen Gafe und verichiebenen Temperaturen bestimmt worden. Aus biefem Gefete folgt, daß bei gleichem Bolumen der Druck eines Gases proportional der Temperaturzunahme wächst und bei Temperaturabnahme fällt. Die Kombination des Mariotteschen und des Gan-Luffaciden Gefetes gibt die Begiehungen amischen Bolumen, Drud und Temperatur ber luftidrmigen Rörper.

Ranometer, Bakumeter, Barometer. Apparate jum Deffen bes Drudes von Luft ober Gafen heißen Manometer, wenn ber Drud höher ift als ber atmosphärische, oder Bakumeter, wenn der Drud geringer ist. Bur Messung des atmosphärischen Luftdrudes bienende Manometer heißen Barometer.

Bon den verschiedenen Arten Drudmeffern beruhen die Fluffigkeitsmanometer und die Quedfilberbarometer auf dem Prinzip der kommunizierenden Röhren oder des budroftatischen Druckes. Wenn die beiden Schenkel des U-Rohres (Abb. 169) offen find, fo nicht die Flüssigkeit in denselben gleich hoch; wird aber der eine Schenkel an einen Behälter mit gepreßter Luft oder mit einem Dampfteffel in Berbindung gesetzt, so erfährt die Flüffigkit in diesem Schenkel einen höheren Drud. Der Flüssigigteitospiegel finkt in dieser Rohre and fleigt in bem anderen Schenkel, bis der Drud der Müssigfeitssäule mit dem Luft= ober Tampfdruck im Gleichgewicht steht. Beträgt dieser 3. B. eine Atmosphäre Überdruck, d. h. Rehrbrud gegen den atmosphärischen Luftbrud, so steht eine Bassersäule in dem einen Edentel 10,33 m höher als im anderen, oder bei Quedfilber 76 cm. In der Technik vericht man, wie icon erwähnt, unter einer Atmosphäre Drud gewöhnlich nicht ben wirtligen Drud der Atmosphäre, sondern bas abgerundete Mag von 10 kg pro 1 gem, und wenn man von einer Atmosphäre Druck spricht, so ist damit nicht der absolute Druck (verglichen mit dem drucklosen luftleeren Raum), sondern der Überdruck gegen den Luftdruck meint; 4 Atmosphären Dampfdruck bedeutet also 40 kg Druck pro gem mehr als der Imojphärendruck. Man bezeichnet den Druck auch statt mit Atmosphären mit der Höhe der Emerjaule oder der Quedfilberfaule, der er das Gleichgewicht halt, also z. B. statt zwei Imoipharen 20 m Bassersäule oder 152 cm Quecksilbersäule. Allgemein ist dies üblich 🔄 Bezeichnung der Größe eines Bakuums; man fagt nicht, das Bakuum ist gleich 3 Atmosphäre, sondern kurz ein Bakuum von 38 cm Quecksilber. Für Bakuum= mungen, sowie kleinere Drude ist bas einfache Manometer mit einem offenen Schenkel 16. 169) ganz bequem; man kann an einer Skala ober mit einem Maßstabe direkt

ben Drud meffen. Solche einfache, mit gefärbtem Baffer gefüllte Manometer werben 3. B. allgemein zur Meffung bes geringen Drudes bes Gafes in Gasanftalten angewenbet; alle Apparate werden mit folchen verbunden, und man fagt j. B., ber Gasbehalter gibt 80 mm Drud, b. h. alfo bie Gasfpannung halt einer Bafferfaule von 80 mm bobe das Gleichnewicht.

Ein einfaches Manometer für geringe Drude von anderer Form, wie fie auch vielfach in Gasanstalten angewendet werden, zeigt Abb. 170; das innere Glasrohr ift mit dem außeren oben zusammengeschmolzen. Durch eine Offnung am unteren Ende des inneren Rohres ftehen beibe in Berbindung; außerdem ift bas weite Rohr bei a

burch Gummischlauch an die Gasleitung ober irgend einen Apparat angeschlossen, mahrend bas enge Rohr oben offen ift, also unter bem außeren Luftbrud fteht. Der Überbrud ober auch Unterbrud bes Gafes gegen letteren ist dirett an der Stala in der Sohe der Wassersäule abzulesen.

Das Baluum in ben Rondensatoren ber Rondensationsbampfmaschine wird meift mit Quedfilbervatumetern gemeffen. Abb. 171 zeigt ein folches; hier ift bas Glasrohr nicht U-förmig gebogen, fondern es fteht mit feinem unteren Ende in einer mit Quedfilber gefüllten Flasche, welche burch ein Loch in dem Stöpfel mit der Luft in Berbindung fteht. Es ist klar, daß diefes Gefäß genau fo wirtt, wie der andere Schenkel eines U-Rohres. Das lange Rohr ift an den Kondensator angeschlossen; burch bas in diesem herrichende Batuum brudt die außere Luft das Quedfilber in die Sohe, und an einer Stala lieft man bei bem Quedfilberftande bireft bas Bakuum ab. Statt des Quecfilbers könnte man auch hier Wasser nehmen, boch wurde Dies unbequem fein, da 3. B. ftatt 65 cm Quedfilberfaule Die Bafferfaule



meter für

Gemöbn. liches Eluffig. keitaman ometer.

langen Gifenrohr trägt einen Schwimmer, ber burch eine über eine Rolle laufende Schnur feine Auf= und Abwartsbewegungen auf einen Zeiger überträgt, welcher an ber Stala fich vorbeibewegt. Die Bezeichnung ber letteren ift

also umgefehrt wie bei diretter Ablesung: bei höherem Drud steigt das Quedfilber, aber ber Reiger fintt; die Stala geht also von oben nach unten. Gasanstalten.


etwa 8½ m hoch sein würde. — Ebenso wird das Batuum, ober, wie man fagt, ber Bug in Schornfteinen gemeffen; da diefer ftets fehr gering ift, fo wird hierbei statt Quedfilber Baffer angewendet, und man jagt 3. B., der Schornstein hat einen Bug von 12 mm (nämlich Bafferfäule). Statt des zerbrechlichen Glafes kann man für offene Fluffigfeitemanometer auch Gifenrohren verwenden. Um hierbei den nicht sichtbaren Fluffigkeitespiegel im Robre zu markieren, wendet man Schwimmer an; Abb. 172 zeigt eine folche Anordnung. Unten ift bas Gefag an bie Drudleitung angeschloffen. Das Waffer ober Quedfilber in bem

Die zur Meffung und Beobachtung bes atmojpharifden Luftdrudes bienenden Quedfilberbarometer merben in einem fpateren Teile biefes Banbes im Busammenhange mit anderen meteorologischen Meginstrumenten und Megmethoden näher besprochen.

Für größere Drucke, wie sie in der Technik vielfach vorkommen, z. B. 6—8 Atmofphären in Dampfteffeln, Drudluftanlagen u. f. w., wurden die an einer Seite offenen Baffer= und Quedfilbermanometer zu hoch werden; um dies zu vermeiden, wendet man bas Mariottefche Gefet an. Wird nämlich der eine Schenkel bes Manometers oben geichlossen, so komprimiert die steigende Baffer- oder Quedfilberfaule die darüber befindliche Luft im Berhältnis des Druckes, der auf dem anderen Schenkel ruht. Ift 3. B. der mit Luft gefüllte Raum über der Fluffigfeit ohne Drud (b. h. unter bem atmofpharifden Luftbrud) 20 cm hoch, fo wird die Luft bei einer Atmofphare Uberbrud auf Die Salfte, 10 cm, jusammengebrudt; bei zwei Atmosphären Überdrud (= 3 Atmosphären absolut) auf 6% cm, bei drei Atmosphären auf 5 cm u. f. w. Dies ift nicht gang richtig, benn es muß auch noch die Sohe der steigenden Fluffigkeitsfaule berucksichtigt und hiernach die Stala, an welcher die Drude abzulesen find, eingeteilt werben. Die Teilung ber Stala wird mit wachsendem Drude nach oben immer fleiner, und man tann auf diese Beise beliebig große Drucke messen, da die Flüssigkeit nie ganz bis oben steigen kann; praftifch ift allerbings baburch eine Grenze gefest, bag bei fteigenbem Drud ichlieglich bie Glasröhre platen murbe.

Gine andere Anwendung bes Mariotteschen Befetes ift ein fehr einfacher und zuverläffiger Apparat, um die schwankende Bobe von Bafferständen an ent= fernten Stellen anzuzeigen. Abb. 173 zeigt einen folchen pneumatischen Bafferftandszeiger, auch Sydrometer genannt. Auf den Boden eines Bafferbehalters, Brunnens ober Reservoirs wird die unten offene Luft= glode A sentrecht hinabgelassen, so daß die Luft darin bleibt. Un dieselbe ift oben eine enge Rohrleitung angeschlossen, welche anderseits mit einem Manometer in Berbindung fteht. Der Bafferstand brudt die Luft in der Glode zusammen, und der Drud pflanzt fich durch Die Rohrleitung fort; jedes Steigen oder Fallen bes Bafferstandes ruft eine bestimmte Beranderung in der Luftspannung hervor, und diese wirkt auf das Manometer, fo bag an ber entsprechend eingeteilten Stala bes letteren dirett die Schwankungen des Wasserspiegels abgelefen werden tonnen. In der Abbildung ift ein Febermanometer gezeichnet; ebenfo tonnte ein Quedfilbermanometer angewandt werden. Für bas richtige Funktionieren ist es natürlich notwendig, daß die Luft= leitung vollständig bicht ift, benn wenn die gepreßte Luft teilweise entweichen wurde, waren die Angaben des Apparates falfch. Solche Hybrometer werden vielfach angewendet, 3. B. bei Bafferwerten, um ben Stand ber Brunnen und der Bafferrefervoire in dem entfernten Maschinenraume sichtbar zu machen.

An Stelle der besprochenen Fluffigfeits= oder Luft= manometer wendet man seit längerer Beit mehr und mehr die bequemeren Metallmanometer an. Es gibt zwei Arten derfelben; die eine Ronftruttion beruht darauf, daß eine gefrümmte, dunnwandige, elastische Metallröhre 171. Quedfilberfich ftredt, wenn fie einen großeren inneren Drud erhalt, und sich wieder mehr frümmt, wenn der Druck nachläßt.



nakumeter.

172. Manometer mit Rolle.

Diefe Metallmanometer werden vielfach auch Bourdoniche Manometer genannt, obwohl Bourdon bas Berbienft der Erfindung nicht beanspruchen tann, ba er eine Erfindung bes beutschen Ingenieurs Sching nachahmte. Das fogenannte Bourdoniche Metallmanometer (Abb. 174) besteht in ber Sauptsache aus einer in einer Rapfel befindlichen, im Kreise gebogenen Wetallröhre, die an einem Ende (rechts) geschlossen ist, während das andere Ende durch eine Bohrung in dem Gehäuse mit der Dampf- ober Druckluftleitung in Berbindung fteht; dieses Ende liegt also fest, mahrend jenes durch eine Stange an einen beweglichen, leichten Bebelarm angeschloffen ift. Der Bebel trägt am anderen Ende einen gezahnten Kreissettor, welcher in ein Bahnrad eingreift; letteres fitt auf einer zentralen Achse, die einen langen Zeiger trägt. Der ganze Mechanismus ist nach vorn burch eine Glasplatte geschloffen; hinter bem Beiger liegt eine am Umfange mit einer Stala verfehene Scheibe, ähnlich dem Zifferblatt einer Uhr. Wenn in der hohlen Röhre

tein Druck herrscht, so steht ber Zeiger auf O. Wird nun die Druckleitung angeschlossen, so behnt sich die Röhre aus und zieht mit dem beweglichen Ende an dem Hebelarm; dieser überträgt die Bewegung durch das Zahnsegment auf die Zeigerachse und der Zeiger breht sich nach rechts herum, an der Stala den Druck angebend. Umgekehrt geht der Zeiger zurück, wenn der Truck nachläßt. Genau dieselbe Konstruktion hat das Bourdonsche Aneroidbarometer; für die Messung der im Verhältnis zu den in der Technik angewandten Manometern geringen Schwankungen des atmosphärischen Luftdruckes müssen bieselben natürlich besonders fein und genau gearbeitet sein.

Etwas anders ist bas von dem deutschen Ingenieur Schäffer erfundene Metallmanometer, welches dem Ancroidbarometer von Bibi nachgebildet ift. Der Drud wirtt



hier nicht auf eine hohle Röhre, sondern auf eine dünne, bewegliche Metallplatte. Un der Albb. 175 ist die Konstruktion und Wirksamkeit ersichtlich. Zwischen dem Auschlußskäd G der Dampfleitung und deren Auschlußslausche der oberen Kapsel ist ein ellipsoider hohler Raum gebildet; der-



178. Uneumatifcher Wafferftandezeiger.

174. Bourdonfches Metallmanometer.


felbe ist nach oben durch eine zwischen den Flanschen F eingespannte dunne Metallplatte luftdicht verschlossen. Der Raum A über der Platte steht mit dem Innern des Gehäuses und der äußeren Luft in Verbindung, in die untere Hälte H tritt der Dampf ein. Dringt derselbe nun von unten gegen die Platte, so drückt diese sich, entgegen ihrer Elastizität, je nach der Größe des Druckes mehr oder weniger durch. Die Bewegung wird durch die Stange B und einen gezahnten Kreissektor, ähnlich wie bei der vorigen Konstruktion, auf die Zeiger übertragen. Bei jedem Nachlassen des Dampsdruckes geht die Platte infolge ihrer Elastizität wieder zurück.

Metallmanometer können ebenso wie für Dampf oder gepreßte Luft auch für Basser angewendet werden, und bei städtischen Wasserleitungen sowie Drudwasseranlagen werden sie in der That sehr vielfach gebraucht.

Sehr schöne und für manche Zwede vorzügliche Apparate find die in neuerer Zeit erfundenen Manometer mit graphischer Darftellung des Drudes unter Ungabe der Zeit; Abb. 176 stellt einen solchen selbstregistrierenden Manometer von Schäffer & Buden-berg in Budau-Magdeburg bar. Der untere Teil entspricht einem gewöhnlichen Metallsmanometer; unten ist die Drudleitung (Dampf-, Luft- oder Basserudleitung). Auf

einem metallenen Gestell, an dem auch die Manometerkapsel befestigt ist, sist eine senkerechte, cylindrische, hohle Metalltrommel, um eine seste Achse leicht drehbar. In dersselben ist eine Uhr untergebracht, welche die Trommel in Drehung versett, meist in der Weise, daß sie sich gerade in 24 Stunden einmal ganz umdreht. Um die Trommel wird ein in Abb. 177 in größerem Maßstade als in Abb. 176 abgebildetes Papier gespannt, welches in gleichen Abständen in 24 Bertikalstreisen geteilt ist; die Linien sind am unteren Rande mit den Tages und Nachtstunden bezeichnet. Ebenso hat es eine Einteilung

in horizontale Streifen. Die Bewegungen bes Hebelwerkes in bem
Manometergehäuse werben burch
eine in ber sentrechten Säule besindliche Stange auf ben oben
sichtbaren bünnen Hebel übertragen.
Dieser trägt wieber am Ende eine
leichte vertifale Stange, deren unteres
Ende an einem beweglichen Führungs-




176. Schäffers Metallmanometer.

176. Belbftregiftrierendes Manometer.

arm befestigt ist, so daß sie nur der Auf= und Abbewegung des oberen Hebels folgen, aber nicht seitlich ausschlagen kann. Diese leichte vertikale Stange trägt in der Mitte einen Schreibstift, welcher durch eine Leichte Feder oder eine andere Einstellung mit der Spize gerade leicht auf das Papierblatt der Trommel drückt. Der Schreibstift ist entweder ein Glasröhrchen mit fein ausgezogener Spize, welches aus einem kleinen Gläschen Tinte zugeführt erhält, oder häusig auch nur ein Metallstift; in letzterem Falle ist das Papier besonders präpartert, so daß beim Streichen mit dem Metallstift eine deutlich sichtbare Linie entssteht, wie eine Bleistisstlinie. Die Wirkungsweise ist nun folgende. Die Trommel dreht sich, das Papier bewegt sich also an dem Schreibstift vorbei, und wenn dieser sich nicht bewegt, so wird in 24 Stunden auf dem Papier eine horizontale Linie verzeichnet. Wird nun aber das Manometer in Thätigkeit gesetzt, also unten der Hahn des Druckrohres geöffnet, so bewegt sich der obere Hebel mit dem Schreibstift je nach dem Trucke in die Höhe.

Die Bebelübertragung und die Ginteilung bes Bapieres paffen nun jo jufammen, bag ber Drud ber Atmofphareneinteilung bes Bapieres entspricht; bei 4 Atmofpharen bebt fich alfo ber Stift fo weit, daß er auf ber horizontalen Linie 4 Atmofphären fteht. Der Stift folgt allen Schwankungen bes Drudes und verzeichnet auf bem fich langfam an ihm vorbeidrehenden Papier eine bestimmte Linie; wird z. B. der Druck genau auf $5^{1}/_{2}$ Atmosphären erhalten, so wird die Linie genau die punktiert markierte, vorgezeichnete Linie "normaler Kesselbruck" bei $5^{1}/_{2}$ decken. Natürlich muß der Stift, wenn das Manometer ohne Druck ist, auf der O-Linie stehen. Man stellt z. B. morgens um 6 Uhr ben Apparat fo ein, bag ber Stift auf ber vertitalen 6 Uhr Linie fteht. Rach 24 Stunden fann man an dem abgenommenen Papier genau sehen, wie groß der Drud ju jeber Beit mahrend ber verfloffenen 24 Stunden gewesen ift. In der Abb. 177 ift die Linie, die ber Stift beschrieben hat, stärker ausgezogen. Es ift baraus zu erfeben, baß einmal auf turze Beit ber Drud ben julaffigen hochften Reffelbrud von 6 Atmospharen um 11 Uhr nachts überschritten bat; ber Resselwarter bat also nicht aufgepaßt und tann auf die Ungabe biefes ftummen, unbeftechlichen und unbedingt juverläffigen Beugen zur Berantwortung gezogen werden. Bon bormittags 10-12 Uhr bingegen mar ber Drud viel geringer als ber bem Beiger vorgeschriebene normale von 51/2 Atmosphären; wenn bies nicht burch besonders starte Inanspruchnahme bes Reffels in biefer Beit erklart werben fann, fo ift bas geuer nicht genügend unterhalten worben.



177. Diagramm jum felbftregiftrierenden Mansmeter.


Es ist aus diesen Darlegungen ohne weiteres ersichtlich, wo und zu welchen Zweden der Apparat vorteilhaft zu verwenden ist, zur laufenden Kontrolle von Kesselwärtern, zur laufenden Bestimmung der Druckverhältnisse in städtischen Wasserleitungen u. s. w. Besonders zu letzterem Zwede wird das selbstregistrierende Manometer vielfach verwendet.

Neuere Luftpumpen. Nach Otto von Guerice sind die Lustpumpen vielsach verbessert worden, in der Konstruktion sowohl, wie durch bessere Arbeitsmethoden und Werkzeuge in der Ausführung. Man unterscheidet zunächst Kolbenlustpumpen oder Saugluftpumpen und die auf dem Torricellischen Versuchenden Versbrängungsluftpumpen; von letzteren sind besonders die Quecksilberlustpumpen wichtig. Unter den Kolbenlustpumpen gibt es Hahn- und Ventillustpumpen; die erste Konstruktion von Guericke war, wie wir gesehen haben, eine Hahnlustpumpe. Die Ventillustpumpen haben nun, ähnlich wie Wasserpumpen, zwei leichtbewegliche und doch möglichst dicht schließende Ventile, ein Saugventil am Boden des Pumpenstriesels und ein leichtes Druckventil am Kolben; jede gut gearbeitete Wasserpumpe ist auch eine Lustpumpe.

Bei den Hahnluftpumpen wendet man allgemein besondere Hahne mit doppelter Bohrung an, durch welche die bei der Guericksichen Luftpumpe erwähnte, besondere zweite Bohrung zum Auslassen der Luft beim Niedergange des Kolbens vermieden wird. Ein solder Hahn ist der gewöhnliche Dreiwegehahn, der in Abb. 178 im Querschnitt dargestellt ist. Das Hahngehäuse G hat außer dem Hauptdurchgang eine seitliche Bohrung a, die den Innenraum mit der äußeren Luft verbindet. Ebenso hat der Hahnkegel (das Küfen) eine zweite Bohrung, die durch die halbe Dicke desselben hindurchgeht, also von dem Durchgangskanal nach außen. Ist nun bei A der Anschluß an den Rezipienten,

bei B an den Bumpenstiefel, so wird in der gezeichneten Stellung beim Ausziehen des Kolbens Luft aus dem Rezipienten durch den Hahn in den Stiefel eingesogen, während

der Kanal a im Hahngehäuse geschlossen ist. Bor bem Rückgange des Kolbens wird nun der Hahn 1/4 linksherum gedreht; dadurch wird der Kanal nach dem Rezipienten geschlossen, dagegen durch die halbe Bohrung im Küten und den Kanal a im Hahngehäuse eine Berbindung von dem Pumpenstiefel nach außen zum Austreten der Luft geöffnet. Ganz ebenso wirkt die Hahnsorm Abb. 179. Durch



178 u. 179. Dreiwegehähne für Luftpumpe.

die Bohrung a wird die Durchgangsverbindung zwischen Rezipient und Stiefel hergestellt; bei 1/4 Drehung wird dagegen die Berbindung nach dem Rezipienten geschlossen und dem

Bumpenftiefel burch bie ichräge Längebohrung bo ein Ranal nach außen geöffnet.


An die Stelle der alten einstiefeligen ist schon seit lansger Zeit die zweistiefelige Luftpumpe getreten; wie aus der Abb. 180 ersichtlich, hat eine solche zwei nebeneinander liegende Stiefel aus Messing, oder für Demonstrationszwede auch aus Glas, wie in der Abbildung.

Diefelben ftehen mit einem gemeinschaftlichen Saugtanal in Berbindung, der burch die horizontale Berbindungsplatte und die runde Saule nach dem Rezipienten führt. Die Rolben sigen an je einer vertifalen Bahnstange; beide Rabnitangen greifen an den entgegengesetten Seiten in ein fleines Bahnrad ein, und die Belle bes letteren fann burch einen zweiarmigen Bebel mit Sandgriffen in abwechselnde Rechts- und Linksbrehung verfest werden. Sierbei wird ftets gleichzeitig der eine Rolben nach unten, der andere nach oben




180. Bweiftiefelige Suftpumpe.

bewegt; die Luftpumpe ist also doppeltwirkend. Der Rezipient, meist eine Glasglode, steht mit seinem abgeschliffenen Rande auf einer genau abgeschliffenen Wessingplatte, die in der Witte eine Bohrung hat, die in den erwähnten Saugkanal mündet. Die Dichtung der Glode gegen den Teller geschieht durch eine dünne Fettschicht, die man unter den Glodenrand streicht, woraus die Glode fest mit einer kleinen Drehung ausgesetzt wird. Die Wirksamkeit einer Luftpumpe ist abhängig von der Genauigkeit, mit der Kolben und Ventile, bezw. der Hahn schließen, und von dem sogenannten schlichen Raum. Dies ist derzenige kleine Raum, der zwischen dem ganz herabgedrücken Rolben und der Absperrung des Rezipienten bleibt, der nie ganz beseitigt werden kann und besonders bei Bentilluftpumpen auftritt. In diesem Raum bleibt nach dem vollständigen Niedergehen des Kolbens eine geringe Wenge Luft, welche nach Öffnen des Kanals nach dem Rezipienten alsbald in diesen zurückströmt.



181. Wafferkaftenluftpumpe.



Un der abgebildeten Luftpumpe ift noch ein Quedfilbervatumeter angebracht, zur Meffung ber Luftverdünnung.

Sehr alte Luftpumpeneinrichtungen bon einer gang anderen Ronftruftion als die Stiefelluftpumpen find die Bretterfage oder Bafferkaftenluftpumpen, wie fie in den Bergwerten, z. B. bei bem alten Sarger Bergban, zur Bentilation oder Wetterführung der Schächte und Stollen benutt murben. Sie beruhen auf bemfelben Pringip, wie die Rolbenluftpumpen, nämlich der Erpandierung der Luft, sobald sie einen größeren Raum aus-Abb. 181 zeigt eine folche Einrichtung. A ift ein großes feststehenbes, mit Baffer gefülltes, oben offenes Befäß; in diefes taucht bas unten offene, etwas fleinere Befag B ein, welches von oben burch einen Balancier ober ein Runftfreug, Winkelhebel, an beffen einem Urm die Maschinenkraft arbeitet, während ber andere auf= und abgehend Arbeit verrichtet, z. B. eine Pumpe betreibt, dirett ober mittels Bestänge auf und ab bewegt wird in dem Mage, daß der untere Rand nicht auf den

Boden ftößt und auch nicht aus dem Baffer herausgehoben wird. Durch ben Boben bes unteren Wasserkastens ist ein Rohr S hindurd: geführt, welches über dem Wafferspiegel mundet und am oberen Ende eine Bentilflappe V, trägt, die fich nach außen öffnet. Gine ebenfalls nach oben schlagende Bentilklappe V. ift in bem Dedel von B. Das Rohr S ift binab= geführt bis zu den Stollen bes Baues, von welchen schlechte Luft abgesaugt werden soll. Wird nun das Befag B in die Bohe gezogen, jo wird in bemfelben die Luft verdunnt, und beshalb steigt durch bas Saugrohr S bie Luft von unten nach, indem sich die Rlappe V, öffnet; beim Niedergehen von B hingegen schlieft fich biefe fofort wieder, und ber Luftinhalt wird durch die fich jest nach außen öffnende Rlappe V, hinausgedrudt.

Much die früher eingehender beschriebenen Strahlpumpen können als Luftpumpen dienen und werden als folche vielfach verwendet. Dit demselben Strahlapparate, an dem in Abb. 148 die Wirtsamkeit erklärt wurde, kann durch den Saugftugen ftatt Baffer Luft angesaugt und eine fast vollständige Luftleere erzeugt werben. Die Apparate heißen für diefe Berwendung Ejektoren. Sie werden sehr viel bei den früher besprochenen Bentrifugalpumpen an-182. Dampfftrahllnftfanger jum überheben von Teer. gewendet, indem fie auf den hochften Buntt bes Behäufes aufgesett werden und bie Luft

aus dem Saugrohr absaugen, fo daß bas Baffer nachsteigt und bie Bumpe anfullt; wenn der Gjektor Waffer auswirft, dann kann die Bumpe in Betrieb gefett und ber Giettor abgestellt werden. Die Gjettoren dienen ferner jum Unfaugen von Beberleitungen, langen Saugleitungen von Bumpen, jum Entluften von Bindteffeln u. f. w. Ebenfo wie für Wasser kann auch für Luft gespannter Wasserdamps, Drucklust oder Druckwasser als Betriebsmittel angewendet werden. Die Ejektoren werden in der Industrie zu den verschiedensten Zweden verwendet, so z. B. zum Heben und Überfüllen von dicken oder

mit vielen festen Berunreinigungen verfetten Fluffigfeiten, Schlammmaffen, Fatalien und bergl., welche fich schlecht mit Rolbenpumpen heben laffen, da fie leicht die Bentile verftopfen, ober auch für faure, äpende Fluffigkeiten oder Laugen, die bas Metall ber Bumpen angreifen würden, und bei benen bie beschriebenen Dampf= oder Baffer= itrablelevatoren nicht angewendet werben konnen, weil sie nicht er= warmt oder verdunnt werden dur= fen. In solchen Fällen faugt man durch einen Gjettor einen Behälter luftleer (f. Abb. 182), die Flüffig= teit steigt durch das Rohr R in die Bobe und füllt benfelben, worauf




188. Körtings Dampfftrahlluftfanger für Abortentleerung.

der Inhalt durch den hahn H abgefüllt werden kann. In der Abbildung sist der Ejektor o mittels des Rohrstugens g auf einem eisernen, luftdichten Rasten, a ist das Betriebsdampfrohr, b die Einströmung mit Regulierventil und bei e blaft der Dampf

mit der angesaugten Luft aus.

Eine berartige Anordnung eignet sich sehr gut zur Entleerung von Aborten, wenn ein Dampstessel vorhanden ist. Die Unbequemlichseiten, welche eine solche Arbeit sonst mit sich bringt, werden hierdurch sehr vermindert; der auf das möglichst dichte hölzerne Latrinensaß oder einen besonderen eisernen Wagenkasten gesetzte Ejektor saugt den Innenraum luftleer, welcher sich sogleich in sehr kurzer Zeit mit dem Grubeninhalt füllt. Die Abb. 183 zeigt eine solche höchst einsache Anwendung des Dampsstrahl-Luftsaugers. Zur Grubenabsuhr in Städten werden besondere, auf Wagen sahrbare kleine Dampskessel verwendet, welche den Betriebsdamps für den Ejektor liefern.

Die Quedfilberluftpumpen. Dieselben sind nach dem Borbilde des Torricellischen Bersuches konstruiert; die einfachste Form stellt Abb. 184 schematisch dar. Das oben offene, unten mit einem Hals versehene Glasgefäß A ist durch den Kautschulchalauch s mit dem unteren Ende des Glasgefäßes B verbunden. Der obere Hals o des letzteren ist mit einem eingeschliffenen Dreiwegehahn H versehen, der so gebohrt ist, daß das Gefäß B mit dem Halse v mit dem zu leerenden Rezipienten in Berbindung gesetzt werden kann, bei Abschluß nach außen. Man hebt zuerst bei nach außen geöffnetem Hahn das Gefäß A so hoch, daß das in genügender Menge eingefüllte Quecksilber in dem mit A



184. Queckfilberluftpumpe.

kommunizierenden Gefäße B bis oben über den Hahn H hinaussteigt, wobei die Luft burch c ausgetrieben wird. Dann stellt man die Hahnverbindung B v her und senkt das Gefäß A (punktierte Lage in der Abbildung); das Quecksilber tritt aus B nach A über, und über dem Quecksilber entsteht in dem Raume B die Torricellische Leere, so daß

bie Luft aus bem Regipienten unter Berbunnung hierhin überftromt. Sierauf wird wieder burch Sahnstellung bie Berbindung von B mit ber außeren Luft hergestellt, burch Seben von A mittels bes nach B gurudtretenben Quedfilbers bie Luft nach außen ausgetrieben und basselbe Spiel beliebig oft wiederholt. Die Borguge ber Quedfilberluftpumpe gegenüber ben Rolbenluftpumpen find leicht einzuseben; fie hat teinen icoblichen Raum und feine ju bichtenben beweglichen Alachen, außer bem Sahne. Gie arbeitet beshalb viel vollfommener als die Rolbenluftpumpe, allerdings auch langfamer. Bei ber allmählich fortichreitenden Luftverdunnung bilden fich aus bem Quedfilber Dampie. boch in fehr geringem Dage; diefelben haben bei 00 C. Temperatur nur eine Spannung entsprechend 0,001 mm Quedfilberfaule. Man wendet die Quedfilberluftpumpen hauptfächlich ba an, wo es fich um möglichst weitgehende Luftverdunnung, also möglichste Annäherung an bas volltommene Batuum in fleineren Raumen bandelt. Dit ben neueften und beften Ronftruftionen läßt fich eine Luftverbunnung von 0,005 Milliontel Atmofphäre ober 0,000 004 mm Quedfilberfäule erreichen, b. i. alfo eine 200 Milliontel Berdunnung, während man mit den gewöhnlichen Rolbenluftpumpen nur 1200 Milliontel Atmosphäre ober 1 mm Quedfilberfaule und mit ben vollkommenften Rolbenluftpumpen etwa 0,1 mm Quedfilberfaule erzielen tann.

Die oben ichematisch dargestellte gewöhnliche Beigleriche Quedfilberluftpumpe, welche zuerft 1857 von dem befannten Glastechnifer Dr. S. Geifler in Bonn konftruiert murbe, ift vericiedentlich verandert und verbeffert worden, fowohl behufe Erhohung ber Wirkung wie zur Beschleunigung berselben, sowie anderseits auch bezüglich der Sandlichfeit und Sicherheit ber Unwendung. Die Bumpe von Serravalle hat ftatt bes einen beweglichen Glasgefäßes beren zwei, die in abwechselndem Spiele auf und ab gehen, wobei fich zwei Dreiwegehähne felbitthatig öffnen und ichließen, berart, daß ber Rezipient ftets mit dem Batuum in einem der beiden Gefage in Berbindung ift, alfo tontinuierlich evakuiert wird. Gine besondere Eigentümlichkeit hat die Töpleriche Quedfilberluftpumpe, indem bei berfelben alle Sahne vermieden find : Die Offnung und Schliekung ber Berbindungen geschieht mittels Quedfilberverschluffe. Gine neuere Ronftruttion von Quedfilberluftpumpen aus ben letten Jahren ift noch biejenige von E. Lenbolds Rach folger in Roln; bei derfelben findet teine Auf= und Abbewegung bes Befages ftatt, welches in ber praftischen Unwendung nicht nur die Arbeit verlangsamt, fondern auch laftig ift und allein die Thätigfeit einer Berfon in Unspruch nimmt. Das abwechselnde Auf- und Absteigen des Quedfilbers und damit das Ausblasen der Luft und die folgende Erzeugung des Batuums wird auf folgende Weise selbstthätig bewirft. Das eine ber beiben mit Schlauch verbundenen Glasgefäße liegt auf der einen Seite eines leichten Bagebaltens, welcher burch ein Begengewicht fo ausbalanciert ift, bag bas mit Quedfilber gefüllte Befäß bas ilbergewicht bat, alfo niederfinft, bei leerem Befäße bagegen bie andere Seite niedergeht. Das Quedfilbergefag ift durch einen Schlauch mit ber oberen Seite eines geschlossen Gefäges verbunden, welches unten an eine Drudwafferleitung angeschlossen ift; lettere hat einen Dreiwegehahn, durch welchen Baffer unter Drud in bas Befag treten ober aus biefem abfliegen tann, und ber Sahn wieder ift mit bem Bagebalfen verbunden, fo bag er durch die Bewegung besfelben in eine ber beiben Stellungen gebracht wird. Ift das Quedfilbergefaß gefüllt, fo fteht der Sahn so, daß aus der Leitung von unten Baffer in das geschloffene Baffergefäß tritt. Hierdurch wird die Luft in demselben komprimiert, tritt nun durch den Berbin-bungsschlauch in das Quecksilbergefäß und drückt das Quecksilber aus demselben in das höher stehende Glasgefäß, aus welchem hierdurch, wie oben beschrieben, die Luft ausgetrieben wird. Wenn das Quecffilber aus dem unteren Gefäße gang hinausgetrieben ift, fteht es in dem oberen bis jum Sahn; dann ichlägt ber Bagebalten, wie oben dargelegt, um, wobei er den Bafferhahn fo umftellt, dag ber Bufluß zu bem Baffergefäß geschlosien, ber freie Abfluß geöffnet wird. Das Baffer fließt also aus, bie Luftpressung geht gurud und bas Quedfilber sinkt burch feine Schwere wieber in bas untere Quedfilbergefaß gurud, in bem oberen hierbei ein Batuum erzeugend. Gobalb das Quedfilber wieder das untere Gefäß gang anfüllt, erhält diefes das Übergewicht, der Bagebalken schlägt herüber und bringt den Basserleitungshahn in die erste Stellung, worauf sich das Spiel wiederholt.

Weiteres über Quecksilberluftpumpen und ihre Anwendung insbesondere für die Entsleerung der Birnen elektrischer Glühlampen findet sich in dem III. Bande dieses Werkes auf S. 163—167.


Berfuche mit ber Luftpumpe. Die Luftpumpe wird zu fehr vielen wiffenichaftlichen Experimenten verwendet. Es wurde icon gefagt, daß durch diefelbe der Luftdruck nachgewiesen wurde: man kann ben Rezipienten je nach seiner Größe und ber Luft= verdunnung nur durch mehr oder weniger große Rraft von seinem Teller abheben; hat man ftatt bes glodenformigen Rezipienten eine oben mit einer Blafe zugebundene Rohre, jo platt diese Blase ichließlich durch den äußeren Luftdrud. Dag Quedfilber durch eine Solaplatte hindurchdringt, wenn man lettere als Berichluß einer Bakuumröhre benutt, ift ichon bei früherer Gelegenheit gefagt worden. In einer Rohre, beren oberes Ende in ben Rezipienten reicht, fteigt Baffer oder Quedfilber in die Bobe; ftellt man eine halb gefüllte Flasche mit Baffer unter ben Rezipienten, durch beren bicht ichließenden Stopfen ein Röhrchen ins Waffer reicht, welches oben zu einer feinen Offnung ausgezogen ift, fo ipringt beim Evatuieren (Luftleermachen) bes Rezipienten bas Baffer aus bem Röhrchen in die Sobe. Eine schlaff mit Luft gefüllte, geschlossene Blase schwillt im Bakuum bes Regipienten an und platt ichlieflich infolge der Ausbehnung der in ihr befindlichen Luft, deren Drud ober Expansivfraft die verdunnte Luft im Rezipienten nicht mehr bas Gleichgewicht halten fann. In bem Bakuum unter bem Rezipienten der Luftpumpe gibt es teine Schallwirkung, eine Glode tont beim Luftleerpumpen immer schwächer und gibt schließlich keinen Ton, denn die Luft ist es, welche den von einem Körper erzeugten Schall fortpflanzt und unferem Gehör übermittelt. Rörper find in bem Batuum fcwerer als in der Luft; genaue Bagungen werden beshalb, wie icon erwähnt, unter dem Regipienten einer Luftpumpe ausgeführt. Durch Fallenlaffen von Körpern im luftleeren Raume wurde der Biderstand der Luft gegen Bewegung und die gleiche Fallgeschwindigkeit für alle Rörper festgeftellt. Aus luft- ober gashaltigen Fluffigkeiten entweicht bas Bas unter bem Rezipienten ber Luftpumpe, ba bas Austreten bei bem gehlen bes angeren Luftbrudes erleichtert ift: aus Baffer fteigen . Blaschen auf, und Bier, felbst wenn es schon etwas abgestanden, ber natürliche Schaum verschwunden ift, fangt im Batuum ftart an ju ichaumen; auch aus Solz, welches fich unter Baffer befindet, fteigen Luftblaschen auf. Brennende Gegenstände erlofchen unter bem Rezipienten ber Luftpumpe, und Tiere fterben fehr ichnell, weil bie fehr verbunnte Luft nicht mehr genug Sauerstoff enthält für die Berbrennung oder Atmung; Explosionsförper dagegen verbrennen auch im Bakuum, da fie selbst den zur Berbrennung erforderlichen Sauerftoff in fich vorrätig haben.

Unwendungen. Die Siedetemperatur von Fluffigfeiten hangt in hohem Grade von bem Drude ab, unter bem die Fluffigfeiten fich befinden. Baffer fiedet unter gewöhn= lichem Luftdruck bei 100° C., im Dampfteffel dagegen 3. B. bei einem Drucke von 5 Atmo= ipharen erft bei 152 ° C.; umgekehrt liegt ber Siedepunkt bei Luftverdunnung unter 100 ° C. Bei einem Batuum von 92 mm Quedfilberfaule 3. B. bei 500 und bei 17,4 mm Drud icon bei 200, fo daß in einem Glasgefäße, welches zum Teil mit Baffer gefüllt ift, biefes durch Anfassen mit ber Sand jum Sieben gebracht werden tann, wenn die Luft über bem Baffer entsprechend weit verdünnt ift. In manchen Fällen ift es nun erwünscht, Fluffigkeiten ober Losungen bei möglichft niedriger Temperatur, sowie schnell zu verdampfen. Dies ift 3. B. bei der Rübenzuderfabritation der Fall: wenn die aus dem Rübenfafte gewonnene Buderlofung bei ber gewöhnlichen Siedetemperatur abgedampft wird, um ben Buder austriftallifieren ju laffen, fo verwandelt fich viel Buder, anftatt ju kriftallisieren, in minderwertigen Sirup; man saugt beshalb mit Luftpumpen die sich aus ber Lösung entwickelnden Dampfe ftandig und energisch ab, wodurch in den Abdampf= gefagen ein Batuum erzeugt wird und die Berbampfung ichneller und bei niedriger Temperatur erfolgt. Auch in Laboratorien und chemischen Fabriken ist es häufig wertpoll. Destillationen schnell und bei niedriger Temperatur zu bewirken; auch in solchen

Fallen wird mit einem Batuum gearbeitet und zwar am bequemften mit einem Dampf=

ftrahl= ober Bafferftrahlluftfauger.

Auch als Schornstein-Bentilatoren zur Zugverstärtung schlecht ziehender Schornsteine werden dieselben angewandt, wenn z. B. ein Schornstein an Weite und Höhe nicht außreicht, um genügenden natürlichen Zug zu geben, sowie besonders auch, wenn die abziehenden Rauchgase nicht direkt entweichen sollen, sondern ihre Wärme noch ausgenut werden soll, wie in Ringösen, bei Regeneratoren, Etonomisern bei Dampstesseln: hierbei kühlen sich die Rauchgase so weit ab, daß die Temperatur im Schornstein zu gering ist für die Erzeugung eines genügenden Zuges. In solchen Fällen kann durch einen Dampsstrahlventilator auf einsache Weise und mit geringen Kosten der Zug nach Belieben vergrößert werden. Abb. 185 zeigt eine solche Einrichtung: der Bentilator V schließt am oberen Ende dicht in den Schornstein; unten ist die Dampsbüse, welche durch das Rohr D Betriebsdamps erhält, und F ist der Anschluß des Fuchses. Besonders für die



185. Körtinge Schornfteinventilator.

186. Kleine Rompreffionspumpe.

niedrigen Schornfteine ber Schiffsbampfteffel eignet fich biefe Borrichtung, burch welche mit wenig Dampfverbrauch eine gute Bugwirkungerlangtwird; auch gang ohne Schornftein tonnen Reuerungeanlagen betrieben werben. wenn nicht bie Boridrift besteht, daß die Rauchgafe bis zu gewiffer Sobe in die Luft geführt merben muffen - inbem durch einen Dampfftrahlventilator allein ber erforberliche Bug erzeugt werben fann.


Rompressionspumpen. Sowohl die Stiefele luftpumpen, wie die Wasserkaftenluftsauger und die Strahlluftsauger können statt zum Lufts

saugen ober zur Luftverdünnung auch zur Luftverdichtung ober Kompression verwendet werden. Bei der Stiefelluftpumpe braucht man nur die Hahnstellungen umzukehren, um Luft in den Rezipienten einzupressen; bei Bentilluftpumpen ist eine Ünderung in der Bentilsanordnung erforderlich. Abb. 186 zeigt eine kleine Handluftkompressionspumpe, wie sie zu manchen Zweden in der Prazis gebraucht wird. A ist der einsach wirkende Pumpenstiesel, welcher auf dem Kompressionsbehälter R sitt. Durch den Ansah b mit Hahn B wird direkt von außen oder durch ein Rohr D Luft angesaugt; bei b liegt ein Saugventil, bei a das Druckventil. Zwischen letzterem und dem Drucksssssis ist noch der Absperrhahn e einzgeschaltet, welcher ebenso wie B, bei der Kompression offen ist und dazu dient, den mit gepreßter Luft gesüllten Behälter dicht abzuschließen. Durch den Hahn E wird die gespreßte Luft bei der Verwendung entnommen z. B. für Lötzwede.

Uhnliche Kompressionspumpen mit Behälter werden angewendet zur Prüfung der Dichtigkeit neuer Gasleitungen, sowie um verstopfte Gas- und Wasserleitungen in den Häusern zu reinigen, wenn die Berstopfungen nicht zu fest siten, z. B. bei Basserleitungen von abgesetztem, losem Schlamm, bei Gasleitungen aus Rost von den eisernen Röhren oder Naphtalinablagerungen. In dem Ressel wird zuerst mit der Luftpumpe ein ziemlich hoher Drud erzeugt; mittels eines weiten Hahnes und eines Schlauches ift der Behälter

an die Leitung angeschlossen. Durch schnelles Offnen des Hahnes bläft nun die Luft plotslich und mit Heftigkeit in die Leitung und schleudert lose Gegenstände aus dem offenen Ende derfelben hinaus.

Auch die bekannten Windbüchsen arbeiten mit komprimierter Luft. Dieselben haben einen hohlen Kolben aus starkem Gisenblech, in welchen durch eine Kompressionspumpe Luft eingepreßt wird; ein kleines, nach vorn gelegenes Druckentil verhindert das Austreten derselben. Durch einen Drücker wird beim Schuß dieses Bentil mit einem Stift für einen Augenblick geöffnet, und es tritt ein Quantum gepreßter Luft mit heftigsteit durch einen Kanal in den Lauf, aus welchem sie das Geschoß hinaustreibt. Die Wirkung der Luftbüchsen kann diezenige der Feuergewehre bei weitem nicht erreichen, denn der Druck der gepreßten Luft in dem Kolben kann nicht gut über 25 Atmosphären gestrieben werden; bei der plößlichen Berbrennung von gewöhnlichem Pulver im geschlossenen Raum dagegen beträgt die Gasspannung über 1000 Atmosphären, und bei dem modernen Pulver sür Feuerwaffen noch viel mehr. Wenn auch eine solche Spannung wohl nicht




187. Amerikanifche Druckluftbynamitkanone.

thatsächlich zur Wirkung kommt, da das Pulver nicht ganz momentan verbrennt und vom ersten Augenblick an schon die Rugel sich fortbewegt, so daß der Raum für die Explosionssgase vergrößert wird, so ist doch der Druck vielmal größer als bei Luftdruckgewehren. Als Kriegswaffe können letztere daher nicht in Betracht kommen; ihre im Bergleich zu Pulvergewehren geringe Leistung geht schon aus der viel geringeren Schußweite, der viel stärker gekrümmten Geschößbahn und der geringen Trefssicherheit hervor.

In neuerer Zeit hat man doch wieder Versuche mit pneumatischen Geschützen gemacht, und zwar mit Kanonen für Dynamitgeschosse zur Küstenverteidigung. Gewöhnstiche Geschütze können für solche gefährliche Sprengladungen nicht verwendet werden, da die Gesahr zu groß ist, daß letztere schon beim Abseuern im Rohre explodieren und so statt dem Feinde der eignen Mannschaft Tod und Verderben bringen. Da aber mit dem fürchterlichen Sprengstoff Dynamit gefüllte Geschosse bei der Küstenverteidigung gegen Banzerschiffe sehr große Wirtung haben müssen, da ein einziges Geschos mit einer größeren Ladung Dynamit das größte Kriegsschiff vernichten kann, so hat man schon seit mehr als 10 Jahren wiederholt versucht, Kanonen für Dynamitgeschosse mit Druckluft zu betreiben, besonders in den Vereinigten Staaten und später auch in England. Abb. 187 zeigt (nach Scientisic American) ein Druckluftgeschütz, wie sie in den Küstenverteidigungsswerten von New York, Boston und San Francisco ausgestellt sind. Die Kanone ist

15 m lang und aus einzelnen gußeisernen Röhren mit Flanschen dicht zusammengeset. Die Seelenweite (lichter Durchmesser) ist 38 cm. Das Geschütz kann durch einen Rechanismus um eine horizontale Achse gedreht, also in verschiedene Steigungen gedracht und horizontal im Kreise gedreht werden. Die komprimierte Lust wird von Borratskesseln aus durch eine Rohrleitung von unten her in die am hinteren Ende besindliche Lustkammer geführt. Die Kompressionspumpen verdichten die Lust in den Behältern auf 140 Atmosphären (2 Ksund Druck pro Quadratzoll englisch); beim Abschießen tritt die Drucklust aus der Kammer durch zwei Kanäle in den Lauf hinter das Geschöß und treibt dieses mit einem Druck von etwa 70 Atmosphären hinaus. Um bei diesem verhältnismäßig geringen Druck doch eine genügende Wirtung zu erzielen, hat das Geschütz eine so bebeutende Länge; der Druck wirtt also auf das Geschöß längere Zett als bei Pulverzgeschützen. Die Geschösse haben die Form einer sehr langen Granate und verschiedene Eröße; alle haben aber, um aus demselben Geschütz verschossen werden zu können, gleichen Kopf und Führungsteil, der genau in das Rohr paßt, und auf den die Drucklust wirtt. Das größte Geschöß hat die Länge von 3,35 m, es gleicht also einem Torpedo; das Geschosse





188. Rortings Wafferftrahl.Enftdruckapparat. 189. Bentrifugalluftpumpe.

wicht beträgt 450kg, die Sprengladung diesen wieat 225 Ebenjo kg. wie bei ben Bind= büchsen hat die Flugbahn eine start ge= frümmte Form ; man schiekt deshalb mit fehr hoher Elevation. Bei einem Bintel von 35 0 beträgt bie Schufweite mit bem größten Gefcoß 2200 m; bei dem fleinsten von 15 cm Durchmesser und 108 kg Gewicht mit 23 kgSprengladung etwa 5 500 m.

Die Ansicht über die Zukunft der Druckluftgeschütze für Sprenggeschosse ist geteilt; bis jest sind keine andern Staaten dem Beispiel Nordamerikas und Englands gefolgt, und es scheint, daß die Borteile derselben durch schwere Nachteile aufgehoben werden, nämlich zu geringe Treffsicherheit, welche durch die zu geringe Araft beim Abschießen bedingt ist. Das Geschoß muß sich wegen der leichten Explodierbarkeit der Sprengfüllung im Rohre mit möglichst wenig Widerstand bewegen; aus diesem Grunde kann man keine gezogenen Geschütze verwenden, und bei glatten Läusen und der verhältnismäßig geringen Ansangszgeschwindigkeit ist die Flugdahn zu unsicher.

Mit den Druckluft= und Dampfstrahlgebläsen läßt sich ebenfalls Luft versichten, doch nicht auf hohen Druck, dagegen lassen sich große Luftmengen mit geringerem Druck sortiransportieren. Dampfstrahlunterwindgebläse werden bei Dampftesseln und sonstigen Feuerungsanlagen verwendet, um die Luft energischer durch den Rost in den Berbrauchsraum zu drücken und eine lebhaftere Berbrennung und damit eine höhere Heizwirkung zu erzielen. Ginen kleinen handlichen Basserstrahl=Luftdruckapparat für Lötzwecke stellt Abb. 188 dar. G ist der Behälter für die gepreßte Luft, L der Basserstrahlapparat mit Druckwasservohr E; ein auf den Behälter gesehtes Federmanosmeter zeigt den Druck an, und bei A kann man die gepreßte Luft ausströmen lassen. Der Behälter ist stets zum Teil mit Basser gefüllt, und der Basserstahlapparate werden auch benutt, pu sehen; bei U sließt das Basser ab. Solche Druckluftstrahlapparate werden auch benutt,

um Luft in Baffer einzudrucken, z. B. für Fischbehälter, oder um Gafe in Flüffigkeiten zu preffen, in benen fie absorbiert werden follen.

Ahnlich wie die Zentrifugalpumpen zum Fördern von Wasser werden Zentrifugal= Iuftpumpen zum Saugen und Drücken von Lust verwendet. Dieselben sind sehr einsach; sie bestehen, wie Abb. 189 zeigt, aus zwei großen kreisrunden, dünnen, schwachsgekrümmten Blechscheiben, welche auf einer Welle sigen derart, daß sie einander ihre konvezen Seiten zukehren, so daß am äußern Rande zwischen beiden Scheiben ein schmaler Ring frei bleibt. Die Welle ist hohl und steht einerseits mit der Rohrleitung in Versbindung, aus welcher Lust abgesaugt werden soll, und anderseits durch Öffnungen mit dem Raum zwischen den Scheiben; durch sehr schnelle Rotation des Rades wird nun die in diesem Zwischenraum besindliche Lust nach außen aus dem äußeren Schlitz hinaussgeschleudert, und dementsprechend aus der hohlen Welle Lust angesaugt. Wenn man das Rad mit einem Gehäuse umgibt, so wird in diesem die Lust verdichtet.

Wenn die natürliche Bentilation für die Lufterneuerung in geschlossenen Räumen nicht ausreicht, dann kann auf füuftlichem Wege dem Mangel auf zwei Arten abgeholfen werden; man kann Luft aus dem Raume absaugen, so daß von außen frische Luft nach=

strömt, oder umgekehrt, frische Luft einblasen und so die alte Luft aus besonderen Offnungen oder den Undichtigfeiten der Fenfter, Thuren und Mauern Beide Methoden werden in der hinausdrangen. Bentilationstechnit angewendet; im erfteren Falle tommen Luftsauger, im zweiten Luftbrudapparate gur Bermendung. In beiden Fällen handelt es fich nur um Erzeugung gang geringer Unterschiede gwischen bem äußeren und bem inneren Luftdruck, dagegen muffen meift große Luftmengen geforbert werden. Außer für Bohnräume, Schulen, Säle, Fabrifräume, ift eine ftarte Bentilation 3. B. für Trodenraume erforderlich, da möglichst viel frische, trockene Luft mit den zu trodnenden Gegenftanden in Berührung ge= bracht werden foll, um diefen die Fenchtigfeit gu entziehen. Für folche Bentilationszwede eignen fich Rolbenluftpumpen und auch die gewöhnlichen Waffer= taftengeblafe nicht, da diefe zwar größere Luftleeren



190. Wentilator mit Glektromotor.

oder Luftpressungen erzeugen, aber keine sehr großen Lustmengen ansaugen oder drücken können. Die gewöhnlichen Ventilatoren für solche Zwecke bestehen aus einem Rade mit einer Anzahl auf der Achse sitehen Flügeln, welche ähnlich wie Windmühlenslügel, schräg zur Sbene des Rades stehen (i. Abb. 190). Ihre Wirtung ist die umgekehrte wie bei Windmühlen: bei diesen bringt die bewegte Lust, der Wind, das Rad zur Drehung; bei den Ventilatoren wird durch die Drehung des Rades die Lust in Bewegung gebracht, also Wind erzeugt, welcher senkrecht zur Sbene des Rades sich bewegt, und je schneller die Rotation, desto größer ist die bewegte Lustmenge. Der Krastverbrauch ist für nicht ganz große Ventilatoren gering. Jum Betriebe eignen sich sehr gut kleine Slektromotoren; ein mit solchem direkt auf der Welle sitzenden Motor betriebener Ventilator ist in Abb. 190 dargestellt.

Man kann kleinere Bentilatoren für Wohnräume bei dem sehr geringen Kraftbedarf auch durch Uhrwerke mit Gewichten betreiben, oder wo Druckwasser vorhanden ist, durch einen dünnen Wasserstrahl, welcher kontinuierlich gegen die Flügel sprist und das sehr leicht bewegliche Rad in Rotation setzt.

Statt dieser rotierenden Flügelventilatoren werden auch vielfach Strahlapparate zur Bentilation benutt. Bei Berwendung von Dampf oder Prefluft als Betriebsmittel sind dieselben ähnlich, wie der schon beschriebene und abgebildete Schornsteinventilator. Besonders für stärkere Bentilationswirkungen in solchen Räumen eignen sie sich, wo keine Kraft zum Betriebe größerer Flügelventilatoren zur Verfügung steht und schlecht zu

beschaffen ist. In der Abb. 191 ist die Anwendung eines Luftstrahlventilators dargestellt, um frische Luft in einen Bergwerksstollen vor Ort (der Arbeitsstelle) zu blasen. Bei den meisten größeren Tunnelbauten, sowie auch vielsach in Bergwerken ist Drucklust zum Betriebe der Gesteinsbohrmaschinen vorhanden; man braucht also nur von der Preß-luftleitung eine kleine Abzweigung nach dem Strahlventilator herzustellen. Anstatt die Preßluft direkt durch die Lutten (Bentilationsleitungen) vor Ort strömen zu lassen, wird in die Luttenleitung der Bentilator eingesetz; hierdurch wird eine bedeutend größere Lustmenge gesördert, indem die Preßlust eine große Menge Luft von außen mitreißt. In der Abb. 191 ist V der Strahlventilator mit dem Regulierventil S, d die Preßluftzuleitung mit Absperrventil D. Wird der Bentilator umgekehrt eingesetz, so saugt er die Lust von der Arbeitsstelle ab.


Die gewöhnlichen Wasserstrahlpumpen eignen sich nicht zur Bentilation, weil der dunne geschlossene Strahl des Druckwassers keine größere Luftmenge mitreißen kann. Dieser Zweck wird dagegen von der Körtingschen Streuduse (Abb. 192) erfüllt. Dieselbe wird auf die Druckwasserleitung geschraubt; das ausströmende Wasser ist gezwungen, einem im Innern dieser Duse angebrachten Schraubengang, der sich dicht an die Innenwand auschließt, zu folgen, und wird hierbei in Rotation versett. Die Drehung behält das Wasser beim Austritt aus dem konischen Mundstück bei, und es bildet sich durch die Zentrisugalkraft und die geradeaus gerichtete Ausströmungsgeschwindigkeit zusammen



191. Kortinge Luftftrahlventilator gur Suffung in Bergwerken.

ein breiter Regel aus feinem Wasserstaub, der größere Lustmengen mit sich fortreißt (f. Abb. 193); D ist die Streuduse. Solche Streudusen werden auch zum Einblasen von Betroleum oder Naphtha in Feuerungen verwendet.

Gine fehr wichtige Unwendung haben die Luftsauge- und Kompressionspumpen für die pneumatische Brief- und Paketbeforderung, die jogenannte Rohrpost, gefunden. Schon vor 200 Jahren machte Bapin (dessen Berdienste um die Erfindung der Dampf-



192. 198. Strenduse gnr Strenduse. Pentilation.

maschine weiterhin noch besprochen werden) auf die Idee aufmerkfam, Wagen burch Luftdrud von hinten durch Tunnelröhren zu blajen, aber es wurde nicht versucht, diese Idee jur Ausführung zu bringen. Erft in neuester Beit ift bie Ibee wieder aufgenommen ober von neuem erfunden und in die Wirklichfeit übertragen worden. Die Erfindung wird dem Frangofen Abor zugeschrieben, der 1852 im Bart Monceau mit Erfolg Berfuche anstellte, burch tomprimierte Luft fleine Patete in Röhren zu befordern. Borber mar jedoch auf der erften Weltausstellung zu London 1851 eine Rohrposteinrichtung im tleinen Magftabe zu sehen gewesen. Ginige Sahre später nahm ber englische Physiter Latimer Clark ein englisches Patent auf ein System pneumatischer Depeschenbeförderung, und im Jahre 1860 wurde in London eine ausgebehnte Unlage für die städtische Briefbeforderung angelegt. In Paris murbe 1867 eine große Rohrpoftanlage für den inneren Dienst der Boft und Telegraphie geschaffen, die später sehr vervollkommnet und ausgebehnt wurde.


An Deutschland wurde 1865 von Siemens & Halske in Berlin ein dem englischen ähn= liches Spftem ber pneumatischen Briefbeforberung ausgebilbet. In Guropa befinden fich jest größere Rohrpoftanlagen hauptfächlich in London, Manchefter, Birmingham, Liverpool, Bien, Baris und Lyon, in Deutschland nur in Berlin. Lettere murde 1876 ein= gerichtet und feitbem fehr erweitert. Die Unlage ift nach bem Rabialfustem eingerichtet: um eine mittlere Sauptstation liegen eine Ungahl Gingelftationen in den verschiedenen Stadtteilen, welche mit der ersteren durch unterirdische Rohrleitungen verbunden find. Es wird sowohl mit komprimierter wie mit verdünnter Luft gearbeitet; nur in der Zentralstation und den Sauptstationen befinden fich die Luftkompressions= und Bakuumpumpen, sowie Bebalter für tomprimierte und verdunnte Luft. Die Wirkungsweise ift turg folgende. Die Rohrleitungen der Einzelstationen munden an beiden Enden, also den Nebenstationen einer= feits und ben Sauptstationen ober ber Bentralftation anberfeits in einen Raften, ber mit einem dichtschließenden Dedel versehen ift. In den Hauptstationen mündet in diese Rammern je ein Rohr von den Druckluft- und den Bakuumbehältern, und durch Hahnftellung tann eine biefer beiden Röhren nach dem Raften geöffnet werben. Soll nun 3. B. von der Bentralftation eine Sendung abgeschickt werden, so werden die Briefe in leberne Briefbehalter gelegt, die mit geringem Bwifchenraum, doch ohne Reibung, in die Leitungs= rohren hineinpaffen. Diefe Behälter werden in den Raften geftedt und gelangen aus diefem in die Mündung der Leitung; dann wird der Raften geschloffen und der Drucklufthahn geöffnet. Die gepreßte Luft treibt jest die Briefbehälter durch die Rohrleitung vorwärts; gleichzeitig wird ber Enbstation ober Zwischenftation ber Abgang telegraphisch mitgeteilt, worauf der Beamte daselbst einen Sahn öffnet, aus dem die Luft in der Leitung vor ben Briefbehaltern entweichen fann. Lettere fallen in den Raften, und der Beamte nimmt fie beraus, nachdem er zuvor einen Durchgangshahn in ber Leitung geschloffen hat, bamit nicht unnug mehr Drudluft ausströmt. Ift die Station teine End= sondern eine Bwifchenftation, fo nimmt ber Beamte nur die für biefe Station beftimmten Briefbehälter beraus, öffnet wieder den Durchgangshahn, worauf die tomprimierte Luft den Lederkaften weitertreibt; ber Drudlufthahn auf der hauptstation bleibt mahrend diefer Beit offen, da nur von hier aus die Betriebsbrudluft nachgedrudt wird. Soll nun umgefehrt eine Sendung von einer Rebenstation jur Bentralftation geschickt werden, so wird nach telegraphischer Berftandigung auf letterer ber Bakuumhahn geöffnet und so in der Leitung eine Luftverdunnung erzeugt. Durch den geöffneten Sahn in der Endstation brudt die atmosphärische Luft ben Briefbehälter nach der Bentrale. Der Betrieb ift so eingerichtet, bag in gang regelmäßigen Zwischenräumen die Briefbehalter burch das Rohrinftem verfehren; auf eine Entfernung von 1000 m bauert die Beforderung einer Sendung ein= ichließlich bes Ginlegens und herausnehmens bes Behälters auf den Stationen 21/2 Minuten. Die Rohrleitungen haben 65 mm lichten Durchmeffer; es werden immer eine Ungahl Buchfen zugleich befordert, jede enthält 20 Briefe oder Boftfarten.

Abb. 194 zeigt eine Station ber pneumatischen Depeschenbeförberung in Paris mit zwei nebeneinander liegenden Rohrleitungen.

Preumatische Eisenbahnen. Schon vor etwa 60 Jahren trat der Engländer Medhurst mit dem Plane auf, eine Eisenbahn für Güter- und Personenbeförderung mit Trucklust zu betreiben; er arbeitete ein vollständiges Projekt einer solchen Bahn aus, aber noch war die Angst vor der Dampseisenbahn nicht ganz geschwunden, und dieser neue Plan erschien zu abenteuerlich, um zunächst Aussicht auf Berwirklichung zu haben. Die Ibee war folgende. Zwischen den Schienen einer gewöhnlichen Eisenbahn sollte eine Rohrleitung liegen, in welcher ein annähernd dicht schließender, aber doch leicht beweglicher Kolben durch Drucklust fortgedrückt werden sollte. Der Kolben sollte mit einem gewöhnslichen Eisenbahnwagen durch einen breiten Eisenstad verbunden werden; zu diesem Zweck mußte die Druckluströhre in ihrer ganzen Länge oben einen schmalen Schlig erhalten, durch welchen bei der Fortbewegung dieses Berbindungsstück durchlaufen konnte. Hier lag die größte Schwierigkeit, mit welcher sich auch später die Techniker hauptsächlich beschästigt haben: das Berbindungsstück sollte ohne erheblichen Widerstand durch den Schlig gleiten, und doch mußte durch eine Berschlußvorrichtung die Öffnung in der ganzen Rohrs

leitung gegen das Entweichen der Druckluft geschlossen bleiben. Im Jahre 1840 wurde eine $3^{1}/_{2}$ km lange pneumatische Eisenbahn auf der West-London-Eisenbahn gebaut; mehrere andere Strecken folgten, aber alle mußten bald wieder aufgegeben werden, nachdem große Geldsummen dabei verloren gegangen waren, da das ganze System sich als versehlt erwies. Auch in Frankreich war alsbald eine $2^{1}/_{2}$ km lange atmosphärische Eisenbahn auf der Strecke zwischen Nanterre und St. Germain ausgeführt worden; aber auch hier wurde die Sache bald wieder ganz ausgegeben, da der sinanzielle Ersolg zu entmutigend war.

Später hat man atmosphärische Eisenbahnen auf anderer Grundlage entworfen; ber ganze Eisenbahnwagen ober Zug soll ebenso wie die Briefbehälter bei der Rohrpost durch eine Tunnelröhre befördert werden. Zu diesem Zweck erhält der Wagen an einem Ende eine runde Scheibe, welche mit einem elastischen Dichtungsmittel, z. B. einem recht dichten Borstenring besetzt ist, welcher genau in den Lichtraum der glatten Tunnelröhre



194. Station der pnenmatischen Depefchenbeforderung in Paris.

hineinpaßt. Bei der großen Querschnittstäche dieser Scheibe ist nur ein geringer einseitiger Überdruck, also entweder durch Luftkompression von hinten, oder Luftabsaugung von vorn, wodurch die atmosphärische Luft von hinten Überdruck erhält, erforderlich, um eine bedeutende Zugtraft zu erzielen. Es scheint aber zunächst keine Aussicht vorhanden zu sein, daß der pneumatische Betrieb für Eisenbahnen in dieser Art in größerem Maßstabe eingeführt wird; für unterirdische Strecken, wie in langen Tunneln, oder den Untergrundbahnen großer Städte, bei welchen die Verwendung der gewöhnlichen Lotomotiven wegen der Rauchentwickelung große Unzuträglickeiten haben, kommen eher die elektrischen Bahnen in Vetracht, die bereits so vervollkommnet sind, daß sie mit größerer Geschwindigkeit und Sicherheit sahren als Dampflokomotiven.

In neuester Zeit ist ein auf wesentlich verschiedener Grundlage beruhendes Drudluft-Straßenbahnspstem in den Bordergrund getreten. Der neue Gedanke, auf dem bieses System beruht und der es von den alteren pneumatischen Bahnen im Prinzip untersicheibet, ist die Mitnahme eines Quantums gepreßter Luft auf dem Fahrzeug selbst. In einer mit Mafdinenfraft ausgerufteten Station ober Bentrale wird durch Luftpregpumpen Luft auf hohe Spannung tomprimiert: bei bem Spftem von Sughes & Lancafter in Chefter (England) auf 12 Atmosphären, bei bem Syftem von Mefarsti in Baris bagegen auf 50 und felbst bis 80 Atmosphären. Diese Druckluft wird in eine Angahl in ober unter bem Bagen befindliche Behälter ober Rezipienten gefüllt und bient bann zum Betrieb eines Druckluftmotors, der ähnlich wie eine Dampfmaschine konstruiert ift, inbem die gepregte Luft auf Rolben in Chlindern wirft und mittels Bleuelftangen und Rurbeln die Triebachsen umtreibt. Gine erfolgreiche Anwendung hat die Druckluft= Stragenbahn Suftem Detarsti in Bern gefunden, nachdem bas Suftem icon fruber (1883) zuerst in Rantes prattijch erprobt worden war. Die 1890 errichtete Druckluft= Tramwaybahn zu Bern arbeitet mit 32 Atmojphären Betriebsbruck; ber Betrieb der Luftfomprefsionsstation geschieht burch eine Wasserkraft. Jeder Wagen hat in ähnlicher Anordnung, wie die Lotomotiven, an jeder Seite einen Drudluftmotor; der Bregluft= vorrat befindet sich in 10-12 Rezipienten und reicht für eine Fahrt von 20 km mit ber gewöhnlichen Geschwindigkeit von 12 km stundlich für Beforderung von 20 Berjonen, die der Bagen faßt, aus. Die Geschwindigfeit tann bis 15 km ftundlich vergrößert werden.

Der Drudluftbetrieb besitzt für Straßenbahnen manche Borzüge, indem die Wagen tein Geräusch machen, die Maschinen keinen Dampf, Rauch und Ruß verursachen und leicht bezüglich der Geschwindigkeit zu regulieren sind; sedoch sind die Wagen sehr schwer, so daß auf jede beförderte Person verhältnismäßig zu viel Totgewicht, also nuplos aufgewendete Kraft, kommt, und die Anlage= und Betriebskoskosken sind hoch, wodurch die technischen Borzüge wieder ausgehoben werden, so daß die Drucklust=Straßenbahnen nur unter besonderen günstigen Umständen mit den Pferde= oder elektrischen Straßenbahnen werden konkurvieren können.

Eine große Bedeutung hat in neuerer Zeit die Druckluft noch für die Krafts übertragung und zentrale Kraftversorgung bekommen. Diese wird zum Schlusse des III. Teiles dieses Bandes furz besprochen wrden.

Luftschiffahrt und Hlugmaschinen.

Das Sufisciff im Vergleich zum Segelschiff und Dampfer. Verschiedene Möglichkeiten des Lusistuges. Gebrüder Montgoffier. Charles und Gebrüder Robert. Die ersten Lusisalsonaustiege. Blanchards und Jefferys Ballonfafte über den Ranal. Roziers Vod. Der Fallschirm. Lenormand, Garnerin, Cocking, Robertson, Letur, Leroux. Gefahren der Lustichisfahrt. Sauerhoffmangel. Berunglückte Aussahrt von Tissandier, Livel und Grock-Spinell. Gay-Lussaus und Biots Ausstiege. Greens, Coxwells und Glaishers Aussahrten. Lustreise des Geant. Militär-Lusschisfahrt. Fahrten des deutschen Bereins zur Förderung der Lustischissauft. Registrierballons. Lenkbare Ballons. Vetins Lustischiff. Lustischiffe von Gissand, Aupuy de Lome, Tissandier, Renard und Arebs. Campbell. Schwarz' Aluminiumsunstschiff. Tsuglechnik. Alle Flugmaschinen. Der Vogesstug. Aenere Flugmaschinen; Bechtel, Trouvé, Sargrave, Maxim, Bellner, Langley. Littenthals Flugversuche.

Der Bunsch der Menschen, wie die Bögel durch die Lüfte zu ziehen, hat wohl schon seit den ältesten Zeiten bestanden. Im Basser zu schwimmen hat der Mensch schon sehr früh gelernt, obwohl er von der Natur nicht mit den hierzu geeigneten Organen aussgerüstet ist. Schon die ältesten küstenbewohnenden, handeltreibenden Kulturvölker haben es verstanden, Fahrzeuge zum Besahren des Bassers zu bauen; aber sich frei in die Luft zu erheben und zu sliegen oder wirklich brauchbare Flugapparate herzustellen, mit welchen der Luftozean nach Besieben durchschisst werden kann, ist bis heute allen Besmühungen, auch unserer vorgeschrittenen Technik, nicht gelungen. Das älteste Vorbild der Menschen war naturgemäß der Vogelssug. Wir sehen hoch über unserem Haupte einen Habicht ruhig und majestätisch, sichtlich ohne große Anstrengungen, fast ohne Flügelschläge seine Kreise ziehen; wir wissen, daß der Vogel schwerer ist als die Luft, daß er also nicht "von selbst" schwebt, sondern nur auf Grund bestimmter mechanischer, dunas mischer Gesehe sich in die Luft erheben und sich in dieser bewegen kann, ja die Wissen-

schaft hat in neuerer Beit den Bogelflug ziemlich genau untersucht und bas alte Ratjel gelöft, wie den Bögeln das Fliegen möglich ift, und doch hat noch tein Mensch es nachzuahmen Sollte der Mensch mit seiner Intelligenz und Beharrlichkeit, mit der er in so vielen Fällen das scheinbar Unmögliche möglich, die Naturtrafte fich dienstbar gemacht, bie Natur befiegt hat, nicht doch noch mit den großartigen Sulfsmitteln der modernen Technit auch dieses Broblem lofen, auch bas noch fertig bringen, was der Bogel mit feinen einfachen Silfsmitteln vermag? Wir werden feben, daß heute die Aussichten teineswegs mehr fo entmutigend find, wie noch vor furger Beit, daß die Anfange gur Erreichung Diefes Rieles gemacht find, bag wir bie 3bee, in absehbarer Beit fliegen ju können, nicht mehr in den Bereich des phantaftischen Gedankenfluges ohne reale Unterlage zu verweisen brauchen. Bu Anfang unseres Jahrhunderts hatte man jeden für einen Narren erklärt, der es für möglich gehalten hatte, in einem Tage in hochst bequemer Beife von Berlin nach Baris ju gelangen, oder in fieben Tagen über ben Atlantischen Dzean nach Amerika zu fahren, ober in wenigen Stunden eine Nachricht nach dem entgegengesetten Bunkte der Erde, nach Australien oder Japan ju übermitteln. Ber hätte nicht noch vor zwei Jahren barüber gelacht, wenn man ihm gejagt hatte, man konnte ben Inhalt einer festen Solztiste sichtbar machen, ohne fie zu öffnen? Und boch ift auch dies in letter Beit durch die Entbedung von Professor Rontgen gelungen. Wo liegt die Grenze des der menschlichen Jutelligenz Erreichbaren? In der That, wenn wir die Errungenschaften der Menschheit betrachten, tonnen wir uns nicht vermeffen, biese Grenze zu bestimmen. Mit jeder neuen Errungenschaft, jedem neuen glanzenden Siege unferer Intelligeng wird fich ein neues verlodendes Biel zeigen, an beffen Erreichung wir unsere Rrafte seten werben. Das ift eine Notwendigfeit, die Borbebingung für unfere Rulturentwickelung; wir tonnen und durfen nie ftillfteben, benn Stillftand ift Rüdgang.

Doch tehren wir nach diefer Abichweifung zu dem Flugproblem gurud. Die alteste Rachricht über den Flug des Menichen haben wir in der griechischen Sage. Am Sofe des Minos, Ronigs von Rreta, des Baters der Ariadne, lebte der Runftler Dadalus aus Athen, welchem viele wichtige Erfindungen, 3. B. die des Bebels, des Bohrers, des Sentbleies und des Wintelmaßes, jugefchrieben werden, mit feinem Sohne Itarus. Dädalus war in Kreta als Flüchtling aufgenommen worden, nachdem er in seiner Baterftadt Uthen jum Tobe verurteilt worden war, weil er einen feiner Schuler, ber feinen Meifter an Wiffen ju überflügeln brobte, aus Gifersucht von einem Felfen gefturzt hatte. In Minos' Auftrage baute er auf Areta für das Ungeheuer Minotaurus das Laby= rinth, in das er felbft fpater mit feinem Sohne von dem Berricher eingesperrt murbe. Alle Fluchtgelegenheit zu Baffer und zu Lande war ihm abgeschnitten, es blieb nur bie Luft, und er beschloß, durch die Luft ju entfliehen. Er bilbete für fich und feinen Sohn fünftliche Flügel aus Bogelfebern, die er mit Bachs zusammenklebte, und nachdem er feinen Sohn belehrt hatte, erhob er fich mit ihm in die Lufte, um über das Meer gu entfliehen. Farus ftieg, ber Warnungen seines Baters nicht achtend, von biefem neuen Fliegesport begeistert, zu hoch in die Lufte; er tam babei ber Sonne zu nabe, so baß bas Bachs feiner Flügel fcmolg, er ins Meer hinabfturate und elend ertrinfen mußte. Dädalus aber entfam glücklich nach Sizilien.

Die ersten praktischen Versuche, in die Lüste zu steigen, sind noch nicht so alt; vor etwas mehr als hundert Jahren ersanden die Brüder Montgolfier den Luftballon und sand der erste Aufstieg eines solchen mit Menschen statt. Damals schien das Problem der Luftschiffahrt bereits gelöst, es erschien nur noch als eine Frage der nächsten Zeit, daß man, wie zu Lande und zu Wasser, auch durch die Luft reisen könnte; aber in den solgenden hundert Jahren sind zwar manche Berbesserungen an dem Luftballon gemacht worden, doch ein lenkbares Luftschiff ist nicht ersunden worden.

Man sollte glauben, daß die Schwierigkeiten, ein solches zu konstruieren, nicht so groß sein könnten, nachdem einmal das Erheben in die Luft durch den Ballon ermöglicht ist. Die Luft bietet, wie wir früher gesehen haben, einen Widerstand, ebenso wie das Basser, nur einen geringeren: es drängt sich also von selbst die Idee auf, daß ein Luftballon

ebenso burch mechanische Rraft bewegt werben konne, wie ein Schiff. Und vielfach wird auch ber Luftballon mit einem Seefchiff verglichen; ebenfo wie ein Schiff burch Wind und Segel und Steuer in beliebiger Richtung, auch gegen ben Wind lavierend fahren tann, mußte man auch bas Luftichiff nach Belieben birigieren fonnen. Aber es besteht zwischen beiden ein großer Unterschied, in welchem die Schwierigkeit des Problems des lenkbaren Luftballons zum Teil begründet ist; das Schiff schwimmt auf dem Wasser, zum Teil im Baffer, jum Teil in ber Luft, ber Ballon aber schwebt gang in bemfelben Redium, der Luft. Das vom Binde mittels der Segel fortgetriebene Schiff findet im Baffer einen Stuppuntt für das Steuer; das Segelschiff ift badurch steuerbar, daß es ber in bestimmter Richtung wirfenben Windfraft burch bas Steuer ben nach rechts ober Iinte feitlich wirtenden Wiberftand bes Baffere entgegenfegen tann. Bei Binbftille ift ein Segeliciff in Bafferftrömungen fteuer: und manoprierunfabig; es muß bem Strome folgen, gleichviel, wie das Steuer gestellt wirb. Der in der Luft schwebende Ballon hat teinen Stuppuntt, ber bem Steuer einen Biberftand bote, burch welchen bie Bewegungsrichtung gegen die Bindrichtung abgelentt werben fonnte; die Luft bewegt fich am Steuer ebenso fonell, wie beim Ballon, und bas gange Luftsciff fdwimmt, in sich selbst unbeweglich, im Luftozean, wenn ihm nicht durch eigene Rraft ein Untrieb gegeben wird, wie dem Dampfichiff durch die Schaufelrader ober Schraube. hier liegt also die theoretische Möglichteit, einen Ballon zu steuern und ihm eine Eigenbewegung gegen die umgebende Luft zu geben. Der Dampfer bewegt sich durch den Widerstand, den die Schaufeln des Rades oder die Flächen des Propellers im Baffer finden. Cbenfo finden bewegte Flächen an der Luft einen Widerstand, und es tann eine nach vorn wirkende Rraft durch eine Schraube gewonnen werben. Aber auch hier macht fur ben bisherigen Stand ber Technit ein Umftand die praftische Ausführung des durch maschinelle Rraft sich fortbewegenden und steuerbaren Ballons unmöglich. Die Große des Auftriebes, alfo der Tragfraft, steht in einem bestimmten und ju ungunftigen Berhaltnis zu bem Bolumen bes Ballons. Wie wir icon fruher gesehen haben, ift der Auftrieb dirett vom Bolumen abhängig; von der Größe des Auftriebes hangt aber wieder die Größe und Kraftleiftung des mit in Die bobe ju nehmenden Motors jum Betriebe bes Bewegungsmechanismus ab. Bis jett gibt es nun keine Kraftmaschine, welche im stande ist, die Arbeit zu erzeugen, die genügt, einen fo großen Ballon, wie er erforderlich ift, um die Maschine nebst bem übrigen toten Gewicht zu heben, gegen einen mittelftarten Bind fortzubewegen oder auch nur auf ber Stelle zu halten. Bei ben Dampfern ift bas Berhältnis in boppelter Binsicht gunftiger: das Baffer ift vielmal tragfähiger als die Luft und die Strömungen, gegen welche bas Schiff anzukampfen hat, haben geringere Geschwindigkeit als ber Wind. Ein moderner transatlantischer Schraubendampfer, der 20 km pro Stunde bei voller Fahrt voranfährt, wurde trop Aufbietung seiner gangen mehrtausendpferdigen Majchinentraft bei einem entgegengesetten Bafferftrome von ber mittleren Geichwindigfeit bes Bindes, von etwa 10 m pro Sefunde, 16 km ftundlich gurudgeschlagen werben. ber Luftballon tann die Mafchine nicht tragen, die erforderlich ift, ihn gegen den Bind ju bewegen. Aber dies gilt nur von den bisherigen Formen und dem toten Gewichte des Ballons sowie der bis jett existierenden Krafterzeugungsmittel; es braucht nicht als unbedingt ausgeschloffen erachtet zu werden, daß eine Kraftmaschine oder eine Energieaufipeicherungsmethode in Berbindung mit einer Borrichtung gur Umwandlung der gesammelten Energie in mechanische Arbeit ersunden wird, bei welcher das Berhaltnis amifchen Gewicht zur Arbeitsleiftung wejentlich gunftiger wird, und daß fo das Problem des lenkbaren Ballons verwirklicht werden könne.

Allerdings ist in letter Zeit die Mehrzahl der Flugtechniker, welche theoretisch und praktisch eingehender diese Fragen studiert haben, der Ansicht, daß der sreie Flug des Menschen überhaupt nicht mittels des aerostatischen Auftriebes mit Juhilsenahme des Ballons erstrebt werden soll, da das Fliegen auf rein mechanischem Wege möglich sein müsse, ohne Ballon, und daß man nur die Natur, die Vögel zum Vorbilde nehmen müsse, um zum freien aktiven Fliegen zu gelangen. Schließlich wird noch von manchen Sachsverständigen der vermittelnde Standpunkt eingenommen, daß die Verbindung einer Flugs

maschine mit einem kleineren, besonders geformten Ballon am ehesten zum Biele führen muffe. Ghe wir uns mit diesen neueren Bestrebungen der eigenklichen Flugtechnik beschäftigen, wollen wir noch zuvor die bisherige Entwickelung der Luftschiffahrt besprechen.

Im Jahre 1670 schlug zuerst der Jesuitenpater Lana eine ganz neue Idee vor, in die Lüfte zu steigen, welche als Borläuserin des Luftballons zu betrachten ist; er wollte einen Körper benußen, der leichter sei als die Luft. Die Torricellischen Bersuche waren damals schon allgemein bekannt und anerkannt worden. Lanas Idee beruhte auf ganz richtigen physikalischen Prinzipien. Er wollte vier Hohlkugeln von 7½ m Durchmesser aus Kupserblech von ½ mm Dicke luftleer machen; zu diesem Zwecke sollten sie zuerst mit Wasser gefüllt und dann 10 m hoch gehoben werden, alsdann sollte durch Röhren das Wasser nach unten abgelassen werden, wodurch in den Hohlkugeln die Torricellische Leere entstehen mußte. Der Luftdruck auf eine solche Rugel würde etwa 290 kg betragen haben, das Gewicht der Kugel etwa 180 kg, so daß ein aktiver Auftrieb von 110 kg pro Kugel oder im ganzen 440 kg zur Wirkung gekommen wäre, welcher genügt hätte, um den Luftsahrer nehst Vorräten u. s. v. zu tragen. Es braucht kaum gesagt



195. Die Brüder Stephan und Joseph Montgolfter.

zu werben, daß diese Idee nicht zur Ausführung kam; die 1/3 mm starten Aupferblechtugeln würden nach dem Evaknieren durch den äußeren Luftdruck zusammengedrückt worden sein, wenn sie nicht schon vorher bei der Füllung mit Wasser gerissen wären.

Diese auf ganz korrekten und entwickelungsfähigen Grundlagen beruhende Idee Lanas wurde vergessen, und erst ein Jahrhundert später tauchte sie in anderer Form wieder auf. Zwar soll schon im Jahre 1709 ber portugiesische Physiker Don Guzman einen Luftballon hergestellt haben, der aus einem mit Papier überklebten Gestell bestand und durch ein Feuer mit heißer Luft gefüllt wurde; der Erfinder wollte denselben dem Könige Johann Vvorführen, doch mißlang der Austieg, und weitere Bersuche wurden

nicht angestellt. Much findet sich in alten Berichten eines frangofischen Missionars aus China die Mitteilung, daß dort ichon zu Aufang des 14. Jahrhunderts in Befing bei einer großen Feier Luftballons aufgestiegen feien. . Immerhin tann bas Berbienft ber Erfindung bes Luftballous den Frangojen Gebrüber Montgolfier aus Annonay Der Bater ber beiden war ein ftrebfamer und erfolgreicher nicht bestritten werden. Papierfabritant, der den Biffenichaften fehr zugeneigt war; der altefte Sohn Etienne (geb. 1740, geft. 1810) ftudierte in Baris, wo er fich eine gute technische Ausbilbung erwarb, und trat hierauf als Mitarbeiter in Die Fabrik feines Laters ein. Er, fowie auch fein jüngerer Bruder Joseph hatten einen flaren Berftand und hervorragende Erfindergabe. 3m Jahre 1782 machten fie die ersten Berjuche, die zu der Erfindung des Luftballons führten. Sie füllten Behälter aus Papier mit Bafferftoffgas, aber bas Gas brang zu ichnell burch bas Papier, fo bag biefe Berfuche aufgegeben murben. Durch die Beobachtung, daß Dampf= und Rauchwolfen in verschiedenen Soben fcwebend fic bewegen, tamen fie auf den Gedanten, daß in Bapierballone gefüllter Rauch auch fo in der Luft schweben mußte. Seit 1752 hatten die Experimente Benjamin Franklins die Existeng atmosphärischer Elettrigität nachgewiesen; seitbem hatte bie Ansicht Geltung erlangt, daß die Leichtigfeit von Wolfen und Rauch darauf beruhe, daß fie elettrifch feien. Das Problem wurde also darin gesucht, "elektrischen Rauch" zu erzeugen und in einer Papierhülle aufzusangen. Es wurde ein Ballon von etwa 1 chm Inhalt hergestellt und durch Berbrennung eines Gemisches von Stroh und Wolle solcher "elektrischer Rauch" erzeugt, welcher den darüber gehaltenen Ballon füllte. Der Bersuch gelang, der Ballon stieg zu bedeutender Höhe empor. Die Ersinder erkannten noch nicht den physikalischen Grund für die Erscheinung, daß nämlich der heiße Rauch dünner und deshalb leichter sei als Luft, sie glaubten vielmehr, ein Gas mit besonderen Eigenschaften erzeugt zu haben. Nach vorherigen Ankündigungen gaben die Brüder Wontgolsier im solgenden Sommer in ihrer Baterstadt vor einer großen Anzahl von Zuschauern eine große öffentliche Borstellung mit einem größeren Ballon; derselbe war annähernd kugelsörmig mit einer Öffnung im Boden, war aus Leinwand mit Papierüberzug hergestellt und hatte etwa 10½ m Durchmesser und 600 chm Inhalt, sein Gewicht betrug 225 kg. Der Ballon war in ¼ Stunde gefüllt; er stieg 600 m hoch und siel nach 15—20 Minuten zwei Kilometer vom Orte des Ausstiegs entsernt nieder. — Die Nachricht von diesem Ersolg verbreitete sich bald; die Akademie der Wissenschaften wurde durch einen Bericht

auf die neue Erfindung aufmerkiam gemacht, und fie fette eine Rommiffion gur Prüfung berfelben ein. Inzwischen murde aber in Baris ichon bald eine Summe von 10000 Frant gufammengebracht für eine Biederholung diefes Erperiments. Die Berftellung bes Ballons murde ben beiden Brudern Robert übertragen, und der junge, aber icon berühmte Physiter Professor Charles übernahm bie Leitung bes Unternehmens. Charles erfannte fofort die mahre Ursache für bas Steigen bes Ballons und erdachte alsbald ein anderes Mittel, um benfelben 3med gu erreichen, nämlich bie Anwendung von Bafferftoffgas ftatt ber heißen Luft gum Füllen des Ballons. Damals fannte man aber noch feine Methode, dieses in größeren Mengen barguftellen; man hatte es nur im Laboratorium im fleinen Magftabe gewonnen. Nach einigen



196. Jacques Alexandre Cefar Charles.

Schwierigkeiten gelang auch dieses, und der Ballon wurde gefüllt; er war aus dünner Seide hergestellt und durch einen Firnisüberzug gasdicht gemacht, hatte nur 3½ m Durchmesser und 25 chm Inhalt. Der Aufstieg erfolgte am 27. August auf dem Marsfelde vor einer ungeheuren Menschenmenge. In zwei Minuten stieg er etwa 1000 m hoch und verschwand in einer Wolke; nach etwa 3/4 Stunden siel er 24 km entsernt nieder, wobei er unter den nichts ahnenden Landleuten nicht geringe Aufregung verursachte. Als diese nämlich herankamen, wurden sie durch den schweseligen Geruch des ausströmenden ungereinigten Wasserstoffgases zu der Überzeugung gebracht, daß das seltsame Ding höllischen Ursprungs sei.

Nach diesen ersten Versuchen wurden seitbem mit warmer Luft gefüllte Ballons Montgolfieren und die mit Basserstoff gefüllten Charlieren genannt.

Bei seinem ersten Bersuche lernte Charles, daß er die Füllung des Ballons zu weitzgetrieben hatte; als nämlich mit zunehmender Erhebung der äußere Luftdruck abnahm, dehnte sich das Gas im Ballon stärker aus, bis ein Riß in der Seidenhülle entstand, wodurch der Ballon ziemlich schnell wieder zu Boden siel. Bald darauf gab Montgolsier auf eine Einsadung des königlichen Hofes eine Vorstellung zu Versailles vor dem Könige, der hohen Aristokratie und den Staatswürdenträgern. Er verwendete zur

Füllung seines prächtig bemalten großen Ballons wieder den Rauch von verbrennendem gehadten Stroh und Wolle. Als erste Passagiere auf einer Luftreise wurden in eine unter dem Ballon befestigte Gondel ein Schaf, ein Hahn und eine Ente gesett. Diesselben wurden 1500 m hoch in die Lüfte getragen und nach einer acht Minuten dauernden Luftreise unversehrt auf den Boden gebracht. Das Publikum geriet jest in Enthusiasmus über die neue Kunst, und Montgolsier wurde der Held des Tages; Charles trat, obgleich sein Berfahren der Wassertofffüllung gegenüber der Füllung mit Rauch oder warmer

197. Erfter Aufstieg von Menschen (Rozier und Arlande) in einer Montgolfiere am 21. November 1783 zu Paris.

Luft bedeutend beffer war, einige Zeit in den hintergrund.


Mongolfier machte jest bekannt. baß er felbit in einem neuen Ballon auffteigen wolle; man wollte aber diefer Abficht zuvortommen, indem eine Gingabe an ben Ronig Qudwig XVI. gemacht wurde, zwei zum Tode verurteilte Berbrecher zum Berfuche mit einem Ballon aufftei gen zu laffen, und biefer gab feine Einwilligung hierzu. Aber ein junger Naturforicher, Bilatre de Rogier, protestierte dagegen, daß Berbrecher die Ehre haben follten, die erfte Luftreije zu machen. Rogier bot fich felbst an, diefe Gefahr zu bestehen: feinen fowie feines bei Bofe angesehenen Freundes, bes Marquis d'Arlande, Bemühungen gelang es, die Benehmigung bes Ronigs au einem Aufftieg au erlangen. Er ftieg zuerft verfuchemeise in einer an einem Tau gehaltenen Montgol= fiere 20 m hoch; darauf wurden die Berfuche fortgefett, bis eine Sohe von etwa 1000 m mit bem

Fesselballon erreicht wurde. Hierauf sand am 21. November 1783 im Bois du Boulogne der erste Ausstein Ballons mit zwei Menschen, nämlich Pilatre de Rozier und dem Marquis d'Arlande, statt. Der Ballon war eine Montgolsiere von etwa 18 m Durchmesser und 3000 chm Inhalt; er war äußerlich sehr reich ausgestattet, wie auf der Abb. 197, die den Ausstein nach einem alten Bilde darstellt, ersichtlich ist. Die beiden kühnen Luftschiffer saßen in einem Korbe, der um die untere Öffnung des Ballons befestigt war; sie hatten einen tüchtigen Borrat Stroh und Wolle mitgenommen, mit welchem sie ein Feuer unter der Ballonöffnung ständig unterhielten. Der Ballon stieg etwa 150 m hoch und wurde vom Winde 8 km weit sortgetragen und zwar über die Seine und den südlichen Stadtteil von Paris hinweg. Nach einer halben Stunde wurde

das Feuer mittels Basser, das besonders zu diesem Zwede mitgenommen worden war, ausgelöscht, und der Ballon sant ruhig und sicher zu Boden.

Zehn Tage nach der Auffahrt Roziers und d'Arlandes machten Charles und Robert mit einem viel kleineren Ballon von nur 500 obm Inhalt eine Auffahrt. Dersfelbe war indessen viel besser ausgerüstet: er war mit einem Bentil zum Auslassen von Gas versehen, das durch eine Schnur von unten her geöffnet und geschlossen werden konnte; ein seidenes starkes Nehwert umgab die obere Hälfte, welches in einen Ring zus

fammengefaßt murde, ber ben Ballon in ber Mitte umspannte und mittels Schnure eine Gondel mit Siten für zwei Berfonen hielt. Das Gewicht der Gondel murde alfo gleich= mäßig von der oberen Balfte des Ballons getragen. Im Gangen wie in ben wichti= geren Ginzelheiten hatte diefer Ballon icon die Gin= richtung, wie fie bis auf unfere Beit fast allgemein gebräuchlich geblieben ift. Der Aufitieg erfolgte aus dem Tuileriengarten. Charles nahm ein Baro= meter und ein Thermometer mit, um in vericbiebenen Höhen Luftdruck= und Temperaturmeffungen zu machen. Der Ballon ftieg etwa 600 m hoch und flog 40 km weit, bis der Abstiea bewirft wurde; Charles ftieg zuerst aus, in dem= felben Augenblide aber, als er die Gondel verlaffen hatte, ftieg der Ballon plot= lich mit großer Geschwindiafeit wieder in die Sohe, da er durch die Gewichts: verringerung wieder einen großen Auftrieb erhielt. Borher war gerade die Sonne untergegangen; Ro-



198. Erfter gufftieg von Charles und Robert mit einer Charliere im Tuileriengarten jn Paris am 1. Dezember 1783.

bert erblickte bei der erneuten großen Erhebung die Sonne zum zweitenmal und erlebte so nach ½ Stunde einen zweiten Sonnenuntergang an einem Abend. Bei der zweiten Erhebung stieg der Ballon auf eine Höhe von über 3000 m, also 20 mal so hoch, als die Wontgolsiere von Rozier und d'Arlande. — Ein ungeheuer großer Ballon wurde einige Bochen später in Lyon angesertigt, von 14000 cbm Inhalt. Es war eine Wontgolsiere, unter welcher bei der Fahrt das Feuer unterhalten wurde; der Ballon stieg nur 800 m hoch und blieb nur ¼ Stunde in der Luft. Sieben Personen nahmen an der Luftsahrt mit diesem Riesenballon teil, darunter Pilatre de Rozier und der ältere Wontgolsier.

Hierauf folgten in Frankreich und später auch in den anderen Ländern fehr zahl= reiche Ballonfahrten, von benen nur einige besonderes Interesse beanspruchen können.

Die Luftschiffahrt wurde ein Gewerbe; viele professionelle Luftschiffer traten auf, die des Gelderwerbes halber zahlreiche Aufstiege machten, wie es dis heute noch der Fall ist. Hierbei waren sie bemüht, immer neue Lod- und Reizmittel für das Publikum zu erfinden. So machte Testu-Briss Aufstiege mit einem Ballon eigentümlicher Form und zwar auf einem Pferde sitzend.

Bu erwähnen ist hier die erste eigentliche Luftreise, nämlich eine von vornherein so beabsichtigte Ballonsahrt von England aus über den Kanal nach Frankreich, welche 1785 von Blanchard und dem Amerikaner Jefferys ausgeführt wurde. Blanchard hatte einige Jahre vorher seine langiährige Thätigkeit als Berufsluftschiffer begonnen. Beide wollten die Anwendung von Flügeln und Rudern für die Steuerung, sowie die Regulierung des Steigens und Sinkens versuchen; ferner brachte er zwischen Ballon und Gondel einen Sicherheits-Fallschirm an. Abb. 199 zeigt den so ausgerüsteten Ballon. Früher hatte schon Robert ohne Erfolg die Bewegung eines Ballons durch Ruder und später durch Flügel versucht. Der Ballon stieg, mit Ballast versehen, bei Dover auf und wurde von dem Nordwestwind alsbald über das Meer in der Richtung



Blanchards Luftballon mit Fallvorrichtung.

nach Calais getragen. Es zeigte fich gleich, bag bie Füllung nicht ausreichte, und ber größte Teil bes Ballaftes mußte zur Erleichterung icon gleich zu Unfang ausgeworfen werden; tropbem fing der Ballon an zu finten, als erft ein Drittel bes Ranals überschritten war. Rach und nach mußte der Rest des Ballaftes, die Inftrumente, ichweren Kleider, Unter und Ruber hinausgeworfen werden, um nicht ins Meer zu fallen. Tropbem fant ber Ballon und erreichte fast das Baffer; nur ein Mittel blieb noch übrig, das Gewicht zu verringern, nämlich in das Negwert bes Ballons zu flettern, um bie Gondel preiszugeben. Beibe waren icon an ben Striden in die Bohe gestiegen, als der Ballon wieder ftieg; jest erblickten fie Land und die Stadt Calais. und nach furger Beit landeten fie in einem Balbe.

Ein halbes Jahr später verlor einer der ersten beiden Luftschiffer, Pilatre de Rozier, nebst einem Genossen das Leben, als sie die umgekehrte Fahrt von Frankreich nach England machen wollten. Der nach einer Idee von Rozier konstruierte Ballon bestand aus


einer höchst gefährlichen Verbindung einer Montgolsiere mit einer Charliere; unter einem mit Wasserstoff gefüllten Ballon befand sich nämlich ein chlindrischer Teil, in dem die Luft durch ein darunter unterhaltenes Feuer verdünnt werden sollte. Trot aller Barnungen, auch derjenigen seines Freundes Charles, unternahm er das Bagnis, das er mit dem Leben büßen sollte. Eine Ventilklappe sunktionierte nicht, das Gas strömte aus und der Ballon stürzte zu Boden; beide Luftschiffer wurden durch den Ausschlag getötet. So wurde der erste Luftschiffer auch das erste Opfer der Luftschiffahrt.

Das Luftballonfahren wurde später überall beliebt; die Auffahrten haben seit vor hundert Jahren bis heute in den weitaus meisten Fällen zu Bolksbelustigungen gedient. Bon bekannteren prosessionellen Luftschiffern seien hier genannt: Blanchard und seine Frau: Garnerin und seine Nichte Elise; Robertson; Corwell; Charles Green, der über 1600 Luftsahrten ausgeführt hat, und sein Sohn George; Godard, der die Seele des Luftballon-Unternehmens bei der Belagerung von Paris 1870 war; die Brüder Tissandier; die unglücklichen Crocé-Spinelli und Sivel; sowie in neuester Zeit Glaisher, der besonders eine Anzahl sehr hohe Ausstiege gemacht hat. Charles Green hat das Berdienst, zuerst an Stelle des teueren und nur umständlich herzustellenden Wasserstoffgases das Leuchtgas zur Füllung angewendet zu haben. Dasselbe ist zwar viel schwerer als ersteres, aber immer noch etwa 2½ mal leichter als die Luft und hat den großen Borzug,

baß es in ben meiften Stabten leicht ohne besonbere Borbereitungen gu erlangen ift, indem einfach ber Ballon mittels eines genugend weiten Rohres an Die ftabtifche Gasleitung angeschloffen wird.


Es mogen hier noch einige Luftfahrten und Ballons erwähnt werden, welche besonderes Interesse haben. Der altere ber beiden Green flieg im Jahre 1836 einmal mit zwei Ge-fährten von London auf. Der Ballon slog bei Anbruch bes Abends nach dem Meere zu; nachts schwebten sie Aber demselben, dann erblicken sie den Lichtschein der franzosisichen Habt Calais: sie hatten den Kanal passiert. Sie flogen weiter, über Calais und andere Orte, und gegen Mitternacht Aber Lüttich fort, Aber Belgien hinweg und die Rheinproving. Bei uno gegen miliernacht uver Luting jort, über Beigien hinweg und die Rheinprovinz. Bei Tagesanbruch landeten sie und zwar bei Weilburg in Nassau; sie hatten in 19 Stunden 670 km zurüdgelegt. Einen riesigen Ballon ließ in den sechziger Jahren Nadar in Paris herstellen; der "Geant" hatte 6000 cbm Inhalt und sollte zu längeren Reisen benutt werden. Anstatt der üblichen Gondel trug er ein aus spanischem Rohr hergestelltes Häuschen mit zwei Stockwerken; dasselbe enthielt eine

bollige Ausruftung ju einer Reife mehrerer völlige Ausrufrung zu einer viele mag-Bersonen für einige Tage: Tische, Stühle, Betten, Rahrungsmittel, photographische Annarate und Instrumente. Rach ber Apparate und Instrumente. Rach ber ersten Aufsahrt fiel ber Ballon bald wieder gur Erbe. Gine zweite Fahrt ging zwar anfange beffer, endete aber recht gefährlich; der Luftschiffer Gobard hatte die Führung, und außer ihm fuhren noch acht Berfonen mit, barunter Nabar und seine Frau. Man fuhr die Nacht hindurch und zwar nicht fehr hoch; gegen Morgen glaub-ten die Luftichiffer, sich aber Holland zu befinden, und da sie die Rähe des Meeres fürchteten falls ackantal der Bellen bei fürchteten, follte gelandet werden. Wher bas Bentil öffnete sich nicht genug, und ber Ballon fant zwar, behielt aber zu viel Auftrieb; nachdem bas Sauschen ben Boden berührt hatte, erhob er sich gleich wieder in die göhe. Bon einem hef-tigen Binde getrieben, raste nun das Quitichiff eine Beitlang in großen Sprungen über die Felder, Beden und Graben; ber Anter war icon anfangs verloren gegangen. Die Fahrt ging über einen Eisenbahndamm hinweg, wobei die Telegraphenleitungen zerriffen wurden; im Innern war bei dieser schredlichen Fahrt alles unter- und durcheinander geworfen worden. Jest wurde durch Auswerfen von Ballast der Ballon wieder zum Stei-



gen gebracht; dann ftieg Nadar in das
Reywert, um das Bentil ganz zu öffnen,
es gelang, und endlich senkte sich der
Ballon ganz zu Boden. Der Bind trieb ihn aber in ein Gehölz, wo er in den Bäumen
hängen blieb. Alle hatten mehr oder weniger schwere Berlegungen, Knochenbeide und schwere Quetschungen erlitten, doch tamen alle mit dem Leben davon. Der Ballon war in Deutsch-land in der Rafe der Weser niedergegangen.

Der Fallichirm. Mit ber zunehmenden Baufigfeit ber Luftballonfahrten murde man darauf bedacht, Sicherheitsvorrichtungen ju erfinden für den Fall von Unaludefällen, wenn g. B. ber Ballon gerriß, oder durch Undichtigfeiten ober Berfagen bes Bentils das Gas ausströmte, wie es häufiger vorgefommen war. Um in folchen Fällen Die Geschwindigkeit und die Gewalt des Riederfturges zu verringern, mandte man Fallichirme in verschiedener Form und Ronftruftion an. Die erften Borfcblage ju einer Borrichtung, um "aus jeder Sohe, mag fie noch fo groß fein, ohne Furcht vor Gefahr herabstürzen zu konnen", wurden icon von dem früher genannten berühmten italienischen Raler und Naturforscher Leonardo da Binci gemacht; er wollte hierzu ein gesteiftes vierediges Belt verwenden. Un diefen Borichlag erinnert eine Beschreibung nebst Abbildung in einem 1695 erschienenen Buche, betitelt "Neue Maschinen", über ben "homo volans" (fliegenden Menschen; f. Abb. 200). Bum praktischen Gebrauche ausgebildet und zum erstenmal wirklich verwendet wurde ber Fallschirm wohl von bem Frangojen Sebaftien Lenormand zu Montpellier 1783. Er bilbete aus zwei mit ben Stoden verbundenen Regenschirmen von 1,69 m Durchmeffer einen Fallschirm, mit bem er von einem Baum herabsprang. Die Enden ber Fischbeinrippen ber Schirme murben fo verbunden und versteift, daß der Schirm nicht umschlagen konnte. Er konftruierte auch einen größeren Fallschirm, welcher aus gedichteter Leinwand bestand und ausgespannt einen Regel von 4 m Durchmeffer und 2 m Sohe bilbete; am unteren Umfange waren eine Angahl Schnure beseftigt, die den Menichen tragen follten. Die Ronftruttion murde fehr befannt; Montgolfier und Blanchard machten von größeren Soben Experimente mit benfelben, boch nur mit Tieren ober Bewichten, bagegen magte zuerft Barnerin 1797 ju Baris einen Absturg aus einem Ballon. Er benutte hierzu einen genau in ber Form eines gewöhnlichen Regenschirms tonstruierten Sallichirm von 7,8 m Durchmeffer; beim Riedergehen pendelte ber Fallichirm heftig bin und ber, und ber Aufprall auf ber Erbe war nicht gerade gang fanft, fo daß ber tuhne Luftschiffer fich ben guß verftauchte. Um bas Benbeln zu verhindern, wurde spater an ben Fallichirmen in ber Ditte oben ein Loch gemacht, burch welches die unter bem Schirm gufammengebrudte Luft tonti-



201. Cockings Fallfchirm.

nuierlich entweichen fonnte. Später ift das Beifpiel Garnerins häufig nachgeahmt worden; besonders feine Frau, eine Luftschifferin, die ihm an Waghalfigfeit nichts nachgab, fprang häufig bei einem Ballonaufftieg aus großer Sohe mit ihrem Fallichirm herab. Bei guter, vor allen Dingen folider Ronftruttion fichert derfelbe in der That eine genügende Berlangfamung ber Fallgeschwindigkeit, um ohne ftarfen Aufprall fanft zu Boben au fommen. Ginen birett

unter dem Ballon befestigten Fallschirm als Sicherheitsvorrichtung wendete Blanchard an, wie schon erwähnt wurde.

Um die Schwantungen ganz zu beseitigen, bilbete ber Engländer Coding auf Grund wissenschaftlicher Untersuchungen einen umgekehrten Fallschirm mit der offenen Seite nach oben (s. Abb. 201). Seine theoretischen Darlegungen sanden Beisall; als er aber 1836, sich auf die Richtigkeit seiner Theorie verlassen, einen Absturz aus großer Höhe wagte, mußte er seine Waghalsigkeit mit dem Leben büßen. Trot ernstefter Warnungen stieg er mit dem Luftschiffer Green von Baughall in London unter der Gondel des Luftballons mit seinem Fallschirm auf und schnitt bei etwa 1000 m Höhe das Verbindungsseil durch. Kurz darauf fand man seinen zerschmetterten Leichnam in der Nähe der Überreste des Fallschirmes. Große Reslame mit einem neuen "doppelten Fallschirm" machte Robertson; trotz seiner großartigen Ankündigungen und schönen Bilder hat er aber nie daran gedacht, wirklich seine "Ersindung" mit eigener Gesahr zu probieren.

hat er aber nie daran gedacht, wirklich seine "Erfindung" mit eigener Gefahr zu probieren. Ginen "lenkbaren Fallschirm" erfand der Franzose Letur; derselbe bestand aus einem großen Schirm mit Auderslügeln und einem Steuer. Er ließ sich 1854 zu London von dem Luftschiffer Adam mit einem Ballon in die Höhe nehmen; als aber programm-mäßig die Seile durchschnitten werden sollten, zeigte sich, daß dieselben mit dem Fallsapparat verwickelt waren. Der Ballon war in starkem Fallen begriffen, der Fallschirm konnte nicht gelöst werden, und der unglückliche Letur wurde vor der Landung durch einen Wald geschleift und getötet.

Bum Schluß sei noch die Fallschirmkonstruktion von Leroux erwähnt, der dieselbe im letten Jahrzehnt vielsach auch in Deutschland vorgeführt hat. Der Schirm ist aus Seide hergestellt und bildet im ausgespannten Zustande eine Augelkalotte von 10 m unterem Durchmesser (Abb. 202) mit einem 15 cm großen Loch oben in der Mitte. Eine Anzahl am Rande des Schirmes besesstigter Schnüre vereinigen sich in einem Ring, in dem der Luftschisser hängt. Im geschlossenen Zustande bildet der Schirm einen langen Sack, indem der untere Umfang durch einen leichten Holzring zusammengehalten wird; dieser Ring ist hinter Schnüren, die von der Peripherie nach der Mitte gehen, deweglich. Veroux hielt beim Absprung vom Ballon diesen King kurze Zeit durch eine Schnur sest, so daß der Schirm sich nicht entsalten konnte; er stürzte also ansänglich mit unheimlicher Geschwindigkeit herab, was dei Schaustellungen immer eine besonders aufregende Wirkung aus die Zuschauer hatte; dann ließ er die Schnur los, der Holzring rutschte hinter den

inneren Schnüren in die Sohe und ber Schirm entfaltete fich unter bem von unten wirfenden Luftbrud.

Militärische Luftschiffahrt. Schon vor längerer Zeit haben bie Franzosen in Kriegen an langen Seilen gehaltene Fesseballons benutt, um

aus der Bobe die feindlichen Bositionen zu erforschen. 3m nordameritanischen Burger= triege hat ein Luftschiffertorps wichtige Dienste geleistet. Um bekanntesten ist die Bermen= dung bes Luftballons bei ber Belagerung von Paris im letten beutsch = frangösischen geworden. Rriege Außer Feffelballons, welche Austundschaftung der deutichen Stellungen und Truppen= bewegungen dienten, find mah= rend der Belagerung im ganzen nicht weniger als 65 Ballons aufgestiegen und nach ben verichiedenften Wegenden geflogen. Bon diesen find fünf in bie Bande ber Deutschen gefallen und zwei verschwunden, alfo verunglüdt. Die Ballons dienten dazu, ben Nachrichten=



202. 208. geronz' Fallichirm. beim Abiprung gefchloffen.

vollendet war und alle Verbindungsmittel, auch die unterirdischen Telegraphenleitungen abgeschnitten waren. Die Ballons waren sast alle von gleicher Konstruktion und Größe, mit etwa 2000 obm Inhalt. Es wurden teils nur Briefe und Depeschen, teils auch Personen mit befördert. So verließ Gambetta in einem Ballon die Stadt, um bald darauf in den noch nicht von den deutschen Heeren besetzen Provinzen die nationale Verteidigung zu organisieren und den "Arieg bis aufs Wesser" fortzuführen. Es wurden auch zahlsreiche Brieftauben mit den Ballons aus Paris mitgenommen, welche wieder aus der Provinz wichtige Nachrichten nach der Hauptstadt zurückbrachten.

Freilich versehlte mancher der Ballons arg sein Ziel. Eine abenteuerliche Fahrt machten im November ein Luftschiffer und ein Offizier, welche Gambetta wichtige Nachsrichten über einen beabsichtigten großen Ausfall Trochus überbringen sollten. Sie stiegen abends aus Paris auf und fanden sich bei Tagesanbruch zu ihrem Schrecken über dem offenen Meere, ohne rings herum Land erspähen zu können. Sie sahen viele Schiffe unter sich hersahren, aber ihre Signale wurden nicht bemerkt, oder es gelang den Schiffen

nicht, in solche Nähe zu kommen, daß eine Rettung hätte versucht werden können. Als der Ballon schon sehr an Steigkraft eingebüßt hatte und der Ballast beinahe ganz ausgeworfen war, kamen sie an Land; sie sprangen glücklich aus der Gondel, worauf der Ballon sich sofort wieder in die Lüste erhob. Nun mußten sie in dem gänzlich fremden, schnee- und eisbedeckten Lande noch lange, hungrig und frierend, umhersuchen, bis sie Hilfe fanden, und es stellte sich heraus, daß sie in Norwegen gelandet waren.

Auch in unserer Armee ist der Luftschiffahrt seit Jahren große Ausmerksamkeit gewidmet worden. Es ist eine aus auserlesenen Offizieren und Mannschaften zusammengesetzte Luftschifferabteilung gebildet worden, welche zahlreiche Übungsfahrten mit eignen

Ballons gemacht haben.


Die übliche Füllung der Luftballons mit Leuchtgas aus den ftabtischen Gaswerten ift natürlich für die Militärluftschiffahrt zwar für Bersuchsfahrten im Frieden, aber nicht im Rriege anwendbar. Die Fullung bilbete lange eine große Schwierigfeit, ja von einer triegsbrauchbaren einfachen Methode derfelben mußte die ganze Zukunft der Militärluftschifffahrt abhangen. Geit einigen Jahren ift auch diese Frage burch ein Syftem geloft, bas bie englische Regierung ichon länger angewandt hat und das durch Berrat allgemein bekannt geworben ift. Das Gas wird nicht mehr im Felbe in der früher üblichen, umftanblichen Weise hergestellt, wozu ein Train von 30 Wagen die Apparate und Materialien herbeiichaffen mußte, es wird jest in Stahlchlindern fertiges Bafferftoffgas unter 120 Atmofpharen Drud mitgenommen. Jeder Behälter ist 2,4 m lang bei nur 131/2 om Durchmesser und enthält 3,9 cbm Gas. Für die Füllung wird durch eine Borrichtung der Inhalt von 34 oder 68 solchen Behältern gleichzeitig in den Ballon geleitet. Für die gewöhnliche Größe der Feldballons von etwa 300 cbm Inhalt find 80 folde Behälter erforderlich. **Ubb.** 204 stellt die Füllung eines Ballons der deutschen Luftschifferabteilung im Manöver dar. Die Trainwagen mit den Borratschlindern werden um den zu füllenden Ballon aufgestellt, und die Rezipienten werden gleichzeitig ober nacheinander burch Schläuche mit bem Ballon verbunden. In der Abbildung sehen wir den Ballon bereits halb gefüllt.

Die französische Militärverwaltung benutt größere Behälter, welche fest auf Bagen montiert sind; ein Bagen soll 300 obm auf 200 Atmosphären zusammengedrücktes Gas mit sich führen, so daß für die Füllung der normal 540 obm sassenden französischen Militärballons zwei Bagen ausreichen. Die Füllung soll in 1/4 Stunde bewirkt werden können, während früher für die Gasbereitung, wenn alles zur Stelle und gut in Ordnung war, mindestens 3—4 Stunden erforderlich waren. Jeht kann also vor Beginn oder während einer Schlacht ein Ballon an beliebiger Stelle in kürzester Zeit zum Aufstieg bereit gemacht werden, während es früher eintreten konnte, daß der Ballon erst in die

Bohe tam, wenn es feinen 3med mehr hatte.

Bei der Militärluftschiffahrt handelt es sich in Manovern sowohl wie im Feldzuge faft nur um Feffelballons. Rur jum Berlaffen eingeschloffener Festungen, wie bei bem erwähnten Beispiele der Belagerung von Paris, bedient man fich freier Ballons. Feffelballons läßt man bei ruhigem Wetter bis ju 600 m Sohe fteigen; von hier aus laffen fich auf weite Entfernungen vortreffliche Beobachtungen anftellen. Die Berbindung zwischen der Besatzung des Ballons mit der Truppe geschieht durch ein Telephon, deffen Drahte in dem haltetau verborgen find; auch fonnen Stiggen ober ichriftliche Mitteilungen in einer Buchfe an einer Schnur herabgelaffen werden und umgefehrt. Der Feffelballon wird entweder an einem einzigen ftarten, aber nicht diden Drahtfeil gehalten, welches mittels einer auf einem Wagen befestigten Winde gleichmäßig abgelaffen ober eingeholt wird, ober durch vier haltetaue von Mannichaften gehalten. Mittels berfelben fann ber Ballon beliebig im Terrain hin= und hergeführt werden; dies ift wichtig wegen der feind= lichen Beschießung. Auf 1500 m Entfernung bietet ber Ballon noch ein Riel für bas Feuer der modernen Gewehre, und auf 5 km Entfernung ift noch Artilleriefeuer wirtfam, wenn die Artillerie Zeit hat, sich einzuschießen; um dies zu verhindern, wird fortmährend die Stellung bes Ballons verändert.

Gefahren der Luftichiffahrt. Seit der Erfindung des Luftballons find viele Taufend Aufstiege von Menichen erfolgt, und hierbei find nach den Aufzeichnungen etwa



50 ums Leben gekommen, davon die meisten in Feuer=Luftballons (Montgolfieren), obwohl die Gesamtzahl ber Aufstiege mit diesen gegen diejenige mit Gasballons verfcmindend ift. Die Gefahr von Luftfahrten mit lesteren ift alfo feineswegs fehr groß; abgesehen von unerwarteten Naturereigniffen, 3. B. Gewittern, bestehen die Gefahren haupt= fächlich beim Auffteigen und befonders bei der Landung. Beim Aufftieg fann ber Ballon vom Binde gegen in der Nahe befindliche hohe Gebaube, Turme, Schornfteine geschleubert werben; bei ber Landung tommt es barauf an, einen geeigneten Anterplat zu finden, also ein freies Feld, eine Wiese ober einen Uder, wo ber an einem Tau ausgeworfene Anter gleich festhatt. Benn berfelbe nicht festhatt, bann tann ber Ballon bom Binde lange Streden über den Boden gefchleift werden, ober der Ballon fpringt in riefigen, bogenförmigen Gaben über bas Feld, indem beim jedesmaligen Aufschlagen ber Gondel der Ballon momentan entlaftet wird und mit neuem Auftrieb fteigt, bis das Gas fo weit entwichen ift, daß das Fahrzeug liegen bleibt. Noch gefährlicher ift es, wenn ber Abstieg über einem ausgedehnten Walbe oder gar über einer Stadt erfolgt und der Ballon nicht mehr fo lange in ber Sohe gehalten werben tann, bis freies Felb erreicht wird. Dann tann die Gondel über die Gipfel ber Baume ober die Dacher ber Baufer fortgeriffen werben, bis sie zertrummert ist oder im gunftigeren Falle irgendwo sich festhatt.

In der höheren Luft während der Fahrt ist eigentlich die Gefahr gering, vorausgesett, daß der Ballon dicht und start ist, so daß er nicht zerreißt oder zu viel Gas verliert, ferner, daß das Bentil gut funktioniert, und schließlich, daß er genug Steigkraft und reichlich Ballast hat. Hierdurch kann nach Belieben das Steigen und Fallen geregelt werden: um in die Höhe zu steigen, wird einer der außen an der Gondel hängenden Sandsäde entleert; um zu fallen, das Bentil geöffnet, so daß Gas ausströmt. Wind, selbst von einiger Hestigkeit, hat keine so schlimmen Wirkungen, wie man wohl meinen könnte, denn der Ballon bildet gleichsam selbst einen Teil des Luftstromes, er bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit wie die Luft, und der Luftschiffer bemerkt vom Winde ebenso wenig, wie der Reisende in einem Eisenbahnzug von der Geschwindigkeit des letteren.

Bei großen Sohen liegt ober lag vielmehr früher bie Sauptgefahr in ben Atmungs-Diefelben find in neuerer Beit genauer ftudiert worben; fie beruben einesteils auf dem viel geringeren Luftbrud, ber in großen Bohen herricht, und welchem ber menichliche Rorper in ber furgen Beit bes Aufftieges eines Ballons fich nicht anpaffen tann, anderseits in der zu geringen Menge Sauerftoff, ben bie bunne Luft enthalt, und bie für bie Utmung nicht ausreicht. Es finden Dieselben Erscheinungen ftatt, wie man fie bei Besteigung fehr hoher Berge beobachtet, und welche unter bem namen Bergtrantheit jusammengefaßt werden. Es tritt ftarte Ermudung und Mattigfeit ein; ftarter Blutandrang jum Ropf, Schwindelanfälle, blaue bis ichwärzliche Farbung ber Lippen, Bluterguffe aus Mund und Ohren, ichlieflich fann der Erftidungstod eintreten. Profeffor Baul Bert zu Baris wies durch Bersuche an Tieren, sowie an fich selbst nach, daß hauptsächlich der Sauerstoffmangel die Ursache hiervon ist. Er fette fich in einen luftbichten Kasten und ließ die Luft durch eine Luftpumpe stark verdünnen: alle Erscheinungen wie beim Luftballonfahren oder Bergsteigen stellten sich ein; sobald er aber aus einem Behälter Sauerstoff einatmete, waren forperliche und geistige Erschlaffung mit einem Schlage beseitigt. Die Wichtigkeit dieser Entdedung für die Luftschiffahrt wurde sogleich erkannt; man brauchte nur einen genügenden Borrat fomprimiertes Sauerftoffgas mitzunehmen, um in Bohen fteigen gu tonnen, welche fruher wegen ber Lebensgefahr nicht erftrebt werben konnten. Der erste Berfuch, mit Sauerstoff versehen in fehr große Soben gu fteigen, brachte aber boch zwei Luftschiffern, Sivel und Croce-Spinellt, ben Tob. Beibe, sowie auch der dritte, der die verhängnisvolle Fahrt mitmachte, Gafton Tiffandier, waren wohl erfahrene, kenntnisreiche und umfichtige Aeronauten; fie ftellten bei ihren Luftreisen auch wissenschaftliche Bevbachtungen an und wurden aus biesem Grunde von ber frangofifden Regierung fowie wiffenschaftlichen Gefellichaften unterftutt. Bei einem früheren Aufstieg im Jahre 1874 war die Sohe von 7400 m erreicht worden; nach den Bersuchen Baul Berts setten sich die drei mit diesem in Berbindung, und fie befchloffen, im folgenden Jahre gemeinschaftlich eine Fahrt zu unternehmen, um eine noch bedeutendere Sohe zu erreichen. Der Aufftieg geschah mit dem Sivel gehörigen Ballon "Benith", mit einer vollständigen Ausruftung für die verschiedenften wiffenschaftlichen Beobachtungen und Untersuchungen, sowie einigen Behaltern Sauerftoff. Der Borrat muß aber gu knapp gewesen sein; sie gingen beshalb zu sparsam mit bemselben um, wagten sich erst zu ftarten, als die Gefahr icon groß war. Über den ganzen Bergang der Fahrt hat der einzige Überlebende, Tiffandier, berichtet. Bei einer Sohe von 7000 m und einer Luft= temperatur von 100 unter O fühlten fie fich fehr ichwach und atmeten Sauerftoff, was fie wieder ftartte; dann wurde nochmals Ballaft ausgeworfen, und der Ballon ftieg rapide über 8000 m hinaus. Tiffandier wurde ichwindlig und fo ichwach, daß er den Schlauch bes Sauerftoff-Atmungsapparates nicht mehr erreichen tonnte, er fiel in Ohnmacht. Alls er wieder zu fich tam, fiel ber Ballon ichnell. Sivel und Croce lagen bewußtlos in der Gondel, dann fiel Tiffandier selbst wieder in halbe Bewußtlosigkeit, er erinnerte sich dunkel, bemerkt zu haben, daß Croce wieder zu fich tam und Ballaft, sowie den Inhalt ber Gondel auswarf. Der Ballon fant mit großer Gefchwindigfeit nieder. Tiffandier tam wieder fo weit zu fich, daß er mit Aufbietung aller Rrafte den Anter lofen und nach ber Landung das Bentil öffnen tonnte; feine beiben Genoffen waren aber inzwischen geftorben.

Seit dieser Fahrt ist ein ähnliches Unglud nicht wieder vorgekommen; wenn jetzt Luftsahrer für wissenschaftliche Zwede in große Höhen steigen wollen, versehen sie sich mit ausreichendem Borrat an Sauerstoff, so daß sie sich von einer gewissen Höhe ab regelsmäßig mit demselben stärken können.

In der neuesten Zeit werden Luftschiffahrten vorzugsweise noch zu militärischen und wissenschaftlichen Zweden unternommen; Männer der Wissenschaft steigen in Ballons von sorgfältigster Konstruktion und Ausrüstung, mit genauen und sicheren Apparaten und Weßinstrumenten versehen, in die Lüfte, um Kenntnisse über die höheren Schichten unserer Atmosphäre zu gewinnen, über Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt, Richtung und Stärke der Luftbewegung, elektrisches Verhalten der Luft und der Wolken u. s. w. Die Luftschiffahrt ist mehr und mehr aus dem Stande eines müßigen, gesahrvollen Sportes in denjenigen einer ernsten, geregelten, bestimmte Ziele versolgenden, wissensschaftlich fruchtbringenden Thätigkeit gestiegen.

Ausnahmsweise sind allerdings schon früh, balb nach der Erfindung des Ballons, Luftsahrten zu wissenschaftlichen Zweden unternommen worden; so stieg schon 1784 der Amerikaner Dr. Jeffries in einem Luftballon in die Höhe, um Temperatur und Feuchtigsteit der Luft in größeren Höhen zu messen und Luftproben mit heradzubringen. Man war besonders schon seit langer Zeit bestrebt, möglichst große Höhen mit dem Ballon zu erreichen; so kamen im Jahre 1803 Robertson und L'Holst in Hamburg bei einem Aufstieg angeblich auf 7400 m Höhe. Um die wissenschaftlichen Beobachtungen dieses, sowie eines späteren Aufstieges Robertsons in St. Petersburg genauer auf ihre Richtigkeit zu untersuchen, unternahmen im Auftrage der französischen Akademie zwei küchtige jüngere Ritglieder derselben, Gay-Lussac und Biot, im Jahre 1804 mit vorzüglicher Ausrüstung einen Ausstieg bis zu 4000 m Höhe; kurz darauf stieg Gay-Lussac noch einmal allein auf mit der Absicht, so hoch wie überhaupt möglich in die Höhe zu kommen, und stieg bis 9000 m, die größte Höhe, die vor ihm und lange nach ihm erreicht wurde.

Später haben sich besonders Green, der in Deutschland durch seine zahlreichen Lustsfahrten, besonders von Leipzig aus, bekannt gewordene Corwell und in England Glaisher durch Erreichung sehr bedeutender Höhen ausgezeichnet. Letterer unternahm auf Unzregung und in Berbindung mit englischen Gelehrten und wissenschaftlichen Gesellschaften in den Jahren 1862—1866 eine Serie von 28 Aufstiegen mit dem Ziele, dis in die größte erreichbare Höhe zu steigen, welche viel wertvolles, wissenschaftliches Material gesbracht haben. Die bemerkenswerteste erfolgte 1862 zusammen mit Corwell von der engslischen Stadt Wolverhampton aus. In 45 Minuten wurde eine Höhe von 8000 merreicht; hier wurde Glaisher schwach, und 1500 m höher verlor er die Gebrauchsstähigskeit seiner Glieder und siel ohnmächtig auf den Rücken. Die Temperatur war — 15° C.

und der Barometerstand 25 cm. Cozwell wollte jetzt das Ventil ziehen, aber die Schum hatte sich verwickelt, und er mußte in das Netwerk klettern, um sie zu lösen. Als er wieder in die Gondel zurückfam, waren seine Hände erfroren, aber es gelang ihm, mit den Zähnen die Ventilleine zu ziehen und so viel Gas auszulassen, daß der Ballon zu sinken ansing. Bald darauf gewann Glaisher wieder das Bewußtsein, und sofort begab er sich wieder an die Auszeichnung seiner Instrumentenanzeigen. Während seiner Bewußtslosigkeit hatte Cozwell den niedrigsten Barometerstand von 18 cm beobachtet, die erreichte Höhe berechnete sich hiernach auf 11 000 m; die Temperatur war hierbei nach Ausweis eines Minimumthermometers auf — 25° C. gesunken. 1½ Stunde nach der Aussachten beide.

Bon den Resultaten der Beobachtungen bei den vielen Luftsahrten Glaisbers sei erwähnt, daß über Westeuropa ein warmer Luftstrom von Südwesten her in etwa 600 m vertikaler Stärke zicht, ähnlich wie der Golfstrom im Atlantischen Ozean. Die frühere Annahme, daß mit je 90 m Höhe die Temperatur um 1° sinkt, wurde als unrichtig nachgewiesen; je größer die Höhe, desto langsamer sindet die Temperaturerniedrigung statt. Ferner sand Glaisher, daß in größerer Höhe die Windgeschwindigkeit größer ist, als nahe über dem Erdboden.

Der zu wissenschaftlichen Zweden unternommene, so unglücklich ausgegangene Aufstieg ber drei Aeronauten Gaston Tissandier, Sivel und Crock-Spinelli im Jahre 1875 ist schon oben erwähnt worden.

In Deutschland haben im letten Jahrzehnt besonders die Erfahrungen und Erfolge der Militärluftschifferabteilung und des "Deutschen Bereins zur Förderung der Luftschiffahrt" in Berlin, welcher von der Regierung unterstützt wird und hervorzagende Männer der Wissenschaft zu seinen Mitgliedern zählt, sehr viel zur Entwickelung der Ballonfahrttechnit, hauptsächlich zu wissenschaftlichen Zweden, beigetragen.

Der neue Ballon "Phonir" des Bereins ftellt zur Zeit wohl bas Bolltommenfte seiner Art dar. Er ist kugelförmig und hat 17 m Durchmeffer und 2 630 cbm Inhalt. Sowohl Ballon wie Ausruftung find außerorbentlich forgfältig, unter Benutung aller hilfsmittel der Technik und aller Erfahrungen hergestellt und zeigen manche Abweichungen gegen die bisherige Pragis. So ift die Sulle nicht aus Seide, sondern aus gummiertem Baumwollenstoff hergestellt; sie ist fast absolut gasdicht und hat eine bedeutende Festigkeit. Die Füllung besteht gewöhnlich aus Leuchtgas; für große Sohen wird, um eine größere Steigkraft zu erlangen, eine Mischung von diesem mit Bafferftoff verwendet. Für bie Lanbung hat ber Phonig außer dem Unter einen 150 m langen Schleppgurt, ber vor ber Landung über den Boden ichleppt und fo ben Ballon aufhalt; anderseits entlaftet er ihn, da das über dem Boden liegende ichleppende Stud nicht mehr getragen ju werben Der Ballon fährt so ruhig in geringer Höhe über der Erde fort, bis ein geeigneter Unterplat gefunden ift, der Unter ausgeworfen und das Landungsventil geöffnet wird. Auf die Beise ist das früher gefährliche Landen sehr erleichtert worden. Un Ballaft wird bei den Fahrten 700-1500 kg Sand mitgenommen. Es fahren meift zwei Berfonen bei den Aufftiegen mit; bei Bochfahrten wird ein Behalter mit tomprimiertem Sauerstoff für die Unterstützung der Atmung mitgenommen. Das Gesamtgewicht bes Ballons mit Gondel, Ausruftung, Vorräten, Inftrumenten beträgt 800 kg.

Die meisten Freisahrten des Bereins sind von dem Ballonplat bei der technischen phhistalischen Reichsanstalt zu Charlottenburg ausgegangen; die meisten sind mit dem älteren Ballon "Humboldt" (2500 cbm groß, bis 1893) und dem beschriebenen neuen "Phönix" ausgeführt worden. Die Fahrten wurden zu allen Jahreszeiten, zum Teil auch nachts unternommen; die meisten dauerten über fünf Stunden, mehrere über zehn Stunden und eine 19 Stunden. Bei einer Fahrt des "Cirrus" wurde eine Strecke von über 1000 km in der Luft zurückgelegt, und der Ballon landete in Bosnien. Die größte von den Luftschiffern genau bestimmte Höhe von 9150 m wurde im Winter 1894 mit dem "Phönix" erreicht. Bei einer anderen, vom Hauptmann Groß der Luftschifferabteilung geleiteten Aufsahrt mit demselben Ballon wurden mit ausgezeichneten Instrumenten die besten bis dahin gewonnenen genauen Messungen und Beobachtungen in Höhen bis 7930 m


angestellt. Bei diesen Fahrten wurde in den höchsten Luftschichten eine Temperatur von 48 ° C. unter Rull beobachtet. — Trop bes bedeutenden Silfsmittels, welches die Mitnahme von Sauerstoff jum Atmen für Auffahrten in große Bohen bietet, wird es nach den Erfahrungen für Menichen doch wohl unmöglich bleiben, ohne dirette große Todesgefahr weit über 9000 m bohe im Ballon zu fteigen. Bur Erforicung der Atmofphare in noch bebeutend größeren Sohen hat man indeffen boch ein Mittel gefunden in ben fogenannten Registrierballons. Dan hat Apparate konftruiert, welche felbstthätig fortlaufend mahrend einer gemiffen Beit genau die Temperatur und ben Luftbrud meffen und aufzeichnen; folde werden auf forgfältigste Beije an kleineren Ballons untergebracht, die mit möglichst geringer Belastung und ftartem Auftrieb frei auffteigen. Wenn es gelingt, einen folchen Regiftrierballon mit ben unbeschädigten Inftrumenten nach bem Rieberfallen gurudguerhalten, bann geben bie Diagramme ber Inftrumente — volltommenes Funktionieren berfelben vorausgesett, wie es bei ben neuesten Ronftruktionen erreicht ift - sichere Auskunft über bie Berhaltniffe in Höhen, die niemals ein menschliches Wefen erreicht hat. Der Registrierballon "Cirrus", ber im September 1894 gleichzeitig mit zwei bemannten Ballons, "Bhonir" und "Majestic", aufftieg, tam nach 63/4 ftunbiger Fahrt in Rugland wohlbehalten gur Erbe gurud; die Registrierungen ergaben, daß ber Ballon bis 18 450 m Sohe geftiegen war und daß in dieser Höhe eine Temperatur von — 67° C. geherrscht hat; dies überfteigt die größte irgendwo auf der Erdobersläche beobachtete Rälte, welche — 63° C. in Oftsibirien war. Un bem Tage biefes Aufftieges herrichte auf ber Erboberfläche Windftille; ber in etwa 3000 m Sohe fich bewegende "Phonix" flog dagegen durch die hier berricende Luftftrömung mit einer Geschwindigfeit von burchschnittlich 3 m pro Sefunde, während ber "Cirrus" in 18000 m Sohe mit einer Sturmgeschwindigkeit von 40 m pro Setunde weitergeflogen ift. Sierdurch murde also bas wiffenschaftlich wichtige Resultat gewonnen, daß in größeren Sohen gang andere Luftbewegungen herrschen konnen, als an der Erdoberfläche. In Sohen über 7000 m ift der Bechjel der Jahreszeiten verschwunden; hier herrscht ewige grimmige Ralte.

Die bisher gewonnenen spärlichen Beobachtungsresultate aus höheren Luftschichten burch bemannte Ballons und Registrierballons lassen uns auch den Grund erkennen, weshalb bisher die Wissenschaft der Witterungskunde nur so verhältnismäßig geringe Fortsichritte gemacht hat. Alle unsere auf oder in geringer Höhe über dem Erdboden aufgestellten Instrumente können uns nur über die Beschaffenheit und Bewegung der die Erdsobersläche direkt umgebenden Luftschicht Auskunft geben; über alle Vorgänge in den höheren Schichten bleiben wir im Dunkeln. Daß diese aber auf die Witterungsänderungen den größten Einsluß haben müssen, liegt auf der Hand. Vielleicht ist es möglich, daß durch regelmäßig und spstematisch angestelltes Auflassen von Registrierballons die praktische Witterungskunde eine bedeutende Förderung erfährt.

Das Problem bes lenkbaren Luftschiffes. Schon seit langer Zeit ist an dem Problem gearbeitet worden, den Luftballon durch Flügel oder Schrauben mittels Maschinenstraft zu bewegen und zu steuern; einige der interessanteren Versuche und Vorschläge sollen hier kurz besprochen werden.

Die Bindkraft selbst zur Steuerung eines Ballons auszunuten, der ganz ohne Berbindung mit der Erde ist, ist, wie vorn ausgeführt wurde, aussichtstos. Früher glaubte man, Ballons in der Luft beliebig bewegen oder wenigstens steuern zu können mit Hilse von Rudern; allein verschiedene Bersuche, wie der im Jahre 1784 zu Dijon unternommene, ergaben das Bergebliche eines solchen Unternehmens. Im Jahre 1850 machte Petin in Paris den Borschlag, ein Luftschiff für eine größere Anzahl von Personen zu bauen, in dem 4 Ballons von je 27 m Durchmesser ein Gerüft von 140 m Länge und 60 m Breite tragen sollten; in dem Rahmen sollten eine Anzahl schräge Flächen angebracht werden, die neben je einem Segel am vorderen und hinteren Ende zum Lenken dienen sollten. Ein praktischer Bersuch mit einer solchen Konstruktion ist nicht zur Aussührung gekommen; aber es liegt auf der Hand, daß die ganze Einrichtung zum Steuern unsbrauchbar war. Das ganze Luftschiff wäre ein Spiel des Windes gewesen, gleichviel wie die Segel und die schrägen Flächen gestellt worden wären.

Schon im Jahre 1784, asso turz nach ber Erfindung des Luftballons schrieb der Amerikaner Hopkinson an Benjamin Franklin betreffs der Frage, Luftballons zu steuern: der Ballon selbst musse zunächst anstatt kugelförmig länglich gemacht werden, um dem Winde weniger Fläche zu bieten; dann solle er am hinteren Ende mit einem großen, leichten Flügelrad mit schräg stehenden Flächen versehen werden, welches durch eine Kurbel in schnelle Drehung versetzt werden sollte. Dieser Borschlag wurde damals nicht in weiteren Kreisen bekannt; er zeigt, daß Hopkinson schon ganz richtige Anschauungen über die Berwendung des Propellers für die Luftschiffahrt hatte, obwohl damals die Schraube



205. Giffards Dampfluftichiff.


noch nicht für die Schiffsbewegung angewandt wurde. Erst 70 Jahre später führte der hervorragende französische Ingenieur Giffard biefelbe 3dee aus, allerdings mit Dampi-



betrieb. Er tonftruierte einen länglichen, an beiden Enden fpis zulaufenden Ballon von 40 m Länge und 2100 cbm Inhalt, an welchem eine Blattform bing: diefe trug einen Dampfteffel nebit Dampfmaschine, und lettere trieb eine große zweiflügelige Schraube mit horizontaler Belle, welche die Fortbewegung bewirfen follte. Für die Steuerung war am hinterende des Ballons ein dreiediges Steuerfegel angebracht, welches vermittelft Schnure von der Plattform aus um eine vertifale Stange gedreht werden fonnte, also wie ein Steuerruber wirfte. Das Gesamtgewicht bes Ballons mit Ausruftung betrug 1600 kg. Giffard stieg mit demselben 1852 zu Paris auf bis 1500 m Höhe; er konnte zwar nicht gegen den Wind auskommen, aber es gesang ihm, den Ballon beträchtlich aus der Windrichtung zu steuern.

Zwanzig Jahre später wurden die Versuche wieder ausgenommen von seinem Landssmann Dupun de Lome. Sein Ballon war demjenigen Giffards sehr ähnlich; er war 39 m lang, wurde mit über 3000 cbm Wasserstoffgas gefüllt und sein Austrieb betrug 4000 kg.

Der Ballon trug ein großes Boot, in welchem ein Dupend Berfonen an Rurbeln die Belle bes Propellers brehten; let= terer bestand aus einem mit Seibentaffet über= spannten Rahmen von 6m Durchmeffer. Dupun be Lome stieg 1872 mit feinem Luftichiff auf und erreichte eine Fortbe= wegung, welche auf 9 bis 10 km pro Stunde ge= ichast murbe, und eine feitliche Richtungsande= rung von 120. Die Refultate waren nicht besser als bie früheren von Giffard; die Unwendung von Menschenarbeit statt Maschinenkraft zur Bewegung ber Schraube muß fogar als ein Rudschritt betrachtet werden. Der Grund dafür war die Befährlichkeit, einen Dampfteffel in folcher Rahe ber großen Menge brennbaren Gafes zu heizen, benn burch Funten fonnte letteres einmal entzündet werden. Teil= weise aus dieser Ruckficht hatte auch seinerzeit Giffard feine Berfuche Ahnliche aufgegeben. Berfuche machten in biefer




207. Gandel von Tiffandiers elektrischem Luftschiff.

und der folgenden Zeit, fast stets mit länglichen Ballons, der deutsche Ingenieur Hänlein — mit einem Gasmotor als Betriebsmaschine, für welche das Gas aus dem Ballon selbst entnommen wurde — Liotschaf, Lippert, Baumgarten, Wolfert.

Unfang der achtziger Jahre begannen Bersuche, die Elektrizität als bewegende Kraft für Luftschiffe zu verwenden. Der schon früher genannte Aeronaut Gaston Tissandier konstruierte auf Grund von Bersuchen in kleinem Maßstabe einen Ballon von 28 m Länge und 9 m Durchmesser, mit 1060 obm Inhalt; zur Füllung wurde Basserstoff verwendet. Die Betriebskraft lieserte eine galvanische Batterie; durch einen Siemensschen Elektromotor wurde eine horizontale Propellerwelle gedreht, der Durchmesser des Propellers war annähernd 3 m. Die Maschinenkraft betrug etwas über eine Pferdestärke. Der erste

Aufstieg mit diesem Luftschiff erfolgte im Herbst 1883. In einer Höhe von 500 m wurde die Maschine in Thätigkeit gesett; die Windgeschwindigkeit betrug etwa 10 km pro Stunde (ca. 3 m pro Sekunde). Das Luftschiff vermochte sich eben gegen den Wind zu halten, doch nicht voranzukommen, während bei der Fahrt mit dem Winde die Geschwindigkeit sehr vergrößert wurde. Die Eigenbewegung des elektrischen Luftschiffes von Tissandier gegen den Wind betrug also etwa 3 m pro Sekunde oder 10 km pro Stunde.


Bald nach dem Erfolge Tissandiers traten zwei französische Offiziere, Renard und Krebs zu Chalais-Mendon bei Paris, mit einem neuen lenkbaren Luftballon auf, welcher von den vielen Konstruktionen der neuesten Zeit die meiste Beachtung gefunden hat und gegen die Tissandiersche Konstruktion in der That einen bedeutenden Fortschritt darstellt. Beide hatten schon seit mehreren Jahren Studien und Experimente über die Lenkbarkeit von Luftschiffen angestellt, wozu ihnen von der Regierung der Betrag von 100 000 Frank zur Berfügung gestellt worden war. Die Arbeiten geschahen unter strenger Geheimhaltung, da die erhofsten Erfolge in erster Linie für die französische Militär-Luftschiffahrt verwendet werden sollten. Durch diese pekuniäre Hilse waren sie in der Lage, einen viel größeren




208. Tiffandiers elektrifches Auftichiff.

Ballon zu bauen, als derjenige, mit bem Tiffanbier feinen Erfolg gehabt hatte, und einen Motor von ber achtfachen Leiftung gu beschaffen. Ihr Ballon "La France" (j. Abb. 209) war 50 m lang, 81/2 m im größten Durchmeffer mit 1870 cbm Inhalt; die Füllung geichah mit Wafferftoff, fein Auftrieb betrug 2200 kg. Die Kraft gum Betriebe ber Schraube lieferte wie bei Tiffandier eine galvanische Batterie; über dieselbe hat Major Renard nach langer Webeimhaltung vor einigen Jahren Un-

gaben veröffentlicht. Im gangen waren vierzig Elemente vorhanden, beftehend aus dunnen Glas- ober Chonitgefäßen, die mit Chromfaure und Salgfaure gefüllt murben. In biefelben tauchten die Elektroden; die positive war eine Rohre aus fehr bunnem platinierten Gilberblech, die andere ein Binkstift. Der hierdurch entwickelte Strom mar außerorbentlich traftig im Bergleich zu dem Gewichte; er leiftete in dem Gleftromotor 9 Aferdeftarten Arbeit. Auch bas Berhaltnis ber Betriebetraft jum Querichnitt bes Ballons mar gunftiger als bei Tiffandier. Im August 1884 erfolgte der erfte Aufftieg bei ruhigem Better. Das Luftichiff beidrieb eine elliptische Bahn von 8 km Länge und tehrte nach 23 Minuten auf feinen Ausgangspunft gurud; die Fahrtgeichwindigkeit hatte alfo 6 m pro Gefunde betragen, oder über 20 km pro Stunde. Durch Bormarts- und Rudwartsmanbrieren murbe ber Ballon genau auf berfelben Stelle zu Boden gebracht, von wo er aufgeftiegen war: es war das erste Mal, daß dies mit einem Luftschiff gelungen war. Später wurden noch mehrere Bersuchsfahrten mit "La France" gemacht, auch bei Wind von 5 m Geschwindigfeit pro Sefunde; auch hierbei fehrte der Ballon zu seiner Abgangestelle zurud. Erob biefer Erfolge erflärte Major Krebs felbft, daß er und fein Genoffe noch fehr weit vom Biele geblieben feien; die endgultige Lofung bes Problems eines wirklich prattifch brauchbaren Luftschiffes sei auf Diesem Wege nicht zu erreichen. Wenn auch die Batterie, ber Ballon, turz die ganze Ausruftung bis an die Grenze der Möglichkeit erleichtert wurde, fo mußte man doch für eine Stunde Fahrt 1000 kg Elemente mitnehmen, um bie etwa 20 Bferdestärfen zu erzielen, welche einem Ballon wie "La France" bie als erforberlich ju



209. Sufticiff von Renard und Arebs.




210. Campbelle Enftichiff.

erachtende Minimalgeschwindigkeit von 10 m pro Sekunde ober 36 km ftündlich erteilen könnten; nach einer Stunde wäre aber die Batterie arbeitsunfähig, und nur eine Stunde fahren zu können, hat für die praktische Berwendung natürlich keinen Wert.

Ginen steuerbaren Ballon ohne Motor konstruierte B. C. Campbell zu Brookin (Nordamerita), welcher von verschiedenen Übelftanden der fruheren Konftruttionen frei fein und ein befferes Resultat geben follte, als der Ballon von Tiffandier oder Renard und Rrebs. Abb. 210 stellt diesen Ballon dar. Es ist leicht ersichtlich, daß die Form des Ballons felbft ungunftiger ift, als bei ben fruberen, indem er vorn nicht fpit ift. Das Lufticiff follte durch den Auftrieb nicht gang gehoben werden, sondern hierzu war noch eine kleine Rraft nötig. Diefe follte burch ichnelle Drehung bes mitten unter ber Gondel fichtbaren Rabes mit ichragen Hugeln gewonnen werben; bie Belle wurde burch eine Rurbel gebreht. Bur horizontalen Fortbewegung biente die zweiflügelige Schraube am porderen Ende (links) des Ballons, deren Belle ebenfalls in der Gondel mit einer Aurbel endete. Unter bem Ballon war in Sobe ber Gonbel noch ein langes fentrechtes Segel gespannt, welches gleichsam als Riel bienen follte, um Schwantungen zu verhindern; am hinteren Ende (rechts) fag nun eine vertitale Stange, brebbar und durch Schnure von der Gondel aus ftellbar, das Steuerruder. Die beiden fleineren Flügelichranben an beiben Enden follten bagu bienen, ben Ballon auf ber Stelle zu breben. Das war alles gang hubsch ausgedacht, aber doch viel zu kompliziert, und der ganze Apparat follte von einem Manne bedient werden; berfelbe follte die Aurbeln ber beiben hauptflügelrader breben und bas Steuer bebienen. Gin erfter Aufstieg foll nach ameritanischen Berichten gelungen fein; bas Luftschiff mare hiernach zwei Stunden lang nach Belieben in ber Luft nach allen Richtungen umbergefahren, wenn auch nur mit einer mittleren Geschwindigfeit von 8 km pro Stunde. Bei einer Auffahrt bes Luftschiffers E. D. Hogan versagte ber Mechanismus aber vollfommen: es wurde in großer Sohe vom Binde nach dem Deere fortgeführt, und man tonnte von unten aus feben, daß es ben Unftrengungen Sogans weder gelang, den Ballon aus dem Binde ju fteuern, noch mittels bes unteren Rades ju fenten. Sogan wurde nach bem Meere hinausgetrieben; es ift von ihm und dem Ballon nichts wieder gefunden worden.

Noch zwei weitere Menschenleben find in allerletter Beit bei ben Bersuchen mit einem fteuerbaren Ballon zu Grunde gegangen. Um 12. Juni 1897 fand auf bem Tempelhofer Felbe bei Berlin die in ber Jachwelt mit großen Soffnungen erwartete Auffahrt bes Ballone "Deutschland" statt; sie endete sehr schnell mit einer furchtbaren Katastrophe. Ein deutscher Gelehrter, Dr. Wölfert, hatte nach jahrelangen Berjuchen einen mit motorisch betriebener Steuerung versehenen Ballon touftruiert, mit welchem er zuversichtlich das Biel langen mubevollen Ringens erreicht zu haben glaubte. Der Ballon war in der Geftalt einer riefigen Bigarre ähnlich, 30 m lang und über 10 m hoch. Unter bemfelben hing die aus Bambusftaben tonftruierte gallerieartige Gondel, welche einen Benginmotor trug; berfelbe ftand nahe unter ber unteren Seite bes Ballons und trieb eine an ber Borderseite ber Gondel angebrachte große Aluminiumschraube, die burch schnelle Rotation in bekannter Beise bem Ballon eine Eigenbewegung, auch gegen ben Wind, geben sollte. Bur Steuerung biente ein 2 am großes, am hinteren Ende der Gondel befestigtes Segel, das aus einem Bambusrahmen mit Leinwandüberzug bestand. Rurg nach bem Aufstieg wurde der Ballon burch eine fürchterliche Explosion zerftort und fturzte, in eine große, schauerliche Flammenfaule verwandelt, ju Boben. Die beiden Infaffen, ber Erfinder Dr. Bolfert und fein Gehilfe, Mechanifer Knabe, fanden den Tod durch Berbrennen. Über die Urfache der Ratastrophe nimmt man an, daß Dr. Wölfert in der Absicht, gleich beim ersten Aufstieg ein möglichst gunftiges, schlagendes Resultat zu erzielen, bei dem Bersuche, zur Auffahrtsstelle zurudgutehren, den Motor überanftrengt habe, wobei durch zu große Site oder Funtenbildung bie zu nahe über bem Motor befindliche Ballonhülle in Brand geriet; oder auch, daß Dr. Bolfert in der Abficht, niederzusteigen, bas Entleerungsventil geöffnet habe, ohne vorher den Motor zu löschen, und daß das ausftromende Gas fich an letterem entzundet habe. Dr. Bolfert hatte fein ganges Streben an Die Durchführung feiner Ibeen gur Löfung der Aufgabe eines lenkbaren Luftichiffes gefett. Als er endlich nach vielen Enttäuschungen das Ziel erreicht zu haben glaubte, fiel er und sein Gehilse durch ein grausames Berhangnis der Wissenschaft zum Opfer.

Zum Schluß sei noch die am 3. November 1897 vom Luftschifferpark der preußischen Armec-Luftschifferabteilung zu Berlin aus stattgefundene Probesahrt des Aluminium-Luftschiffes von Schwarz erwähnt. Der Erfinder, David Schwarz, ein Österreicher, hatte seit Jahren an der Ausarbeitung und Bervollkommnung seines Werkes gearbeitet, und er wandte sich mit seiner Erfindung an die preußische Luftschifferabteilung, da die österreichische Gecresverwaltung nicht so vollkommene Einrichtungen besitzt, wie sene. Er sand daselbst Beachtung und Unterstügung und erhielt die Erlaubnis, seinen schwerz nicht beschieden, den Erfolg seiner Bemühungen zu sehen. Er starb vor Vollendung des Werkes; dieses wurde aber von seiner Witwe fortgeführt und vollendet. Schwarz hatte,



211. Lenkbares Aluminium Luftichiff von Schwarg.


abweichend von den früheren Versuchen der Konstruttion eines Ienkbaren Luftschiffes, für die Lösung dieses Problems als unerläßliche Vorbedingung die starre Verbindung der Gondel mit Bewegungsapparat und dem Ballon selbst aufgestellt und in seiner Konstruktion diese Bedingung erfüllt. Dieselbe bestand zu diesem Zweck ganz aus Aluminium. Auch der Ballon selbst, der die Form eines horizontalen, an beiden Enden kegelförmig zugespisten Cylinders hatte, wurde aus einem Gerippe mit dünnem Aluminiumblechmantel hergestellt; mit demselben wurde die Gondel durch eine leichte starre Stadtonstruktion sest verbunden. Der Ballon wurde — was an sich eine bedeutende, vorher für unmöglich geshaltene technische Leistung darstellt — nach einer von Schwarz erdachten Methode mit Bassersfossas gefüllt und hatte hierdurch genügend Auftrieb, um außer seinem beträchtslichen Eigengewicht von 4000 kg noch die Gondel mit Ausrüstung, Ballast und dem Lustschisser zu tragen. Letzterer war bei dem ersten Aufstieg ein junger Techniker, welcher an Stelle des verstorbenen Ersinders das Wagnis unternahm. Leider geschah kurz nach dem Ausstieg das Mißgeschiek, daß der Treibriemen des Motors von der Antriebswelle abglitt, so daß die zur Bewegung und Steuerung dienenden Schrauben stille standen;

der Luftschiffer öffnete deshalb, um zu landen, das Gasausströmungsventil. Bei der Landung erlitt der Ballon mehrere Beschädigungen, welche vorläufig einen zweiten Aufstieg unmöglich machten. Der erste Versuch hat indessen trot seines schließlichen Miß-lingens keineswegs die auf die Erfindung gesetzen Erwartungen vernichtet; nach dem Urteil Sachverständiger scheint vielmehr das Schwarzsche Luftschiff thatsächlich die vom Erfinder versprochenen Leistungen erfüllen zu können: ist doch das Luftschiff durch seinen Bewegungsmechanismus entgegen einem Winde von 7 m Geschwindigkeit fortbewegt worden. Der Erfinder hatte nach seinen Berechnungen in Aussicht gestellt, daß es einer Windgeschwindigkeit von 10 m gewachsen sei. Jedenfalls sind die gewonnenen Resultate derart, daß sie nicht von weiteren Versuchen zurückschreden, sondern vielmehr zu solchen anseuern müssen.

Flugtechnik.

Es ist schon turz erwähnt worden, daß in letter Zeit die Flugtechniker die Erreichung bes Zieles des freien Fliegens ganz ohne aerostatischen Auftrieb, nur auf mechanischem Wege zu erreichen hoffen.

Die ersten Nachrichten über angebliche Fliegeversuche, welchen jedoch tein Glauben beigemeffen werden tann, haben wir aus dem Mittelalter. Roger Bacon behauptete, die



212. Caurents Euftschiff nach einer Beichnung vom Jahre 1709.


Kunst des Fliegens zu verstehen, aber er hat diese Behauptung nicht durch Berichte über wirklich ausgeführte Luftslüge unterstützt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts haben verschiedentlich Gelehrte über die theoretische Wöglichkeit des Fliegens geschrieben, so Borelli 1680, welcher nach mechanischen Prinzipien nachzuweisen such, daß es den Menschen niemals gelingen könne, sich durch ihre Muskelkraft mittels Flügel in die Höhe zu heben, welche Ansicht auch heute noch ziemlich allgemein herrscht. Im Anfang des 18. Jahrhunderts konstruierte Laurent ein Luftschiff, das durch menschliche Kraft sliegen sollte. Dasselbe war einem Bogel in

der Form nachgebildet und hatte an beiden Seiten aus richtigen Bogelfedern gebildete Flügel, welche von einem Menschen bewegt werden sollten; Abb. 212 zeigt ein solches Kuriosum. Im Jahre 1786 erregte Besnier, ein junger Schlosser aus Sable in Frankreich, viel Ausschen mit einer Fliegevorrichtung. Wie die Abb. 213 zeigt, bestand dieselbe aus zwei Stangen, die an beiden Enden breite Flügel hatten und auf je einer Schulter ruhten, wo sie um Zapsen beweglich waren. Die Flügel wurden mit beiden Händen und durch Schnüre oder Ketten mit den Füßen derart auf und ab bewegt, daß gleichzeitig der linke Vorderslügel und der rechte Hinterslügel sich hoben, während die anderen beiden sich sensten und umgesehrt. Besnier vermochte sich nach den Verichten mit diesem einsachen Apparat beim Abspringen von Höhen in schräger Richtung langsam niederzulassen, wobei er sogar Flüsse überschritten haben soll; er konnte sich jedoch nicht in der Luft halten oder steigen. Auch der schon erwähnte Luftschiffer Blanchard hat mehrere Flugmaschinen konstruiert, ohne daß es ihm indessen gelungen wäre, sich mit denselben wirklich in die Luft zu erheben.

Im Jahre 1874 trat ein holländischer Mechaniker de Groof mit einem von ihm erfundenen Flugapparat auf. Aus kleineren Bersuchen gewann er die Überzeugung, daß er wenigstens von großen Höhen mit demselben ungefährdet langsam abwärts fliegen oder schweben könnte. Er wagte von einem Ballon aus einen Flug, stürzte aber sofort, nachdem er sich von dem Ballon losgelöst hatte, mit seinem Apparat zu Boden, wo er zerschmettert wurde.

Erst seinigen Jahren sind die Bersuche des freien dynamischen Fluges wieder aufgenommen worden und zwar in mehr zielbewußter Weise, auf wenigstens teilweise wissenschaftlich erforschter Grundlage und mit Benutung aller Silfsmittel ber mobernen Technik. Die Wiffenschaft hat sich eingehender mit dem Fluge der Bogel befaßt; hierbei ift besonders der Schwebeslug näher beobachtet und untersucht worden, und man hat das intereffante und höchft wichtige Resultat gefunden, daß viele Bogel sich gar nicht burch mechanische Arbeit mittels Flügelschlägen in die Bobe heben, sondern fich burch die eigen= tumliche Form und Stellung ihrer Flügel von dem Winde in die Bohe heben laffen. Sierauf ift eine Theorie des Bogelfluges ausgebildet worden, durch welche sich die mit ben fruheren Berechnungen in ftartem Biberfpruch ftebenben thatfachlichen Erfcheinungen in befriedigender Beife erflaren laffen. Um durch mechanische Arbeitsleiftung fein Gewicht in die Bobe ju heben und fich in ber Luft ichwebend zu erhalten, mußte ein Storch mit großer Geschwindigkeit ununterbrochen bie Flügel ichlagen und hierbei etwa eine Pferbeftarte Arbeitsleiftung entwideln. Thatfachlich aber feben wir häufig Storche faft ohne Flügelichlage und fichtlich ohne Unftrengung in der Luft ichweben, freisen, fogar hober steigen. Die Erklärung ift bie, daß ber Wind, ahnlich wie bei einem Bapierbrachen, unter ben gefrummten ichragen Flachen ber Flügel vorbeistreicht und babei einen nach oben gerichteten Drud auf Diefelben ausubt, burch welchen bas Gewicht bes Bogels gehalten ober je nach ber Stellung noch gehoben wirb. Durch die verichiebengrtige Stellung

der Flügel, also Underung des Auftreffmin= tels des Windes, sowie Flügelschläge wird die Birfung bes Binbes reguliert und ergangt. Manche Techniter behaupten zwar, daß es überhaupt ausgeschloffen fei, sich mit einem donamischen Flugapparat in die Luft zu er= beben; wie bei ben Ballons, fo fei es auch für Flugmaschinen nicht möglich, einen genügend leichten Motor für die erforderliche Rraftleistung zu konstruieren, und bie Dusteltraft bes Menschen sei zum freien Miegen vollends gang ungenügend. Dem entgegen aber fteht die Beobachtung bes Bogelfluges in ber Natur; gerade die großen, ichweren Bogel fliegen am beften, tropbem bas Berhältnis ihres Gewichtes zur Flügelflache viel ungunftiger ift, als bei ben




218. Der fliegende Beonier.

Neineren Bögeln. Rleine Bögel können bei mittelstarkem Winde nur mit Anstrengung sliegen, trot sehr schneller und lebhafter Flügelbewegung; ein habicht dagegen schwebt gerade bei Wind sichtlich ohne Anstrengung und sast ohne Flügelschläge. Der kleine Bogel wendet also im Bergleich zu dem großen mehr Kraft an. Es kommt beim Fliegen und speziell beim Segelssluge darauf an, den Wind auszunutzen, und hierzu ist ein nicht zu Keines Gegengewicht zur Erhaltung des Gleichgewichtes, zum Steuern notwendig. Die großen Bögel verstehen es ausgezeichnet, auf diese Weise ohne Auswendung großer Kraft sich vom Winde tragen und heben zu lassen, und der Mensch hat nur mit geeignet gesormten und im Verhältnis zu seinem Gewichte entsprechend großen Flügeln dies nachzuahmen.

Aber in den praktischen Versuchen liegt die Schwierigkeit. Man kann nur frei in der Luft fliegen lernen; um aber in der Luft frei schweben zu können, ohne sofort zu Boden zu ftürzen, soll man eben fliegen können. Man weiß keinen Unfang zu machen. Schwimmen lernen kann man, indem man zunächt an einer Leine gehalten auf einer Stelle im Wasser die Bewegungen übt; für das Fliegen ist aber die Bewegung selbst die Borbedingung. Nun ist es bekannt, daß gerade die größeren Bögel, also die besseren Flieger, vom Boden aus sich nicht direkt in die Luft zu erheben vermögen; man kann gute, größere Flieger in oben offenen Räumen gefangen halten, welche in einem engen Kreise mit einer nur wenige Weter hohen Mauer umgeben sind, denn sie vermögen nicht, über diese fortzusliegen, da sie keinen Raum für einen Anlauf haben. Sie müssen erst durch

Laufen auf bem Boden eine gewiffe horizontale Geschwindigkeit erlangen, um einen Luitbrud gegen ihre unteren fontaven Flügelflächen zu erzeugen, welcher fie in die Sobe hebt; fie schaffen sich also kunftlich Wind, und um einen träftigeren Luftdruck zu erhalten, laufen fie gegen den Bind. Es ift auf biefe Beife möglich, burch gunachft borigon-



214. Suftichiff von Bechtel.

tale Bewegung den Flug mit einem Flugmechanismus einguleiten, und die meiften neueren Flugapparate sind nach diesem Bringip tonftruiert. Aber bie Flugapparate dürfen natürlich nicht allein auf die hebende Rraft bes Windes angewiesen fein; ebenfo wie die Bogel auch durch eigene Kraft mittels Klügelidlägen biefe Wirfung ergangen und regulieren, ben Flug fteuern tonnen, fo muß auch ein brauch: barer Flugapparat durch eigene Rraft Bewegung erzeugen fonnen. Uber die Art, wie dies am beften zu erreichen ift, geben bie Unsichten noch auseinander. Im folgenden follen einige neuere Flugmaschinen besprochen werben.

Gin Zwischending zwischen lenkbarem Ballon und rein do= namischer Aluamaschine ift bas

in Abb. 214 dargestellte Luftschiff von Bechtel in Udall, Kansas (Nordamerika). Dasfelbe hat zwei große, aus möglichst leichtem Material hergestellte, lange, vorn und hinten tegelformig zugespitte Chlinder, die mit leichtem Gase angefüllt find; fie find mit einer zwischen ihnen liegenden leichten Blattform aus Drahtgewebe verbunden, welche einen



215. Flugmaschine von Trouvé.

eleftrischen ober anderen Motor Derfelbe trägt. treibt durch eine nach hinten hin-

ausgehende Welle zwei am hinteren Ende figende Propellerflügel. Anden äußeren Geiten der Cylinder find amei um horizon: tale Bapfen dreh= bare lange Flügel

befestigt, die in verschiedene Reigung gur Borigontalen gestellt werben fonnen. Die beiden Cylinder follen fo viel Auftrieb haben, daß die Schwere des ganzen Apparates nicht gang aufgehoben wird, derfelbe alfo nicht von felbft auffteigt. Durch ben Motor foll bie Dafchine mittels Propeller vormarts getrieben werden; hierbei bruden die feitlichen beiben Hugel je nach ihrer Reigung mehr ober weniger gegen die Luft, und ebenso wie bei bem Segelfluge ber Bogel resultiert hieraus eine nach oben gerichtete Rraft, Die bas Luftichiff in die Sobe hebt. Durch die Stellung der feitlichen Flügel foll alfo bas Steigen oder Fallen reguliert

werden, während das Steuern dadurch geschieht, daß der eine oder andere Propeller ausgeschaltet wird. Es ift nicht bekannt geworden, ob mit diesem Flugapparat wirklich Luftflüge geglückt sind; abgesehen von der Schwierigkeit, so große Behälter genügend leicht
und doch stark genug herzustellen, daß eine Füllung mit Wasserstoff einen Auftrieb gleich
dem Gewichte der ganzen Maschine bewirkt, ist auch hier, wie bei lenkbaren Luftschiffen,
die Hauptsache die Beschaffung eines sehr leichten und doch genügend kräftigen Motors,
um zwei große Schrauben in sehr schnelle Rotation zu versehen.


Ganz dem Prinzip des Bogelfluges nachgebildet ift die Flugmaschine von Trouvé, welche einem fliegenden sagenhaften Drachen gleicht, wie die Abb. 215 zeigt. Der Er-

finder war hauptsächlich bes dacht, eine große Kraftwirstung bei möglichst geringem Gewichte zu erzielen, und hat zu diesem Zweck einen neuen, höchst eigentümlichen Wotor tonstruiert. Der ganze Appasrat hat keinen Cylinder, keine Bellen, Pleuelstangen, Zapsenlager oder Übertragunsgen; die Kraft bewirkt direkt in der beabsichtigten Beise die



116. Hargraves Flugmaschine.

Bewegung der beiden großen, drachenförmig gewölbten Flügel a und b. Diese sind nämslich an den beiden Schenkeln eines hohlen, hufeisensormig gebogenen elastischen Rohres beseeftigt, das einen elliptischen Querschnitt hat. Wir haben schon in einem früheren Kapitel bei den Metallmanometern gesehen, daß ein solches Rohr seine Form verändert, die Schenkel auseinanderdehnt oder zusammenzieht, wenn die Luft in demselben verdichtet oder verdünnt wird. Das Rohr ist also mit einem großen Bourdonschen Manometer zu vergleichen. Durch schnell wechselnde, starke Druckveränderungen werden die Schenkel und damit die Flügel in ebenso schnelle aus- und niedergehende Bewegung versett. Die



217. Maxims flugmafdine.

Druckänderungen werden dadurch bewirkt, daß in dem U-Rohre in gewissen Zwischenräumen kleine Mengen Knallgas zur Explosion gebracht, und alsbald darauf die Explosionsgase ausgelassen werden; der Basserstoff hierzu soll in einem Behälter komprimiert mitgenommen werden. Die Flügel sind, wie bei den Bögeln, so gesormt, daß nur Beim Niederschlagen ein Druck auf die Lust ausgeübt und hierdurch der Apparat gehoben wird; durch den Hebel e soll mittels der Schwanzslosse die Steuerung bewirkt werden. Bei dem Wodell, welches der französischen Akademie der Bissenschaften vorgelegt worden ist und das wirklich durch die Lust sliegt, sind die sür größere Ausführungen bestimmten Knallgasexplosionen durch die kleine Revolverkammer D ersett, in welcher nacheinander 12 Patronen entzündet werden, deren Gase in das gebogene Rohr geleitet werden. Das Modell fliegt bei einem Gewicht von 3½ kg durch das Abbrennen der 12 Patronen etwa 75 m weit in horizontaler Richtung und sinkt nach der letzten


Explofion und dem letten Flügelichlage langfam gur Erde nieder.

Seit mehreren Jahren hat Lawrence Hargrave zu Sydney (Australien) Flugmaschinen konstruiert, welche sich durch Leichtigkeit, verbunden mit sinnreicher Ersindung und Anordnung der Teile auszeichnen. Seine verschiedenen Ersindungen zeigen immer Fortschritte; eines seiner neueren Modelle stellt Abb. 216 dar. Der eigentliche Flugapparat besteht aus einem Flügelpaar und einer großen hinteren Segelstäche. Die Flügel sind nur mit ihrer vorderen Kante an dem Bewegungsmechanismus besessigt, welcher sie in auf- und niedergehende Bewegung versett. Hierbei stellen sich die Flügelstächen, da sie nicht ganz steif sind, durch Federung etwas schräg, wodurch die Lust nicht nur nach unten verdichtet, sondern auch nach hinten gedrückt wird, so daß eine vorwärtstreibende Kraft resultiert. Durch die Vorwärtsbewegung erlangt, wie schon früher dargelegt, die nach hinten geneigte Segelstäche ihre Tragkraft. Die Bewegung wird durch einen Drucklustwotor bewirkt; die komprimierte Lust ist in einem Stahlcylinder enthalten, der zwischen den Flügeln und unter der Segelstäche liegt. Die Maschine soll bei Versuchen 150 m weit gestogen sein; es ist aber dem Ersinder dis jetzt noch nicht gelungen, sie in großer Aussührung praktisch brauchbar zu machen.

Der durch feine Schnellfeuertanonen allgemein befannt geworbene englische Erfinder hiram S. Maxim hat sich seit 1890 mit der Erfindung eines Flugapparates beschäftigt, und zwar hat er gleich eine Dampfflugmaschine in großem Magitabe tonftruiert. 3m Juli 1894 hat er dieselbe zuerst vorgeführt, und zum erstenmal hat sich wirklich eine große Maschine mit Dampstessel, Dampsmaschine und drei Bersonen nur durch mechanische Kraft, ohne Ballon, frei vom Boden erhoben. Allerdings verungludte die Maschine, nachdem sie sich eben erft erhoben hatte, aber dies soll durch zufällige Umftande und nicht durch Fehler der Maschine selbst verursacht worden sein. Die Maschine hat ein Geftell aus Stahlrohren und Stahlbraht; im unteren Teile trägt basselbe eine Blattform, auf welcher ein Röhrendampftessel und Behalter für Baffer und Gasolin montiert find und außerdem die Mannichaft Blat nimmt. 3 m höher find zwei Dampfmafcinen untergebracht, welche je eine Propellerschraube von über 5 m Durchmeffer mit horizontaler Welle treiben. Darüber befindet sich die große Hauptsegelsläche; zu beiden Seiten ftreden fich fünf Baar fleinere Flügel aus, von denen die mittleren brei Baar nicht immer gebraucht werben follen. Die äußere Breite beträgt 38 m, die Länge 31 m, das Besamtgewicht, mit Ausrustung und Mannschaft, 3600 kg. Wenn alle Flügel gesett sind, beträgt die gesamte Segelfläche 490 am. Vorn und hinten an der Hauptsegelfläche befinden sich Steuersegel, welche durch Drabte und ein Steuerrad von der Plattform aus gehoben und gefentt werden tonnen; durch ihre Stellung foll die Mafchine mahrend ber Fahrt gehoben ober gesenkt ober in gleicher Hohe gehalten werden. Der Dampfteffel wird in höchst finnreicher Beise mit Gasolin oder Naphtha geheizt; die beiden Maschinen übertragen auf die Schrauben 363 Pferdeftarten, im Bergleich ju dem Gefamtgewichte eine außerordentliche Leistung. Hierbei machen die Schrauben 375 Umdrehungen pro Bon ber gangen Rraft geben 150 Pferbestärken verloren durch ben Slip (f. unter Schraubendampfer), 133 werden verbraucht für den aktiven Auftrieb durch die Segelflächen und 80 zum Forttreiben der ganzen Flugmaschine durch die Luft. Bei einer horizontalen Geschwindigkeit von 58 km pro Stunde oder 16 m pro Sekunde wird durch ben Auftrieb bas Gewicht ber ganzen Maschine mit Ausruftung gerabe aufgehoben, und bei 64 km Geschwindigkeit beträgt der Auftrieb 4500 kg. Bur Inbetriebsebung wird die Maschine auf ein Geleise gefest, auf welchem sie auf Radern durch die Rotation ber beiden Propeller fortgetrieben wird, bis die erforderliche Geschwindigkeit erreicht ift und der Auftrieb wirksam wird. Wie der Erfinder Maxim mitteilt, hat er nach der Berstörung seiner ersten Maschine trop der Roftspieligkeit die Sache nicht aufgegeben; er hat vielmehr durch diefen Bersuch die Überzeugung gewonnen, daß die Maschine frei fliegen könne und in der That ein Stud weit frei geschwebt hat. Er will einen neuen Apparat



218. Silienthals Fegelfingapparat. (Zu S. 190 ff.) Rach bem Leben aufgenommen von Ottomar Anschüb.



219. Silienthal mit feinem Apparat durch die Luft fchwebend. (Bu S. 190 ff.)
Rach dem Leben aufgenommen von Ottomar Anichun.


bauen, an bein er noch manche Berbefferungen, befonders an der Dampfmafcine, anbringen will.

Professor Wellner an der technischen Hochschule zu Brünn hat im Jahre 1894 auf Grund langiahriger Studien und Beobachtungen bes Bogelfluges burch Berfuche bie richtige Form der Flügel festzustellen gesucht und nach den Ergebniffen dieser Arbeiten eine Segelrad-Flugmafchine fonftruiert, welche auch in wiffenschaftlichen Rreifen Deutschlands und Ofterreichs viel Beachtung gefunden hat. In einer länglichen Gondel befinden sich die Raume für den Motor, das Beigmaterial und die Luftschiffer. Der Am= mechanismus besteht aus zwei Rabern mit einer Augahl schräg gestellten, gefrummten Mügeln. Diefelben bewirken durch ihre Rotation und den hierbei ausgeübten Drud auf die Luft vermöge ihrer eigentumlichen Form und ihrer Reigung zugleich die Hebung und Die horizontale Fortbewegung bes Apparates; Die Reigung ber Flächen ift burch einen Bunachst hat der Erfinder eine Maschine Steuerungsmechanismus verftellbar. tonstruiert für 4-8 Bersonen, mit brei Segelrabern von 6,4 m Durchmeffer ju jeder Seite bes Schiffes. Die gange Flugmaschine ift 20 m lang; ber Motor leiftet 80 Bierdeftarten und breht die Segelräder mit 135 Umdrehungen pro Minute. Sierdurch foll eine Tragfähigkeit von 6400 kg erzielt werben. Die Maschine foll, wenn die Raber die richtige Umdrehungsgeschwindigkeit erlangt haben, von der Stelle auffteigen, also ohne vorher auf bem Boben fich horizontal fortzubewegen. Das Luftschiff foll fich nicht boch in die Lufte erheben, fondern nur etwa 20-40 m hoch über bem Boden fliegen; ber Erfinder bentt eine Geschwindigfeit gleich ber boppelten bis breifachen ber Gilauge mit bemfelben zu erreichen. Es ift zuerst eine kleine Segelrad-Flugmaschine erbaut worben, mit der der Erfinder in Bien Berjuche gemacht hat, welche ihn befriedigten, indem feine Borausfepungen fich bestätigt fanden. Professor Bellner hofft zuversichtlich, daß mit seinem Suftem die Lösung der Frage bes freien bynamischen Fluges in nicht ju ferner Beit praftisch gelingen werbe.

Anzwischen ist in letter Zeit, im Sommer 1896, von Amerika die Rachricht herüber gefommen, daß Professor Langlen zu Bashington das Broblem der Flugmafdine prattifch geloft habe. Nach den Berichten angesehener Manner der Biffenschaft, wie bes Profeffors Graham Bell, des Erfinders des Telephons, welcher ben Berfuchen beimobnte, find Brobeflüge über eine Bucht bes Botomacfluffes bei Bafbington veranftaltet worden, welche vortrefflich verlaufen find und bie Anwesenden in Erstaunen versetten. Grabam Bell bezeichnet in einem Bericht ben 6. Mai 1896, an welchem bie Berluche ftattfanben, als einen historischen Tag für die Mugtechnit, da an bemselben bewiesen worden fei. baß eine Mafchine mit Dampftraft fich frei gegen ben Bind erheben und betrachtliche Aluge ausführen fonne. Die neue Flugmafchine, Aerodrom genannt, gleicht außerlich einem riefigen Bogel; die Flügelweite bes junächst nur als Modell ausgeführten Apparates beträgt 4 m, und ber Betrieb geschieht burch eine Dampfmaschine von einer Bferbestärte Leiftung. Der Apparat wurde von einem Schiffe aus abgelaffen; er beschrieb in ber Luft Spiralfluge von 100 m Durchmesser und erhob sich hierbei langsam bis 25 m hoch. Nachdem die nur für einen turgen Flug berechnete Dampfmaschine mahrend der Fahrt zum Stillstand gefommen war, sentte sich ber Apparat langfam nieder, ohne Schaden ju nehmen. Der Flug war fehr gleichmäßig und ruhig. Bei einer zweiten Fahrt mar bie Steuerung anders eingestellt worden; der Apparat flog feitlich auf eine vorfpringende Landede zu, erhob fich 8-10 m über bie Wipfel eines Balbes und fentte fich nach einer Flugbahn von etwa 900 m. die er in 31 Sefunden gurudgelegt hatte, nieder. mittlere Geschwindigkeit bes Fluges betrug etwa 10 m pro Sekunde oder 32-40 km pro Stunde. Wenn nun auch nicht an biefe Berfuche bie übertriebene Soffnung gefnupft werden darf, daß wir in furger Beit mit Dampfflugapparaten durch die Luft reifen werden, wie jest mit ber Gifenbahn, fo ift boch zweifellos die Erfindung ein bedeutsamer Fortschritt; sie beweift jedenfalls die Möglichfeit des freien bynamischen Fluges und hat der weiteren Ausbildung ber Flugtechnit einen neuen Sporn gegeben.

Bum Schluß seien noch die Segelflugversuche des Ingenieurs D. Lilienthal zu Berlin besprochen, welche in der ganzen Welt bekannt geworden find und in hohem Maße

versuchen, ihn nachzuahmen. Er ging davon aus, daß man nicht gleich daran gehen dürfe, große Flugmaschinen mit Kessel und Dampsmaschine, wie die nach dab vielenden mit Kessel und Dampsmaschine, wie die Berustliche auf der Flugmaßtiges, speziell des Segelsluges der größeren Bögel, und in den Berjuchen, ihn nachzuahmen. Er ging davon aus, daß man nicht gleich daran gehen dürfe, große Flugmaschinen mit Kessel und Dampsmaschine, wie die Mazimsche, zu konstruieren, daß sielmehr nur die allmähliche Entwidelung, beruhend auf dem Studium und der Erstenntnis der Geiete des Luftwiderstandes sowie der Wirtung des Windes auf schwebende Körper und Flächen, schließlich zu Ersolgen führen werde. In der Luft schwebend, müsse verlichen, sieden hein wirklichen werde. In der Luft schwebend, müsse der Wensch, schließlich zu Ersolgen führen werde. In der Luft schwebend, müsse der Wensch sied praktische Kenntnisse in der Fliegepraxis erwerben, indem beim wirklichen



220. Gilienthals Segelflugapparat mit Doppelflügeln. Rach bem Leben aufgenommen von Ottomar Anfalls.

Fliegen viele eigentümliche Erscheinungen, befonders durch die Unregelmäßigkeiten des Bindes auftreten, die fich ber Berechnung, überhaupt ber vorherigen theoretischen Be-

handlung gang entziehen.

Lilienthal hatte seit etwa sechs Jahren mit Erfolg eine Methode auszubilden versucht, ohne Gesahr praktische Flugübungen zu machen. Er hat Segelflugapparate konstruiert, mit denen er von erhöhten Punkten aus gegen den Wind auf ziemliche Längen schräg abwärts durch die Lust schwebte, bis er ohne Anprall den Boden wieder erreichte. Solcher Segelflüge hat Lilienthal sehr viele ausgeführt, anfangs mit kleinen, später mit größeren Segelflügeln, welche 14 am Segelfläche haben und von Spize zu Spize 7 m messen. Die Abb. 218 zeigt nach einer photographischen Aufnahme Lilienthal mit seinem Flugapparat; er läuft mit ausgebreiteten Flügeln den Abhang eines Hügels hinab und zwar, wenn ein schwacher oder mäßiger Wind herrscht, gegen die Richtung desselben. Bei starkem Winde ist das Unternehmen noch zu gesährlich, da ein unerwarteter Windstoß, der die Flügel von oben trifft, den Wenschen samt dem Apparat mit Hestigkeit nach unten wirft und, ehe es dem Flieger gelingt, durch Änderung der Schwerpunktslage seines Körpers die Flügel so zu richten, daß der Winde wieder unter dieselben kommt und den Apparat

hebt, auf den Boden schmettert. Abb. 219 zeigt nach einer photographischen Momentaufnahme Lilienthal mit seinem Apparat in der Luft schwebend in einem Augenblick, wo er von einem stärkeren Winde aus der abwärts geneigten Flugdahn höher in die Lust gehoben wurde. Der verwendete Flugapparat hatte, wie ersichtlich, noch einen hinteren Steuerslügel. In letzter Zeit hatte Lilienthal seinen Apparat wesentlich verändert, indem er ein Doppelslügelpaar konstruierte, wodurch er bei kleineren Flügeln doch eine größere Tragsläche erhielt (s. Abb. 220); die Flügel dieses Apparates haben zusammen 18 am Fläche bei 5^1 /3, m Spannweite. Wit demselben hat der Flugkünstler Versuche bei 10 m Windgeschwindigkeit gemacht. Hierbei hob der Wind ihn ohne Anlauf von der Spige des Hügels ab, und er konnte sast horizontale Flüge machen; zuweilen war die Flugbahn sogar

ftart in die Sohe gerichtet, fo daß er fich über den Abfliegepuntt erhob.

Lilienthal hatte mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß derartige Segelflugverfuche nur mit großer Borficht gemacht werben durften, daß man fich nur allmählich durch viele Übung die erforderliche Sicherheit erwerben könne, um nicht in der Luft ein willenlofes Spielzeug bes Windes zu werben, fonbern burch geschiefte Berlegung bes Schwerpunttes und Anderung der Rlügelstellung fich von dem Binde tragen zu laffen und bas Gleichgewicht zu halten. Tropbem er also die Gefahr wohl ertannte und nur langfam und schrittweise von ben fleineren und einfacheren ju fcmierigeren, großeren Berjuchen überging, ist er doch ein Opfer berselben geworden. Schon vor einigen Jahren war ihm in ber Rabe Berlins ein Flugversuch miggludt, indem er ftatt langfam einen Sugel hinabzugleiten, mit großer Geschwindigkeit hinabsaufte; er wurde zum Glud in einen kleinen Sumpf am Fuße des hügels geschleubert, welcher so weich war, daß er mit zwar erheblichen, jedoch nicht gefährlichen Berletungen bavontam. Im Sommer 1896 aber fturzte er bei einem Flugversuche in ber Nähe von Rhinow bei Berlin am 10. August aus großer Sohe zur Erde, fo daß er mit todlichen Berletungen auf dem Blate liegen blieb und turze Zeit darauf an einem Bruch ber Wirbelfaule ftarb. Noch wenige Bochen vorher hatte Lilienthal in der Berliner Gewerbe-Ausstellung in einem Bortrage über feine Erfindung und feine Bersuche einen zusammenfassenden Bericht über die Resultate berfelben gegeben; er fprach hierbei bie zuversichtliche Soffnung aus, daß bie von ihm geschaffenen Anfänge einer Fliegekunft fich zu immer größerer Bolltommenheit ausbilben liegen. Mus feinen Ausführungen ichien hervorzugeben, bag er gerabe im Begriff fei, burch eine neue Erfindung einen bedeutsamen Fortschritt zu machen; vielleicht ift es die Erprobung Diefes neuen, ju fuhnen Erfindungsgedantens gewesen, Die ihm ben Tob gebracht hat.

Lilienthal hatte bei seinen Bersuchen keine Flügelschläge gemacht, sondern sich nur bemüht, das Gleichgewicht zu halten und nicht vom Winde herumgedreht zu werden; aber er hatte die Überzeugung gewonnen, daß es bei längerer Übung schließlich gelingen müsse, durch Flügelschläge beliebig höher zu steigen und durch seitliche Wendung eine kreisende, steigende Bahn zu beschreiben, wie die großen Segelvögel. Der Schritt von den disherigen Ersolgen und der Erkenntnis der Möglichkeit bis zum ersten wirklich ausgesührten beliebigen freien Fluge ist allerdings nicht leicht, aber der Weg zur Erreichung dieses Zieles ist gezeigt, und die Hoffnung erscheint nicht mehr so utopisch, daß in nicht zu serner Zeit der Mensch für seine Bewegung nicht mehr auf die Erde und allenfalls die Obersläche des Wassers beschränkt ist, sondern auch frei durch die Lüfte zu fliegen vermag.

Die physikalischen Erscheinungen und Kräfte, ihre Erkenntnis und Verwertung im praktischen Leben

Professor Dr. J. Grunmad

	·		
		•	

Die physikalischen Erscheinungen und Kräfte, ihre Erkenninis und Verwertung im praktischen Teben.

Maß und Messen.

Sinleitung. Die drei Grundbegriffe der Mafbestimmung. Ginheiten der Sange, der Maffe und der Beit. — Mepapparate.

n dem Haushalt der Natur besteht scheinbar ohne Wahl oder Absichtlichkeit eine unabänderliche Ordnung, welche man bewundernd anerkennt; eine eherne Gesehmäßigkeit regelt das Ganze, und nichts fällt aus diesem Geseh heraus.

Das geringste Stäubchen empfängt und gibt ab Kraft und Stoff in ununterbrochenem Wechsel; von allen Seiten wirken Kräfte auf basselbe, von allen Seiten hat es sortwährend Zuslüsse, aber ebenso äußert es sich auch nach allen Richtungen hin fortwährend, sei es, daß es durch seine eigene Bewegung die Bewegung anderer Stoffteilchen beeinflußt, oder daß es Wärme abgibt, oder Licht oder Cettrizität, oder durch chemische Zersehung Verluste an der eigenen Wasse erleidet. So winzig auch das Stäubchen sein mag, es unterhält einen Umsatz, gegen den das Wechselsgeichäft der größten Bank unbedeutend erscheint. Und die Bilanz stimmt — auf Heller und

Pfennig tonnen wir nicht fagen, aber fie ftimmt auf Welle und Atom, bas miffen mir

aus dem Befet von der Erhaltung ber Rraft.

Che man einen genügenden Einblid in biefe Ofonomie ber Natur gewinnen konnte. mußten die Bahlenverhaltniffe, nach welchen die Borgange in der Natur geordnet find, aufgejucht und erkannt werden, und biefe Erkenntnis hat geraume Reit beanfprucht. Denn ber Entwidelungsgang ber phyfitalifden Wiffenschaften ift naturgemäß ein folder gewesen, bag smacht die Erscheinungen ihrer Art nach beobachtet, und daß später erft die dabei ftatt= nindenden Größenverhaltniffe in Betracht gezogen wurden, daß junachft die Frage gestellt wurde: "Bas ift überhaupt in der Natur vorhanden?" "Belche Rrafte und Birkungen werden von den einzelnen Körpern aufeinander ausgeübt?" und dann erft die Frage: "Bieviel ift von jeder Substang vorhanden?" und "Wie groß find die gegenseitig ausgeubten Rrafte und Birfungen?" Der qualitative Charafter ber physitalischen Forschung geht also allmählich in einen quantitativen über, erft "Zahlen beweisen"; und in der That bildet ber Beginn bes Deffens ber Größen ben wichtigften Schritt in ber phyfitalifchen Biffenicaft, und die möglichst genaue gablenmäßige Bestimmung ber in der Natur vortommenden "Unveränderlichen", der "physitalischen Konstanten", bildet die Hauptaufgabe der Bhpfit. Die glanzenden Errungenschaften, deren fich einzelne Zweige der Naturwiffenfcaft, 3. B. die Aftronomie, die Geodafie, Die Chemie, ja alle Runfte ber Technit und Industrie, welche von jenen abhängen, in den letten Decennien zu erfreuen haben, berdanken fie zum großen Teile der Bervollkommnung und der Berfeinerung der Defimethoden und der Defapparate, beren fie sich bei ihren Untersuchungen bedienen.

Mit der Anwendung des Maßes hört das Unbestimmte in der Deutung auf. Das Raß ist ein unerbittlich strenger, aber ein treuer Freund. Denn er allein führt, richtig gehandhabt, zur rechten Bürdigung der Erscheinungen und Thatsachen. Wir messen die Quantitäten der verschiedenen Stosse, welche wir zu chemischen Berbindungen vereinigen wollen, und daß wir genau wissen, in welchen Maßverhältnissen sie sich stets verbinden, ist unser großer Borteil, denn wir ersparen dadurch jeden noch so geringen Materialverlust. Wir messen die Anzahl der Schwingungen, welche den verschiedenen Tönen zukommen. Wir messen die Geschwindigkeit des Lichtes, die Schnelligkeit, mit der sich die Elektrizität fortpslanzt, ja sogar die Länge der Atherwellen, deren Schwingungen die Lichterscheinungen hervordringen und deren größte noch nicht den tausendsten Teil eines Millimeter beträgt. Die Stärke des Erdmagnetismus messen wir, der wie eine ununterbrochene Rervenerregung hin und her schwantt, in ungemein schwachen Schwantungen freilich, welche aber durch Anwendung feiner Weßmethoden und subtiler Weßapparate nachzuweisen und ihrer Größe nach zu bestimmen sind.

"Das mag für die Wiffenschaft selbst febr interessant fein" - bore ich fagen -"für das prattische Leben aber haben bergleichen subtile Unternehmungen wohl nur einen geringen Rupen." Bur Widerlegung Diefes Ginwandes bient wohl bas foeben angeführte, der Chemie entlehnte Beispiel, welches unmittelbar genug in das prattifche Leben eingreift. Aber auch die feinsten physitalischen Untersuchungen, welche die Ermittelung ber quantitativen Berhältniffe einer Ericheinung bezwecken, erweisen fich oft agns unmittelbar von den fegensreichften materiellen Folgen. Es tommt 3. B. febr viel barauf an, ju miffen, wie groß die Brechbarteit eines Lichtftrahles beim Übergange von einem Medium in ein anderes ift, benn biefelbe ift ein wichtiges Mittel, um bie Eigenschaften der Glafer genau tennen zu lernen, auf deren richtiger Berwendung die Herstellung optischer Instrumente beruht. Jedes Stud Glas, aus welchem eine Linse für ein Fernrohr, ein Prisma für ein Spektrostop oder sonst ein Teil eines guten optischen Apparates hergestellt werden foll, wird burch jenes Mittel vorerft auf feine Leiftungsfähigfeit geprüft und banach ihm die geeignete Form gegeben. Db Ruder ober gewiffe andere Stoffe in einer Lösung enthalten find und wie viel, zeigt ein Blid auf bie Binteldrehung, die die Schwingungsebene eines Lichtftrahls von gewiffer Brechbarteit erfährt, wenn er durch eine Schicht jener Fluffigfeit gegangen ift. Auf andere Beife wurde man ftundenlang zu arbeiten haben, um die Frage zu erledigen, die fich fo innerhalb weniger Minuten beantworten läßt. In der Raschheit dieser Ermittelung hat aber Die Rübenguderfabritation eine gang wesentliche Unterstützung. Wir brauchen gar nicht an die Spettralanalyse zu erinnern, welche nicht nur fofort bas Borhanbenfein vericie bener Stoffe in einer Berbindung nachzuweisen ermöglicht, fondern auch bie Entbedung porher unbefannter Stoffe unferer Erde herbeigeführt hat, burch nichts weiter als burch genaueste Brufung ber von den glübenden Rorpern ausgehenden Lichtftrahlen in Begug auf ihre Brechbarfeit ober auf ihre Wellenlange. Weitere Beifpiele aus bem Gebiete ber Physit ober Chemie werden die folgenden Rapitel biefes Bandes in überreicher Rabl liefern.

Die Festsetzung von Maßen und die Anwendung von Meßmethoden ist also nicht bloß für die exakten Wissenschaften von höchstem Wert, sondern genau ebenso für das bürgerliche Leben. Und diese Thatsache, welche schon aus den einsachsten Beziehungen der Völker zu einander sich ergibt, beim ersten Tauschversuche sich bemerklich macht, hat frühzeitig auf die Notwendigkeit der Ausbildung von Zahl- und Maßsystemen hingearbeitet. Selbstverständlich genügten in den ersten Zeiten Grade der Genauigkeit, mit denen wir und jetzt auch im gewöhnlichsten Verkehr nicht mehr begnügen. Alle Güter, und ganz besonders die Zeit haben einen höheren Wert erhalten, der auch nicht das geringste Teilchen mehr vernachlässigen läßt.

Ein jeder Magausdruck für eine physikalische Größe sett sich aus zwei Faktoren zusammen, nämlich aus einer als Einheit der physikalischen Größe anzunehmenden ihr gleichartigen Größe und einer unbenannten Zahl, und "eine physikalische Größe messen" heißt: sie ausdrücken durch eine Zahl und durch jene als Einheit anzwnehmende ihr gleichartige Größe. Wenn wir sagen, die Länge dieser Saule beträgt 12 m, so sett sich der Magausdruck aus zwei Teilen zusammen, nämlich der

Bahl "12" und bem als Einheit ber Länge angenommenen "Meter". Da nun bie Brogen, welche in der Physit ihre Behandlung finden, der mannigfaltigsten Art sind, L B. Bolumina, Geschwindigfeiten , Rrafte, Dichtigfeiten , galvanische Leitungswidertande u. f. f., fo wurde, um alle diefe Größen meffen zu konnen, auch eine entsprechend große Angahl von Ginheiten feftzuseten fein, also eine Ginheit gur Meffung bes Bolumens, eine Ginheit gur Deffung von Geschwindigfeiten, eine Ginheit fur Rrafte, besgleichen besondere Einheiten für Dichtigkeiten, für galvanische Leitungswiderstände u. f. f. Dieselben find aber auf drei Fundamentaleinheiten gurudzuführen. Es laffen fich nämlich alle physitalifchen Ericheinungen, Die mechanischen ebenfo wie Die Licht-, Barme- und elettrifden Ericeinungen in letter Inftang gurudführen auf Bewegungen, welche teils für unfere Sinne mahrnehmbar, teils Bewegungen molekularer Natur find, Die fich wegen ihrer Kleinheit ber biretten Bahrnehmung burch unfere Sinne entziehen. Rebe Bewegung aber fest brei Grundbegriffe voraus, ein Etwas, das fich bewegt, ein Substrat ber Bewegung, bas wir Materie ober Maffe nennen, einen Raum, in welchem bie Bewegung por fich geht, und eine Beit, welche zu ber Bewegung gebraucht wirb. Es werben baber jur Meffung ber Bewegungen junachft brei Ginheiten feftzuschen fein, eine Ginheit fur die Maffe, eine Ginheit fur den Raum und eine Ginheit fur die Zeit. Golche Ginheiten nennt man natürliche Ginheiten, wenn fie bireft ber Natur entlehnt find, und wenn fie durch Übereinkommen festgesett find, konventionelle Ginheiten. Die Sauptanforderungen, welche wir an fie stellen, find die, daß fie unveranderlich und ftets reprobugierbar feien, damit fie, wenn fie durch einen unglücklichen Bufall verloren gehen follten, ftets von neuem leicht und ficher wieder hergestellt werden fonnen.

Mage ber Alten. Das erste historische Grundmaß für die Länge, also auch fur ben Raum, ift ein naturliches; es ift von ben Dimenfionen einzelner Blieber bes menichlichen Rörpers ober ben mit ben Rörperteilen abzureichenden Streden abgeleitet. Arm, Elle, Fuß, Boll, Spanne, Schritt find die ursprünglichsten Mageinheiten, benen wir bei fast allen Rulturvölkern bes Altertums begegnen. Ihres ehrwürdigen Alters wegen erfreuen fich biefe Ginheiten baber auch bis auf ben heutigen Tag, namentlich bei ben Archaologen einer jo großen Beliebtheit, daß beinahe in jedem Jahre die metronomische Litteratur burch eine Schrift bereichert wird, in welcher die Ginführung etwa bes Schrittmaßes als des hiftorisch am meisten begründeten und auf natürlichster Grundlage beruhenden immer und immer wieder empfohlen wird. Da aber in allen organischen Gebilden die größte Mannigfaltigfeit und immerwährende Beränderlichfeit herrscht, und ba bie Individuen, von benen bie Mage abzuleiten maren, leiber fterblich find, fo werben bie Hauptanforderungen, die wir an ein Normalmaß stellen, nämlich, daß es unveranderlich und stets reproduzierbar sei, durch die Wahl dieser natürlichen Ginheiten noch in keiner Beise erfüllt. Diese Entstehungsart der Längeneinheit erklärt aber wohl die Berfchiedenheit der bei den einzelnen Bolfern üblichen Mageinheiten. widelung bes Bilbungsgrabes ber Bolfer mußte fruhzeitig fur die Sicherung bes üblichen Rormalmaßes Sorge getragen werben. Dazu genügte freilich anfangs, dasfelbe in eine Mauer großer öffentlicher Gebäude einzumauern, später es an öffentlichen Orten und bei den Behörden aufzubewahren. Mit dem Aufbluhen des Handels und der Erweiterung bes Bertehrs der Bolter machte fich aber bas Bedürfnis fühlbar, bas im Lande übliche **Maß** genauer zu bestimmen und es mit den in anderen Ländern gebräuchlichen zu vergleichen, und bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts trat der Gedanke der Herstellung eines universellen unveränderlichen Naturmages hervor.

Bevor wir indessen zur Schilderung der Entwickelung und Begründung des metrischen Maßlystems übergehen, wollen wir des kulturhistorischen Interesses wegen eine kurze Behandlung dem Maßsysteme der Alten widmen.

Die bewundernswürdigen Megmethoden, die wir heutzutage zur Lösung physitas Lischer Fragen in Gebrauch sehen, waren den Alten unbekannt, sie sind erst eine Errungensichaft der Neuzeit. Die Alten kannten zwar Lintens, Flächens und Körpermaße, sie kannten die Begriffe des absoluten und des spezifischen Gewichts der Körper und vermochten es zu bestimmen; sie hatten Methoden, die Zeit zu bestimmen und Winkel zu messen, und das find im wesentlichen die Grundlagen jedweder Maßbestimmung. Die Anwendung selbst aber ermangelte natürlich der Genauigkeit, die uns heute zu Gebote steht. Die Thatsache, welche beim Lesen alter Schriftsteller auffällig ist, daß nämlich alle Maßangaben fast nur in runden Zahlen gemacht werden, läßt vermuten, daß auch in der Festsehung der Maße selbst keine große Genauigkeit geherrscht haben mag. Und wenn es jett mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, aus den sich oft widersprechenden Angaben genauere Borstellungen von der Größe der alten Maße sich zu bilden, so liegt das eben daran, daß mit demselben Namen mehr oder weniger verschiedene Maßgrößen bezeichnet worden sind.

Es nimmt nicht wunder, daß wir Maße und Megmethoden bei dem alten Kulturvolk, den Ägyptern, zuerst in ausgedehntem Gebrauche sehen, da sie vielseitige Bildung und reiche Kenntnisse, besonders auf den Gebieten der Naturwissenschaften, besaßen, und die Herstellung ihrer großartigen Werke der Baukunst eine sorgfältigere Unwendung der Maße zur Vorbedingung machte. Indes ist es wohl zu viel behauptet, wenn man den Ägyptern zuschreibt, daß sie ihre Maße von den natürlichen Dimensionen der Erde abgeleitet, mithin schon vor 3500 Jahren die Herstellung eines universellen unveränderslichen Naturmaßes verwirklicht hätten.

Man stütt die Ansicht, daß das Normalmaß der Ägypter von dem Umfange der Erde abgeleitet worden sei, darauf, daß angeblich die Seite der Basis der großen Pyramide von Memphis 500 mal genommen, die Ele des Nisometers (des Nismessers), auch heilige Ele genannt, 200000 mal genommen, die Länge des Stadiums zu Laodicea 500 mal genommen, genau die Länge eines Grades der Erde haben soll. Durch diese Beziehungen und eine Menge anderer Besesstellen aus den alten Schriftsellern versucht man nachzuweisen, daß die Ägypter schon eine Gradmessung ausgeführt, auf Grund derselben die Dimensionen unserer Erde berechnet und daraus ihr Maßsystem abgeleitet hätten. Die Annahme einer solchen Gradmessung, welche von Eratosthenes zwischen Spene und Alexandrien ausgeführt worden sein soll, ist aber sehr unsicher. Wir trauen in dieser Beziehung allen alten Kulturvöltern wahrscheinlich zu viel zu, und diese übertriebene Wertschang wird leicht genährt durch die Neigung der Altertumsforscher, gern überraschend tiese Beziehungen da zu entdeden, wo oft nur der Zufall sein Spiel getrieben haben mag.

Die ägyptischen Längenmaße waren von den Dimensionen der menschlichen Gestalt abgeleitet. Die mittlere Länge des Menschen (die Orgyie = 1,85 m) wurde in vier Teile geteilt, deren einer Elle genannt wurde. Der sechste Teil der Orgyie war der Fuß. Kleinere Maße waren von der Spannweite (Spithame), der Breite der Hand (Palme) und der Breite des Fingers (Daktylos) abgeleitet. Die Länge des Schilfrohrs (Kalamos) gab die Rute = 10 ägyptische Fuß; 60 Ruten waren ein Stadium u. s. w. Interessante Maßbeziehungen will man auch in den Größenverhältnissen der Kyramiden gefunden haben.

In einem Lande wie Agypten, in welchem durch die jährlichen Überschwemmungen alle Grenzmarken verwischt und dadurch häufig wiederkehrende Regulierungen notwendig wurden, war die Festsetzung einer Maßeinheit für die Fläche eine sehr wichtige Ausgabe des öffentlichen Lebens. Das gebräuchlichste Flächenmaß war die Arura, ein Quadrat von 100 Ellen Seitenlänge.

Mit den Maßen der Hebräer werden wir durch die biblischen Überlieserungen vertraut, welche in der Tempelbeschreibung namentlich sehr genaue Maßangaben enthalten. Sie scheinen sämtlich ägyptischen Ursprungs zu sein. Die Tagereise hatte 200 ägyptische Stadien, etwa 37 000 m; die Meile hatte 1000 Schritt. Es gab zweierlei Fußmaße, den großen legalen Fuß, Seraim, = 0,3674 m, und den kleinen, Sereth, = 0,2771 m u. s. w.

Sehr ausgebildet war das Maßinstem bei den Arabern, jener Nation, welche nicht nur mit Agypten, sondern weithin an den Gestaden des Mittelmeeres und nach Asien hin einen ausgebreiteten Handelsverkehr unterhielt. Die Breite eines Kamelhaares bildete das kleinste Maß, und die Kleinheit dieses Maßes — wahrscheinlich etwas weniger als ein halbes Millimeter — läßt darauf schließen, daß die Größenbestimmungen der Araber einen verhältnismäßig hohen Grad der Genauigkeit erreicht haben müssen. Die Breite, welche von sechs nebeneinander gelegten Gerstenkörnern eingenommen wurde, war ein anderes Maß. Sie besaßen ferner als Maße den Daktylos, die Kalme, den Fuß, mehrere

Ellen, unter benen namentlich die sogenannte "schwarze Elle" des Al-Mamum bemerkenswert ist, weil nach ihr die Gradmessung unter diesem Kalisen ausgeführt wurde. Die schwarze Elle hatte 27 mal das Maß von 6 Gerstenkörnern — 0,5196 m. Außerdem hatten die Araber eine ägyptische oder Handelselle, die persische, königliche, sogenannte große Elle des Heron, den Schritt, die Rute, die Orgyie, und als größeres Maß die

Barafange, deren 20 einen ägyptischen Grad ausmachten.

Die Griechen haben ihre meisten Maße von den Agyptern erhalten und sie dann wieder den Römern übergeben. Von spezissisch griechischen Maßen ist der Dolichos anzussühren — die Länge des Weges, welchen die wettsahrenden Wagen bei den öffentlichen Spielen zurüczulegen hatten. Nach einigen Schriftstellern hatte derselbe 12, nach andern 20, ja sogar dis 24 Stadien. Das Stadion, deren es mehrere gab, ist von schwankender Länge; das eine war etwa 600 griechische Fuß lang, während das olympische Stadion ungefähr $^{1}/_{40}$ einer geographischen Meile betrug. Der halbe Dolichos, die Entsernung von einem Ende der Rennbahn zum andern, war der Diaulos. Dromos war der Weg, den ein Schiff mit Segeln oder Rudern in 24 Stunden zurücklegt — alles Waße, denen wohl ein sportliches Interesse anhastet, die aber in ihrer Unsicherheit wenig für genaue Bestimmungen geeignet erscheinen. Die kleineren Waße waren von den Ägyptern übernommen.

Gewichtsangaben machten die Griechen nach Talenten, deren es gleichfalls mehrere gab; das kleinste, das syrische oder ptolemäische, entsprach einem Gewicht von ungefähr 7 kg, während das größte, das äginetische, ungefähr 45 kg gewogen zu haben scheint. Das Talent wurde eingeteilt in 60 Minen, die Mine in 100 Drachmen. Den sechsten Teil einer Drachme sollte der Obolos wiegen, die kleine Münze, welche dem Charon als Fährgeld über die schwarzen Fluten des Styr gewährt werden mußte.

Die griechischen Dage find, wie schon erwähnt, später bei den Römern vielfach in Gebrauch gekommen. Borber jedoch hatten diese auch eigene Mage, die mit größerer Sorgfalt gehütet worden zu fein scheinen, als bei dem leichtlebigen Bolte der Hellenen.

Die Grundmaße wurden ausbewahrt und genaue Kopieen derselben in Bauwerken eingehauen. Auf dem Kapitol gab es vier solcher Marken des Fußmaßes, aus denen sich durchschnittlich eine Länge von 0,2959 m für den römischen Fuß ergibt. Undere Fußsetalons, die man hier und da gefunden hat, weichen von dieser Länge selten um 1 mm ab, in gut erhaltenem Zustande aber zeigen sie bisweilen Übereinstimmungen bis auf 0,1 mm.

Das kleinste römische Längenmaß war der Digitus (0,0185 m); dann folgt die Unica (0,0246 m), die Palma (0,0739 m), der Pes (0,2959 m), der Palmipes (0,3659 m), der Tubitus (0,4434 m), der Passus (1,478 m), die Pertica (2,9562 m). Die römische Meise hatte 500 Ruten (Pertica) und die Tagereise, Iter pedestre, 18,75 solcher Meisen. Als Feldmaß galt das Jugerum, d. i. diejenige Fläche, welche ein Joch Ochsen in einem Tage umpflügen konnte. Frucht= und Flüssigkeitsmaße waren genau bestimmt; die Grundlage der ersteren war ein Schessel (modius), diesenige der setzeren die Amphora, deren Inhalt genau einen römischen Aubiksuß betrug. — Das römische Gewichtssystem hatte sich dis vor kurzem noch in unseren Apothekergewichten erhalten. Das Psund (lidra) wurde in 12 Unzen (uncia), diese in 24 Skrupel (scrupulum) und septeres in 20 Grane (granum — Korn) eingeteilt.

Infolge der reichsgesetlichen Einführung des metrischen Systems ist das alte Apothelergewicht im ganzen Deutschen Reiche beseitigt und das Grammspstem mit der Einführung der allgemeinen deutschen Pharmatopoe zum Medizinalgewichtssystem erklärt

worden. In Frankreich bestand dasselbe übrigens schon seit 1840.

Wenn uns die Maße der alten Kulturvölker, der Aghpter, Juden, Griechen und Römer ganz besonders interessieren, so ist dies natürlich, denn unsere moderne Bildung hat sich aus der Erbschaft, die uns von jenen überkommen ist, entwickelt, und die im Altertum gebräuchlichen Anschauungen haben ihre Wirkung auf uns auch heute noch nicht verloren. Bon den Maßen anderer alten Kulturvölker, z. B. der Chinesen, die ohne innere Beziehung zu unserer Kultur stehen, sei hier nur bemerkt, was aus den bisher

aufgeführten Thatsachen auch schon hervorgeht, daß sie nämlich zuerst und naturgemäß von solchen Größen abgeleitet sind, welche die Natur immer in nahezu benselben Dimenssionen hervorbringt, und welche dem Menschen jederzeit zur Hand sind, so daß er sie zur Bergleichung leicht heranziehen kann. Derartige Größen sind vor allen die menschliche Hand, der Fuß, die Länge des Armes, die Weite eines Schrittes, und wir sinden dieselben deshalb fast überall als erste Maßeinheiten für Längenbestimmungen in Gebrauch.

Bestrebungen zur Herstellung eines einheitlichen Maßspstems. Im Jahre 1664 machte Hunghens den genialen Borschlag, die Länge des einfachen Sekundenpendels, welche unveränderlich sei und jederzeit durch das Experiment neu bestimmt werden könne, der Maßbestimmung zu Grunde zu legen. Durch die bald darauf von Richer gelegentlich seiner Pendelbeobachtungen in Capenne gemachte Entedung, daß die Länge des Sekundenpendels wegen der mit dem Breitengrade sich ändernden Größe der beschleunigenden Krast der Schwere an verschiedenen Orten der Erde eine verschiedene ist, verlor der Hunghenssche Vorschlag etwas von seinem universsellen Charakter, da man nun die Länge des Sekundenpendels für einen ganz bestimmten Ort der Erde als Einheit sessendenpendels unter dem Uquator, Bouguer dagegen diesenige unter dem 45. Breitengrade.

Wenn man nicht annehmen will, daß die alten Aghter schon ihr Maßspftem von den Dimensionen der Erde selbst abgeleitet, so werden wir den Ruhm, die großartige Idee zuerst ausgesprochen zu haben, dem Lyoner Astronomen Gabriel Mouton nicht vorenthalten dürsen. In seinem 1670 in Lyon erschienenen Werke "Obsorvationes Diametrorum" schlägt er vor, die Länge des Meridianbogens von einer Minute unter dem Namen Milliare oder Meile zur Normaleinheit zu machen, welche dann weiter nach dem Dezimalspstem in Centuria, Decuria, Virga, Virgula, Decima, Centesima, Millesima geteilt werden sollte.

Das Berdienft, aus ben Dimenfionen der Erbe ein rationelles Maginftem, bas fic zu einem internationalen vollständig eignet, abgeleitet zu haben, gebührt unzweifelhaft den Franzosen, und namentlich hat Laplace bebeutenden Anteil an der Ausführung dieser Abee. Am Rahre 1790 wurde zur Begründung eines auf der Sekunden-Bendellänge als Einheit bafierenden Maßsystems von Talleprand-Berigord eine Kommission ernannt, beftehend aus ben berühmten Mannern Borba, Conborcet, Lagrange, Laplace und Monge, bie fich aber gegen bie Bahl ber Benbellange als Ginheit für bas Langenmaß aussprachen, weil biefelbe ju ihrer Beftimmung bie Ginführung eines neuen Glementes, ber Beit, und überdies ber willfürlichen Ginteilung des mittleren Sonnentages in 86 400 Sekunden benötigte. Sie schlugen vielmehr vor, vermutlich, weil man aus wissenschaftlichem Interesse wieder eine Gradmessung ausführen wollte, durch eine Gradmessung die Größe des Erdquadranten, also die Entfernung des Nordpols vom Aquator, im Meridiane gemessen, zu bestimmen und deren zehnmillionten Teil unter dem Namen "Meter" als Maßeinheit anzunehmen, außerdem aber auch gewiffermaßen als Rontrollmaß die Länge bes einfachen Sekundenpendels unter dem 45. Breitengrade zu ermitteln. Die Bendelbeobachtungen wurden von Cassini und Borda mit außerordentlicher Genauigkeit ausgeführt, die Gradmessungen zwischen Dunkirchen und Barcelona von Mechain und Delambre. Bahrend biefe letteren Gradmeffungen zu dem Zwecke angeftellt werben follten, eine neue Langeneinheit zu bestimmen, war umgekehrt etwa 60 Jahre früher für zwei von Frantreich aus nach Lappland (unter Maupertuis, Clairaut und Othier) und nach bem Aquator (unter Condamine und Bouquer) veranstaltete geodätische Expeditionen bas bamals in Frankreich übliche Längenmaß, die Toife, einer genauen Revision unterzogen und für die von ber Expedition auszuführenden Gradmessungen zwei Toisen als Normalmaßstäbe angefertigt worden, welche sich mit den damals in Frankreich gebräuchlichen in möglichster Ubereinstimmung befanden. Bon biefen beiben Mormaltoifen wurde die eine in Lappland gebrauchte burch Schiffbruch beschäbigt, die andere in Beru gebrauchte blieb unversehrt und bestimmte unter dem gesetzlich festgestellten Ramen der "Toise du Pérou" die Einheit bes frangofischen Langenmages. Diefer seitbem fo berühmt geworbene Dagftab ift ein

Endmaß aus Eisen (étalon à bouts), im Jahre 1735 von Langlois versertigt, hat seine wahre Länge bei 13°R. und ist eingeteilt in 6 Fuß, der Fuß in 12 Zoll, der Zoll in 12 Linien. In diesen Linien wurde nun die aus der neuesten Gradmessung (Barcelona-Lünsirchen) gewonnene Längeneinheit, das Meter, ausgedrückt und die wahre Länge desesteben als metre vrai et desinitist zu 441,296 Linien der Toise du Pérou gesehlich iestgestellt. Das metre vrai et desinitist ist ein von Lenoir versertigter Platin-Endmaßsab, der seine wahre Länge bei der Temperatur des schmelzenden Eises, die wir 0°C. nennen, hat; er wird im Conservatoire des arts et métiers zu Paris ausbewahrt und ist unter dem Namen "metre des Archives" das Urmaß für sämtliche im Gebrauche der versisiedenen Nationen besindlichen Meter. Die Grundlage des neuen französischen Längenmaßes ist also eigentlich die Toise du Pérou geblieben, das Meter ist nur ein gesehlich bestimmter Teil derselben, welcher annäherungsweise den zehnmillionten Teil des Erdsaudranten darstellt und statt der Duodezimalteilung der Toise die bequemere Dezimalteilung enthält.

Bahrend ber Ausstellung in Baris 1867 wurde innerhalb einer besonders dazu eingesetzten Kommission aus Bertretern aller Nationen die Frage einer allgemeinen Raß-, Gewichts- und Munzeinigung ganz ausführlich wieder erörtert. Im Mittelpuntte des Ausstellungsgebaudes, ba, wo samtliche Stragen aus ben Ausstellungsgebieten aller Lander ber Erbe zusammenliefen, erhob fich ein Bavillon, in welchem die verichiedenen Dage und Mungen ber betreffenden Sander, erstere in genauen Ctalons, vereinigt waren. Die Ausstellung in dem runden tempelartigen Bau war bei aller ihrer Raunigfaltigfeit noch lange teine erschöpfende. Deutschland allein hatte ben Bavillon auszufüllen vermocht, wenn es die vielen hunderte verschiedener Ellen und Fuße in Magftaben ausgeftellt hatte, die in ben einzelnen Landern und Landchen bamals noch in Bebrauch oder wenigstens noch nicht abgeschafft und noch nicht durch ein einheitliches Maß erfett waren. Unter sich gleiches Maß besaßen Frankreich, Stalien, Spanien, Bortugal, Belgien, Holland, Chile, Peru, Neugranada, Bolivia, Benezuela, sowie Frangofifc und Hollandisch-Buinea, in benen bas frangofische Metermaginftem eingeführt war. Die übrigen Staaten, unter ihnen England, Deutschland, Rußland, hatten noch jeder fein eigentumliches Dag. Doch wurde in ben Beratungen ber Kommiffion bas Bedurinis einer allfeitigen Ginigung erfannt, bas Metermaßinftem als bas geeignetfte für die allgemeine Annahme erklärt und seine Einführung empfohlen.

Als "maßgebend", im vollen Sinne des Wortes, find für ein internationales Maßspitem folgende Bestimmungen festgestellt worden:

1. Die Einheit muß eine unveränderliche sein; sie soll durch bekannte, möglichst einsiache Arbeiten zu jeder Beit aus gewissen, in der Natur vorkommenden unveränderlichen Dimensionen abzuleiten und möglichst bequem zu handhaben sein.

2. Das auf die Einheit begründete System soll in seinen Ober- und Unterabteilungen ausschließlich der Dezimalteilung folgen: Längen-, Flächen-, Körpermaße u. s. w. sollen einen natürlichen, einsachen und leicht übersichtlichen Zusammenhang zeigen, die Bezeichnung der einzelnen Maße soll eine systematisch wechselseitige sein, so daß durch den Ramen der einzelnen Maßgrößen das Verhältnis zwischen ihnen ausgedrückt wird.

Darauf, daß die Maßeinheit eine natürliche, d. h. eine solche sei, welche zu jeder Zeit aus gewissen in der Natur vorhandenen und unveränderlichen Dimensionen leicht abgeleitet werden kann, ist aber nicht so großes Gewicht zu legen. Denn da es nicht den Sinn haben kann, daß eine solche natürliche Dimension selbst als Maßeinheit genommen werden soll, sondern nur eine davon abgeleitete Größe, welche in ihrer Handlickeit den vraktischen Anforderungen entspricht, so daß also nur das Berhältnis zwischen dieser Raßgröße und einer natürlichen unveränderlichen Dimension genau bekannt sein soll, so lann man jede willkürlich gewählte Einheit zu einer natürlichen dadurch machen, daß man eben jenes Berhältnis ganz genau bestimmt. In dieser Weise ist z. B. das englische Pard desiniert, und das darauf bezügliche System kann als ein natürliches gelten; denn man hat die Länge des Sekundenpendels zu London genau gemessen, und eine Parlamentsversügung vom 17. Juni 1824 setze sest, daß die Länge des Nard zur Länge des

Sekundenpendels sich verhalte wie 36:39,18929 in der Breite von London, auf den Meeresspiegel und den luftleeren Raum reduziert und bei 62° Fahrenheit gemessen. Gin englischer Kubikzoll destilliertes Wasser von 62° F. soll bei 30 engl. Zoll Barometerhöhe nach derselben Bestimmung 252,158 Grains eines Pfundes wiegen, welches 5760 solcher Grains enthält. Es kann also die Einheit wohl eine natürliche sein, sie muß aber dann unter allen Umständen für alle Bewohner der Erde ein gleiches Interesse haben.

Solcher natürlichen Einheiten sind hauptsächlich zwei in Borschlag gebracht worden. Der Weg, welchen ein im luftleeren Raume freisallender Körper in der Zeitsekunde an einem bestimmten Orte der Erde zurücklegt, ist eine bestimmte Größe, von welcher die Länge des einsachen Sekundenpendels abhängig ist. Ein einsaches oder mathematisches Pendel denkt man sich bestehend aus einem materiellen Punkt, welcher an einem gewichtslosen, undiegsamen und unausdehnbaren Faden ausgehängt ist. Die Länge eines solchen einsachen Pendels, dessen Schwingungsdauer gerade eine Sekunde beträgt, läßt sich nun mit hilse eines materiellen oder physischen Bendels nach gewissen Methoden berechnen, und die so gesundene Länge ist eine für denselben Ort ganz bestimmte, durch Wieder-holung der Bersuche immer wieder zu sindende Eröße, d. h. eine natürliche Einheit.

Eine andere natürliche Einheit ware gegeben durch die Entfernung zweier bestimmten Buntte auf der Erdoberstäche, deren Messung zu jeder Zeit wiederholt werden kann.

Eine dritte natürliche Einheit bietet die Wellenlänge eines bestimmten Lichtstrahls, welche, wie in der Optit des näheren gezeigt werden soll, immer wieder von
neuem bequem und sehr genau bestimmt werden kann.

Der Hauptvorzug des metrischen Maßinstems beruht nicht sowohl auf dem theoretischen, absoluten Werte der angenommenen Einheit, die allerdings wesentlich zur allgemeinen Verdreitung desselben beigetragen hat, sondern auf der Thatsache, daß alle Teile desselben durch ein äußerst bequemes und übersichtliches Dezimalsystem mit einander zusammenhängen, sowie auf den einsachen Beziehungen, die zwischen der Bolumeneinheit und Gewichtseinheit bestehen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Trotz dieser allseitig anerkannten Vorzüge hat das metrische System nur sehr langsam Boden gewinnen können. Man machte ihm von kompetenter Seite und wohl mit Recht den Borwurf, daß die als Einheit sestgeset Länge eine unpraktische, von der üblichen zu stark abweichende und den Bedürsnissen des Handels und Verkehrs nicht entsprechende sei; dazu kommt die Macht der Gewohnheit, an Althergebrachtem seitzuhalten, die nationale Eisersucht und Eitelkeit, Eigentümliches zu wahren, sowie die natürliche Scheu und Abneigung vor einer so ties eingreisenden Neuerung, wie es die Einführung eines neuen und überdies in Bezug auf die praktischen Ersolge noch nicht genügend erprobten Maßsystems ist.

MUmählich aber mußten bergleichen Engherzigkeiten schwinden vor bem großartigen Bedanten eines allen Bolfern gemeinsamen Maginftems, gewiffermagen einer gemeinsamen, allgemein verständlichen Sprache in allen quantitativen Fragen technischer und wiffenschaftlicher Untersuchungen. Ein solches zu werden hatte nun einmal das metrische System burch die ihm ju Grunde liegende Stee die größte miffenschaftliche Berechtigung, und fo haben in der That in der neuesten Beit ftillschweigend alle zivilifierten Nationen, die felbft ein gut durchgebildetes Maginftem, wie g. B. Breugen, befagen, bem frangofifden Determaß ben Borzug eines allgemeinen Mages zuerkannt, und auch fast alle bas "Metre des Archives" als Grundmaß angenommen. Go hat der Norddeutsche Bund durch ein Gefet vom 17. August 1868 bas Meter als Basis für die Mage und Gewichte angenommen und als Normalmaß das im Befige der preußischen Regierung, jest im Gewahrfam ber Raiferlich Deutschen Normal=Nichungs=Rommiffion befindliche Platina=Meter festgefest, welches durch eine im Jahre 1863 von Preußen und Frankreich ernannte Rommission = 1,00000801 bes "Mètre des Archives" gefunden worden ift. Go haben verschiedene Regierungen für ihre Staaten beglaubigte Ropieen bes Meter anfertigen laffen, um ben Bedürfniffen der Wiffenschaft, des handels und der Industrie zu genügen. Allein diefe Ropieen waren unabhangig von einander, nach verschiedenen Methoden und aus verschiebenem Material hergestellt und bei verschiedenen Temperaturen mit dem frangofischen Urmaß verglichen worden, und dieser Mangel an Ginformigfeit ließ befürchten, bag, wenn

nicht mit aller wiffenschaftlichen Strenge gemeinsam porgegangen murbe, Die Eristenz eines einheitlichen Maßinftems wohl bald wieder in Frage gestellt würde. Der Umstand, daß die frangofischen Gelehrten die Aufbewahrung und Berwaltung der metrischen Urmage ansichließlich Frankreich vorbehielten, wirfte hindernd auf die allgemeine Ginführung derselben. Staaten, welche dieselben einzuführen oder für die Bedürfnisse der Wissenschaft und der Andustrie wenigstens authentische Kopieen hergestellt zu haben wünschten, mußten die Bergleichungen berfelben mit den Urnormalen entweder durch französische Beamte ausführen laffen oder Gelehrte nach Paris fenden. Für folche Bergleichungen wurden in der Regel Komparatoren zur Berfügung gestellt, welche ben mobernen Unforderungen ber Bragifionsmegtunft nicht mehr genügten, fo daß haufig fremde Gelehrte mit ihren eigenen Romparatoren nach Paris reisen mußten, um bort die Vergleichungen auszuführen. Um die Brototype, welche wegen ihrer Berftellung aus nicht gang reinem und zu weichem Blatin nicht genügende Garantie gegen ihre Unveranderlichkeit boten, möglichft zu iconen, mußte man fich ferner bei ben Bergleichungen mit Ropicen begnügen, die nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmt waren. So wurde die Erlangung genauer Ropieen schwierig, und die Folge davon war, daß bei Magvergleichungen felbst in einem und demselben Lande Abweichungen auftraten, die ben Betrag ber Beobachtungsfehler um das Sundertfache überftiegen.

Um diesen Wißständen abzuhelsen, wurde von den verschiedensten Seiten, von vielen wissenschaftlichen Korporationen, internationalen, statistischen und geodätischen Kongressen, namentlich aber von dem Petersburger Akademiker Jacobi dem Bunsche Ausdruck gegeben, eine internationale Kommission einzusehen zur Feststellung neuer metrischer Prototype und Kopieen für alle Länder, sowie zur Begründung eines ständigen, sestorganisierten internationalen Bureaus für Maßvergleichungen. Insolgedessen sah sich im Jahre 1870 die französische Regierung, welche sich anfänglich aus naheliegenden Gründen ablehnend oder zum mindesten kühl gegen diese Vorschläge verhalten hatte, endlich genötigt, die zwilssierten Staaten der Erde zu einer internationalen Konserenz einzuladen, welche aber wegen der kriegerischen Ereignisse bis auf weiteres vertagt werden mußte.

Im Jahre 1872 fand dann auf eine abermalige Einladung der französischen Regierung eine internationale Ronferenz ftatt, welche ben Beschluß faßte, unter Bugrundelegung der frangöfischen metrischen Prototype neue internationale metrische Prototype, junachft nur fur die auf der Ronferenz vertretenen 28 Staaten anzufertigen, und gleichzeitig ein permanentes Komitee ber internationalen Meterkommission für bie Leitung der Berhandlungen und Geschäfte ernannte. Auf Anregung des letteren wurde nun am 1. Februar 1875 ju Baris eine biplomatische Konferenz einberufen, bei welcher die Debrjahl der Staaten, die im Jahre 1872 an der internationalen Meterkonferenz teil-genommen hatten, durch ihre Minister oder Gesandten in Baris und durch besondere wissenschaftliche Abgeordnete vertreten waren. Die Mehrzahl berichen, welche mit ber Ausarbeitung eines Bertragsentwurfes, betreffend die dem internationalen Maß- und Gewichts-Bureau zu gebende Organisation, betraut worden waren, legten der Konferenz einen Entwurf vor, der endlich nach vielen auf das politische Gebiet hinübergespielten Auseinandersetzungen am 20. Mai 1875 von den Vertretern folgender Staaten unterzichnet wurde: Deutschland, Ofterreich-Ungarn, Belgien, Brafilien, Argentinische Republik, Danemart, Spanien, Bereinigte Staaten von Nordamerita, Frankreich, Italien, Peru, Bortugal, Rugland, Schweden und Norwegen, Schweiz, Türkei und Benezuela. Dem Bettrage zufolge, welcher, zunächst auf 12 Jahre abgeschlossen, mit dem 1. Januar 1876 in Rraft trat, und zu welchem ber Beitritt jedem Staate freisteht, ift auf gemeinsame Roften ein permanentes wissenschaftliches Institut, das seinen Sit in Paris hat, unter dem Ramen "Internationales Bureau für Maß und Gewicht" gegründet worden. Seine Oberleitung ift einem internationalen Romitee anvertraut, welches seinerseits wieder unter die Autorität einer aus den Bertretern der den Bertrag schließenden Regierungen gebildeten "Generalfonferenz für Dag und Gewicht", in welcher der jeweilige Brafident ber Barifer Atademie den Borfit führt, geftellt ift.

Diefes im Pavillon von Breteuil nabe bei Sevres gelegene, mit allen Hilfsmitteln moderner Prazifionsmeßkunft ausgerüftete Bureau ift nach dem Artikel 6 der Konvention,

welcher von den Funktionen des internationalen Bureaus für Maß und Gewicht handelt, mit folgenden Aufgaben betraut:

1. Samtliche Bergleichungen und Berifikationen ber neuen Prototype und ihrer Kopieen jest und in Zukunft auszuführen;

2. die neuen internationalen Prototype aufzubewahren;

3. die neuen Prototype mit den nicht metrischen, in den verschiedenen Landern und in den Wissenschaften gebräuchlichen ober gebräuchlich gewesenen zu vergleichen;

4. die Bergleichungen sämtlicher Präzifionsmaße und =gewichte auszuführen, beren Beglaubigung von Regierungen, Behörben, gelehrten Gesellschaften ober Privaten ge-

münicht wird.

Als Material für die neuen Prototype wurde eine Legierung von 90 % Platin und 10 % Fridium gewählt, welche nach den Methoden des berühmten Parifer Chemiters St. Claire=Deville vollfommen rein dargestellt werden konnte und vermöge seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften alle Garantie für Unveränderlichkeit darzus bieten schien.

Bon anderer Seite war ber Bergll, namentlich aber ber Bergtruftall wegen feiner Barte, feines geringen Barmeausbehnungstoeffizienten und feiner Unveranderlichteit als bas geeignetste Material für Urnormale hervorgehoben worden. Brofessor Refule in Bonn wies nämlich darauf hin, "daß alle amorphen Rörper, seien fie dargestellt burch Giegen, Breffen, Balgen, Sammern ober Bragen, in fich bas Bestreben besigen, in einen truftallinischen resp. truftallisierten Rustand überzugeben. Alle Moleküle eines berart bargestellten Rörpers befinden sich in einer mehr oder weniger gezwungenen Lage und find bestrebt, in die Gleichgewichtslage zu gelangen. Treten Umftande ein, die dieses Bestreben begünstigen, so bewegen sich die Moletule in diefen Richtungen, und die Folge biefer Bewegungen ift eine unregelmäßige Beranderung ber außeren Form bes gegebenen amorphen Körpers. In einem regelrecht krystallisierten Körper bagegen befinden sich alle Moletüle in der ihnen eigentumlichen Gleichgewichtslage gruppiert. Eine Spannung ber Moleküle findet nicht statt, folglich liegt auch kein Bestreben vor, die Lage zu andern. Die außere Form eines truftallifierten Rorpers anbert fich baber bei außeren Ginfluffen nie ungleichmäßig, fondern immer gleichmäßig, gleichviel ob die Urfache der Bewegung burch Temperatur ober burch Stoge hervorgerufen wirb. Aus biefen Grunden tonnen", hob Professor Retule hervor, "aus Metall angefertigte Normalmaße ober gewichte nicht richtig bleiben, wohl aber folde Normale, die aus einem Arpftall, 3. B. Bergtruftall, bergestellt wurden." Es ift jedoch von der herstellung ber Langenmagprototype aus Bergtryftall feitens der Meterfommiffion junachft beshalb Abftand genommen worden, weil hinreichend große homogene Stude aus Bergfruftall bisher nicht aufgetrieben werben konnten, und weil es nicht ratfam schien, kleinere, etwa ein ober zwei Dezimeter lange Arpftallftäbe als Prototype auszugeben wegen ber fehr ftarten Fehlerhaufung, welche bei ben Bergleichungen fürzerer Defilangen mit bedeutend größeren Langen entftehen wurde. In Bezug auf die theoretisch gefolgerte Unveränderlichkeit von Bergkrystallgewichten liegen bisher nur Bergleichungen von Bergtruftallgewichten unter einander vor, wobei, obicon beren Differeng ftets unverändert gefunden wurde, bennoch bie Möglichfeit von Underungen beiber Stude in gang gleicher Beife nicht ausgeschloffen ift.

Mit der Anfertigung der neuen metrischen Prototype war nun von der internationalen Meterkommission die französische Sektion betraut worden. Die Arbeiten der letteren
haben aber anfänglich den gewünschten Erfolg nicht erzielt. Die Ursache des Mißersolgs
war nach einem von Professor Wild der Petersburger Atademie erstatteten Berichte zum
Teil in einigen für die damalige Zeit verfrühten und nicht ganz praktischen Beschlüssen
der internationalen Meterkommission zu suchen, denen zusolge die neuen Prototype aus
einer in ihren Sigenschaften damals noch nicht genügend erforschten Legierung von PlatinIridium und zwar sämtliche Prototype aus einem einzigen Gußstücke von 250 kg hergestellt und die Stäbe eine eigentümliche, aus theoretischen Betrachtungen für zweckmäßig
gefolgerte, praktisch aber schwer ausssührbare Querschnittsform (angenähert die Form des X)

erhalten follten.

Bevor wir aber die Ergebnisse der inzwischen jum Abschlusse gelangten Unterfuchungen der internationalen Metertommiffion mitteilen, fei es geftattet, an diefer Stelle einen turgen Blid auf die Geschichte der Gradmeffungen zu werfen, beren eine ja, wie wir gefeben, durch die Bestimmungen der Toise von Beru für bas Magmesen der wiffen= caftlichen Belt von Bichtigfeit geworben mar.

Gradmeffungen. Die ersten Bersuche einer Bestimmung der Größenverhältnisse der Erbe finden wir von den alten Agyptern ausgeführt. Durch Pythagoras oder Aristoteles war die Augelgestalt der Erde bewiesen, Eratosthenes von Kyrene versuchte sich in ihrer Bar die Augeigestalt det Gebe deintesen, Etutosigenes von Apreie versächt dage sprochen werden kann, eine wirkliche Gradmessung, außgesührt zu haben, so bleibt ihm doch der Ruhm, zur Ausmessung der Erde die richtige Methode gesunden und zuerst angewandt zu haben. Die erste eigentliche Messung der Erde geschaft im 9. Jahrhundert am Arabischen Meerdusen und Beschlade merschaft und Menten Westenden Meerdusen und Beschlade merschaft und Menten.

bujen auf Befehl des Kalifen Al-Mamum. Die dieselbe aussührenden Geometer wurden in zwei Barteien geteilt, damit durch die Arbeit der einen die der anderen kontrolliert werden könne. Die für die Größe eines Grades — des 360. Teiles eines Kreises — gesundenen Berte wichen aber bedeutend von einander ab, indem die eine Expedition den Wert zu 46 arabischen Meilen, die andere dagegen zu 56,5 Weilen sand. Leider sind wir nicht im stande, zu entscheiden, wie nahe oder wie entsernt dem wahren Werte diese Angaben waren, da und die genaue Kenntnis der Länge der arabischen Meile mangelt.

Bon dieser Zeit an schienen berartige Untersuchungen durch das ganze Mittelalter hins durch zu ruhen. Das Interesse an den geographischen Bissenschaften war ein sehr geringes, und die allgemeine Bichtigkeit der Lösung solcher Fragen hatte man noch nicht erkannt. Erst 1525, nach der großen Erdumsegelung, gewann dieser Gegenstand wieder allgemeines Interesse.

1525, nach ber großen Erdumsegelung, gewann dieser Gegenstand wieder allgemeines Interesse. Die nächste Gradmessung nach der arabischen in der Büste Singar unternahm der auch als Mathematiker bekannte Leidarzt des Königs heinrich II., Fernel. Als Resultat der auf primitivstem Bege ausgeführten Wessung ergab sich für die Länge eines Meridiangrades der Bert von 57 070 Toisen, ein Ergebnis, welches sast genau mit den Wessungen der neueren Zeit übereinstimmt, bei denen die Benutung der vollkommensten Instrumente, die gewissenhafteste und scharssinnigte Berücksichtigung der das Unternehmen beeinstussenen, derechte die Fand boten. Diese übereinstimmung aber ist nichts weiter als ein Spiel des Zusals. Denn Fernel hatte, um die Länge des Bogens zwischen Paris und Amiens, dessen Bintelgröße genau bekannt war, zu bestimmen, kein anderes Mittel angewandt, als einsach einen Bagen, in welchem er die zu messende Streck durchsuhr; aus der Anzahl der Umdrehungen, die während dieser Zeit die Räder gemacht hatten, berechnete er die Länge des zurückgelegten Beges. Ein solches Versahren kann aus Genausskeit keinen Anspruch machen, und wenn das Resultat trosdem ein der Wahrheit nahesommendes ist, so kommt dies eben nur daher, daß ein Fehler den anderen in seiner Wirtung aushob.

kanpruch magen, und wenn das Rejutat troben ein der Wagtzelt nagerommendes in, jo kommt dies eben nur daher, daß ein Fehler den anderen in seiner Wirlung aushob.
Im Jahre 1615 subrte der Geometer Snellius zwischen Allmar und Vergen op Zoom in Holland eine Gradmessung aus. Der von ihm gemessen Bogen umsaßt 1° 11' 30", und der Wert für einen Grad wurde daraus zu 55 021 Toisen berechnet. Interessant ist diese Westung dabrech, daß bei ihr zuerst die Methode der Triangulation angewendet wurde, die vierentieft von Graffing auf warden ist

eigentlich von Snellius erfunden worden ift.

Auf die andere, sehr muhsame Art, die Länge eines Bogenstüdes durch Anwendung der Mekkette, also durch direkte Ausmessung zu finden, führte Norwood die schon erwähnte Messung 1635 zwischen London und Port aus, bei der sich die Gradlänge zu 57 424 Toisen berausstellte. Einen davon sehr abweichenden Wert (62 650 Toisen) sand Niccioli, und die Frangofische Alademie, die hohe Bichtigleit ber Sache ins Auge fassend, beschloß nun, ba bei ben betrachtlichen Abweichungen, welche alle bisher auf diesem Gebiete ausgeführten Ressungen noch unter einander zeigten, auf die mahricheinlich richtige Große nicht geschlossen werden tonnte, eine neue Deffung mit allen der Biffenschaft gu Gebote ftehenden Mitteln in Angriff zu nehmen.

Der damals berühmte Geometer Bicard murde mit der Lofung diefer Aufgabe betraut. Er führte seine Arbeit im Jahre 1670 mit der größten Gewissenhaftigkeit durch, und seine Messung verdient vor allen andern das größte Zutrauen. Er maß zwischen Amiens und Malvoisine einen Bogen von 1° 28' 28" und berechnete daraus die Länge eines Meridian-

grades zu 57 060 Toifen.

Unter Bugrundelegung biefer Angabe berechneten Sunghens und Remton die Große ber Erbe, Die man immer noch als volltommene Rugel betrachtete. Alls aber Richer die vorhin bereits erwähnte Beobachtung gemacht hatte, daß ein für Paris richtiges Sekundenpendel um 1,4 Parifer Linien verkurzt werden muffe, wenn seine Schwingungsdauer in Capenne auch gerade eine Setunde betragen folle, und ferner gefunden hatte, daß diese Längenkorrektion nicht etwa eine Folge der Warmeausdehnung sei, stellte Newton die Behauptung auf, jene Beranderung der Schwingungsdauer des Bendels sei eine Folge der durch die Rotation der Erbe erzeugten Bentrifugaltraft. Er folgerte ferner hieraus, baß fich um ben Aquator, wo jene Bentrifugaltraft am größten fei, mehr Erdmaffe angehäuft habe als an ben Polen, baß also die Erde nicht eine Rugel sei, sondern eine abgeplattete, ellipsoidische Gestalt haben müsse. Um die Frage zu entscheiden, wurde eine neue Gradmessung auf Anregung Bicards durch die beiden Cassinie Dominique und Jatob, ausgesährt und der durch Paris gesende Meridian in seiner ganzen Länge in Frankreich gemessen. Dabei kam man aber auf das merkwürdige Ergebnis, daß die Grade nach den Polen zu abnehmen sollten. Wan sand nämlich aus der von Paris die an die südliche Grenze des Reiches ausgebehrten Wessung (6° 18' 57") die Größe eines Grades zu 57097 Toisen, dagegen aus der von Paris dis Dünkirchen 56 960 Toisen, woraus also gegen Newtons auf theoretische Gründe gestützte Beshauptung hervorzugesen schien, daß die Länge der Erdachsen Durchmesser schlen schle vers bindenden Durchmesser schlen icher keils die des Alquatorialdurchmessers der Erde.

Die Gelehrten aller Lander erhoben ihre Stimme, teils für die Remtoniche, teils für die Cassiniche Geftalt der Erde. Um diesem mit vieler Heftigkeit unter den Mathematiken geführten Streite ein Ende zu machen, wurden von der französsischen Regierung zwei Grad-



221. Johann Jakob Baeger.

meffungen in hinlanglicher Entfernung von einander angeordnet. Die eine follte unmittelbar unter dem Aquator, die andre unter dem Bolarfreije vorgenommen werden.

Buerst wurde (1735—46) die unter der Bezeichnung "Beruanische Messung" berühmte Unternehmung ausgeführt, und das ihr zu Grunde gelegte Maß — die Toise von Beru — wurde von da an das wissenschaftliche Grundmaß in allen kultivierten Ländern. Namen wie die der Geometer Bouguer und Condamine, des Botanikers Justieu, denen sich unter anderen der berühmte spanische Gelehrte de Usloa anschlok, sind für immer mit dieser denkwürdigen Ezpedition verknüpst.

Im Juni 1756 tam die zweite Expedition, bestehend aus den Atademitern Maupertuis, Clairaut, Camus und Lemonnier und dem Atbe Othier, im Bottnischen Meerdusen und bestehenden und bestimmte noch in demjelben Labre die Größe eines Grades zu 57 434 Toisen. Aus einer Bergleichung dieses Wertes mit dem zwischen Paris und Amiens zu 57600 Toisen gefundenen und noch sicherer aus dem bei der peruanischen Wessung geinndenen Wesste zu 56 753 Toisen ergab sich ganz augenscheinlich, daß die Erde ein an den Bolen abgeplattetes Sphäroid (also eine nur unvollsommene Kugel) sein muß, daß also der Cassinischen Wessung zugeschrieben werben kann. Später Untersuchungen auf diesem Gebiete haben dies auch außer allen Zweisel gesett.

bies auch außer allen Zweifel gefest. Bon ben vielen feitbem ausgeführten Gradmeffungen follen nur die wichtigften bier

furz ermähnt werden. Es sind dies: die von Lacaille 1750 an der Südspite von Afrika ausgesührte, durch welche die Zunahme der Breitengrade nach den Bolen hin auch für die südliche Erdhalbkugel erwiesen wurden; die große von Delambre, Biot und Arago 1792 vollzogene, weil sie die Grundlage sür das französische Wetermaßipstem geworden ist; diesenige von Gank in Hannover; die russische von Struve über 25 Breitengrade von Ikmil an der Donau bis zum Nordkap sich erstreckende; die große ostindische, Ende der fünsziger Jahre, und die mitteleuropäische Gradnessung, welche 1861 nach einem Entwurf des Generalseutnants Dr. Johann Jakob Baeher in Borschlag gebracht wurde und an deren Aussichtung sich die Staaten Baden, Bahern, Belgien, Dänemars, Frankreich, Hannover, Hessenskafel, Hessenschaft, Holland, Sachsen, Belgien-Parmstadt, Holland, Sachsen, Wecklendurg, Österreich, Preußen, Rußland, Sachsen, Sachsen, Soburg-Gotha, Schweden und Norwegen, die Schweiz und Württemberg beteiligten. Diese Gradmessung umsaßt einen Flächenraum von mehr als 53 000 Duadratmeilen, also etwa den dritten Teil des Flächeninhalts von Europa oder den 175. Teil der ganzen Erdobersläche, und unterscheide sich von den früheren Unternehmungen dieser Art dadurch, daß sie nicht sowohl bloß eine Messung in einem Meridian (Breitengradmessung) oder in einem Barallelkreis (Längengradmessung) sein soll, sondern eine Berbindung beider, welche die vollständige Bestimmung der Krümmungsverhältnisse von einem beträchtlichen Teile Europas mitalen besonderen lokalen Abweichungen von der regelmäßigen Figur und die Ermittelung der Ulrsachen dieser Abweichungen erstrebt.

Das Metermaßinftem. Bei der Gradmeffung vom Jahre 1792 murbe ein Bogen von 12° 22' 13" gemeffen, von Dunfirchen bis jur Infel Formentera, ber Wert eines Grabes aus biefer gangen Lange von 705 189 Toifen berechnet und baraus bie Lange des Meridianbogens vom Bol bis jum Aquator abgeleitet. Der zehnmillionte Teil biefes Quadranten sollte als Maßeinheit angenommen werden. Da aber aus den durch die Gradmessung erhaltenen Resultaten die Länge des Meter — eben jenes zehnmillionten Teiles des Erdquadranten — sich verschieden ergab, je nachdem man für die Größe der Erdabplattung an ben Bolen verschiedene Berte annahm, fo bestimmte ein Defret vom 19. Frimaire bes Sahres 8, bag bas gesetliche Meter ber Entfernung ber Enbflächen einer Metallstange gleichzusehen sei, welche bei 00 C. auf ber bei 16,250 C. bestimmten Toise von Peru 443,296 Linien der letteren mißt. Diese Lange follte, da die verschiedenen Anfichten über die mahre Größe bes gesuchten Wertes voraussichtlich noch nicht sobald zu einer Einigung zu gelangen schienen, und man die wichtige Frage ber Festsebung eines einheitlichen Mages nicht in bas Ungewiffe hinaus vertagen wollte, als mit bem gehnmillionten Teil der mahricheinlichen Lange bes Erbquadranten übereinstimmend an= genommen werden unter bem Namen Meter.

Die Einteilung geschah nach dem Dezimalspstem. Die Bezeichnungen wurden zwei toten Sprachen, der griechischen und der lateinischen, entnommen, indem man von dem Gesichtspunkte ausging, daß alle heutigen Kulturvölker eine gleiche Pietät für die Sprachen jener Bölker hegen, welche unsere Bildung begründet haben. Man besolgte dabei die Methode, die Bezeichnungen von Bielfachen der Maßeinheit der griechischen, die der Unterabteilungen der lateinischen Sprache zu entlehnen.

Die Längeneinheit selbst nannte man, wie schon erwähnt, kurzweg Meter (von dem griechischen Worte μέτρον, der Messer); die Unterabteilungen: Dezimeter = 0,1 m; cm = 0,01 m; mm = 0,001 m; die Bielsachen dagegen: Dekameter = 10 m; Hettometer = 1000 m; Kilometer = 1000 m; Myriameter = 10 000 m. Die ersteren wurden durch Zusammensehung mit den lateinischen Wörtern decem zehn, centum hundert, mille tausend, die letzteren mit den gleichbedeutenden griechischen Wörtern gebildet: δέχα (deka) zehn, έχατόν (hekaton) hundert, χίλιοι (chilioi) tausend, und μύριοι (myrioi) zehntausend.

Als Gewichtseinheit wurde das Gewicht eines Würfels reinen destillierten Wassers von 4°C. festgesetz, bessen Seitenlänge 1 Dezimeter betragen sollte. Man nannte sie Kilogramm, nach dem griechischen γράμμα (gramma); das Kilogramm entspricht einem Gewicht von 2 Zollpfund und wurde eingeteilt in 1000 Gramm, das Gramm in 10 Dezigramm, das Dezigramm in 10 Bentigramm und das Zentigramm in 10 Milligramm. Flächen= und Körpermaße wurden dirett von den Längenmaßen durch Quadrieren und Kubieren derselben abgeseitet, und als Einheit der ersteren erhielt die Flächengröße von 100 qm, also ein Duadrat von 10 m Seitenlänge, den Namen Are (von arare, pslügen), als Einheit der setzteren dagegen ein Würfel von 1 m Seitenlänge den Namen Stere (von στερεός [storoos] — fest, solid). Den Volumeninhalt eines Kubisdezimeter nannte man Liter (von λίτρα [litra] soviel als das lateinische libra, ein Pfund oder was ein Pfund wiegt); Aren, Steren und Liter aber, ebenso wie die Weter, wurden in Dezis, Benti-, Desa-, Hesto-Steren, «Aren und «Liter weiter gruppiert und geteilt.

Man ersieht baraus, daß in dem Metermaßinstem durchaus nichts enthalten ist, was. spezifisch französisch und aus diesem Grunde einer internationalen Einrichtung hinderslich gewesen wäre. Troß alledem wurden nicht ganz unwesentliche Einwendungen gegen seine allgemeine Einführung erhoben. Das eine Mal wurde gesagt: es sei zur Bestimmung des Meters der Meridian, welcher durch Paris gehe, gemessen und seine Länge zur Grundlage genommen worden, das Meter demnach doch eine rein französische Größe; das andere Mal wurde darauf Bezug genommen, daß das Meter nach den neueren und immer mehr vervolltommneten Messungen der Erde jest nicht mehr der zehnmillionte Teil der Länge des Erdquadranten sei, wie es anfänglich sein sollte, sondern daß in Bahrheit das Viertel eines Meridiankreises 10 000 857,5 m betrage, das Meter demanach salsche seine

Der eine Einwand ist so haltlos wie der andere. Welchen größten Kreis ich auf einer Rugel messe, bleibt für die Bestimmung ihrer Dimensionen ganz gleich, wenn nur überhaupt ein Kreis oder das Stück eines solchen gemessen wird, der durch die beiden Endpunkte eines Durchmessers, aber gleichviel welchen Durchmessers, gelegt ist. Für ein Rotationssphärvid, wie unsere Erde, gilt nun zwar diese Allgemeinheit nicht, da wir hier unendlich viele verschieden lange Durchmesser haben, einen längsten, der je zwei gegenüberliegende Punkte des Aquators, und einen kürzesten, der die beiden Pole mit einander verdindet. Zwischen beiden liegen Durchmesser von allen innerhalb dieser Grenzen nur möglichen Werten. Alle Meridiane aber sind gleich lang — der Pariser Meridian ist ebenso lang wie der von Potsdam, man kann also in diesem Sinne den einen nicht als bevorzugt ansehn. Zudem ist zu bedenken, daß zur Bestimmung des Erdquadranten, dessen zehnmillionten Teil man als Weter annahm, alle früheren Gradmessungen mit berüdssichtigt wurden, und alle diesenigen Länder, welche für die wissenschaftliche Ersorschung der Erde in dieser Richtung etwas gethan hatten, auch die Ehre in Anspruch nehmen dürsen, für die Bestimmung der Einheit des Wetermaßinstems das Material geliesert zu haben.

Bas den zweiten, oft als besonders wichtig hingestellten Ginwand betrifft, daß das Meter falich fei, weil es nicht mehr ben gehnmillionten Teil bes Erdquabranten betrage, fo haben amar die immer icharfer werdenden Untersuchungen ergeben, daß die fruberen Beftimmungen ber Größe ber Erbe an Ungenauigfeiten litten; folange man aber in ber Bervolltommnung ber Instrumente und ber Degmethoden fortichreitet, fo lange wird man die zur Beit für richtig gehaltenen Magangaben noch mit Fehlern behaftet finden, die aber in immer enger werbenden Grengen fich bewegen. Der Umfang ber Erbe ift nach unserer jegigen Renntnis größer, als man 1792 bachte; hatte man barauf bestanden, daß das Meter unter allen Berhältniffen den zehnmillionten Teil bes Erdquadranten darftellen follte, der Erdquadrant alfo die Einheit, fo wurde basselbe allerdings jest nicht mehr richtig, fondern zu furz fein. Gine folche Bedingung liegt aber bem Metermaß durchaus nicht zu Grunde. Es fommt bei ihm wie bei jedem natürlichen Maße nicht darauf an, daß bas Berhältnis feiner Ginheit zu einer unveranderlichen Dimension der Natur gerade durch eine runde Bahl, wie 1:10 000 000, ausgedrückt wird, sondern nur darauf, daß dieses Berhältnis möglichst richtig erfannt und die richtige Berhältniszahl beibehalten werde. Endlich hat man auch noch ben Einwurf erhoben, daß eine frumme Linie (ber Umfang ber Erbe) nicht das Mittel zur Meffung von Langen, b. h. geraden Linien abgeben tonne. Dem ift aber entgegenzuhalten, bag jebe frumme Linie, sobald ihre Lange bestimmt und ausgedrückt wird, schon in eine gerade Linie vermandelt ift, ja dag man nicht anders gur Renntnis ber Lange eines Meridians tommen tann, als daß man die trumme Linie selbst durch Aneinanderlegen gerader Langenmaße ausmißt.

Da nun vom wissenschaftlichen Standpunkte aus gegen das Meterspstem nichts einzuwenden ist, die Pragis aber längst entschieden hat, daß es allen Ansprüchen an Bequemlichkeit genügt, so dürfen wir hoffen, daß darin ein Weltmaß geschaffen sei, welches alle Staaten allmählich anzunehmen für gut finden werden.

Die umfangreichen Untersuchungen des Internationalen Bureaus, welche sich auf die Herstellung und Festsetzung der internationalen Urnormale und auf die Ausgabe der nationalen Prototype bezogen, sind vor einiger Zeit zum Abschluß gelangt, und es sind an Stelle der disherigen französischen metrischen Prototype, welche sortan nur als historische Erinnerungsstücke erhalten bleiben sollen, von der im September 1889 in Paris zusammengetretenen "Generalkonserenz für Waß und Gewicht" die mit jenen vollkommen identischen, neuen internationalen Prototype als Einheiten sanktioniert und in dem Internationalen Bureau niedergelegt worden. Gleichzeitig sind die ersorderliche Anzahl gleichartiger, für die einzelnen Staaten hergestellter Kopieen, die sogenannten nationalen Prototype, als legale Vertreter der internationalen Prototype sanktioniert und ihre Beziehungen zu den internationalen Prototypen sessenzelt worden.

Demgemäß wird fortan die Langeneinheit, das Meter, dargestellt durch ben Abstand, welcher bei ber Temperatur bes schmelzenden Gises zwischen ben Mitten ber Endstriche

eines von Johnson, Matthen & Co. ju London hergeftellten Dafftabes aus Blatin= Bridium stattfindet, welcher Die Bezeichnung D führt, und beffen X-formiger Querichnitt burch Abb. 222 in natürlicher Groge veranschaulicht wirb. Die Striche befinden fich in ber neutralen, nach ber Geftigfeitelehre verzerrungefreien, in ber Beichnung burch bie Linie ab angebeuteten Chene bes Stabes.

Das dem Deutschen Reiche von der Generalfonfereng burchs Los zuerteilte und fortan im Gewahrsam der Raiserlichen Normal-Aichungs-Rommission zu Berlin befindliche Meterurmaß Nr. 18 ift ein Blatin=Fridium=Maßstab von X-förmigem Querschnitt, dessen Lange burch ben Abstand ber Mitten ber in ber neutralen Cbene bes Stabes befindlichen Enbitriche bargeftellt und burch bie Bleichung gegeben ift:

Urmaß Nr. 18 = 1 m - 1,0
$$\mu$$
 + α T,


wo u = Mitron bas Taufenbstel bes Millimeter, T bie Temperatur nach ber für ben internationalen Dienst für Dag und Gewicht angenommenen Normalstala (Stala bes Basserstoffthermometers) bedeutet, und $\alpha=0,0000086$ der lineare Ausdehnungskoeffizient bes Urmaßes Nr. 18 zwischen ben Temperaturen 0° und T° ift. Abb. 222 u. 223 ftellen das neue deutsche Urmeter Rr. 18 bar.

Das Meter wird eingeteilt in dezimale Unterabteilungen:

1 Meter (m) = 10 Degi: meter (dm) = 10 Benti-meter (cm) = 1000 Millimeter (mm) = 1 000 000 Witron (μ).

über die Beziehun= gen zwifchen bem metri= ichen Dage einerseits und bem altfrangö= fischen sowie dem en a = lischen Mage anderer= feits ift folgendes zu bemerten:

maltemperatur für das



222 u. 223. Das nene deutsche Platin-Fridiummeter mit x-formigem Querschnitt.

metrifche Dag die Temperatur bes schmelgenden Gifes, 0 ° C., ift, liegt die Normal= temperatur bes altfrangösischen Mages bei 13 °R. oder bei 16,25 °C. Um beibe mit einander zu vergleichen, muß man baber bie Lange bes erfteren bei 00, die Lange bes letteren bei 16,25 ° C. in Betracht ziehen. Alsbann finden folgende Beziehungen zwischen dem metrischen und dem altfranzösischen Daß statt:

```
m = 3 Fuß 11,296 Linien altfrang.
                443,296
 ober =
1 \text{ cm} =
                   4,43296
1 \, \text{mm} =
                   0,443296 "
1 altfranz. Fuß = 324,83938 mm,
            Boll = 27,06995
          Linie =
                       2,25583
```

und umgefehrt

Die Normaltemperatur ber englischen Ginheit bes Langenmaßes, bes Parb, ift 62° F. (162/3° C.). Um baher bas Berhältnis bes Nard jum Meter zu ermitteln, muß man die Länge bes ersteren bei 62° F. mit der des letteren bei 0° C. vergleichen. Als= bann ist

1 m = 1 Pard 3,37079 Inches = 39,37079 engl Roll,

und umgekehrt

Neben bem Nardmaße ift im Sandelsverkehr Englands auch ber Gebrauch bes Meter gestattet, mit ber Maggabe, bag bie Bergleichungen bes Darb mit bem Meter, ohne Rücksicht auf die metrische Normaltemperatur, bei 62° F. vorgenommen werden. Unter dieser Boraussehung ist

1 Meter im Sandel = 39,38208 engl. Boll,


und umgefehrt

1 Pard = 914,12 mm bes Sandelsmaßes.

Bur Bergleichung bes Meterfystems mit anderen früher gebrauchlichen Dagen fei bier mitgeteilt, daß:

1 m = 3,186 rheinische = 3,531 sächsische Fuß,

- 1 Quadratmeter (qm) 10,152 rheinische 12,469 sächsische Quadratfuß,
- 1 Rubitmeter (obm) = 32,346 rheinische = 44,032 sachsische Kubitfuß ift. Ferner ift:
- 1 Ar (a) 100 qm,
- 1 Hettar (ha) 100 Ar 2,471 engl. Acres 3,917 preuß. Ader (zu 100 Quadratsruten) 1,807 fächs. Ader (zu 300 Quadratruten).



224. Bur Beranichaulichung des Metermafigsteme: Teil eines Dezimeterwürfels mit feinen Untergrößen.

In Abb. 224 haben wir ein Schema abgedruckt, welches die Berhältnisse des Metermaßinstems zur Anschauung bringt. Die Seite ab des würfelsormigen Körpers ist = 1 dm, seine Höhe bc = 5 cm, so daß jede Seite der einzelnen Felder = 1 cm ist. Jedes solches Feld ist 1 qcm, und der entsprechende Würfel, z. B. bd efghi 1 ccm. Wan erfennt die Einteilung des dm in 10 cm natürlicher Größe und ebenso die Einteilung eines cm, z. B. bd, in 10 mm natürlicher Größe; endlich die Einteilung eines qcm in 100 qmm und eines ccm in 1000 cmm.

Einheit der Masse. Die Materie oder die Masse eines Körpers messen wir durch sein Gewicht. Eigentlich ist das Gewicht eines Körpers, d. h. die Kraft, mit welcher der Körper von der Erde angezogen wird, keine unveränderliche Größe, da es abhängt von dem Orte der Erdobersläche, an dem sich der Körper besindet. Das einzig Unveränderliche ist die Quantität der in dem Körper enthaltenen Materie oder seine Masse. Eine Wägung hat eigentlich nur den Zweck der Massenbestimmung. In der Krazis, im Handel ist es uns beim Wägen eines Körpers nicht etwa darum zu thun, schlechthin sein Gewicht zu bestimmen, d. h. die Kraft, mit der er von der Erde angezogen wird, oder den Druck, den er auf seine Unterlage ausübt, oder sein Bestreben, zur Erde zu fallen, sondern darum, die Quantität der in ihm enthaltenen Materie zu bestimmen, und wir haben uns also unter Gewicht eines Körpers stets die in ihm enthaltene Quantität der Materie vorzustellen, wie sie durch den Wägungsprozeß durch Vergleichung mit Normalgewichten bestimmt wird.

Die hiftorifte Entwidelung und Begrundung ber Bewichtseinheit hat nahezu benfelben Berlauf wie die der Längeneinheit genommen, da die Ginheit bes Gewichts auf bas inniafte mit ber Sangeneinheit ausammenhangt. Wir konnen uns baber hier kurger faffen. Bei ber Festsetung ber Bewichtseinheit fteht uns aber bie Bahl ber Grofe und Die Bahl ber Substanz frei, welche ber Deffung zu Grunde gelegt werden foll. Man ift allgemein übereingetommen, reines bestilliertes Baffer im Maximum feiner Dichtigfeit, alfo bei 4º C., als Substang zu mablen und als Einheit bes Gewichts festzuseten bas Bewicht eines Rubifdegimeter ober eines Liter reinen bestillierten Baffers im Maximum seiner Dichtigfeit. Dieses Gewicht heißt ein Rilogramm. Das Brototyp besselben ift ein von Fortin in Paris angefertigter Cylinder aus Platin, welcher bei 0º C. und auf ben luftleeren Raum reduziert fo viel wiegen foll, wie ein Liter reinen destillierten Baffers im Maximum der Dichtigkeit reduziert auf den luftleeren Raum. Dasselbe wird ebenso wie das Prototyp des Meter in dem Conservatoire des arts et métiers ju Paris unter dem Ramen "Kilogramme des Archives" aufbewahrt. Ebenjo wenig wie die durch das "Motro des Archives" bargestellte Langeneinheit im strengen Ginne eine natürliche ift. ba fie, wie bereits erwähnt, ein gesetlich befinierter Teil ber Toise du Pérou ift und nur annaherungsweise dem zehnmillionten Teil des Erdquadranten entspricht, so ist auch bie burch bas "Kilogramme des Archives" bargeftellte Gewichtseinheit ftreng genommen teine natürliche. Das Kilogramm stellt nur annäherungsweise das Gewicht eines Liter reinen bestillierten Baffers bei 40 C. bar. Die Bestimmung ber Dichtigfeit bes Baffers ift namlich mit ben größten experimentellen Schwierigfeiten verfnupft; Die von den forgfältigften Beobachtern erhaltenen Rejultate weichen von einander um Größen ab, welche bie bei Bagungen auftretenben Fehler bei weitem überschreiten; neuere Bestimmungen mit volltommeneren Silfsmitteln und Ginrichtungen, wie sie von der internationalen Metertommission in Aussicht und auch bereits in Angriff genommen sind, können baber ein anderes Refultat fur bas Gewicht eines Liter reinen beftillierten Baffers ergeben. Aus diesem Grunde ist also auch die durch das "Kilogramme des Archives" reprafentierte Gewichtseinheit eigentlich als eine tonventionelle anzuschen, von welcher bie in ben verschiedenen Staaten gebrauchlichen Kilogramme Ropicen find. Go ift burch das bereits erwähnte Gefet vom 17. Auguft 1868 bei uns als Urgewicht bas im Befibe der Königl. Breußischen Regierung, jest im Gewahrsam der Raiserlichen Normal-Nichungs-Rommiffion befindliche Blatin-Rilogramm feftgefest, welches mit Rr. 1 bezeichnet, im Sahre 1860 durch eine von ber preußischen und ber frangofischen Regierung niedergesette Rommission mit dem "Kilogramme prototype des Archives" verglichen und gleich 0,999999842 Rilogramm befunden worden ift. Das Rilogramm wird eingeteilt in 1000 Gramm mit bezimalen Unterabteilungen. 1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g) 10000 Dezigramm (dg) = 100000 Zentigramm (cg) = 1000000 Milligramm (mg).

Für die Masse von 100 kg hat der deutsche Bundesrat im Ansang des Jahres 1897 die Benennung Doppelzentner und die Abkürzung "dz" sestgesett. Damit ist für diese dem Berkehr unentbehrliche Größe Einheitlichkeit herbeigeführt, und der bisher gebräuchsliche Ausdrud "metrischer Zentner" wird bald verschwinden.

Bei der nunmehr vollzogenen Feststehung des neuen internationalen Urgewichts hat das internationale Maß= und Gewichtstomitec und auf seinen Antrag die erste allgemeine Konferenz des internationalen Maß= und Gewichtsdienstes in Übereinstimmung mit den obigen Erwägungen ausdrücklich erklärt:

Das internationale Rilogramm ftellt die Ginheit der Daffe bar.

An Stelle des "Kilogramme des Archives" gilt fortan als Prototyp der Massenseinheit das neue internationale Urgewicht, das Kilogramm K, ein von Johnson, Matthey & Co. zu London aus einer Legierung von 90% Platin mit 10% Fridium hergestellter Cylinder von einer dem Durchmesser seines treissörmigen Duerschnitts gleichen Höhe, welcher im Jahre 1880 mit dem "Kilogramme des Archives" versglichen und innerhalb der Grenzen der Bevbachtungssehler mit letzterem identisch befunden worden ist.

Das dem Deutschen Reiche von der Generalkonferenz durch das Los zugeteilte Urgewicht Nr. 22 ist ein von Johnson, Matthey & Co. zu London aus einer Legierung von Platin mit $10^{9}/_{0}$ Iridium verfertigter gerader Cylinder, dessen Höhe (39 mm) gleich dem Durchmesser seines kreisförmigen Querschnitts ist, und dessen Wasse durch die Gleichung dargestellt wird:

Urgewicht Nr. $22 = 1 \text{ kg} + 0,058 \text{ mg} \pm 0,002 \text{ mg}$.

das Bolumen des Urgewichts Nr. 22 bei 0° C. beträgt 46,403 ml (ml — Millister = Kubikzentimeter).

Abb. 225 stellt das neue beutsche Kilogramm Nr. 22 dar. 1 kg = 2,043 Pariser Pfund = 2,205 englische = 2 preußische, sächsische u. s. w. (Zollpfund).

Einheit ber Beit. Die Beit bietet das vorzüglichste Beispiel für eine kontinuierlich gleichförmig wachsende Größe, für einen kontinuierlich gleichförmigen Fortgang. Für die Beitmessung ist daher schon von den Kulturvölkern des Altertums das Grundmaß bergeleitet worden aus der Beobachtung der großartigsten nahezu gleichförmigen Be-



225. Das nene Platin Fridium.

wegung, die wir kennen, nämlich der scheinbaren täglichen Umbrehung des Himmelsgewölbes oder der täglichen Umbrehung der Erde um ihre Achse. Die Dauer des wahren Sonnentages, d. h. die Zeit, welche zwischen zwei auf einander folgenden Durchgängen des Sonnenmittelpunktes durch den Meridian des Beobachtungsortes verstießt, ist zwar, weil die Erde selbst sich mit ungleichförmiger Geschwindigkeit um die Sonne bewegt, und weil die Rotationsachse der Erde gegen die Erdbahn geneigt ist, keine unveränderliche Größe: sie ändert sich vielmehr innerhalb eines Jahres periodisch, erreicht ihr Maximum zur Zeit der Sommersonnenwende am 17. September. Da nun aber dieselben Tageslängen periodisch wiederkehren, so hat man der Zeitrechnung den Begriff des mittleren Sonnentages zu Grunde gelegt.

d. h. der Durchschnittslänge, die sich als Mittel aus allen wahren Sonnentagen innerhalb eines Jahres ergibt. In der Aftronomie legt man der Zeitmessung eine andere, ebenfalls aus der scheinbaren täglichen Umdrehung des Himmelsgewölbes abgeleitete unveränderliche Größe zu Grunde, nämlich den Sterntag, d. i. das Zeitintervall zwischen zwei auf einander solgenden Durchgängen eines und desselben Fixsterns durch den Meridian des Beobachtungsortes; im gewöhnlichen Leben aber und bei allen physitalischen Untersuchungen rechnet man nach mittlerer Sonnenzeit. Die Abweichung der mittleren von der wahren Sonnenzeit nennt man die Zeitgleichung, und man kann diese sür jeden Tag aus jedem Kalender entnehmen. Man teilt nun bekanntlich den Tag in 24 Stunden, die Stunde in 60 Winuten, die Minute in 60 Sekunden. Diese Einteilung war und ist allgemein, nur zur Zeit der großen französischen Revolution, als man die Dezimalteilung vollständig und sossenschen der Kranzösischen beabsichtigte, machte man den mißlungenen Bersuch, den Tag in 10 Stunden, die Stunde in 100 Minuten, die Minute in 100 Sekunden zu teilen. Als unveränderliche Einheit für das Zeitmaß gilt heute für alle zivilisierten Bölfer der Erde die Sezagesimalsekunde der mittleren Sonnenzeit, oder wie sie schlechtweg genannt wird, die bürgerliche Zeitsekunde.

Diese brei Grundeinheiten bes Raumes, ber Masse und der Beit bilben bas fogenannte absolute Maßinftem.

Unfer jetiges Münzspftem besitt auch Dezimalteilung und ermöglicht dadurch, Rechnungsoperationen auf bequeme und einfache Weise auszuführen.

Weitergehend muß man auch bem Wunsche nach Einführung eines Universals-Münzspstemes Raum geben. Dies wird aber wohl noch für unabsehbare Zeit infolge nationaler Eitelkeit und Eisersucht der verschiedenen Nationen ein frommer Wunsch bleiben, so allgemein anerkannt auch die Vorteile sind, welche der Menscheit durch Einführung eines einzigen Münzspstems erwachsen wurden.

Instrumente und Apparate jur Messung der drei Jundamentaleinheiten.

Längenmegapparate.

Längen werben miteinander verglichen durch Maßstäbe; man unterscheidet Strichs maßstäbe (étalons à traits), bei denen die Länge durch Bunkte oder Parallesstriche an der Oberfläche markiert ist, und Endmaßstäbe (étalons à bouts), bei denen die Länge durch die in der Regel aus Edelstein, Rubin, Saphir, Diamant u. s. w. gebildeten Mitten der begrenzenden Endslächen bestimmt sind. Die neuen internationalen und nationalen Platin-Iridium-Maßstäbe (Prototype) sind Strichmaßstäbe. Da im allgemeinen die Substanzen sich mit der Temperatur ausdehnen, so wird die durch einen Maßstab der einen oder anderen Art angegebene nominelle Länge nur für eine ganz bestimmte Temperatur die wahre Länge sein. Für das metrische System ist als Normaltemperatur die des schmel-

zenden Eises, 0° C., angenommen worden. Die Länge eines Maßstabes wird daher erst bestimmt sein, wenn man seine wahre Länge bei der Normaltemperatur, seinen Wärmes Ausdehnungstoeffizienten und die Temperatur kennt, bei welcher die

Meffung erfolat.

Betrachten wir nun die wichstigsten bei der Längenmessung in Anwendung tommenden Instrumente und Apparate. Da ist zunächst für Messung tleinerer Längen der Nosnius oder Vernier,*) der aus einem parallel mit der Länge des Maßstades zu verschiebenden Schlitten besteht und so geteilt ist, daß allsgemein n Teile des Nonius auf n+1 oder n-1 Teile des Maßstades gehen. In Abb. 226 u. 227 gehen 10 Teile des Nonius auf 11 Teile des Maßstades (nachtragens der oder absteigender Nonius), in




Abb. 228 und 229 10 Teile des Nonius auf 9 Teile des Waßstades (vortragender oder aufsteigender Nonius). Im ersten Falle ist jeder Noniusteil um ½,0 größer, im zweiten um ½,0 fleiner als ein Teil des Maßstades. Fällt ein Teilstrich des Nonius mit einem des Waßstades zusammen, so sind demnach die folgenden Teilstriche des Nonius gegen die entsprechenden Teilstriche des Waßstades um ½,0, ½,0 u. s. w. voraus resp. zurück, und die Ziffer des mit einem Teilstrich des Waßstades zusammenfallenden Noniusteilstriches zeigt an, um wieviel Zehntel der Nullpunkt des Nonius über den letzten Teilstrich des Waßstades hinausliegt. Demgemäß ergibt die Noniusstellung (Ubb. 227) die Ablesung 11,8, die Einstellung (Abb. 229) die Ablesung 4,5 Intervalle des Waßstades. Wan nennt allgemein den reziprofen Wert der Zahl der Noniusteilstriche, ½, die "Ansade" des Nonius.


Das Prinzip des Nonius wird auch zur Messung kleiner Unterabteilungen von Kreisteilungen angewandt. Gin solcher Nonius besteht aus einem konzentrisch zum Teil=

^{*)} Man leitet die Bezeichnung Ronius mit Unrecht von dem um die Nautik verdienten portugiesischen Mathematiker Bedro Nussez oder Nunnius (1492—1577) ab, denn seine 1542 beschriebene Borrichtung zum Messen kleiner Bogenteile entspricht nicht der gebräuchlichen Roniuseinrichtung. Die Bezeichnung Vernier stammt von dem Niederländer Pierre Vernier (1580—1637), der das Prinzip des noch heute angewendeten Nonius in "La construction, l'usage et les propriétés du cadran de mathématique" (Brüssel 1631) beschrieben hat.

kreis beweglichen Settor, welcher wieder so geteilt ift, daß n seiner Intervalle auf

n + 1 oder n - 1 Intervalle des Kreises gehen (Abb. 230).

Ein zweites Meßinstrument ist die Mitrometerschraube. Dies ist eine sehr fein geschnittene Schraube, welche an dem einen Ende mit einer geteilten Trommel versehen ist, durch deren Umdrehungen in der Regel entweder ein Schlittenapparat unter einem seststehenen, mit Fadenkreuz und Ckularmikrometer versehenen Mikrostope oder ein solches über einer sesten Unterlage fortbewegt wird. Bei Messungen mittels der Mikrometerschraube sest man voraus, daß die Größe der durch ihre Umdrehungen bewirkten linearen Verschiedung proportional ist der an der Trommel abzulesenden Anzahl der Umdrehungen oder der Bruchteile derselben, — eine Voraussehung, die niemals streng ersfüllt ist, und welcher daher bei Präzissionsmessungen stets Rechnung getragen werden muß durch Bestimmung sowohl der Schrauben= oder Ganghöhe an verschiedenen Stellen der Schraube, als auch der unter dem Namen der "periodischen Fehler der Schraube" bekannten Ungleichheiten innerhalb eines und desselben Schraubenganges.




Megobjett stattfindet. Die ganzen Umdrehungen (in Millimeter) werben an ber Stala d, Bruchteile berselben (Hundertstel Millimeter) an der Trommel f abgelesen.

Ein feinerer Apparat zur Messung kleinerer Diden ist das Libellensphärometer (Abb. 232). Eine ebene, polierte zur Aufnahme der Meßobjekte dienende Stahlplatte a wird durch eine lange, seine mit Teilkreis b versehene Mikrometerschraube e in vertikaler Richtung längs eines Millimetermaßstabes m gegen eine zweite ihr parallele Platte oder Schneide d geführt. Lettere wirkt mittels eines Führungskisstes gegen eine sehr empsindsliche, erzentrisch gelagerte Libelle, welche einmal bei Berührung der beiden Planklächen allein, das andere Mal bei Zwischenschalten des Meßobjektes zur Horizontierung gebracht werden muß. Der Vertikalmaßstab, an welchem die Ablesung mittels der Lupe f ersolgt, besitt Willimeterteilung; der in 500 Teile geteilte Teilkreis wird durch eine Umdrehung um ½ mm fortbewegt, so daß 1 Pars des Teilkreises gleich ¾ 1000 mm ist.

Bur Dickenmessung bestimmt ist auch das Abbesche Kontaktmikrometer (Abb. 233). Seine Konstruktion beruht auf dem Prinzip, daß die zu messende Strede die geradlinige Fortsehung der als Maßstab dienenden Längenteilung bildet und direkt mit einer Längenteilung verglichen wird. Der auf die Bodenplatte des Apparates aufgeschraubte Arm A dient als Träger einerseits für das in horizontaler Lage angebrachte Mikrometermikro-

stop, andererseits zur Befestigung der Hebe- und Senkvorrichtung I des vertikal herabshängenden Maßstades M. Gine seingeteilte Platinsamelle ist zwischen zwei Spizen S ausegehängt in geradliniger Fortsetzung eines oberen und eines unteren stählernen Führungserlinders F, und F2. Der letztere trägt an seinem unteren Eude einen Kontaktstift K mit sphärisch geschlischener Endpläche aus Achat. Zum Heben und Senken der Führungserlinder und des Maßstades dient eine aus Schnur, Kolle R und zwei Handhaben H1 und H2 bestehende Vorrichtung. Die Führungsenslinder nebst Maßstad sind durch ein Gegengewicht G bis auf einen kleinen Rest so äquilibriert, daß, wenn man sie sorgfältig herabläßt, die Kontaktstäche stets mit einem sehr kleinen, aber in allen Fällen gleichen




282. Sibellenfphärometer.

288. Kontaktmikrometer nach Abbé.

Trude auf der Grundplatte resp. auf dem Megobjekt aufliegt. Die Grundplatte ist eine sorgsältig plan geschliffene, in eine Bertiefung der Bodenplatte eingepaßte, auf drei Metalknöpsen ruhende Glasplatte. Die Ablesung an dem in 0,2 mm geteilten Maßstade ersolgt mittels des horizontalen Ablesemikrostops 0; die Bruchteile werden mittels eines Ckularmikrometers abgelesen, das derart angeordnet ist, daß einem Intervall des Maßstades von 0,2 mm zwei Umdrehungen der Mikrometerschraube entsprechen, und ein Trommelteil der hundertteiligen Trommel = 1 Mikron (u) ist.

Bur Herstellung von Längenteilungen und auch zur Bergleichung von Maßstäben bient die Längenteilmaschine, beren einsachste Einrichtung die ist, daß vor einem Reißerwerte ein zur Aufnahme der zu teilenden resp. zu vergleichenden Maßstäbe bienender Schlitten mittels einer Mikrometerschraube fortbewegt, und die Größe der Bewegung an der geteilten Trommel der Schraube und mit Hilse von Mikrostopen

abgelesen werden fann. In der Abb. 234 ist eine von der "Société Genovoise" (Genf) konstruierte Teilmaschine dargestellt. Sie besteht aus einer soliden gußeisernen Bank B, welche am Anfang und am Ende Lager für eine mit geteilter Trommel T versehene Mifrometerschraube trägt. Mittele berfelben fann auf ber Bant ein auf Rollen laufender Schlitten S vor zwei feststehenden Mifroftopen F und F, verschoben werden, der mit zwei Baden eines Muttergewindes die Mifrometerichraube umfaßt. Die Feinverichiebung bes Schlittens erfolgt durch Drehung der Rurbel K ber Mitrometerschraube, eine grobere Berichiebung kann nach Lofen der Baden mit der hand erfolgen. Bur herstellung ber Teilung auf bem Maßstabe MM bient das Reißerwert R, welches auf automatischem Wege transversal über den Maßstab geführt wird, je nachdem längere oder fürzere Striche mit dem Stahlmeffer D gezogen werben jollen. Soll bie Teilung auf Glas ausgeführt werden, fo wird bas Stahlmeffer burch einen Diamant erfett. Reben dem zu teilenden Maßstab befindet fich ein Normalmaßstab, deffen Teilftriche nach einander mit bem gadenfreuz der Beobachtungemifroftope zur Koincidenz gebracht werden, worauf der Reißer über den zu teilenden Magitab geführt wird. In Ermangelung eines Normalmages fann die Mitrometerichraube allein, vorausgesett daß fie genau beftimmt ift, gur Abmeffung ber Intervalle benutt werden.




234. Sangenteilmafchine.

Das Kathetometer ist ein Bertikalkomparator, der dazu dient, den Niveauunterschied zweier Punkte, welche nicht in einer und derselben Bertikalen zu liegen
brauchen, zu messen. Es ist im wesentlichen solgendermaßen eingerichtet: Ein durch
brei Stellschrauben und eine Libelle zu horizontierender Dreisuß trägt eine vertikale
Säule, um deren Zentralachse eine mit einem feinen Längenmaßstad verschene Hülse
brehbar angeordnet ist. Längs der Hülse läßt sich ein Schlittenapparat mikrometrisch
verschieben, der einerseits einen Nonius zur Ablesung der Schlittenstellung am Maßstade,
andererseits ein nivellierbares, mit Fadenkreuz versehenes Fernrohr besitzt, welches auf
die Punkte, deren Niveauunterschied zu messen ist, eingestellt wird.

In Abb. 235 ist ein zwar einsaches, aber zwedmäßig konstruiertes Fueßiches Kathetometer dargestellt. In das Kernstück des mit Stellschrauben und Dosenlibelle D versschenen Treisuses past drehbar die konische Achse der dreiseitigen prismatischen Säule P; die Drehbewegungen derselben können durch die Schraube a, welche unter Vermittelung eines Truckstückes gegen die Achse wirkt, fixiert werden. Auf der prismatischen Saule P gleitet mit sanster Reibung der Schlitten S, welcher mit Hilfe der Schraube f festgeklemmt werden kann. Über die am oberen Ende von P angebrachte Rolle r läuft eine Schnur, welche einerseits senkrecht über dem Schwerpunkt des aus Fernrohr, Schlitten u. s. w. gebildeten Teiles angreist, andererseits ein im Hohlraum der Säule P bewegliches Gewicht trägt, welches die Last des Fernrohrschlittens genau ausbalanciert, so daß eine besondere

Feinstelleinrichtung entbehrlich wird. Längs einer Kante der prismatischen Säule, welche bis zur Achse des Fernrohres in das Gesichtsseld hineintritt, ist eine 1 m lange Millimeter=teilung aufgetragen. Bur Beleuchtung des Maßstades dient der kleine, drehbare Hohlsspiegel sp, dessen Trägerarm am Schlitten beselftigt ist. Ein Durchbruch in der Otularshülse gestattet dem vom Spiegel restettierten Licht den Butritt zur Teilung. Die Horisontierung des Fernrohres erfolgt mit der Libelle L und der Feinstellschraube s, auf welcher das um die Spikenschrauben g und g, bewegliche Fernrohr mit eigenem Gewicht ruht.




286. Fuefisco Rathetometer.

286. Bambergsches Sathetometer der Saiserl. Normal-Bichungs-Kommistion.

Der bei einem Longitudinal=Rathetometer zu erfüllenden Bedingung, daß der Bertikalsabstand der beiden durch den Ableseinder einerseits und durch die optische Achse anderersseits gelegten Horizontalebenen für jede Stellung des Fernrohres eine konstante Größe sei, ist der gewählten Konstruktion dadurch Genüge geleistet, daß dieser Bertikalabstand — O gesett wird, oder daß der Ableseinder stets mit der optischen Achse selbst zusammenfällt. Diese Berlegung des Ableseinder in die optische Achse des Fernrohres führt die Notswendigkeit ein, den Index und also auch die Teilung, auf welcher er sich bewegt, mit der Bildebene des Objektivs zusammenfallen zu lassen, so daß die Skala die eine Hälfte des Geschätssseldes einnimmt und bei der Messung durch das Okular gleichzeitig dicht neben

dem zu meisenden Gegenstand vergrößert erblickt wird. Der in den freien Teil des Gessichtsfeldes hinein verlängerte Indexstrich dient gleichzeitig als Einstellungsmarke. Der Ableseinder ist auf ein freisrundes Plättchen aufgezogen. Um die Lage des Indexstriches durch die Teilstriche des Maßstades schätzen zu können, schließt sich an ersteren noch eine nach O,1 mm sortschreitende Hilfsteilung an, io daß man bei der starken Bergrößerung des Cfulars O,05 mm mit Leichtigkeit schähen kann. Da die Bildebene des Objektivs unveränderlich mit der Borderstäche des Maßstades zusammenfällt, so ist das Objektiv gegen den Fernrohrtubus mittels Triebs und Jahnstange verschiedbar angeordnet, um dasselbe für verschiedene Entsernungen einstellen zu können.

Die Abb. 236 stellt ein Kathetometer ersten Ranges dar, welches von dem Mechaniler Bamberg für die Kaiserliche Rormal Lichungs Kommission zu Berlin hergestellt ist. Eine weientliche Renerung in der Konstruktion dieses Kathetometers liegt in der Anordnung der Stala. Das Prisma enthält nämlich nur eine auf eingelassene Silberstifte aufgetragen Zentimeterteilung. Dagegen trägt der Kührungsschlitten des Hauptfernrohres auf einer neben der Hauptfeilung gleitenden Stala eine Teilung von zehn einzelnen Millimetern, deren Lage an der Hauptfela die auf Tausendstel des Millimeter genau mit Hilse eines besonderen Mikrometermikrostopes M ermittelt wird. Das um seine Achse dreibare Prisma P von dreiedigem Lucrichnitt trägt den aus zwei Teilen S und S, bestehenden Hauptschlitten und



237. Repfoldicher Romparator der gaiferl. Hormal-Richungs-Rommiffion.

den zur Führung des zweiten Fernrohres bestimmten Rebenschitten S2. Die Temperatur von P fann durch zwei oben und unten eingelassen Thermometer T3 und T2 ermittelt werden. P trägt unten einen zu einer ringsörmigen Platte sich erweiternden Ansat, der mit einem sonischen Japsen verdunden ist und mit diesem in einer Buchse T sich drehen läßt. Die Platte des Japsens trägt auf der einen Seite eine Bertifalstellung der Orehachse kontrollierende Libelle L, auf der anderen eine Mitrometerklemme N, welche mit hilfe eines Hootessende Gelenkes bewegt werden kann und zur Feinstellung des Prismas bei seiner Trehung dient. Der obere Teil S3, des Hauptschlittens trägt auf der Frontseite das Lager sur das Fernrohr F4, und die Libelle L4, auf den beiden Rücksieten rechts das Ablesemitrostop M4, links zwei im der Figur nicht sichtbares Kollen, welche durch Ausschnitte in S3, hindurch mittels Federn gegen das Prisma gedrück werden zur Bermittelung einer sanften Führung der Schlitten. Aus dem anderen Teil S sind zwei Holzeriste H ausgesteckt sür die Grobeinstellung der Schlittens; zur Feinstellung desselben wird S3 seltzestemmt und hierauf der obere Schlittensis der Schraube r und des Hebels h mitrometrisch verschoben. Das Lager des Fernrohres F4, ist sür sich verstellbar, indem es um eine bei O4 die optische Achseidende Horizontale mittels der Schraube s4 und des Schlittens S5, in vertikaler Richtung verschiebbar. Das

zweite Fernrohr F, ift ebenso gelagert wie F, und wird mit ber abnehmbaren Libelle L, gleichsalls nivelliert. Das Gewicht sämtlicher Schlitten ift durch Gegengewichte abgeglichen, welche mit Schnuren an Rollen wirfen, die vom Rathetometer unabhängig besestigt find.


Jum Messen und zur Bergleichung von Längen dienen ferner die Komparatoren, von denen wir unterscheiden können: Komparatoren mit Fühlhebeln, bei welchen ber zu bestimmende Maßstab einerseits gegen ein unverrückares Ansastüd gestemmt wird, während das andere Ende gegen einen Fühlhebel drückt, dessen Bewegung durch geeignete Übertragung auf einen über einer Teilung einspielenden Zeiger in vergrößertem Maße markiert wird und Komparatoren mit Mikroskopen, die im wesentlichen aus einem zur Aufnahme der Maßstäbe dienenden Lineal bestehen, über welchem zwei mit Mikroskopen verssehene Schlittenapparate mikrometrisch verschoben werden können. Wan nennt die zum Messen horizontaler Längen dienenden Komparatoren wohl auch Horizontalkomparatoren, zum

Unterschied von den zur Messung vertikaler Längen dienenden Bertikalkomparatoren oder Kathetometern.

Es möge von dieser Gattung von Wegapparaten einer der vorzüglichsten beschrieben werden, nämslich der Repsolbsche Universaltom paratorder Aniserlichen Normal = Aichungsskommission zu Berlin, der zur Bergleichung von Endmaßen und Strichmaßen bis 2 m Länge eingerichtet ist.

Ein festes, auf dem isolierten Pfeiler des Romparatorsaales rubendes aukeisernes

Rahmengestell A (Abb. 237) ist mit zwei horizontalen Gleitbahnen Bvon 1,45 m Länge



288. Repfoldicher Komparator der Kaiferl. Normal-Richungs-Rommiffion.

für einen auf Rollen c laufenden Wagen D von ungefähr 2 m Länge versehen. Dieser Wagen, der vermittelst der Handräder C und des um die Achse G drehbaren Hebelspstems b H verschoben werden kann, trägt die beiden Schlitten E E, die durch Schrauben f (Abb. 238) auf dem Wagen in jeder beliebigen Stellung sesstellung seizeltemmen sind, mit den Mikrometermikrosstopen F₁ und F₂. Die Mikrostope sind mit einer Einrichtung versehen, welche eine dis auf 0,5 Mikron genaue Fokaleinstellung ermöglichen. Die Mikrostophalter sind mit auf den Schlitten beseitigten Kollimatoren (Visieren) W (Abb. 240) und Libellen versehen zur Horizontalstellung der Drehachsen der Mikrostophalter. Der eigentliche Mikrostophalter V, in dem das Mikrostoprohr durch die Brückenschrauben k gehalten wird, ist durch die Schrauben v verstellbar verbunden mit U; dieser Teil wieder dreht sich um die Kollimatorachse und kann durch die Stellschraube w nach seiner Vertikalsustierung in eine für bequeme Beleuchtung der Obsette günstige Lage geneigt und dann durch die Muttern w, seitgestellt werden.

Die Beleuchtung ber einzelnen Teile erfolgt mittels fleiner, burch Alftumulatoren erregter 4-Bolt-Lampen mit mattem Glafe, welche, um eine bedeutendere Erwarmung zu

vermeiden, lediglich mahrend der furgen Dauer der Ablejungen eingeschaltet werben. Auf demfelben Pfeiler ruht neben bem Hauptapparat ein eichener Kaften N (Abb. 239), ber in fich einen boppelwandigen Trog () aus 3 mm ftartem Meffingblech aufnimmt. Der Sohlraum zwijchen den Doppelwänden tann mit einer Fluffigfeit ausgefüllt werden, welche behufs Berftellung gleichmäßiger Temperaturen turz vor der Beobachtung in ftromenbe Bewegung verjett wird durch die Schöpfbrunnenvorrichtung PP mit Motorantrieb an bem einen Ende des Troges. Innerhalb des letteren steht erft ein aus 9 mm ftartem Messing hergestellter Raften Y zur Aufnahme ber Objette. Die zu vergleichenden Masftabe ruhen auf Rollen, die vermittelft fleiner Schlitten d auf Schienen R an einem aus eifernen Gestell verschoben werden fonnen. Bur Feststellung refp. Befeitigung bes ichadlichen Ginfluffes der Durchbiegung der Magftabe wird die Entfernung der Achsen diefer



289. Trog für Anedehnungebeftimmungen gum Repfoldichen Romparator der Raiserl. Normal-Richungs-Rommisfion.


der Rollen durch die Sand-Alle diese Griffe gur griffe i. Berbeiführung einer Bewegung innerhalb des Raftens Y befinden fich außerhalb besjelben, um Eingriffe in den Trog zu vermeiden, welcher gum Schus gegen Barmestrahlung von den Lampen aus mit Metallplatten bededt wird, die nur Ausschnitte zur Ablefung ber Strichmarten auf den Magitaben und ber gur Bestimmung ber Tempe ratur ber Magftabe dienenden Thermometer haben. Dieje Thermometer liegen auf den Schienen R in Lagern 1 moglichft nahe bei ben Magftaben,

und zwar gehören je zwei zu einem Magstab. Der außere Trog wird mit einer Glastafel überdectt, deren Offnungen mit benen der vorhin ermahnten Metallplatte forrefpondieren. Die Mifrometerichrauben ber Mifroffope haben eine Ganghobe von 0,2 mm, und ihre Trommeln find in 100 Teile eingeteilt. Da die Objektivvergrößerung eine zweifache ift, fo bewirft die Drehung der Schraubentrommel um ein Teilungeintervall eine Berichiebung der Faden um diejenige Große, in der fich eine Strede auf dem Dafitabe von 1 µ in der Fadenebene bes Mifrojtopes abbildet. Die Ginftellung ber Trommel fann auf Behntelintervalle abgelesen werden. Bezeichnet man ein Behntelintervall ber Trommelteilung als 1 pars derselben, jo entspricht also einer Berichiebung um 1 pars der Trommel ein Unterschied der Strichlage von (),1 u.

Berühmte Bertstätten für die Anfertigung von Komparatoren, Rathetometern, Teilmaschinen find die von Repfold in Samburg, von Breithaupt in Kaffel, von Reichel in Berlin, von Bamberg in Friedenau bei Berlin, von Jueg in Steglig bei Berlin, von Brunner in Paris, von der Société Genevoise pour la construction d'instruments de physique in Genf u. f. w. Mit hilse ber genannten Megapparate werden nun Längen gemessen und auch die Fehler von Maßstaben bestimmt. Bei einem geteilten Maßstabe hat man zu unterscheiden den Fehler der Gesamtlänge bei der Normaltemperatur, welcher sich proportional auf die ganze Länge verteilt, und die internen oder Teilungssehler, welche im allegemeinen nicht gesemäßig verlaufen, sondern von Zufälligkeiten abhängen und deshalb von Intervall zu Intervall bestimmt werden müssen, entweder durch Unwendung des Besselschen Berfahrens, bei welchem zunächst die Fehler der Hauptstriche bestimmt und an deren Bestimmung die der anderen angereiht werden, oder des umständlicheren Hansen sichen Berfahrens, bei welchem jedes Intervall des zu prüsenden Maßstabes mit jedem Intervall des Normalmaßstabes verglichen, also alle möglichen Kombinationen der Bergleichungen der Intervalle beider Stäbe in systematischer Reihenfolge ausgesührt werden.

Da die Lange eines Magstabes, wie bereits bemerkt, weientlich von ber Temperatur abhängig und die Barmeausdehnung ber verschiedenen Materialien verschieden ift, so

muß der Barmeausdehnungs= toeffizient eines Dagftabes baburch bestimmt werben, baf er mit einem Normalmakitab von befannter Ausdehnung bei möglichst verschiedenen Temperaturen verglichen wird. Die Sauptichwierigkeit für diese wie für alle Bragifionsmeffungen bildet die Berftellung fonftanter Temperaturen. Die Beobachtungefale bes im vorigen Rapitel erwähnten bureau international in Baris sind für diefen Zwed mit Bragifions temperierung verfeben. warmte und abgefühlte Luft wird von Bentilatoren durch ein geeignetes Röhrenfuften aus dem Maichinenhause in Diefe Gale getrieben. Gie find mit boppelten, einen Bwifchenraum von etwa 2 Dezimeter bilbenden, tannelierten Bint-



wänden ausgekleidet, an deren äußeren Rückeiten von allen Seiten her Salzwasser herabrieselt, welches durch Pumpen aus dem Maschinenhaus nach dem Observatorium befördert wird. Diese von Ravul Pictet & Co. angelegte Präzissonstemperierung soll es nach dem Proces verbaux des seances du dureau international des poids et mésures ermöglichen, jeden Saal innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit auf eine besiebige, zwischen — 1° und + 30° C. gelegene Temperatur abzukühlen oder zu erwärmen und auf der gewählten Temperatur mit Schwankungen von nur 0,1° C. zu erhalten. Eine ähnliche Präzissonstemperierung, aber ohne das Berieselungssystem, das sich nicht bewährt hat, da durch das Salzwasser die Wände angegriffen werden, besitzen die Komparatorsäle der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Kommission zu Berlin.

Daß bei feineren Messungen alle Vorsichtsmaßregeln getrossen werden mussen, um ben schädlichen Einsluß der Körperwärme des Beobachters möglichst auszuschließen, braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu werden. Die Genauigkeitsgrenze, bis zu welcher wir heutzutage mit den uns zu Gebote stehenden Präzisions-Wessinstrumenten Längen sicher bestimmen können, beträgt 0,1 Mikron (µ), das ist ein Zehntausendstel eines Millimeter.

Man begegnet noch heute vielfach ber Ansicht, daß eine Längenmaßbestimmung, bei welcher eine Genauigkeit von etwa 0,001 mm erstrebt wird, wohl nur einer Art wissen-

schaftlicher Liebhaberet, nicht aber einem wirklich praktischen Bedürsnisse entspreche. Dieser Ansicht muß entschieden widersprochen werden. Denn nicht nur von Gelehrten oder rein wissenschaftlichen Instituten, sondern mitten aus der Prazis, aus mechanischen Berkfätten, industriellen Etablissements, Feuerwerkslaboratorien u. s. w. wird jährlich eine große Anzahl von Maßtäben mit dem Ersuchen, dieselben bis auf einige Tausendstel, ja dis auf ein Tausendstel des Millimeter genau zu bestimmen, an die zuständige Behörde eingesandt. Um nur ein Beispiel aus der Prazis zu erwähnen, dei welchem die angegebene Genauigsteitsgrenze innegehalten werden mußte, so stellte sich bald nach der Einführung der neuen beutschen Goldmünzen heraus, daß die in den verschiedenen Münzen Deutschlands geprägten 10= und 20=Markstüde Differenzen in Bezug auf Höhe und Tiefe ihrer Reliefs zeigten, was dei der üblichen Schichtenabzählung zu Unsicherheiten und Irrümern Beranzanlassung bot; es ist ersichtlich, daß zum sicheren Nachweis der Existenz der Differenzen und der Bestimmung ihrer Größe an korrespondierenden Punkten der Reliefs der einzelnen Goldstücke bei der Messung eine Genauigkeit von 0,001 mm erstrebt werden mußte.

Apparate gur Bestimmung ber Maffe.

Ginfache chemifche Bage. Bagungemethoben. Stückrathiche Baknumwage. Bollys Berfuch gur Beftimmung ber Gravitationskonftante und ber Dichtigkeit ber Erbe. Berfuche von R. Ronig und F. Richary.

Die Naturwissenschaften, die fördernosten Mächte für die Entwidelung der Renscheit im letten Jahrhundert, haben ihre großartigen Ersolge sast lediglich der Berfeinerung der Weßapparate und der Bervolltommnung der Meßmethoden zu verdanken. So nüchtern es auch klingen mag, der Triumph der Forschung beruht vorwiegend auf verständigem Gebrauch von Maßstab, Teilkreis, Schraube, Hebel, Bendel und Gewicht. Genaue Winkelmessungen erst geben dem Ustronomen das Jundament für seine wunderbaren Berechnungen; der Physiter mißt Wellenlängen des Lichts, die Williontel des Willimeter betragen. Die Luft, die wir atmen, wägt der Chemiker wie der Physiologe; er wägt sie wieder, wenn wir sie ausatmen, und sagt dann, wiediel wir während dieser Zeit zum Leben gebraucht haben. Wiediel Sauerstoff im Nosthauch des Stahles enthalten ist, zeigt die Wage. Sie ist das Instrument, dessen Ausbildung und zweckmäßige Anwendung den alten verkehrten Theorieen eines Wärmestoffes oder Phogiston den Todesstoß verset hat.

Wenn die Schwertraft freibewegliche Körper nach dem Mittelpunkt der Erde zu bewegt, dieselben zum Fallen bringt, so wirkt sie nicht minder auch auf alle anderen, welche diesem Zuge nicht Folge leisten können. Ein Stein, der vorher von einem Turme herabsiel, ist dadurch, daß er nun ruhig auf dem Boden liegt, nicht der Anziehung entzückt. Sie wirkt vielmehr noch mit genau derselben Stärke auf ihn und äußert sich als ein Druck des Steines auf die Unterlage, welche seine Beiterbewegung hindert. Wir nennen die Größe dieses Druckes des Körpers auf seine Unterlage das Gewicht des Körpers. Dasselbe ist für verschiedene Körper verschieden.


Schon in den frühsten Zeiten hat man das Gewicht der Körper als einen Maßstad zur Beurteilung der Menge ihrer Substanz angesehen und Instrumente und Methoden ersunden, um sein Gewicht bestimmen zu können. Bur Bestimmung dieses Gewichtes dienen nun die Bagen. Es wird sich sehr schwer die Frage beantworten laffen, wer ihr Ersinder gewesen. Sie bieten sich in ihrer ursprünglichen Einsacheit so ohne weiteres dem Bedürfnis dar, daß die Anwendung ihres Prinzips mehr als das Ergebnis eines allgemeinen Bildungszustandes anzusehen ist, denn als die glückliche, vorausgreisende Idee eines Einzelnen.

Da jede Art von Handel notwendigerweise Messen und Bägen voraussett, so hat man von manchen Seiten auch dem ältesten Handelsvolke, den Phoniziern, die Ersindung der Bage und der Gewichte vindizieren wollen, indessen ohne alle anderen als jene äußerslichen Gründe, welche in dem ausgebreiteten Berkehre der ersten Kaussahrer liegen. Aus der Bibel ist bekannt, daß Abraham (1. Mos. 23, 16) bereits das Silber abwog und Moses mehrerer Arten der Maße und Gewichte gedenkt. Im Buche Hood ist von Bagsschalen die Rede, und in der Isade sinden sich mehrere Stellen, welche beweisen, daß sichon zu Zeiten Homers die Wage ein allbekanntes Instrument war.

Die Bagen wurden von Anfang an nach benfelben Grundpringipien ausgeführt, die auch heute noch maggebend find. Wir fonnen, wenn wir von den vorzugeweise gur Beftimmung spezifischer Bewichte bienenden, auf ben Bejegen ber Sydrostatit beruhenden Sentwagen absehen, zwei hauptarten von Bagen untericheiben, je nachdem fie fich auf bie Befege ber Glaftigitat ober auf bie Bebelgefete grunden. Bei ben auf ben Gefeten ber Clastizität beruhenden Federmagen wird das Gewicht durch die Größe der durch basselbe bewirften Busammenbrudung ober Ausbehnung einer Spiralfeder ober ber Biegung eines elastischen Stabes bestimmt. Gine größere Genauigkeit läßt sich aber mit Silfe der Feberwage nicht erzielen, ba bie elastische Rraft ber Metallfeder fehr ftark burch atmosphärische Ginflusse und in noch höherem Dage durch die Temperatur verändert wird. Bei den auf den Gesehen des hebels beruhenden Bagen unterscheidet man gleicharmige und ungleicharmige. An anderer Stelle find bereits die verschiedenen Gattungen der Federmagen, sowie der auf den Bebelgeseten beruhenden Bagen, soweit fie in der Technit Berwendung finden und im Sandel und Bertehr geringeren Anforderungen an Prazifion entsprechen, behandelt worden. Un dieser Stelle soll nur die für feinere Bagungen dienende, auf die Bebelgefete gegrundete zweiarmige, gleicharmige

Bage ober, wie fie turz genannt wird, die "chemische Bage" ihre Besprechung finden.

Eine gute demische Bage besteht im wesentlichen aus brei A Teilen, aus einer feften ebenen Unterlage für die Drehachse bes Bagebaltens, aus diesem felbft und aus den Wageschalen. Der hauptfachlichfte diefer Beftandteile ift ber Bagebalten, auf beffen Berftellung die größte Sorgfalt ju verwenden ift. Diefer ift ein gleicharmiger Bebel, ber mit einer in feiner Mitte angebrachten pris= matifchen Schneide auf einer ebenen Unterlage aufliegt und an feinen beiden Enben gleichfalls mit Schneiden verfehen ift, die gur




241. Pringip der Wage.

Aufnahme der Gehänge der Wageschalen resp. der Gewichte dienen. Die Theorie der Wage verlangt, daß die beiden Endschneiden mit der Hauptschneide in einer und derselben Horizontalsebene liegen und ihr parallel sind. Es muß daher der Wagebalken einer Präzisionswage mit Justierungsvorrichtungen versehen sein, welche es ermöglichen, die Endschneiden parallel der Hauptschneide und in dieselbe Horizontale mit ihr zu bringen. Nimmt man an, daß die beiden Arme des Wagebalkens symmetrich, genau gleich lang und gleich schwer sind— eine Annahme, die niemals streng erfüllt ist, und welche daher die Anwendung bestimmter Wägungsmethoden (vgl. S. 223) erheischt, um den aus der Verschiedenheit der Länge resultierenden Fehler zu beseitigen — liegen also die beiden Endschneiden gleichweit von der Hauptschneide entsernt und ihr parallel in einer und derselben Ebene, sind serner die Gehänge und die Schalen gleich schwer, und besinden sich in ihnen absolut gleiche Gewichte P, so wird der Wagebalken in horizontaler Lage sich im Gleichgewicht besinden, und dies Gleichgewicht wird offendar ein stabiles sein, wenn sich der Schwerpunkt des Wagebalkens vertital unterhalb der Auflagelinie der Schneide besindet.

Ein geringes Übergewicht p auf die eine Seite gebracht, wird eine Reigung des Bagebaltens um den Binkel & zur Folge haben (Abb. 241). Diese Reigung, die gewöhns lich durch eine in der Mitte des Balkens angebrachte, über eine Stala einspielende Junge markiert wird, bietet nicht nur ein Maß für die Größe des Übergewichts p, sondern auch für die Empfindlichteit der Bage. Man versteht in der praktischen Physik unter

Empfindlichkeit der Wage den Ausschlag, welchen die Wage bei einer bestimmten (beiderseitigen) Belastung pro 1 mg übergewicht anzeigt. Die Empfindlichkeit ist, wie eine hier nicht näher auszuführende Betrachtung ergibt, direkt proportional der Länge des Wagebalkens und umgekehrt proportional dem Produkt aus seinem Gewicht und dem Abstand seines Schwerpunktes von der Mittelschneide.

Da die Empfindlichkeit einer Bage mit der Länge des Wagebalkens zunimmt, so pflegte man früher denselben möglichst lang zu konstruieren; da aber andererseits die Empfindslichkeit mit dem zunehmenden Eigengewichte des Wagebalkens abnimmt, so wendet man in neuerer Zeit, nach dem Borgange von Bunge in Hamburg, kürzere Wagebalken und zwar die wie ein Hängewert wirkende Dreiecksform des Wagebalkens an, welche infolge der Answendung der zähen Aluminiumbronze der theoretisch vorteilhastesten Form (geringstes Eigengewicht dei größter Steissigkeit) möglichst nahe kommt, wodurch selbst bei großer Belastung eine sehr geringe Durchbiegung und verhältnismäßig bedeutende Empfindlichkeit erzielt wird.



Un einer gegebenen Bage fann, da Länge und Gewicht des Wagebaltens fich nicht verandern laffen, die Empfindlichkeit gesteigert werden durch Beränderung der Entfernung feines Schwerpuntte von der Hauptschneibe, mas in der Regel vermittelft eines auf ber Bunge befindlichen Laufgewichtes geschieht. Für die Borguglichfeit einer Bage bietet ihre große Empfindlichfeit feinen Magftab, wie man noch häufig anzunehmen pflegt, fondern die Gute einer Wage hängt vielmehr ab von der Übereinstimmung der durch mehrfache unabhängige Beobachtungen mittels derselben erhaltenen Wägungerejultate.

In Abb. 242 ist eine eins fache chemische Wage mit Gehäuse bargestellt. Dieselbe

ift zunächft mittels der 3 Stellschrauben und des Lotes L zu horizontieren. Der Bage balten W ruht mit feiner hauptichneibe S aus Stahl auf einer ebenen Achatplatte, mahrend auf feinen Endschneiden S, und S, die Achatpfannen der Behänge aufliegen. Der Bagebalten ift mit einem geteilten Lineal T verjeben, auf welches fleine Reitergewichte mittels der burch den Bagefaften hindurchgehenden Reiterverschiebungsvorrichtung R behufs Ausgleichung oder gur Beftimmung der Empfindlichfeit aufgefest werben tonnen. Manipulationen durfen an der Wage nur vorgenommen werden, wenn der Bagebalten arretiert ift. Bahrend einer Bagung ist ber Bagekasten geschloffen zu halten, um ben icalichen Ginfluß von Luftströmungen und Temperaturschwankungen zu vermeiden. Ferner muß das Urretieren und Loslaffen bes Wagebaltens mit großer Sorgfalt ausgeführt werben, um die Hauptschneide vor Erschütterungen und mechanischen Ginwirkungen zu schützen. In der Zeichnung ift der Bagebalten durch den Arretierungsbalten AA arretiert, b. h. er ift mit feiner Sauptichneide von dem Uchatlager abgehoben. Gbenfo find bie Bagefchalen burch die Schalenarretierungen B arretiert. Um die Bage in Thätigfeit gu feten, wird ber Arretierungsbalten mit ben Schalenarretierungen gefentt, mas burch Linksbrehung bes Knopfes K geschieht. Der Bagebalten ruht alebann mit seiner Schneibe auf feinem Acatlager auf und führt eine Reihe pendelartiger Schwingungen aus, welche mittels der Junge Z an der Stala C abgelesen werden. Man berechnet die Gleichgewichtslage aus 3 unmittels dar auf einander folgenden Ausschlägen der Junge, indem man 2 Ausschläge nach der einen Seite zum arithmetischen Mittel vereinigt und dieses Mittel mit dem Ausschlage nach der entgegengesetzten Seite zu einem Mittelwerte kombiniert.

Bagungemethoden. Um die aus der Ungleichheit der Hebelarme des Bages baltens entstehende Fehlerquelle zu beseitigen, pflegt man zwei Methoden der Bägung anzuwenden: die Tariermethode und die Methode der Vertauschung der Gewichte.

Das Prinzip einer Wägung nach der Tariermethobe besteht darin, daß man das zu bestimmende Gewicht P zunächst mittels beliediger Taragewichte abtariert und hierauf bei unveränderter Tara P durch Normalgewichte N ersett. Dadurch werden die beiden Größen P und N mit einer und derselben dritten Größe, der Tara, und infolgedessen unter einander verglichen. Ergibt nämlich die erste Wägung Tara P + a, und die zweite Tara $N + \beta$, wo a und β die an der Stala beobachteten Gleichgewichtslagen sind, welche durch die Empsindlichteitsbestimmung in Milligrammen ausgedrückt werden können, so solgt durch Rombination beider Gleichungen $P = N + \beta - \alpha$.

Tie Methode der Bertauschung der Gewichte oder der boppelten Wägung (Gaußsche Wägung) besteht darin, daß daß zu bestimmende Gewicht P auf die eine und Normalgewichte auf die andere Wagschale gelegt werden, dis nahezu Gleichgewicht einzgetreten ist, und daß dann die Gewichte P und P mit einander vertauscht werden. Ergeben die beiden Wägungen die beiden Gleichungen $P = N + \alpha$ und $P = N + \beta$, so erhält man durch Kombination beider Gleichungen $P = N + \frac{\alpha + \beta}{2}$.


Es ist bereits erwähnt worden, daß die Körperwärme des Beobachters eine nicht unbeträchtliche Fehlerquelle bei Präzisionsmessungen bildet, und daß man sie daher mögslichst unschädlich zu machen suchen muß. Es sind deshalb in neuerer Zeit Wagen tonstruiert worden und vielfach in Gebrauch, bei welchen, zur Beseitigung der beim Öffnen des Wagefastens im inneren Wägungsraume durch die Körperwärme des Beobachters hervorgerusenen Temperaturs und Luftströmungen, alle beim Wägen vorkommenden Operationen von beliebig großer Entsernung aus ausgeführt werden können, ohne daß man nötig hat, den Wagekasten zu öffnen, wobei man dann die Schwingungen der Wage mittels Fernrohr und Stala beobachtet.

Der wichtigste und interessanteste Fortschritt auf bem Gebiete ber Prazifionewägungen ift aber in ber neuesten Beit mit ber Ronftruftion ber Batuumwage gemacht worden, mit Silfe deren eine Bagung nicht nur im luftabgeschlossenen, sondern auch im luftverdunnten, ja luftleeren Raum ausgeführt werden fann. Sollen nämlich zwei Körper von fehr verichiedenem fpezifischen Gewicht, z. B. ein Rilogramm aus Platin und ein Rilogramm aus Bergfrystall mit einander verglichen werden, so wird das Bergfrystallfilogramm, weil das Archimedische Brinzip — daß ein Körper in eine Flüssigkeit getaucht, so viel an Gewicht verliert, als die von ihm verdrängte Flüssigfeitsmenge wiegt — für die tropfbaren Flüssig= feiten wie für die luftförmigen gilt, einen der Bolumendiffereng beider Stude entsprechen= ben größeren Auftrieb in ber Luft erleiden, als bas Platinkilogramm. Wären baher beibe Bewichtsftude im luftleeren Raume absolut gleich, so wurde in der Luft das Bergtryftall= tilogramm fich um jo viel leichter erweisen, als ein ber Bolumendiffereng biefer beiben Bewichtsftude gleiches Quantum Luft wiegt. Beträgt das Bolumen des Kilogramm aus Platin [spez. Gewicht 21,5] 46,5 ccm und basjenige bes Kilogramm aus Berg= truftall [fpez. Gewicht 2,65] 377,4 ccm, fo wurde bas Bergfruftallfilogramm, ba 1 ccm Luft bei mittleren meteorologischen Berhältniffen 1,2 mg wiegt, in der Luft um

$$(377.4 - 46.5)$$
. 1,2 mg = 397.08 mg

leichter sein als das Platinkilogramm. Bei genauen Wägungen muß daher stets das Luftgewicht berücksichtigt werden. Daß dies nicht nur eine unabweisliche Forderung für streng wissenschaftliche Wägungen, sondern geradezu eine praktische Notwendigkeit ist, erhellt ans dem angeführten Beispiel. Denn wollte man etwa in einer Münzstätte Goldbarren mittels Normalgewichte aus Messing oder gar aus Bergkrystall abwägen, so durfte die

Berücksichtigung des Luftgewichtes in höherem Grade aus rein praktischen, als aus wissenschaftlichen Gründen geboten erscheinen. Man versteht in der Wissenschaft unter dem Gewicht eines Körpers stets sein Gewicht bezogen auf den luftleeren Raum und nennt es dann sein absolutes Gewicht. Die Kenntnis des jeweiligen Luftgewichts ist aber wegen der Schwicrigkeit der Ermittelung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Temperatur der Luft mit einer Unsicherheit behaftet, und um von letzterer unabhängig zu werden, wendet man in neuester Zeit Bakumwagen an. Dieselben sind zuerst von Bunge in Hamburg für die Kaiserliche Normal-Alichungs-Kommission in Berlin und die Internationale Weterstommission in Karis angesertigt worden. Die erstere Behörde besindet sich im Besitze einer



243. Neueste Pakuummage der Raiferl, Normal-Richungs-Kommission von Stückrath.


zweiten, vom Mechanifer B. Stüdrath in Friedenau bei Berlin fonftruierten Bafuumwage, die an diefer Stelle ihre Befchreibung finden foll.

Die ganze Wage steht auf einem Deffingteller A (Abb. 243) und auf diefem ein luftbicht abschließender Glascylinder mit luftbicht ichließenbem Deffingteller B. welche in der Abbildung fortgelaffen find. ben Teller A hindurch geht eine Ungahl durch Stopfbuchfen abgedichteter Bewegungestangen S und s. die von einem entfernt ftebenben Beobachter in Thätigfeit gefest werben tonnen. Durch diefe Stangen, welche mit geeigneten Mechanismen im Innern bes Glaschlinders verbunden find, tonnen folgenbe Bewegungen ausgeführt werden: 1) der Wagebalten W tann arretiert werben; 2) ein Transportenr T fann gehoben ober gefentt werben, und bamit fonnen bie zu vergleichenden Bewichtsftude auf bie Scha-Ien niebergesett ober die auf

ihnen stehenden Stude abgehoben werden; 3) durch eine Zahnstangenübertragung kann der Transporteur um 180° gedreht werden; 4) so viel kleinere Gewichtsstude, als zur Ausgleichung der Belastung beider Schalen erforderlich sind, können an jeden Bage- arm angehängt oder von demselben fortgenommen werden.

In Abb. 243, welche eine perspettivische Gesamtansicht der Wage darstellt (sie enthält einige Verbesserungen, z. B. je sechs Gleitstangen nehst Zubehör auf jeder Seite, einen zweiten hilfstransporteur u. s. w., welche in den detaillierten Zeichnungen [Abb. 244—246] noch nicht vorhanden sind), sind der Teller A und die durch ihn hindurchreichenden Bewegungsstangen sichtbar, mit deren mittelster S die Operationen unter 1) und 2) auszuführen sind. Die Zahnstange, welche die Drehung des Transporteurs bewirkt, liegt in der Zeichnung hinter der mittelsten Welle, ist also nicht sichtbar. Die zwölf kleineren Wellen s vermitteln die Aussichnung der unter 4) bezeichneten Bewegungen.

Auf dem Teller A (Abb. 245) ist ein hohles Stativ D D' sest sundert, welches das Achatlager für die Mittelschneide des Wagebalkens W trägt. Im Innern des Statives sind durch Erzenter an der Mittelwelle vertikal verschiedbar ein Bollchlinder F und ein diesen umschließendes Rohr E. Ersterer trägt eine die Arretierung des Balkens vermittelnde Platte F', letteres eine zweite Platte E', auf der die Arretierungsstützen sür die Gehänge sizen. Das Rohr E ruht auf 2 identischen Erzentern 22, der Bollchlinder F auf einem dritten Erzenter 3 auf der Hauptwelle, so daß durch Drehung der letteren die Arretierungen des Balkens und der Gehänge nebst den Wageschalen gehoben oder gesenkt werden können. Dieselbe Welle S trägt außerdem noch zwei identische Erzenter 1 zum Heben und Senken des Transporteurs T, der auf jeder Seite eine Plattsorm mit aus Abb. 243 ersichtlichen Ausschnitten bildet; die kreuzsörmigen Wageschalen müssen durch die Ausschnitte hindurchs



244. Teil der Stückrathichen Yaknummage der Raiferl. Hormal-Richungs-Rommiffion.


gehen, ohne anzustoßen. So kann beim Senken des Transporteurs ein Gewichtsstück von biesem auf die Gehänge und beim Heben ein Gewichtsstück von den Gehängen auf den Transporteur gesetzt werden.

Die zu vergleichenden Gewichtsftude werden nicht direft auf die freuzförmigen Gehänge, sondern auf hilfsichalen gesetz, die gleichzeitig mit den Gewichtsstüden verstauscht werden, um etwaige Beschädigungen der Gehänge durch die Art der Unterstützung zu vermeiden. Das Drehen und heben des Transporteurs kann nur geschehen, wenn der Balten nebst Gehängen arretiert ist.

Der Mechanismus zum Auflegen der Ausgleichsgewichte ist folgendermaßen eingerichtet (Abb. 244): Durch zwei Hebel K_1 und K_2 , deren Drehpunkt in der Säule († des Statives liegt, mit horizontalen Chlindern L_1 und L_2 werden auf beiden Seiten der Wage je fünf Gleitstäbe mit Führungen $u_1, \ldots u_5$ gehoben oder gesenkt, die wieder kleine Reiter von einer aus der Abbildung ersichtlichen Form tragen. Die Träger der Reiter gehen durch gabelförmige Anfäße q an den Gehängen hindurch und sehen beim Senken der Hebel K ihre Reiter auf die Gabeln ab. Die Hebel K werden mittels Ezzenter 4 von der

Hauptwelle aus bewegt. Damit nun aber beim Senten ber Hebel nur bestimmte Gewichte abgesett werden, verriegelt man bie zur Ausgleichung der Belaftung der Bageschalen nicht gebrauchten Gewichte durch die Riegelftangen n, die fich in entsprechende Rerbe der betreffenden Stabe u einschieben und fie fo am Senten und Absehen ihrer Gewichte verhindern. Die Riegelstangen werden durch ein Bebelspftem tO horizontal verschoben, das seinerseits durch fleine Erzenter s. an den zehn Bewegungsstangen bewegt wird.

Die Dichtung der Bewegungswellen erreicht Stückrath dadurch, daß die Wellen, welche in ihre Stopfbuchsen eingeschliffen find, Drahtspiralen tragen, über welche Gummischläuche gezogen find, die einmal an der Buchse, das andre Mal an der Belle umschnurt werden, fo daß die Spirale fich innerhalb bes Schlauches befindet. Wird nun die Belle gebreht, fo verbreht fich ber Schlauch mit ihr, indem er bas Innere ber Bage luftbicht



246. Teller der Stückrathschen Yakunmwage der Saiserl. Normal-Richungs-Kommishon.

fonnen durch bloges Burudziehen ausgerudt werben. Die Bahnftange ift mit ihrer Berlangerung durch einen herausnehmbaren Reil verbunden. Bom Beobachtertische aus werden auch bie Schwingungen bes Bagebalfens

abgelejen, indem mittels eines Fernrohres bas Bilb einer entfernt ftehenben beleuchteten Stala in einem oben auf bem Bagebalfen befindlichen Metallfpiegel C

beobachtet wird (Abb. 246).

Der Bagebalten W ist vollständig inmmetrifch gestaltet und aus einem Stude hergeftellt. Er wird gebildet von einem großen mittleren und zwei

fleineren äußeren Hohlchlindern . durch Streben verbunben find. In diefen drei Cylindern liegen die Schneiden in befonderen drehbaren Rohren (Abb. 246), fo daß fie justiert werden fönnen.

Die Gehänge für die Wageschalen werden durch vierseitige Drahtbugel g (Abb. 244) gebilbet, die oben eine Achatpfanne jum Auffegen auf die Enbichneiben bes Bagebaltens tragen und unten mit zum Rahmengestell normalen Stahlichneiden zur Aufnahme ber Pfannen ber Bewichtstrager verfeben find. Beim Auffegen ber Bewichtsftude auf. bie Wageschalen ift ein Bentrieren ber Gewichte nötig, um ein langeres Schwingen ber Schalen ju verhindern. Um Dies zu erreichen, fenten fich an ber neuesten Konftruttion ber Bage givei fleine Spigen, die von ber hauptwelle aus auf und ab bewegt werben, in je einen Sohlkonus an der unteren Flache der Gewichtstrager. Saben bie Schalen infolge erzentrischer Stellung der Gewichte bas Beftreben, fich ein wenig ichief zu ftellen, fo tann der betr. Getvichtsträger beim Aufheben der Arretierung mit feinem Sobltonus langfam an ber Spipe entlang gleiten, ohne in Schwingungen zu geraten. Um bie Berührung ber Schneiben mit ben Pfannen möglichft fanft ftattfinden ju laffen, ift in bem betreffenden Teil ber Drehung ber Arretierungswelle ein Borgelege, bestehend


aus Schnede und Zahnrad, eingeschaltet. Die Ausgleichsgewichte bestehen aus Stücken von $1_3^{1_3}$, 1, 3, 9, 27 und 81 mg; $1_3^{1_3}$ mg wird durch die Differenz $1_3^{1_3}$ —1 mg dargestellt.

Bei feineren Bägungen kommen noch folgende Instrumente zur Bestimmung des Luftgewichts in Unwendung: Thermometer und Hygrometer innerhalb der Glasglode, und zwar in gleicher Höhe mit den Gewichtsstüden, und Barometer im Beobsachtungsraum, bei Bakuumwägungen Manometer, welche mit dem Cylinder in Bersbindung stehen.

In Abb. 247 ist die Gesamtaufstellung der Bakuumwage in dem mit Zinkwänden bestleideten Bevbachtungssale der Normal-Aichungssommission gegeben. Bon der Bakuumswage ist die Glocke B abgehoben und durch Gegengewichte C äquilibriert. Die Besobachtung erfolgt mittels des Fernrohrs F und der Skala Sc, welche ihre Beleuchtung erhält von der in der Zinkwand befindlichen Beleuchtungslaterne L durch Resserion von

einem System verstellbarer Spiegel Sp. Sämtliche Wägungsoperationen werben von dieser Beobachtungsstelle aus mit den Bewegungswellen Sausgeführt. Das Fernrohr F2 dient zur Beobachtung der im Wagegehäuse befindlichen Thermometer und Hygrometer, welche durch die Glühlämpchen Gbeleuchtet werden. Mist das zur Bestimmung des Druckes dienende Manometer.

Die Genauigkeitsgrenze, bis zu welcher wir bei der Bestimmung der Gewichtseinheit, also des Kilogramm, mit unseren Präzisionse wagen ersten Ranges gelangen, besträgt 0,005 mg. Die Genauigkeit bei der Bestimmung kleinerer Gewichte ist natürlich bedeutend größer. Mittels einer von P. Stüdrath konstruierten und im Besitz der Normal-Aichungse Rommission besindelichen Präzisionswage für kleinere Belastungen, bei welcher Balken, Gehänge und Schalen aus Alumis



246. Wagebalken der Stückrathschen Laknumwage der Raiserl. Normal-Richungs-Kommission.

nium bestehen und zusammen nur 5 g wiegen, und bei welcher die Schneiden durch je zwei Achatspitzen ersetzt sind, kann man die Gewichte von 1 g abwärts bis auf 0,0001 mg genau bestimmen.

Der außerordentlich hohe Grad konftruktiver Bollkommenheit, welchen die Wage in neuerer Zeit erreicht hat, hat Prof. v. Jolly in München veranlaßt, dieselbe zu einem hochinteressanten Experiment anzuwenden, nämlich mittels derselben die anziehende Birkung der Materie zu messen. Bekanntlich nimmt die Schwerkraft, also auch der Druck eines Körpers auf seine Unterlage nach dem Newtonschen Gravitationszeses mit dem Quadrate seiner Entsernung vom Erdmittelpunkte ab. Auf einer Wage nun, deren Schalen eine Höhendisserenz von 5,20 m hatten, zeigten 2 Kilogrammstücke, welche, wenn sie sich in gleicher Höhe befanden, genau gleich waren, eine bedeutende Differenz. Das von der Erde entserntere Gewicht zeigte eine Gewichtsabnahme von 1,5 mg, eine mit der nach dem Gravitationszeseh berechneten nahe übereinstimmende (Bröße. Wurde serner unter das eine Kilogramm eine mehrere Zentner schwere Bleikugel gebracht, so zeigte sich auch hier die anziehende Wirkung der Bleikugel, indem das über ihr besindliche Kilogramm um


eine meßbare Größe schwerer wurde. Es läßt sich mit hilfe ber chemischen Wage auf biesem Wege indirett die Dichtigkeit der Erde bestimmen.

Rach dem Borgange von Jolly find in der neuesten Zeit Untersuchungen gur Beftimmung der Gravitationstonstante und ber mittleren Dichtigkeit der Erde nach einer verbefferten Methode ausgeführt worden von den Brof. A. Ronig und Richars, an benen fich fpater Dr. Krigar beteiligte. Diefe Berfuche wurden auf Roften ber Rgl. Atademie ber Biffenichaften mit Unterftubung des Rgl. preußischen Kriegsministeriums, welches die Bleimasse und den Beobachtungeraum in den Rasematten der Festung zu Spandau zur Berfügung ftellte, ausgeführt. Sie begannen im Jahre 1884 und wurden 1896 ju Ende geführt. Der angewandte Defapparat, bon ben Beobachtern "Doppelmage" genannt, besteht aus einer gewöhnlichen Bage, an beren beiben Schalen vermittelft je einer Stange von 226 cm Lange noch eine zweite, untere Schale hangt. Die Beichleunigung burch die Schwerfraft am Orte der oberen Schale hat nun einen fleineren Wert als am Orte der unteren. Führt man nun zwischen zwei Rilogrammtugeln, von benen fich bie eine in der Bageschale lints oben und die andere in ber Bageschale rechts unten befindet, eine gewöhnliche Baufiche Bagung aus mit horizontaler Umfetung von rechts nach links und umgekehrt, fo rührt die als Resultat hieraus folgende Gewichtsdifferen; her von der Differeng der beiden Maffen und der Differeng der Schwertraft oben und Wird hierauf die oben befindliche Masse vertital nach unten, die unten unten. befindliche vertital nach oben gebracht, und wieder eine Baufiche Bagung mit Bertaufdung in gleichem Niveau ausgeführt, fo wird das Refultat diefer Bagung von bemjenigen der erften verichieden fein muffen. Denn mahrend die Differeng ber Maffen unverändert geblieben ift, hat die Differeng ber Schwere burch bie vertitale Umfetung ber Masien ihr Beichen gewechselt. Subtrahiert man also die Resultate ber beiben Bägungen, fo hebt fich die Maffendiffereng heraus und es bleibt übrig die doppelte Abnahme der Schwere zwischen beiden Niveaus. Bei den Gravitationsbeftimmungen befindet fich nun zwijchen dem oberen und unteren Schalenpaar ein nabezu wurfelförmiger Bleiklog von fast 9 cbm Inhalt und mehr als 100 000 kg Maffe, in beffen Mitte die Berbindungestangen ber Schalen burch röhrenformige Aussparungen hindurch Durch die Anwesenheit dieser großen anziehenden Masse erscheint die Schwere am Orte der oberen Bageschalen um die Attraftion der Bleimaffe vermehrt, am Orte ber unteren Wageschalen um dieselbe vermindert. Die Abnahme der Schweres beschleunigung von unten nach oben erscheint daher um die doppelte Attraction ver-Die Kombination zweier Bägungen mit ganz denfelben Anfangsftellungen und Bertauschung der Rilogrammfugeln wie ohne Bleiklog ergibt baber jest mit der boppelten Abnahme ber Schwere mit ber Bobe ein um die vierfache Attrattion bes Bleiflopes vermindertes Resultat. Mus der Bereinigung ber Resultate ohne Bleiflog und mit Bleiflot findet man alfo bie reine vierfache Attraftion bes letteren, befreit von ber irbifchen Schwere über und unter demfelben. Es ergab fich aus biefen Berfuchen, auf welche naher einzugehen den Rahmen unferes Buches überfchreiten wurde, fur bie Gravitationstonftante eine gute Übereinstimmung mit ben Ergebniffen aus anberen Beobachtungemethoden und auch für die mittlere Dichtigkeit der Erbe ein Bert (nämlich 5,505), welcher mit ben von anderen Forschern, wie Cavendish, Reich, Cornu, v. Jolly, Wilfing, Ponnting, Bons gefundenen gang gut übereinstimmt.

Apparate zur Zeitmessung.

Mhren. Stimmgabel. Chronofkop von Sipp.

Was die Zeitmessung betrifft, so bieten sich uns von vornherein zwei versichiedene Aufgaben dar: erstens die Aufgabe, einen Zeitmoment in Rücksicht auf das durch die tägliche Umdrehung unserer Erde bedingte Grundmaß anzugeben, z. B. den Moment des wahren Mittags, d. h. den Moment des Durchgangs des Sonnenmittelpunktes durch den Beobachtungsmeridian, zu bestimmen; dies kann man absolute Zeitbestimmung



247. Gefamtanftellung ber Bakuumwage in dem Beobachtungsfaale der Baiferl. Bormal-Bichungs-Kommiffion in Berlin.

nennen; zweitens die Aufgabe der relativen Zeitmessung, die darin besteht, ein Zeitsintervall in bestimmte, übrigens willkürliche aliquote Teile zu teilen, resp. solche Teile von Zeitintervallen mit einander zu vergleichen.

Die Instrumente und Apparate, mit Hilfe beren wir diese Arten von Zeitmessungen aussühren, heißen Zeitmesser, Uhren, Chronometer, Chronostope. Die ältesten Zeitmesser für absolute Zeitbestimmungen sind die Sonnenuhren, bei denen die Tageszeiten annähernd durch die Bewegung des Schattens eines von der Sonne beleuchteten Körpers bestimmt werden, und für relative Zeitmessungen die Wasseruhren, Duecksilberuhren und Sanduhren, bei denen die Dauer gewisser Zeiträume durch Wessung der während berselben aus bestimmten Öffnungen ausgestossen Wengen von Wasser, Quecksilber oder Sand ermittelt wurde.

Eine genaue Zeitbestimmung ist aber erst möglich geworden seit ber Exfindung der Pendeluhren. Gewöhnlich wird die Priorität dieser wichtigen Entdedung Hunghens zugeschrieben. Neuere historische Untersuchungen von Gerland haben aber ergeben, daß Galilei die Pendeluhr bereits im Jahre 1641 erfunden, daß diese Entdedung wegen der gegen seine Person nicht nur, sondern auch gegen seine Schriften eingeleiteten Bersfolgungen lange unbekannt geblieben, und daß Hunghens im Jahre 1656, also 15 Jahre später, ohne von Galileis Ersindung zu wissen, dieselbe noch einmal gemacht hat.

Die Ginrichtung der Pendeluhren hat seit hunghens teine pringipielle Berbefferung erfahren; die Abanderungen beziehen fich nur auf Berbefferungen einzelner Teile, namentlich ber Auslösungsvorrichtung, vermittelft welcher ber Bang ber Uhr burch bie Schwingungen bes Benbels reguliert wirb. Es fann hier nicht auf die zwedmäßigften Ginrichtungen ber Sufpenfion, ber hemmung und ber Rompenfation ber Bendeluhren eingegangen werden, zumal biefer Gegenstand an anderer Stelle biefes Bertes feine Behandlung Erwähnt sei hier nur, daß wir heute ben täglichen Gang einer Benbeluhr für alle in der Pragis vorfommenden Temperaturen bis auf 0,1 Setunde genau regulieren, also auch eine absolute Zeitbestimmung bis auf 0,1 Setunde genau ausführen konnen, und bag biefe Grenze ber Genauigfeit ber absoluten Beitbeftimmung bedingt ift burch die Unvollfommenheit unserer Sinne. Denn der Gang einer Normaluhr wird burch birefte Beobachtung des scheinbaren Durchganges eines Gestirns durch den Beobachtungsmeridian bestimmt, 3. B. etwa dadurch, daß der Beobachter in dem Momente, in welchem ihm der Durchgang bes Westirns burch bas Fabentreug feines Fernrohrs zu erfolgen icheint, auf einen eleftrijden Schluffel brudt und badurch ben Moment figiert, ber anderfeits auch von der Uhr in geeigneter Beife regiftriert wird. Bwifchen bem finnlichen Gindrud aber und bem Bewufitwerden Desjelben verflieft eine gewiffe Beit, Die fur verichiedene Beobachter nicht nur, sondern auch für denselben Beobachter je nach feinem Gemutszustande oder feiner forperlichen Disposition verschieden ift; ihr Wert erreicht bie angegebene Große von 0,1 Sekunde und muß bei genaueren aftronomischen Bestimmungen mittels der fogenannten perfonlichen Gleichung des Beobachters möglichft berudfichtigt werden. Normaluhr, deren täglicher Bang bis auf 0,1 Setunde reguliert ift, gibt baher die Einheit des Zeitmaßes, die mittlere Sekunde, die durch die Dauer einer Bendelichwingung bargeftellt wird, man fann fagen, bis auf eine unmegbar fleine Beitgroße, nämlich im Mittel bis auf $\frac{1}{864\,000}$ Sekunde genau an.

Direkt werden nun von den Pendeluhren in der Regel ganze Sekunden, von den Chronometern bisweisen halbe und auch zwei Fünftel Sekunden angegeben; zur Messung noch kleinerer Zeitintervalle bedient man sich der Chronoskope und in neuerer Zeit häusig der Stimmgabeln, deren Tonhöhe bekanntlich durch die Anzahl ihrer Schwingungen in der Sekunde bestimmt wird.

Bon den vielen praktischen Anwendungen der Stimmgabeln zur Messung kleiner Zeitintervalle, z. B. zur Brüfung und Demonstration der Fallgesete, zur Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Pulswelle im menschlichen Körper, möge hier nur die interessante hervorgehoben werden, welche der französische Oberst Sebert in neuerer Zeit gemacht hat, um mit hilse derselben die Geschwindigkeit des Geschosses im Geschübrohr

zu bestimmen. Bu dem Ende ist in dem Geschütz eine auf einen schweren Schlitten aufsgesetze, mit einem Schreibstifte versehene Stimmgabel von hoher Schwingungszahl ansgebracht, welche die Bewegung des Geschosses nicht mitmacht und während derselben ihre durch die Explosion der Pulvergase hervorgerusenen Schwingungen auf eine mit dem Geschosse seit verzeichnet. Die Versuche wurden und werden von unserer Artillerie in Spandau wiederholt, und für dieselben hat der auf dem Gebiete der Präzisionsmechanik rühmlichst bekannte Mechaniker Reichel in Berlin

Stimmgabeln von vorgeidriebener Schwingungegahl (2050 Schwingungen pro Sekunde) mit verhaltnismäßig lang anbauernbem Tone, bis auf einen Bruchteil einer Schwingung genau hergestellt, eine Aufgabe, beren Schwierigfeit nur von bem genügend gewürdigt werden fann, ber fich einmal mit dem Abstimmen zweier Stimmgabeln von nur mitt. lerer Tonhöhe beschäftigt hat. Weiteres über bie Un= wendung der Stimmgabel als Beitmegapparat wird in ber Afuftit mitgeteilt werben.


Sier foll noch als Beitmegapparat jum Deffen fleinerer Zeitintervalle bas Chronoftop von Hipp in Neuchatel beschrieben werben, mit beffen Silfe Beitintervalle bis auf ein Taufendftel einer Setunde gemessen werden konnen. Gine Befamtansicht besielben ift in Abb. 248 perfpettivifc, bas Innere bes Bangwerfes in Abb. 249 und 250 bargeftellt. Das Befentliche besfelben befteht darin, daß das Beigerwerk unabhängia bon eigentlichen Uhrwert, welches durch ein Gewicht P getrieben und durch eine elastische



248. Sippiches Chronofkop.

Feber F reguliert wird, angeordnet ist und mit Hilse eines elektromagnetischen Apparats beliebig in das Uhrwerk eingeschaltet oder aus demselben ausgeschaltet werden kann. Soll die Zeitdauer eines Ereignisses gemessen werden, so muß die elektrische Schaltung so gewählt sein, daß das Zeigerwerk im Momente des Beginnens des Ereignisses in das vorher in Bewegung gesetze Uhrwerk eingeschaltet und mit dem Ende des Ereignisses wieder ausgeschaltet wird, so daß es also nur während der zu bestimmenden Dauer des Ereignisses an der Bewegung teil nimmt. Das Zeigerwerk enthält zwei Zeiger, von denen der große sein Zisserblatt in 10 Sekunden, der kleine das seinige in 0,1 Sekunde umkreist; da beide Zisserblätter in je 100 Teile geteilt sind, so lassen sich mittels des Apparats Zeitintervalle bis auf 0,001 Sekunde ablesen. Wird der von der Batterie

(2 Daniellsche Elemente) B gelieferte galvanische Strom durch Berührung von b mit c geschlossen, so zieht der Elektromagnet m den Anker e an; durch das Hebelwerk d wird infolgedessen die frei bewegliche Achse Kuche auf ihr aufsigender Zeiger g zum Eingriff in das feste Kronrad k gedracht, welches an der Bewegung des Uhrwerkes nicht teilnimmt; das Zeigerwerk ist dann aus dem Uhrwerk ausgerückt. Wird der Strom geöffnet, so wird der Anker e losgelassen, die freie Achse swird durch die Feder i zurückgedrückt, der Zeiger g greift in das bewegliche Kronrad k' ein, welches an dem Gange des Uhrwerks teilnimmt, und das Zeigerwerk nimmt gleichsals am Gange des Uhrwerks teil. Bei der Ausssührung einer Versuchsreihe, z. B. zur Bestimmung der Schwingungsdauer eines Magnets (ober zur Bestimmung der Zeit, die ein Körper braucht, von einer gemessenen Höhe heradzusallen), ist nun in solgender Weise zu versahren. Das Zeigerwerk wird zunächst aus dem Uhrwerk ausgeschaltet und der Stand beider Zeiger abgelesen; dann wird das Uhrwerk durch Fortziehen eines Sperrhakens mittels der Schnur S, in Thätigkeit geseht, das Zeigerwerk genau im Momente des ersten zu beobachtenden Durchganges des Magnets durch die Gleichgewichtslage mit Hils eines



249 u. 250. Gangmerk von Sipps Chronofkop.

elektrischen Tasters in das Uhrwert eingerückt und im Momente des letten zu beobachtenben Durchganges wieder ausgerückt, so daß es also nur während der Dauer der Schwingungsbeobachtungen an dem Gange des Uhrwerkes teilnimmt. Die Differenz des letten Zeigerstandes gegen den ursprünglichen, dividiert durch die Anzahl der Durchgänge, siesert die gesuchte Schwingungsdauer.

* *

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, daß wir bei der Bestimmung der drei Fundamentalgrößen, der Länge, der Masse und der Zeit, mit unseren Meßmethoden und Meßmitteln nahe an der Grenze des mit unseren Sinnen überhaupt Meßbaren angelangt sind. Es darf uns mit freudiger Genugthuung erfüllen, daß gerade die deutsche Präzissonsmechanit in den letzten beiden Tezennien einen bedeutenden Ausschwung genommen hat, so daß wir hoffen können, durch zweckmäßiges Zusammengehen von Wissenschaft und Technik, sowie durch die Organisation von Staatsinstituten, denen die Leitung gewisser größerer, sür den Einzelnen zu kostspieliger und zu schwieriger, sür die Hebung der Präzissonsmechanit aber notwendiger, experimenteller Untersuchungen obliegt, auch die Bestümmung der vielen in den verschiedenen Gebieten der Physik gebräuchlichen abgeleiteten Maßeinheiten densenigen Grad von Zuverlässigseit und Genauigkeit gewinnen zu sehen, welchen die Bestümmung der drei Fundamentaleinheiten des Raumes, der Waterie und der Zeit bereits erreicht hat.

ï

Vom Schall.

Schallwellen. Ihre Fortpflauzung und Geschwindigkeit. Ressexion. Scho. Sprach- und Sorrofir. Son und Farbe. Sieme und höchste Tone. Sirenen von Savart, von Seebeck, von Cagniard de la Tonr. Fourjerscher Satz. Schwingende Saiten. Vas Monochord. Intervalle und Tonseitern. Dur und Most. Selmifoltz. Schwingungsknoten an Saiten und Platten. Chsadnische Alangsiguren. Obertöne. Alangsarbe der Instrumente. Bokatklänge. Kombinationstone. Tartini und Sorge. Offene und gedackte Pseisen. Reissches Telephon. Bellsches Telephon.
Phonograph. Grammophon. Photophon.

Die Erscheinungen der Außenwelt werben uns durch Bermittelung unserer Nerven im Gehirn, der Nervenzentrale, zum Bewußtsein gebracht, und zwar jede der einzelnen sinnlichen Wahrnehmungen ausschließlich durch die entsprechenden spezifischen Nerven. Das Wesen dieser Bermittelung besteht in der Übertragung gewisser Bewegungsformen auf die Nerven, die ihrerseits auch in molekulare Erzitterungen versetzt werden. Das Abseuern eines Kanonenschusses versetzt die Luft und alle in der Nähe besindlichen Gegenstände in Erschütterungen. "Die Luft ist die Trägerin des Schalles", sagt Humboldt in seinem "Rosmos", "also auch die Trägerin der Sprache, der Mitteilung der Ideen, der Geselligkeit unter den Bölkern. Wäre der Erdball der Utmosphäre beraubt, wie unser Mond, so stellte er sich uns in der Einbildung als eine klang-

Loje Einobe bar."

Wie durch einen Stich in die Haut unseres Körpers die in der Nähe besindlichen Gefühlsnerven gereizt werden, und dieser Reiz in unserm Gehirn als Schmerz wahrgenommen wird, wie der Dust der Rose auf unsere Geruchsnerven wirkt, und die dadurch hervorgerusenen molekularen Bewegungen der Geruchsnerven in uns die Empfindung des Wohlgeruches erzeugen, wie serner unser Auge Lichteindrücke auf die Weise empfindet, daß die Sehnerven durch die wellenartigen Erschütterungen des alles durchdringenden Lichtäthers in entsprechende Erregung versetzt werden, so sind die Eindrücke, die wir durch unser Ohr erhalten, ebenfalls nichts anderes als die Folge von Bewegungen, die durch den Gehörapparat des Ohres den Gehörenerven übertragen und von uns als Schall wahrgenommen werzden. Wir hören den Knall eines abgeschossenen Gewehres und




Gloche im luftleeren Raume.

tönnen an der gleichzeitig erzitternden Fensterscheibe bemerken, in welche Erschütterung die Luft geraten war, ja wir können die Erschütterungen der Luft selbst, wie zuerst der deutsche Physiker Mach und nach ihm der englische Physiker Vernon Boys gezeigt haben, auf photographischem Wege darstellen.

Alles, was wir horen, pflegen wir mit bem Ramen Schall zu bezeichnen, und wir nennen die wellenartigen Bewegungen, die den Schall hervorbringen, Schallfchwingungen. Sie bestehen in abwechselnden Berdichtungen und Berdunnungen der Luft. Dreierlei ift gur Bahrnehmung eines Schalles burchaus erforderlich: ein schallgebender Rorper, ein Medium, welches ben Schall fortpflanzt, und ein Organ, welches ihn mahrnimmt. Fehlt ber ichallgebende Körper, fo tann man natürlich nichts hören; Ohrenfausen und Ohren-Mingen find nur pathologische Erscheinungen. Gbensowenig tann man hören, wenn ber Gehörnerv gerftort ift. Mangelt endlich bas fortpflangende Medium, bie Luft, fo haben wir auch teine Gehörempfindungen. Auf hohen Bergen Klingt unsere Stimme schwächer als in der Ebene, weil die Luft dort verdunnter ift. Sauffure ichog auf dem Montblanc eine Biftole ab, und ber baburch hervorgerufene Schall horte fich nicht ftarfer an, ale wenn zwei Holzstude aufeinander geschlagen werden. Bringen wir unter den Rezipienten einer Luftpumpe eine Glode ober bas Schlagwert einer Uhr, fo hören wir die Glode fo lange hell tönen, als die Luft unter dem Rezipienten nur wenig verdünnt ist. In demselben Maße aber, als die Luft durch das Evafuieren verdünnt wird, vermindert sich auch die Antensität des Schalles, und er wird, obwohl wir das Schlagwerk funktionieren sehen, ganz unhörbar, wenn der Rezipient leer gepumpt ist. In Abb. 251 ist ein Apparat zur Aussührung dieses Bersuches dargestellt, nämlich ein Glasballon, in welchem sich eine Glocke mit Uhrwerk befindet, und welcher auf den Teller einer Luftpumpe gesetzt werden kann.

Die Fortpflanzung der Schallwellen erfolgt gleichmäßig und geradlinig nach allen Seiten, so daß die Oberstächen der einzelnen Wellen immer eine um die Erregungsursache gedachte Schar von Kugeln bilden. Da der Schall nach jedem Bunkte in gerader Linie gelangt, so spricht man von Schallstrahlen. Die Schallstärke wird mit wachsender Entfernung von der Schallquelle immer schwächer, und zwar nimmt die Intensität, wie aus einer einsachen mathematischen Betrachtung folgt, mit dem Quadrate der Entsernung ab, so daß ein Pistolenschuß, der 1 m von unserm Ohr entsernt abgeseuert wird, hundertmal so start auf unser Ohr wirkt, als ein in 10 m Entsernung abgegebener Schuß.

In trodener Luft von der Temperatur 0°C. bewegt sich der Schall mit einer Geschwindigkeit von 331 m in der Sekunde weiter. Dieser Wert war das Ergebnis der berühmten Bersuche, welche in der Nacht vom 21. zum 22. Juni des Jahres 1822 vom dureau des longitudes zu Paris ausgeführt wurden, und an welchen unter anderen Arago, Gap-Lussac und Alexander von Humboldt teil nahmen. Auf den beiden südlich von Paris gelegenen Hügeln Villejuif und Wontlhern waren Kanonen aufgestellt, aus denen je zwölf Schüsse in Zeitintervallen von zehn zu zehn Minuten abgeseuert wurden, und zwar auf der einen Station fünf Minuten früher als auf der anderen. Der



252. Fortpflangung der Schallwellen in der guft.

Himmel war heiter und die Luft ruhig, so daß man das Aufblitzen des Feuers sicher sehen und mittels guter Chronometer die Zeit messen tonnte, welche zwischen dem Sichtbarwerden des Feuers und der Wahrnehmung des Schalles versloß. Dieselbe betrug im Mittel 54,6 Sekunden für die Entfernung von 9549,6 Toisen der beiden Kanonen. Der auf diese Weise gefundene Wert von 331 m für die Schallgeschwindigkeit introdener Luit wurde durchspätere Versuche bestätigt. Wenn also ein Lichtstrahl, dessen Fortpslanzungs-

geschwindigkeit in der Luft etwa 300 000 000 m in der Sekunde beträgt, um von der Sonne dis zur Erde zu gelangen, 8 Minuten 13 Sekunden braucht, so würde ein Schall — genügende Intensität vorausgeset — die Zeit von etwa 14 Jahren gebrauchen, um von der Sonne zur Erde zu gelangen. Durch die Thatsache, daß das Licht sich bedeutend schneller fortpflanzt, als der Schall, erklärt sich manche Erscheinung des tägslichen Lebens. Beodachtet man z. B. aus einiger Entsernung einen Holzhauer bei seiner Arbeit, so hört man den Schlag nicht in demselben Moment, in welchem man die Art auf den Holzblock ausschlagen sieht, sondern erst später, wenn die Art wieder zum zweiten Schlage emporgehoben wird. Beim Abseuern einer in größerer Entsernung besindlichen Kanone erblickt man die Lichterscheinung früher, als man den Schuß hört, ebenso wie man beim Gewitter in der Regel den zuckenden Blitz früher sieht, als man den Donner hört.


Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles in der Luft ift unabhängig vom Drude, ändert sich aber mit dem Feuchtigkeitsgehalt und mehr noch mit der Temperatur der Luft. Nach den Versuchen von Regnault hängt die Geschwindigkeit, wenn auch nur wenig, von der Stärke des Schalles ab, sie wird mit abnehmender Schallftärke etwas geringer, und weiter haben Regnault und König in Paris gefunden, daß tiefere Tone sich etwas schneller sortpflanzen, als höhere; angenähert aber pflanzen sich alle Tone, welches auch ihre Intensität oder ihre Höhe sci, mit derselben Geschwindigkeit in der Luft fort.

Schallwellen werden aber nicht allein von der Luft weitergeführt; die Erschütterungen pflanzen sich auch durch feste Körper fort, und zwar ist die Fortpflanzungszgeschwindigkeit des Schalles in stuffigen und festen Körpern sogar eine größere als in luftförmigen. Sie ist 3. B. in Binn 8=, in Kupfer 12=, in Gisen, Stahl und Glas 16=, in

verschiedenen Holzarten, und zwar in der Richtung ihrer Fasern 9= bis 13 mal so groß als in der Luft. Tannenholz ist infolge seiner Elastizität vorzüglich geeignet, die Schwinsgungen des Schalles aufzunehmen, deswegen spielt es auch in der Herstellung musikalischer Instrumente eine so bedeutende Rolle. Borzüglich werden daraus Saiteninstrumente und diesenigen Teile der musikalischen Instrumente hergestellt, die durch ihr eigenes Mitschwingen wirken sollen, während Flöten, Klarinetten und andere Instrumente, deren Körper nicht selbst in Schwingung geraten sollen, aus Sbenholz, Buchsbaumholz, Elsenbein und ähnstichem trägeren Material gesertigt werden. Das Getöse beim Ausbruch des Bultans Morne Garou auf St. Vincent hörte man bis zum Maracaibosee — 150 beutsche Meilen weit. Der Schall war nicht durch die Luft, sondern durch den Erdboden sortgepslanzt worden. Allgemein ist bekannt, daß die Wilden mit großer Sicherheit das Herannahen des Feindes, seine Marschrichtung und angenähert auch seine Stärke zu erkennen verwögen, indem sie das Ohr auf den Erdboden legen.

Daß sich der Schall in Flüssigkeiten ebenfalls mit großer Leichtigkeit fortpflanzt, wird jeder schon beim Baden zu beobachten Gelegenheit gehabt haben. Abb. 253 stellt eine Versuchsanordnung dar, nach welcher von Colladon und Sturm im Jahre 1827 die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls im Wasser, und zwar im Genfer See, gemessen wurde. Die Glock C wird auf der einen der beiden Stationen, deren Ent-

fernung genau bestimmt ist, durch den hammer M zum Tönen gebracht. Dies geschieht burch einen Bebel, der mittels eines über eine Rolle laufenden Fadens P mit einer beweglichen Lichtquelle L berart verbunden ift, daß die lettere eine Ausweichung macht, wenn der hammer gum Un= ichlagen gebracht wird. Der Beobachter auf der zweiten Station, der durch ein hörrohr T bie Schallwellen auffängt, fieht natürlich die Bewegung bes Lichtes viel früher, als er ben Schall hört. Mus dem Zeitintervall, welches



268. Meffung der Schallgeschwindigkeit im Waffer.

versließt zwischen dem Sichtbarwerben ber Lichtbewegung und der Wahrnehmung des Schalls einerseits und der Entfernung der beiden Stationen andererseits, läßt sich die Schallgeschwindigkeit leicht berechnen. Die Versuche ergaben für dieselbe den Wert von 1435 m.

Resterion des Schalles. Treffen Schallwellen auf entgegenstehende hindernisse, so werden sie durch dieselben mannigsach beeinflußt. Leicht bewegliche, aber wenig elastische Körper geben die Erschütterung, welche sie aufnehmen, nur sehr unvollständig weiter. In Räumen, in welchen wollene Decken, Teppiche, Borhänge u. s. w. ausgebreitet sind, werden Gespräch und Musit start gedämpft. Sie lassen weber die Wellen vollständig hindurch, noch werfen sie dieselben kräftig genug zurück. Harte elastische Körper dagegen restettieren die Schallstrahlen, und zwar nach denselben Gesehen, wie etwa Billardfugeln von den Billardbanden zurückgeworfen oder Lichtstrahlen von spiegelnden Flächen restettiert werden; nur sind die Schallwellen viel länger und gebrauchen zu ihrer Weiterbewegung ungleich mehr Zeit als die Lichtwellen.

Befindet sich die restettierende Wand in gewisser Entfernung von uns und zugleich von der Schallquelle, so daß der Schall eine merklich größere Zeit gebraucht, um auf dem gebrochenen Wege in unser Ohr zu gelangen, oder mit anderen Worten, verfließt eine gewisse Zeit zwischen der Ankunft der direkten und der von der Wand restettierten Schallwellen, so hören wir die letzteren für sich und später als die direkten und nennen diese Erscheinung ein Echo. Befindet sich die restektierende Wand 331 m von uns entfernt,

fo werben wir bas Echo, ba ber reflektierte Schall fich mit berfelben Geschwindigfeit fortpflangt, wie der dirette, nach zwei Setunden horen. Unter gunftigen Umftanden tann ein foldes Eco nicht nur Worte, fonbern gange Gate wieberholen, und namentlich find die Gegenden ber Quadersandsteinformation mit ben regelmäßigen, fteil abfallenden großen Wanden, wie in ber Schweig g. B. auf ber Bengernalp und bei Rojenlaui im haslithale, im Riefengebirge bei Abersbach, auch in der Sachfischen Schweiz u. f. m., burch gablreiche Echos ausgezeichnet - jum nicht geringen Berdruffe ber Reifenden; benn an manchen Stellen der herrlichften Albenpaffe ift Die Erzeugung von Echos geradegu ju einem Unfuge ausgeartet, indem die Reifenden in aufdringlicher Beife durch Alphornoder Posaunentone oder gar burch Bollerschuffe auf Schritt und Tritt beläftigt werben. Bekannt ift bas Echo in einem fleinen Saale bes Schloffes Sanssouci bei Botsbam, in welchem burch einmaliges lautes handeflatichen ber Gindrud lang anhaltenden fnatternden Gewehrfeners hervorgerufen wird. Berühmt ist ferner bas Echo am Lurleifelsen, und ganz besonders basjenige im Schlosse Simoneta bei Mailand; durch das Abprallen bes Schalles an den verschiedenen Flügeln dieses Schloffes wird ein aus den Fenstern des Hauptgebäudes abgefeuerter Schuß etwa 50 mal gehört.

Durch gefrümmte Flächen können die einzelnen Schallstrahlen ebenso gesammelt werden, wie Lichtstrahlen durch Hohlspiegel vereinigt werden; man macht hiervon einen wichtigen Gebrauch bei der Anlage von Konzertsälen, Theatern und ähnlichen Gebäuden. Sälen für Chorgesang gibt man häufig im Grundriß, sowie im Längs- und Querschnitt die Form einer Ellipse.

Bekanntlich besitst eine Ellipse zwei Brennpunkte, d. h. zwei Punkte von der Eigenschaft, daß alle Strahlen, welche von dem einen derselben ausgehen, von der Ellipsenswand so restektiert werden, daß sie in dem anderen Punkte wieder zusammentressen. Ein leises Flüstergespräch, welches an der Stelle des einen Brennpunktes eines elliptisch gewöldten Raumes geführt wird, kann deshalb deutlich an der Stelle des zweiten Brennpunktes gehört werden. Die Bauart der verräterischen Treppen und Fensternischen in Sälen alter Schlösser beruht auf dieser Eigenschaft der Ellipse; ähnlich eingerichtet ist auch das berühmte Ohr des Dionys, ein zu einem Besängnis eingerichteter Steinbruch, in welchem, wie erzählt wird, die Staatsgesangenen nicht haben sprechen können, ohne daß ihr Gespräch an bestimmter Stelle deutlich gehört wurde. Weiter wird erzählt, daß in einer Kirche Siziliens der Beichtstuhl so ausgestellt war, daß das nur für den Beichtvater bestimmte, im Flüsterton abgegebene Geheimnis der Beichtenden durch Resterion von der ellipsoidischen Decke in einem weit entsernten Punkte der Kirche von Underusenen gehört werden konnte.

Bekannt sind auch die Flüstergrotten im Klosterpark von Oliva bei Danzig; sie befinden sich in den Brennpunkten eines Ellipsoids, so daß man ein in der einen Grotte geführtes Flüstergespräch deutlich in der anderen Grotte hören kann, während auf dem beide Grotten verbindenden Wege nichts von dem Gespräche zu vernehmen ist.

Sprachrohr und Hörrohr. Wenn Schallwellen immer so von den einschließenden Wandungen restettiert werden, daß sie nur nach einer Richtung hin sich ausbreiten können, so wird ihre Intensität nach dieser Richtung am stärksten sein. Biot, der berühmte französische Physiker, hat hierüber an Basserbeten in Paris Bersuche ausgeführt. Er stellte sich in einer stillen Nacht an dem einen Ende einer 900 m langen Röhre auf und ließ an dem anderen Ende sprechen, verschiedene Instrumente spielen und Geräusche in jeder möglichen Stärke hervorbringen; er fand, daß auf diese lange Strecke hin die Schallwellen nichts von ihrer Intensität verloren; der leiseste Ton wurde vernommen, und das einzige Mittel, gar nichts zu vernehmen, war, wie er sich aus-brückt, vollkommene Stille auch am anderen Ende herrschen zu lassen.

Seit langer Zeit sind von diesen Thatsachen Anwendungen im Sprach- und Horvohr gemacht worden. In einem alten, 1516 aus dem Arabischen übersetten, zu Rom gedruckten und fälschlich dem Aristoteles zugeschriebenen Buche wird erwähnt, daß Alexander der Große ein Horn gehabt habe, mit dem er sein Heer bis auf 100 Stadien Entfernung zusammenrusen konnte; dies durfte aber wohl ebensowenig wie das vom Ritter Roland

im Thal von Ronceval benutte Horn ein eigentliches Sprachrohr gewesen sein, sondern nur ein gewöhnliches Rriegshorn. Gin Sprachrohr hat zuerft der Ritter Samuel Morland im Jahre 1670 erfunden; er ftellte in Gegenwart Konig Karls II. von England und bes Brinzen Robert zu Deal Bersuche an, bei denen er sich eines aus Rupferblech hergestellten abgestumpften Regels von 1,68 m Lange bediente, welches an bem einen Ende einen Durch= meffer von 5 cm, an bem anderen einen folden von 52 cm befag. Der Schall der Stimme bei Unwendung diefes Sprachrohrs war auf 3 englische Meilen vernehmbar. Zwanzig Jahre früher ichon hatte der bekannte Athanafius Kircher eine Borrichtung angegeben, um Schwerhörigen bas Berftandnis gesprochener Worte zu ermöglichen; Diefelbe beftand ebenfalls aus einem tegelformigen Rohre, beffen fpiges Ende in bas Dhr gestedt wurde, mahrend in den erweiterten Schalltrichter hineingesprocen wurde. Erft fpater hat Rircher darauf aufmertiam gemacht, daß bicfes Hörrohr auch als Sprachrohr zu gebrauchen ift. wenn man es umtehrt und in bas fpige Ende hineinspricht.

Beutzutage hat bas Sprachrohr nur geringe Bedeutung; man wendet es noch an auf Schiffen, hohen Bergen oder Turmen, um Beftellungen und Unfündigungen nach untenhin zu machen, in Form von Schallröhren auch in Gebäuden, um durch verschiedene Räume miteinander tommunizieren zu tonnen. Mit zwei folchen Rohren, wie sie durch Abb. 254 und 255 bargestellt sind, kann man sich im Freien bei ruhiger Luft auf 1000 m Entfernung verftändigen.

In neuester Beit findet bas Sprachrohr wieder Bermendung beim Phonographen.

Das hörrohr bagegen hat einen dauernden Wert: es ift gewiffermaßen fürs Ohr das, was die Brille fürs Auge ift. Es besteht aus einer tonischen Röhre mit erweiterter Schallöffnung, ähnlich einem Born, und hat ben 3med, eine größere Menge von Schallwellen aufzunehmen und diefelben gewissermaßen tongentriert



254. Das Särrahr.

bem Ohre juguführen. Seinen Zwed erfüllt es aber nur bei folchen Berfonen, welche noch nicht in hohem Grabe ichwerhörig find und noch ftartere Gindrude aufzunehmen vermögen. Gin außerordentlich geeignetes Material für die Gerstellung von hörrohren bildet die Guttapercha, beren Biegfamteit eine leichte Sandhabung gestattet; durch paffende Bereinigung mehrerer Schallbecher mit einem hauptrohr ift es möglich, einen Schwerhörigen an ber Unterhaltung felbst eines größeren Gefellichaftstreises teilnehmen zu laffen.

Der Ton. Wir haben bisher die Fortpflanzung einer einzelnen Schallwelle in ber Luft betrachtet und auf die Analogie mit der Fortpflanzung




bes Lichts hingewiesen. Gine Explosion, ein Ranonenschuß, bas Rasseln eines Bagens, das Rollen bes Donners rufen in uns Schallempfindungen hervor, die wir mit allgemeinen Lichteindruden, mit bem Aufbligen einer Ratete, bem durch Spiegelung ploglich in unfer Auge geworsenen Sonnenlicht und Uhnlichem vergleichen können. Wir werden die Unalogie noch weiter führen können und sehen, daß sich ein musikalischer Ton zu der allgemeinen Schallempfindung, die ein Beräusch in uns hervorruft, wie ein bestimmter Farbenton zum allgemeinen Lichteindruck verhält.

Ein Geräusch entsteht durch eine unregelmäßige Aufeinanderfolge von Erschütterungen, welche unseren Behörnerv treffen, ein musikalischer Ton burch regelmäßig und in genau gleichen Beitintervallen rasch auf einanderfolgende, periodische Erschütterungen. Beriobifch nennen wir eine Bewegung, welche fich in derfelben Beife und in berfelben Beit wiederholt. Das einfachfte Beifpiel einer periodischen Bewegung find Die Schwingungen eines Benbels, die in vollfommener Regelmäßigfeit auf einander folgen und periodifc Luftftoge hervorbringen. Indeffen folgen biefe Luftftoge nicht raich genug aufeinander, um unseren Gehörnerv erregen zu konnen. Erst wenn die Stoge, welche die Luft in Schwingung versehen, regelmäßig und hinreichend schnell sich wiederholen, wird ein Ton erzeugt. Der Ton sättigt uns ebenso wie die Farbe mit einer bestimmten angenehmen Empfindung, während die Wirkung des Geräusches auf unser Ohr eine unangenehme ist, vergleichbar etwa mit dem Eindruck eines grellen Lichtscheins auf unser Auge. Bir sehen auch hier wieder, daß das Willkürliche der Schönheit entbehrt, und daß letztere in der Ordnung, Harmonie und Gesehmäßigkeit besteht.

An einem musitalischen Ton unterscheiden wir dreierlei Merkmale, seine Hohe, seine Stärke und seine Klangfarbe. Die Höhe eines musikalischen Tones ist bedingt durch die Anzahl der Stöße oder der Schwingungen, welche in der Sekunde erfolgen; der Ton ist um so höher, se mehr Schwingungen in einer Sekunde erfolgen. Die Tonstärke hängt ab von der Weite oder Amplitude der Schwingungen. Unter Klangfarbe endlich sast man die charakteristischen Merkmale zusammen, durch welche Töne einer und derselben Höhe, se nachdem sie verschiedenen Instrumenten entlockt werden, abgesehen von ihrer Stärke, sich von einander unterscheiden. Die Klangfarbe des sogenannten Kammerstons a ist stets eine andere, wenn er von der menschlichen Stimme gesungen, oder auf dem Klavier angeschlagen, oder auf der Violine gespielt oder auf der Flöte angestimmt wird.

Der experimentelle Nachweis dafür, daß die Höhe eines musikalischen Klanges nur von der Anzahl der in einer bestimmten Zeit erfolgenden Stöße oder Schwingungen abhängt, kann mittels eines Apparates geführt werden, der den schönen Namen Sirene



256. Savarts Bahnradfirene.


257. Frebecke Sirene.

führt, obwohl das, was er dem Auge oder dem Ohre barbietet, nicht gerabe als verführerisch schon bezeichnet werden tann. Der Englander Robert Soote hat bereite im Jahre 1681 gezeigt, daß ein musikalischer Ton entsteht, wenn man ein Kartenblatt die Bahne eines schnell rotierenden Rades berühren läßt, und ber französische Physiter Savart hat diesen Bersuch mit der nach ihm benannten Zahnradstrene wiederholt. Auf einer Achse a (Abb. 256), welche mittels einer Zentrifugalmaschine in schnelle Rotation verfett werben fann, find vier Raber fest aufgesett, beren Bahnzahlen in verschiedenen Berhaltniffen zu einander ftehen. Berührt man bei tonftant bleibender Umdrehungegeschwindigfeit die einzelnen Raber ber Reihe nach mit einem Rartenblättchen, fo liefern bie Raber einen um fo höheren Ton, je mehr Bahne fie befigen, je mehr Stofe alfo in berjelben Beit gegen bas Rartenblättchen ausgeübt werben. Erhöht man die Umbrehungsgeschwindigfeit, so werden die Tone gleichmäßig höher, vermindert man fie, so werden die Töne tiefer. Bei zu geringer Umbrehungsgeschwindigkeit hört man wohl noch bie einzelnen Schläge ber Bahne gegen das Blättchen, fie folgen indeffen zu langsam auf einander, um von uns noch als Jon mahrgenommen werden zu fonnen. Mindeftens 30 Stoge muffen in 1 Sefunde erfolgen, um den Gindrud eines Tones hervorzurufen. Ale tiefes C bezeichnet man in der Musik den Ton, welcher 32 Schwingungen in der Sekunde macht; das ift etwa Die Grenge, bis zu welcher bas menichliche Dhr nach ber Tiefe bin Tone zu untericeiben vermag. Langfamere Schwingungen werden nur als vereinzelte Luftstoße mahrgenommen. Der hochite Jon, den wir zu hören vermögen, entsteht durch etwa 30000 Schmingungen in der Sefunde. Darüber hinaus besitt unser Dhr nicht mehr die Fähigfeit, Tone aufzufassen, mahrend die Gehörorgane mancher Tiere eine bei weitem größere Empfindlichkeit für noch höhere Tone zu besiten scheinen.

Eine andere fur Diese Berfuche geeignetere Form ber Sirene ift von Seebed angegeben worden : Gine treisformige Bapp= ober Metallicheibe SS (Abb. 257), welche mit einer ober mit mehreren jum Scheibenumfang tongentrifchen Löcherreihen berart verfehen ift, bag Die Löcher einer Reihe gleichen Abstand von einander haben, tann mittels einer Bentrifugalmaschine in schnelle Rotation versett werden. Über einer ber Löcherreihen befindet fich eine Röhre R, aus welcher mittels eines Blafebalges Luft gegen die rotierenden Locher geblasen werben fann. Auf diese Beise erfolgen raich auf einander Luftstöße, welche periodifche Schwingungen ber Luft erzeugen, Die fich bei hinreichend ichneller Rotation gu einem musikalischen Rlange vereinigen. Die Bobe bes Tones bleibt Dieselbe, folange bie Umbrehungsgeschwindigkeit ber Scheibe konftant ift. Steigert man biefe, so wird ber Ton höher, verringert man sie, so wird der Ton tiefer. Ist m die Anzahl der Löcher einer Reihe, fo erfolgen bei einer Umbrehung ber Scheibe m Luftftoge, und finden in

1 Setunde n ganze Um= brehungen ber Scheibe ftatt, jo erfolgen in 1 Setunbe m mal n Luftstöße. Bon der durch das Produkt m.n dargeftellten Schwingungszahl ist also die Tonhöhe abhängig.

Es besteht nun ein inniger Busammenhang zwischen ben harmonischen musitalischen Intervallen je zweier Klänge und ihren Schwingungszahlen. Ent= halt die erste Reihe doppelt fo viel Löcher als die zweite, und bläft man bei fonftanter Umdrehungsgeschwindig= feit beide Löcherreihen nach einander an, so gibt die erite Löcherreihe die höhere Oftave des Tones, welchen die zweite Löcherreihe liefert. Dem Intervall einer Oftave entspricht das Berbaltnis ber Schwingungs=




Doppelfirene nach gelmholt mit Bahlmerk.

zahlen 1:2. Ift das Berhältnis der Schwingungszahlen zweier Tone 2:3, fo bilden sie eine Quinte, ift es 3:4, fo bilben fie eine Quarte.

Ein bei weitem volltommenerer Apparat fur bie Beftimmung ber Schwingungsanzahl eines Rlanges ift bie Cagniard be la Touriche Sirene (Abb. 258), welche folgende Ginrichtung hat. Zwei Dessingröhren t, und t2, welche durch die beiden Schläuche B1 und B2 mit einem Blasebalge in Berbindung stehen, fahren zu den Messingchlindern C1 und C2, deren Deckel von vier konzentrischen Reihen von Löchern durchbohrt sind, und und C2, deren Deckel von vier konzentrischen Rechen von Löchern durchbohrt sind, und zwar enthalten die Reihen des unteren Deckels in gleichen Abständen von einander 8, 10, 12, 16, diejenigen des oberen Deckels 9, 12, 15, 18 Löcher. Bläft man mittels des Blase-balgs durch die Röhren t, und t. Lust in die Chlinder, so entweicht dieselbe durch die Löcher. Diese sind indessen nicht ganz frei durchgängig, sondern es besinden sich unmittelbar vor den Deckeln zwei ebenso durchlöcherte Messingscheiben d, und d2, welche an einer Achse a beseitigt sind, die sich mit seinen Spisen in sein vollerten Stahllagern mit äußerst geringer Reidung drehen die Lich mit seinen Spisen in sein vollerten Stahllagern mit äußerst geringer Reidung drehen die Lich sie Lust streten. Gelangen aber bei der Drehung der Achse und urch dieselben die Lust frei ausktreten. Gelangen aber bei der Drehung der Achse und urch dieselben der Kelsen der K undurchbrochene Stellen der Scheiben vor die Locher der Deckel, so fann die Luft nicht frei austreten. Auf diese Beise wird der eintretende Luftstrom in einzelne Luftstoffe zerlegt, welche, wenn sie hinreichend schnell auf einander folgen, sich zu einem musikalischen Ton vereinigen. Die Umdrehung ber Achfe a, beren Scheiben ben Luftftrom abwechselnd unterbrechen, wird durch den Luftstrom selbst bewirkt. Ju diesem Zwecke sind die Löcher in den Deckeln schräg gebohrt, und ebenso, aber im entgegengeseten Sinne, sind die korrespondierenden Löcher der Scheiben schriben schriben schriben strömen austritt, welche gegen die Scheiben d, und da stoßen der Cylinder in seitlich gerichteten Strömen austritt, welche gegen die Scheiben d, und da stoßen und sie in Rotation versehen. Durch einen konstanten Luftstrom läßt sich innerhalb weiter Grenzen eine konstante Umdrehungsgeschwindigkeit erzielen, und die in einer bestimmten Zeit statisindende Anzahl der Umdrehungen kann mittels eines Uhrwerks bestimmt werden, welches durch den Knops K zu bestimmten Zeitpunkten ein- und ausgerückt werden kann. Unter seder den Knops K zu bestimmten Zeitpunkten ein- und ausgerückt werden kann. Unter seder der Teckelvlatten besindet sich weiter ein ebenfalls durchlöcherter Ring, welchen man mittels der Stifte i, i, resp. i2, i2 so stellen kann, daß entweder die korrespondierende Löcherreihe der Teckelvlatte mit dem Innern des Cylinders kommuniziert oder abgeschossen sit, so daß man also sede beliedige der acht Löcherreihen der Sienen entweder einzeln, oder je zwei, se drei zusammen, kurz alle möglichen Kombinationen derselben durch Anwendung der zugehörigen Stifte i aublasen kann.

Bifinet man burch Berfiellung des zugehörigen Stiftes i, junachst die Reihe mit acht Löchern im unteren Chlinder, jo hort man beim Anblasen des Instruments ansänglich nur die einzelnen Luftstöße, welche mit wachsender Umdrehungsgeschwindigfeit



die einzelnen Luftstöße, welche mit wachsender Umdrehungsgeschwindigkeit intmer schneller und schneller auf einander solgen, die sie einen dumpfen Ton hervordringen, der bei gesteigerter Umdrehungsgeschwindigkeit an Höhe und Stärke zunimmt. Nehmen wir an, die Geschwindigkeit sei so reguliert, daß 33 Umdrehungen in der Sekunde statssinden, so würden, da bei seder Umdrehung acht Luftsöße ersolgen, in einer Sekunde achtmal 33 oder 264 Luftstöße ersolgen; diese Schwingungsanzahl entspricht dem einmal gestrichenen einnerer musikalischen Stala. Offinen wir die Reihe mit 16 Löchern, so würden bei derselben Umdrehungsgeschwindigkeit 16 mal 33 oder 528 Luftstöße in der Sekunde ersolgen, wir würden die höhere Oktave, also das zweimal gestrichene e unserer musikalischen Stala erhalten; bei gleichzeitiger Öffnung der beiden Reihen würden wir also den Jusammentlang einer Ektave, der gleichzeitiger Öffnung der beiden Rochen Reihen würden wir also den Jusammentlang einer Entave, der gleichzeitiger Öffnung der deren Ausahl sich wie 2:3 verhält, würden wir den Zusammentlang einer Duinte, bei gleichzeitiger Öffnung der oberen Reihen mit neun und der unteren mit 12 Löchern (3:4) würden wir den Zusammentlang einer Duarte erhalten u. s. s.

Die von Cagniard de la Tour angegebene einfache Sirene bejaß nur eine Löcherreihe, Dove vervollkommnete sie durch Anwendung von vier Löcherreihen, und helmholh
kombinierte zwei Doveiche Sirenen zu der oben beschriebenen Doppelfirene. Lettere



260. Aufzeichnung der Schwingungen einer Stimmgabel.


ift noch mit einer Borrichtung versehen, welche esermöglicht, ben oberen Cylinder selbst entweder im gleichen oder im entgegengesetten Sinne mit der rotierenden Scheibe d, in Rotation zu versehen. Dies geschieht mittels des Rurbelund Bahnradgetriebes F.

Dreht man, während eine Löcherreihe des oberen Chlinders bei konstanter Rotationsgeschwindigkeit angeblasen wird, die Kurbel F so, daß die Löcher im Chlinder entgegengeset lausen, wie die Löcher der darunter besindlichen Scheibe, so gehen offenbar die einzelnen Löcher schneller an einander vorüber, wie wenn der Chlinder C, in Ruhe bleibt; der Ton wird also bei dieser Drehung des Kurbelgetriebes ein höherer, bei entgegenzgeseter Drehung ein tieserer sein, wie bei ruhendem Chlinder. Auf dieser Wirtung beruht die bekannte, zuerst von dem holländischen Physiker Buys Ballot experimentell bestätigte Wahrnehmung, daß der Pfiff einer Lokomotive unter sonst gleichen Umständen einen höheren Ton hat, wenn die Lokomotive sich nähert, und wenn sie sich entsernt, einen tieseren, als wenn sie stille steht. Im ersteren Falle werden die vom Pfiff verursachten Schallwellen vertürzt, so daß in gegebener Zeit eine größere Anzahl von ihnen ins Ohr gelangt, während im zweiten Falle das Gegenteil stattsindet.

Übrigens wiffen wir, daß zur Erzeugung eines musikalischen Tones jeder elastische Körper geeignet ist, der durch rasch auf einander folgende periodische Schwingungen die Luft, durch Berdunnung und Berdichtung derselben, in entsprechende Bellenbewegung zu

setzen vermag. Schlägt man eine Stimmgabel ober Glasglode an ober streicht man dieselben mit dem Biolinbogen (s. Abb. 261), so tönen sie. Durch das Anschlagen, resp. das Anstreichen sind Stimmgabel oder Glode in Schwingungen versetzt worden, welche infolge der Elastizität des Stahles oder des Glases gleichmäßig und anhaltend fortdauern, und welche man leicht sehen und fühlen kann, wenn man den Stiel der Stimmgabel an die Jähne hält oder den Rand der Glode mit der Fingerspitze berührt; ja man kann die pendelartigen Schwingungen der Stimmgabel von ihr selbst verzeichnen lassen, wenn man an die eine Jinke derselben einen Stift befestigt und die Stimmgabel, nachdem man sie erregt hat, in gerader Linie über eine beruste Glasplatte hinwegzieht (Abb. 260). Würde die Stimmgabel nicht schwingen, dann würde die Spitze beim Hinwegziehen über die beruste Glasplatte offenbar auf ihr eine gerade Linie beschreiben; schwingt die Stimmgabel aber und mit ihr der Schreibstift, so verzeichnet er auf der Glasplatte eine wellensförmige Linie, welche in der Mathematik Sinuskurve genannt wird.

Um eingehender die Bewegungsform der Tonschwingungen untersuchen zu können, sind Methoden ersonnen worden, besonders durch den französischen Physiker Lissaus, welche es ermöglichen, die Schwingungen einer Stimmgabel zur sichtbaren Darstellung zu bringen. Bu diesem Zweck ift an das Ende der einen Zinke der Stimmgabel A (Abb. 261) ein



261. Gbjektive Darftellung der Schwingungen einer Stimmgabel.

kleiner Spiegel F befestigt, welcher das Licht einer stark beleuchteten kleinen Kreisöffnung als einen kleinen hellen Kreis zurücktrahlt, solange die Stimmgabel nicht schwingt. Dies Bild kann durch einen zweiten Spiegel aufgefangen und von ihm auf den Schirm m n geworsen werden. Wird die Stimmgabel nun in Schwingungen versetzt, so erhält man anstatt des leuchtenden Kreises einen vertikalen Lichtstreisen, solange der zweite Spiegel seine Lage unverändert beibehält. Treht man ihn aber so, daß der von ihm reslektierte Lichtstrahl über den Schirm von links nach rechts hingleitet, so geht der vertikale Lichtstreisen in eine glänzende Wellenlinie über. Anstatt des Handspiegels wollen wir uns nun eine zweite Stimmgabel, deren eine Zinke ebenfalls mit einem kleinen Planspiegelchen versehen ist, schwingend vorstellen, aber nicht in derselben Richtung wie die erste, sondern etwa senkrecht gegen jene, indem sie horizonkal gehalten wird, während die Schenkel der ersten vertikal stehen. Je nach dem Schwingungsverhältnis der beiden Stimmgabeln erhält man dann auf diese Weise Kurven von größter Mannigsaltigkeit, welche für die mathematische Untersuchung ebenso interessant wie wichtig sind.

Die Luft kann durch die verschiedensten Mittel in periodische Schwingungen versiett werden. Eine gespannte Saite wird durch den harzigen Bogen aus ihrer Ruheslage gezogen; sie strebt wieder in dieselbe zurückzukehren, da erfaßt sie aufs neue der Bogen, nimmt sie mit fort, bis sie wieder zurückschnellt, und so macht sie ihre Bewegungen Hunderte, ja Tausende von Malen in der Sekunde, und jeder Hins und Rückgang erregt eine neu sich fortpstanzende Luftwelle, die alle zusammen den Ton hervorbringen. Bei


242

den Blasinstrumenten sind es die elastischen Lippen oder schwingenden Zungen, Federn und Blättchen, die durch die komprimierte Luft beim Blasen in Bewegung gesetzt werden, in gewissen Fällen auch eigentümliche Zerreißungen des Luftstromes, die wir später zu betrachten Gelegenheit haben werden.

So abweichend von einander die auf diese verschiedenen Entstehungsursachen des Tones gegründeten musikalischen Instrumente auch sind, so liegen ihrem Bau doch bestimmte gemeinsame physikalische Prinzipien zu Grunde, über die uns das einfachste aller

Saiteninstrumente, das Monodord, unterrichten fann.

Das Monochord soll seinem Namen nach aus einer einzigen Saite bestehen, besitt indessen in der Regel Vorrichtungen zur Befestigung mehrerer; die Saite ist zur Berstärfung des Tones auf einem hohlen Kasten aus dünnem elastischen Holze, dem sogenannten Resonanzboden, über zwei Stege mit dem einen Ende an einem Wirbel besfestigt, während das andere Ende über eine Rolle geführt und durch ein Gewicht gespannt wird. Durch Unterschieben eines kleinen beweglichen Holzsteges kann sie beliebig verkürzt werden; die Grundplatte hat eine Einteilung. In Abb. 262 ist ein solcher Apparat mit zwei Saiten dargestellt, wie er behufs der Untersuchung der Schwingungsgesetze passend verwendet werden kann. Wenn die Saite in ihrer Witte mit dem Bogen gestrichen oder mit dem Finger gezupft wird, so gerät sie in Ausweichungen nach der Seite, sie macht als Ganzes sogenannte Transversalschwingungen. Der Punkt der größten Ausweichung liegt in der Mitte zwischen den beiden ruhenden Endpunkten (s. Abb. 263), und wir



262. Das Monochord.

hören den Grundton oder ben ticiften Ton. Seine Schwingungsangahl hangt ab von ber Länge, von der Dicke, von der Dichtigkeit und von der Spannung der Saite. Über diese gegenseitige Abhangigkeit bestehen einfache Gefete. Die Spannung mißt man am bequemften, indem man bas über bie bewegliche Rolle geführte Ende ber Saite mit Gewichten beschwert; dabei findet man, daß die Schwingungszahlen einer Saite ben Quabratwurzeln aus ben fpannenden Gewichten proportional find. Wenn eine Saite bei einer Belaftung von 1 kg in ber Sekunde 64 Schwingungen macht, fo macht fie bei einer Spannung von 4 kg zweimal 64 oder 128 Schwingungen und dreimal 64 oder 192 Schwingungen bei einer Spannung von 9 kg. Wollte man demnach bei einer Saite nur die Beranderung ber Spannung gur Bervorbringung tiefer wie hoher Tone benuten, fo murbe fur lettere bie Spannung fehr beträchtlich gewählt werben muffen. Um eine gewiffe Grenze ber Spannung nicht zu überschreiten, ift man daher bei Mufikinstrumenten gezwungen, die anderen Jattoren, welche auf die Bohe des Tones der Saite Ginflug haben, ju andern: Dide, Länge, Ratur ber Substang. Die Schwingungszahlen von Saiten aus bemfelben Material verhalten fich bei gleicher Länge und gleicher Spannung umgekehrt wie ihre Diden. Ift baher von zwei Saiten aus bemfelben Material, von berfelben Lange und derfelben Spannung die eine doppelt fo did als die zweite, fo macht die bunnere in berfelben Zeit doppelt so viele Schwingungen. Beiter hangt die Schwingungegahl ab von der Ratur der Substang, aus der die Saite besteht, und zwar von ihrer Dichtigfeit. Bwei gleich lange, gleich bide und gleich gespannte Saiten, von benen bie eine aus Rupfer, die andere aus Eisendraht besteht, werden verschieden hohe Tone liefern. Bei Saiten aus verschiedenem Material verhalten fich die Schwingungegahlen bei fonft gleichen Berhältniffen umgekehrt wie die Quadratwurzelh aus ihren spezifischen Gewichten. Unter sonft gleichen Umftanden wird also eine Saite, beren Dichtigkeit nur ein Biertel von der einer anderen ist, die höhere Ottabe bes Tones ber letteren geben.

Die beiben letzten Säte lassen sich auch in den einen zusammenfassen: Die Schwinsgungsanzahl einer Saite ist umgekehrt proportional der Quadratwurzel ihres Gewichtes. Deswegen haben die dicken Saiten der Guitarren, Klaviere u. dgl., welche die tiessten Töne erzeugen sollen, eine Umspinnung von Metalldraht, die ihr Gewicht vergrößert und die Schwingungen verlangsamt.

Diese Verhältnisse kommen zwar bei der Behandlung von musikalischen Instrumenten weniger in Betracht als bei deren Bau. Bei den Geigen, Bioloncellis, Guitarren und anderen Musikinstrumenten werden den in bestimmten Spannungsverhältnissen befindlichen Saiten auch höhere Töne außer ihrem Grundton entlockt durch Verkürzung des schwinsgenden Teiles.

Eine Saite schwingt um so schneller, je kürzer sie gemacht wird. Wenn z. B. die Saite ab (s. Abb. 262), als Ganzes schwingend, 40 Schwingungen in der Sekunde auszührt, so wird sie deren 80 in derselben Zeit aussühren, wenn man durch Unterschieben des beweglichen Steges in der Mitte den schwingenden Teil um die Hälfte verkürzt; viermal soviel, wenn man diese Hälfte noch einmal halbiert u. s. f. Die Schwingungszahl einer Saite steht also in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer Länge. Beim Violinspiel kann durch das Aufsehen der Finger auf die verschiedenen Punkte der Saite eine ganze Reihe von Tönen mit allen möglichen dazwischen liegenden hervorgebracht werden, denn thatssächlich tritt durch Aussehen des Fingers näher dem Stege hin Verkürzung, durch Zurüczgehen nach der Schnecke wieder Verlängerung der schwingenden Saite ein. Die leere Saite gibt den tiefsten Ton,

den Grundton.

Dies sind die Gesete einer schwingenden Saite, welche die Abhängigkeit der



268. Schwingende Saite.

Tonhöhe von der Spannung, vom Gewicht und von der Länge ausdrücken. Wie jede Farbe an und für sich zwar nicht häßlich ist, einen mehr oder weniger angenehmen Eindruck auf unser Auge aber erst durch Zusammenstellung mit anderen macht, so ist auch der Ton für sich allein nicht Gegenstand eines ästhetischen Genusses oder einer tünstlerischen Berwendung; es erwächst vielmehr erst aus der Bereinigung und Verbindung mehrerer Töne die auf unser Gemüt so mannigsaltig und so wunderdar einwirkende künstlerisch bewuste Sprache der Tontunst. Dieses Auseinanderbeziehen der Töne, sei es ein Zusammensassen gleichzeitig erklingender, sei es ein geistiges Begleiten und Nachsolgen der eben gehörten Töne und Tonsiguren, sucht und sindet seine natürliche Begründung in einsachen mathematischen Berhältnissen, in welchen die Schwingungszahlen zu einander stehen.

"Es hat mich immer als ein wunderbares und besonders interessantes Geheimnis angezogen", sagt Helmholt in seinem Vortrage über die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonie, "daß gerade in der Lehre von den Tönen, in den physikalischen und technischen Fundamenten der Musik, die unter allen Künsten in ihrer Wirkung auf das Gemüt als die stoffloseste, slüchtigste und zarteste Urheberin underechendarer und undeschreibbarer Stimmungen erscheint, sich die Wissenschaft des reinsten und konsequentesten Denkens, die Mathematik, so fruchtbar erwies."


Musikalische Intervalle und die Tonleitern. Die Bewegungsform, in welcher der Ton in der Luft sich fortpflanzt, ift, wie wir bereits gesehen haben, eine Wellenbewegung, deren Wesen wir uns leicht durch die Wellenbewegung einer Wasserbersläche veranschaulichen können. Wenn wir einen Stein in einen ruhigen Teich werfen, so sehen wir, wie vom Punkte der Erschütterung aus die Wellen dem Ufer in kreisförmigen immer größer werdenden Ringen zueilen. Wir können an dem Wellenzuge höchste und tiefste Stellen unterscheiden, Wellenberge und Bellenthäler. Ein Wellenberg und ein Wellenthal bilden eine Welle, und eine Wellenlänge rechnen wir von einem Wellensberge bis zum nächstfolgenden. Die Wasserteilchen, aus denen die Welle besteht, pflanzen sich nicht mit ihr fort, sie beschreiben vielmehr, jedes an seiner Stelle bleibend, in sich

geschlossen, senkrechte Kreisbahnen mit gleichförmiger Geschwindigkeit, während sich nur die Form der Obersläche fortpstanzt. Denken wir uns nach dem ersten Steine, und zwar gerade in dem Momente, in dem die Wasserteilchen einen Umlauf vollendet haben, gleich noch einen zweiten genau auf dieselbe Stelle geschleubert, der aber Wellenringe von doppelter Geschwindigkeit erregen möge, so wird dadurch in dem regelmäßigen Verlauf der ersten längeren Wellen eine beträchtliche Störung nicht eintreten. Anfang und Ende berselben wird auch durch einen Anfang und ein Ende der kürzeren markiert sein, die Punkte der größten Ausweichung — Wellenberg und Wellenthal — werden etwas versichoben und höher resp. tieser liegen, weil an diesen Stellen die in demselben Sinne stat-

264 266 Wellenkurven.

findenden Wirtungen sich summieren. Die Wellenturven A und B (Abb. 264 und 265) mögen als vertifale Schnitte die beiden Wellenzüge veranschaulichen, von denen B in gleicher Zeit doppelt so viele Schwingungen ausführt als A. Der durch das gleichzeitige Ablausen der beiden Wellenzüge resultierende Wellenzug wird dann durch die Wellenturve C

(Abb. 266) dargestellt; ein Vergleich mit der daneben gezeichneten punktierten Bellenkurve A zeigt, in welcher Beise dieselbe durch die Übereinanderlagerung der beiden Wellenzüge beeinflußt worden ist. Wenn aber der zweite Stein in derselben Zeit, in welcher der erste zwei Wellen bewirkte, deren drei erregt, so werden die Punkte der Übereinstimmung allemal erst nach zwei größeren Bellen wieder eintreten, innerhalb dieser Zwischenräume aber die beiden Wellenzüge sich auch beträchtlicher stören als vorher. Die bildliche Darstellung dieser beiden Wellenzüge würde durch die beiden Kurven A', B'



(Abb. 267 und 268) gegeben sein, aus beren gleichzeitigem Zusammenwirken die Wellenturve C'(Abb. 269) resultiert. Je komplizierter das Berbältnis der beiden Wellenzüge zu einander wird, um so verwirrter erscheint die Oberstäche des Wassers und demgemäß auch der Anschlag an das Ufer. Unser Ohr ift nun gewissermaßen das Ufer, an welches die Ringeder Tonwellen schlagen, und dieselben


gegenseitigen Beeinslussungen, die zwei Bafferwellen auf einander ausuben, finden auch in dem Berlaufe der Luftwellen statt und werden von den Gehörnerven empfunden.

Der französische Mathematiker Fourier hat den wichtigen Sat bewiesen, daß jede beliebige Wellensorm von der Wellenlänge n aus einer Anzahl einfacher Wellen von der Wellenlänge n, 1/2n, 1/3n, 1/4n zusammengesett oder in diese Anzahl einfacher Wellen zerlegt werden kann; und der deutsche Physiker G. S. Ohm — der Entdeder des nach ihm benannten für die Elektrizitätslehre so wichtigen Ohmschen Gesets — hat durch ausmerksame Beodachtung gefunden, daß das menschliche Ohr thatsächlich eine solche Zerzlegung einer Tonmasse auszusühren vermag, daß es die Wellenformen einer zusammenzgesetzen Tonmasse in eine Summe von einsachen Wellen auszusösen im stande ist und den einer jeden einsachen Welle zugehörigen Ton einzeln empfindet.

Erregen wir z. B. eine Saite, so hören wir einen Klang, bessen Wellenform von der eines einfachen Tones, wie ihn etwa eine angeschlagene Stimmgabel liefert, start abweicht. Die Saite schwingt nämlich nicht nur als Ganzes (Abb. 270), sondern auch in zwei, in drei, in vier, in fünf u. s. w. Abteilungen (Abb. 271—273), und man kann die biesen Schwingungen entsprechenden Töne einzeln hörbar machen, indem man die Saite erregt, während man sie mit dem Finger leise in ihrer Mitte oder in einem Drittel, einem Biertel, einem Fünstel u. s. w. ihrer Länge berührt. Unser Ohr vermag bei genauer Aufmerksamkeit aus dem Saitenklange alle diese einzelnen Töne heraus zu hören. Wir werden später noch von diesen sogenannten Obertönen, die die Klangsarbe eines Klanges bedingen, zu sprechen haben. Zunächst wollen wir uns aber mit der Bezeichnung der musikalischen Klänge und der musikalischen Intervalle beschäftigen.

Man hat die musikalischen Klänge nach ihren Schwingungszahlen geordnet, mit Buchstaben benannt und mit Noten bezeichnet. Den Ausgangspunkt bildet der sogenannte Kammerton, dessen Schwingungszahl nach Scheibler 440 ist und das eingestrichene a oder az genannt wird. In der Notenschrift ist es der Ton . Bon ihm lassen sich die Schwingungszahlen aller anderen Klänge mittels der bekannten Zahlenverhältnisse der musikalischen Intervalle ableiten.

Der Charafter eines Zufammenklanges zweier Töne ist
uns um so angenehmer und
wohlthuender, je einfacher das
Berhältnis ist, in welchem ihre
Schwingungszahlen zu einander stehen, oder was dasselbe
ist, je gleichmäßiger und ruhis
ger der Berlauf der entsprechenden Bellenzüge ist; das Berhältnis zweier Töne von dem
Schwingungsverhältnis 1:2
ist, wenn wir von dem Schwingungsverhältnis 1:1, dem sogenannten "Unisono", absehen,



das einsachste. Dies Verhältnis bezeichnet man in der Musiksprache mit dem Namen der Oktave. Der Abstand zweier Töne von einander bezüglich ihrer Schwingungszahlen heißt überhaupt ihr Intervall. Die Oktave empfindet unser Ohr als ein sehr harmonisches Intervall, die beiden Töne erklingen der Qualität nach gleich, und man bezieht alle möglichen Intervalle auf das Intervall 1:2. Man sindet es auf dem Monochord, wenn man den beweglichen Steg so setzt, daß rechts $^2/_3$, links $^1/_3$ der Saite stehen bleibt; der längere Teil gibt den tieseren Ion, der kürzere die höhere Oktave. Setzt man den Steg so, daß rechts $^3/_5$, links $^2/_5$ der Saite liegen, so verhalten sich die Schwingungszahlen wie 2:3, und wir erhalten das nächsteinsache Intervall, die Quinte. Das Verhältnis der Schwingungszahlen 3:4 heißt die Quarte, 4:5 die große Terz, 5:6 die kleine Terz, 3:5 die große Sexte, 5:8 die kleine Sexte, das Verhältznis 8:15 die Septime.

Die musitalischen Bedürfnisse der Bölker haben im Laufe der Zeiten immer kompliziertere Berhältnisse für ihre sich mehr und mehr verseinernden Zwecke verwenden gelernt, so daß bis zu uns allmählich eine siebenstufige Tonleiter zwischen zwei Oktaven herausgebildet worden ift, deren Intervalle sich für einen Grundton von 24 Schwingungen in folgenden Berhältnissen bewegen:

1						7	
24	27	30	32	36	40	45	48
1	9/0	5/4	4/0	3/2	5/2	15/2	2

Die unten ftehenden Bruchzahlen geben bie Berhältniffe ber Schwingungszahlen jum Grundton an. Diefer Tonleiter liegen die einfachen Intervalle, Grundton, Quinte,



Quarte, große Terg, Segte und Oftave ju Grunde. Die Quinte und die große Terz flingen bei den meisten Tonen als die ersten flingen bei ben meisten Tonen als die erften verschiedenen Intervalle in den harmonischen Obertonen fehr deutlich mit, fie bilden in felbständiger Bereinigung mit dem Grundton

ben einfachften harmonijchen Effett, ben Durbreiflang ober Durafforb. Die noch übrig bleibenden Intervalle zwischen Grundton und großer Terz, Sexte und Ottave erhalt man, indem man über ber Quinte, als bem bem Grundton verwandteften Tone,



A. Weln. hold

275. Bermann von Belmholb. Rach einer Photographie aus bem Jahre 1891.

einen neuen Dreiflang (Grundton, Terz und Quinte) aufbaut und die Quinte besfelben eine Oftave tiefer legt.

In Abb. 274 ist eine G-dur-Tonleiter in Notenschrift mit Benennung ber einzelnen Tone gegeben.

Neben der großen Terg 4:5 zeichnet fich burch besondere Ginfachheit des Schwingungeverhältniffes 5:6 die fleine Terz aus: sie ist beshalb auch gum Musgang einer Tonleiter, ber Molltonleiter, geworden.

In ber Durtonleiter ift ber Schritt von ber Terg zur Quarte und von der Septime zur Oftave fleiner als bei den übrigen Intervallen; diese Intervalle heißen halbe Tone, weil man zwischen den übrigen gangen Tonen je ein ähnliches Intervall noch einichalten tann. Das Fortidreiten in halben Tonen liefert die dromatische Tonleiter. Leiber können wir auf die Beiprechung diefes rein mufitaliichen Gebietes an diefer Stelle nicht näher eingehen. Rur bas


wollen wir noch bemerken, daß das gegenwärtig gebräuchliche Tonfpftem mit feiner Durund Molltonleiter, jo einfach und folgerichtig es fich auch aufbauen läßt, boch nicht als Das einzig mögliche anzusehen ift. Unsere eigentümliche Bilbungsweise hat basselbe geschaffen. Wenn uns die Mufit anderer, in abweichenden Unschauungen und Geschmads richtungen aufgewachsener Bolfer nicht gefällt, fo find wir zwar nicht gerabe berechtigt, Diefelbe als absolut unschön zu bezeichnen, indessen scheint boch bas, mas uns in ben musikalischen Formbilbungen befriedigt und erfreut, auf gewissen natürlichen Grundgeseten ju beruhen, die mit unferer gangen Organisation gusammenhangen. Gehr treffend fagt ber bekannte Musikschriftsteller handlid: "Alle musikalischen Elemente steben unter fic in geheimen, auf Naturgesetze gegründeten Berbindungen und Bahlvermandtichaften. Diefe den Rhythmus, die Melodie und die harmonic unfichtbar beherrichenden Bahlverwandtschaften verlangen in der menschlichen Musik ihre Befolgung und ftempeln jede ihnen widersprechende Verbindung zu Willfür und Hählichfeit. Sie leben, wenngleich nicht in der Form wissenschaftlichen Bewußtseins, instinktiv in jedem gebildeten Ohr, das demnach das Organische, Vernunftgemäße einer Tongruppe, oder das Widersinnige, Unnatürliche derselben durch bloße Anschauung empfindet, ohne daß ein logischer Begriff den Maßstad oder das tertium comparationis hierzu abgäbe. In dieser negativen inneren Vernünstigkeit, die dem Tonsystem durch Naturgesetze innewohnt, wurzelt dessen weitere Fähigkeit zur Aufnahme positiven Schönheitsgehaltes."

Die physiologische Grundlage für die Theorie der Musit hat eine klassische Darstellung durch Helmholt in dessen "Lehre von den Tonempfindungen" erfahren, in welcher nicht nur die Grenzgebiete der physikalischen und physiologischen Atustit, sondern auch der Musitwissenschaft und der Afthetit ihre Bereinigung finden, und deren Ergebnisse auch den praktischen Disziplinen des Instrumentenbaues und der Behandlung der musika-

lifchen Instrumente in ausgezeichneter Beise zu statten tommen.

Belmholg' Theorie der Rlangfarbe. Ein Ton von bestimmter Sohe klingt uns verschieden, je nachdem wir ihn von einer Sangerin gefungen hören, ober je nachdem er

einer Bioline ober einer Flote entloct wird. Was ift das Charafteriftische, bas uns den Ton als von ber menschlichen Stimme, von ber Bioline, von ber Alote herrührend ficher erfennen läßt? Es ift die Thatfache, bağ der Ton der menschlichen Stimme, ber Saite einer Bioline, der Flote von einer gewissen Rombination von Dbertonen begleitet ift, beren Angahl und Stärke für die verschiedenen musikalischen Inftrumente verschieden ift. Diefe Obertone bedingen die Rlangfarbe des Tones. und ihr entspricht eine beftimmte Schwingungs- ober Bellenform. Die Beich= heit einfacher Tone, wie fie



276 u. 277. Entftehung der Schwingungsknoten bei gespannten Saiten.

3. B. eine angeschlagene Stimmgabel liefert, beruht auf dem Jehlen der Obertone, ihre Schwingungsformen find einfache, gleichmäßig gerundete Sinusturven; der scharfe Klang der Biolinsaite rührt davon her, daß in ihm viele hohe Obertone enthalten sind, und daß die entsprechende Schwingungsform eine komplizierte, mehr oder weniger abgerissen ist.

In dieser Beziehung geben uns die sogenannten Flageoletttöne der Saiteninstrumente Gelegenheit zu interessanten Bevbachtungen. Sie sind bekanntlich viel höher als derjenige Ton, welcher der in ihrer ganzen freien Länge schwingenden Saite zukommen würde, und man erhält sie, wenn man die Saite an einem Punkte, der einen ohne Rest in der ganzen Saitenlänge ausgehenden Abschnitt, also z. B. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ u. s. f., bezeichnet, leise mit dem Finger oder mit einer Feder berührt und sie durch Anstreichen mit dem Bogen zum Tönen bringt. Wenn die Berührung leise genug ist, so daß dadurch zwar der betressende Punkt in Auhe gehalten wird, die Schwingungen sich aber der übrigen Saite noch mitteilen können, so vibriert diese allerdings in ihrer ganzen Länge, aber nicht als Ganzes, sondern in einzelnen Abschnitten, die unter sich gleich und durch die Entsernung des zeitgehaltenen Punktes von dem nächsten Ende bestimmt sind. Die Endpunkte solcher schwingenden Saitenteilstücke bleiben in Ruhe und werden Schwingungsknoten genannt. Berührt man also die Saite des Wonochords (Abb. 276) leise mit dem Finger oder mit einer

248 . Bom Schall.

Feber in einem Drittel ihrer Länge und sett sie dann in Schwingungen, indem man den kürzeren Teil mit dem Bogen anstreicht, so schwingt nicht nur dieser Teil, sondern auch der größere, welcher sich in zwei Schwingungsbäuche teilt, die durch einen Knotenpunkt von einander getrennt sind. Bir erhalten also außer dem Berührungspunkt, der gleichsalls einen Knotenpunkt bildet und in Ruhe bleibt, einen zweiten Knotenpunkt. Berührt man die Saite in einem Viertel ihrer Länge und führt den Bogen über den kürzeren Teil, so gerät nicht nur dieser in Schwingungen, sondern auch der längere Teil der Saite teilt sich in drei Abteilungen, in drei Bäuche, die durch zwei Schwingungsknoten von einander getrennt sind. Man kann dies leicht sichtbar machen, indem man auf die Schwingungsknoten und auf die Bäuche kleine Papierreiterchen aussen, indem man auf die Schwingungsknoten versetzt, so bleiben die Reiterchen auf den Knotenpunkten ruhig sihen, während sie von den dazwischen liegenden Stellen der schwingenden Saitenteile abgeworsen werden (Abb. 276 u.




278. Ernft Florens Friedrich Chladni.

277). Indem wir die Saite in einem Fünftel, einem Sechftel, einem Siebentel u. f. f. ihrer Lange berühren und anftreichen, erhalten wir Schwingungsformen derfelben mit fünf, feche, fieben u. f. f. Bäuchen, die durch vier, fünf, feche u. f. f. Anotenpuntte von einander getrennt find. Go feben wir, bag die Saite entweder als Ganzes ichwingen fann ober fich in eine Anzahl gleicher Abteilungen teilen läßt, beren jede unabhängig von den anderen ihre Schwingungen ausführt. In der Musik macht man von dieser Selbstteilung der Saiten vielfach Unwendung.

Schwingungsknoten entstehen aber nicht nur bei schwingenden Saiten, sondern auch bei schwingenden Stäben, die an einem Ende befestigt sind, wie dies bei der Stabharmonika der Fall ift, ferner bei Schwingungen von an beiden Enden freien Stäben,

wie bei der Glasharmonika, dem Glockenspiel und endlich bei der Stimmgabel, die man ja als einen uförmig gebogenen Stab betrachten kann. Chladni, den man wohl als den Bater der neueren Atustik bezeichnen kann, hat die verschiedenen Schwingungsformen und Tonverhältnisse nicht nur jolcher schwingenden Stäbe, sondern auch schwingender Membranen und Platten experimentell untersucht. Er fand zuerst, daß Glas- oder Metallplatten verschiedene Töne liesern, wenn sie an verschiedenen Stellen sestellen und angeschlagen oder angestrichen werden. Er hat auch zuerst die sinnreiche Methode angegeben, die Tonschwingungen einer Platte und deren Anotenlinien dadurch sichtbar zu machen, daß er auf die Platte seinen Sand streute, der von den schwingenden Teilen der Platte sortgeschleudert wird, und so ihre Anotenlinien markiert. Abb. 279 veranschaulicht die Art der Hervorbringung der Chladnischen Klangsiguren. Eine quadratische Meisingsplatte ist in ihrer Mitte auf einem soliden Stative besestigt. Streut man auf sie seinen Sand und versetzt sie, während man zwei Punkte einer ihrer Seiten durch Verührung mit zwei Fingern dämpst, durch Anstreichen mittels eines Violinbogens in Vibration, so geraten an allen schwingenden Punkten der Platte die Sandkörnschen in eine lebhaft

hüpfende Bewegung, infolge beren sie sich balb in regelmäßige Figuren auf benjenigen Teilen anordnen, die von der schwingenden Bewegung nicht ergriffen sind. Die Schwingungssorm und also auch die Gestalt der Klangsigur ändert sich dei verschiedenartigem Dämpsen und Anstreichen. Ubb. 280 erhält man von einer quadratischen in ihrer Mitte besestigten Platte, wenn man den Punkt a dämpst und sie nahe an einer ihrer Eden, etwa bei d. anstreicht. Durch die + und - Zeichen soll angedeutet werden, daß die mit + bezeichneten Teile sich während der Schwingungen in entgegengesetzer Richtung bewegen, wie die mit - bezeichneten Teile, daß also die letzteren Teile nach unten schwingen, während die ersteren nach oben schwingen und umgekehrt. Die Knotenlinien bilden die Grenzen dieser entgegengesetzen Bewegungen. Abb. 282 erhält man, wenn man die Platte an einer Ede dei a berührt und in der Mitte dei danstreicht. Die komplizierte Abb. 283 erhält man, wenn man eine Seite der Platte dei den Punkten a und d dämpst und sie in der Mitte der gegenüberliegenden Seite anstreicht. Chladni hat auch die Klangssiguren anderer symmetrisch gesormter Scheiben untersucht. Eine in ihrer Mitte eingespannte kreisförmige Scheibe, die an einem Punkte ihrer Peripherie gedämpst und in einem



279. Bervarbringen der Chladnifchen Rlangfiguren.

280-283. Chladnifche Rlangfiguren.

45 Grad von ihm entfernten Punkte angestrichen wird, schwingt in vier symmetrischen Abteilungen, die durch zwei Knotenlinien (zwei aufeinander senkrecht stehende Durchmesser) von einander getrennt sind. Diese Schwingungsform entspricht dem tiefsten Ton der Platte. Wird sie in einem Punkte angestrichen, der 30 Grad von dem berührten entsernt ist, so schwingt sie in sechs symmetrischen, durch radiale Knotenlinien von einander getrennten Abteilungen. Abb. 281 stellt die Klangsigur dar, die eine kreisssörmige in ihrem Mittelspunkte eingespannte Platte liesert, wenn ein Punkt ihrer Peripherie berührt, und sie in einem Punkte angestrichen wird, der etwa 22 Grad von dem berührten Punkte entsernt ist. Die Platte teilt sich in acht schwingende Teile, die von einander durch radiale Knotenslinien getrennt sind.

Was wir nun bei der Anordnung unseres Bersuches (Abb. 276 u. 277) absichtlich hervorriesen, das tritt bei einer schwingenden Saite von selbst auf. Die Saite kann nicht als Ganzes schwingen, ohne zu gleicher Zeit in einer kleineren oder größeren Anzahl von Abteilungen zu schwingen. Die durch die letzteren erzeugten höheren Töne nennt man die harmonischen Obertöne oder Nebentöne des Grundtons. Ein einsfacher, unvermischter Ton kommt sast bei keinem der musikalischen Instrumente vor. Ihre Töne sind eine Mischung des Grundtons mit höheren Tönen, und auf dem Grade und der Art dieser Bermischung beruht das Charakteristische für den Ton eines bestimmten

Bom Schall.

Instruments, seine Klangsarbe, sein Timbre. Wollte ein Geigenspieler den Grundton oder einen anderen Ton einer Saite rein und frei von Nebentönen zu Gehör bringen, er wird dies nicht vermögen. So scharf und sicher er auch greisen, so kunftgerecht er auch den Bogen handhaben mag, immer klingen andere Töne mehr oder weniger stark mit, indem sich die Saite von selbst in ähnlicher Weise teilt wie bei den Flageoletttönen, oder indem die übrigen Bestandteile des Instruments mit in Schwingungen geraten, wohl auch dadurch, daß infolge der ungleichen Erregung der Saite über die ganze Länge derselben kleine Wellenkräuselungen gehen. Alle diese Tone setzen sich zu einem Gesamtklange zusammen, der sür die Violinsaite charakteristisch ist und sich durch die Anzahl und die Stärke seiner Obertöne von einem Tone gleicher Höhe einer Klarinette oder einer Flöte oder eines Klaviers sicher unterscheidet.

Die Obertone eines in Schwingungen versetzten elastischen Körpers stehen nun zu seinem Grundtone in einem einfachen gesetzmäßigen Zusammenhange; ihre Schwingungs-anzahl ift zwei-, drei-, vier-, fünf- u. s. w. mal so groß als diesenige des Grundtons. Nennen wir den letzteren c, so ist ihre Reihe in Notenschrift, wie folgt, gegeben:



Die Stärke der Oberstöne im Klange einer angesichlagenen Saite hängt ab von der Natur des Materials, aus welchem sie besteht, von ihrer Dicke und Steistigkeit, ferner von der Art des Anschlags

und hauptsächlich endlich von der Stelle des Anschlags. Darmsaiten liesern, da sie leichter sind, höhere Obertone als Metallsaiten von gleicher Dide und Festigkeit; da aber die Darmsaiten weniger elastisch sind, so werden bei ihnen die hohen Obertone schneller gedämpft, und deshalb ist der Klang gerissener Darmsaiten, z. B. bei der Guitarre und der Harfe, nicht so klimpernd, wie der von Metallsaiten, z. B. bei der Zither. Didere Metallsaiten liesern ferner nicht so hohe Obertone, wie dunnere.

Was die Art bes Anschlags betrifft, so kann die Saite entweder gerissen werden mit dem Finger oder einem Stifte, wie bei der Harfe, Guitarre und Zither, oder sie kann angeschlagen werden mit einem Hammer, wie beim Klavier. Beim Anreißen mit dem Finger ist die Diskontinuität der Bewegung der Saite nicht so scharf und ecig, wie beim Anreißen mit einem Stifte, deshalb hört man im letzteren Falle einen schärferen Klang mit höheren Obertönen, als im ersten. Beim Anschlagen der Saite mit einem weichen Hammer wird die Diskontinuität der Bewegung und dementsprechend die Jahl und Stärke der hohen Obertöne sehr vermindert, wodurch der Klang weicher und wohlklingender wird.

Einen wesentlichen Einsluß auf die Alangfarbe hat endlich die Anschlagstelle. Reißt man die Saite des Monochords in ihrer Mitte an, so hört man einen hohlen, dumpfen Klang derselben; reißt man sie in einem Drittel ihrer Länge, so ändert sich der Klang, er wird voller; reißt man sie in einem Biertel ihrer Länge, so ändert sich wieder die Klangfarbe; der Ton wird um so reicher und voller, je weiter die Anschlagstelle von der Mitte entsernt liegt.

Thomas Young, der berühmte englische Physiter, der Begründer der Wellentheorie des Lichts, hat zuerst die Ursache für die Berschiedenheit der Klangfarben einer und derselben schwingenden Saite kennen gelehrt. Er hat bewiesen, daß, wenn man eine Saite anschlägt oder zupft oder, wie Helmholt hinzufügt, anstreicht in einem solchen Punkte ihrer Länge, welcher Knotenpunkt eines ihrer Flageolettione ist, daß dann alle diesenigen einfachen Schwingungsformen der Saite, welche in dem Anschlagspunkte einen Knotenpunkt besitzen, in der resultierenden Schwingungsform der Saite nicht enthalten sind, daß also auch in dem Gesamtklange alle höheren Obertone fehlen, für welche der Anschlagspunkt ein Knotenpunkt ist. Reißen wir daher die Saite in ihrer Mitte an, so sehlen in dem Gesamtklange der zweite, der vierte, der sechste , kurz alle geradzahligen Obertone, weil sie alle in der Mitte der Saite einen Knotenpunkt haben.

Reißen wir die Saite in einem Drittel ihrer Länge an, so fehlen in dem Gesamtklange der dritte, der sechste, der neunte Oberton; zupfen wir sie in einem Viertel ihrer Länge, so sehlen der vierte, der achte, der zwölfte Oberton u. s. w. Dies läßt sich leicht experimentell nachweisen. Berühren wir nämlich eine schwingende Saite leise mit dem Finger oder mit einer Feder, so werden alle diejenigen einsachen Schwingungsformen oder die ihnen entsprechenden Obertöne gedämpft, welche in dem berührten Punkte der Saite keinen Schwingungsknoten haben, diejenigen Obertöne aber, für welche der bestührte Punkt ein Knotenpunkt ist, bleiben bestehen und werden nicht gedämpft. Zupfen wir also die Saite in der Mitte und berühren sie unmittelbar darauf an derselben Stelle, so wird der Grundton vernichtet, und man hört auch keine höhere Oktave desselben; die Saite schweigt, als Beweis dafür, daß durch das Zupfen in der Mitte die Obertöne, deren Schwingungszahlen das Zweis, Siers, Sechssache u. s. w. der Schwingungszahl des

Grundtone find, b. h. alle geradzahligen Obertone, die in der Mitte einen Anoten= puntt besiten, verschwunden find. Bupfen wir die Saite in 1/4 ihrer Länge und be= rühren unmittelbar barauf die Mitte, so wird der Grundton vernichtet, aber feine Ottave erklingt deutlich. Da die Saite nicht in ber Mitte gezupft wurde, fo bilbet fich bort ein Anotenpunkt, und die beiden Balften der Saite schwingen fort, nach= bem ihre Schwingung als Ganges vernichtet ift. Bupft man bie Saite in 1/3 ihrer Lange und berührt fie unmittelbar barauf in 1/3 ober 2/3, fo ichweigt die Saite, als Beweis dafür, daß der dritte Partialton fehlt; wäre er vorhanden, fo würde er burch bas Berühren nicht verschwinden, ba in 1/3 und in 3/3 ber Sai= tenlänge feine Anotenpunkte liegen. Bupfen wir bagegen



284. Thomas Young.

die Saite an einem anderen Punkte, z. B. in $^{1}/_{5}$ der Länge, und berühren unmittelbar danach bei $^{1}/_{5}$, so hören wir nach dem Aufhören des Grundtons den dritten Partialton deutslich erklingen. Da die Saite bei $^{1}/_{5}$ nicht gezupft wurde, so bildet sich dort ein Knoten, und die Saite schwingt in drei Abteilungen weiter, nachdem sie als Ganzes zu schwingen aufgehört hat. So läßt sich die Richtigkeit des Thomas Youngschen Gesetze experimentell bestätigen und ein Saitenton in Bezug auf die Obertöne, welche er enthält, analysieren.

Es erscheint auffällig, daß ein musikalisch geübtes Ohr aus dem Gesamtklange einer Saite diese einfachen Töne nicht sofort heraus zu hören vermag, obschon sie doch in demselben fortdauernd vorhanden sind! Helmholt hat indessen gezeigt, daß dies nur auf einem Wangel an Übung und Aufmerksamkeit beruht, und daß man sie bei angestrengter Aufmerksamkeit auch in dem Gesamtklange der Saite zu unterscheiden im stande ist, wenn man sich vorerst auf die beschriebene Weise die einfachen Töne einzeln hörbar gemacht hat.

Der Einfluß, welchen die Anschlagstelle auf die Klangfarbe des Tones ausübt, ift nicht nur fur die Theorie der Klangfarbe von hervorragendem Interesse, sondern er

252 Som Schall.

findet auch eine wichtige praktische Verwertung beim Bau der musikalischen Inftrumente. Bei den mittleren Saiten des Pianosortes liegt die Anschlagstelle des Hammers $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{9}$ der Länge der Saite von ihrem Ende entsernt. Wir müssen mit Helmholt annehmen, daß die Instrumentenmacher weniger geleitet durch die Theorie, als durch das Bedürsnis des künstlerisch gebildeten Ohres und die technische Ersahrung zweier Jahrhunderte diese Anschlagstelle gewählt haben, weil sie den musikalisch schönsten Klang liesert, und zwar deshald, weil der siedente und der neunte Partialton des Klanges ausfallen oder mindestens sehr schwach werden. Die sechs ersten Partialtone bilden nur Oktaven, Quinten und große Terzen des Grundtons, während der siedente eine kleine Septime und der neunte die große Schunde des Grundtons bilden, die in den Durdreiklang nicht passen; sie würden als Dissonanzen wirken und werden deshalb durch jene Bahl der Anschlagstelle beseitigt.

Resonanz. Schlagen wir eine gewöhnliche Stimmgabel an, fo horen wir ihren Ton beutlich nur, wenn wir fie nahe ans Ohr halten. Die Quantitat ber Bewegung,



285. Hefonang einer Enftfanle.

welche die Stimmgabel ber Luft mitteilt, ift ju gering, um noch in größerer Entfernung ficher mahrgenommen zu werben. Salten wir die schwingende Stimmgabel aber über ein hohes, oben offenes Standalas (Abb. 285), in welches wir möglichst geräuschlos Baffer eingießen, wodurch die unter ber Babel befindliche Luftfäule verfürzt wird, fo nimmt ber Ton an Stärke bis zu einem Maximum gu, wenn die Bafferjaule eine gewiffe Sobe etreicht hat, um alsbann wieder schwächer gu werben, wenn wir über jene Stelle noch weiter Baffer hinzugießen. Biederholt man den Berfuch mit Stimmgabeln, deren Schwingungsanzahl größer ober fleiner ift, fo findet man, daß das Maximum der Tonverstärkung bei einer längeren, refp. fürzeren Luftfaule stattfindet. Man nennt diese Art der Tonverstärfung Resonang, und hat gefunden, daß das Maximum der Resonang bei einer Luftsäule stattfindet, beren Länge gleich dem Biertel ber Wellenlänge bes Stimmgabeltons Entsprechend biefem Gefete wird die ift.

Länge der aus dunnem, elastischem Holze hergestellten Resonanzkaften, auf welche man die Stimmgabeln befestigt, gewählt.

Die Erscheinung der Resonanz läßt sich sehr schön mittels der Savartschen Glode demonstrieren (Abb. 286). Sie besteht aus einer auf schwerem Fuße ruhenden Metallsglode G und einer ausziehbaren und verstellbaren, an ihrem einen Ende verschlossenen Metallröhre R. Streicht man die Glode mittels eines Violindogens an, so erhält man einen reinen hellen Ton, welcher an Stärke anschwillt, wenn man die Röhre der Glode nähert, und dessen Stärke das Maximum erreicht, wenn man der Röhre die dem Eigenton der Glode entsprechende Länge gibt, d. h. wenn die Länge der Röhre ein Viertel der Wellenlänge des Tones der Glode ist. Wäre die Resonanzihre beiderseitig offen, so müßte ihre Länge doppelt so groß sein, um durch sie die stärkste Resonanz des Tones zu erzielen.

Biele interessante Tonverstärkungen, welche wir in der Natur wahrnehmen, sind eine Folge der Resonanz, z. B. das Sausen, welches wir hören, wenn wir eine hohle Muschel dicht an unser Ohr halten; das betäubende, donnerähnliche Geräusch des Reußfalles bei der Teuselsbrücke auf der Gotthardstraße wird durch Resonanz der engen und tiesen, von mächtigen Felsen eingeschlossenen Schlucht verursacht.

Das Mitschwingen ober Mittonen gleichgestimmter Instrumente ist auch eine Resonanzerscheinung. Wird von zwei gleichgestimmten Saiten die eine zum Tönen gebracht, so tont alsbald auch die andere. Sebt man durch Niederdrücken der Taste den

Dampfer von einer Saite bes Klaviers ab und fingt bei geöffnetem Dedel ben entsprechenden Ton in das Rlavier hinein. so tont deutlich derfelbe Ton wieder heraus. Anfänglich ertont nur ein etwas verworrenes Beräusch durch bas Erklin= gen einer großen Rahl burch die Luftschwingungen in Ericutterung verfetter Saiten. In diesem Gerausch tritt aber ber mit dem gefungenen gleichartige Ton febr stark hervor und klingt



286. Perfuch mit der Savartichen Glocke.

noch nach, wenn die anderen Saiten schon ganz verstummt sind, weil auf jede Saitensschwingung eine in gleichem Sinne wirkende Luftschwingung des gesungenen Tones trifft und durch diese wiederholten kleinen Impulse die ersteren immer stärker erregt werden. Alle anderen Saiten haben Schwingungen von verschiedenen Geschwindigkeiten; die



287 u. 288. Refonan; zweier Stimmgabeln.


aufheben. Gine schwere Metallglode kann leicht baburch jum Tönen gebracht werben, bag man ihren Gigenton in biefelbe hineinfingt ober hineinpfeift.

Stellt man zwei genau auf denselben Ton abgestimmte, auf Resonanzböben befestigte Stimmgabeln mehrere Meter von einander entsernt so auf, daß die Resonanzkästen ihre offenen Enden einander zukehren, und streicht alsdann die eine der beiden Stimmgabeln an, so hört man alsbald auch die zweite Stimmgabel deuklich tönen, nachdem man die erste zum Schweigen gebracht hat; bringt man alsdann die zweite Stimmgabel zum Schweigen, so hört man wieder die erste Stimmgabel tönen u. s. f. Man kann diese Erscheinung bequem auf weite Entsernung hörbar und sichtbar machen, indem man eine leichte hohle Glaskugel an einem feinen Kokonsaben so aufhängt, daß sie das obere Ende der einen Zinke der Stimmgabel a (Abb. 287 und 288) eben berührt. Wird nun Stimmzgabel d angestrichen, so kommt alsbald auch Stimmgabel a zum Mittönen und bewirkt durch die Schwingungen ihrer Zinken ein periodisches Ab- und Zurüchprallen der leichten Glaskugel, welches man sehr weit sehen und hören kann.

254 Bom Schall.

Helmholh hat zur Analyse der Klangsarbe der Töne das Prinzip der Rejonanz benutt und zu diesem Zwede Resonatoren konstruiert, welche aus gläsernen oder metallenen Hohlkugeln oder Hohlcylindern mit zwei Öffnungen bestehen (Abb. 289 u. 290). Durch die eine größere Öffnung a mit scharf abgeschnittenen Rändern dringen die Ton-wellen in den Resonator, die kleinere trichterförmige Öffnung b dient dazu, um mittels weichen Siegellacks oder Wachses in den Gehörgang des Ohrs hineingedrückt zu werden. Den verschiedenen Tönen entsprechen nun Resonatoren von verschieden großer Kapazität, den tiesen Tönen solche von großem, den hohen solche von kleinem Volumen. Ieder Resonator verstärkt also nur einen einzigen, ganz bestimmten Ton und dietet somit ein außerordentlich empsindliches Mittel, um entscheiden zu können, ob in einem zusammengesetzten Klange dieser Ton enthalten ist oder nicht.

Mit Hilfe ber Resonatoren hat Helmholt die zuerst von Wheatstone aufgestellte Theorie der Bokalklange der menschlichen Stimme zum Gegenstand einer erschöpfenden Untersuchung gemacht. Er hat gezeigt, daß die Bildung der Bokale, der eigentümliche Charakterunterschied, welchen z. B. der Bokal a gegenüber den Bokalen o, u, e, i und



289 u. 290. Resonatoren nach Helmholt.

biefe wieder unter einander haben, an bas Borhandenfein bestimmter Obertone gefnupft ift. Wenn ein Sanger auf eine beftimmte note ben Botal a fingt, fo lagt er burch eine gang bestimmte Stellung und Formgebung seiner Mundhohle andere Obertone neben jenem haupttone mit ansprechen, als wenn er auf bieselbe Rote ben Botal o ober einen ber übrigen Botale intoniert, und biefe Obertone find es, welche auch beim gewöhnlichen Sprechen ben Mang eben zu einem a ober zu einem o, u, e ober i machen. Belmholb hat auch gur Probe für die Richtigkeit der Theorie die Botale burch Bufammenmifden der entsprechenden Tonbestandteile fünftlich hervorgebracht. Bur Bervorbringung des Botals U muß die Mundhohle möglichst weit und ihre Offnung durch Aneinanderschließen ber Lippen möglichft enge gemacht werden. Diese Mundstellung liefert bie tieffte Resonang entsprechend bem ungestrichenen f. Beim Bofal O ift ber Mund etwas weiter geöffnet; ihm entsprechen biejenigen Obertone, Die bem eingestrichenen b nahe liegen. Schlagt man eine auf b abgeftimmte Stimmgabel an und bringt fie por bie Mundoffnung, mahrend man leife O fpricht ober auch nur ber Mundhöhle eine folche Stellung gibt, als wollte man O fagen, fo hört man ben Ton ber Stimmgabel laut erklingen. Beim Botal A erhalt die Mundhohle eine von hinten nach vorn fich erweiternde Form; ihm entsprechen



bie dem zweigestrichenen b nahe liegenden Obertöne. Bei den Bokalen A, E, J ist der hintere Teil der Mundhöhle weit, während die Lippen zurückgezogen werden, und der vordere Teil der Zunge gegen den harten Gaumen sich hebt und einen engen Kanal bildet. Dieser liesert einen höheren, der hintere Teil der Mundhöhle einen zweiten, tieseren Resonanzton. Nebenstehend sind die den einzelnen Bokalen entsprechenden Obertöne in Notenschrift zusammengestellt.

Rombinationstöne. Während die Obertone als Begleiter des Grundtones eines und desselben Klanges auftreten, ihre Entstehungsursache also in dem einen tonerzeugenden Körper allein zu suchen ist, gibt es eine andere Gattung von musikalischen Klängen, die zu ihrem Entstehen des Zusammentressens zweier verschiedener Schallwellenzüge, also einer Berbindung zweier verschiedener musikalischen Töne bedürfen. Es sind dies die sogenannten Kombinationstöne, die von dem deutschen Organisten Sorge im Jahre 1740 entdeckt, aber erst später (1754) durch den berühmten italienischen Geiger Tartini allgemeiner bekannt wurden, nach welchem sie auch Tartinische Töne genannt werden.


Man hört diese Kombinationstöne, indem man zwei musitalische Töne von versichiedener Höhe, die etwa ein rein gestimmtes Intervall innerhalb einer Ottave bilden, möglichst trästig und gleichmäßig anhaltend hervorbringt. Man unterscheidet nach helmholtzwei Arten von Kombinationstönen, nämlich erstens die von Sorge und Tartini entbedten, die dadurch charafterisiert sind, daß ihre Schwingungszahlen gleich den Differenzen zwischen den Schwingungszahlen der beiden ursprünglichen Töne sind, und deshalb von Helmholtz auch Differenztöne genannt werden, und zweitens die von Helmholtz entbeckten Summationstöne, deren Schwingungszahlen gleich der Summe der Schwingungszahlen der beiden ursprünglichen Töne sind. Die ersteren sind im allgemeinen bedeutend intenssiver als die zweiten.

Gefett, ein Grundton und feine große Terz, beren Schwingungszahlen fich wie 4:5 verhalten, seien gleichzeitig angegeben worden, fo fällt allemal die vierte Berdichtungswelle bes ersteren mit ber fünften bes zweiten Tones zusammen, und in bemselben Augenblid findet ein Anschwellen ftatt. Wiederholt fich dies in der Setunde genügend oft, fo faßt das Ohr die Gesamtheit dieser Berftarfungen, zwischen benen dann ebensoviele Abschwächungen liegen, als einen neuen tieferen Ton auf, der nun zwei Oktaven tiefer ist als ber Grundton. So läßt fich nach Thomas Doung wohl die Entstehung ber Differengtone ertlaren, nicht aber die der Summationstone. Sie laffen fich durch die mathematische Theorie erklaren, die nachweift, daß, wenn die Schwingungen ber Luft, die durch die beiden primaren Tone bewegt wird, nicht mehr als unendlich flein, sondern als beträcht= lich anzusehen sind, daß bann noch sekundare Schwingungen ber Luft entstehen, beren Tonhohe ben Kombinationstönen entspricht, so bag fie als Rombinationstöne vom Ohre aufgefaßt werben. Gehr ichon laffen fich bie Rombinationstöne mit ber mehrstimmigen Sirene von Dove erzeugen. Berfett man biefelbe in möglichft raiche tonftante Rotation, öffnet zuerst die Reihe mit acht Löchern und danach diejenige mit zwölf Löchern, die das Intervall ber Quinte bilben, fo hört man beutlich einen schwächeren Kombinationston, ber genau eine Oftave tiefer ift, als ber tiefere der beiben ursprünglichen Tone. Allgemein geben zwei Tone von ben Schwingungezahlen m und n einen Differenzton von ber Schwingungszahl m — n und einen Summationston von der Schwingungszahl m + n.

Nach Tyndall können die Rombinationstöne bequem und deutlich hörbar gemacht werden mittels passender, sogenannter singender Flammen, die man erhält, wenn man über zwei gewöhnliche Gasslammen zwei Glasröhren sett, welche mit Papierschiebern versehen sind, um die Länge der Röhren und dementsprechend die Höhe der Töne innershalb gewisser Grenzen verändern zu können.

Interferenz. Zwei von verschiedenen Erregungspunkten ausgehende Wasserwellenzüge werden sich in ihrer Bewegung verstärken oder auch schwächen können. Sind beide Bellenzüge von gleicher Länge und gleicher Amplitude und besinden sie sich in gleichen Phasen der Bewegung, treffen also in demselben Momente die Bellenberge beider Wellenzüge auf einander, so werden sie sich verstärken, es werden Wellenberge von doppelter Höhe und ebenso Bellenthäler von doppelter Tiese entstehen. Besinden sich aber die beiden Wellenzüge in verschiedenen Phasen der Bewegung, ist der eine Wellenzug dem anderen um einen Bruchteil einer Bellenlänge voraus, so werden sich die Bewegungen zum Teil verstärken, zum Teil schwächen, und sie werden sich gegenseitig ausheben, wenn die Phasendifferenz eine halbe Bellenlänge beträgt, wenn also Bellenberg des einen Systems mit Wellenthal des anderen Systems zusammentrifft. In derselben Weise nun, wie zwei Wasserwellenzüge, können sich auch zwei Tonwellenzüge verstärken, wenn die Verdichtungsstellen des

einen mit den Berdichtungsstellen des anderen zusammentreffen, und sie können sich schwächen und vernichten, wenn Berdichtungsstellen des einen mit Verdünnungsstellen des anderen zusammentreffen. Man nennt diesen Vorgang Interferenz des Schalles. Durch die in Abb. 291 gegebene Anordnung läßt sich sehr schön die Interferenz zweier Stimmsgabeln graphisch darstellen und durch die früher besprochene Lissajoussiche Methode subjektiv und objektiv demonstrieren. Die beiden mit elektromagnetischem Untriebe versehenen Stimmgabeln sind auf zwei soliden Stativen sicher befestigt. Eine derselben, an welche eine beruste Glasplatte angeklemmt werden kann, ist auf einem Schlittenapparat in horizontaler Richtung verschiebbar, während die andere, an die eine schreibspize angeschraubt werden kann, unverrückbar befestigt ist. Wird nur die eine, mit der Spize versehene Stimmgabel erregt und die andere unter ihr fortbewegt, so erhält man auf der berusten Glasplatte eine gewöhnliche Sinuskurve. Werden aber beide Stimmgabeln erregt und dann die mit der Glasplatte versehene unter der Spize fortbewegt, so erhält man, wenn die Stimmgabeln gegen einander verstimmt sind oder sich in verschiedenen Schwingungsphasen besinden, die Kurve Albb. 292, bei der die Anschwellungen den Berioden der Koincidenz,



291. Interfereng zweier Stimmgabeln.

die Zusammenziehungen denen der Interferenz entsprechen.

Schlägt man eine Stimmgabel an und brehtfie bann vor dem Ohre um die durch ben Stiel gehende vertikale Achse herum, so hört man periodisch abwechselnd ein Anschwellen und ein Schwächerwerden des Tones, und es gibt während einer Umdrehung vier Stellungen, in denen ber Ton volltommen verschwindet, weil die Binken der Gabel in entgegengefetter Rid.

tung vibrieren, und in jenen Stellungen der Ton der einen Zinke burch Interferenz mit dem der anderen Zinke vernichtet wird.

Im Verfolg eines von John Herrschel zuerst angegebenen Prinzips tonstruierte Quinde ein Röhrensnstem, welches sich zur Demonstration der Interserenz sehr gut eignet. Die Röhre of (Abb. 293) teilt sich bei f gabelsörmig in die beiden Zweige fm und fn, die sich bei g wieder vereinigen und in die gemeinschaftliche Röhre gp endigen. Die Länge der beiden Zweige kann dadurch, daß sich die Röhre bn posaunenartig siber ab verschieden läßt, sehr verschieden gemacht werden. Hält man an o eine tönende Stimmgabel und an p das Ohr, so hört man, wenn beide Seitenzweige gleich lang sind, so daß die Tonwellen zu gleicher Zeit das Chr erreichen, den Ton der Stimmgabel. Zieht man aber die Röhre du jo weit aus, bis der rechte Seitenzweig um eine halbe Wellenlänge des Stimmgabeltons länger ist, als der linke Seitenzweig, so hört man die Stimmgabel nicht tönen, weil die beiden Tonwellenzüge sich durch Interserenz aussehen. Der Ton wird wieder sein Maximum erreichen, wenn der rechte Seitenzweig um eine ganze Wellenlänge länger ist, als der linke Seitenzweig. Der Apparat bietet also auch umgekehrt ein Mittel, um bequem die Wellenseitstellenzweig. Der Apparat bietet also auch umgekehrt ein Mittel, um bequem die Wellenseit werden die Bellenseit die versche Seitenzweig und eines Tones zu bestimmen. Das Versche

ber 3me voll fän

dersenigen Länge a b, um welche der rechte Seitenzweig verlängert werden muß, damit der Im vollständig verschwindet, ift offenbar die Bellen länge des Tones.


Ginem größeren Buhörertreise tann man bas Pringip ber Interfereng mittels einer

292. Schwebungen.

Chladnischen Klangscheibe und der von Billiam Hopkinst angegebenen Interferenzröhre G (Abb. 294) veranschaulichen. Dies ist eine gabelsörmige Röhre, welche an ihrem oberen Ende a mit einer gespannten elastischen Membran verschlossen ist, auf welche seiner Sand gestreut wird. Hält man die Gabel so über die zum Tönen gebrachte Scheibe, daß ihre gabelsörmigen Enden sich über zwei einander gegenüberliegenden Seltoren besinden, welche sich in gleichen Phasen der Schwingung besinden, so gerät der Sand auf der Membran in lebhaft hüpsende Bewegung, weil beide Tonwellenzüge in gleichen Schwingungsphasen die Membran tressen, besinden sich dagegen die gabelsörmigen Enden über zwei neben einander liegenden Seltoren, die sich in gerade entgegengesetzten Schwingungsphasen besinden, so neutralissern sich die beiden die Membran tressenden Tonwellenzüge, der Sand bleibt alsdann in Ruhe.

Schwebungen. Eine Folge der Interferenz sind die sogenannten Stöße oder Schwebungen, die man hört, wenn zwei musikalische Klänge von annähernd, aber nicht genau gleicher Tonhöhe gleichzeitig ertönen. Die Tonwellenzüge der beiden Klänge werden abwechselnd konicidieren und interferieren und so abwechselnd Anschwellungen und Schwächungen des Klanges bewirken, welche wir im Ohre als eine Reihe durch Pausen von einander getrennter Stöße, Schläge oder Schwebungen wahrnehmen. Die Anzahl der Schwebungen in der Sekunde ist stets gleich der Differenz der Schwingungszahlen der beiden Klänge. Die Schwebungen folgen einander um so langsamer, je geringer die Differenz der Schwingungszahlen der beiden Klänge. Die Schwebungen folgen einander um so langsamer, je geringer die

bie Differenz ber Schwin=
gungszahlen ift. In ern=
fter, getragener Musik sind
langsamund regelmäßig er=
folgendeSchwebungen häufig von ergreifender Wir=
kung. Folgen die Schwe=
bungen aber zu schwel auf
einander, um noch einzeln
wahrgenommen werden zu
können, so bewirken sie
eine gewisse Kauhigkeit des



298. Interferengapparat von Quincke.

Tones, die dem Ohr ebenso unangenehm ist, wie etwa flackerndes Licht dem Auge, und in dieser Rauhigkeit des Tones besteht nach Helmholt der wesentliche Charakter der Diffonanz.

Die Schwebungen bieten ein sehr sicheres und bequemes Mittel, um zu entscheiden, ob zwei Tone die gleiche Bohe haben, und fie werden auch von den Orgelbauern benutt,

um ihre Orgelpfeifen genau gegen einander abzustimmen.

In neuerer Zeit werden seitens ber Physikalisch = Technischen Reichsanstalt Stimm= gabeln geprüft burch Bahlung ihrer Schwebungen mit Differengstimmgabeln, die aus ber Grundstimmgabel abgeleitet sind. Gleichwie nämlich im handel und Berkehr die Ginheitlichkeit für Dag und Gewicht, fo ift für die ausübende Musit, sowie für die Berftellung musitalifder Inftrumente Die Ginheitlichfeit eines genau befinierten Grundtones, von dem alle andern Tone abzuleiten find, von fundamentalfter Bedeutung. Die Beftrebungen jur Ginführung eines folchen einheitlichen Grundtones reichen bis ins 17. Jahrhundert gurud, aber erst auf ber Deutschen naturforscherversammlung, die im Rahre 1834 gu Stuttgart stattfand, wurde auf ben Borichlag Scheiblers ber Beichluß aefaßt, bas eingestrichene a mit 440 gangen (ober 880 halben ober Gingel-Schwingungen) in einer Setunde als Grundton zu befinieren. Der Beichluß gelangte indeffen nicht gu allgemeiner prattischer Durchführung. Bei ber Parifer Oper wurden im Jahre 1859 burch Gefet ber frangöfischen Regierung für jenes a 870 einfache Schwingungen borgefdrieben; einige Jahre fpater ichloß fich die Wiener Oper bem frangofischen Grundton an, mahrend bie Opern ju Berlin, ju Bruffel, ju Mailand je ihren eigenen Grundton hatten, bessen Höhe aber auch nicht einmal unverändert festgehalten wurde. Diese Miß= ftande waren die Beranlaffung, daß endlich im Jahre 1885 auf Anregung der öfterreichischen Regierung in Bien eine internationale "Stimmtonkonferenz" zustande tam, bei ber von beutschen Staaten Breugen, Sachsen, Bürttemberg und von fremden Staaten

Italien, Rußland und Schweben durch Sachverständige vertreten waren, und die zu dem Beschlusse gelangte, als einzigen internationalen normalen Stimmton dasjenige a zu besinieren, dessen hurch 870 einfache Schwingungen in der Sekunde bestimmt ift, und zur Darstellung dieses Tones nach wissenschaftlichen Regeln Normalstimmgabeln in der Beise zu konstruieren, daß dieselben bei einer Temperatur von 15°C. den Normalston geben. Zur Durchsührung dieses im Interesse der praktischen Musikpslege notwendigen Beschlusses sollten die einzelnen Regierungen geeignete Behörden mit der Aufgabe betrauen, ihre Normalstimmgabeln aufzubewahren, nach derselben alle ihr zur Beristation zustommenden Gabeln zu prüsen, eventuell richtig zu stellen und durch Stempelung zu beglaubigen. Zur Prüsung und Beglaubigung sollen nur solche Gabeln für geeignet und zulässig erklärt werden, die aus nicht gehärtetem Gußtahl hergestellt sind und mit ihrem Stiele aus einem Stück bestehen, deren beide Zinken prismatisch von gleichmäßig rechtseckigem Querschnitt und einander parallel sein müssen. Seit dem Jahre 1888 ersolgt aus Grund dieser Bestimmung die Prüsung und Beglaubigung von Stimmgabeln in Deutschland durch die Physikalisch-Technische Reichsanstalt zu Berlin-Charlottenburg.



294. Interferengröhre von gopkins.

Schwingende Luftfaulen, Bfeifen. Die prab tifche Mufit bedient fich zur Bervorbringung ihrer Tone nicht nur ber Inftrumente, bei welchen feste Rorper, fondern auch folder, bei welchen luftformige Rorper in Schwingungen verfett werden. Obgleich ihrem außeren Mussehen und der Art ihrer Behandlung nach hochft verschieden von den Saiteninstrumenten, beruhen die Blasinstrumente in ihrer Wirfung doch auf gang analogen Geseten ber Schwingungen wie jene. Die wellenartigen Luftverdichtungen und Berdunnungen, die ftebenden longis tudinalen Bellen der Luft in den Pfeifen, verlaufen in gang entsprechender Beise wie die ftehenden Transversalwellen der Saiten, und nur in der Art des hervorrufens berjelben bestehen Berichiebenheiten. Die Höhe bes Tones ift burch bie Lange ber ichwingenden Luftfaule im Inftrumente bedingt, und diefe fteht in biretten Beziehungen zu der Lange des Inftrumentes felbit, fo daß wir die Erklärung der Wirkungsweise famtlicher Blasinstrumente auf die Betrachtung einer einfachen, geraben chlindrifden Röhre gurudführen tonnen, in welcher bie Luft abwechselnd verdichtet und verdünnt wird, ebenso wie wir die Wirkungsweise aller Satteninstrumente in ben Bewegungserscheinungen einer gespannten Saite erflärt finden.

Wenn wir in eine lange, weite, unten offene Röhre hineinblasen, so bewirken wir damit zwar eine Bewegung der eingeschlossenen Luft, aber nur eine gleichmäßig fortickreitende und keine oscillierende, wie sie zur Erzeugung eines Tones notwendig ist. Ilm einen Ion hervorzubringen, muß die eingeblasene Luft entweder stoßweise in die Röhre eintreten, oder sie muß sich an der mit einer scharfen Kante versehenen Öffnung brechen. Das erstere kann erreicht werden durch eine vor der Wündung der Röhre besindliche vibrierende Lamelle oder Zunge, welche jedesmal, wenn sie sich nach der Röhre zu bewegt, eine Berdichtung der vor ihr besindlichen Lustteilchen bewirkt, beim Zurückgehen dagegen eine Berdünnung. Das letztere erzielt man, wenn man die Lust mit den Lippen quer über die Liffnung fortbläst oder den eingeblasenen Luststrom notigt, sich an der mit einer scharfen Kante oder Lippe versehenen Öffnung zu brechen.


Beide Arten der Tonerzeugung kommen in der Konstruktion der musikalischen Instrumente zur Anwendung. Trompete, Baldhorn, Posaune, Klarinette und Fagott sind Beispiele des ersten Falles, es sind die sogenannten Jungenpfeifen; dagegen reprasentieren Orgelpseisen und floten die zweite Art, die sogenannten Lippen- oder Labial-

oder Flötenpfeisen, welche wir zunächst behandeln wollen. Abb. 295 u. 297 zeigen die äußere Ansicht, Abb. 296 u. 298 aber den Durchschnitt derartiger Pfeisen. Der untere Teil F, der Fuß, dient zum Andlasen entweder mit dem Munde oder mittels eines Blase-balgs. Die Luft strömt in die Luftkammer K und, durch einen eingeschobenen Kern ogeleitet, gegen die Mundössnung ab und erleidet hier durch den Anprall an der oberen scharfen Kante d, der Lippe, zunächst eine Berdichtung. Dieselbe dauert zwar nicht lange an, weil die Luft gleich nach außen hin sich verbreiten kann; durch die nachströmende Luftmasse wird aber dasselbe Spiel immer auß neue wiederholt, und es entstehen so in rascher Auseinandersolge Berdichtungen und ihnen entsprechend Berdünnungen der Luftschieften. Die so hervorgebrachten Erschütterungen teilen sich der Luft im Innern der Röhre mit und versehen sie in isochrone Schwingungen. Da die eingeschlossene Luftsäule am leichtesten aber als ganze Masse schwingt, so wirtt sie durch ihre gewichtigeren Bewegungen auf die Schnelligkeit der an der Mündung entstehenden Wellen ein und reguliert dieselben in ihrer Geschwindigkeit. Zede Pfeise hat demnach ihren besonderen, von der Länge der in ihr schwingenden Luftsäule abhängigen Grundton, und zwar ist

bie Tonhöhe besselben umgekehrt proportional der Länge der Pfeise. Abb. R 299 stellt eine bezüglich ihrer Länge verstellbare, mit Stöpsel und Stala für chromatische Tonfolge versehene Labialpfeise dar.

Die durch Abb. 295 u. 296 dargestellte Lippenpseise ist am oberen Ende offen; sie liefert einen Grundton, dessen Bellenlänge in der Luft doppelt so lang ist, als die Länge des Rohres RR. Abb. 297 u. 298 dagegen stellt eine gedackte, d. h. eine am oberen Ende verschlossen Pseise dar. Sie liefert einen Grundton, dessen Wellenlänge in der Luft viermal so lang ist, als die Länge des Rohres RR.

Um eine Borstellung von der Luftsbewegung im Innern einer gedadten Orgelpfeise zu gewinnen, so leuchtet ein, daß die auf einander folgenden Stöße, Berdichtungen, die von a aus auf die innere Luftsäule wirken, sich in der ganzen Länge der Röhre als ein Sostem ebener Wellen fortbewegen wers



295—298. Offene und gedachte Pfeifen. Labialpfeife.

den, bis sie das geschlossene Ende d erreichen; von diesem werden sie vollständig zurüczeworsen und gelangen wieder an die untere Öffnung, laufen so zwischen Öffnung und geschlossenme Ende hin und her. Die untere Schicht der Luft an d bleibt dabei in Ruhe; hier entsteht ein Schwingungsknoten, während das untere offene Röhrenende, an welchem die Luft erschüttert wird, die Mitte einer schwingenden Abteilung bildet. Das Viersache der Röhrenlänge gibt demnach die ganze Wellenlänge des Grundvones. In der That stimmt der Ton, den eine geschlossene Pfeise von 1/2 Pariser Juß Länge gibt, völlig mit demienigen überein, den die Sirene bei 512 Stößen hören läßt. In der Luft legt aber der Schall in der Sekunde 1024 Pariser Juß zurück, und da die Länge der Wellen gleich dem Raume sein muß, um welchen sich der Schall während der Schwingung eines Luftteilchens fortpflanzt, so muß jede der den obigen Ton erzeugenden Wellen 1024/512 — 2 Juß lang sein, die Länge der gedackten Pfeise beträgt demnach nur den vierten Teil der ihrem Grundtone zugehörigen Wellenlänge. — Bei offen en Pfeisen (Abb. 295 u. 296) ist die Luftbewegung im Innern ähnlich derzenigen eines

an feinen beiden Enden freien und in feiner Mitte befestigten Stabes, welcher Longitudinalsichwingungen ausführt; bie beiben Enden find Stellen ftartiter Schwingung, in ber


Mitte bildet sich ein Schwingungsknoten. Die Röhrenlänge doppelt genommen gibt die ganze Wellenlänge des Grundtones. Sollen bemnach eine gedackte und eine offene Orgelpseise denselben Grundton geben, so muß die offene Pfeise doppelt so lang sein wie die geschlossene. Dies läßt sich durch die in Abb. 300 abgebildete Pfeise leicht nachweisen: dieselbe ist gerade in ihrer Mitte mit einem Schieber S versehen, der zur Hälfte eine der Weite der Röhre entsprechende Öffnung besit, so daß durch ihn die Pfeise einmal zu einer gedackten, das andere Mal zu einer doppelt so langen offenen Pfeise gemacht werden kann. In beiden Fällen ist die Höhe des Grundtones dieselbe.

Die Flöte und die meisten Orgelpfeifen sind Labialpfeifen. Bei der Flote bläft man mit dem Munde gegen die geschärften Ränder ihrer Mundöffnung.

Bei den Zungenpfeifen wird der in sie eingeblasene Luftstrom durch die Schwingungen einer Zunge, d. i. eines elastischen Plättchens, welches die Pseisenöffnung abwechselnd schließt und öffnet, in eine Reihe von Luftstößen zerlegt. Die Wirtungsweise ist aus der Abb. 301, welche das Innere einer Orgelzungenpseise im Durchschnitt darstellt, ersichtlich. Die Luft tritt von unten ein, die Zunge kann mittels des gegen sie drückenden Stimmdrahtes fürzer oder länger, und dementsprechend ihr Ton innerhalb gewisser Grenzen höher oder tieser gemacht werden. Auf das obere Ende der Pseise ist ein Schallbecher ausgesetzt. Die Klarinette, die Obve, das Fagott und alle Trompeten sind Zungenpseisen.

Die Alarinette besitht eine einzige breite Rohrzunge, die Oboe und das Fagott beren zwei, welche unter einem spihen Winkel gegen einander geneigt


einen schmalen Spalt bilden; beim horn, bei der Erompete und Pofaune, turg bei allen Blechinftrumenten vertreten die Stelle der Bungen die menschlichen Lippen, welche beim Anblasen in Schwingungen verfett werden. Das vollkommenfte und ichonfte aller Bungeninftrumente ift aber bas menichliche Stimmorgan, bei welchem Die elaftischen Stimmbander im Rehlfopfe die Rolle ber Bunge fpielen. Sie werben burch bas Ausftromen ber Luft aus den Lungen, beziehentlich in geringerem Dage burch bas Ginftrömen berfelben in Schwingungen verfest. Der Rehlfopf (Abb. 302 u. 303) bildet den oberen Teil ber Luftröhre und besteht aus knorpelformigen Gebilden, welche durch verschiedene Musteln auf bas mannigfaltigfte bewegt werden fonnen. Die bas Innere bes Rehltopfes befleidende Schleimhaut, welche eine Fortfetung der Luftröhre bilbet, verengt sich ungefähr in der Mitte des Rehltopfes zu einem von vorn nach hinten verlaufenden Spalt, ber Stimmrige, beren Rander durch bie beiben Stimmbänder gebildet werden. Im ungespannten Buftande, bei welchem feine Tonbildung stattfindet, ift bie Stimmrige breit, im gespannten Buftande eng. Bon ihrer Berengerung und dem Grade ber Spannung ber Stimmbander hängt ihr Schwingungstempo und bemgemäß bie Sobe und Tiefe des Tones ab, mahrend die Reinheit und



Beichheit besselben davon abhängt, daß die Stimmrige mahrend ber Schwingung in regelmäßigen Perioden vollfommen geschlossen wird, und ihre Rander elaftisch, rein und frei von jedem Schleimflödchen sind.


Chemische harmonie. Die Luft in einer offenen Röhre läßt fich auch in schwingende Bewegung und jum Tonen bringen, indem man die Röhre über eine Bafferftoff- ober





Leuchtgasflamme ftulpt. Form und Aussehen ber Flamme andern fich hierbei, fie tommt in eine rhuthmische, gitternde Bewegung, welche man leicht wahrnehmen kann, wenn man die hand mit gespreizten Fingern schnell vor dem Auge hin und her bewegt. Die bohe

des Tones hänat von der Länge der Röhre ab; er wird um fo tiefer, je langer die Röhre, und um fo höher, je fürger bie Röhre ift. Dies läßt sich burch Berauf= und Berabschieben des Schiebers 8 leicht nachweisen Durch Regulie= (Abb. 305). rung der Flammenhöhe läßt sich außer dem Grundton der Röhre auch beren erfter und zweiter 803. Sehlkapf im gespannten Buftande. Oberton hervorbringen. Rn




Sehlkanf im Mnbezuftande.

Abb. 304 ift eine chemische Sarmonita für Leuchtgas bargestellt, welche aus vier mit Regulierhähnen versehenen Brennern und aus vier im Durafford gestimmten Glasröhren besteht, welche einzeln durch Dedelklappen verschlossen werden können, um das Tonen einer Flamme bei fortbauerndem Brennen zu unterbrechen. Graf Schaffgotich, be-

fonders aber der englische Phyfiter Tyndall haben fehr intereffante Unterfuchun= gen mit empfindlichen Flammen ausgeführt, welche Tnn= dall in feinem befannten Berte "Der Schall" in ber ihm eigenen feffelnden Beife beschrieben hat.

Ebenjo wie die Saite ber Bioline fich unter gewiffen Berhältniffen freiwillig teilt und in einzelnen Abteilungen schwingt, fo find auch die tonenden Luftfaulen unter gemiffen Berhaltniffen geeignet, sich in aliquote, für fich schwingende Teile zu fondern und bementsprechend Chertone ju liefern. Burde die Luftfäule in einer Bfeife immer nur in einer und derselben Beise schwingen tonnen, fo murbe man aus ihr auch immer nur einen einzigen Ton hervorbringen tonnen. In der That find 804. Chemische Harmonika. manche Inftrumente, g. B.




805. Singende Flamme.

die Orgel, fo eingerichtet, bag jede ihrer Bungen- oder Lippenpfeifen nur je ihren eigenen Grundton und feinen andern liefert. Die meisten Blaginftrumente haben aber ben 3wed, außer bem Grundton eine Reihe von Obertonen gu liefern. fcon durch ftarteres Anblasen erreicht werden, oder auch badurch, daß man dem Inftrumente eine große Lange im Berhaltnis ju feinen übrigen Dimensionen gibt und bie Lange in geeigneter Beise verandert. Bei der Posaune 3. B. kann man die Lange der schwingenden Luftsause und damit ihren Grundton durch Berlangern oder Berkurzen ber Röhre andern. Uhnliches erreicht man bei ben Trompeten durch Benutung ber Rlappen, bei den Floten und Klarinetten durch Benutung der Löcher und Rlappen. So

> vermag der Künftler einem Blasinftrument die verichiedenften Tone gu entloden, indem er die tonende Luftfaule zwingt, in gewissen Abteilungen au schwingen nach Regeln und Geseten, die analog find benen, welche wir bei einer schwingenden Saite, die an gewissen Buntten berührt wird, tennen gelernt haben.

> Die Reihe berjenigen höheren Tone, welche burch Selbstteilung ber schwingenden Luftfaule in einer offenen Röhre entstehen konnen, wird ausgedrückt burch die Reihe:

Beiter hinauf ruden bie Tone noch enger gusammen. Allen aus einfachen Röhren bestehenden Blasinstrumenten gibt man eine große Länge der Röhre, um die Obertone möglichst rein und flar zu erhalten; fie werden deshalb auch auf ihren Grundton felten ober nie benutt Da die Schwingungszahl der Töne genau bestimmt ist, so eignet sich ein Inftrument, welches feine Confolge über einem gemiffen Grundton aufbaut, für andere Tonlagen wenig oder gar nicht. In der Inftrumentierung find baher für verschiedene Tonlagen gewiffe Instrumente in verschiedenen Typen in Gebrauch, beren Röhrenlange mit ber Tiefe ihres Brundtons zunimmt. Es gibt z. B. bei den Gornern C-Borner, F-Borner, E-Börner, bei ben Marinetten C-Rlarinetten, D-Rlarinetten, B-Rlarinetten, ferner E-Trompeten, Es-Trompeten u. f. w.



fo ändert fich zwar der Ton ein wenig dadurch, daß man diesen fremden Rörper in die Röhre bringt, er bauert aber ununterbrochen an; man hort, wenn bie Membran fich am oberen Ende befindet, ein lautes Schwirren berfelben und fieht ben Sand auf ihr lebhaft aufwirbeln; fentt man die Membran weiter in die Bfeife hinein, fo wird ihr schwirrender Ton und ebenso die Bewegung des Sandes auf ihr allmählich schwächer, und hort vollständig auf, wenn die Membran fich in ber Mitte ber Bfeife befindet,




807. Parftellung des Schwingungevorganges nach M. König.

jum Beweise, daß dort ein Anoten der schwingenden Luftfaule ist. Sentt man bie Membran noch tiefer hinab, so beginnt wieder ihr schwirrender Ton und das Tangen des auf ihr befindlichen Sandes und nimmt anhaltend bis zum Boden der Pfeife gu. Wir hören und fehen auf diese Beise, bag, wenn die Pfeife ihren Grundton gibt, ihre Luftfäule in zwei durch einen Anoten getrennten Abteilungen fcwingt. Un ben beiden Enden schwingen die Luftteilchen auf und nieder, ohne merkliche Dichtigkeitsanderungen ju bewirken, mahrend in der Mitte der Rohre, mo fich ein Knoten bilbet, Die Luft ben größten Wechsel ber Dichtigfeit erleibet.




Der Schwingungsvorgang und die Anoten in einer tonenden Orgelpfeife konnen auch in sehr sinnreicher Beise nach dem Borgange von R. König mittels der sogenannten

manometrischen Flam= men fichtbar gemacht werden. Abb. 307 ftellt eine offene Orgelpfeife mit drei manometrischen Flammen bar. Die eine Wand berfelben ift in ber Mitte und in gleichen Abständen von der Mitte und ben beiben Enben mit brei Löchern versehen, welche durch feine Membranen ge= ichloffen find. Diefe bilben bie Boden dreier Rapfeln a, b, c, von welchen einerfeits drei gebogene Röhrchen r,, r,, r, in die Rammer KK führen, andererfeits drei rechtwinkelig gebogene, mit feinen Ausftrömungeöffnungen verfebene Brennerröhrchen ausgehen, welche angezündet werden fonnen, wenn burch den Schlauch S in die Rammer K K Leuchtgas geleitet wird ; bie Flammchen tonnen burch Bahne reguliert und gang flein gemacht werben.



808. Apparat gum Berlegen der Slänge.

Wird nun der Grundton der Orgelpseise erregt, so werden auch die drei Flämmchen in Schwingungen gesetzt, und zwar die mittelste am meisten; sie erlischt, während die beiden anderen Flämmchen weiter brennen, als Zeichen, daß in der Mitte ein Knoten vorshanden ist. Bläst man dagegen die Pseise stärker an, so daß sie ihren ersten Oberton



809. Manometerflammen für den Grundton und feine Oktave.

gibt, so verschwindet der Knoten in der Mitte; hier bildet sich jest eine Stelle stärkter Schwingung, während bei dund c zwei Knoten entstehen, so daß nunmehr die Flämmchen bei dund c verlöschen, während die mittelste brennen bleibt. Solche manometrische Flammen bilden ein sehr empsindliches Mittel zur Untersuchung der Druck- und Schwin- gungsverhältnisse tönender Luftsäulen; ihre Form und ihr Aussehen ändern sich bei der Schwingung, ebenso wie jede frei brennende Flamme sehr start auf einen Schall oder einen Ton reagiert und demgemäß ihr Aussehen andert. Um die einzelnen Schwingungen


ber Flamme beobachten zu können, betrachtet man sie in einem rotierenden Spiegel; man sieht alsdann in dem Spiegel eine Reihe getrennter charakteristischer Lichtbilder, während man einen langen gleichmäßigen Lichtstreisen erblickt, wenn die Flamme

nicht in Schwingung versetzt ift, sondern ruhig brennt. Auf dem Luftkaften A (Abb. 308) stehen zwei gleiche mit manometrischen Flammenvorrichtungen versehene Orgelpfeisen, deren Tonhöhen durch die Schieber S, und S, genau abgestimmt oder gegen einander

nen. Die den beiden Pfeisen entsprechenden Flämmchen brennen genau vertikal über einander und können in dem durch ein Kurbelgetriebe zu drehenden würselsörmigen Spiegel M betrachtet werden. Wenn die beiden Pseisen nicht tönen, so brennen die beiden Flämmchen ruhig und man erblickt in dem rotierenden Spiegel zwei vertikal unter einander liegende, lang ausgezogene Lichtstreisen. Bringt man aber die Pseisen zum Tönen, so teilen sich die Luftschwingungen den Membranen und den Flämmchen mit, und man erblickt in dem rotierenden Spiegel, je nachdem die Pseisen denselben Ton geben oder Schwes


bungen mit einander bilden, zwei genau gleiche oder von einander abweichende, in charakteristische Einzelbilder getrennte Reihen. Wählt man nicht zwei gleiche Pfeisen, sondern solche, daß die eine die Oktave des Tones der andern gibt, so erblickt man die beiden in Abb. 309 dargestellten Reihen getrennter Lichtbilder.

Singt man in den Schalltrichter T (Abb. 310) auf eine und dieselbe Tonhohe nach einander die einzelnen Botale a, e, i, o, u, so erblickt man in dem Spiegel entsprechende Reihen einzelner Lichtbildchen, welche für jeden Botalflang verschieden und caratteristisch find. R. König in Paris hat zum Studium der Alangfarbe ber verschiedenen Tone folche manometrifchen Flammen mit Resonatoren in Berbindung gebracht. Abb. 311 ftellt einen Königschen Apparat mit 14 Universalresonatoren bar für die Berlegung ber Rlange in einfache Töne vermittelst manometrischer Flammen.





810. Apparat für Dokalklänge.



811. Sonige großer Apparat jum Studium der Alangfarbe.

Witte festhält ober einspannt und über die eine hälfte mit einem seuchten Tuchläppchen reibt, so teilen sich die Longitudinalschwingungen der Röhre der eingeschlossenen Luft und dem leichten Pulver mit, und letteres ordnet sich in der durch Abb. 312 dargestellten regelsmäßigen Form an, welche uns zeigt, in welchen Abteilungen die Luftsäule ihre Schwinzgungen aussührt. Die Abbildung stellt nur einen Teil der Röhre dar. Die kreissörmigen Stellen deuten die Anoten an, zwischen denen das Pulver sich in senkrecht zur Längsachse gerichteten Querstreisen, Rippen, anordnet. Die Entsernung zweier Knoten entspricht der halben Wellenlänge des Tones in Luft; die Länge der longitudinal und in gleichem Ahhthmus mit der Luft schwingenden Glassöhre entspricht aber auch der halben Wellenlänge im


Glas. So oft also die Entfernung zweier Anoten in der Länge der Glasröhre enthalten ift, um soviel mal schneller pflanzt sich der Schall im Glase schneller als in der



812. Rundtiche Stanbfiguren.

Luft fort. Die Kundtsche Methode bietet also zugleich ein bequemes Mittel zur Lösung einer wichtigen physikalischen Aufgabe, nämlich zur Bestimmung des Verhältnisses der Schallsgeschwindigkeit in Glas und Luft und, da wir weiter die Röhre mit verschiedenen Gasen, mit Wasserstoff, mit Kohlensaure u. s. w. füllen können, zur Bestimmung des Verhältnisses der Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Gasen. Sie ergibt sich in Kohlensaure kleiner, in Wasserstoff größer als in Luft. Je dichter das Gas ist, um so geringer ist die Schallgeschwindigkeit in ihm, und zwar ergibt sie sich umgekehrt proportional der Duadratwurzel aus der Dichte, ferner nimmt sie mit wachsender Temperatur zu und ist endlich auch abhängig von der Elastizität des Gases.

Rach einer ähnlichen, von Kundt angegebenen Methode läßt sich auch die Schallsgeschwindigkeit in longitudinal geriebenen Stäben verschiedener Substanzen bestimmen. Bu diesem Zwede wird der betreffende Stab in horizontaler Lage in seiner Mitte festsgestlemmt (Abb. 313) und über das eine mit einem dünnen Kortplättchen versehene Ende eine weitere Glasröhre gestülpt, welche der Länge nach mit Korts oder Lykopodiumpulver oder mit Kieselsläure gefüllt ist, und deren Länge durch einen verschiedbaren Stempel S verändert werden kann. Bringt man nun den Stab, indem man die eine freie Häste mit einem seuchten Tuche anreibt, zum Tönen, so erzeugen seine Longitudinalschwingungen auch in der Glasröhre stehende Luftschwingungen, durch welche der Staub in periodische



818. Rundtiche Röhre jur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit.

Figuren angeordnet wird. Durch Berschiebung des Stempels S läßt sich leicht diesenige Länge auffinden, für welche das Auswirdeln des Staubes am heftigsten und die Figuren-bildung am schäfften ist. Ift dann l die Entsernung zweier Knoten und L die Länge des geriebenen Stades, so gibt das Berhältnis $\frac{L}{i}$ an, um wieviel mal sich der Schall in dem betreffenden Material schneller fortpslanzt, als in der Lust; er pslanzt sich demnach 331 $\cdot \frac{L}{i}$ Meter in der Sekunde fort, wobei zu bemerken ist, daß diese Fortpslanzungszgeschwindigkeit sich auf die Temperatur von 0° C. bezieht, und daß sie mit steigender Temperatur größer wird. In Stahl beträgt sie bei mittlerer Temperatur etwa 5000 m, in Kupfer 3560 m.

Das menschliche Ohr. Da der Schall die Eigentümlichkeit hat, sich in festen Körpern besser als in freier Luft fortzupflanzen, da ferner der Kopf der Menschen und Tiere zum großen Teile aus festen Körpern, den Knochen, besteht, so kann das Organ zur Aufnahme und Übermittelung der Schallwellen an das Nervensustem tiefer und gegen äußere schälliche Einflüsse geschützter liegen, als das Auge.


Man unterscheibet einen äußeren, einen mittleren und einen inneren Teil bes Gehörorgans. Der äußere (Abb. 314) umfaßt Ohrmuschel, äußeren Gehörgang A und

34

266 Vom Schall.

Trommelfell B, der mittlere Trommels oder Paukenhöhle C, Ohrtrompete D und Gehörsknöchelchen E, F, G, und der innere Teil wird vom Labyrinth H—M gebilbet.

Die Ohrmuschel mit dem trichterförmigen äußeren Gehörgang A dient zur Übermittelung der das Ohr treffenden Schallwellen an das Trommelfell. Der Gehörgang wird vorn von Knorpel, weiter hinten vom Schläfen= und Felsenbein N umgeben und liegt so ganz sicher in die seltesten Schädelknochen eingebettet. Die den Gehörgang bekleidende Haut trägt zahlreiche Härchen, die das Eindringen von Fremdförpern verhindern, und Drüsengänge, welche von O aus Ohrenschmalz absondern, um den Gehörgang und das Trommelsell geschmeidig zu halten. Den Abschluß der äußeren Gehörteile bildet das Trommels oder Paukensell B, eine schrägliegende sehnige Haut in einem knöchernen Kinge, welche als Membran die von außen kommenden Wellen an die Paukenhöhle C übermittelt. Diese steht mit der äußeren Lust durch die Eustachische Köhre oder Ohrtrompete D in Verbindung, welche in den oberen Teil der Schlundhöhle mündet. Der Zweck dieser Köhre besteht darin, eine Sprengung des Trommelselles durch zu starke Schallwellen zu verhüten, indem diese sowohl durch den äußeren Gehörgang, als auch



814. Das Gehörorgan der rechten Feite, blokgelegt; die inneren Teile vergrößert und das Labyrinth der größeren Deutlichteit wegen nach vorn gedrecht. A Kußerer Gebörgang, B Trommelfell. C Bautenhöhle, D Ohrtrompete. Die Gebörtnöckelchen: E Hammer, F Ambok, G Sietglölgel, H Borhof des Labyrinths, I die der Bogengänge, K Trommelhöhlentende, jum runden Fenfter L führend, M Borhoftreppe, N Schläfendein, O Ohrspeicheldrüfe.

burch die Eustachische Röhre, also von beiben Seiten des Trommelfelles, Buttitt zu bemselben erhalten.

In der Baufenhöhle liegen die Gehörknöchelchen (Abb. 315), welche die Schwingungen des Trommelfelles an das Labyrinth vermitteln. Sie heißen Sammer E, Ambog F und Steigbügel G. Der Stiel des hammers (2) ist mit bem Trommelfell verwachsen; sein Kopf (1) liegt auf dem Amboß, und beffen Fortfat (3) mittels bes Linfenförperchens (4) am Gelenk (5) bes Steigbügels, ber mit der Membran im ovalen Fenfter des Labyrinths bis auf einen schmalen Rand verwachsen ift. Sammer und Umboß tragen die Bewegungswellen für die Behörfnochelchen, indem fie durch Mustelbänder mit ber umgebenden Söhlenwand vermachsen find.

Das innere Ohr besteht aus dem Borhof A (Abb. 316), der Schnede B und den drei Bogengängen C₁, C₂, C₃. Außer dem schon erwähnten ovalen Fenster, das in den Borhof mündet, steht das Labyrinth mit der Paukenhöhle noch durch das Ende der Schnede, das runde Fenster L (Abb. 314) oder kleine Trommelsell in Berbindung. Die drei Bogengänge sind drei rechtwinkelig zu einander stehende, halbkreisförmige Knochenkanäle, welche die Ampullen a₁, a₂, a₃ (Erweiterungen) und schlauchartigen Fortsähe des elliptischen Säckens b₂ aufnehmen und wie das ganze Innere des Labyrinths mit dem Labyrinths oder Gehörwasser angefüllt sind. Das runde Säcken b₁ sendet seine schlauchartigen Fortsähe in die Schnede.

Der Gehörnerv teilt sich im Borhof in zwei Afte, welche durch die beiden Sachen in die Bogengänge, bezw. in die Schnecke gelangen. In der Schnecke selbst läuft er in die Cortische Membran aus, die etwa 3000 Fasern enthält, welche klaviaturähnlich auf beiden Seiten der die Schnecke halbierenden Spiralplatte befestigt sind, und von denen wahrscheinlich jede einzelne auf nur einen ganz bestimmten Ton abgestimmt ist und regaiert. Einer Entdedung von Max Schulze zufolge findet die unmittelbare Übermittelung der Schwingungen des Labyrinthwassers an den Gehörnerv erst mittels sog. Hörhärchen stalt; dies sind mitrostopisch kleine haarförmige Lamellen, welche durch die Schwingungen der Cortischen Fasern, sowie durch die des Wassers erregt werden, und ihre Vibrationen der awischen ihren Wurzeln liegenden Nervenausläusern mitteilen.


Der Gang der Schallwellen ist also solgender: durch das äußere Ohr und den äußeren Gehörgang gesammelt, versehen sie das Trommelsell in Schwingungen, die mittels der Gehörtnöchelchen nach dem ovalen Fenster und ins Labyrinth übermittelt werden. Durch die Schwingungen der Luft in der Pausenhöhle gelangen die Schallwellen serner durch das runde Fenster in den Borhof, von wo sie durch das Gehörwasser, die Ampullen und Schläuche, sowie durch die Cortischen Fasern den Gehörnerven und weiter dem Gebirn übermittelt werden.

So mannigfach und verworren auch die Wellenzüge sein mögen, die an unser Ohr schlagen, dasselbe besitzt im höchsten Grade die Fähigkeit, die zusammengehörigen Erschütterungen von einander zu sondern und sie auf ihre einzelnen Ursachen zuruckzubeziehen. Wir unterscheiden in dem Geräusch, das ununterbrochen die Außenwelt erfüllt, das Rollen

der Bagen, das Lachen, Sprechen, Singen ber Menschen, das Bogelgezwitscher, das Tiden der Uhr und welches immer bie Laute, die Beräusche und Tone bes bewegten Lebens fein mogen, wir konnen fie ficher analyfieren, obgleich fie alle gufammen und auf einmal burch die bin und ber gebenbe Bewegung ber Gehörfnöchelchen auf unfer Labyrinthwaffer wirten. Der Gehörapparat ift in diefer Beziehung unendlich bewunderungswürdig und viel feiner als felbst das Auge organisiert, welches zwar, wenn es auf ben Spiegel eines Teiches blidt, in ben wir an zwei oder brei verschiedenen Stellen Steine geworfen haben, aus bem gefräufelten, burch Ubereinanderlagerung der verschiedenen Wellenspfteme gebilbeten Bellennet bie einzelnen Ringfusteme heraus ertennen und auf ihre besonderen Urfachen gurudzubeziehen vermag, aber von diefer Fähigfeit im Stich gelaffen wird, fobald die Bahl ber Erichütterungspuntte eine größere wird. Mus ber

Tonflut einer vollen, bewegten Orchestermusit losen wir dagegen die Tonfiguren jedes einselnen Instrumentes aus, und ein geübtes Ohr vermag leicht unter Hunderten von Sangern einen Falschsingenden herauszuhören.

Die Telephonie. Den Schluß dieses Abschnittes soll die Beschreibung zweier Apparate bilden, beren Erfindung nicht nur jederzeit zu den glänzendsten der Wissenschaft zählen wird, sondern von denen der eine in verhältnismäßig kurzer Zeit auch von hervorragendster praktischer Bedeutung, ja man kann wohl sagen, bereits zu einem unentbehrlichen Faktor unseres modernen Gesellschafts und Verkehrslebens geworden



816. Gehörknöchelchen.



816. Das Sabyrinth, ftart bergrößert und zum Teil geöffnet. A Borhof, B Schnede, C1. C2, C2 bie drei Bogengange des Labyrinths, a Aft des Gehörnervs, a1, a2, a2 ftaidenförmige Erweiterungen (Ampullen) der Bogengangsichtläuche, b2 tugeifdrmiges, b2 elliptisches Eadchen, d Spiralpiatte.

Gefellschafts- und Berkehrslebens geworden ift. Man würde es in früherer Zeit nicht nur, sondern noch in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts für eine phantastische Träumerei erklärt haben, wenn ausgesprochen worden wäre, daß es möglich sei, durch den Telegraphendraht auf Hunderte von Weilen sich mit einem Menschen zu unterhalten, so daß dieser mit seinem Ohr unsere Stimme mit allen ihren Eigentümlichkeiten und Rüancen vernehmen, daß er unser Lachen und die Melodie hören solle, die wir singen, genau so, als ob er neben uns stände. Und doch ist dieses vermeintliche Phantasiegebilde bis zu einem hohen Grade der Bolltommenheit zur Wirklichkeit geworden.

Dem Oberlehrer Philipp Reis in Frankfurt a. M. gebührt das Berdienst, zuerst den Gedanken gehabt und realisiert zu haben, den elektromagnetischen Telegraphen zu benutzen, um unsere Stimme in weite, ferne Länder hin vernehmbar zu machen. Der elektromagnetische Apparat spielt in diesem weit verzweigten Gehörwerkzeug die Rolle der Gehörken, welche die Erschütterungen von einer Membran zu einer anderen weit

entfernten unter Bermittelung ber magnetischen Schwingungen eines Gifenftabes forpflanzen.

Das Reissche Telephon ist in Abb. 318 dargestellt und hat folgende Einrichung: Auf der Station I befindet sich ein hohles, vorn mit einer Schallöffnung A verichnet Kästchen, welches an seiner oberen Fläche eine Öffnung hat, die mit einer seinen, inche gespannten Membran verschlossen ist. Auf dieser Membran liegt ein seines Platicplättigen p, und darauf trifft die Spitze eines sedernden Platinstiftes n, der so regulier ist, daß er das Plättchen p, wenn die Membran in Ruhe ist, gerade berührt, und die Berührung unterbrochen wird, wenn die Membran hin und her schwingt. Turch wieden Berührung und Freilassung wird ein elektrischer Strom geschlossen mit unterbrochen, der von einer Bunsenschen Batterie B (3—4 Elemente) aus durch du Alemmschraube a in das Platinplättchen p und durch den Stift n in die zweite Klemssschraube b geleitet wird, von welcher der Leitungsdraht nach der Station II gesühn win, um hier die Spirale C C zu durchlausen und durch die Klemmschraube d und den mit sie



817. Philipp Reis. Rach dem Medaillonporträt an seinem Denkmale zu Friedrichsdorf bei Homburg.

verbundenen Traht e in Batterie zurüczutehren. It der Mitte der Spirale liege ein dünner Eisendraht, der mit seinen beiden Enden in zwei auf dem Resonauboden gg ruhenden Stegats des eine klauf deiden Stationen bilden eine Telegraphenvorrichtung, um den entsernten Hörer den Konn der Mitteilung zu sig nalissieren.


Das Wiedergeben din den Schallbecher A hineingesungenen Tones beruht nun darauf, daß das Eienstäbchen, so oft es durch den in der Spirale freisenden eleftrischen Strom magnetisiert und entmagnetinen wird, in Longitudinalschwingungen gerät, die als Ton wahrgenommen werden, entsprechend dem am Ausgabe-

ort in den Apparat gesungenen Ion, durch bessen Schwingungen die Membrau erregt wurde. Der Resonanzboden dient zur Berstärfung des Tones.

Reis hat mit seinem Apparat bereits im Ottober 1861 Bersuche angestellt, die ein befriedigendes Resultat ergaben. Gine mäßig laut gesungene Melodie wurde in einer Entfernung von 100 m durch den Reproduktionsapparat deuklich wiedergegeben. Indesien litt der Reissiche Apparat noch an Unvollkommenheiten, welche seiner Einführung in die Praxis hindernd im Wege standen.

Er konnte nämlich zwar die Tonhöhe und bis zu gewissem Grade auch die relativen Tonstärken wiedergeben, nicht aber die Klangfarbe, die gerade für das Telephonieren des gesprochenen Wortes von größter Wichtigkeit ist. Denn wie wir gesehen haben, ist neben der Schwingungszahl, welche die Tonhöhe, und der Schwingungsweite oder Amplitude, welche die Tonstärke bedingt, gerade die Schwingungskeite die Obertöne bedingt wird, wesentlich für den individuellen Charakter der Klangfarbe der verschiedenen musikalischen Instrumente und ganz besonders für die Klangfarbe der mensch


F lichen Stimme, der Sprache. Die Schwingungsform läßt sich aber burch eine Folge bon gesonderten Stromftogen (pulfatorische Strome nennt fie Bell) nicht gut wiedergeben, wohl aber durch allmähliches Anschwellen und Abnehmen des Stromes. 3m Gegensat zu ben pulsatorischen Stromen nennt Bell bie Stromanberungen un= bulatorifche Strome.



818. Das Reissche Telephon.

Das Reissche Telephon vermochte solche undulatorischen Strome nicht zu erzeugen. Die Stromftoge bes Tonsenders riefen auch nur ftogweise Magnetisierungen des Empfangers hervor, und die Folge davon war, daß die eigentliche Lautübertragung gestört und verbedt wurde burch die fraftigeren Erschütterungen, die bas mit jeder Schwingung verbundene Offnen und Schließen des tonstanten Stromes hervorbrachte.

Bur deutlichen Laut= wiebergabe ift es notwenbig, daß der Tongeber ebenso wie ber Empfänger burch einen allmählich anschwellen= ben Strom aus der Ruhelage in feine außerfte Lage getrieben und beim Abnehmen bes Stromes wieder in feine urfprüngliche Ruhelage und barüber hinaus getrieben Die Lösung biefes wird. Broblems gelang in über= rafcend einfacher, genialer Beise dem aus Ebinburg gebürtigen Brofeffor Alex. Graham Bell in Bofton im Jahre 1877.



819. Telephon von Graham Bell.

Das Bellsche Telephon ist in Abb. 319 bargestellt und folgendermaßen eingerichtet: Ein permanenter Magnetftab A ift an bem einen Polende von einer furgen Induttionsspirale B umgeben, die aus feinem übersponnenen Rupferdraht gewidelt in amei dideren Drahten CC endigt, die durch Rlemmichrauben DD weiter mit ben Leitungsbrahten LL in Berbindung gebracht werden. Dem einen Bolende des Magnets fieht

Bom Schall.

eine an ben Randern eingespannte, aus weichem Gisenblech hergestellte Membran EE gegenüber.

Das Ganze ist in eine Holzsassung eingefügt, welche in dem Teile G über der Membran EE eine trichtersörmige Ausbohrung hat, die als Schalltrichter dient; nach unten zu wird die Holzsassung schmaler, da sie hier nur den Magnetstab, der durch eine Schraube in seiner Lage sestgehalten wird, und die beiden Leitungsdrähte CC zu umschließen hat. Auf der Gebe- wie auf der Empfangsstation denken wir uns nun je ein solches Telephon und ihre Induktionsspiralen durch die Leitungsdrähte LL und die Klemmschrauben DD mit einander verbunden. Die Wirksamkeit des ganzen Systems ist nun leicht verständlich.

Wird nämlich der Schalltrichter GG als Mundftück behandelt und in denselben hineingesprochen, so gerät die Membran EE vor dem Pole des Magnets in Schwingungen; infolge dieser Schwingungen ändert sich ihr magnetischer Zustand und derjenige des Magnetpols, und es werden in der Spirale B Induktionsströme erzeugt, welche in ihrem Berlaufe den die Membran erregenden Schallschwingungen entsprechen und durch die Litungsdrähte LL auf die Spirale des empfangenden Telephons fortgeleitet werden.



820. Berbindung des Bellichen Telephons.

Indem diese auf den Magnetpol einwirken, ändern sie dessen magnetischen Zustand und dadurch dessen magnetische Wirkung auf die vor ihm befindliche sebernde Membran. Die setzere gibt dieser Einwirkung nach, sie gerät in Schwingungen, die in Betress ihrer Zahl und Form mit den Schwingungen der erregenden Membran übereinstimmen. Durch die Membran des zweiten Telephons, des Empfängers, werden also die von der Membran des ersten, des Gebers, kommenden elektrischen Ströme wieder als Schallschwingungen an die Luft unseres Gehörganges abgegeben; man braucht also nur den Schallschwingungen zweiten Telephons an das Ohr zu halten, um dieselben wahrzunehmen. Dasselbe Telephon kann also in doppelter Weise als Sprachrohr und Hörrohr benutt werden.

Es kann hier um so weniger auf die mannigsachen Modifikationen und Berbesserungen, welche das Telephon durch Siemens, durch Edison, durch Ader, durch Böttcher u. a. ersahren hat, eingegangen werden, als die Telephonie eine eingehende Berücksichtigung im dritten Bande des "Buches der Ersindungen" erfährt. Ebenso kann hier nur auf den hohen Grad der Empfindlichkeit und der Sicherheit der Funktionierung hingewiesen werden, welchen das Telephon durch seine Berbindung mit dem Mikrophon in der Prazis erreicht hat, wodurch es heute schon zu einem für den Handels= und wirtschaftlichen Berkehr unentbehrlichen Faktor geworden ist. Alles Dies wird an jener Stelle im Zusammenhang mit den andern elektrischen Verkehrseinrichtungen in ausführlicher

Weise dargestellt. Hier möge nur noch erwähnt werden, daß Dr. Froelich die Bewegungen der Telephonmembran beim Singen und Sprechen sichtbar gemacht und daburch untersucht hat, daß er über derselben eine Königsche Kapselmembran mit tanzender Flamme anbrachte, welche im rotierenden Spiegel beobachtet wurde. Es ergab sich aus der Natur der Flammenbilder die Bestätigung der in der Praxis beim telephonischen Sprechen gemachten Beobachtungen, daß von den Bokalen i bedeutend schlechter als alle anderen, a und o am besten wiedergegeben werden, und daß die Schwingungen der Telephonmembran zwar denjenigen der Stimme ähnlich, aber immer etwas komplizierter ausfallen, endlich, daß wenn man Konsonanten in das Telephon hineinspricht, man sast gar keine oder nur geringe Flammenzuckungen erhält.

Der Phonograph. Noch überraschender und wunderbarer als das Telephon erscheint jedoch eine Erfindung, die es nicht nur ermöglicht, das gesprochene Wort und


bie gesungene ober bon einem Instrumente, ja von einem gangen Orchefter gefpielte Melobie über weite Entfernungen hinwegzuleiten, jondern fie auch in all ihrer Gigenart lange Beit aufzubewahren, so daß nach einer beliebigen Reihe von Jahren die Stimme wieber ermedt werden, basfelbe Lied wieder ertonen, dieselbe Melodie wieder gespielt werden fann, und gwar mit bem gleichen Musbrud, mit bem fie im Moment ihrer Aufnahme gesprochen, gesungen ober gefpielt murben. Diefe intereffante und mertwürdige von Ebifon im Sahre 1877 gemachte Erfindung ift ber Bhonograph. Thomas Alva Edison, ber in hohem Grade das amerikanische Erfindertalent befitt, murde am 11. Februar 1847 in Milan, einem fleinen Ranalftabtden bes Rreifes Erie (Dhio), geboren. Er verbrachte die erften awölf Jahre feines Lebens in Bort Suron (Michigan) und ließ sich dann bei der Grand-Trunk-Railway



821. Thomas Alva Edison.

als train-boy anstellen. Aus dieser frühen Zeit wissen wir nur wenig Erwähnenswertes. Der einzige hervorstechende Zug seines Wesens war seine außerordentliche Borliebe für Lektüre, die ihm bis heute in unverändertem Maße geblieben ist. Auf ber Bahn richtete er in einem alten Padwagen eine Druckerei und ein chemisches Laboratorium ein. In der ersteren druckte er den "Grand-Trunk-Herald", im letzteren wurden chemische Experimente angestellt, die gewöhnlich mit einem kleinen Brande oder einer Explosion endigten. Diese Vorgänge waren typisch für Edisons Jugend; die mannigfaltigsten Ideen und Pläne beschäftigten ihn, zu deren Aussührung indessen seine wissenschaftliche Borbildung nicht ausreichte. Im Alter von 21 Jahren kam Edison nach Boston und von dort nach New York, wo ihm das Glück zu lächeln begann. Hier machte er die Ersindung einer Art Druckmaschine, deren Verkauf ihm einige Mittel einbrachte. Später wurde er Direktor der Gold-Indicator-Company und richtete in Newark (New Jersey) eine Werkstatt zur Herstellung seiner Maschinen ein. Aber er wollte nicht Werkstattbesitzer, sondern Ersinder sein und verlegte deshalb seinen Wohnsitz nach Menlo-Park, wo er emsig an der Vervolltommnung der Glühlampen arbeitete. Nach einigen Jahren zog er, weil sich sein Laboratorium als zu klein erwiesen hatte, nach Llewellyn-Park (Crange, New Jersey) und baute sich dort ein Laboratorium, welches das beste und großartigste seiner Art in der ganzen Welt sein soll.

Doch nun zum Phonographen! — Das Prinzip der Sprechmaschine, des Phonographen, ist im wesentlichen das des Telephons. Die Schallwellen werden mittels eines Sprachrohres gegen eine aus äußerst dünnem Glas oder Glimmer bestehende Membran geleitet und von dieser mittels eines Stichels auf eine schnell unter demselben rotierende (bei den ersten Modellen mit Stanniol bekleidete) Walze verzeichnet. Man erhält auf diese Weise auf dem Stanniolstreisen Eindrücke, deren Form der Schwingungsform der Membran, resp. der sie treffenden Tonwellen entspricht. Dieser Stanniolstreisen läßt sich nun in demselben Apparate wieder zur Hervorrufung derselben Tone benutzen, indem, ähnlich wie beim Bellschen Telephon, der umgekehrte Vorgang dadurch eingeleitet wird, daß der an der Membran sitzende Stichel durch gleichmäßig schnelles Vorbeibewegen des Stanniolstreisens längs der von ihm vorher gezogenen Furchen geführt wird. Auf diese Weise muß nämlich der Stichel jetzt als Geber alle Bewegungen wiederholen, welche er vorher als Empfänger aussiührte. Insolgedessen muß er auch die Wembran wieder in dieselben




322. Ginfacher Edifonicher Phonograph.

Schwingungen versetzen, die sie selbst vorher, infolge Erregung durch die Stimme oder den Ton eines Instrumentes auf ihn übertragen hatte; die Membran muß also in ähnlicher Beise wie die Membran eines Telephons erklingen. In der That, der Phonograph spricht, singt, pfeist uns alles nach, und zwar so oft wir's wollen. So oft der Stanniolstreifen unter dem Stickel wieder vorbeigezogen wird, erklingt immer wieder dieselbe Tonfolge mit demselben Ausdruck, nur langsamer oder schneller, je nachdem die Balze gedreht wird. Trop seiner überraschenden Leistung hat sich aber der Phonograph noch eigentlich wenig im praktischen Leben einzubürgern vermocht; er gehört zur Zeit noch zu der Zahl interessanter Apparate, die zwar von hohem wissenschaftlichen Interessen, aber vorwiegend theatralischen Bweden dienen.

In Abb. 322 ist ein einsacher Phonograph mit mehreren Sprach- resp. Hörrohren S dargestellt, bessen Walze W mit einem Stanniolstreisen bekleidet ist und durch das Uhrwerk U in gleichmäßige Rotation verset wird, während Abb. 323 einen der neuesten und vollkommensten Edisonschen Phonographen zur Anschauung bringt. Die Stanniolbekleidung der Walze ist hier (seit 1888) erset durch eine wachsähnliche Masse, deren genauere Zusammensetung Geheimnis des Ersinders ist. Der Wachschlinder W wird durch einen im Kasten K befindlichen Elektromotor von bewunderungswürdig ruhigem und gleichmäßigem Gange in Umdrehung versetzt. Die Geschwindigkeit der Cylindersumdrehungen (125 in der Minute) bewirkt der Regulator I durch Ein= resp. Ausschalten von Widerständen. Der das Sprachrohr und die Membran tragende Arm A ruht auf

einem Schlitten; dieser wird längs der Führungsleiste F vorwärts bewegt durch ein Stüd Muttergewinde M, welches auf der die Cylinderachse C bildenden seingängigen Hauptschraubenwelle ausliegt. Das Gewinde derselben, ein Meisterwerk der Feinmechanik, ist derart geschnitten, daß 100 Schraubengänge auf 1 englischen Boll (25,4 mm) gehen. Die beiden Hebelarme A und B dienen zum Aufsehen der Mutter auf die Hauptspindel, resp. zum


Wheben berfelben. Die jum Phonographen gehörigen Membranen ftehen aus äußerst bunnen Glasplätt= chen, von benen bie eine einen scharfen Stichel zum Ein= araben ber Mem= branschwingun= gen in ben Bachecylinder trägt, die andere einen ftum= pfen Stichel für die Wiedergabe berfelben. Gine dritte, etwas stär= tere Membran ift mit einem fleinen, icarfen Stichel perfeben. um un= brauchbar geworbene Bachschlin=



828. Nenefter Edifonfcher Phonograph.

ber von neuem abzudrehen und fie auf diese Beise zur Aufnahme neuer Tonstude fähig zu machen. Begen der genauen Beschreibung der einzelnen Details muß wieder auf die bereits erwähnte Stelle hingewiesen werden.

Eine Mobifitation bes Phonographen ist bas Grammophon (Abb. 324). Es unterscheibet sich im wesentlichen von dem Phonographen durch die zur Aufzeichnung ber



824. Grammophon.

Tone benutte Chonitplatte, die an Stelle des Bachschlinders im Phonographen tritt. Der Arm mit der Membran wird allmählich durch ein Gewinde radial weiter geführt, so daß der schreibende Stichel eine fortlausende scingängige Spirale auf der Platte besicheibt. Die Chonitplatte wird mit der Hand oder durch einen Elektromotor in Umsbrehung versetz.

Bom Schall.

Im Anschluß an ben Phonographen möge endlich noch einer ingeniösen, allerdings praktisch noch nicht verwerteten Erfindung Erwähnung geschehen, die es ermöglicht, ohne Zuhilsenahme von elektrischen Leitungen, ausschließlich infolge von Bestrahlung, Töne in die Ferne zu senden. Der Apparat, der dies ermöglichen soll, ist von Graham Bell im Jahre 1880 erfunden und Photophon genannt worden. Folgendes ist das Prinzip seiner Einrichtung: Auf der Empfangsstation der in photophonischer Berbindung stehenden Stationen besindet sich ein Telephon, in welchem aber anstatt des Magnetkernes weiche Eisenstäde steden, und desse Industrionsspirale in den Schließungskreise eines von einer Batterie ausgehenden permanenten Lokalstromes eingeschaltet ist. Ein Teil dieses Schließungskreises wird gebildet durch eine Zelle aus Selen, einem dem Schwesel ähnlichen Element, welches, wie zuerst May und Sale beobachtet und später W. G. Abams und besonders Werner Siemens durch eingehende Versuche bestätigt haben, die Eigentümlichkeit besitzt, daß sein galvanisches Leitungsvermögen durch Belichtung beeinflußt und zwar vergrößert wird. Wit



825. Photophon von Graham Bell.

bem Moment, wo Licht auf die Selenzelle trifft, andert fich entsprechend bem Grade der Belichtung fein galvanticher Biderstand und infolgedeffen die Stromftarte im Schließungetreife.

Licht kann man aber durch Spiegelvorrichtungen von der entfernten Station zur Empfangsstation senden und genau auf die Selenzelle richten. Gesetz nun, daß an der Gebestation die Membran, gegen welche gesprochen wird, ein nach der Empfangsstation gerichteter Spiegel wäre, so würden bessen Erschütterungen hier abwechselnd Belichtungen des Selens bewirken, deren Dauer und Stärke von den erregenden Tonschwingungen abhängig wäre, und die durch die gleichartigen Stromänderungen vermittelst der Telephonmembran auf der Empfangsstation hörbar gemacht werden könnten.

Nach diesen Prinzipien hat Bell einen Apparat konstruiert, der in Abb. 325 dar gestellt ist, und mit welchem auf eine Entsernung von 213 m photophonische Experimente mit Erfolg ausgeführt sein sollen; allein zu praktischer Bedeutung ist derselbe noch nicht gelangt. — Die rechte Seite der Abbildung stellt die Empfangsstation mit den beiden Telephonen M und N der Batterie KL und der im Brennpunkte des Hohlspiegels I bestindlichen Selenzelle F dar. Diese wird von der Ausgabestation aus, welche die linke Seite der Abbildung darstellt, in solgender Weise belichtet: Bon einem Heliostaten oder einer

elektrischen Lampe A wird ein Lichtbündel auf den Spiegel B geworfen, von diesem restektert und durch das Linsenspstem C auf die Membran D des Sprechtelephons O D konzentriert. Diese Membran, die aus einem sehr dünnen, versilberten Glasplättchen besteht, restektiert die auf sie treffenden Lichtstrahlen, die durch die Linse E parallel gemacht werden, nach der Empfangsstation, wo sie von dem Hohlspiegel G auf die Selenzelle F konzentriert werden. Wird nun die Membran D durch Gegensprechen in Schwingungen versetzt, so treffen intermittierende Lichtstrahlen auf die Selenzelle und verursachen momentane Verstärfungen oder Absschwächungen des Lokalstromes KFHMNL. Durch letzter werden die Membranen der Telesphone MN in hörbare, den Schwingungen der Membran D entsprechende Vibrationen versetzt.

Auf dem Prinzipe des Bellschen Photophons beruht auch das Radiophon oder Thermophon, mit dessen Konstruktion sich hauptsächlich E. Mercadier beschäftigt hat. Bei demselben kommen vorzugsweise die thermischen Eigenschaften der Strahlen zur Wirkung. Ein Strahlenbündel wird durch irgend einen Tongeber intermittierend gemacht. Bu diesem Zwed wird eine Glasscheibe mit schwarzem Papier beklebt, das konzentrisch mehrere Reihen von äquidistanten Löchern enthält. Je nach der Wahl der Löcherreihe auf welche man während der Drehung der Scheibe das Strahlenbündel auffallen läßt, erhält man bestimmte Intermittenzen, die mittels eines passenden Empfängers als Schall hörbar gemacht werden können. Als einen empfindlichen Empfänger eignet sich nach den Versuchen Mercadiers z. B. eine einseitig berußte, seine Glimmerscheibe, welche auf den unteren Rand eines Hörrohres besestigt wird. Es handelt sich bei diesem Vorgange um Wärmewirkungen der durch die Löcherreihe der rotierenden Scheibe unterbrochenen Strahlen. Die sehr schnell auf einander solgenden Erwärmungen des Empfängers erzeugen Schwingungen, deren Anzahl bedingt ist durch die Anzahl der Erwärmungen, so daß also die Tonhöhe ausschließlich von der Anzahl der Unterbrochungen der Wärmestrahlen abhängt.

Wenn auch diese Formen von Fernsprechapparaten eine praktische Berwertung bisher nicht gefunden haben, so find sie doch zweifelsohne von hohem wiffenschaftlichen Interesse.

Bom Lichte.

Wesen und Joripflanzung des Lichts. Polarisation.

Ansichten der Alten über das Befen des Sichts. Aepler. Cartesius. Aughens. Aewton. Die Andulationsund die Emanationsstheorie. Fortpflanzung des Sichts. Messung der Geschwindigkeit durch die Verfinsterung der Aupitertrabanten von Cassini und von Römer. Aberration. Bradley. Fizeaus Melhode. Posariseites und gewöhnliches Licht. Abrrenbergs Vosarisationsapparat. Praklische Anwendung der Vosarisation in der Vechnik. Mikrogeologie. Saccharimetrie.

Licht und Wärme — die Geschenke, durch welche die Sonne Leben gibt, fördert und bildet — sind die Grundbedingungen alles organischen Seins, und wenn die Wärme die Kraft bedeutet, so bedeutet das Licht die Herrlickeit, den Geist und den Verstand. Die Nahrung gibt unserm Körper Wärme, unseren Muskeln Spannung, aber wir blieben hilfslose Geschöpse, wenn wir kein Organ für das Licht besäßen, keine Fähigkeit, Bilder von der Außenwelt in uns aufzunehmen. Das Auge bereichert uns mit Ersahrungen, die wir mit keinem unser übrigen Sinne machen können. Darum setzt jede Sprache Licht und Klarheit, Weisheit und Erseuchtung als engverwandte Begriffe neben einander. Wenn nun auch viele durch das Licht bedingte natürliche Erscheinungen einerseits und manche auf ihnen beruhenden Anwendungen zu wissenschaftlichen und praktischen Zweden anderersseits längst bekannt waren, so ist man doch erst in neuerer Zeit zu klaren und befriesbigenden Vorstellungen über die wahre Natur des Lichtes gelangt.

Schon das frühe Altertum hat vom Wesen des Lichtes sich seine eigenen Begriffe zu machen gesucht. Allein die Philosophen gingen auf falschen Pfaden. Unalog den übrigen törperlichen Empfindungen dachte man sich das Sehen als eine Art Tastempfindung. Feine Fühler gehen gewissermaßen, so nahm man an, vom Auge aus und empfangen dort, wo sie auf entgegenstehende Körper treffen, Eindrücke. Die Lichtbewegung sollte also, wie noch in dem Euklid zugeschriebenen Werk über die Optik ausgesprochen wird, nicht von dem

gesehenen Körper, sondern vom Auge aus stattfinden. "Die Gestalt unster Augen", heißt es in einem Werke des Heliodor von Larisa, "welche nicht hohl, noch so wie die anderen Stane eingerichtet sind, beweist, daß das Licht aus ihnen ausströmt." Wie eine empfangende Hand, meinte man, müßte das Auge gesormt sein, wenn es etwas von außen kommendes ausnehmen sollte; und da dies nicht der Fall wäre, da serner die Augen sehr glänzend seien, und manche Menschen und Tiere selbst bei Nacht sollten sehen können, so gab man bereitwillig einer Ansicht Raum, die erst einer strengeren Untersuchung weichen mußte. Plato sühlte das Ungenügende dieser Theorie, er vermochte aber doch nicht sich vollständig von ihr loszusagen. Er ergänzte sie durch die Annahme, daß das Licht (die Ursache des Sehens) nicht bloß von den Augen, sondern ebenso auch von den gesehenen Körpern ausginge, und daß durch das Zusammenstoßen der beiden Strahlen die Empsindung des Sehens hervorgerusen würde.

Erst Aristoteles verwarf die langgehegte Anschauung, welche das Auge gewissermaßen mit einer Laterne verglich. Das Auge könne nicht so seuriger Natur sein, vielmehr musse es im Innern wässerig und durchsichtig sein, weil der Sehnerv an der hinteren Band liege; das Sehen werde durch Bewegungen eines durchsichtigen Mittels zwischen

bem gesehenen Begenstande und dem Muge bewirft.

Diese Unsicht, welche wir als ben Keim ber späteren Theorieen über das Licht betrachten konnen, erhalt durch Lucrez in anderer, bestimmter Beise Ausdruck:

Alio fag' ich, es senden die Oberflächen ber Körper Dunne Figuren von sich, die Ebenbilber ber Dinge; Sautchen möcht ich fie nennen und gleichsam die Hullen berselben; Denen entspringend sie dann die freien Lufte durchströmen —

heißt es in dem Gedicht "De rerum natura", und wenn wir bei Aristoteles die ersten Anfänge der erst viel später zu vollständigem Siege gelangten Bellentheorie erkennen können, so scheinen uns diese Lucrezischen Berse einige Ühnlichkeit mit den Sätzen der bis dahin angenommenen Emanationstheorie auszudrücken.

Daß das Licht von den sichtbaren Körpern ausgehe, hatte sich im Mittelalter zur positiven Wahrheit unter den Philosophen erhoben (Optik Alhazens, eines gelehrten Arabers). Reiner aber von allen denen, die sich mit der Erörterung der auf die Lehre vom Licht bezüglichen Fragen beschäftigten, hat eine mathematische Behandlung des Gegenstandes versucht.

Der erste, welcher auf exaktem, strengem Wege sich an die Erklärung der optischen Erscheinungen wagte, war Repler. Das Licht selbst hält er für nichts Körperliches. Er spricht sich zwar nicht mit Bestimmtheit über die Natur desselben aus, allein es hindert ihn dies nicht, die Abnahme der Intensität des Lichtes bei wachsender Entsernung des leuchtenden Körpers, serner die physikalischen Erscheinungen der Brechung, der Spiegerlung u. s. w. quantitativ zu bestimmen. Da er zeigte, daß diese Erscheinungen mechanischen Gesehen unterworfen seien, und auch auf ganz selbständige Weise ihre Berechnung ausssühren lehrte, so hat man die ersten wirklich nutbaren Begriffe und Ersahrungen ihm zu dansen. Das eigentliche Wesen des Lichtes blieb dabei ganz aus dem Spiele; wären aber die mechanischen Wissenschaften damals schon so ausgebildet gewesen, wie sie es heute sind, so würde Kepler und ebenso der nach ihm zunächst in der Geschichte der Optik solgende Cartesius mit Leichtigkeit diesem Teile der Physik einen Weg haben vorzeichnen können, auf welchem vielleicht ein langer und dis nahe in die Gegenwart reichender ununterbrochener Streit unter den Anhängern zweier Hypothesen umgangen worden wäre.

Bunächst waren es die merkwürdigen Erscheinungen der Lichtbrechung, welche die Frage nach der inneren Natur des Lichtes wieder in den Vordergrund stellten. Wir können hier auf eine detaillierte Untersuchung nicht eingehen und mussen uns begnügen, zu erwähnen, daß Cartesius durch die Phänomene der Spiegelung darauf geführt wurde, die Lichtstrahlen als materielle Körperchen anzusehen und sie mit einem geworfenen elastischen Balle zu vergleichen, der, unter einem bestimmten Winkel auf einen widerstehenden Körper ausschlichen, von demselben unter gleichem Winkel wieder abspringt. Dieser Vergleich würde, um auch für die Erklärung der Verchungserscheinungen zugelassen zu werden, voraussehen, daß sich das Licht in einem dichteren Körper (Glas, Wasser)

rascher bewegt als in einem dünneren (Luft). Fermat bestritt dies mit der Behauptung, daß dichtere Mittel der Bewegung des Lichts einen größeren Widerstand entgegensehen müßten als dünnere. Diese Zeitepoche der wissenschaftlichen Entwickelung ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil jeht zum erstenmal die Kardinalstage nach der Geschwindigkeit des Lichtes eine bestimmte Fassung erhielt. War die Geschwindigkeit in dichteren Mitteln wirklich eine größere als in dünneren, so ließen sich die Erscheinungen der Brechung mit der Annahme kleiner, von dem leuchtenden Körper ausgeschleuderter Lichtsügeschen erklären (Emanations oder Emissionstheorie); wurde die Fortpslanzungsgeschwindigkeit des Lichtes dagegen kleiner beim Übergang aus einem dünneren in ein dichteres Medium, so war diese Hypothese unzulässig, und es mußte nach einer anderen Erklärung gesucht werden.

Sehr balb nach Cartefius trat Hoode auf (1665) und lehrte, bas Licht bestehe in Schwingungsbewegungen; aber erst Sunghens (1690) schuf aus biesem Gedanken eine vollständige Theorie, welche auch von dem berühmten Mathematiker Euler angenommen

und verteidigt murbe.

Es dürfte wohl kaum unter unseren Lesern einen geben, welcher die Auswendung großer Mühe und die Anstrengungen der bedeutendsten Geister zur Lösung so sublimer Fragen, wie der eben ausgesprochenen, als überstüssig und spissindig ansehen möchte. Aber selbst berjenige, der den hohen Stand unserer heutigen Kultur in seinem Umsange begreift und mit beglückendem Stolze sich als den Sohn einer Zeit fühlt, die in jeglicher Art des Reichtums weit über allen Zeiten der Vergangenheit steht, richtet den Blid der Dankbarkeit gewöhnlich nicht weit genug zurück und fängt gern da an zu vergessen, wo ihm der Nutzen sur das praktische Leben nicht mehr so ohne weiteres in die Augen springt; — darum dieser Rückblick auf die entlegenen Vorstusen einer Wissenschaft, welche eine für die Menscheit so wichtige Disziplin umsaßt. Die große Menge freut sich zwar der Früchte, sie vergist aber gar zu häusig derer, welche die Bäume pflanzten.

Wenn wir einen Stein in den ruhigen Spiegel eines Teiches werfen, so sehen wir, wie im Abschnitt "Bom Schall" auseinandergesett worden ist, von dem getroffenen Punkte aus gleichmäßige Wellenringe nach allen Seiten hin fortschreiten, bis sie, mit der größeren Entsernung immer schwächer werdend, endlich verschwinden. Wie der eine Ring nach außen hin sich fortbewegt, folgt ihm ein zweiter, und in regelmäßiger Abwechselung sehen wir dieselben Punkte des Wasserspiegels sich zu kleinen Bergen erheben oder als kleine Thäler hinabsenken. Das Wasserspiegels sich zu kleinen Bergen erheben oder als kleine Teilchen has können wir beodachten, wenn wir ein kleines Stücken Holz auf dem Wasser schwimmen lassen — immer wieder an ihre frühere Stulke zurück; sie machen bloß auf- und niedergehende oder kreissörmig oder elliptisch in sich zurückehrende Bewegungen, die ganz den Schwingungen eines Pendels zu vergleichen sind. Alle diese Schwingungen und Ausweichungen ergeben als Summe die Welle. Dieselbe verschwindet, wenn endlich die kleinen Wasserichten infolge der unausgesetzt wirkenden Reibung all- mählich die ihnen durch den Burf des Steines mitgeteilte Bewegung verloren haben.

Die Welle selbst ist sonach nichts Körperliches, sie ist nur ein Bewegungszustand. Sie pflanzt sich in gerader Richtung fort, wenngleich ihre Form die eines Kreises oder strenger genommen die einer Augeloberstäche ist; denn die wellenförmige Bewegung geht, wenn wir sie auch mit dem Auge nicht beobachten können, auch auf die über dem Wasser liegende Luft über und in die Wassermasse nach unten. In der letzteren freilich muß sie des großen Widerstandes wegen bald ersterben, in der ersteren wird sie für unsere Sinne unmerkar. Die Wasserwelle selbst aber können wir sowohl sehen wie fühlen. Wer jemals am Strande gelegen und sich von der salzigen Flut bespülen ließ, weiß dies am besten. Luftwellen, welche in abwechselnden Verdickungen und Verdünnungen der Luft bestehen, werden sur uns erst merkdar, wenn sie einander mit großer und regelsmäßiger Geschwindigkeit folgen; sie erregen alsdann das Trommelsell unseres Ohres und bringen, indem sie auf unseren Gehörnerv übertragen werden und ihn erregen, in uns die Wahrnehmung eines Schalles oder eines Tones hervor.

Bewegung ift, fo, sagt hunghens, ist auch die Ursache ber Lichtempfindung, schlechtweg

bas Licht selbst, nichts anderes, als die Wellenbewegung einer besonderen, überaus seinen, durch das ganze Weltall verbreiteten, elastischen Substanz (Lichtäther), die für uns nicht fühlbar ist, weil sie so sein sein muß, daß ihre Teilchen noch zwischen den Atomen der durchsichtigen Körper, wie Glas und Diamant, sich bewegen und die Träger der Lichtwellen sein können.*) Gelangen diese Lichtwellen, welche nach den Gesehen der Wellenbewegung sich sortpslanzen, durch unser Auge hindurch zu unserem Sehnerv, so bewirken sie die Empfindung, die wir "Sehen" nennen, wie die Lustwellen die Empfindung des "Hörens" hervorrusen.

In einem nach allen Richtungen gleichmäßig elastischen, "isotropen" Medium werden die Lichtwellen vom leuchtenden Punkte aus, den wir uns in vibrierender Bewegung vortellen müssen, nach allen Seiten hin gleichmäßig fortschreiten, und die Hauptwelle wird die Oberfläche einer um den leuchtenden Punkt gelegten Augel darstellen. Sind aber nach gewissen Richtungen hin die Elastizitätsverhältnisse des Mediums ungleich, so wird die Wellenobersläche ihre Augelform verlieren und dafür eine andere, je nach den Umständen veränderte Gestalt annehmen. Dies geschieht in Arnstallen, die nicht zum regulären Systeme gehören, und die daran beobachteten sehr mannigsachen Erscheinungen sind für die Hunghensssche Theorie eine wesentliche Stüpe geworden.

Es ist wunderbar, daß sich Newton dieser Theorie, welche nach unseren heutigen Betrachtungen so einfach ist und, wie wir im Berlaufe späterer Betrachtungen noch sehen werden, die sämtlichen Erscheinungen auf ungezwungenste Weise erklären läßt, nicht anschlöß. Die Ursache ist vielleicht in dem Umstande zu suchen, daß Newton in seinen Borstellungen über die Natur des Lichtes einerseits durch die Erscheinungen des Stoßes elastischer Körper, andererseits durch das von ihm entdeckte, berühmte Gravitationsgesetz beeinslust wurde. Newton ist als der bedeutendste Vertreter der Emanationstheorie zu bestrachten. Nach derselben besteht das Licht aus unmeßbar kleinen elastischen Teilchen, die von den leuchtenden Körpern mit sehr großer Geschwindigkeit fortgeschossen werden. Wend diese Teilchen auf glatte Oberslächen tressen, so werden sie nach dem Gesetz des Stoßes elastischer Körper ressektiert. Der gewaltigen Autorität Newtons ist es zuzuschreiben, daß die Emanationstheorie nicht nur zu jener Zeit über die Wellentheorie zur Herrschaft gelangte, sondern auch noch in neuerer Zeit von Physistern wie Biot und Brewster vertreten wurde.

Heute gilt ausschließlich in der Khysit die Wellentheorie, der zufolge das Licht aus Schwingungen besteht, wie es Hunghens gelehrt hat. Durch Young, Fresnel, Cauch, Malus, Arago und andere ist dies sowohl durch mathematische Entwidelung, als auch auf experimentellem Wege überzeugend dargethan und so der Zusammenhang und die Möglichkeit der Umwandlung der physitalischen Kräfte, welche in der Neuzeit in dem Gese von der Wechselwirtung der Naturkräfte ihren Ausdruck sindet, erwiesen worden. Die physiologischen Erscheinungen des Lichtes, deren Gesete durch Helmholz eine erschöpfende Untersuchung ersahren haben, stehen mit der Hypothese von der Wellennatur des Lichtes durchaus im Einklang.

Fortpflanzung des Lichts. Es läßt sich leicht beobachten, daß sich das Licht in gerader Richtung und nach allen Seiten hin fortpflanzt; man braucht nur in die gerade Linie zwischen das Auge und den leuchtenden Punkt einen undurchsichtigen Körper zu bringen und augenblicklich wird der Lichteindruck verschwinden; das Auge besindet sich im Schatten. Wenn ein undurchsichtiger Körper K von einem einzigen leuchtenden Punkte bestrahlt wird, so wird die Gesamtheit der von dem lichtgebenden Punkte ausgehenden, die äußerste Umgrenzung des undurchsichtigen Körpers streisenden geraden Linien eine Regelobersläche bilden; der jenseit des dunkeln Körpers liegende Teil derselben bildet die Grenze des Schattens (Abb. 326). Ist dagegen die Lichtquelle nicht ein Punkt, sondern ein leuchtender Körper A (Abb. 326), so gehen von jedem Punkte desselben Lichtstrahlen nach allen Richtungen aus, und jeder dieser unzähligen leuchtenden Punkte bildet hinter dem undurchsichtigen beleuchteten Körper seinen besonderen Schattenkegel. Da aber, wie die Ubbildung zeigt, diese Schattenkegel teilweise von anderen Punkten der Lichtquelle erhellt werden, so grenzt sich von dem ganz lichtsosen Schatten, dem Kernschatten, ein


1

^{*)} Nach William Thomson (Lord Relvin) wiegt eine Rubikmeile bes Lichtathers etwa 0,5 Milligramm und 1 Rubikmeter 0,0000000000012 Milligramm.

biefen umhullender Mantel ab, welcher nach innen mehr, nach außen weniger beleuchtet ift und Halbschatten genannt wird .In der Nähe des schattengebenden Körpers ist der Rernschatten nur von einem schmalen Halbschatten umgeben und deshalb ziemlich scharf begrenzt, mit wachsender Entfernung wird der Übergang unbestimmter. Deshalb erscheint ber Schatten eines vom Sonnenlichte beleuchteten Rörpers, 3. B. ber einer Nadel, wenn man ihn bicht hinter ber Nabel mittels eines Papierschirmes auffangt, scharf begrenzt, in größerer Entfernung aber ift ein Schatten nicht mehr mahrzunehmen.

Dag bas Licht jum Durchlaufen feines Weges Beit braucht, tann ebenso aus ber

Undulationstheorie, wie aus der Emissionstheorie gefolgert werben und es ift von großer Wichtigfeit, Mittel und Wege zu finden, bie Beichwindigkeit bes Lichtes in verschieden dichten Rorpern genau zu bestim= men. Bon allen irbifchen Bewegungen ift feine im ftande, uns eine 3bee von ber Große biefer Gefchwinbigfeit ju geben. Bu fo außerorbentlichem Zwede werden daher auch gang auferorbentliche Def-




826. Rern. und Salbichatten.

methoden angewandt werben muffen, von benen wir die wichtigften unferen Lefern gum Berftandnis zu bringen fuchen wollen.

Meffung ber Gefchwindigfeit bes Lichts. Es wird gewöhnlich angenommen. bağ Olaf Romer, ein banifcher Aftronom, querft (1675) aus den Beobachtungen ber Berfinsterung der Jupiterstrabanten diese Aufgabe im allgemeinen gelöst habe. Der Jupiter ift von vier Monden umgeben. Der erste berselben hat eine Umlaufszeit von 42 Stunden

28 Minuten 36 Setun= ben, und feine Bahn Itegt mit ber feines Blaneten in einer Chene, fo daß er bei jedem Umlaufe einmal in den Schatten desselben ein= treten und eine Berfinfterung erleiben muß. Romer beobachtete bas Eintreten des Trabanten in den Schatten des



827. Romers Methods gur Meffung der Sichtgeschwindigkeit.

Jupiter und ebenso das Austreten aus demselben, b. h. er beobachtete das Berschwinden und das Wiederaufleuchten bes Trabanten und fand, daß das Beitintervall zwischen bem Gintritt zweier auf einander folgenden Berfinsterungen und ebenso bas Beitintervall zwischen zwei auf einander folgenden Ausleuchtungsmomenten nicht dasselbe war. Wenn die Erde sich auf den Jupiter au bewegt (Abb. 327), find diefe Beitintervalle kleiner, als wenn fie fich von ihm entfernt, es verzögern fich scheinbar mit der Entfernung die Eintritte der Berfinsterungen, und zwar beobachtete Romer, bag biefe Bergogerung, je nachdem bie Erbe auf ihrer Bahn um bie Sonne fich an der dem Jupiter zunächst gelegenen Stelle (Opposition), oder an der entgegengesetten Seite K (Konjunttion) ihrer Bahn befand, ungefähr 16,5 Minuten betrug. Die Buntte O und K find aber um den Durchmeffer der Erdbahn, welcher nach Ende 41 393 520 Meilen beträgt, von einander entfernt.

Uber dies Phanomen teilte, wie Montucla nachgewiesen hat, Dominic Cassini zuerst am 12. August 1675 ben Aftronomen eine neue Ansicht mit, nach welcher die Beranderung der Berfinsterung baber ruhren follte, daß das Licht Beit nötig habe, um von ben Trabanten bes Jupiter bis ju uns ju gelangen; ba bie Erbe bei ber Sinbewegung fich bem Jupiter in 421/2 Stunden um 590000 Deilen genähert habe, fo hatten die Lichtftrahlen auch biefen Weg weniger gurudzulegen. Bei ber Entfernung ber Erbe mußten fie einen um 590000 Meilen weiteren Beg gurudlegen, um die Erde gu treffen, und fönnten diese also auch erst entsprechend später einholen. Damit hatte Cassini das Richtige Die damaligen Meffungen waren jedoch noch zu ungenau, und die daraus hervorgehende mangelhafte Übereinstimmung der Resultate veranlaßte Cassini, seine 3dee später selbst wieder aufzugeben. Römer jedoch, der von Picard nach Paris berufen worden war, fand an bem Caffinifchen Schluffe vielen Reig, und es gelang ihm burch eine große Bahl von Beobachtungen, diefe Theorie auch gegen die Ginwendungen, die fpater sowohl Caffini felbft als auch feine Unhanger erhoben, mit der überzeugenoften Rlarbeit zu verteidigen. Wenn ihm bemaufolge awar nicht die Ehre ber Briorität zuerkannt werden kann, fo barf boch die Wiffenschaft feine durchgreifende Beweisführung mit nicht geringeren Ruhme ehren, als die erfte von ihrem eigenen Urheber wieder verlaffene Ibee.

Wenn das Licht, wie Römer fand, 16,5 Minuten braucht, um den Durchmeffer der Erdbahn und 14 Sekunden um 590000 Meilen zu durchlaufen, so muß es in einer


Sefunde nahezu 42000 Meilen gurudlegen.

Eine Bestätigung der Römerschen Meffung gab 50 Jahre spater (1729) ber englische Uftronom Brablen durch die Entdedung der fleinen, icheinbaren jährlichen Bewegungen, welche die Figsterne zeigen (Aberration des Lichtes). Die Erscheinung der Aberration läßt fich folgendermaßen veranschaulichen. Nehmen wir an, wir befänden uns auf einem Schiffe, welches fich mit großer Geschwindigkeit in einer beftimmten Richtung auf einem Fluffe fortbewegt, und es wurde vom Ufer aus einer Ranone eine Kugel fentrecht gegen die Schifferichtung auf bas Schiff abgeschoffen. Befande fich bas Schiff in Rube, fo murbe bie Linie, welche die durch die Rugel bewirkten Durchbohrungen ber vorderen und ber gegenüberliegenben Schiffemand verbindet, fentrecht gur Langerichtung bes Schiffes geben; bewegt fich aber bas Schiff, fo wird ber Schuffanal fchrag gegen bie Langerichtung liegen und zwar um fo ichräger, je schneller die Bewegung erfolgt; ein in der Richtung des Schufifanals blidender Beobachter wird baher ben Standpuntt der Ranone nach ber Richtung hin verschoben annehmen, in welcher bas Schiff fich bewegt. Rennt man nun bie Geschwindigkeit, mit welcher bas Schiff sich bewegt, und jene Reigung ber Schufrichtung, fo tann man die Geschwindigteit der Rugel berechnen. In genau derselben Beise erscheinen bie Lichtstrahlen eines vertital über uns befindlichen Firfternes infolge ber Bewegung ber Erde schräg zu uns zu gelangen. Die Stelle bes Schiffes vertritt die Erde, diejenige des Schußtanals das Fernrohr des Beobachters. Da wir die Gefchwindigfeit der Bewegung der Erbe tennen und die durch fie bewirfte Reigung ber Lichtstrahlen beobachten, fo tonnen wir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts berechnen. In der That fand Bradlen nach biefer Methode die Große derfelben genau übereinstimmend mit ber von Romer gefundenen.

Um genauesten aber und durch ein auf das scharssinnigste ausgedachtes Weßversahren hat (1849) der französische Physiter Fizeau und nach ihm Foucault die Geschwindigkeit des Lichtes direkt bestimmt. Denken wir uns die vier Flügel 1, 2, 3, 4 einer in Gang besindlichen Windmühle genau so breit wie die dazwischen liegenden leeren Räume, und nehmen wir an, daß die Welle, an welcher die Flügel besestigt sind, zu einem vollen Umgange gerade 8 Sekunden braucht, so wird eine gewisse Richtung zwischen den Flügeln hindurch alle Sekunden viermal abwechselnd frei und viermal wieder geschlossen sein. In dieser Richtung nun soll ein Gummiball zwischen den Flügeln 1 und 2 hindurch gegen eine dahinter besindliche, zu jener Richtung senkrechte Wand geworfen werden. Steht die Mühle still, so kommt der Ball zwischen denselben Flügeln 1 und 2 wieder zurück; bewegt sie sich aber, so wird während seines Hin= und Herganges die Stellung der Flügel sich geändert haben und der Ball nicht mehr an derselben Stelle zwischen ihnen zurücksommen. Wenn er die gan die Wand gerade eine halbe Sekunde Reit brancht,

und ebensoviel wieder zurück, so hat die Welle während der Zeit, in welcher er hin und her flog, genau ½ Umdrehung durchlausen, und der Ball trifft auf seinem Rückwege anstatt des offenen Zwischerraumes den sesten Flügel 2, der ihn aushält. Ist dagegen die Geschwindigkeit des Balles nur halb so groß, so daß er also zum Durchlausen seines ganzen Weges 2 Sekunden braucht, so kann er auf seinem Rückwege wieder frei hindurchssliegen, allein diesmal nicht zwischen den Flügeln 1 und 2, sondern zwischen 2 und 3. Auf diese Weise wird man, wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit der Flügel und die Entsernung der Wand von denselben genau bekannt ist, die Geschwindigkeit des Balles zu berechnen vermögen je nach dem Teile des Kreisumsanges, um welchen während seines Hin= und Herganges die Welle sich gedreht hat.

Auf ganz demselben Prinzipe beruht der Fizeausche Apparat; nur ist derselbe, ber Natur der Sache gemäß, mit außerordentlicher Feinheit konstruiert. Die Abb. 328 wird ihn in seinen Grundzügen veranschaulichen. Die ganze Borrichtung besteht aus zwei Hälften I und II, welche in etwa $7\frac{1}{2}$ km Entsernung von einander aufgestellt sind. Die röhrensörmigen Hälften werden durch astronomische Fernrohre O und O' genau auf einander gerichtet, so daß deren Achsen in eine und dieselbe gerade Linie fallen. Die Beobachtungsstation besindet sich bei I. A ist die Lichtquelle, die eine große Leuchtkraft



998. Figeans Methode gur Meffung der Fortpflangungsgeschwindigkeit des Sichtes.

besitzen muß, B eine unter 45° geneigte, sein polierte, ebene Glasplatte, C ein Rad, das an seinem Umsange eine große Zahl gleichweit von einander abstehender Einschnitte besitzt, die in ihrer tiefsten Lage gerade in der Mittellinie des Apparates liegen. Diese Einschnitte find genau so breit wie die dazwischen stehenden Zähne. Das Rad läßt sich sehr rasch um seine Achse drehen; die Zahl der Umdrehungen und die Geschwindigkeit wird durch ein Uhrwerk fortwährend gezählt und kontrolliert. Auf der anderen Station ist ein Spiegel D so ausgestellt, daß er die von der Glasplatte B nach ihm restektierten Lichtstrahlen in derselben Richtung nach I wieder zurückwirft.

Die Strahlen, welche von der Lichtquelle ausgehen, werden nun zum Teil von der Glasplatte B in der Richtung nach II gespiegelt, zum Teil werden sie von der durchssichtigen Glasplatte durchgelassen. Diesenigen Strahlen aber, welche nach II zu resteltiert worden sind, werden hier von dem Spiegel D wieder zurückgeworsen und gehen teilweise durch die Platte B, so daß unter Umständen der Beschauer in O' das vom Spiegel D zurückgeworsene Bild der Lichtquelle A sehen kann. Wenn das Rad C ruhig sieht, und die Strahlen gerade zwischen zwei Zähnen hindurchgehen, so erscheint dieses Bild als ein leuchtender Punkt; wird aber das Rad gedreht, so wird das Licht in lauter einzelne Partieen zerschnitten, die um so rascher auf einander solgen, je rascher sich das Rad dreht.

Jedes dieser Lichtbuschel durchläuft seinen Weg zum Spiegel hin und zurüd zum Beschauer, wie jener Gummiball, den wir durch die Windmühlenflügel warfen. Es wird auch ebenso aufgehalten, wenn sich während seines Weges ein Jahn des Rades in seine Richtung geschoben hat. Kommt der Zahn bloß zum Teil dazwischen, so wird von jedem

Lichtbuschel auch nur ein Teil vernichtet; das Spiegelbild in D erscheint dem Beschauer schwächer leuchtend. Wenn aber die Geschwindigkeit des Rades so groß ist, daß gerade in derselben Zeit, in welcher der Strahl hin und zurüd läuft, ein ganzer Zahn an die Stelle kommt, wo vorher ein Einschnitt war, so wird alles Licht von D aus auf die Rūdseite der Zähne fallen, und durch die Einschnitte empfängt der Beobachter immer nur die Schatten, welche die Zähne bei ihrem Durchqueren des Lichtstrahls nach D wersen. Das Bild in D verschwindet dann vollständig, es wird dunkel. Die Geschwindigkeit des Rades in diesem Falle werde 1 genannt. Dreht man das Rad noch rascher, so gelangt ein Teil des zurücksommenden Lichtes durch den nächsten Einschnitt; wenn die Umdrehung mit der Geschwindigkeit 2 stattsindet, entsteht wieder ein Maximum der Helligkeit; denn alle Lichtpartien, die durch den einen Zwischenraum hindurch zum Spiegel lausen, gelangen von da durch den nächsten Zwischernaum zurück in das Auge des Beobachters. Bei der Geschwindigkeit 3 ist es wieder ganz dunkel, bei 4 wieder am hellsten u. s. w.

Das Zahnrad, welches Fizeau anwandte, hatte 720 Zähne, jeder Zahn und jeder Einsichnitt betrug also 1/1440 bes Kreisumfanges; die Entfernung des Spiegels vom Beobachtungsfernrohre betrug abgerundet 1,15 Meilen. Bei 12,6 Umdrehungen in der Sekunde ersfolgte die erste Berfinsterung; bei 25,2 Umdrehungen war wieder vollständige Helligkeit u. s. w. Daraus ergibt sich, daß das Licht nahezu 1/18000 Sekunde braucht, um 2,3 Meilen Weg zurückulegen, und daß es also in der Luft mit einer Geschwindigkeit von nahezu 42 000 Meilen in der Sekunde sich sortpslanzt. In Wasser, Glas und anderen dichten Medien zeigte sich die Fortpslanzungsgeschwindigkeit des Lichtes geringer, und mit dieser neuen Bestätigung entzog die Hunghenssche Wellentheorie der Emanationshypothese die hauptsächlichste Stütze.

Um von der Sonne bis zur Erde zu gelangen, braucht das Licht gegen acht Minuten, von einzelnen Fixsternen mehrere Jahre, und wenn wir den gestirnten himmel betrachten, so sehen wir ihn nicht, wie er in diesem Augenblicke wirklich ist, sondern wie er war, vor fürzerer oder längerer Zeit, je nachdem die betrachteten Welten uns näher oder entsfernter sind. Ein Stern könnte plöglich verschwinden, und noch Jahre lang würden wir seine Strahlen bemerken; sein Licht durchzittert noch den unendlichen Raum und erhält sein Bild am Firmament, bis die zulest ausgesandte Welle ihre Schwingungen vollbracht hat.


Polarisiertes Licht. Wie wir gesehen haben, besteht das Licht in einer Wellenbewegung, und zwar erfolgen die Schwingungen der Lichtätherteilchen transversal, d. h. senkrecht zur Richtung der Fortpslanzung. Im gewöhnlichen Licht, welches nach allen Seiten dieselben Eigenschaften zeigt, denken wir uns die Lichtätherteilchen nach allen möglichen, zur Fortpslanzungsrichtung senkrechten Richtungen schwingend. Ersolgen die Schwingungen der Atherteilchen sämtlich in einer und derselben Seene oder in parallelen Sehenen, wie etwa die Teilchen eines gespannten Seiles, auf dessen Ende man einen Schlag geführt hat, immer in derselben Sebene rechtwinkelig zur Längsrichtung bald nach der einen, das nach der entgegengesetzten Richtung ausweichen, so nennt man das Licht polarisiertes Licht. Die Bezeichnung rührt daher, daß Newton die Erscheinungen, welche das Licht bei seinem Durchgange durch doppeltbrechende Medien zeigt, in eine gewisse Unalogie mit den polaren Sigenschaften eines Wagnets gebracht hatte.

Das Licht, wie es in der Natur entsteht, sei es durch den chemischen Prozes der Berbrennung oder durch Reibung oder aus Elektrizität u. s. w., ebenso dasjenige, welches uns von der Sonne und den Firsternen zugestrahlt wird, ist gewöhnliches Licht; in ihm schwingen die Atherteilchen nach allen möglichen Richtungen. Man kann aber aus diesem Lichtgewirr das in einer und derselben Sbene schwingende ausscheiden oder die Schwingungsebenen parallel machen; dies Versahren nennt man die Polarisation des Lichtes und die dazu dienenden Apparate Polarisationsapparate. Schon Erasmus Bartholinus hatte im Jahre 1669 gesehen, daß das Licht, wenn es durch gewisse Kalkipatkrystalle (isländischen Doppelspat) geht, in zwei Strahlenbündel geteilt wird, deren Eigenschaften von dem gewöhnlichen Lichte verschieden sind. Er hatte auch beobachtet, daß disweilen diese Zerlegung nicht stattsindet, und Hunghens hatte die Verhältnisse serstättnisse serstättnisse erklärt. Aber

erst als Malus 1809 in Paris zufällig bemerkte, daß Sonnenstrahlen, die von gegensüberliegenden Fensterscheiben zurückgeworsen waren, ganz ebenso sich verhielten, wie jenes durch Kalkspat gegangene Licht, wurde die Erscheinung genauer untersucht und von Malus das Geset dieser Erscheinung, der Polarisation, entdedt.

Nörrenberg hat, um bieselbe auf einsache Weise nachzuweisen, einen Apparat konstruiert, der sich auf das in Abb. 329 versinnlichte Prinzip stütt. Dieselben Erscheinungen der Polarisation, wie bei den durch einen doppeltbrechenden Arpstall gehenden Lichtstrahlen, kann man nämlich auch bei demjenigen Lichte beobachten, welches unter gewissen Winkeln von durchsichtigen Körpern zurückgeworfen wird. Für verschiedene Körper ist dieser Winkel — der Polarisationswinkel — verschieden, bei Glas beträgt er

etwa 35,5 Grad. Ift ABCD eine durchsichtige Glasplatte, auf welche das Lichtstrahlenbündel SO unter einem Wintel von 35,5 Grad auffällt, fo geht ein Teil bes Lichtes burch bas Blas hindurch, ber andere wird unter bemfelben Winkel (vergl. das folgende Rapitel) reflektiert und geht in der Richtung OO' weiter. Diese reflettierten Lichtstrahlen zeigen jenen Barallelismus ber Schwingungsebenen, welchen wir als die charatteristische Gigenschaft polarisierten Lichtes ansehen muffen. Die Schwingungsebene und die Art der Bewegung in ihr ift in der Abbildung durch Die punttierte Bellenlinie und die zwischengezeichneten kleinen Pfeile angedeutet. Die Ebene 800' heißt Die Polarisationsebene; fie fteht auf der Schwingungsebene fentrecht. Laffen wir nun das polarifierte Licht auf einen zweiten Spiegel EFGH, ber gegen Die Lichtstrahlen OO' um denfelben Winkel von 35,5 Grad geneigt ift, auffallen, so können wir feine besondere Beschaffenheit beobachten. Wenn dieser zweite Spiegel derart beweglich ift, daß er, mahrend seine Reigung gegen die Lichtstrahlen OO' immer gleich bleibt, fich um die Richtung derfelben als Achse im Rreise drehen und in die vier Hauptstellungen EFGH - E'F'G'H' - E"F"G"H" und E"F"G"H" bringen läßt, fo murbe bei diefer Drehung keinerlei Beranderung bes Spiegelbilbes zu bemerken fein, wenn der von O nach O' fommende Strahl gewöhn= liches Licht wäre. Das durch den unteren Spiegel polarisierte Licht dagegen verhält sich anders; benn es wird nur in ben beiden, gur Schwingungsebene parallelen Lagen EFGH und E"F"G"H" vollständig




829. Polarisation des Lichtes.

zurückgeworfen, in allen dazwischenliegenden Stellungen aber mehr oder weniger und in den beiden rechtwinkelig gegen die Schwingungsebene stehenden Ebenen E'F'G'H' und E"F"G"H" ganz und gar absorbiert. Dreht man also den oberen Spiegel wie den Zeiger einer Uhr aus seiner Stellung EFGH um den ganzen Kreiß, so nimmt darin das Spiegelbild an Helligkeit immer mehr ab, bis es nach einer Viertelumdrehung ganz dunkel ist; von da ab wird es wieder heller und erreicht ein Maximum der Helligkeit nach einer Drehung um den halben Kreiß; demnach gibt es zwei Punkte größter Helligkeit und zwei Punkte größter Dunkelheit.

Der auf diesem Prinzipe beruhende Körrenbergsche Polarisationsapparat ist in Abb. 330 dargestellt. Die Grundplatte des Apparates trägt einen horizontal liegenden, belegten Spiegel o, über welchem sich eine durchsichtige, um eine horizontale Uchse drehbare Glasplatte AB befindet. Weiter nach oben befindet sich am Stative eine Blende, welche in einem geteilten Kreisringe gedreht werden kann, und am oberen Ende des

Statives endlich ein Ring, welcher mittels zweier Säulen einen auf seiner Rückseite geschwärzten Glasspiegel S trägt. Letzterer kann sowohl um eine horizontale Achse, als auch in dem Ringe um die vertikale Uchse des Apparates gedreht werden. Die Polarisation des Lichtstrahles erzielt man nun auf folgende Beise: Man gibt dem Spiegel AB eine gegen die Bertikale um einen Winkel von 35,5 Grad geneigte Lage. Fallen dei dieser Stellung des Spiegels Lichtstrahlen unter einem Winkel von 35,5 Grad auf den Spiegel, so geht ein Teil derselben durch das Glas hindurch, ein anderer Teil wird in der Richtung de vertikal nach unten restektiert, und dieser Teil der Lichtstrahlen ist polarisert. Die in der Richtung de auf den Spiegel c fallenden polariserten Lichtstrahlen werden nun in der Richtung ob restektiert, gehen zum größten Teil zum zweitenmal durch den Polarisationssspiegel AB hindurch und gelangen nach dem oberen Teile des Apparates dis zu dem gesschwärzten Glasspiegel S, der ebenfalls so eingestellt ist, daß seine Ebene mit der Bertiskalen einen Winkel von 35,5 Grad bildet. Stehen beide Spiegel parallel, so restektiert



880. Nörrenbergs Volarisationsapparat.

ber obere Spiegel die von unten her ihn treffenden Strahlen, das Gesichtsseld erscheint also einem in den Spiegel S schauenden Beobachter hell. Dreht man aber den Spiegel S bei unversänderter Neigung um die Achse des Instruments, so beobachtet man die vorhin angegebenen Beränderungen der Lichtintensität. Den unteren Spiegel AB nennt man den Polarisator, den Spiegel S den Berlegungsspiegel oder Analysator des Polarisationsavvarates.

Arago, der sich neben Fresnel am eifrigsten mit der Untersuchung der Bolarisation beschäftigt hat, machte 1811, nachdem die Polarisation durch Brechung und burch Spiegelung gefunden worden war, die Entbedung, daß die polarifierten Lichtstrahlen beim Durchgange durch gewisse Körper unter Umständen besondere Eigenschaften annehmen. Go lagt 3. B. bas großenteils polarifierte Licht, welches ber blaue himmel gurudstrahlt, ein bagegen gehaltenes Glimmer= ober ein Sipsblättchen für gewöhnlich gang farblos ericheinen, mahrend es prachtvoll gefarbt fich zeigt, wenn man zwischen basfelbe und bas Muge noch ein doppeltbrechendes Brisma von Ralfipat (fogenanntes Nicolsches Prisma) bringt. Wie das Glimmer= und Gipsblatt= den, fo bringen alle boppeltbrechenden Rorper, wenn man fie in polarifiertem Lichte durch ein Ralfspatprisma betrachtet, die glänzenden Erscheinungen der fogenannten farbigen oder dromatischen Bolarisation hervor, und diese Gigenschaft ist ein sicheres Mittel, um doppeltbrechende Körper von einfachbrechenden zu unterscheiden.

Bur Erflärung aller biefer Gigenschaften legen wir dem ben ganzen Raum erfüllenden und alle Rorper burchdringenden

Lichtäther bestimmte mechanische Eigenschaften bei und rechnen mit ihm wie mit einem Körper, der diese mechanischen Eigenschaften besitzt. Gleichwie in der Mechanit nach bestimmten Prinzipien die Zusammensetzung und Zerlegung von Kräften und von Bewegungen und die Zusammensetzung und Zerlegung von Schwingungen berechnet wird, so werden auch die Schwingungen des Lichtäthers nach mechanischen Gesehen behandelt und aus der Zusammensetzung und Zerlegung dieser Schwingungen die Polarisationserscheinungen abgeleitet und erklärt. So ist die Wirkung der Spiegelebene bei der Posarisation des Lichtes nach dem Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte zu beurteilen; jede der verschiedenen Schwingungen wird in zwei rechtwinkelig auf einander stehende zerlegt; die eine davon, welche rechtwinkelig zur Spiegelebene stattsindet, wird absorbiert, die andere, welche der Spiegelebene parallel vor sich geht, ressektiert. Das innere Gesüge gewisser Krystalle — wir haben schon des Kalkspates in dieser Beziehung Erwähnung gethan — zwingt auch die Lichtstrahlen, in zwei rechtwinkelig auf einander

stehenden Cbenen zu schwingen; das einfallende Licht wird in zwei Strahlenbundel gespalten, welche beide beim Heraustreten polarisiert sind.

Ein Lichtstrahl, welcher auf eine parallel der Arystallachse geschliffene Turmalinplatte fällt, wird in zwei zu einander senkrechte polarisierte Strahlen zerlegt; die
Schwingungen des einen erfolgen parallel zur Arystallachse, diesenigen des zweiten
senkrecht dazu; letztere werden vom Turmalin stark absorbiert. Hält man daher eine
zweite Turmalinplatte, deren Uchse parallel der Uchse der ersteren ist, vor diese, so
wird das Licht durch beide hindurchgehen (Abb. 331). Hält man hingegen die zweite
Platte so vor die erste, daß die Achsen gekreuzt sind (Abb. 332), so wird das von der
einen Platte hindurchgelassene Licht von der zweiten absorbiert, so daß eine Ausslöschung
des Lichtes stattsindet.

Nicol hat den Kalkspatkrystall in eigentümlicher Weise zerschnitten und ein Prisma daraus geschliffen, welches nur den einen der beiden Strahlen gesondert hindurchgehen läßt. Ein solches Nicolsches Prisma ist, wenn es sich darum handelt, polarisiertes Licht zu erhalten, ein sehr bequemer Apparat. Die durchsichtigen Körper verhalten sich nämlich, wie wir schon gesehen haben, gegen das durch sie hindurchgehende Licht sehr verschieden, und dieses Berhalten kann zur Unterscheidung einander sonst sehn ähnlicher Körper dienen. Bergkrystall und weißes Glas z. B. können in der Masse zum Berwechseln ähnlich aussesehen; wenn man sie aber in dem vorhin beschriebenen Polarisationsapparate betrachtet, indem man sie auf die mittlere Blende legt, so treten bei dem Bergkrystall, wenn derselbe mehr oder weniger schief gegen seine Uchse geschliffen ist, wie bei dem Glimmerblättchen, prachtvolle Farbenerscheinungen auf, während das Glas immer nur weißes Licht hindurch

läßt. Nur wenn das Glas rasch abgefühlt ober durch starten Druck in seinen Elastizitätsverhältnissen gewaltsam verändert ist, zeigt es analoge Erscheinungen, und die Polarisationsapparate können also nicht bloß


dazu dienen, die Art der zu untersuchenden durchsichtigen Körper, ihr Krystallsystem, die Art ihrer Krystallbildung (einfache oder Zwillingsfrystalle) u. s. w. zu bestimmen, sondern bis zu gewissem Grade auch die Umstände, unter denen sich ihre Bildung vollzog. Und da die Erscheinungen auch bei dem winzigsten Varistelchen





dieselben bleiben, so vermag namentlich die mitrostopische Untersuchung (mittels eines Polaristationsmitrostopes) von dem Berhalten der Objekte im polarisierten Lichte Borteile zu ziehen. Einen glänzenden Beweis dafür liefert die mikrostopische Untersuchung der zu außerordentlich dünnen Schliffen verarbeiteten Gesteine, welche in der kurzen Zeit ihrer Ausübung die wunderbarsten, auf keinem anderen Bege bis dahin erreichbaren Resultate ergeben hat.

Ferner üben Lösungen mancher Stoffe auf die Schwingungen des durch sie hindurchgebenden polarifierten Lichtstrahles einen merkwürdigen Ginfluß aus. So dreht z. B. eine Buderlösung die Bolarisationsebene des Lichtes, je nachdem die Lösung mehr oder weniger tongentriert, ober die burchftrahlte Schicht berfelben mehr ober weniger bid ift, auch entsprechend mehr oder weniger nach rechts, wie der Beiger der Uhr läuft. Bei einer Rohre von bestimmter Lange, die vorn und hinten mit planparallelen, durchsichtigen Glasplatten abgeschlossen ist, richtet sich die Größe des Drehungswinkels der Bolarisationsebene nach dem Budergehalt der Lojung. Diefe Ericheinung, welche Birtularpolari= fation genannt wird, hat eine große technische Bedeutung gewonnen, insofern fie einerseits in der Zuderindustrie benutt wird, um den Zudergehalt des Sprups und anderer zuderhaltiger Fluffigfeiten zu beftimmen, andererseits in der medizinischen Pragis als biagnoftisches Mittel Anwendung findet, um bei gewissen Rierenerkrankungen ben harn auf feinen Gehalt an Buder ober an Gimeiß zu untersuchen. Die Apparate, beren man fich in ben Ruderfabriten und Raffinerien bedient, um bamit bie Buderlosung in Bezug auf ihren Budergehalt zu prufen, heißen Sacharimeter und bestehen im wesentlichen aus einer metallenen Rohre, oben mit einer Offnung jum Ginfüllen ber Fluffigfeit verfehen und an ihren beiben Enden mit burchsichtigen Glasplatten abgeschloffen. Un bem hinteren Ende liegt nach außen zu vor der Glasplatte ein Nicolsches Prisma, welches das eine tretende Licht polarisiert. Um vorderen Ende befindet sich ein eben folches Prisma, das aber



888. Drehung der Polarifationsebene im Saccharimeter.

in einer drehbaren, mit Kreisteilung verssehenen Metallhülse sigt. Geht nun das durch das eine Prisma polarisierte Licht auch durch das zweite, so können durch Drehung des letzteren die bekannten Lichtsabstufungen hervorgebracht werden. Bei Einschaltung der Zuderlösung erscheinen sie aber im Kreise um so viel weiter nach rechts verdent, als die Polarisationsebene abgelenkt worden ist, und die

Größe der Drehung, welche ausgeführt werden muß, bis eine bestimmte Abstufung ber Helligkeit erscheint, läßt den Prozentgehalt erkennen. Man ist übereingekommen, als Nullpunkt der Teilung nicht die Helligkeits= oder Dunkelheitsmaxima anzunehmen. Wie wir später sehen werden, ist das weiße Licht aus vielen verschiedenfarbigen Strahlen








zusammengesett. Bei dem Durchgange durch Zuderlösung verlegen sich aber die Schwingungsebenen der verschiedenen Farben auch in verschiedener Weise, entsprechend der Aufeinanderfolge der Regenbogenfarben, so daß Rot am wenigsten, dann Gelb, Grün, Blau mehr und endlich Violett am meisten abgelenkt wird. Wenn man also das vordere Prisma dreht,

so wird das Gesichtsfeld nicht einsach dunkler, sondern es durchläuft zugleich den eben angegebenen Farbenkreis. In diesen gemischten Farbentönen zeigt sich nun vorwiegend ein tieses Purpurviolett (teinte de passage), sehr leicht erkennbar, welches bei der geringsten Drehung des Analysators nach rechts oder links seinen Farbenton wesentlich verändert, so daß, wer



335. Penombre oder Halbschattenapparat.

einmal darauf aufmerts fam gemacht worden ift, ben Farbenton mit größter Genauigkeit wiedersfindet. Auf diesen Punkt ift daher die Teilung der Saccharimeter bezogen worden, und auf ihn stellt man bei Prüfungen das Instrument ein.

In der neuesten Beit ift man in der Saccaris metrie von der Anwens dung von Farbentonen, deren Bergleichung beionders bei gefärbten Flüffigfeiten Schwierigfeiten bereitet, abgefom= men und wendet faft ausichließlich fogenannte Salbidattenapparate an, die eine feinere Ginftellung dadurch geftatten, daß das durch einfarbiges (gewöhnliches Natrium-)

Licht beleuchtete, treisförmige Gesichtsfeld durch eine scharfe Trennungslinie in zwei Salbtreise (Abb. 334) geteilt ist, die durch Drehung des Analysators in eine bestimmte Stellung auf gleiche Belligkeit eingestellt werden und bei der minimalsten Drehung des Ana-

lysators aus dieser Stellung heraus bedeutende Helligkeitsunterschiede aufweisen. Abb. 335 stellt einen Benombre- oder Salbichattenapparat ber Firma Schmidt & Saensch in Berlin bar. Das Geftell gleicht bem bes einfachen, alteren Miticherlichichen Bolarisationsapparates, hat aber zunächst hinter dem Nicol, welches dem Auge zugekehrt ift, dem Analysator, ein tleines Fernrohr und hinter bem zweiten, ber Flamme zugekehrten Nicol, bem Bolarifator, eine Bergfruftallplatte von bestimmter Bellenlange. Auf biese Blatte, welche zur Salfte den Polarisator bedeckt, ift das fleine Fernrohr eingestellt. Der Analysator ift fest mit bem Reiger (ber Albidabe) por der geteilten Kreisicheibe verbunden, fo daß die Drehung der Alhibade nach rechts ober links der Drehung bes Analysators entfpricht. Die Alhidade ist mit einer Noniusmaßteilung versehen und ermöglicht direkte Ablefung von Behntelgraden und Schätzung von Zwanzigstelgraden. Als Lichtquelle für den Mitscherlichschen Halbschattenapparat dient ausschließlich eine Natriumflamme, die man dadurch erzeugt, daß man in ber nicht leuchtenden Flamme eines Bunfenbrenners auf einem Platinforbchen etwas Chlornatrium zu lebhaftem Glüben bringt. Man ftellt das Instrument auf den hellsten Teil der gelben Flamme ein, so daß nach entsprechender Bewegung des Fernrohres die Trennungslinie zwischen Bolarisator und Bergkruftallplatte möglichst beutlich und scharf hervortritt. Es empfiehlt sich, in verdunkeltem Rimmer zu arbeiten. Dreht man ben Analysator 3 bis 4 Grad vom Nullpuntte nach rechts, so erscheint Die eine Balfte bes Gefichtsfelbes heller, Die andere buntler. Die umgefehrte Erscheinung beobachtet man beim entsprechenden Linksbrehen. Der Bunkt, für welchen beibe Sälften gleichstart beleuchtet erscheinen, ift ber Nullpuntt bes Instrumentes und ber Ausgangsund Endpunkt jeder analytischen Beobachtung.

Die zu analysierenden Lösungen müssen möglichst klar und hell von Farbe sein. Bu ihrer Aufnahme dient eine mit planparallelen Gläsern zu verschließende Beobachtungs-röhre. Nachdem diese mit der zu untersuchenden, von Luftblasen möglichst freien Flüssigkeit gefüllt und in den Apparat eingelegt ist, stellt man das Fernrohr zunächst wieder auf größte Deutlichkeit der Trennungslinie ein. Enthält die Lösung einen polarisierenden Körper, so erscheinen die beiden Hälften des Gesichtsseldes der Nulleinstellung verschen hell; die Größe der Drehung der Polarisationsebene ergibt die Gradablesung, welche man durch Drehen des Analysators dis zum Eintritt der Gleichheit der Helligfeit erhält. Die Länge der Röhre und die Einteilung ist in der Regel so gewählt, daß jeder Grad der Polarisation einem Gramm Traubenzuder in 100 com der analysierten Flüssigkeit entspricht. Bei Harnanalysen wird die Grammzahl meist als Prozentzahl ausgeführt. Traubenzuder und Rohrzuder drehen nach rechts, Eiweiß nach links.

Photometrie.

Intentität. Entfernungsgefet. Violles und Siemens' Platinlichteinfeiten. Carcellampe, Spermaceti- und Bereins-Paraffinkerze. Anylacetallampe. Ginfieit der Pflyfikalisch-Gecinischen Reichsanftalt. Aumsordiches Schattenpflotometer. Aitschies, Bungens, Summer-Brodiuns und Seonfard Bebers Pflotoneter. Bergleichung einiger Lichtfarken.


Intensität. Da sich das Licht nach allen Seiten fortpstanzt, so muß sich nach einem einfachen geometrischen Geseh seine Intensität mit dem Quadrate der Entsernung vermindern. Denken wir und einen leuchtenden Punkt im Mittelpunkt einer hohlen Rugel, so wird die von dem Punkte ausgehende Lichtmenge sich über die ganze Oberstäche der Augel gleichmäßig verteilen. Denken wir und denselben leuchtenden Punkt in der Mitte einer Hohltugel, deren Halbmesser zweimal so groß ist als der der ersten, so wird auch ihre Oberstäche von der vom Punkte ausgesandten Lichtmenge gleichmäßig beleuchtet sein. Nun verhalten sich aber die Oberstächen zweier Augeln wie die Quadrate ihrer Halbmesser, also in unserem Beispiele wie 1:4; daher wird die zweite Augel, weil dieselbe Lichtsmenge sich über eine viermal größere Oberstäche gleichmäßig verteilt, nur den vierten Teil der Intensität pro Flächeninhalt besihen, wie die erste. Eine Kerze leuchtet demnach bei 2 m Entsernung nur ein Biertel so start wie bei einem Abstande von 1 m.

Um die Lichtstärke zu meffen, hat man verschiedene sehr sinnreiche Berfahren erdacht. Wit benselben beschäftigt sich ein besonderer Teil der Optik, die Photometrie, welche

besonders in der neueren Zeit infolge des gewaltigen Aufschwunges der Elektrotechnik und der dadurch bedingten Erweiterung der Einführung der elektrischen Beleuchtung eine große praktische Bedeutung gewonnen hat und deshalb in diesem Abschnitte eingehender behandelt werden soll.

Unter Gesamtlichtstärke einer Lichtquelle versteht man die von ihr auf eine geschlossene, sie umgebende Fläche gesandte Lichtmenge, unter mittlerer räumlicher Lichtsftärke die Gesamtlichtstärke dividiert durch 4π , und unter Lichtstärke oder Leuchtkraft in einer bestimmten Richtung diejenige Lichtmenge, welche die Lichtquelle auf die zu dieser Richtung senkrechte, um die Längeneinheit entsernte Flächeneinheit aussendet.

Biollesche Platinlichteinheit. Auf dem internationalen Elektrikerkongresse zu Paris im Frühjahr 1884 ist dem Borschlage des französischen Physikers Biolle gemäß die Lichteinheit folgendermaßen definiert worden: Die Einheit des weißen Lichts ist diesenige Lichtmenge, welche in senkrechter Richtung von einem Quadratzentimeter geschwolzenen reinen Platins bei der Erstarrungstemperatur ausgestrahlt wird. Als Sinheit jeder einfachen Lichtart gilt jene Lichtmenge derselben Art, welche in senkrechter Richtung von einem Quadratzentimeter geschwolzenen reinen Platins bei der Erstarrungstemperatur



836 und 987. Siemensiche Platinlichteinheit.

Siemensiche Platinlichteinheit. Da die Biollesche Ginheit fehr fcmer ju reproduzieren ift, hat Werner v. Siemens zur bequemeren Berftellung berfelben einen Apparat konftruiert, bei welchem ein bunnes Platinblech burch ben galvanischen Strom jum Schmelzen gebracht und das Licht bes ichmelzenden Platins benutt wird. Es wird babei vorausgesest, daß bei chemisch reinem Blatin die vom schmelzenden Detall ausgestrahlte Lichtmenge gleich der vom erstarrenden Metall ausgestrahlten ift. Das Blatinblech ift in einen kleinen Metallfaften (Albb. 336 u. 337) eingeschloffen, in beffen einer schmalen Band sich eine nach innen konisch verjungende Offnung befindet, deren kleinster Querschnitt möglichst genau 0,1 qcm Inhalt hat. Dicht hinter dieser Öffnung befindet sich bas fie nach allen Seiten überragende Platinblech, welches man burch einen gang allmählich zu verftartenben galvanischen Strom jum Glüben und jum Schmelgen bringen Das von der Offnung im Moment vor dem Durchichmelzen, alfo vor bem Erlöschen, ausgestrahlte Licht ift dann genau 1/10 ber Biolleschen Ginheit. Gin kleiner im Behäuse der Lampe angebrachter Bangenmechanismus ermöglicht es, durch einfache Sinund Burudichiebung eines Griffes ein neues Stud bes auf eine Rolle aufgewidelten Platinbleches einzuschalten und ben Versuch schnell zu wiederholen.

Biolle schmolz 1 kg Platin in einem Tiegel von ungelöschtem Ralf mittels bes Anallgasgebläses. Nach Bersuchen ber Physikalisch=Technischen Reichsanftalt führt indefien


biefe Schmelzmethobe zu unficheren und ungenauen Resultaten; aber auch andere Berfuche ber Reichsanftalt, bei welchen bas Blatin, um jebe Berunreinigung besselben gu vermeiben und eine glatte Dberfläche ju erzielen, burch einen Attumulatorenftrom gum Schmelzen gebracht wurde, lieferten teine befriedigenden Resultate, so baß es ratiam erschien, vorläufig von der Biolleschen Einheit und auch von der Siemensschen Form derfelben, die sich gleichfalls als nicht praktisch erwies, bei den Lichtmessungen abzusehen.

Einfache technische Lichteinheiten. In ber Pragis wendet man als Maßeinheiten für die Lichtstärke gewiffe Lampen und Rergen an, welche

fich jederzeit und an jedem Orte bequem herstellen laffen, von benen

als die gebräuchlichsten hier folgende erwähnt seien:

Die französische Carcellampe ist eine Runddochtlampe, welche mit gereinigtem Rubol gespeift wirb. Der 30 mm weite enlindrische Docht ift von einem Glascylinder umgeben, ber in ber Sobe ber Flamme eine Einschnürung besitt. Die Sohe ber Flamme, welcher von innen und von außen Luft zugeführt wird, beträgt 40 mm. Das DI wird bem Dochte aus einem im Fuße ber Lampe befindlichen Behalter burch ein einfaches Uhrwert zugeführt. Die Lampe besitzt die richtige Lichtstärke, wenn ber Berbrauch an gereinigtem Rüböl 42 g in der Stunde beträgt. Schwankt ber Berbrauch zwischen 40 und 44 g pro Stunde, so wird die Lichtftarte ihm proportional gefest. Die Meffung der Flammenhöhe geschieht entweder mittels eines Birtels ober zweier horizontaler Drafte, die fich an einer vertifalen Saule verschieben laffen (Abb. 338).




Die englische (Normal=) Ballrat = (Spermaceti=) terze foll bei ber Flammenhöhe. einer Flammenhöhe von 45 mm 7,77 g in der Stunde verbrauchen. Bur Bestimmung des Materialverbrauchs bienen besonders tonstruierte Rerzenwagen.

Die Deutsche (Bereins-) Baraffinterge, welche unter Aufficht bes Deutschen Bereins von Gas- und Bafferfachmannern nach festen Normen hergestellt wird, 20 mm im Durchmeffer hat, und von welcher 12 Stud auf 1 kg tommen, foll bei einer Flammenhohe von 50 mm benutt werden.

Ginen mefentlichen Fortichritt gegenüber ben foeben beschriebenen Lichtmagen bilbet bie von Sefner von Altened konstruierte und von ihm als Lichteinheit vorgeschlagene

Als Ginheit Amplacetatlampe. der Lichtstärke definiert er die Leucht= traft einer frei in reiner und ruhiger Luft brennenden Flamme, welche fich aus dem horizontalen Querfcnitt eines massiven, mit Amplacetat gesättigten Dochtes erhebt. Diefer Docht erfüllt vollständig ein freisrundes Reufilberröhrchen, beffen lichte Weite 8 mm, beffen außerer Durchmeffer 8,8 mm beträgt und welches eine freistehende Länge von 25 mm befitt. Die Bobe der Flamme foll, vom Rande ber Röhre bis zur Spite gemeffen, 40 mm




889. Befner Lampe.

Die Meffungen follen erft 10 Minuten nach ber Entzündung ber Flamme betragen. beginnen.

Abb. 339 stellt die Sefner-Lampe nebst Bubehör bar. Mus dem cylindrischen, etwa 1/4 1 faffenden, innen verzinnten Deffinggefäß erhebt fich bas cylindrifche Docht= rohr. Der Docht, welcher burch ein Bahngetriebe auf und nieder bewegt werden tann, ift gebilbet aus einem aus 15-20 Faben gebilbeten Strange von fogenanntem Luntenoder Dochtgarn, einem groben, fehr weichen Baumwollengespinft. Er muß das Dochtrohr gang und ficher, aber nicht zu fehr gepreßt ausfüllen, fo daß er den Brennstoff im Überschuß über die verbrennende Menge emporzusaugen im stande ist.

Die Flammenhöhe wird mit einer beigegebenen Bisiervorrichtung bestimmt. Rach Bersuchen von Liebenthal andert sich die Leuchttraft bei Flammenhöhen über 40 mm um



840. Photometer von Ritschie.

2,5 bis 3 % pro 1 mm Höhenänderung. Ferner darf nur reines Amylacetat (Siedepunkt zwischen 138 und 140 °C.) angewandt werden.


Die Hefner-Lampe ist unter den besprochenen Lichtmaßen die einzige, welche allen Anforderungen der Technik genügt; sie ist deshalb auch von den beteiligten Kreisen der Technik

Deutschlands als Einheit angenommen und wird seit längerer Zeit von der Physikalisch= Technischen Reichsanstalt amtlich beglaubigt.

Neue Lichteinheit der Khysitalisch=Technischen Reichsanstalt. Die Physitalisch=Technische Reichsanstalt hat — nachdem umfangreiche, von ihr angestellte Berjuche ergeben hatten, einerseits daß weder die Biollesche, noch die Siemenssche Platineinheit sich mit der einer Normaleinheit entsprechenden Sicherheit und Genauigkeit reproduzieren lasse, andererseits, daß reines Platin als strahlende Oberstäche beizubehalten geeignet sei, sosern nur andere Temperatursizpunkte gewählt werden, als diejenigen des Schmelz= oder Erstarrungspunktes — in jüngster Zeit eine neue Lichteinheit desiniert und hergestellt, welche auf der experimentell bestätigten Boraussetzung beruht, daß chemisch reines glühendes Platin bei derselben Temperatur stets dieselbe Lichtmenge aussendet.

Als Lichteinheit wird diesenige Lichtmenge vorgeschlagen, welche ein Quadratzentimeter glühenden Platins von bestimmt zu definierender Temperatur aussendet. Die Temperatur des Platins soll dadurch definiert sein, daß seine Gesamtstrahlung zu der durch ein bestimmtes Absorptionsmittel hindurchgesassenen Teilstrahlung in einem bestimmten Verhältnis stehe, und das Maß für beide Strahlungsmengen soll die durch sie bewirkte Erwärmung eines Bolometers (vergl. später Galvanismus) sein. Das absorbierende Mittel soll eine von zwei parallelen Quarzplatten von bestimmter Dicke begrenzte Wasserschicht von bestimmter Dicke sein.

Das Bringip für die praftische Serstellung einer solchen Lichteinheit ift also folgendes: Ein durch eleftrischen Strom jum Glüben gebrachtes Blatinblech bestrahlt durch ein



841. Bunfeniches Photometer.


Diaphragma von 1 Quadratzentimeter Fläche ein Bolosmeter einmal mit seiner Gessamtstrahlung, das andere Ral mit der durch das Absorptionsmittel hindurchgelassenen Teilstrahlung. Das Berhältnis der beiden Strahlungsmengen wird durch das Berhältnis der entsprechenden Ausschläge eines mit dem Bolometer versundenen Galvanometers angezeigt. Reguliert man den Strom so lange, bis die beiden

Strahlungsmengen sich wie 10: 1 verhalten, so soll die Lichtmenge, welche das Platinblech fentrecht zu seiner Fläche durch das Diaphragma hindurchsendet, die Lichteinheit sein.

Nach diesem Prinzipe ist die Lichteinheit hergestellt worden. Der Platinglühapparat besteht aus einem Dreisuß, welcher eine Marmorplatte trägt. Diese wird von unten von zwei Aupserbrähten durchset, welche mit zwei auf der Platte stehenden Wessingbalten verbunden sind. Un den Wessingbalten besinden sich Klemmbaden, zwischen denen die ungefähr 25 mm breiten, 60 mm langen und 0,015 mm diden Platinbleche mit der Breitseite senkrecht sessenze met der von einer Aktumulatorenbatterie von 32 Bolt gelieserte Strom kann mittels eingeschalteten Regulierwiderstandes zwischen

50—80 Ampère genau reguliert werden. Auf die Marmorplatte wird eine doppelswandige, mit geeigneter Wasserspülung versehene Metallslode gesetzt, deren Vertikalwand zur Aufnahme des Diaphragmas von 1—4 qem durchbrochen ist. Das Absorptionszgesäß besteht aus einem chlindrischen Glasring, dessen Öffnungen durch zwei parallele Quarzplatten verschlossen werden, die je 1 mm did sind und eine Wasserschiebt von 2 cm Dicke einschließen. Diese Lichteinheit, welche mit einer Genauigkeit von 1% jederzeit reproduziert und den verschieden gefärbten Lichtquellen sehr einsach durch Vorsschrift eines anderen Strahlungsverhältnisses angepaßt werden kann, soll fortan den Lichtmessungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt als Normaleinheit zu Grunde gelegt werden.

Bestimmung von Lichtstärken. Die Bergleichung und Bestimmung von Lichtsstärken geschieht nun im allgemeinen durch die physiologische Ginwirkung auf unser Auge. Das Auge allein aber besitzt nur in geringem Grade die Fähigkeit, die Helligkeit zweier Lichtstärken quantitativ zu beurteilen; es muß durch besondere Apparate, Photosmeter, unterstützt werden. Die Photometer haben nur den Zweck, dem Auge die günstigsten Bergleichungsbedingungen darzubieten und ihm die Schähung zu erleichtern. Bei der



842 u. 848. Einrichtung des Cummer-Brodhunschen Uhotometers.

Ronftruktion der Photometer wird die Ersahrungsthatsache benutt, daß das Auge vershältnismäßig leicht im stande ist, zu beurteilen, wenn zwei neben einander liegende gleichmäßig beleuchtete Flächenstücke gleich hell sind, daß es aber noch leichter und sicherer anzugeben vermag, ob zwei symmetrisch gelegene beleuchtete Felder sich von einem dritten gleich hell oder gleich dunkel abheben. Die Empfindlichkeit des Auges für Beurteilung der Helligkeitsgleichheit wird um das Doppelte übertroffen von seiner Empfindlichkeit für die Beurteilung geringer Kontrastunterschiede. Man unterscheidet demgemäß Gleichheits und Kontrastphotometer.

Im Folgenden follen noch die gebräuchlichsten Photometer beschrieben werden:

Einfache technische Photometer. Gins der ältesten ist das Rumfordsche, bereits von Lambert angegebene Schattenphotometer. Bor einem weißen Schirm befindet sich in geringer Entsernung ein undurchsichtiger vertikaler Stab. Man stellt die beiden zu vergleichenden Lichtquellen so auf, daß die durch den Stab entstehenden beiden Schatten unmittelbar an einander grenzen, und daß die Lichtbündel den Schirm in den Schattengebieten unter demselben Winkel treffen. Erscheinen dann die beiden Schatten gleich dunkel, so verhalten sich die Lichtstärfen der beiden Lichtquellen wie die Quadrate ihrer Entsernungen von den durch sie beleuchteten Schatten.


Beim Ritschieschen Photometer Ubb. 340 senden die beiden Lichtquellen L, und L, ihre Strahlen auf zwei gleiche Spiegel S, und S2, die unter einem Winkel von 45 Grad

gegen die durchscheinende Platte WW geneigt sind und in einer Kante zusammenstoßen. Man verschiebt L, und L,, bis gleiche Helligkeit eintritt, und berechnet mittels des

Entfernungsgesetes bas Berhältnis ihrer Lichtstärken.

Das Bunsensche Photometer. Das weitverbreitetste und am meisten gebräuchliche ist das Fettsleckphotometer von Bunsen. In seiner einsachsten Form besteht es aus einem vertikal gestellten Papierblatt, welches in seiner Mitte einen treisrunden gleichmäßigen Ölsted hat. Die beiden miteinander zu vergleichenden Lichtquellen werden zu beiden Seiten des Papierblattes in der Achse derselben aufgestellt. Das nicht geölte Papier strahlt vorzugsweise reslektiertes Licht aus, während das vom Fettsled ausgesandte diffuse Licht hauptsächlich durchgelassense Licht ist.

Man sucht durch Berschieben des Papierschirms zwischen den beiden Lichtquellen diejenige Stellung auf, bei welcher der Fettfleck, in schräger Richtung betrachtet, verschwindet. Diese Stellung wird verschieden sein, je nachdem man auf der einen oder auf der anderen Seite des Papierschirms beobachtet. Aus zwei solchen auf vers



344. Lummer.Brodhuniches Photometer.

jchiebenen Seiten angeftellten Beobacitungen läßt fich bas Berhältnis der Lichtftärken ermitteln.

Einfacher geftal= tet fich die Beftimm= ung, wenn man unter Ruhilfenahme einer dritten tonstanten Lichtquelle bie Subftitution&methode anwendet, d. h. die beiden zu verglei= denden Lichtquellen nach einander mit der in konstanter Ent= fernung bom Schirm aufgestellten Silfslichtquelle vergleicht, indem man sie jo lange verschiebt, bis

ber Ölfled verschwindet. Das Berschwinden beobachtet man bann naturlich beibe Male auf einer und derfelben Seite, bas Berhältnis ber Lichtftarte ergibt fich bann wieder

einfach durch bas Entfernungsgefet.

Gewöhnlich wird das Bunsensche Photometer nicht als Gleichheits-, sondern als Kontrastphotometer benutt, indem man mit Hilse zweier zu beiden Seiten des Papiersschirms angebrachten gleichen und gleich geneigten Spiegel beide Seiten des Papiersschirms zu gleicher Zeit erblickt und letteren nun so lange zwischen den beiden mit einander zu vergleichenden Lichtquellen verschiebt, bis die beiden Fettsleckbilder sich aus ihrer Umgebung gleich hell oder gleich dunkel abheben. Man erhält dann das gesuchte Berhältnis der beiden Lichtstärken durch eine einzige Beobachtung mittels des Entfernungsgesesses.


Abb. 341 zeigt das Bunsensche Photometer nebst Photometerbant nach Rruß. Die Glühlampe nebst Linse 1 bilben die konftante Hilfslichtquelle, die Rerze L die zu bestimmende ober mit einer anderen Lichtquelle zu vergleichende Lichtquelle. Der Photometerschirm ist mit zwei gleichen, megbar verstellbaren Spiegeln, sowie mit Mikrometersverschiebung versehen und um einen Winkel von 180° drehbar. Alle Teile sind in ihren Höhen verschiebbar und lassen sich mit leichter und sicherer Führung auf der mit einer

Längenteilung versehenen Photometerbant megbar verschieben.

Lummer=Brodhunsches Photometer. Ein Mangel bes Bunsenschen Photometers besteht barin, daß der Fettsted nicht nur Licht hindurchläßt, sondern auch restettert, und daß das Papier nicht nur Licht restettiert, sondern auch hindurchläßt. Bon diesem Mangel frei ist das Lummer=Brodhunsche Photometer.

Der wesentlichte Bestandteil dieses Photometers ist ein Glaswürfel, welcher aus zwei mit ihren Hypotenusenslächen genau eben auf einander abgeschlissenen, rechtwinkeligen Prismen besteht. Das Prinzip der Konstruktion ist solgendes (Abb. 342): Zwei rechtwinkelige Prismen A und B seien mittels einer Substanz von gleichem Brechungsverhältnisse wie Glas bei rs an einander gekittet, während die Hypotenusenslächen bei ar und sb durch Luft getrennt seien. Il und $\lambda\lambda$ seien zwei dissus leuchiende Plächen, dann wird an den Stellen ar und sb der Hypotenusensläche das von $\lambda\lambda$ kommende Licht nach O restelleitert, während es an den Stellen rs nach dem Prisma A hindurchgeht. Das Umgekehrte wird mit dem von 11 kommenden Lichte in Bezug auf O stattsinden. Akommodiert also ein bei O besindliches Auge auf die Fläche arsb, so erblickt es den Teil rs in dem Lichte von 11, die Teile ar und sb in dem Lichte von $\lambda\lambda$ erleuchtet, und bei einem bestimmten Intensitätsverhältnisse der Flächen 11 und $\lambda\lambda$ wird arsb als eine vollkommen gleichmäßig helle Fläche erscheinen.

Bei ber praktischen Ausführung bes Glaswürfels wird von der Hypotenusensläche des einen rechtwinkeligen Prismas A, welche nicht eben, sondern kugelsörmig geschliffen ist, die obere Glasschicht durch Anschleisen bis auf eine scharf begrenzte ebene Kreissläche entfernt und dann das Prisma mit dieser ebenen Kreissläche gegen die gleichsalls genau ebene Hypo-



846. Hanptichnitt durch das Cummer-Brodhuniche Photometer.


tenusenstäche bes Prismas B so fest angepreßt, daß an der Berührungsstelle feine Luftschicht zwischen ben Brismen bleibt.

Bei Anwendung diefer Glaswürfeltonstruttion erblict ein bei O befindliches Auge (vergl. Abb. 343) einen elliptischen, scharf begrenzten Fledt, welcher bei Gleichheit der Felder vollstommen verschwindet.

Die Einrichtung des Lummer-Brodhunschen Photometers ist aus der in Abb. 343 stizzierten Anordnung ersichtlich. Sentrecht zur Achse der Photometerbant steht der Schirm ik, der gar kein Licht hindurchläßt und dessen Seiten von den beiden zu versgleichenden Lichtquellen n und m erleuchtet werden. Das von den Schirmseiten aund lausgehende diffuse Licht fällt auf die beiden Spiegel o bezw. f, die es sentrecht auf die Rathetenstächen de und dp der Prismen B und A ressetieren. Der Beodachter dei Oblickt durch die Lupe w in sentrechter Richtung auf ac und stellt scharf auf die Fläche ars dein. Die beiden dissus beleuchteten Flächen aund 1 sind gleich hell, wenn das Gesichtsfeld gleichmäßig hell erscheint, also der scharf begrenzte elliptische Fleck verschwindet. Der Schirm ik, welcher aus einer Gipsplatte besteht, die Spiegel e und f, der Glaswürsel AB und das Otularrohr ow sitzen im Photometergehäuse, das in geeigneter Weise auf dem Schlitten der Photometerbant (vergl. Abb. 346) befestiat ist.

Abb. 344 gibt eine perspektivische Ansicht bes nach dieser Anordnung von der Firma Franz Schmidt & Haensch in Berlin ausgeführten Photometers, während Abb. 345 den Hauptschnitt oder die Mittelpunktsebene darstellt, d. h. die Ebene, in der die vier Mittelpunkte der beiden Spiegel e und f, der Fläche rs und des Schirmes i k, sowie die auf der Kathetensläche ac des Prismas B senkrecht stehende Okularachse liegen. Diese Mittelpunktsebene steht senkrecht auf der Symmetrieebene des Apparates, d. i. senkrecht auf der Ebene der Berührungssläche rs, die mit der Mittelebene des Schirmes i k zusammensällt. In der Mittelpunktsebene liegt die Umdrehungsachse uz, um welche der Apparat um 180° gedreht werden kann.

In unten folgenden Abb. 346 ist die Photometerbank in der von der Firma Hartmann & Braun ausgeführten Form wiedergegeben. Die über 2 m langen Stahlsrohre AA, BB sind auf dem gußeisernen Gestell HH gelagert, das mittels der Stellsschrauben S horizontiert werden kann. Auf den Stahlrohren rollen die die einzelnen



846. Photometerbank.

Photometerteile tragenden Wagen und können an jeder Stelle mittels Schrauben p fests geklemmt werden.

Jeber Bagen trägt einen Inder, ber über einer auf ber außeren Seitenfläche ber

einen Schiene eingeätten Millimeterteilung gleitet.

In der Mitte sind die Wagen vertikal durchbohrt und mit einer starken Hulfe verssehen, in der sich durch Zahngetriebe ein Stahlrohr aufs und abbewegen und in jeder Höhe festklemmen läßt, das zur Aufnahme von Photometergehäuse, Lampens und Kerzenshalter, Hefnerlampe, Glühlampe u. f. w. dient.

Das Photometer von Leonhard Beber hat folgende Einrichtung (Abb. 347 u. 348): Eine starke Grundplatte, die zugleich als Ausbewahrungskaften sür die zum Photometer gehörigen Utensilien dient, trägt eine vertikale Säule, an welcher das seste, innen geschwärzte horizontale Rohr A besestigt ist, dessen mittlerer stärkerer Teil in seiner ganzen Länge eine Millimeterskala trägt. Um rechten Ende von A besindet sich ein durch Bajonettverschuß angesettes Gehäuse sür die Bergleichslichtquelle, eine Benzinkerze, welche die in einem Ringe besindliche, durch das Zahngetriede f in dem Rohre bewegliche, vertikale Milchglasplatte abeleuchtet. Der Abstand der Milchglasplatte von der Benzinkerze kann mittels eines Index an der Willimeterskala abgelesen werden. Das Lampengehäuse hat rechts einen abnehmbaren Deckel, links ist es gegen den Hohlraum des Tubus A durch eine Glasscheibe abgeschlossen; es enthält serner eine Bisservorrichtung zur Einstellung der normalen Flammenhöhe. Mit dem Tubus A ist der zu ihm senkerd, innen geschwärzte Tubus B verbunden, welcher um die Achse von A meßbar gedreht und in jeder Neigung durch eine Klemmschraube


festgestellt werden kann. In der Witte des Tubus B befindet sich ein Reslexionsprisma k, welches das von der Benzinkerze ausgesandte Licht nach dem Okular O reslektiert. Am anderen Ende von B befindet sich ein Blechkaften g, in welchen Wilchglasplakten eingeschoben werden können, die von den zu vergleichenden Lichtquellen beleuchtet werden. Durch geeignete Blendvorrichtungen wird erreicht, daß das dei O beodachtende Auge das Gesichtsseld durch die äußerst schaft gehaltene Krismenkante in zweigleiche Hälften geteilt sieht, von denen die rechte nur Licht von A her, die linke nur solches von g her empfängt. Sind beide Lichtmengen an Harbe und Helligkeit gleich, so verschwimmen beide Hälften des Gesichtsseldes dis auf eine kaum merkliche Trennungskinie in ein gleichmäßiges Bild.

Mit dem Beberschen Photometer können sowohl Bergleichungen von Lichtquellen ausgeführt werden, die als punktsörmig zu betrachten sind (Flammen, Kerzen), als auch Ber-

gleichungen diffus beleuch-

teter Flächen.
Bei der Bergleichung zweier punktförmigen Lichtquellen wird nach einander durch jede von ihnen eine bei g eingeschobeneMilchglasplatte (nötigenfallsauch mehrere, deren Schwächungstoeffizienten besonders zu bestimmen sind) beleuchtet und jedesmal durch Berschieden der Platte n auf gleiche Helligkeit beider Hälten bes Gesichtsselbes

eingestellt.
Die Helligkeit bes biffusen Lichtes für eine bestimmtestelle im Raume gibt man ziffernmäßig an, indem man sich an jener (vollig dunkel gemachten) Stelle eine ebene Fläche (einen mattierten Milchent und ermittelt, wie viel Lichteinheiten in bestimmter Entsernung (1 m) jenkrecht ihr gegenüber aufgestellt werden müssen, um dieselbe ebenso hell zu




847 u. 848. Photometer von Ceonhard Weber.

beleuchten, wie durch das diffuse Licht thatsächlich geschieht. Demgemäß wählt man behuss Bestimmung von diffusem Licht an irgend einer Stelle des Raumes die durch Abb. 349 stiggierte Anordnung. Man stellt daselbst eine mattweiße Tafel T auf und richtet, nachdem man aus dem Rasten g alle Glasplatten entsernt hat, den

aus dem Kasten g alle Glasplatten entsernt hat, den Tubus B derart auf die Tasel, daß man ihren Mittelpunkt in der Mitte des Gesichtsseldes links "Vattelpunkt in der Mitte des Gesichtsseldes links "Vattelpunkt, und verfährt alsdam wie vorhin: man verschiebt die von der Benzinkerze beleuchtete Milchglasplatte a so lange, die beide Hälsten des Gesichtsseldes gleich bell erscheinen.

Bum Schlusse sei noch zur Vergleichung ber gebräuchlichten Lichtstärken mitgeteilt, daß nach ber Lichtmessummissiommission des Vereins der Gasund Wasserfachmanner das Verhältnis:

Durchschnittliche englische Rormalterge = 1,151



ift.

Spiegel und Spiegelapparate.

Der Spiegel ein Auflurmittel. Antike Spiegel. Gesethe ber Aestexion. Das Spiegelbitd. Gespeustererscheinung auf der Buhne. Binkelspiegel. Debuskop. Aaleidoskop. Spiegelsextant. Restexionogoniometer. Setiostat und Besiderop. Spiegelsprechten. Spiegelsprechten.

Rein Dichter hat die Reize des Lichtes je ausgesungen, kein Auge sie alle gekostet. Alles Sichtbare ist in vollem Sinne des Bortes ein Spiegel, aus welchem die Urquelle des Lichtes uns entgegenstrahlt. Die rote Apfelblüte im Frühling, der in der Abendsonne erglühende Gipfel des Eisberges, der sanste Strahl aus dem Auge der Geliebten — wie sie alle durch ihre eigene Gewalt sessen, haben sie doch nur ihr Licht geliehen; sie wären für unser Auge unsichtbar, wenn ihnen nicht die Fähigkeit, die auf sie fallenden Strahlen zurückzuwersen, innewohnte. Wenn die Lichtwellen von jedem Körper, den sie tressen, verschluckt (absorbiert) würden und nicht wiederkämen, wie traurig, wie öde wäre die Welt! Überall die tiesste Finsternis für unser Auge — und nur, wenn wir es direkt der Sonne oder den Fixsternen zuwendeten, oder wenn wir zufällig damit einem Blitz, dem Scheine des Nordlichts oder der brennenden Flamme begegneten, würden wir einen um so stärker kontrastierenden Lichteindruck empfangen. Ein faulendes Stück Holz würde, weil es mit eigenem Lichte zu leuchten vermag, unser Auge mehr zu sessellen als das schönste Menschenantlitz, denn jenes könnten wir sehen, dieses nicht.

Je weniger Unebenheiten eine Fläche zeigt, um so volltommener wird auch von thr das Licht zurückgeworsen. Die "von keinem Sturm emporte" Oberfläche des Wassers heißt deshalb auch bezeichnend sein Spiegel. Aus ihm strahlte dem Menschen zuerst sein eigenes Bild entgegen, und mit dem Menschen freut sich die vom Dichter belebte Natur ihres Widerscheines.

In dem glatten See Beiden ihr Antlit Tausend Gestirne —

fingen rühmend bie Beifter über bem Baffer, und von unten herauf "bas feuchte Beib":

Labt sich die liebe Sonne nicht, Der Mond sich nicht im Meer? Rehrt wellenatmend ihr Gesicht Richt doppelt schöner her? Lockt dich der tiese himmel nicht, Das seuchtverklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht Richt her in ew'gen Tau?

Und wenn der Goethesche Fischer der geheimnisvoll lodenden Gewalt des spiegelnden Bassers nicht widerstehen kann, wie sollten wir es jungen Mädchen verdenken, daß sie bei keinem Spiegel vorbeigehen können, ohne mit einem rasch hineingeworfenen Blick sich ihrer anmutigen Erscheinung zu freuen?

Der Spiegel ist ein Gerät von universeller Bedeutung. Obwohl zu seiner Ersindung ein ziemlich hoher Grad von Raturbeobachtung, Nachdenken und mancherlei Runftfertigkeit gehört, so sinden wir ihn in verschiedenen Gestalten doch über die ganze Erde
und selbst unter den am wenigsten kultivierten Bölkern verbreitet. Bunte Glasperlen
und kleine Handspiegel sind zwei der wirksamsten Rulturmittel rohen Naturvölkern gegenüber. Was Gold und alle Runft nicht vermag, das vermögen diese der Eitelkeit angehängten Stachel — Unnäherung, Zutrauen, Tausch, schließlich Gewöhnung an Arbeit,
um sich die Mittel zur Befriedigung der wachsenden Bedürfnisse zu verschaffen.

Und andererseits finden wir in den Grabern der alten, auf so hoher Kulturstufe stehenden Griechen Spiegel, welche sie den gestorbenen Frauen als Symbol der Schönheit mitgaben.


Die Spiegel ber Alten waren meift aus Metall, boch gab es auch schon frühzeitig folche aus Glas, die aus dem durch feine Glashütten berühmten Sidon bezogen wurden,

während die Metallspiegel aus Brindisi tamen. Gewöhnlich bestanden die letteren aus einer Mischung von Kupfer und Zinn; Plinius erwähnt auch filberne Spiegel, und es wird bemertt, daß Brariteles folche um die Mitte des vierten Jahrhunderts vor Chrifti Geburt verfertigt habe. Dit Silberfpiegeln von großen Dimenfionen ift ein beträchtlicher Lugus getrieben worben, und in der üppigsten Beit des Romertums hatten ein= zelne auch wohl Spiegel von Gold. Nero soll einen Spiegel von Smaraad beseksen haben; vermutlich ist aber der Ebelstein kein Spiegel, sondern ein durchsichtiges Glas gewejen, welcher vielleicht auf ahnliche Beife wie unfere Brillenglafer geschliffen war; denn Rero bediente sich besfelben, um in der Arena den Gladiatorenkampfen zu= juichauen. Bergtruftall und andere burchfichtige Steine, auch Obsibian wurden gu Spiegeln verwendet.

Die antiten Spiegel sind meift klein, rund und oval, mit einer Handhabe, wie man beren heute noch hat; indeffen bejagen nach Quintilius die Frauen auch große Specula totis paria corporibus, in benen fie ihre ganze Figur beschauen konnten, und Reiche hielten sich besondere Sklaven, die den Spiegel mahrend bes Gebrauchs halten mußten. Man fannte in fehr früher Zeit auch bereits die gefrümmten Spiegel, sowohl die Konver- oder Berftreuungs-, als die Kontav- oder Sammelspiegel (Hohlspiegel) und machte Anwenduna davon.

Es mögen zunächst die Gesetse der Lichtbewegung bei der Reflerion von ebenen Spiegeln in Kurze betrachtet und bann einige wichtige und interessante Anwendungen behandelt werben.

Reflegion bes Lichts. Jeder Rorper reflettiert Licht, ber eine mehr, ber andere weniger, am wenigsten die Gasarten, die uns deshalb auch unter gewöhnlichen Umftänden häufig unfichtbar bleiben. Rehmen wir eine glatt polierte ebene Fläche von Metall (Abb. 350), einen Planspiegel, und lassen wir auf biese einen Lichtitrahl v auffallen. Die in dem Treffpuntte o auf dem Planspiegel errichtete Sentrechte ob heißt bas Einfallslot, ber Winkel, welchen der einfallende Strahl mit dem Ginfallslote bildet, ber 350. Reflexion des Sichtes.



Einfallswinkel und die durch v und bo bestimmte Ebene die Einfallsebene. Der Lichtstrahl wird nun fo gurudgeworfen, daß er in der Ginfallsebene bleibt, und bag er unter einem Bintel von bem Spiegel fortgeht, welcher genau so groß ist wie berjenige, unter welchem er auftraf: ber Ginfallswinkel vob ist bem Reflexionswinkel bov' gleich. Wenn man die Fenster eines Zimmers verschließt und nur eine fleine Offnung läßt, durch welche die Sonne hereinscheint, so kann man badurch, daß man die Sonnenstrahlen mit einer Spiegelicheibe auffängt und die von derfelben reflettierten Strahlen beobachtet, sich von der Richtigkeit der ausgesprochenen Gesetze augenscheinlich überzeugen.

Bringen wir unser Auge in die Richtung des restettierten Strahles, so empfangen wir den Lichteindrud, und wir feben in der Richtung der in unfer Auge fallenden Strahlen das Bild des lichtstrahlenden Körpers. Der Ort, an welchem das Spiegelbild auftritt, wechselt nicht, wenn wir auch mit den Augen hin und her gehen. Er ift ein gang bestimmter und leicht durch den Versuch zu finden. Man suche nur die Richtungen der reflektierten Strahlen für verschiedene Stellungen bes Auges; alle werden von einem Punite herzukommen scheinen, der hinter der Spiegelfläche in der Verlängerung der Senkrechten liegt, die man von dem leuchtenden Körper auf sie giehen kann; und zwar befindet ich jener Bunkt genau so weit hinter der spiegelnden Fläche, als der leuchtende Körper por derfelben fteht. Die Betrachtung ber Abb. 351, welche bies Berhaltnis ber Ent= fernungen bes wirklichen Rorpers und seines Spiegelbildes von ber spiegelnden Flache wiedergibt, wird zugleich über ben Umftand belehren, daß die Planspiegel bas Bild sym= metrifch (rechts und links vertauscht) zeigen mussen, ein Umstand, von welchem Holzschneider, Aupferstecher, Lithographen u. f. w. fortwährend bei ihren Arbeiten Gebrauch machen.

Unfere Spiegel werden gewöhnlich aus Glas hergestellt und auf ber Rudseite mit einer glatten Metallschicht, Amalgam, verseben, um fie undurchfichtig zu machen. Dic

Kunst, das Glas zu größeren Tafeln zu gießen, erfand Abraham Thevart im Jahre 1688 in Frankreich; Raimundus Lullus aber hat schon zu Ende des 14. Jahrhunderts das Berfahren beschrieben, wie man das Glas durch auf seine Rückeite gelegte Bleifolie zum

Spiegel macht.

Geistererscheinung auf der Bühne. Obwohl undurchsichtige Körper am besten das Licht restettieren, so gibt es doch Zwede, für welche die Durchsichtigkeit der spiegelnden Flächen erwünscht ist. Ein solcher Fall trat uns schon bei dem Spiegel im Fizeauschen Apparat zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Lichtes entgegen, ein anderer ist auf vielen Bühnen in den Bereich schauspielerischer Thätigkeit gezogen worden. Die Methoden, "Geister erscheinen zu lassen", sind durch Anwendung dieser ziemlich einsachen Spiegelvorrichtung um die frappanteste vermehrt worden.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß schon die alten Zauberer ähnliche Spiegelvorrichtungen bei ihren Geisterbeschwörungen mitwirken ließen, wie sie bei dem gleich zu besschreibenden Apparate in Anwendung kommen. In größerem Maßstabe und vor der



551. Spiegelbild bei Dlanfpiegeln.

Öffentlichkeit wurde die Idee aber erst vor wenigen Jahren durch den englischen Physiker Pepper zur Ausführung gebracht, welcher lange Zeit allabendlich durch den sogenannten Pepper Ghost in dem Londoner Polytechnikum eine sehr große Zuschauermenge zum Schauern brachte und seiner patentierten Erfindung auch Eingang auf dem Theater verschaffte.


Berfeten wir uns in ben Buschauerraum eines großen Theaters. Es wird ein Stud gegeben, deffen Rern befonders auf der Ericheinung eines Beiftes beruht. Die Rataftrophe ift nahe. Die Lichter brennen matter und matter, bas Saus ift ziemlich dunkel, die Buhne felbst febr wenig beleuchtet; wir ahnen, daß ber Reitpunft getommen ift, wo etwas Großes paffieren joll. Da erhebt fich an einer Stelle ber Buhne ein heller Schein, er wird beutlicher und immer beutlicher, und es entwickeln sich allmählich in ihm sichtbare Konturen, die Bedeutung und Busammenhang gewinnen — eine unbeschreibliche Geftalt fteht plötlich vor dem ergriffenen Selden Er ertennt in ihr bas Befen der Tragödie. eines längft Berftorbenen, und boch ift fie

tein Körper, sie ist Luft; sie spricht, ihre Stimme klingt hohl, sie bewegt sich, und ihre Bewegungen werden durch keinerlei Gegenstände gehindert; sie geht durch Busche und Baume hindurch, ohne daß ein Blatt sich rührt; den umschlingenden Arm läßt sie ins Leere greifen, dem durchbohrenden Degen seht sie keinen Widerstand entgegen. Endlich verschwindet sie ebenso plöglich und geheimnisvoll vor unseren Augen, wie sie kam, und die Zuschauer konnen nicht umhin, dem Ungkücklichen, welchem ihr Besuch gegolten, ihr tiefstes Mitgefühl zu schenken; denn fröstelnd fühlen sie, wie schredlich es sein muß, in solcher Weise und durch solche Boten vielleicht an gewisse, disher unbeachtet gelassene Verbindlichkeiten erinnert zu werden.

Büßten sie während ber Vorstellung schon, daß, sobald der Vorhang gefallen ift, ber von ihnen Bemitleidete Urm in Urm mit dem Geiste seines Vaters oder eines erstochenen Nebenbuhlers in ein Weinhaus geht — sie würden sich einen großen Teil Rührung ersparen. Schließlich erzählt er ihnen, daß er von der ganzen Erscheinung selbst gar nichts gesehen habe. Das kommt ihnen nun freilich am allermerkwürdigsten vor. Sie forschen und fragen, und richtig, die Zuschauer allein sind die Getäuschten. Uber wie?

Das Theater hat außer der gewöhnlichen Buhne noch eine zweite, verborgene, die etwas tiefer liegt. Auf ihr spielt der Schauspieler, welcher dem auf der gewöhnlichen

Bühne befindlichen Akteur als Geist erscheinen soll, und sie ist deshalb dem Zuschauer durch gewisse Arrangements, Gebüsch oder eine Bodenerhöhung verdeckt. Das Wesentsliche der ganzen Sinrichtung besteht aber in einer großen, gut polierten Glaswand, welche gegen den Zuschauerraum etwas geneigt und so ausgestellt ist, daß die verdorgene Bühne zwischen ihr und den Zuschauern liegt. Um ein genaueres Verständnis des ganzen Uppastates zu geben, verweisen wir auf die Abb. 352, welche die Sinrichtung, wie sie von Dirks und Pepper an vielen Bühnen ausgeführt worden ist, im Durchschnitt gibt. Die Öffnung a, welche zu der verborgenen Bühne de führt, kann durch Fallthüren geschlossen werden, damit sich die Schauspieler, wenn der Geist nicht mitzuwirken hat, ungehindert auf der oberen Bühne bewegen können; f ist die Glaswand, deren Känder oder Zussammenfügungsstellen auf irgend eine Weise durch Rahmen, Guirlanden oder dergleichen maskiert sind. Sie wirkt wie ein Spiegel, zwar nicht mit der ganzen Schärse und Deutslichseit, welche eine hinten mit Zinnsolie belegte Spiegelplatte ihren Bildern geben würde; allein dies ist bei einer Geistererscheinung auch gar nicht der Zweck. Dadurch, daß die Glassamen dies ist bei einer Geistererscheinung auch gar nicht der Zweck.




852. Apparat gur Ergengung von Geifterericheinungen auf der Buhne.

Um den gewünschten Zwed nun zu erreichen, muß die obere Buhne mahrend der Rataftrophe verfinftert werben. Der Geist felbft wird von der unteren Buhne b aus bargestellt. hier befindet fich eine Band k, an welche ber entsprechend gekleibete Schaufpieler fich anlehnen kann. Das Bild besselben wird, da der ganze untere Raum mit fcwarzem Sammet ausgeschlagen ift, bei ber hellen Beleuchtung fehr beutlich hervortretend den Zuschauern durch die Glasmand widergespiegelt, und dies Spiegelbild ist eben ber Beift. Er icheint, aus bem Buichauerraume gesehen, hinter ber unsichtbaren Glasicheibe fich zu befinden; ber mit ihm vertehrende Schaufpieler, ber ebenfalls hinter f fich bewegt, muß genau ben Buntt bes Spiegelbilbes tennen, weil er natürlich von der Ericheinung nichts feben tann, aber fein Spiel boch nach ben Bewegungen berfelben einzurichten hat. Die Band k ift, bamit die Figur im Bilbe aufrecht erscheint, der Spiegelicheibe f genau parallel gerichtet. Die lettere felbft befindet fich in einem beweglichen Rahmen, den man durch Schrauben oder Seile h und i unter dem richtigen Bintel einftellen fann. Die Ginftellung geschieht entweber mahrend bes 3mifchenattes ober bei offener Szene zu einer Beit, in ber die Aufmertfamteit des Bublifums anderweitig gefeffelt ift. Selbstverftandlich muß man in biesem Falle ben richtigen Reigungswinkel vorher genau ermittelt haben. Da nun ber Beifterspieler wegen ber Reigung ber Spiegelplatte auch in feinem Berfted eine ichiefe Lage einnehmen muß, welche jede Bewegung erichweren wurde, fo ift die Band k wie ein Wagen auf Rollen und Schienen verschiebbar ein= gerichtet. Die Lichtquelle c (f. Abb. 352 u. 353) bewegt fich zugleich mit bem Wagen, wofern fie nicht fo eingerichtet ift, daß fie ben gangen unteren Raum, innerhalb beffen bie Gestalt gestituliert, erleuchtet. Sat man eine konftante Lichtquelle, wie elektrisches Licht, fo kann man die Beleuchtung durch einen Schirm unterbrechen, welcher in gewiffer Stellung die Bestrahlung von der verborgenen Buhne abschneidet. Bei Sydro-Drygengaslicht ift die

Abichwächung und Berftartung der Belligfeit am bequem-

ften durch Stellung ber Gashahne zu bewirken.





wechselnden Mannigfaltigfeit bem Mufterzeichner manchen nütlichen Anhalt geben konnen. Schon mit einer Borrichtung, die man auf die einfache Beife badurch herftellen tann, daß man zwei tleine vieredige Spiegel unter einem gewissen Wintel zusammenftogen läßt, tann man icone Effette erlangen, wenn man ben Bintel genau fo groß



855. Bild im Raleidefkop.

macht, daß er in den Umfang des Kreifes ohne Rest aufgeht. Je nachdem er 1/4, 15/, 1/6 u. f. w. bes Rreifes betragt, ordnen fich die Bilber ber zwischen ben Spiegeln befindlichen Wegenstände, Beichnungen ober bergleichen zu vier=, fünf=, feche und mehrftrahligen Sternen. Das regellofefte Bewirr bunter Faben. Berlen, Tintenfledfe, Blumenblätter, Glasftude, furz mas es auch immer fei, erhalt dadurch eine icone Regelmäßigfeit. welche die bewundernswürdigften Figuren hervorbringt. Bor einigen Sahren wurde ein Apparat unter dem Ramen Debuftop (nach dem Berfertiger besfelben, Debus) in ben Beitungen ausposaunt und wird auch jest noch zu ziemlich hohem Breise vertauft. Derfelbe ift aber nichts weiter als ein gang einfacher Winkelspiegel, ben sich jeder, ber einen folchen zu feinem Nugen ober Bergnugen haben möchte, felbst aus zwei fleinen

Spiegelicheiben, ober noch beffer aus zwei blant polierten, verfilberten Rupferplatten anfertigen fann. Und zwar bietet diese eigene Anfertigung noch ben Borteil, bag man bann Die Spiegelplatten verstellbar einrichten und fo nach Belieben fünf-, feche- ober mehredige Bilber erzeugen tann, mahrend bei dem "patentierten" Debuftop die Spiegel fic gegen einander in fester, unverrudbarer Stellung befanden.


Das Raleidoftop (beutich: bas, was schone Bilber zeigt, Abb. 354 u. 355) ift eine 1817 von Bremfter in den Sandel gebrachte Erfindung, bei welcher balb zwei, bald brei Spiegel unter Winteln von 60 Grad zusammenstoßen. In bem baburch gevildeten Dreied liegen ebenfalls lauter kleine farbige Gegenstände, beren Spiegelsbilder sich zu regelmäßigen sechseckigen Figuren zusammensehen (Abb. 355), die sich durch Schütteln oder Drehen fortwährend verändern lassen. Ühnliche Borrichtungen wie das Kaleidostop waren schon vor mehreren Jahrhunderten bekannt. Porta und der Pater Kircher (um 1646) erwähnen ihrer, ohne daß sie jedoch so großes Aussehen gemacht hätten, wie die Brewstersche Ersindung, welche von Paris aus, wo sie ein Wodesspielzeug wurde, sich rasch über die ganze Welt verbreitete und ihrem Ersinder großen Gewinn brachte. Eine Zeit lang wurden in Paris täglich gegen 60000 Stück von versschiedenen Größen gefertigt.

Bon dem Prinzip des Winkelspiegels findet man in Raufläden behufs bekorativer Gruppierung der in den Schaufenstern derselben ausgelegten Gegenstände mannigfachen Gebrauch gemacht.

Die wichtigste Unwendung von ber Spiegelung ebener Flächen ift aber bei ber Berstellung einiger wissenschaftlicher Instrumente gemacht worden, unter benen namentlich

ber Spiegelsextant, das Reflexionsgoniometer, der Heliostat und der Heliotrop zu nennen sind.

Der Spiegelsertant dient dazu, den Winkel zu be= ftimmen, welchen die vom Beobachter aus nach zwei ent= fernten Buntten gezogenen Beraden mit einander bilben. Er verbantt feinen Namen einer fehr gebrauchlichen Ginrichtung, nach welcher bei Diefem Inftrument ein Sechftelfreis zur Meffung ber Win= felgrößen angewandt wurde. Die erfte Ibee bagu ftammt von dem befannten englischen Bhufiter Soote: Newton hat dieselbe vervollfommnet und hablen 1731 banach bas erfte Inftrument der Art ausgeführt. In der That war bas-




866. Der Spiegelfentant.

felbe aber ein Ottant, benn es betrug fein Bogen nur ben achten Teil eines Rreisumfanges. In Abb. 356 soll AB einen geteilten Kreisbogen bezeichnen, um dessen Mittel= puntt C fich ber Arm (Alhibade) CD breben läßt. Derfelbe tragt an feinem oberen Ende einen zur Ebene bes Rreisbogens fenfrechten Blanfpiegel C, der mittels fleiner Schrauben regulierbar befestigt ift. Un dem anderen Ende des Armes befindet fich ein Nonius, welcher bie Größe ber ausgeführten Drehung bes Armes, je nach ber Feinheit des geteilten Kreifes, in Graden resp. Minuten, Sekunden und Bruchteilen derselben abzulesen gestattet. G ift eine fleine Lupe, die, an einem um H drehbaren Stäbchen befestigt, die feine Teilung beffer ertennen lagt. J ift ein Fernrohr mit fester, unveranderlicher Richtung, beshalb auch in eine feste Fassung K eingeschraubt. Dasselbe ift auf einen zweiten, zur Rreisebene fentrechten, feften Blanfpiegel L gerichtet, beffen untere Balfte auf ber Rudfeite mit Binnfolie belegt, und beffen obere Salfte burchfichtig ift, fo bag man mit Silfe bes Fernrohrs burch ben oberen Teil besfelben einen entfernten Gegenstand birett und gleichzeitig das vom ersten Spiegel C und vom unteren Teile des zweiten Spiegels L zweitmal reflektierte Bilb eines zweiten entfernten Gegenstandes beobachten kann. Wenn ber feftstehenbe Spiegel L mit bem brebbaren bei C genau parallel geftellt ift, fo foingtbiert ber Nullpuntt Des Nonius mit bem Nullpuntt ber Rreisteilung. M und N find zwei Blendgläser, um, wenn Sonnenbeobachtungen gemacht werden sollen, den zu grellen Schein des Lichtes abzudämpfen; O stellt den Handgriff dar, an welchem das Instrument beim Gebrauche gehalten wird. In der Abb. 357 sehen wir alle diese Teile in einssacher, schematischer Darstellung, welche gewählt worden ist, um die Wirkungsweise

beffer zu verfinnbildlichen.

Sind die beiden Spiegel C und L parallel gerichtet, so werden die Strahlen, welche von Spiegel C ressestiert nach Spiegel L gelangen, von diesem wieder in derselben Richtung in das Fernrohr zurückgeworsen, in welcher sie auf den Spiegel C auftrasen. Man sieht also mit hilse des Fernrohrs J denselben Gegenstand, das eine Mal durch die obere Hälfte des Spiegels L dirett, das andere Mal das zweimal ressestierte Bild desselben in dem Spiegel selbst. Man hat demnach in der Übereinstimmung, in der Deckung der beiden Bilder ein sicheres Mittel, den Parallelismus der Spiegel auf das genaueste herzustellen. In dieser Stellung soll also, wie erwähnt, der Index des Armes CD auf den Nullpuntt der Teilung einspielen. Ist der Winkel zu bestimmen, unter welchem zwei Punkte K und S von dem Standpunkte des Beschauers aus erscheinen, so visiert man mit dem Fernrohr (Abb. 357) durch den unbelegten, oberen Teil des Spiegels L hinweg nach dem einen Punkte K und bringt gleichzeitig das Bild des anderen, in der Richtung CS liegenden



867. Pringip des Bestanten.

Bunktes in das Fernrohr, indem man mittels der Alhibade CD den Spiegel C so weit dreht, bis er den gesuchten Gegenstand nach Spiegel L reflektiert, und dieser das Bild in das Fernrohr I weiter sendet, so daß der direkt gesehne Bunkt K sich mit dem zweimal reslektierten Bilde von S deck. Der Winkel, um welchen man hierbei den Arm CD hat drehen müssen, ist genau die Hälfte dessenigen, den die vom Beobachter aus nach den beiden Punkten gezogenen Richtungslinien mit einander bilden; um diesen Winkel gleich direkt ablesen zu können, ist die Teilung so ausgeführt, daß ein Grad derselben einem halben Grade der gewöhnlichen Kreisteilung entspricht.


Der Sextant ist für die Seefahrer ein unentbehrliches Instrument; sein Hauptvorzug beruht darauf, daß er in der freien Hand gehalten ohne festen Standpunkt die Winkelgröße mit hinlänglicher Genauigkeit zu bestimmen gestattet, und daß die Genauigkeit der Winkel-

messung durch geringe Schwankungen des Schiffes nicht beeinträchtigt wird. Für die aftronomische Ortsbestimmung, namentlich für die Breitenbestimmung, ist es notwendig, die Sonnenhöhe zu nehmen, d. h. den Winkel, um welchen die Sonne beim Durchgang durch den Meridian über dem Horizont steht, genau zu messen. Jede Methode, welche einen seststehenden Apparat zu dieser Messung, die an sich nicht besonders schwierig ist, verlangt, würde von vornherein bei dem häusigen Schwanken des Schiffes unbrauchdar sein. Der Sextant ist dassenige Instrument, welches an dieser Bewegung, unbeschadet der Genauigkeit seiner Angaben, mit teilnehmen kann und deshalb auf keinem Schiffe sehlt, welches das offene Wasser befährt.

Das Reflexionsgoniometer ist ein von Wollaston ersundenes Instrument, um die Winkel, unter welchen die Flächen der Arystalle zusammenstoßen, zu messen. Es wird zu diesem Zwecke die Spiegelung der Arystallslächen benut, welche dieselben entweder von Natur besitzen, oder die man ihnen durch Benetzen oder Aufkleben dünner Plättichen von Spiegelglas geben kann. Das Prinzip ist sehr einsach. Man bringt den Arystall in der Achse eines vertikalen, auf seinem Umfange mit Teilung versehenen und mit der Achse drehbaren Areises an, so daß die Kante, in welcher die beiden Arystallslächen zusammenstoßen, in die Berlängerung jener Achse fällt. Man beobachtet nun von einer entsernten, horizontalen Marke, etwa einer Dachsirst, das Spiegelbild, welches eine der beiden Flächen liesert, bringt es mit einer passend gewählten, direkt zu beobachtenden, horizontalen Stands

Iinie zur Deckung und liest so die Stellung des Arpstalls mittels eines mit der Drehungsachse des Instrumentes sest verbundenen Index an der Areisteilung ab. Hierauf dreht man den Areis mit dem Arpstall um die Drehungsachse des Instruments so lange, bis dieselbe Erscheinung auch für die zweite Arpstallsläche stattsindet, die also auch das von der zweiten Fläche reslettierte Bild der horizontalen Marke mit der horizontalen Standlinie koinzidiert, und liest wieder die Stellung des Index an der Areisteilung ab; alsdann ergibt die Differenz der beiden Areisablesungen den Supplementwinkel des zu messenden Arpstallwinkels, d. h. denjenigen Winkel, welcher den zu messenden Arpstallwinkel zu 180 Grad ergänzt.

Abb. 358 stellt ein einsaches Wollastonsches Resterionsgoniometer dar. PQa bildet den ausziehbaren und um L drehbaren Arhstallhalter, welcher, wenn F durch die Klemmbacke UST sestgestellt ist, durch den Limbus I gedreht werden kann; E ist der vertikale Teilkreis, welcher sich bei gelüsteter Klemmbacke UST samt dem Krystallhalter mittels des Limbus G um die durch seinen Mittelpunkt gehende, horizontale Achse drehen



868. Reflexionsgoniometer.


869. Belioftat von Meyerftein.

läßt, und bessen Stellung durch ben auf QR befindlichen Index abgelesen werden kann. x stellt die horizontale Marke dar und y einen Spiegel, welcher bei passender Neigung das Spiegelbild von x als horizontale Standlinie liefert.

Bei vielen optischen Untersuchungen ist es notwendig, Sonnenstrahlen längere Zeit hindurch stets in derselben Richtung in das Beobachtungszimmer, resp. auf die Apparate gelangen lassen zu können. Diesem Zwecke dient eine sehr sinnreiche Spiegelvorrichtung, der Heliostat. Seine Einrichtung wird dadurch eine komplizierte, daß die Sonne nicht stillsteht, sondern ihre scheindare Bahn am Himmelsgewölbe beschreibt, der Spiegel also sortwährend der Bewegung der Sonne solgen muß. Das Wesentliche des Instrumentes besteht daher nicht in dem Spiegel, sondern vielmehr in dem Uhrwerke, welches die Drehung desselben bewirkt. In Abb. 359 ist ein übersichtlicher, von Meyerstein konstruierter Heliostat in ½ der natürlichen Größe abgebildet. Das Instrument ist so ausgustellen, daß die Achse aa der Weltachse parallel, also nach dem Polarstern gerichtet ist. Am unteren Ende der Uchse besindet sich ein Zahnrad d, welches durch das Uhrewerk co in 24 Stunden einmal um seine Uchse gedreht wird. Auf das obere Ende der Achse aa ist eine mittels einer Nemmschraube sesstyltellende Hüsse aufgeschoben,

welche eine halbtreisförmige Gabel tragt, amifchen beren Enden der eigentliche Belioftatenspiegel ss berart angebracht ift, daß er um eine horizontale, zur Achse an fentrechte Achse gebreht und in jeder Reigung gur letteren festgeftellt werden tann. Er ift fo einzustellen, bag der einfallende Strahl ro nach op, der Berlangerung der Achje aa, reflettiert wird, jo daß also ber reflektierte Strahl, mit der Beltachse zusammenfallend, nach dem Polarftern gerichtet ift. Bu diefem Zwede muß die Spiegelebene mit Silfe bes geteilten Rreifes kk gegen die Beltachse um einen Bintel geneigt werden, welcher gleich 900-1/2 o ift, wo o die geographische Breite bes Beobachtungsortes ift. In biesem Falle wird ber reflettierte Lichtstrahl, ba die ber Weltachse parallele Achse aa burch bas Uhrwerf mit berfelben Wintelgeschwindigfeit gebreht wird, mit welcher die Sonne fich icheinbar um die Beltachse dreht, ftets mit der Richtung der Beltachse ansammenfallen. Dit Silfe eines zweiten Spiegels tann man nun ben Lichtstrahl in unveranderter, horizontaler Richtung in bas Bimmer refp., auf die optischen Apparate gelangen laffen. Bamben und Gilbermann, in neuerer Beit gueß haben vervolltommnetere Uhrhelioftaten mit nur einem Spiegel konftruiert. In Abb. 360 ift ein kleiner Fueficher Belioftat neuester Konftruftion bargestellt.

Die senkrechte Stellung der Azimutachse A, an welcher eine Röhrenlibelle angebracht ift, wird vermittelst dreier Stellschrauben bewirkt. Der Kreisbogen D' ift mit Gradteilung versehen



860. Juefifcher Belieftat.


und trägt einen Schieber, in welchem bie Stundenachje gelagert ift. unteren Ende bes Schiebers ift das Uhrwert v befestigt. Das Bahnrad x bewirft die Berbindung der Stundenachie mit bem herausragenden Trieb des Uhrwertes v. Auf dem oberen Teile der mit der Schraube b festflemmbaren Stundenachie Trager C des figt ber Deflinationsbogens D, melcher, mährend die Stundenachie burch bas Bahnrad in bestimmter Stellung gehalteu wird, beliebig gedreht und festgestellt werden fann. Den Trager C umichließt ein Gabelftud r, welches am linfeliegenden, langeren Arme zwei fleine Binfelftude, die Diopter p und q

trägt. Der kurze, rechts liegende Arm endigt in einer Strichmarke, welche den Deklinationsbogen D bestreicht und zur Einstellung des Deklinationswinkels der Sonne dient. Der Bogenarm B hält die Buchse der Spiegelachse o und ist mittels seiner Hülse H seitlich drehbar eingerichtet, um den resteltierten Sonnenstrahl beliebig seitwärts in der Ebene der Horizontalen ablenken zu können u ist ein senkrecht zur Spiegelachse stehender Arm, mit welchem vermittelst Spisengelenk die Fassung des Spiegels verbunden ist, S die Führungsstange des Spiegels, welcher leicht verschiebbar in der ebenfalls nach allen Richtungen beweglichen Hülse v gleitet.

Der Helivtrop ist eine Spiegelvorrichtung, um das Sonnenlicht bis auf sehr entfernte Kunkte zu restektieren. Da nämlich eine Quadratzoll große Spiegelfläche, wenn sie hell von der Sonne beschienen wird, bis auf mehr als sieben Meilen Entsernung noch durch ein Fernrohr sichtbar ist, so können dergleichen Lichtsignale mit großem Nupen bei Ländervermessungen angewendet werden. Es ist nur notwendig, mittels geeigneter Justierungsvorrichtungen dafür zu sorgen, daß der vom Spiegel restektierte Lichtstrahl in die optische Uchse des auf der anderen Station aufgestellten Beobachtungsfernrohrs fällt. Der von Gauß ersundene Heliotrop läßt diesen Zwed auf höchst scharssinnig erdachte Weise erreichen Steinheil in München hat ein anderes Instrument angegeben, das sich durch größere Einsachheit auszeichnet.

Eine weitere wichtige, besonders bei den feineren magnetischen und elektrischen Meßinstrumenten vorsommende Anwendung der Reslexionsgesehe an ebenen Spiegeln ist die Gauß-Poggendorfsiche Spiegelablesungsmethode mittels Fernrohr und Stale zur Messung kleiner Drehungswinkel. Der in der Regel an einem feinen Faden aufgehängte Wagnet ist für diesen Zwed mit einem Planspiegel derart verbunden, daß die Ebene des Spiegels vertikal ist, und seine Witte in die Drehungsachse des Magnets fällt. In der zur Spiegelebene normalen Richtung ist in bestimmter Entsernung (Abb. 361) eine gut beleuchtete (Willimeter-) Skale und ober- oder unterhalb derselben ein mit Fadenkreuz versehenes Fernrohr so aufgestellt, daß das vom Spiegel restektierte Bilb der

Stale im Gefichtsfelbe bes Fernrohres ericheint, und zwar der mittelfte Strich A ber Stale (ber als Nullpuntt bient) mit bem Bertifalfaben bes Fadentreuzes toinzidiert. Er= fährt alsbann ber Magnet und mit ihm also auch ber Spiegel burch irgend eine äußere Urfache, z. B. burch einen anderen Magnet, ober durch einen nahe vorbei= geführten galvanischen Strom, eine fleine Drehung o, fo wird ein anderer Stalenteil, etwa B, im Gesichtsfelde des



861. Gauf. Doggendorffiche Spiegelablefung.


Fernrohres erscheinen. Aus der Entfernung dieses von dem ersteren (n) sowie aus der senkrechten Entfernung der Stale vom Spiegel (r) — beide mit derselben Einheit gemessen — läßt sich leicht die Größe des Drehungswinkels berechnen ($\varphi=\frac{n}{2\,r}$).

Auf die verschiedenen Spiegelvorrichtungen, welche in neuerer Zeit benut werben, um innere Körperteile zu beleuchten und zu beobachten, kann hier nur kurz hingewiesen werden; die mannigsachen Augen=, Ohren=, Rehlkopfspiegel u. s. w. sind meist Hohlspiegel, welche Licht auf die betreffenden Körperteile werfen und eine kleine Öffnung zum gleich=zeitigen Hindurchsehen besitzen.

Spiegelung gekrummter Flächen. Wenn ein Lichtstrahl auf eine gekrummte spiegelnde Fläche auffällt, so wird er nach demfelben Gesehe, wie beim ebenen Spiegel restettiert. Der Einfallswinkel ist dem Reslezionswinkel gleich; wir haben uns nur in dem Punkte, in welchem der Strahl auftrist, die Tangentialebene an die Fläche zu benken, um die Wahrheit dieses Sates bestätigt zu sehen. Die gekrümmten Flächen sind



862. Burückwerfung parallel auffallender Strahlen durch den Hohlfpiegel.




Reflexion in divergierender Richtung.

zweierlei Art, erhabene und hohle oder, wie sie in der Sprache der Physiter genannt werden, konvexe und konkave. Ein Uhrglas zeigt uns auf seiner äußeren Oberfläche ein Beispiel der zweiten Art. Da nun aber die Natur der Krümmung eine sehr verschiedene sein kann, indem es cylindrische, kegelsförmige, kugelsörmige, kugelsörmige, kugelsörmige, parabolische u. s. w. Oberflächen gibt, so werden die


306 Bom Lichte.

von solchen Spiegeln erzeugten Spiegelbilder trot des einfachen Grundgesets, nach welchem sie zustandekommen, eine große Mannigfaltigkeit und eine mehr oder weniger verzerrte Gestalt zeigen.

Bei Hohlspiegeln vereinigen sich unter gewissen Berhältnissen alle von ihnen restektierten Strahlen in einem einzigen Punkte F, dem Brennpunkte (Focus). Ist die spiegelnde Fläche, wie AB in Abb. 362, ein Teil einer Hohlkugelstäche, und die Lichtquelle so weit entfernt, daß die von ihr ausgehenden Strahlen unter sich als parallel gelten können, so liegt dieser Brennpunkt in der Achse des Spiegels, das ist in der Berbins dungslinie des Kugelmittelpunktes O mit dem Mittelpunkt C des Spiegels und zwar in



ber Mitte zwischen O und C (Hauptstrahl). Die Entsernung FC des Brennpunktes von der Mitte der Spiegelfläche in dieser Richtung heißt die Brennweite des Spiegels. Rückt die Lichtquelle näher an den Spiegel, so daß die von ihr ausgehenden Strahlen unter einander nicht mehr parallel sind, so rückt der Brennpunkt weiter vom Spiegel ab, dem Rugel- oder Krümmungsmittelpunkte zu und fällt endlich mit diesem zusammen, wenn



866. Pirtnelles Bild beim Konkanfpiegel.

die Lichtquelle in dem Rrummungemittelpuntte felbst fich be-Rommt lettere noch findet. näher an ben Spiegel heran, fo rudt ber Brennpuntt immer weiter ab, und zwar unendlich weit, wenn die Lichtquelle im Brennpuntte F fteht; bie reflettierten Strahlen geben bann parallel fort; fie divergieren endlich fogar, wenn ber leuchtende Buntt zwischen Brennpuntt und Spiegelfläche liegt (Abb. 363).

Die von einem Hohlspiegel erzeugten Spiegelbilder find mannigsacher Art und werden durch folgende einsache Konstruktion erhalten: Es sei A (Abb. 364) ein leuchtender Punkt, dessen Spiegelbild gesucht wird. Unter allen Strahlen, welche von A ausgehend auf den Spiegel sallen, sind zwei ausgezeichnet, der Zentralstrahl AOC', welcher durch den Krümmungsmittelpunkt geht, und der Paralselstrahl AC"; der erstere wird, da er normal auf die Spiegelsläche fällt, in sich selbst reslektiert, der zweite so, daß er durch den Brennpunkt geht; derzenige Punkt, in welchem sich die beiden reslektierten Strahlen C'O und C"F schneiden, nämlich A', ist daher der Bildpunkt von A. Indem man auf diese Weise mit den einzelnen Punkten eines leuchtenden Gegenstandes verfährt, er hält man das vom Hohlspiegel reslektierte Bild besselben. Liegt der leuchtende Gegenstand über den Krümmungsmittelpunkt hinaus, wie z. B. ab in Abb. 365, so erhält man mittels dieser Konstruktion a' als Spiegelbild des Punktes a, und ebenso erhält man b' als Spiegelbild von b. Wan erhält, wenn man auf diese Weise mit allen

zwischen a und b liegenden Punkten verfährt, ein Spiegelbild, welches umgekehrt und verkleinert erscheint. Bild und Gegenstand lassen sich bezüglich ihrer Wirkungsweise verstauschen. Würde sich nämlich der leuchtende Gegenstand zwischen dem Krummungsmittels


punkte C und dem Brennpunkte F befinden, würde also a' b' der leuchtende Gegenstand sein, so würde man in eben derselben Weise als Spiegelbild ein umgekehrtes und vergrößertes Bild (a b) erhalten. Man kann es auf einer mattgeschliffenen Glasscheibe auffangen, und es heißt deswegen das reelle Bild im Gegensah zu dem virtuellen Bilde, welches nicht in Wirklichkeit existiert, sondern nur in unserem Auge erzeugt wird, wenn der seuchtende Gegensta

liegt. Der Gang der Lichtstrahlen si dem bekannten vergrößernden Rasier= spiegel haben wir einen Apparat, der uns diese Art Bilder auf das deut= lichste vor Augen führt. Das vir= tuelle Bild erscheint hinter dem Spie= gel und zwar aufrecht stehend und

vergrößert.


Die tonvegen Spiegel geben teine reellen Bilber; die von ihnen reflektierten Strahlen bivergieren nach allen Seiten. Die virtuellen Bilber aber erscheinen aufrecht und je nach der Rrummung bes Spie= gels und der Entfernung des leuch= tenden Gegenstandes mehr ober weniger verfleinert. Die großen, inwendig entweder geschwärzten ober verfilberten Rugeln, welche man zum Bierat in den Gärten aufstellt, eignen fich zu Beobachtungen biefer Art, und Die beigegebene Abb. 367 burfte, wenn man bas in Bezug auf Hohlfpiegel Befagte bier in entsprechender Beise gur Anwendung bringt, die Wirfungsweise eines Ronverfpiegels genügend erläutern.

Dies find die einfachften Fälle ber Anwendung gekrümmter Spiegel. Die tomplizierteren Erscheinungen, welche uns in mannigfaltiger Beise in der Natur gegenübertreten, lassen sich alle nach den hier entwicklten Gesehen erklären. Eine irgendwie




867. Birtuelles Bild beim Konvenspiegel.

wird, wenn der leuchtende Gegenstand zwischen bem Brennpuntte und der Spiegelfläche liegt. Der Gang der Lichtstrahlen für den letteren Fall ift in Abb. 366 angegeben; in



368.



868 u. 869. Bergerrte Bilder im konischen Spiegel.

wichtige Anwendung wird aber mit Ausnahme der elliptischen und parabolischen Spiegel, welche zu Beleuchtungszwecken benutzt werden, von ihnen nicht gemacht. Weder die verzerrten Bilder, welche, in polierten Regels oder Cylinderspiegeln betrachtet, als regelmäßige Figuren erscheinen, und welche man als Auriositäten noch vielsach in alten Sammlungen pors

308 Bom Lichte.

findet (Abb. 368 und 369), noch die freischwebenden Bilder der Hohlspiegel, die, auf Rauchswolfen oder Borhängen aufgefangen, bei den Geistercitationen in früherer Zeit eine große Rolle gespielt haben mögen, können unser Interesse noch besonders in Anspruch nehmen. Bet einer sehr wichtigen Form des Fernrohrs aber, nämlich dem Spiegeltelestop, sowie bei einigen anderen Apparaten, in denen sphärische Spiegel eine Rolle spielen, werden wir noch Gelegenheit sinden, uns der soeben behandelten Säpe wieder zu erinnern.


Pas Frisma und die Spektralanalyfe.

Mythisches. Brechung des Lichtes, im Basser und in der Lust. Kala morgana. Das Prisma. Cotale Restrion. Die Camera sucida. Abbes Restraktometer. Das Sonnenspektrum. Berlegung des weißen Lichtes in sarbige Strahsen. Con und Karbe. Newtons Karbenlehre und Goethe. Kluoreszenz. Kraunhofersche Linien. Verschiebenheit der Spektra von verschiedenen Lichtquellen. Aontinuierliche Spektra und Spektra der Gase und Dämpse. Geschichte der Spektrasanalyse. Airchfoff und Bunsen. Spektrasapparate. Erzeugung von Spektra durch Diffraktionsgitter. Aeuentdeckte Metalle. Anwendung der Spektrasanalyse auf die Aatur der Limmelskörper. Aus was besteht die Sonne? Zonnenprotuberanzen. Technische und medizinische Anwendungen der Spektrasanalyse.

Sieben Jungfrauen vereinigten sich — so lautet eine indische Fabel — um die Anstunft des Lichtgottes Krischna zu feiern. Als derselbe ihnen aber erschien und sie aufsforderte, vor ihm zu tanzen, mußten sie trauernd gestehen, daß ihnen die Tänzer fehlten. Darauf teilte sich der Gott in sieben Teile, und jede Tänzerin erhielt ihren Krischna.



870. Lichtbred,ung im Waffer.



871. Bestimmung des Brechungeverhaltniffes.

1

Diese Whthe hat eine überraschende Sinnverwandtschaft mit einer Erzählung, die uns Pindar überliesert hat. Als die Götter die Erde unter sich geteilt hatten, war der Sonnengott vergessen worden, und es blieb, ihn zu entschädigen, nur eine Insel übrig, welche eben aus dem Weere aufstieg; diese erhielt er denn auch — es war die Insel Ahodos, genannt nach der Geliebten des Sonnengottes, von welcher dieser sieben wunderbar begabte Söhne erhielt — und sie blieb dem Kultus des göttlichen Feuers heilig. — Auf den antiken Abbildungen ist Apoll mit einem aus sieben Lichtpunkten bestehenden Diadem geschmückt, und bei Julian heißt die Gottheit der Sonne der "siebenstrahlige Gott", welche sinnvolle Bezeichnung chaldässchen Ursprunges sein soll.

Diese poetischen Anschauungen längst vergangener Zeiten spiegeln aber auf merkwürdige Weise sich in gewissen streng entwickleten Theorien ber neueren Raturforschung wieder. Mag es auch sein, daß die sieben durch Krischna beglückten Jungfrauen und die sieben Söhne der rhodischen Nymphe, wie so vieles andere, der heiligen Zahl zu Gefallen gedichtet worden sind, und daß erst in dem wunderbaren Bilde des Regendogens sieden Farben in Anlehnung hieran unterschieden und bezeichnet wurden — gleichviel, in jenen Mythen liegt für uns die älteste Wurzel einer Farbenlehre, welche, durch die Newtonschen Entbedungen wissenschaftlich begründet, einem weiten Gebiete von Erscheinungen als ein jest klar erkanntes sicheres Fundament unterbreitet ist.

Brechung bes Lichtes. Das entzüdende Farbenspiel des Diamanten, die finne täuschende Fata morgana, die das Kleinste und das Fernste auflösende Kraft linsensormig geschliffener Gläser, die "aus Berlen gebaute Brüde" des Regenbogens — sie beruben alle

auf einer einzigen Eigentümlichkeit des Lichtstrahls, eine andere Richtung einzuschlagen, wenn er aus gewissen durchsichtigen Körpern in andere übergeht, ober wenn die Dichtigkeit des Körpers, in welchem er sich fortbewegt, innerhalb der verschiedenen durchlausenen Schichten verschieden groß ist. Diese Eigentümlichkeit heißt die Brechbarkeit des Lichtes. Wir können sie durch einen einfachen Bersuch zur Erscheinung bringen, wenn wir in ein leeres Becken, von welchem wir so weit entsernt stehen, daß sein Boden uns durch den Randgerade verdeckt ist, ein Geldstück legen. Obwohl uns dasselbe bei unserer angenommenen Stellung nicht sichtbar ist, so erscheint uns sein Bild doch sofort, wenn das Becken mit Wasser gefüllt wird. Die von dem Geldstück restektierten Lichtstrahlen werden, wenn sie aus dem Wasser in die Luft übergehen, von ihrem ursprünglichen Wege abgelenkt, und

ein Teil berfelben, welcher, als bas Beden leer war, nicht unfer Auge treffen tonnte, tann nunmehr in basselbe gelangen (Abb. 370). Das Geldftud liegt für uns baber icheinbar in einer anderen Richtung als in Wirflichfeit, und bas ift auch die Urfache, warum man Fische im Baffer mit dem Gewehr nicht treffen fann, wenn man nicht etwas unterhalb ber Stelle zielt, an der fie fich zu befinden icheinen. Die Urfache diefer Ericheinungen ift, daß der Lichtstrahl bei feinem Austritt aus Baffer in Luft, überhaupt bei dem Austritt aus einem dichte= ren in ein anderes, optisch minder bichtes Mittel von ber Senfrechten (bem Gin= fallslot) abgelenkt wird; umgetehrt wird Licht, bas aus Luft in Baffer übergeht (Ub. 371), dem Ginfallslot zugekehrt. Der Wintel acd, den der ein= fallende Lichtstrahl ac mit bem Einfallslot od bilbet.



872. Jata morgana.

heißt der Einfallswinkel, während der Binkel, welchen der abgelenkte Lichtstrahl ob mit der Berlängerung des Einfallslotes oe bildet, also der Binkel boe, Brechungs= winkel heißt.

Mit der Größe des Einfallswinkels ändert sich auch der Brechungswinkel, aber in einer ganz bestimmten Weise: Das Verhältnis des Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungswinkels ist konstant und heißt der Brechungsexponent oder Brechungsinder. sin acd sin bce abe konstant. Dieses Geseh ist im Jahre 1620 von Snellius entdeckt, aber erst im Jahre 1637 von Descartes veröffentlicht worden. Geht der Lichtstrahl aus einem optisch dünneren Medium in ein optisch dichteres Medium über, so ist der Brechungsexponent ein unechter Bruch, im umgekehrten Falle ein echter Bruch. Für die beiden Medien, Luft und Wasser, in denen sich der Lichtstrahl in Abb. 371 bewegt, würde der Brechungsexponent

durch die Verhältniszahlen $\frac{4}{8}$ oder $\frac{8}{4}$ ausgedrückt werden, je nachdem der Lichtstrahl aus Luft in Wasser (aus dem dünneren Medium in das dichtere), oder aus Wasser in Luft (aus dem dichteren Medium in das dünnere) übergeht. In der Regel bezieht man die Angaben des Brechungsexponenten der verschiedenen Substanzen auf die atmosphärische Luft (oder genauer auf den luftleeren Raum) als Einheit, der Brechungsexponent des Wassers ist alsdann gleich 1,338. Je größer der Brechungsexponent für zwei Wedien ist, um so größer ist der Unterschied ihrer Lichtbrechung. Wenn das Licht innerhalb der verschieden dichten Schichten eines Körpers gebrochen wird, so sieht deren Lichtbrechung in engem Jusammenhange mit deren Dichtigkeit selbst. Im allgemeinen wird der Lichtstrahl dem Einfallslote zugebrochen, wenn er aus einem dünneren in ein dichteres Mittel übergeht. Es sinden aber auch Ausnahmen statt. Benzol z. B. bricht das Licht viel stärker als manche Glassorten, obwohl es viel weniger dicht ist als diese. Wenn wir daher im Verlause des Folgenden dichter und dünner manchmal in Bezug auf die verschiedene Größe der Lichtbrechung gebrauchen werden, so geschieht dies der Kürze des Ausbrucks wegen und immer in dem Sinne, daß wir nur die optischen Eigentümlichkeiten, die optische Dichtigskeit, dabet im Auge haben.



878. Prisma mit Fasinng.

Die Fata morgana zeigt uns einen Fall, wo bas Licht innerhalb eines und besielben Rorpers gebrochen wird. Die ungleichmäßige Erwärmung burch bie Sonne und namentlich die Ausstrahlung bes Erdbobens behnt bie Luft in ben über einander liegenden Schichten verichieben aus, fo bag bie einzelnen Regionen eine verschiedene Größe der Lichtbrechung erhalten. Es fann dann, genau fo wie das durch den Rand der ursprunglich leeren Schuffel verbedte Gelbftud burch bas ftarter brechende Wasser sichtbar gemacht wird, auch eine jenseit des Horizonts liegende Landschaft infolge bes verschiedenen Brechungsvermögens der verschiedenen Luftichichten fichtbar werden. Wechseln gar bunnere und bichtere Schichten regelmäßig mit einander ab, fo werden die zusammenstoßenden Flächen noch Beranlaffung ju Spiegelungen bieten, in beren Folge bas Bild wiederholt - aufrecht und verkehrt — erscheint. Es erscheint somit feineswegs unerklärlich, wenn die Luft ber verdurftenden Karawane lachende Dafen vorgaufelt; glaubten doch (nach Beitungsberichten) auf bem Bit von Teneriffa bie berwunderten Besteiger desfelben die taufend Meilen ent-

fernte Rette bes Alleghanygebirges in Amerika zu erblicen.


Alle Lichtstrahlen, die, aus dem mit zartem Lichtäther erfüllten Weltraume kommend, in unsere dichtere Atmosphäre eintreten, werden ebenso abgelenkt, und wir sehen infolgebessen nur die Sterne, welche gerade über uns, im Zenith, stehen, an ihrem wirklichen Orte, alle anderen aber etwas zu hoch, und zwar um so mehr, je näher sie dem Horizont stehen, je dicker und dichter also die Luftschicht, welche ihre Strahlen zu durchlaufen haben, ehe sie zu uns kommen. Dies Phänomen heißt in der Ustronomie atmosphärische Refraktion.

Das Prisma, "jenes Instrument", "welches" wie Goethe sagt, "in den Morgenländern so hoch geachtet wird, daß sich der chinesische Kaiser den ausschließlichen Besitz desselben gleichsam als ein Majestätsrecht vorbehält, dessen wunderbare Eigenschaften uns in der ersten Jugend auffallen und in jedem Alter Berwunderung erregen", ein Instrument, auf dessen Wirtungsweise die Farbentheorie beruht, ist der Gegenstand, mit dem wir uns zunächt beschäftigen werden. Für uns haben die eisersüchtigen Ansprüche des "Sohnes der Sonne" glücklicherweise keine bindende Krast. Das einsache Instrument, ein drei seitig geschliffener Glaskörper mit ebenen Flächen und parallelen Kanten, ist so verbreitet, daß sich jedes Kind an seinem bunten Farbenspiele erfreuen kann. Für den Physiker

i

bedarf es jum Studium der prismatischen Erscheinungen fogar nur zweier, unter einem fpigen Binkel icharf jusammenftogender ebenen Flachen. Bur bequemeren Sand-habung bei physikalischen Bersuchen gibt man

bem Prisma, welches dann aus gutem und durchweg homogenem Glafe auf bas feinste geschliffen wird, eine Fassung von Meffing, um es in jeder munichenswerten Lage einstellen und befestigen zu können (Abb. 373). Wie aus Glas, jo stellt man Brismen auch aus anderen burchfichtigen Körpern, sogar aus Flussigfeiten und Gasarten dar, die man durch dunne, planparallele 874. Brechung des Lichtes durch das Prisma. Glasplatten einschließt.



Wie verhalt sich nun ein Lichtstrahl bei seinem Durchgange burch ein Brisma? Dies foll uns Abb. 374, welche in bem Dreied ABC ben Querfchnitt eines gleichseitigen Brismas zeigt, beutlich machen. AC und AB beigen bie brechenben Glachen, bie

Rante A die brechende Rante, der von CA und BA bei A eingeschloffene Bintel ber brechenbe Bintel, und die Fläche BC die Bafis des Brismas. Ro ift ber einfallende Lichtstrahl. Bei feinem Gintritt aus ber Luft in bas bichtere Mittel (Glas) wird der Strahl Ro bem Einfallslote oE zu ge= brochen, bei feinem Austritt aus ber Mäche AB aber baburch, daß er nun wieder in die minder dichte Luft gelangt, von ber Sentrechten o'E' abgelentt. Un= ftatt feiner urfprunglichen Richtung zu folgen, geht er baher ichließlich nach R' weiter. Salten wir also in ber angegebenen Beise ein




876. Ablenkung des Bildes durch das Brisma.

Brisma por unfer Auge, so werben wir die dahinter befindlichen Gegenstände nicht in ihrer wirklichen Lage in der Richtung MR erblicen, sondern dieselben erscheinen uns von ihrem Plate verrudt, und zwar in dem in Abb. 374 und 375 angenommenen Falle nach oben abgelentt, benn was für einen Strahl gilt, bas gilt auch für alle anderen von einem Gegenstande ausgehenden Strahlen.

Die Große der Ablentung hangt ab von der Große des brechenden Wintels bei A, von dem Brechungeerponenten ber Substang des Brismas und von der Große des Ginfallswinkels.

Es gibt eine bestimmte Stellung bes Prismas, in welcher es gewöhnlich für optische Berfuche benutt wird, die sogenannte Minimumstellung, bei welcher ein Lichtstrahl die geringfte Ablentung durch dasselbe erfahrt. Es ift bas diejenige Stellung, bei welcher ber auffallende Strahl Ro (Abb. 374) benselben Winkel mit der Einfallsfläche AC bildet, wie der austretende Strahl R'o' mit der Austrittsfläche AB, oder, bei welcher der Licht= ftrahl oo' durch das Prisma symmetrisch hindurchgeht.


Totale Reflexion. Unter gewissen Berhältnissen fann der Strahl aus einem stärker brechenden Mittel in ein solches von geringerer Brechbarkeit gar nicht heraustreten. Dort nämlich, wo die Strahlen auf die trennende Fläche (ba in Abb. 376) unter einem folchen Winkel ach auftreffen, daß sie bei der Ablenkung an der Fläche selbst hingleiten würden, gehen die Brechungserscheinungen in Spiegelungserscheinungen über. Alle Strahlen, die noch schiefer gegen die Trennungsfläche treffen, können nicht mehr in die Luft außtreten, sondern werden von der Trennungsfläche reslektiert, und zwar vollständiger, als von einem gewöhnlichen Metallspiegel, der immer einen großen Teil des Lichtes versichluckt (absorbiert). In unserer Abb. 376 werden also die Strahlen, welche von dem innerhalb des dichteren Mittels gelegenen Ausstrahlungspunkte c ausgehen, gebrochen oder total reflektiert, je nachdem ihre Richtungen innerhalb oder außerhalb des Strahlen-



876. Totale Reflexion.

tegels bob' liegen; und zwar werben alle diejenigen Strahslen, welche innerhalb jener Regelfläche liegen, durch die trennende Fläche der beiden Mittel hindurch aus dem dichteren in das weniger dichte Mittelhinaustreten, die Strahslen b dagegen in der Richtung der Oberfläche weitergeleitet werden, weil dem Wintel, unter dem sie auftreffen, der

Brechungswinkel von 90° entspricht, dessen Sinus den größtmöglichen Wert 1 hat; endlich alle diejenigen Strahlen, welche unter noch kleinerem Winkel die Oberfläche treffen, können aus dem dichteren Mittel an dieser brechenden Fläche keinen Austritt finden, sie mussen demzufolge ganz und gar ressektiert werden. Da ein Lichtstrahl beim Übergunge aus einem dünneren Mittel in ein dichteres dem Einfallslote zu gebrochen wird, so kann sein Eintritt in ein solches immer stattsinden, die totale Reslexion findet nur bei dem Übergang



877. Beifpiel der totalen Reflexion.

aus einem dichteren in ein weniger dichtes Medium statt; ber Grenzwinkel, bei welchem totale Reslexion eintritt, hat für die verschiedenen Körper verschiedene Werte; beim Übergang von Wasser in Luft beträgt er etwa 48½ Grad, beim Übergang von Glas in Luft je nach der Dichtigkeit der Glassorte 40—37 Grad, beim Übergang von Diamant in Luft noch nicht ganz 24 Grad.

Ein einsaches und hübsches Beispiel der totalen Reslexion zeigt ein leeres Glasröhrchen, wenn es in einem mit Wasser gefüllten Becherglas in der durch Abb. 377 angedeuteten Lage sich besindet. Betrachtet man dasselbe von oben her, etwa von o aus, so erscheint es in blendendem Metallglanze, weil die von stommenden Lichtstrahlen das Röhrchen unter einem solchen Winkel treffen, daß sie nicht in die Luft des Röhrchens austreten können, sondern total reslektiert werden. Gießt

man Wasser in das Röhrchen, so verschwindet der Glanz bis zur Oberfläche des eingegossenen Wassers, weil nunmehr die von a kommenden Strahlen nicht mehr total refletiert werden, sondern in das Wasser eindringen können.

Eine interessante Anwendung der totalen Reslexion hat man in der Konstruktion der Camera lucida gemacht. Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem sehr kleinen dreis oder vierseitigen Prisma abed (Abb. 378), welches bei a einen rechten und bei o einen stumpsen Winkel von etwa 135 Grad hat. Die Lichtstrahlen, welche send recht auf die Fläche ab in das Prisma eintreten, werden an der Fläche de zum erstemmal und an der Fläche od zum zweitenmal total reslektiert und treffen dann erst die Fläche ad steil genug, um aus ihr austreten zu können. Wenn der Beobachter sein Auge in die Richtung der austretenden Strahlen bringt, so wird er in derselben das

Bilb ber gespiegelten Gegenstände sehen. Und wenn bas Brisma fo fleine Dimentionen hat, daß man neben demfelben, wenn man es fehr nahe vor das Auge halt, noch vorbei

feben tann, so laffen sich auf einer in deutlicher Sehweite angebrachten weißen Papierfläche mittels eines Bleiftiftes die Umriffe bes gespiegelten Bilbes bequem und getreu nachzeichnen. In biefer, querft von dem englischen Physiter Wollafton angegebenen Form und Anwendung beifit der Apparat Camera lucida ober clara.

Abbes Refraktometer. Wollafton hat zuerst die Erscheinung der Totalreslegion zur Beftimmung der Brechungserponenten von Fluffigfeiten benutt. Die darauf gegründeten Beobach= tungsmethoden führten zur Ronftruttion von Inftrumenten, welche Totalrefrattometer beigen und fich durch Ginfachheit und Bequemlichkeit ber Beobachtung auszeichnen. In Abb. 379 u. 380 ift das Abbesche Refraktometer dargestellt, welches in neuerer Beit in der Biffenschaft wie in der Prazis mit Recht weit verbreitete Anwendung gefunden hat. Die ganze Meffung beschränkt



Die Camera lucida

fich auf die Beobachtung der Totalreflexion, welche die betreffende Fluffigkeit, in fehr bunner Schicht zwischen Brismen aus ftarter brechender Substanz eingeschloffen, an durch-

fallenden Strahlen ergibt. Bur Untersuchung genügt beshalbichon ein einziger Tropfen ber betreffen= ben Fluffigfeit, Die in bideren Schichten beliebig undurchfichtig fein fann. Die gange, bei diffufem Tageslicht oder Lampenlicht ausguführende Beobachtung befteht in einer einzigen Ginftellung und in ber nachfolgenden Ablefung an einem Grabbogen ober an einer Otularftala. Das Inftrument befist ein Doppelprisma P aus ftartbrechendem Flint= glase, welches mit einer Alhidade ver= bunden und mit diefer auf einem geteilten Settor B brehbar ift. Der Settor trägt ein Beobachtungsfern=

880. Abbes Refraktometer.

Y J - M NINGER, FEA

ZEISS, JENA

879. Einrichtung von

Abbes Nefraktometer.

tiert. Um eine Deffung ausführen zu konnen, legt man bas Inftrument um, ichiebt bas eine Prisma vorsichtig ab und nach Aufbringung eines Tropfens der zu bestimmenden Mussigieit wieder auf; der Tropsen befindet sich also zwischen den Trennungsslächen T der beiben Prismen. Fallen nun vom Spiegel S Lichtftrahlen auf das Doppelprisma, fo

rohr F und ist mit diefem um eine ho=

rizontale Achse um=

legbar aufschwerem

Meffingfuße mon-

314 Bom Lichte.

werden dieselben, falls sie über eine gewisse Grenze schräg auf die Flüssigteitsschicht fallen, total restetiert, und man sieht bei Anwendung von Natriumlicht in dem auf Unendlich eingestellten Fernrohre das Gesichtsseld scharf durch einen dunkeln und hellen Teil abgegrenzt. Auf diese Grenze stellt man das Fadenkreuz des Fernrohrs ein: die Teilung auf dem Sektor AB gibt dann an dem Index der Alhibade den Brechungsexponenten der Flüssigkeit für Natriumlicht direkt dis auf die dritte Dezimale, und durch Schähung mittels einer Ableselupe dis auf wenige Einheiten der vierten Dezimale an. Das Fernrohr trägt ferner vor seinem Objektiv ein System aus zwei drehbaren geradssichtigen (Amicischen) Prismen, den sogenannten Kompensator, zur Achromatisierung der Grenzlinie der Totalressezion bei Anwendung von weißem Licht, deren Drehung an einer geteilten Trommel T' abgelesen werden kann und die Daten zur Berechnung der Dispersion der Flüssissische einer beigegebenen Tabelle liefert. Der Refraktometer ist anwendbar für Brechungsindices zwischen 1,30 und 1,70.

Spettrum. Wenden wir uns aber jum Brisma jurud. Man fonnte erwarten, daß, wenn man anstatt eines einzigen Lichtstrahles, den man in praxi ja doch nicht isolieren kann, ein Strahlenbundel, etwa wie es durch eine kleine kreis- oder spaltförmige Öffnung in ein sonst verdunkeltes Zimmer fällt, durch ein Prisma gehen läßt, daß bann biefes gange Strahlenbundel infolge ber Brechung gerabe fo von feiner urfprunglichen Richtung abgelenkt werbe, wie ber einzelne Strahl, und bag auf ber entgegengeseten Band ein weißes, treis- ober fpaltförmiges, von ber urfprunglichen Richtung bes Strahles abgelenttes Lichtbild fich abzeichnen mußte. Dem ist aber nicht fo. Bielmehr machen wir, wenn wir den Bersuch in der durch Abb. 381 angedeuteten Beise anstellen, bie merkwürdige Beobachtung, daß bas Bilb ber Offnung burch bas Brisma in die Lange gezogen und in regelmäßiger Urt gefärbt ift. Diefes Bilb nennen bie Physiter Spettrum, und wenn es durch Sonnenlicht hervorgerufen worben ift, Sonnenspettrum. Es gleicht einem Stud Regenbogen; wir finden Die gleichen Farben hier wie dort, und in berfelben Aufeinanderfolge von Rot zu Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Biolett. Um schönften ift die Erscheinung zu beobachten, wenn man das Sonnenlicht durch einen schmalen, vertifalen Spalt auf ein Flintglasprisma, beffen brechende Rante ben Ranbern des Spaltes parallel gestellt ift, gehen läßt und die gebrochenen Strahlen durch ein Fernrohr betrachtet oder auf einen Schirm auffängt. Abb. 381 zeigt die Newtoniche Unordnung mit einer treisförmigen Öffnung, und die am Anfange und am Ende des sichtbaren Spektrums stehenden Buchstaben R und V deuten die Farbe der betreffenden Strahlen in ber vorhin bezeichneten Reihenfolge von Rot nach Biolett an. Man nennt die Berlegung des Lichtes in seine einzelnen Bestandteile Dispersion Berftreuung). Größe der Dispersion ist wesentlich von der Natur des Brismas abhängig, sie ist größer für ein Prisma aus schwerem Glase (Flintglas), als für ein solches aus leichtem Glase (Crownglas).


Wollaston hat 1802 die Beobachtung in der angegebenen Beise zuerst gelehrt; der erste aber, welcher überhaupt das Spektrum im dunklen Zimmer durch eine kreisförmige Öffnung darstellte, war Newton. Ihm verdanken wir auch die richtige Deutung

ber mertwürdigen Ericheinung.

Die roten Strahlen des Spektrums werden durch das Prisma um eine geringere Größe von ihrer direkten Richtung abgelenkt als die violetten, und die dazwischen liegens den verschiedensarbigen Strahlen erleiden eine verschiedene und um so größere Brechung, je weiter sie eben von der roten Grenze des Spektrums entfernt und je näher sie der violetten Grenze zu liegen. Wir müssen aus diesen Erscheinungen schließen, daß das uns weiß erscheinende gewöhnliche Licht nicht einsacher Natur ist, d. h. daß es nicht aus Wellen gleicher, sondern verschiedener Wellenlänge besteht, daß es durch das Prisma in seine einzelnen Bestandteile zerlegt wird, welche verschieden gebrochen werden und auf unser Auge einen verschiedensarbigen Eindruck machen. Licht von gleicher Brechbarkeit, welches durch das Prisma nicht weiter zerlegt werden kann und nur ein einfarbiges Spektrum zeigt, heißt homogenes Licht. Kleine vertikale Partieen des Spektrums kann man als homogenes Licht bezeichnen.

Die richtige Deutung eines wichtigen physikalischen Experiments wird aber ebenso wie die Richtigkeit eines gerechneten Exempels erst dadurch erhärtet, daß es die Probe besteht. Können wir das weiße Licht in seine verschiedenen Bestandteile zerlegen, so muß sich notwendig auch aus der Biedervereinigung dieser Bestandteile vollkommenes Beiß erzeugen lassen. Und so ist es in der That. Das Mittel hierzu hat ebenfalls Newton in seinem berühmten "experimentum crucis" angegeben. Benn man nämlich bei richtiger Stellung mittels eines entgegengesett gehaltenen Prismas von derselben brechenden Kraft wie der des ersten das Spektrum betrachtet, so werden die verschiedenen Partieen desselben wieder zu einem vollkommen weißen Bilde der Spaltöffnung vereinigt. Fängt man nicht das ganze Spektrum, sondern nur einzelne Strahlenpartieen desselben auf, so kann man die Bestandteile derselben auch durch ein zweites Prisma mit einander vermischen; nur entsteht dann nicht mehr Beiß, sondern es bildet sich eine Farbe, die ihrerseits mit

ben ausgeschiebenen Strahlen erft Beiß geben murbe. Nehmen wir Rot weg, so geben die noch übrig bleibenden Strahlen Grun; fehlt Blau, so erhalten wir Orange. Rot und Grun erganzen fich zu Weiß, wie sich Blau und Drange und in derfelben Art Biolett und Gelb zu Beiß erganzen. Jebe prismatische Farbe hat also eine prismatifche Erganzungsfarbe, mit welcher fie vereinigt Beiß gibt. Awei solcherart zusammen= gehörige Farben heißen Rom= plementärfarben. Belmholt gezeigt hat, ift die optische Kombination zweier Farbentone meistens fehr ber= fcieben von berjenigen Farbe, die man durch Mischung der entfprechenben Bigmente erhält. Durch Mischung ber Bigmente Chromgelb und Ultramarin erhalt man z. B. Grun. Rlebt man dagegen auf eine Rreis-



881 u. 882. Hemtone Verfuch mit dem Bonnenfpektrum.

scheibe abwechselnd Sektoren von chromgelbem und von ultramarinblauem Papier und wählt die gelben Sektoren etwa ³/₃ so breit wie die blauen, so erscheint bei rascher Rotation die Scheibe (Farbenkreisel) in weißlichem Grau. Wan würde vollständiges Weiß erhalten, wenn man statt der Pigmente die entsprechenden reinen prismatischen Spektralfarben wählen könnte. — Ursprung und innerer Zusammenhang dieser Erscheinungen, welche sich auf exakte Weise aus dem Spektrum ableiten, bilden das Wesenkliche der Newton= schen Farbenlehre.

Die Farben, b. h. die prismatisch zerlegten Bestandteile des weißen Lichtes, sind bemnach nichts anderes als verschiedene Eindrücke auf unseren Sehnerv, durch Lichtsstrahlen von verschiedener Brechbarteit hervorgerusen, ebenso wie die Tone nichts außerschalb unseres Ohres Liegendes sind, sondern nur in unserer Gehörempfindung, in verschiedenen Eindrücken auf unseren Gehörnerv bestehen, welcher durch periodische Aufseinandersolge von Luftschwingungen verschiedener Schwingungsdauer erregt wird. Wir haben die Tonempfindung bereits ausführlicher in dem Abschnitt "Bom Schall" besprochen; hier sei aber nochwals auf die Analogie zwischen Ton und Farbe hingewiesen.

Die verschiedene Brechbarkeit ber Lichtstrahlen ift eine Folge ihrer verschiedenen Schwingungsbauer, und die Farben stehen unter einander in einem ähnlichen Berhältnis ber Bobe und Tiefe, wie bie Tone ber Dufit, nur bag es fich bei ihnen, welche burch ein ungleich feineres Medium, ben Lichtäther, übertragen werden, auch um viel feinere Reituntericiebe, um viel großere Geschwindigfeiten handelt. Wenn unfer Ohr icon eine Bellenfolge von ungefähr 33 Erichütterungen in ber Sekunde noch als Ton gusammensufaffen vermag, wird das Auge erft von Schwingungen erregt, die mit der Geschwindigfeit von 450 Billionen in der Setunde in dasselbe eindringen. Jener tieffte Ton für das Ohr tft das Contra-C, für das Auge ift ber tieffte Farbenton bas buntelfte Rot bes Spettrume. Der höchfte musikalische Ton, den wir noch ju hören vermögen, hat eine Schwingungsgahl von etwa 32 000, und wir find im ftande, mehr als neun Oftaven mit dem Ohr gu unterscheiden. Dem Auge ist eine entsprechende Fähigkeit nicht gegeben, benn schon mit 800 Billionen Schwingungen in der Setunde hört für dasselbe die Farbenempfindung in dem außerften Biolett auf. Es vermag nicht einmal eine einzige ganze Ottave (welche ungefähr bis 900 Billionen Schwingungen gehen wurde) zu umspannen. Es ift in hohem Grade interessant, zu sehen, daß sich im außersten Biolett die Farbentone, je mehr fie sich der Ottave nähern, in unserer Farbenempfindung auch um so mehr wieder bem außerften Rot zuneigen: wir fonnten uns vorftellen. bag ein entsprechend subtiles Auge bie Schwingungen von 900 Billionen in ber Setunde wieder als reines, aber erhöhtes Rot, gewiffermagen als eine Poteng von bem tiefften Tone bes Spettrums. empfinden murbe. Berricht vielleicht für unfere Sinnegempfindungen eine Gruppierung ber Ericheinungen nach Ottaven, im gangen Reich ber Schwingungen, und liegt es vielleicht nur an ber Mangelhaftigfeit unferer Sinne, wenn wir biefe Beriobigitat blog in beschränktem Mage uns jum Bewußtsein bringen tonnen? Die Schwingungen felbft eriftieren in Birflichfeit über Diefe unferen Sinnen gezogene Grenze ber Empfanglichfeit binaus, wie die Warmewirfungen im ultraroten und die chemischen Wirfungen im ultravioletten Teile des Spektrums zeigen; es kame, um jene Frage zu lösen, für uns eben barauf an, ein Organ zu befigen, welches in gleicher Beife bie tiefften Luft: schwingungen, die wir jest als solche empfinden, und bazu noch solche, denen eine Schwingungszahl von 900 Billionen gutommt, als Licht zu empfinden vermöchte. Db manche Tiere eine folde erhöhte Empfindung befigen, ift ichmer zu entscheiden, unmöglich ift es nicht.

Es sei gestattet, an dieser Stelle die geistreiche und anschauliche Schilberung Doves einzuschalten, welche zeigt, wie die Schwingungen nach einander Ton-, Barme- und Lichtempfindungen bewirten: "In ber Mitte eines großen finfteren Bimmers mag fich ein Stab befinden, der in Schwingungen verfett ift, und es foll zugleich eine Borrichtung vorhanden sein, die Geschwindigkeit dieser Schwingungen fortwährend zu vermehren. Ich trete in biefes Zimmer in dem Augenblide, wo der Stab viermal schwingt; weder Auge noch Dhr sagt mir etwas von dem Borhandensein dieses Stabes, nur die Hand, welche seine Schläge fühlt, indem sie ihn berührt. Aber die Schwingungen werden schneller, sie erreichen die Bahl zweiunddreißig in der Sekunde, und ein tiefer Bagton ichlagt an mein Ohr. Der Ton erhöht fich fortwährend; er durchläuft alle Mittelftufen bis jum hochften ferillenden Ton; aber nun finkt alles in die vorige Grabesskille zurüd. Roch voll Erstaunen über das. was ich hörte, fühle ich (bei junehmender Geschwindigfeit bes schwingenden Stabes) plöglich von der Stelle her, an welcher der Ton verhallte, eine angenehme Barme sich strahlend verbreiten, so behaglich, wie es ein Kaminfeuer aussendet. Aber noch bleibt alles dunkel. Doch die Schwingungen werden noch schneller; ein schwaches rotes Licht bammert auf, es wird immer lebhafter, der Stab gluht rot, bann wird er gelb und durchläuft alle Farben, bis nach dem Biolett alles wieder in Racht verfinkt. So spricht die Natur nach einander zu verschiedenen Sinnen, zuerst ein leises, nur aus unmittelbarer Nähe vernehmliches Wort, dann ruft sie mir lauter aus immer weiterer Ferne zu, endlich erreicht mich auf den Schwingen des Lichtes ihre Stimme aus unmese baren Beiten." -

Bekanntlich hat Goethe gegen die einfachen Newtonschen Säte eine eigene "Farbenlehre" geltend zu machen gesucht. Es widerstrebte dem großen Dichter, das Licht und die durch dasselbe bedingten Erscheinungen einer mathematischen Behandlung unterworsen und den allbesehenden Strahl der Sonne gemessen und berechnet zu sehen. Deswegen verschloß er sich auch gegenüber der Beweiskraft experimenteller Untersuchungen
und belächelte den Schluß der Anhänger des großen Briten, welche durch das Prisma
die einzelnen Bestandteile des Sonnenstrahles zu sondern sich untersingen:

Aufgedröselt, bei meiner Ehr'! Siehst ihn, als ob's ein Stricklein war', Siebensarbig statt weiß, oval statt rund! — Glaube hierbei des Lehrers Mund: Bas sich hier aus einander reckt, Das hat alles in einem gesteckt.

Dieser Goethesche Hohn hat ein ganzes Heer von Nachbetern gefunden. Indessen, so leidenschaftlich sich auch das Gebaren dieser Abepten zeigt — sie behandeln, ohne jedes Berständnis einer strengen, exakten Methode der Forschung, kritiklos allgemeine Phrasen als Begriffe, Deutungen und Bergleiche als sundamentale Wahrheiten. Wie natürlich, haben ihre Bestrebungen weder die Wissenschaft, noch die Interessen des praktischen Lebens irgendwie geförbert.

Außer den sichtbaren farbigen Strahlen des Spektrums gibt es, wie wir schon angebeutet haben, im Sonnenlichte auch noch Strahlen, welche auf unser Auge so ohne weiteres feinen Eindrud hervorbringen. Gie werden vom Brisma gang in derfelben Art, wie die anderen gebrochen; wie wir aber ju bobe Tone nicht mehr zu boren vermogen, fo wirfen auf unferen Sehnerv auch die Atherwellen, beren Brechbarteit über die bes Biolett bes Spettrums hinaus liegt, nicht mehr. Dagegen gibt es gewiffe chemische Berbindungen, wie 3. B. Chlor=, Brom= und Jobfilber, welche durch Ginwirfung diefer, für unser Auge unsichtbaren, ultravioletten Strahlen eine Umwandlung erfahren, und man bat jene Strablen wegen biefer ihrer demifden Umwandlungefähigfeit demifd wirtfame Strahlen genannt. Auf der chemischen Wirfung der Lichtstrahlen beruht bie Photographie. Indessen tommt die Fähigkeit, chemische Wirkungen zu äußern, nicht ausfolieglich ben ultravioletten, fondern allen Strahlenforten ju. Davy und fpater Riepce gaben zuerft Berfahren an, Bilber burch Ginwirfung des Lichtes auf Chlorfilber zu firieren, methobifch ausgebilbet murben biefe Berfahren aber erft burch Daquerre, nach welchem auch die Lichtbilber genannt wurden. Als Becquerel im Jahre 1842 das farbige Sonnenlicht auf einer "Daguerreotypplatte" abbilbete, erhielt er biese ultravioletten Strahlen, deren Ausdehnung diejenige des fichtbaren Spettrums bei weitem übersteigt, und es zeigte fich, daß die über bas violette Ende des Spektrums herausreichenden, für das Auge unter gewöhnlichen Berhaltniffen unfichtbaren Strahlen bie fraftigfte demifche Birtung ausuben. Die Eriftens biefer ultravioletten Strahlen läßt fich aber nicht blog burch Photographie des Sonnenspettrums, sondern fehr bequem auch durch die Fluorescenz experimentell nachweisen. Mit dem Ramen der Fluorescenz bezeichnet man die mertwürdige Gigentumlichteit gewiffer Substanzen, die Farbe ber auf fie fallenden Licht= ftrahlen zu andern, b. h. Lichtstrahlen von anderer Farbe als berjenigen des auf fie fallenden Lichtes auszusenden. Solche fluorescierende Substanzen erhalt man z. B. durch Abtochung von Raftanienrinde in Baffer, durch eine Löfung von Chlorophyll (Blattgrun) in Ather, burch einen altoholischen Auszug aus bem Samen bes Stechapfels; ferner find Uranglas und eine Löfung von ichmefelfaurem Chinin fehr ichon fluorescierende Subftanzen. Bahrend die Chininlosung für durchgehendes Licht vollständig farblos erscheint, zeigt fie, vom Sonnenftrahl beleuchtet und von oben betrachtet, einen blaulichen Schimmer. Ausgebreitete Anwendung findet gerade in der neuesten Zeit als fluorescierende Substang bas Platinbaryumcyanur, welches fo außerordentlich geeignet ift, die Wirkungsweise ber Rontgenichen X = Strahlen, über welche später ausführlich gesprochen werden foll, fichtbar ju machen. Mittels eines mit Blatinbarpumchanur in geeigneter Beise ber= gestellten*) Papierschirmes lassen sich, wenn man ein Spektrum mit einem gewöhnlichen Prisma in der vorhin angegebenen Beise auf eine weiße Tasel entwirft, die ultravioletten Strahlen noch in einer Ausdehnung, die das sichtbare Spektrum um etwa das Dreisache seiner ganzen Breite überkrifft, leicht und bequem durch sein grünes Fluorescenzlicht einem größeren Zuhörerkreise sichtbar machen.

Die Fraunhoferschen Linien. Wollaston schon hatte bei seinen Untersuchungen bes Sonnenspektrums gefunden, daß daßselbe nicht, wie es auf den ersten Augenblid den Anschein hat, aus kontinuierlich in einander übergehenden Partieen besteht, sondern daß es von zahlreichen, rechtwinkelig gegen seine Länge gerichteten, dunklen Linien durchset ift



Jo/ a far and for the

883. Dr. Joseph von Fraunhofer.

(1802). Allein erft Fraun= hofer, der berühmte Dunchener Optiker, beobachtete (1814) diefe Erscheinung genauer und fand babei, baf die bunklen Streifen immer genau an berfelben Stelle bes Speftrums erscheinen, und ferner, daß ihre Bahl eine ungemein große ift; wie die Milchftrage in einzelne Sterne, fo löften fich vor feinen icharferen Inftrumenten die vorher bunflen Banber in immer neue gesonderte Linien auf. Er felbft beftimmte 576 folder Linien, welche nach ihm die Fraunhoferichen Linien genanntworden find.

Die am beutlichsten hervortretenden bezeichnete Fraunhoser mit Buchstaben; sie sind besonders dadurch wichtig, daß sie mit voller Bestimmtheit immer wieder aufgefunden werden können, wodurch sie daß sicherste Wittel abgeben, sich in den einzelnen Partieen des Spettrums zu orientieren, die Farbennüancen zu bezeichnen und die Brechungsverhälbnisse der verschiedenen Körper auf daß genaueste zu ber

stimmen. Der Herstellung optischer Instrumente und den davon abhängigen Disziplinen, der Aftronomie, der Mitrostopie, der Photographie u. s. w., hat die Fraunhofersche Entbedung unschätzbare Dienste geleistet. So sind häusig wissenschaftliche Erfolge von zuvor ungeahnten Wirkungen, wenn sie auch dem Auge der Menge zunächst oft als fruchtlos und als spissindige theoretische Liebhabereien erscheinen mögen. Denn nichts ift in der Natur klein oder groß, sondern alles gleich bedeutend im großen Ganzen.

^{*)} Das Auftragen der pulverisierten fluorescierenden Substanz auf die Schirmstäche geschieht berart, daß der über einer warmen Fläche befindliche Schirm mit starter Gelatinelösung prapariert und dann sofort auf die noch seuchte Fläche das Pulver mittels einer Siebvorrichtung gleichmäßig aufgetragen wird, während der Schirm langsam bewegt wird.

Die Lage der Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum zu veranschaulichen, dürfte unsere Tasel wohl geeignet sein. Dieselbe stellt das Sonnenspektrum dar. Die Linien A, B und C liegen im Rot, D in Drange, E auf der Grenze zwischen Gelb und Grün, F zwischen Grün und Blau, G im Indigoblau und H im Violett. Außer diesen Linien ist noch eine Gruppe von seinen Linien a zwischen A und B, ferner b zwischen E und F charakteristlich. Die über dem Sonnenspektrum angebrachte Stala dient dazu, jede bestimmte Farbe oder Linie genau angeben zu können. Wir sehen also, daß das durch ein Prisma dargestellte Spektrum des weißen Sonnenlichts kein kontinuierlich zusammenhängendes ist, daß die einzelnen Farbentöne nicht ganz allmählich in einander übergehen, sondern daß Strahlen von gewisser Brechbarkeit im Spektrum scheinbar sehlen.

Rontinuierliche Spektra und Spektra ber Base und Dampfe. Ebenso wie bas Sonnenlicht tann man auch jede andere Lichtquelle, wenn sie nur intenfiv genug ift, zur Erzeugung von Spettren benuben. Das Drummondiche Ralklicht z. B. und bas elektrische Licht geben febr glanzende Spektra. die fich von dem Sonnenspettrum dadurch unterscheiden, daß fie kontinuierlich find, d. h. weder durch Luden oder ichroffe Ubergange in den Farben unterbrochen, noch von hellen oder buntlen Streifen durchzogen find. Bei bem Drummondichen Licht ift der leuchtende Rorper glubender Ralt, bei dem elettrifchen Licht find es glübende Roblenteilchen — beides feste Rorper. Go wie Die genannten beiden Rörper verhalten sich alle festen Rörper, wir erhalten immer kontinuierliche Spektra, mogen wir das Licht eines glühenden Blatinbrabtes, eines glühenden Rohlenstiftes, oder eines anderen, zwischen den Bolenden einer galvanischen Batterie eingeschalteten und zum Glühen gebrachten Rörpers untersuchen. Ganz andere Spektra dagegen erhalten wir, wenn wir das Licht von gasförmigen glübenden Rörpern in geeigneter Beife durch ein Prisma gehen laffen. Die Spettra ber Dämpfe und Gafe find nicht kontinuierlich, sondern bestehen aus einer oder mehreren glanzenden, für jedes Gas charakteristischen farbigen Linien, welche burch buntle Zwischenraume von einander getrennt find.

Das Licht gasförmiger Körper untersucht man mit hilse der von dem berühmten Physiter Plücker angegebenen und von dem Mechaniker Geißler in Bonn zuerst angefertigten Glasröhren, welche allgemein als Geißlersche Röhren bekannt sind. Dieselben haben für spektrostopische Untersuchungen gewöhnlich die einsache Form, welche uns Abb. 384 zeigt. Andere Formen werden später in der Elektrizitätslehre beschrieben werden. Sie sind an beiden Enden zugeschmolzen, nachdem sie vorher mit dem betreffenden Gase gefüllt und mittels der Geißlerschen Quecksilbersustpumpe bis zu einem gewissen Grade der Verdünnung evakuiert worden sind. Vorher sind an den beiden Enden a und de Platindrähte eingeschmolzen und an diese Aluminiumdrähte, welche, mit den Polen eines Induktionsapparates in Verbindung gesetzt, den Übergang der elektrischen Entladungen durch das Gas im Innern der Röhre vermitteln. Das



884. Geißlersche Mähre.

Gas strahlt dabei in eigentümlichem Lichte und zwar an der dünnen Stelle der Röhre am intensivsten. Diese Stelle dient nun vorzugsweise für die Untersuchung des Spektrums, welches je nach der Natur des Gases und je nach dem Drucke, unter welchem das Gas steht, sehr merkwürdige Berschiedenheiten zeigt. Ist z. B. eine solche Geißlersche Röhre mit Wasserzskoffgas von einigen Millimetern Druck gefüllt, so leuchtet der enge Teil, sobald elektrische Entsladungen von hoher Spannung hindurchgeleitet werden, mit einem intensiven karminroten Lichte. Dicht vor den Spalt des Spektrostops gebracht liesert dieses Licht, wie zuerst Plücker bessche hat, ein Spektrum von drei besonders markanten Linien, deren erste Ha im Rot mit der Fraunhoferschen Linie C, die zweite Hz mit der Fraunhoferschen Linie F im Grünblau zussammenfällt, während die dritte Hz im Blau ganz in der Nähe der Fraunhoferschen Linie H gelegen ist; später ist in dem Spektrum des Wasserschoffs von Ängström noch eine vierte Linie Hz im Violett gefunden worden, welche mit der Linie hzusammenfällt. Die Zwischenzäume zwischen diesen Linien sind aber nicht ganz lichtleer, vielmehr zeigen sie Spuren eines kontinuierlichen Spektrums, welche bei Gas von größerer Dichtigkeit noch deutlicher austreten.

320 Bom Lichte.

So liefert jedes Gas ein bestimmtes, ihm charakteristisches Spektrum. Die Schärfe der Spektrallinien ist von dem Drucke des Gases abhängig, ebenso wie die Intensität des Leuchtens. Bis zu einem bestimmten Grade der Berdünnung nimmt dieselbe zu, um dann bei weiter fortgesetzter Berdünnung wieder abzunehmen. Merkwürdig ist bei diesen Lichterscheinungen serner das Auftreten der sogenannten Schichtenbildung, abwechselnd dunkter und leuchtender Partieen oder Schichten, deren Anzahl mit abnehmendem Drucke abnimmt, so daß für eine bestimmte Röhre die Schichtenbildung einen annähernden Schluß auf die Druckverhältnisse des eingeschlossennen Gases gestattet, wenn auch ein gesehmäßiger Zussammenhang disher noch nicht ausgesunden ist.

Da nun die hellen, carafteristischen Linten sich nur in den Spettren der gasförmigen Körper zeigen, so wird es bei der Untersuchung eines Stoffes auf sein eigentumliches Spettrum immer zuerst darauf ankommen, ihn in eine Berbindung zu bringen, die durch



886. Onftan Robert Rirchhoff.

die Flammenhite in gasober bampfformigen Buftand übergeführt wird. Die Erhipung burch bie Flamme genügt in vielen Fällen icon, wie man an der Beränderung be= merten fann, welche eine Spiritusflamme zeigt, in die man mittels eines schlingenförmig geboge= nen Blatinbrabtes ein Rörnchen Rochfalz hält; in anderen Fällen bringt man die betreffenden Rorper zwischen die Bole einer galvanischen Batterie ober amischen bie Roblenspigen einer elettrifchen Bogenlampe, oder fest fie der Site eines Beblafefeuers aus, oder führt fie in Berbindungen über, in denen fie leichter verdampfen. Läkt ክሰዳ Spettrum eigentumliche helle Linien erfennen,

fo rühren diese immer von einem Rorper im gasformigen Buftande ber.

Das einsachste Spektrum zeigt das Natrium (s. Taf., Na), dasjenige Metall, welches im Kochsalz enthalten ist und sowohl für sich, als in dieser Berbindung in Dampf verwandelt werden kann. Das Spektrum des Natriumdampses besteht aus einer einzigen hellen, gelben Linie, deren Lage, das Sonnenspektrum als Maßstab angenommen, mit derjenigen der Fraunhoserschen Linie D genau übereinstimmt. Lithium zeigt zwei mehr nach dem Orange und Rot hin gelegene Linien, Cäsium eine Liniengruppe im Gelb, Orange und Gelbgrün, außerdem aber zwei sehr charakteristische indigoblaue Linien. Das Rubidium zeigt sünf Linienpaare im Rot, Orange, Gelb, Grün und Violett; Thallium eine sehr schaften sind, Aluminium zeigen eine Reihe ultravioletter Linien. Glühendes Sauersstoffgas hat zwei Linien im Rot, eine im Gelb, eine Liniengruppe im Grün und drei linienreiche Gruppen im Blau und Violett, wogegen Wasserstoff nur vier Linien hat, im Rot, Blau, Indigo und Ultraviolett, und das Spektrum des Stickstoffes neben zahl-

reichen Linien im Rot und Orange durch mehr als ein Dugend eigentümlich kanellierter Linien im Blau und Biolett charafterisiert ist.

Diese und zahlreiche analoge Erfahrungen haben nun zu jener neuen Unterssuchungsmethode der Physit und Chemie geführt, die eben so wunderbar in ihrer Einsacheit als überraschend in ihren Resultaten ist, der Spektralanalyse, deren Geschichte und Wesen wir etwas näher betrachten wollen.

Die Spektralanalyse. Schon Fraunhofer machte die Bemerkung, daß sich die Spektren der Sonne, des Mondes und der Benus übereinstimmend in Bezug auf die sie durchsehnden dunklen Streisen verhalten, daß dagegen in den Spektren mancher Fixsterne, wie des Prokhon, der Capella und der Beteigeuze, nur einige Linien, namentlich die Linie D, mit den Linien des Sonnenspektrums identisch sind. Brewster untersuchte 1822 die Fraunhoserschen Linien verschiedener gefärbten Flammen und beobachtete dabei

neue und charafteriftische Linien. Fünf Sahrefpater erflärte J. Berichel, ber fich viel mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigt und besonders die eigentümlichen Spettra von Flammen analysiert hatte, in denen Chlorftrontium, Chlornatrium und andere Salze berbampften, daß jene Gubftangen gang bestimmte Linien durch ihre Gegenwart in der Flamme her= vorrufen und "daß man in der Berichiedenheit der Spettra ein ungemein Scharfes Mittel habe, um außerft geringe Spuren von gemiffen Rorpern zu entbeden." Cbenfo be= stimmt sprach fich Talbot aus, welcher gefunden hatte, daß im Spettrum der Alkoholflamme Rali= verbindungen einen charafteriftischen roten Strei-



886. Robert Wilhelm Bunfen.

fen hervorbringen; "wenn seine Beobachtungen richtig seien, so werde ein Blid ins Spettrum genügen, um Substanzen zu entdeden, die anders nur durch mühsame chemische Analysen ermittelt werden konnten."

Aber trot der so klar erkannten großen Bedeutung dieses Gegenstandes beschäftigte man sich noch lange Zeit nur sehr vereinzelt mit ihm. Es war auch über die Ratur der Fraunhoserschen Linien noch zu wenig erforscht, als daß eine Bearbeitung des noch unbekannten Gebietes, wie sie Herschel und Talbot ahnten, damals der Gelehrtenwelt zeitsgemäß erschienen wäre.

Woher entstanden die Fraunhoferschen Linien? Un den Stellen, wo sie auftraten, sehlten offenbar die Lichtstrahlen. Aber waren dieselben in der Lichtquelle gar nicht vorshanden, oder waren sie bei der Fortpslanzung durch den Ather, in der Atmosphäre versloren gegangen? Fast schien das letztere der Fall zu sein, denn Brewster bemerkte 1832, daß gewisse Linien erst oder wenigstens mit viel größerer Schärfe hervortreten, wenn die Sonne tief am Horizonte steht und ihre Strahlen einen längeren Weg durch die Lust-

schicken durchlausen mussen. Allein die abweichenden Spektra verschiedener Flammen, die Entbeckung Wollastons (1835), daß der elektrische Funke andere Linien zeige, je nachdem er zwischen Elektroden von Quecksilber, oder von Zink, Zinn, Kadmium und anderen Metallen überspringt, daß diese Linien demnach in der Art der Lichtquelle ihre Ursache haben mußten; ferner der Umstand, daß nur einzelne Linien durch die Atmosphäre sich beeinflußt zeigten: alles dies zwang zu der Annahme, daß die den Lücken im Spektrum entsprechenden Strahlen ursprünglich in der Lichtquelle vorhanden sein müßten. Diese Annahme, insbesondere die zuerst von Fraunhoser und nach ihm von vielen anderen Forschern gesundene Thatsache, daß die gelben Natriumlinien genau an derselben Stelle des Spektrums liegen, wo das Sonnenspektrum die von Fraunhoser mit D bezeichneten dunken Linien ausweist, ist zur Grundlage der Spektralanalhse geworden, durch deren Ausbildung die Namen der beiden Heielberger Natursorscher Bunsen und Kirchhoss


eine folche Berühmtheit erlangt haben.

Wir durfen bei der geschichtlichen Betrachtung des Berlaufes dieser genialen und epochemachenden Entdedung nicht die Wollaftoniche Beobachtung vergessen, daß, wenn der elettrifche Funte zwischen zwei verschiedenen Metallen überspringt, bas Spettrum Die Linien beider Metalle zugleich zeigt; ebensowenig, daß Foucault, nachdem Fraunhofer bie örtliche Übereinstimmung ber beiben natriumlinien mit ben Linien D bes Sonnen= fpettrums bargethan, die Entbedung gemacht hatte (1849), daß bei elettrifchem Licht, welches wegen Berunreinigung ber Roblenspiten bie beiben gelben Natriumlinien zeigte, im Spettrum an Stelle dieser hellen Linien eine intenfiv schwarze Linie auftrat, als man Sonnenlicht durch den elektrischen Lichtbogen hindurchgeben ließ. Lichtwellen gleicher Brechbarkeit hoben sich also hier scheinbar gegenseitig in ihrer Wirkung auf, Licht wurde icheinbar durch Licht zerftort, und man konnte fragen, ob man es hier mit einem Borgange gu thun habe, wie bei ber Interfereng zweier Bafferwellen, wenn biefelben fo verlaufen, bag bie Thaler ber einen Welle mit ben Bergen ber anderen gusammenfallen, fich in ihren Wirkungen also aufheben. So ist der Borgang nicht zu deuten, das Auftreten der intenfiv fcmargen Linie ift nicht ber Auslöschung ber hellen Linien bes Ratriumbampfes juguichreiben, fondern ber Bergrößerung ber Intensität bes angrenzenden Spettrume. Des Weiteren find als Borarbeiten für die Entbedung der Speftralanalpfe besonders hervorzuheben die Arbeiten von van der Willigen, Sman, Stotes, Bantebeschi, ferner die flaffischen Bersuche, die Bluder in Bonn über die absorbierende Rraft berschiebener Gasarten veröffentlichte, endlich biejenigen von Angström, welcher nabe daran war, den Schat zu heben. Euler hatte icon vor einem Jahrhundert in feiner "Theoria lucis et caloris" ausgesprochen, daß ein jeder Rorper Licht von folcher Bellenlange absorbiert, in welcher seine kleinften Teilchen selbst oscillieren. Durch bie neuen Ent= bedungen ichien biefer Sat Beftätigung ju finden, und Angftrom ftellte 1853 bas Befet auf, daß die Lichtstrahlen, welche ein glübendes Gas aussendet, gang biefelbe Brechbarteit haben wie diejenigen, welche von ihm absorbiert werden können.

Rirchhoff und Bunsen, der erstere Prosessor der Physit, der andere Prosessor der Chemie in Heidelberg, brachten endlich die Untersuchungen zu einem glänzenden Absichluß, indem sie die Beobachtungen sammelten und auf eine früher wohl geahnte und angedeutete, aber in ihrer großen Bedeutung nicht klar erkannte Methode bezogen. Unsberücksichtigt ließen sie nur, daß die Temperatur bei der Emission und Absorption dieselbe

sein muß.

Um sich von der durch Fraunhofer entdeckten Koincidenz der hellen Natriumlinie und der dunklen D-Linie im Spektrum zu überzeugen, stellte Kirchhoff vor den mit schwachem Sonnenlicht beleuchteten Spalt seines Spektralapparates eine Natriumslamme, und siehe da, genau an der Stelle der D-Linien erschienen die beiden hellen Natriumsninien. Als er hierauf den Spalt intensiver mit dem Sonnenlicht beleuchtete, erschien zu seiner Berwunderung die D-Linie viel schwärzer als ohne die Natriumslamme. Lettere mußte also aus dem Sonnenlichte Licht von der Wellenlänge der D-Linie absorbiert haben, was sie selber aussendet. Daß dies thatsächlich richtig war, ergab ein zweiter Versuch, bei welchem das Sonnenlicht durch Drummondsches Kalklicht ersest wurde; auch dann erschien



Spektraltafel.


Stale von Bunfen und Mirchhon

schichten durchlausen mussen. Allein die abweichenden Spektra verschiedener Flammen, die Entdeckung Wollastons (1835), daß der elektrische Funke andere Linien zeige, je nachdem er zwischen Elektroden von Quecksilber, oder von Zink, Zinn, Kadmium und anderen Metallen überspringt, daß diese Linien demnach in der Art der Lichtquelle ihre Ursache haben mußten; ferner der Umstand, daß nur einzelne Linien durch die Atmosphäre sich beeinflußt zeigten: alles dies zwang zu der Annahme, daß die den Lücken im Spektrum entsprechenden Strahlen ursprünglich in der Lichtquelle vorhanden sein müßten. Diese Annahme, insbesondere die zuerst von Fraunhoser und nach ihm von vielen anderen Forschern gesundene Thatsache, daß die gelben Natriumlinien genau an derselben Stelle des Spektrums liegen, wo das Sonnenspektrum die von Fraunhoser mit D bezeichneten dunklen Linien ausweist, ist zur Grundlage der Spektralanalhse geworden, durch deren Ausbildung die Namen der beiden Heibelberger Natursorscher Bunsen und Kirchhosseine solche Berühmtheit erlangt haben.

Wir durfen bei der geschichtlichen Betrachtung bes Berlaufes diefer genialen und epochemachenden Entdedung nicht die Wollastoniche Beobachtung vergessen, daß, wenn der elettrifche Funte zwischen zwei verschiedenen Metallen überspringt, das Spettrum die Linien beiber Metalle zugleich zeigt; ebensowenig, daß Foucault, nachdem Fraunhofer Die örtliche Übereinstimmung ber beiden Ratriumlinien mit ben Linien D bes Connenspeltrums bargethan, die Entbedung gemacht hatte (1849), daß bei eleftrischem Licht, welches wegen Berunreinigung der Roblenfpigen die beiden gelben Ratriumlinien zeigte, im Spettrum an Stelle diefer hellen Linien eine intensiv schwarze Linie auftrat, als man Sonnenlicht durch den elettrischen Lichtbogen hindurchgehen ließ. Lichtwellen gleicher Brechbarkeit hoben sich also hier scheinbar gegenseitig in ihrer Wirkung auf, Licht wurde scheinbar durch Licht zerftort, und man kounte fragen, ob man es hier mit einem Borgange gu thun habe, wie bei der Interfereng zweier Bafferwellen, wenn biefelben fo verlaufen, bag bie Thäler ber einen Belle mit ben Bergen ber anderen gufammenfallen, fich in ihren Birfungen alfo aufheben. Go ift ber Borgang nicht zu beuten, bas Auftreten ber intensiv schwarzen Linie ift nicht der Auslöschung der hellen Linien des Natriumdampfes jugufchreiben, fondern ber Bergrößerung ber Intensität bes angrenzenden Spettrums. Des Weiteren find als Borarbeiten für die Entbedung der Spettralanalpfe besonders hervorzuheben die Arbeiten von van der Willigen, Swan, Stokes, Zantedeschi, ferner die flaffischen Berfuche, die Blüder in Bonn über die absorbierende Kraft verichiedener Gasarten veröffentlichte, endlich Diejenigen von Angftrom, welcher nabe daran war, den Schat zu heben. Guler hatte icon vor einem Jahrhundert in feiner "Theoria lucis et caloris" ausgesprochen, daß ein jeder Korper Licht von solcher Bellenlange absorbiert, in welcher feine kleinsten Teilchen selbst oscillieren. Durch die neuen Ents bedungen schien diefer Sat Bestätigung ju finden, und Angstrom stellte 1853 das Befet auf, daß die Lichtstrahlen, welche ein glübendes Gas aussendet, gang dieselbe Brechbarfeit haben wie diejenigen, welche von ihm absorbiert werden fonnen.

Rirchhoff und Bunsen, der erstere Professor der Physik, der andere Professor der Chemie in Heidelberg, brachten endlich die Untersuchungen zu einem glänzenden Absichluß, indem sie die Beobachtungen sammelten und auf eine früher wohl geahnte und angedeutete, aber in ihrer großen Bedeutung nicht klar erkannte Wethode bezogen. Unsberücksichtigt ließen sie nur, daß die Temperatur bei der Emission und Absorption dieselbe sein muß.

Um sich von der durch Fraunhofer entdecken Koincidenz der hellen Natriumlinie und der dunklen D-Linie im Spektrum zu überzeugen, stellte Kirchhoff vor den mit schwachem Sonnenlicht beleuchteten Spalt seines Spektralapparates eine Natriumsamme, und siehe da, genau an der Stelle der D-Linien erschienen die beiden hellen Natriumsinien. Als er hierauf den Spalt intensiver mit dem Sonnenlicht beleuchtete, erschien zu seiner Berwunderung die D-Linie viel schwärzer als ohne die Natriumslamme. Letzere mußte also aus dem Sonnenlichte Licht von der Wellenlänge der D-Linie absorbiert haben, was sie selber aussendet. Daß dies thatsächlich richtig war, ergab ein zweiter Versuch, bei welchem das Sonnenlicht durch Drummondsches Kalklicht erset wurde; auch dann erschien



Spektraliale

Etale bon Geneten in bie bie


	·	

auf bem kontinuierlichen Spektrum besselben genau an ber Stelle ber hellen gelben Linien eine intensiv schwarze Linie.

Ein weiterer Versuch mit Lithiumbampf, dessen Spektrum eine scharfe rote Linie zeigt, ergab das nämliche Resultat. Hiel intensives Sonnenlicht auf den Spalt des Spektralapparates, vor welchem eine Lithiumflamme aufgestellt war, so erschien genau an der Stelle der hellen roten Linie im Spektrum eine intensiv schwarze. Auf Grund dieser Thatsachen, welche den sogenannten Kirchhoffschen Umkehrungsversuch bilden, konnte G. Rirchhoff 1860 das fruchtbare Gesetz aufstellen und auf mathematischem sowohl, wie auf experimentellem Wege begründen: "Das Verhältnis zwischen dem Emissionsver= mögen und dem Absorptionsvermögen einer und derselben Strahlengattung ist für alle Körper bei derselben Temperatur dasselbe." Dies ist das Fundamentalgesetz für die Spektralanalyse, denn es ergibt sich aus demselben, daß jedes Gas oder jeder Dampf dieselben Lichtstrahlen absorbiert oder schwächt, welche von ihm selbst im glühenden Zustande ausgesendet werden; aus seiner Anwendung ergeben sich die merkwürdissten Resultate für die chemische Analyse, für die Aufsindung neuer Elemente und für die physikalische Astronomie. In Gemeinschaft mit Bunsen hat Kirchhoff unter anderem

auch ben Einfluß untersucht, welchen verschiedene Temperaturen der Flamme auf das Spettrum ausüben, und auch auf diesem Gebiete überraschende Ergebnisserhalten.

Spektralapparate. Wir wollen zunächst den Apparat, dessen man sich zu besauchtung und Untersuchung der Flammenspektra bedienen kann, besicheiben, und beziehen uns dabei auf Abb. 387 u. 388, die uns denselben in einer einsfachen, von Bunsen angegebenen Form darstellen. Ein starker Dreifuß D trägt eine eiserne Blatte, auf welcher das



887. Das Rirchhoff.Bunfeniche Spektrofkop.

Brisma P befestigt ift. An der Saule des Dreifußes sind brei um die Bentralachse drehbare Arme angebracht, die das Spalt= oder Kollimatorrohr A, das Beobachtungsfernrohr B und bas Stalenrohr C tragen. Das Spaltrohr ift an seinem vorderen Ende mit einem mitrometrifc verftellbaren Spalt, an feinem hinteren Ende mit einer Linfe verfehen, beren Brennweite gleich ber Lange bes Rohres A ift, fo bag bie vom Spalt auf fie fallenben Strahlen hinter der Linfe parallel austreten. Das Prisma ift auf feinem Tifchen fo befeftigt, daß es fich in feiner Minimumftellung befindet, daß also die auf dasselbe auffallenden parallelen Strahlen am wenigsten abgelenkt werben. Die durch das Prisma gebrochenen Strahlen gelangen nun in das Beobachtungsfernrohr B. Die am Ende besfelben befindliche Objektivlinse entwirft in ber Entfernung ihrer Brennweite bas Spektrum, welches mit bem am vorderen Ende befindlichen Otular beobachtet wird. Das Stalen= rohr C bient bagu, bestimmte Stellen im Spettrum zu figieren. Bu biesem Zwede ift es an feinem Ende mit einer Glasplatte verfehen, auf welcher fich eine, burch eine Flamme zu beleuchtende, mitrometrische Teilung befindet. Die von der geteilten Flache ausgehenben Strahlen werben burch die am anderen Ende des Sfalenrohres befindliche Linfe parallel gemacht, fallen auf die Borberfläche des Prismas und werden von dieser in das Beobachtungsfernrohr hinein restettiert, so daß der durch das Fernrohr blidende Be= obachter gleichzeitig bas Spektrum und die Teilung fieht und in letterer ein Mittel gur Orientierung im Spektrum, refp. zur Dessung befigt. Man pflegt nach dem Borgange

324

von Bunsen das Stalenrohr so einzustellen, daß die D-Linie des Sonnenspettrums mit dem Teilstriche 50 der Stala zusammenfällt. Bor dem Spalte des Spaltrohres sehen

wir die Lichtquelle F, einen sogenannten Bunsenschen Brenner; in dem unteren Teile desselben mischt sich das zugeseitete Leuchtgas mit atmosphärischer Luft. Dieses Gemisch seuchtet wenig, entwickelt aber eine hohe Temperatur und bringt die mittels eines Platindrahtes in die Flamme eingeführten Substanzen zur Verdampfung. Die Strahlen der Flamme dringen durch den engen Spalt in das Spaltrohr und gelangen in dem vorhin geschilderten Verlause in das Veodachtungsfernrohr.

Dieser Apparat hat für viele Zwede in seiner wenig kompendiösen Form mancherlei Unbequemes; daher sind von den Physikern und Mechanikern sehr bald Bervollkommnungen angegeben und viele zur Messung und zur Bergleichung der Spektra

bienende Hilfsapparate konstruiert worden. Um die Dispersion oder die zerstreuende Wirkung zu versstärken, läßt man die Lichtstrahlen durch zwei und mehrere Prismen hindurchgehen. Ein solches Arrangement zeigt der nach Kirchhoffs Anzgaben von dem berühmten Optiker Steinheil in München ausgeführte Originalapparat, mit Hilfe dessen Kirchhoff eine genaue Zeichnung des Sonnenspektrums in großem Waß-



stabe ausführte (Abb. 389). Derselbe besitt vier Prismen, von benen drei einen brechenden Winkel von 45° haben, das vierte einen von 60° besitt, und welche auf kleinen, mit je drei Stellschrauben versehenen Tischchen ruhen, so daß sie auf der starken eisernen Grundplatte



889. Kirchhoffs Spektralapparat von Steinheil.

G mit ihren Flächen genau fentrecht zu den Uchsen der Fernrohre gestellt werden tonnen. Das Rolli= matorrohr A trägt an feinem borberen Ende die Spaltvorrichtung, B ift das Fernrohr, durch melches das Spettrum beobachtet wird. Es ift auf seiner Unter= lage mittels ber Di= frometerichraube R brebbar. um bie Winkelabstande ber einzelnen Linien meffen zu tonnen. Browning in Lon-

bon, der sich durch die Herstellung ausgezeichneter, spektrostopischer Apparate einen berühmten Namen gemacht hat, hat sogar bei einem für die Sternwarte in Kiew von ihm konstruierten Spektrostop neun Prismen angewandt. Abb. 391 zeigt den Gang, den die Lichtstrahlen durch deren Zwischenschaltung zu nehmen gezwungen werden. Einen ähnlichen ausgezeichneten, von Schröber in Hamburg konstruierten Spektralapparat besitzt das Astrophysikalische Observatorium zu Potsdam.

Bei der Benutzung solcher Spektralapparate mit mehreren Prismen tritt eine Schwierigkeit und Fehlerquelle auf, welche bei den Apparaten mit einem Prisma nur in geringem Maße vorhanden ist. Bei letteren ist nämlich das Prisma auf das Minimum der Ablenkung für eine mittlere Farbe des Spektrums fest eingestellt, und diese Einstellung ist für alle Farben genügend genau, da die Verschiedenheit ihrer Ablenkungen nur gering ist. Handelt es sich aber um so große Dispersionen, wie sie bei Anwendung mehrerer Prismen auftreten, so müssen die Prismen beim Übergange von einer Farbe auf eine andere einzeln nach einander auf das Minimum für diese Farbe eingestellt werden, und dies ist eine sehr schwierige und mühsame Arbeit. Wan hat daher in neuerer Zeit Spektralapparate konstruiert, welche mit einer Borrichtung versehen sind, die es ermöglicht, auf

automatischem Wege stets alle Brismen zugleich auf das Minimum der Ablenkung beim Übergange von einer Farbe zur anderen einzustellen. Ein solcher von der Firma Schmidt und Haensch in Berlin konstruierter Spektralapparat mit vier Autherfordschen Prismen ist in Abb. 392 perspektivisch dargestellt, während Abb. 393 den Mechanismus für die automatische Einstellung auf das Minimum von oben gesehen zeigt.

Beobachtungsfernrohr F und Kollimatorrohr C, welche durch die Triebe r und r, eingeftellt werden tönnen, ruhen auf den um die Zentralachse des Instrumentes drehbaren Armen A und A'. Die Drehung des Fernrohrs wird mittels des sich gleichzeitig mit dem Arm A bewegenden Doppelnonius n an dem geteilten Kreise K durch die Lupe L abgelesen. Fernrohr und Kollimatorrohr sind serner um die auf den Tragarmen A und A' besindlichen vertikalen Achsen aund a., drehbar, und die Drehungen können mittels der Indices o




890. Karl Anguft Steinheil.

und o, an den geteilten Kreisen R und Q abgelesen werden. Als Prismen sind sogenannte Ruthersordsche angewandt; sie bestehen aus rechtwinkeligen Prismen, an welche zwei kleine spize Prismen von geringer Dispersion, aber starter Ablenkung in umgekehrter Stellung angekittet sind. Dadurch wird dei einem geringen Berluste an Dispersion die Ablenkung start vermindert und die Anwendung vieler Prismen sinter einander ermöglicht. Die Prismen ruhen auf der Erundplatte B. Die radialen Arme b1, b2, b2, b4, welche um die Hauptachse drehdar sind, tragen Duerstüde, die in radialer Richtung in Schlizen unter den Prismen verschiebar und durch die Schrauben s mit einander verbunden sind. Die erste Schraube s kann sich in einem radialen Schlize der Erundplatte B verschieben, während die letzte Schraube s in dem Arme d2 verschiebar besessigt ist, welcher durch Schraube z und den kreisstrmigen Bügel x mit dem Fernrohrlager in Berbindung steht, so daß, wenn das Fernrohr um die Hauptachse um einen Binkel gedreht wird, die Arme d samt den Prismen gezwungen werden, sich um einen gleichen Winkel zu drehen derart, daß sie stets im Minimum der Ablenkung sir die in das Fernrohr gelangenden Strahlen bleiben. Die Brismen lassen durch durch Schraube kleicht entfernen, so daß man je nach Belieben mit einem, mit zwei oder mehr Prismen arbeiten kann. Die Dispersion bei Anwendung eines Prismas beträgt 11°, bei Anwendung von vier Prismen 44°. Große Dispersion läßt sich bei einer geringen Anzahl von Prismen erzielen

durch Anwendung von Flüssiglieitsprismen. Bei der von Tollon angegebenen Ronftruktion, welche aus der Kombination eines Schwefellohlenstoffprismas mit einem entgegengesett gestellten Crownglasprisma besteht, ist die Dispersion etwa sechsmal so groß, bei der von


Wernicke angegebenen Kombination, Zimtfäure-Uthyläther und Crownglas mehr als dreimal so groß, wie bei einem Flintglasprisma von 60°. Diffraktionsgitter. In neuerer Zeit ist



891. Gang der Lichtstrahlen durch nenn Brismen.

man von der Anwendung von Spektrometern mit mehreren Brismen gurudgefommen, besonders, feitbem es gelungen ift, Diffrattionsgitter von fehr großer Difperfion und außerordentlicher Scharfe Bor ben burchsichtigen Glasgittern, herzustellen. welche die Teilung auf der einen Fläche einer planparallelen Glasplatte besitzen, verdienen und genießen die Reflexionsgitter, welche die Teilung auf einer reflektirenden Metallfläche besiten, bei weitem ben Borgug. Die Gitterfpettra haben im Gegenfate zu den Brismenfpettren die wichtige Gigenschaft, welche sie hauptfächlich zu absoluten Bellenlangenbestimmungen geeignet macht, daß die Bintelablenfungen der verschiedenen Strahlen bes Spettrums proportional mit beren Bellenlängen gunehmen. Stellt man ein Glasgitter so vor das

Kollimatorrohr, daß seine Striche parallel dem Spalte liegen, und daß die geteilte Fläche genau normal zu den optischen Achsen des Kollimator- und des Beobachtungsrohres und



892. Spektralapparat von Schmidt und gaensch in Berlin.

bem setzeren zugewandt ist, so wird das von dem beleuchteten Spalte ausgehende Licht, wie wir im ersten Kapitel bereits sahen, nach dem Durchgange durch das Gitter in eine Reihe von Spektren zerlegt, deren Ausdehnung immer mehr zunimmt, je weiter sie abgelenkt sind, und deren Lichtintensität gleichzeitig abnimmt. Ist das Gitter planparallel und genau justiert, so liegen die Spektra der verschiedenen Ordnungen völlig symmetrisch zu beiden Seiten der Kollimatorrichtung, in welcher man das direkte nicht gebeugte Bild des Spalts erblickt, und man erhält die Wellenlänge λ eines beliebigen Lichtstrahls, wenn die Entsernung zweier Gitterstriche und δ die gemessen Ablenkung der gebeugten Strahlen links oder rechts von der Richtung der auffallenden Strahlen bedeutet, durch die einsache Beziehung $\lambda = b \sin \delta$.

Bei ben Metallgittern tann natürlich nicht hindurchgehends Licht gur Erzeugung bes Beugungsspettrums benutt werden, sondern man lagt bas Licht vorn auf bas Gitter auffallen und beobachtet das von ihm reflettierte Licht, welches ebenfalls bei richtiger Inftierung neben dem unabgelentten und nicht difpergierten Strahl auf beiben Seiten fymmetrifch eine Reihe von Spettren liefert, fur welche Dieselben Bejebe gelten, wie fur Die Blasgitterspettren.

Bas die Herstellung der Gitter betrifft, so wurden die ersten Gitter von Fraun= hofer angefertigt, indem er gleichmäßig dunne Drahte in fehr Meinen gleichen Bwifchen= räumen parallel neben einander ausspannte, oder ebene Glasplatten mit Ruß überzog und dann in den Ruß feine Linien einriste. Feine Gitter lassen sich aber auf diese Weise nicht herstellen; Glasgitter von hoher Bolltommenheit find bann fpater burch Robert angefertigt worden, welchem es mittels einer vorzüglichen Teilmaschine und einem Reißer aus Diamant gelang, 4000 gleichmäßig feine Linien auf die Breite eines Bentimeter ju gieben. Bur Berstellung fo feiner Teilungen ift zweierlei erforberlich: erftens eine volltommene Mitrometerichraube fur die Bewegung bes Reigerwerts, und zweitens ein

guter Diamant mit geeigneter feiner Spige, ber burch bas Bieben von Taufenden von Strichen nicht abgenutt wird. Es ift ebenso schwierig, wie felten, aus Dupenden schein= bar guter Diamanten einen ausfindig zu machen, welcher jener durchaus notwendigen Anforderung genügt. der neueren Beit ift die Technit in ber Berftellung von Gittern, besonders von De= tallgittern, so weit vorgeschrit= ten, daß die von ihnen erzeugten Speftra an Schärfe und an Trennungsfähigkeit die burch Brismen erzeugten bei weitem übertreffen, so daß man sich, namentlich für die Beobach= tung lichtstarter Spettren fast ausichließlich ber Metallgitter (aus Spiegelmetall) bedient.



Spektralapparat von Schmidt und Saenich in Berlin, von oben gefeben.

Als Berfertiger von ausgezeichneten Gittern find zu nennen Banichaff in Berlin, Rutherford und Brafhear in Nordamerita. Un Leiftungsfähigteit werben fie aber alle übertroffen von den in neuester Beit von Profesor Rowland in Baltimore hergestellten Konkav-Metallgittern, welcher die sinnreiche und glückliche Idee hatte, die Teilung auf konkav gefrümmten Flachen von großem Radius auszuführen. Dieje Unordnung ift von gang befonderem Borteil für die Herstellung von Spektralphotographieen, indem durch das Konkavaitter felbst ein reelles Bilb bes Spektrums ohne Zwischenschaltung einer Linse erzeugt wirb.

Mittels eines folden Konkavgitters find von Professor Rowland auf photographi= fcem Bege die an Scharfe und Ausführlichteit seitdem unübertroffenen Spettraltafeln hergestellt worden, welche ben von der John Soptins-Universität im Jahre 1888 berausgegebenen Atlas des Sonnenspeltrums bilben. Dieselben enthalten auf zehn Blättern 20 Originalphotographieen von Teilen des Gitterspeftrums von je 89 cm Lange und 8,2 cm Bohe, fo daß alfo das Gefamtspettrum eine Ausdehnung von etwa 18 m hat.

Spettroffope & vision directe. Derartige Instrumente sind für die feinere wiffenschaftliche Untersuchung notwendig; für viele Fälle genügt aber ichon ein Apparat, bei welchem ein nicht fo hoher Grad von Genauigkeit bei der Messung beansprucht wird, wofern nur seine Handhabung eine leichte und bequeme ist. Bei der Untersuchung solcher Spektra, welche nicht von einem konstanten, festen, leuchtenden Punkte geliefert werden, wirkt häusig der Umstand, daß die Einfallsrichtung des Strahles und die Sehrichtung des Fernrohres einen Winkel mit einander bilden, insofern störend, als dadurch die rasche Einstellung des Apparates gehindert wird, und manche nur momentan oder nur auf kurze Zeit ausleuchtende Phänomene, wie Sternschnuppen, entweder gar nicht oder nur sehr



894. Janffens geradfichtiges Brismenfuftem.

schwer damit zu untersstuchen sein würden. Man hat sich daher besmüht, Spektralapparate zu konstruieren, welche gestatten, den Lichtstrahl in derselben Richtung, wie er einsfällt, zu untersuchen,


sogenannte gerabsichtige Spektrostope (& vision directe). Amici war der erste, welcher im Jahre 1860 dies Broblem löste.

Es ist schon erwähnt worden — und wir werden Gelegenheit haben, bei der Besprechung der achromatischen Linsen etwas genauer auf diesen Gegenstand einzugehen — daß die Ablentung der Lichtstrahlen und die Zerstreuung (Dispersion) des Spektrums für Prismen von verschiedenen Glassorten verschieden sind. Ein Flintglasprisma gibt bei



895. Tafchenfpektrafkap non Brof. S. W. Pagel.

gleich großer Ablenkung der mittleren Strahlen ein Spektrum, welches viel mehr in die Länge gezogen ist als das Spektrum, das von einem Crownglasprisma hervorgerusen wird. Wenn man also ein Flintglasprisma kit einem entsprechend geschliffenen Crown-glasprisma in umgekehrter Lage so kombiniert, daß das eine die Ablenkung des anderen wieder aushebt, so werden die Strahlen nach ihrem Durchgang durch die Prismenkombi-



nation zwar in der Einfallsrichtung weitergehen; sie werben aber, da die Dispersion
nicht ebenso vollständig aufgehoben worden ist, immer noch
zerstreut bleiben und bei ihrem

Austritt ein Spektrum, wenn auch von geringerer Breite als das ursprüngliche, bilden. Durch Aneinandersügung mehrerer solcher Prismenpaare kann man nun die zerstreuende Rraft vermehren, und die Instrumente, welche Amici, Janssen in Paris und Browning in London konstruiert haben, sind nach diesem Prinzip eingerichtet, welches durch Abb. 394 versinnbildlicht wird. Browning hat Taschenspektrostope in den Handel gebracht, deren Länge nicht mehr als 8 cm beträgt, die man wie ein kleines Fernrohr direkt auf den seuchtenden Punkt richtet und sehr bequem zur spektroskopischen Untersuchung der Sternschnuppen benutzen kann. Dieselben enthalten ein System von sieben Prismen, Rollimastorlinse und Beobachtungsfernrohr, wie die größeren Apparate.

Abb. 395 stellt ein Browningsches, von H. Bogel modifiziertes Taschenspettroftop bar, beffen Benugung wegen seiner leichten Einstellbarfeit und seiner Lichtftarte recht bequem ift.

Der Spalt wird durch Drehen des Kopfes bei s (Abb. 396) enger oder weiter gemacht. Zur Einstellung richtet man, indem man den Spalt eng stellt, das Instrument auf den himmel und zieht bas hinterende mit den Prismen fo weit aus, bis man burch

O sebend, die Fraunhoferschen Linien deutlich erkennt.


B (Abb. 395) ist eine abnehmbare Metalltappe mit einer rechtedigen Öffnung, durch welche direkt Licht auf den Spalt T fällt. Außerdem enthält die Kappe noch eine seitliche Öffnung O, durch welche das von dem kleinen drehbaren Spiegel m reslektierte Licht auf das Spiegelprisma P fällt, um von diesem in den oberen Teil des Spaltes geworsen zu werden. Man erhält so zwei Spektren über einander, das eine direkte zur Beobachtung, das andere zur Bergleichung. Der Spiegel m mit seinem Bügel g sist an einem um die Achse des Instrumentes drehbaren Metallring x, so daß er ganz beiseite gedreht werden kann. Der drehbare Ring D dient zur Beränderung der Spaltweite. Das Prisma P sist an einem kleinen Hebel h, so daß es, wenn erforderlich, seitwärts gebracht und der ganze Spalt frei gemacht werden kann.

Abb. 397 zeigt bas Instrument in Anwendung zur Beobachtung von Flammen. Das Taschenspettrostop S ist in eine Klemme L gespannt, die um eine horizontale Achse drehbar ist und sich mittels des Ringes P an der Säule C

hoch und niedrig ftellen läßt.

Ein zweiter, stellbarer Ring h trägt einen verschiebbaren, langen, rechtwinkelig gebogenen Draht d.d., auf den man das Glasröhrchen mit eingeschmolzenem Platindraht r stedt, welcher die Brobe trägt, die man in der Beobachtungsslamme A erhipen will.


Bur Bestimmung der in der Flamme A erscheinenden Linien benutzt man eine Bergleichsstamme B, die man gegenzüber der kleinen Öffnung O aufstellt, hinter welcher sich das Spiegelprisma P besindet. Statt einer Bergleichsstamme kann man auch das Sonnenspektrum zur Bergleichung benutzen, indem man durch O Tageslicht einfallen läßt.



897. Anordnung des Cafchenfpektrafkops.


Bur Untersuchung der Funkenspektra von Metallösungen bedient man sich folgender Entladungsvorrichtung. Bon zwei Korken a und b (Abb. 398), die in die Klemmen mm gespannt werden (Abb. 399), trägt der untere eine mit Quecksilber gefüllte Glaszöhre q, in welcher ein Platindraht eingeschmolzen ist. Derselbe steht mit dem negativen

Pol des Induttors F in leitender Berbindung. Die zu untersuchende Flüssigigkeit füllt man auf kleine, leicht anzusertigende Glashütchen n (Abb. 398). In diese ist ein Platindraht eingeschmolzen, der in das Duecksilber des Röhrchens q taucht. Über diesen Rraht stülpt man das Haarröhrchen x. Gegenüber demselben steht ein Rohr r, welches innerhalb des Korkes a sist, und durch welches ein umgebogener Platindraht d führt. Dieser steht mit dem positiven Pol des Industors in leitender Berdindung. Bei Erregung des Industors springen zwischen x und r Funken über. Nähert man dann die beiden Pole einander mittels der verschiebdaren Klemmen mm (Abb. 399), so geht der Funkenstrom in eine kontinuierliche Einsadung über, wobei sich an dem negativen Pole ein blauer Lichtbüschel zeigt. — Füllt man dann mittels Bipette Metallslöfung in das Hütchen n, so steigt diese durch Kapillarwirkung in das Röhrschen x empor und wird durch den Funkenstrom zersest. Man beobachtet nun das in der Nähe von x auftretende Funkenspettrum der Lösung.



Entladungsvorrichtung für Funkenspektra.

Sternspektrostop. Man kann sich bei Beobachtung der Sonne infolge ihres sehr intensiven Lichtes stark zerstreuender Spektrostope bedienen; handelt es sich dagegen um das schwache Licht der Planeten, der Firsterne oder gar der Kometen und Nebelslecke, so darf man häusig die Dispersion des Lichtes nicht zu weit treiben, weil das Spektrum sonst zu schwach wird. Man bedient sich dann des sogenannten Sternspektroskops. Unsere



899. Anordnung jur Untersuchung von Junkenspektren.

Abb. 400 zeigt die eine von Sugsgins vielsach benutte Konstruktionssform, welche von John Browning in London für das Astrophysikalische Observatorium zu Potsdam angesertigt worden ist.*)

An dem Kollimatorrohr S ift ber Teilfreis K, der bas gur Aufnahme der beiden Brismen P dienende Tifchchen trägt, direft befestigt. Die Stellung des Beobachtungsfernrohres B, welches um einen gapfen im Rentrum des Bolitionstreifes K brebbar ift, tann mittels eines Monius ab= gelefen werden; Differentialmeffungen tonnen aber auch angestellt merden durch die Mifrometerschraube M. beren ganze Umbrehungen auf bem mit Inder versehenen Scheibchen E abgelefen werben. Beim Spalte S, (welcher ebenfo wie die im Rohre R befindliche, zur Berbreiterung bes Speftrums bienenbe Cylinderlinfe in ber Beichnung nicht zu seben ist)

befindet sich im Kollimatorrohre eine Öffnung, durch welche mittels des Spiegels L beliebiges Vergleichslicht auf das Vergleichsprisma des Spaltes geworfen werden kann. An demselben Arm befindet sich auch ein Funkenmikrometer, um das Licht von Induktionsfunken in das Spektroskop hineinzuwersen. Am Beobachtungsfernrohr besindet sich noch ein



400. Sternfpektrofkop.

sogenanntes Shoft mitro = meter G, welches ermöglicht, auch bei festgestelltem Fern-rohre Differentialmesfungen anzustellen. Es besteht aus einem Schraubenmikrometer, hinterbessen Fabenkreuz anstatt eines Okulars sich eine kleine verschiebbare Konverlinse besindet, welche das von den vorn beleuchteten Fäden ausgehende Licht parallel macht und durch ein kleines totalrestelktierendes Prisma in das Objektiv des


Beobachtungsfernrohres wirft, so daß man im Beobachtungsfernrohr die hellen Faden auf bem Grunde des Spektrums erblickt und mit der Mikrometerschraube des Ghoftmikrometers Differentialmessungen ausführen kann.

Photographische Aufnahme ber Spektra ber himmelskörper. Bir muffen bei Beschreibung ber Apparate, die uns das schwierige Studium bes Spektrums er-

^{*) 3.} Scheiner, "Speftralanalyse ber Geftirne", p. 88. Bilh. Engelmann, Leipzig, 1890.

leichtern, die Anwendung der Photographie erwähnen, welche in neuester Beit von höchster Bedeutung für dies Gebiet ber Forschung geworben ift.

Die Vorteile, welche die photographische Aufnahme darbietet, bestehen beim Sonnensspektrum und anderen lichtstarken Spektren nur in der unveränderten Wiedergabe der wirklichen Lage und Stärke der Linien. Die Genauigkeit in der Ausmessung derselben wird bei der photographischen Aufnahme keine größere als bei der direkten Beobachtung durchs Fernrohr. In weit hervorragenderem Maße treten die Vorteile der photographischen Ausnahme bei lichtschwachen Spektren zu Tage, nicht etwa weil das Auge des Beobachters für geringe Lichtstärken weniger empfindlich ist, als die photographische



401 Spektrograph des Aftrophyfikalischen Observatoriums gu Dotsdam.

Platte, sondern weil für die Platte Lichtmengen zur Wirksamkeit kommen, deren Größe von der Dauer der Exposition abhängt. Während Objekte häusig vom Auge ihrer Lichtschwäche wegen nicht wahrgenommen werden können, sammelt die photographische Platte diese geringen Lichtmengen durch lange Exposition, bis die für die Hervordringung des Bildes erforderliche chemische Reaktion eingetreten ist. Das Auge kann in einem schmalen Spektralbande Einzelheiten nicht mehr wahrnehmen. Auf der Platte jedoch kann man jedes Detail des Streisens unter Zuhilsenahme des Mikrostopes deutlich sehen. Aus diesem Grunde kann die für die Okularbeobachtung mit Sternspektrostopen bisher übliche Cylinders linse, welche zur Berbreiterung des Spektrums diente, aber stets eine Lichtschwächung mit sich brachte, fortgelassen und dementsprechend die Dispersion stärker gewählt werden. Daß endlich die für das Auge unsichtbaren ultravioletten Strahlen die chemisch wirksamsten sind, ist bereits hervorgehoben worden.

332 Bom Lichte.

Huggins war der erste, welcher (1864) Sternspektra photographisch darstellte. Er hat zuerst bei seiner Untersuchung des Siriusspektrums sich mit großem Erfolge der Photographie bedient und zu seiner Überraschung in dem Spektrum neben den ihm schon bestannten drei Wassersschung, H_a , H_{β} , H_{γ} , im ultravioletten Teile noch, mehrere disher nie beobachtete, mit den Wassersschlimen übereinstimmende Linien entdeckt.

Es möge an dieser Stelle einer der vorzüglichsten Spektrographen, nämlich der des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam, kurz beschrieben werden.*) Es ist ein elfzölliger Refraktor, von welchem der Okularkopf abgenommen und durch ein skarkes, eisernes, aus drei Stangen bestehendes Gestell ersett ist, dessen Fortsetung der verstellbare Spektrograph bildet. Das Rollimatorrohr ist in einem sesten konischen Gestell aus T-förmigen, skählernen Trägern durch Triede und Zahnstange beweglich, und seine Stellung kann mit Hilfe eines Maßstades abgelesen werden. Auf das Rollimatorrohr folgt der sehr sest schälter für die beiden stark dispergierenden Ruthersordschen Prismen. An denselben schließt sich die konische Camera an, deren Ende durch Träger mit dem oberen Ende des Rollimatorsörpers verbunden ist. Durch diese Verbindung ist ein völlig starres, jede Durchbiegung ausschließendes System hergestellt. Ferner wird zum Zwecke der Stabilität nicht die Rammer selbst, sondern das Objektiv durch einen Trieb mit gesteilter Trommel verstellt. Rollimators und Objektivlinse sind für die chemischen Strahlen achromatisiert (s. später).

In dem Strahlentegel des Refraktorobjektivs ist in etwa 40 cm Entfernung vom Spalt eine Geißlersche Wasserscherterschiedere eingeschaltet, so daß das Sternspektrum von der Hy-Linie durchzogen erscheint, welche als Anhalt zur Messung der Linienverschiedung insfolge der Bewegung des Sternes im Visionsradius dient. Gleichzeitig wird durch die Röhre die nötige Beleuchtung zum Halten des Sternes auf dem Spalte geliesert. Derzienige Teil des vom Spalte kommenden Lichtes, welcher von der vordersten Prismensläche reslektiert wird, gelangt durch ein im geeigneten Winkel befestigtes, auf Unendlich eingestelltes Fernrohr ins Auge, so daß man den von der Röhre erleuchteten Spalt und in demselben als seinen Lichtpunkt den Stern erblickt. Die Feinbewegung des Refraktors ersmöglicht es, den Stern genau auf der Mitte des parallel zur täglichen Bewegung gestellten Spaltes zu halten. Die geringste Abweichung des Sternes von der normalen Stellung im Sinne der Spaltbreite macht sich sofort durch die Veränderung des Resleges des Sternes an den Spalträndern bemerklich.

Bur Orientierung in der außerhalb der empfindlichen Platte liegenden Spektralzegion, etwa derjenigen der b. Gruppe des Sonnenspektrums, befindet sich ein kleines, total reslektierendes Prisma nebst Okular, einerseits zur Beobachtung des grünen Teiles des Spektrums, andererseits zur Kontrolle für die Einstellung auf den Spalt.

Die außerordentsich exakten Resultate, welche mit dem Potsdamer Spektrographen erzielt worden sind, eingehender anzuführen, würde den Rahmen des Buches überschreiten. Es möge hier nur hingewiesen werden auf die Aufnahmen des Spektrums von a Orionis, bessen Bergleichung mit dem Sonnenspektrum ergibt, daß in Bezug auf die hervorragenden Liniengruppen eine vollständige Ühnlichkeit in beiden Spektren herrscht. Die Absorptionslinien in a Orionis erscheinen aber kräftiger und verwaschener als im Sonnenspektrum, so daß an denjenigen Stellen, an welchen im Sonnenspektrum deutlich gestrennte Liniengruppen erscheinen, dieselben im Orionspektrum zu breiteren Bändern zussammensließen. Die Hälfte aller Linien im Spektrum von a Orionis gehören dem Eisenspektrum an.

Man verspricht sich von der Photographie auf diesem Gebiete noch sehr viel und sucht sich nach diesen überraschenden Resultaten in der Ausbildung der Beobachtungsmethode und der Instrumente immer mehr zu vervollkommnen.

Resultate der Spektralanalyse. Dasjenige, was die Spektralanalyse auszeichnet vor allen anderen Methoden der exakten Forschung, ist eine bisher ungeahnte Empfindlichfeit, welche gleichwohl jede Täuschung bei der Untersuchung ausschließt. Nach Bunsen

^{*)} J. Scheiner, l. c., p. 109.

und Kirchhoff genügt es z. B., ben breimillionten Teil eines Milligramm Kochsalz in die Flamme eines Bunsenschen Brenners zu bringen, um die Reaktion auf Natrium noch deutlich hervorzurufen. Wegen dieser außerordentlichen Empfindlichkeit erhält man die Natriumlinie fast bei jeder in freier Luft brennenden Flamme, da die Luft selten ganz frei von Kochsalzstäubchen ist. Wir finden durch das Spektrostop, daß bei Westwind sich mehr Natron in der Luft befindet als bei Nordost, weil im ersten Falle der Wind über das kochsalzhaltige Weerwasser, im zweiten aus den weiten Länderstrecken und Steppen des ungeheuren russischen Reiches zu uns kommt.

Im Berlauf ber Untersuchungen, Die Rirchhoff und Bunfen anstellten, mußte es fie überraschen, nicht nur daß manche Körper, die man früher für sehr selten in der Natur portommend angesehen hatte, fich jest plöglich weit verbreitet und fast in allen Gesteinen und Baffern, wenn auch in ungemein geringer Menge, zeigten, fondern noch mehr, daß mandmal helle Linien im Spettrum erschienen, die mit ben Linien aller übrigen befannten Stoffe burchaus nicht übereinstimmten. Go fiel ben beiden Forschern im Spettrum haufig eine prachtvolle rote, noch vor der Kaliumlinie liegende helle Linie auf, und zugleich mit ihr erschienen stets einige andere Linien von konftanter Lage; sobann beobachteten sie bisweilen eine gang besonders helle und fcon gefarbte blaue Linie, Die ebenfalls ftets von beftimmten anderen Linien begleitet war und mit ber blauen Strontiumlinie nicht verwechselt werben tonnte. Bisweilen traten die beiben neuen Linien gleichzeitig auf, bisweilen die rote allein mit ihrem Sofftaate, bisweilen nur die blaue Linie mit bem ihrigen; porzugsmeise maren es gemiffe Mineralien, Lepidolith 3. B. und Die Durtheimer Gole, welche die Erscheinung in gang besonderer Schönheit bemerten ließen. Go überraschend biefe Beobachtung ben Forschern war, so überraschend mußte der ganzen gebildeten Welt bie Entbedung fein, welche ber Scharffinn ber beiben Manner als Ergebnis an Diefelben "Die Linien müssen eine Ursache haben; nach allen Erfahrungen muß dieselbe eine ben Urfachen anderer heller Linien ahnliche fein; die übrigen hellen Linien werben burch Stoffe hervorgebracht, beren Dampf in ber Flamme glüht; in unserer Flamme muß also ein oder muffen mehrere Körper glühen, welche mit den uns bis jest bekannten ebenso wenig übereinstimmen, wie die beiben von ihnen hervorgerufenen bellen Linien mit ben bisher befannten; in dem Lepidolith und ber Dürtheimer Gole muffen ein Baar neue Elemente fteden, von denen die Chemiter noch teine Ahnung haben."

So schlossen Bunsen und Kirchhoff. So schloß einst Leverrier in Paris, als er die Beobachtungen gewisser Störungen in der Bahn der Planeten seiner Rechnung unterwarf und den Reptun als Störenfried herausrechnete. Der Neptun wurde später, der Berechnung gemäß, von Galle gefunden, und die beiden neuen Elemente, auf deren Existenz aus der Beobachtung geschlossen wurde, wurden auch dargestellt, und zwar von ihren Entdedern selbst, welche sie nach der Farbe ihrer charafteristischen Linien mit den Namen Aubidium und Cäsium bezeichneten. Beide Metalle haben größere Verwandtschaft zum Sauerstoff als das Kalium, mit dessen Verbindungen ihre Salze einige Überzeinstimmung erkennen lassen, so daß sie sich in reinem, gediegenem Zustande in der Natur gar nicht erhalten können. Ihre Reindarstellung gelang erst mit Hilfe der galvanischen Vatterie. Später als die beiden genannten Metalle wurde auf spektralanalytischem Wege von Reich in Freiberg das Indium, welches durch eine prachtvolle indigoblaue Linie charakterisiert ist, von Crookes das Thallium, welches sich durch eine sehr deutlich hervortretende grüne Linie auszeichnet, und von Lecoq de Boisbaudran das Gallium, welches eine seine violette Linie zeigt, entdeckt.

Aber nicht diese Auffindung neuer chemischer Elemente allein war es, die der Spektralanalyse plöslich eine so hervorragende Bedeutung unter den physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden gab; vielmehr erschien dies geringfügig gegen die kosmischen Entdedungen, welche die Lichtanalyse in denjenigen Räumen des Weltalls darbot, aus denen eben nichts zu uns herüber reicht, als die Wellenerschütterung des Athers, und die uns so lange dunkel bleiben mußten, als wir jene Lichtschwingungen nicht zu deuten verstanden. Das Berständnis wurde erst durch die Spektralanalyse erschlossen.

Nachbem man die Spettra aller möglichen irdischen Stoffe untersucht und die Befete ertannt hatte, nach benen fie fich veranbern, je nachbem in ber Flamme ein chemifches Element oder eine chemische Berbindung besfelben jum Glühen gebracht wird, je nachbem ber Rörper fest, fluffig oder gasformig ist; nachdem man ferner ben Ginflug erfannt batte, welchen erhöhter ober verminderter Drud ausübt, bem der leuchtende gasförmige Rorper ausgesett ift, oder die Temperatur, in welcher er ins Glüben kommt: nachdem alle diefe Umstande in ber erschöpfenosten Beise untersucht und zu biefen Untersuchungen entsprechende Apparate und Dethoden erfunden worden waren, ergaben fich aus ber Rufammenftellung der erlangten Resultate und aus der Distuffion Der gemachten Beobacitungen Schluffe von zuvor ungeahnter Tragweite. Man erhielt durch die Spettralanalpfe Aufichluß nicht nur über Die demifche Natur ber Rorper unseres Sonnenspftems, fonbern ebenso über die Busammensetzung der Figsterne, von denen der nächste doch gegen 4 Billionen Meilen von uns entfernt ift; ja man durfte fogar die Löfung ber Fragen erwarten: ob diese entfernten Simmeleforper im Beltraum feststeben, ober fich bewegen, und wenn fie fich bewegen, in welcher Richtung und mit welcher Befcmindigfeit. Der fcon ermante englische Aftronom Suggins hat g. B. nicht blog bas Licht von Firfternen, fondern auch von Nebelfleden (Drionnebel) untersucht und konnte aus ber nach einer bestimmten Seite gehenden Linienverschiebung im Spektrum ichließen, daß 3. B. Drion a, unter Berudfichtigung ber Bewegung ber Erbe, fich mit einer Geschwindigkeit von 35 Rilometer in der Setunde von der Erde, reip, von der Sonne fortbewegt.

Alls Kirchhoff sein spektralanalytisches Grundgeset aufgestellt und durch Experimente erwiesen hatte, daß ein dampfjörmiger Körper dieselben Lichtstrahlen absorbiert, welche er selbst aussendet, wenn er sich in dampfjörmigem glühenden Zustande befindet, war zuerst eine richtige Deutung der Fraunhoserschen Linien des Sonnenspektrums gegeben. Berglichen mit den Spektren der irdischen Stoffe zeigte sich, daß eine sehr große Anzahl dieser dunklen Linien genau der Lage nach mit vielen der hellen Linien zusammensielen, welche die Spektra der irdischen Stoffe zeigten. Das Spektrum des Eisens z. B. zeigt 460 helle Linien, welche, wie die Beodachtungen von Kirchhoff, Hoffmann, Ängström und Thalen zeigten, genau zusammenfallen mit ebenso vielen dunklen Linien des Sonnenspektrums; das Titanspektrum hat über hundert mit Fraunhoserschen Linien übereinsstimmende helle Linien; die hellen Linien des Natrium, Kalium, Mangan, Chrom, Nickel, Kobalt, des Calcium, Baryum, Magnesium, des Kupfers, des Wasserstroffs u. s. w. kehren im Sonnenspektrum als dunkle Linien wieder.

Das Rirchhoffiche Geset war bewiesen, und es war nur eine logische Anwendung besfelben, wenn man ichloß, daß um die hellleuchtende Sonne eine Atmofphare ichwebe, die alle jene Stoffe in dampf= oder gasartiger Form enthalte, und die fraft ihrer Anfammenfegung bas von bem glühenben Sonnenkern ausgehende kontinuierliche Licht gum Teil absorbiere. Benn man die große Anzahl von Linien in Erwägung zieht, welche die Spettra der irdijchen Substanzen mit den dunklen Linien des Sonnenspettrums übereinstimmend zeigen, fo wird man an eine Bufälligfeit nicht mehr glauben und ber Rirch= hoffschen Theorie über die Zusammensehung der Sonne, wenn sie auch in manchen Einzelheiten noch eine ober die andere Modifikation erfahren kann, doch darin, daß jene irdischen Substanzen in der Sonnenatmosphäre enthalten sind, den höchsten Anspruch auf Richtigfeit zuerkennen muffen. Wir muffen uns die Sonne als einen leuchtenden Rern vorftellen, der von einer glubenden Utmofphare von niedrigerer Temperatur, der Bhotofphare, umgeben ift. Das Licht bes Sonnenterns ohne die Photosphare murbe und ein tontinuierliches Spettrum liefern; ba es aber durch die Photosphäre geht, fo werden diejenigen Strahlen des Sonnenkerns, welche die Photosphäre selbst aussenden kann, von ihr absorbiert, und es entstehen an ihrer Stelle bunfle Linien im Spettrum, Die Fraunhofericen Linien. Manche Substanzen, z. B. Silber, Quedfilber, Blei, Zinn, Ladmium, Strontium und Lithium zeigen eine folche Übereinstimmung ihrer Spettrallinien mit ben Fraunhoferichen Linien nicht, ebensowenig das Silicium und der Sauerftoff; daraus aber ichließen zu wollen, daß diese Stoffe auf der Sonne nicht vortommen, durfte bennoch gewagt fein, da ebenfo gut noch nicht erforschte Umftande die Spettra gerade dieser Rorper beeinfluft haben tonnen.

Die Spektralanalyse hat uns aber noch weitere Blide in die Lebensthätigkeit der Sonne eröffnet. Man erblidt die Sonne nicht scharf begrenzt, sondern infolge der Zersstreuung des Lichts von einem leuchtenden Schein umgeben, welcher wegen seines Glanzes im allgemeinen uns hindert, die interessanten Erscheinungen an den Sonnenrändern zu besobachten. Man hat in dem Spektrostop ein Instrument entdeckt, welches die rätselhasten Protuberanzen — eigentümliche (rosafarbene) leuchtende, wolkenartige Hervorragungen über den Sonnenrand von bedeutender Höhe (dis 40000 Meilen) und wechselnder Form — die man disher nur bei totalen Sonnensinsternissen beobachten konnte, jederzeit bei hellem Sonnenschein nachweisen und in ihrer Lage, Form und Größe zu bestimmen ermöglicht. Ein Phänomen, zu dessen Beobachtung man früher, und zwar noch in den Jahren 1868 und 1869, welche durch totale Sonnensinsternisse ausgezeichnet waren, ganz besonders großartige und kostspielige Expeditionen ausrüstete, ist jeht der tagtäglichen Beobachtung

und Untersuchung zugänglich geworben. Die Intenfität des weißen Sonnenlichts tann, wie wir gefehen, burch Unwendung einer größeren Anzahl von Brismen belie= big geschwächt und zerftreut werden, mahrend einfarbiges Licht, welches mit bem Glanz bes Sonnenlichts gemischt und durch ihn verbedt ift, burch bie Difper= fion nichts an Intensität einbüßt. Sierauf gründeten Lodyer und Janffen ihre Untersuchungsmethode ber einfarbigen Spettralftreifen der Protuberangen. Alles deutet barauf bin, daß bie Protuberanzen gewaltige Bafferftoffausftrömungen

Wassersonausstromungen find, die aus dem Sonnenkern an einzelnen Stellen plöglich und unter sehr großem Druck hervorbrechen; dennihr Spektrum besteht aus mehreren hellen Linien, die mit den Linien des Wasserstoffs übers



402. Joseph Morman Cochner.

einstimmen. Indem man den seinen Spalt des Spektrostops tangential so gegen den Sonnencand richtet, daß er diesen nur zum geringen Teile mit deckt, erhält man außer dem Sonnenspektrum auch das Spektrum der Protuberanz, wenn sich eine solche gerade an der Stelle des Sonnenrandes besindet, und man kann beide, auch wenn sie sich decken, von einander unterscheiden, da das Sonnenspektrum von dunklen Linien durchzogen ist, das der Protuberanz aber nur aus hellen Linien besteht, die sich selbst auf dem Sonnenspektrum noch demerklich machen, wenn man das Sonnenslicht durch sehr weit getriebene Zerstreuung mittels einer großen Anzahl von Prismen beträchtlich schwächt. Die hellen Linien der Protuberanzen werden dadurch nicht mit zerstreut, sie behalten vielmehr ihre Intensität dis auf die Verminderung, die sie an ihrer Helligkeit durch die Absorption, welche das Glas bewirkt, erfahren.

Im Spektrum bes Sonnenrandes sind die Linien von Eisen, Natrium, Baryum, Calcium, Chrom, Titan, Mangan, Magnesium sicher konstatiert. Das Aussehen der chromosphärischen Linien am Sonnenrande ist ein eigentümliches und ändert sich mit dem

Auftreten von Protuberanzen und mit deren Veranderungen. Dies gilt besonders von der Linie D, von der Wellenlänge 587,5 Milliontel Millimeter, der sogenannten Hellum-linie, welche fast in den Spektren aller Fixsterne, die die Wasserstofflinien hell enthalten, auftritt, und welche keiner dunklen Linie im Sonnenspektrum entspricht.

Man hat die Rebelflede burch bas Spettroftop als wolfenartige Gebilde Ihr Spettrum ift tein tontinuierliches; es beftebt vielmehr aus fennen gelernt. vier Linien, von benen die hellste die Wellenlange 500,4 Milliontel eines Millimeter hat; und daraus muß geschlossen werden, daß jene tosmischen Gebilde als wefentliche Bestandteile Gasmassen im Zustande sehr hoher Berdunnung enthalten. Und zwar last bie Thatfache, daß in den Spettren einiger Nebelflede, fo z. B. bes Ringnebels in der Leier, des Rebelflecks im Baffermann, jene hellfte Linie mit einer Sticffofflinie und amei andere Linien mit ben beiben Bafferftofflinien He und H. jufammenfallen, ben weiteren Schluß zu, daß die genannten beiben Gafe einen wesentlichen Anteil an ber ftofflichen Ausammensetzung jener lichtstrahlenden Massen haben. Die erfte an Rometen im Rahre 1864 von Donati angeftellte Spettralbeobachtung führte zu bem burch fvaten Beobachtungen bestätigten Resultate, daß ein Teil des Rometenlichts felbständig vom Rometen ausgesendet wird, indem sein Spektrum drei helle Bander auf einem kontinuierlichen Untergrunde aufweift. In den wenigen Jahren, in benen bas Spettroffop ent ber phyfifchen Aftronomie feine Dienfte hat leiften konnen, find es nur Heinere Rometen gemejen, die fich ber Unalpfe ihres Lichtes bargeboten haben. Aus ben angeftellten Beobachtungen tann man beshalb zwar noch teine endgultigen Schluffe ziehen, es ift aber boch ju tonftatieren, bag bas Spettrum ber bisher untersuchten Rometen eine mertmurdige Ahnlichfeit mit bem Spettrum eines gluhenden Rohlenwafferftoffes zeigt, daß also ein Teil bes Kometenlichts mit hoher Bahrscheinlichkeit als von einem leuchtenden Rohlenwafferstoffe herrührend zu betrachten ift, während aus anderen fpettralanalptijden Untersuchungen an Rometen gefolgert werden muß, daß ein Teil bes Gelbftleuchtens gemiffen eleftrifchen Borgangen im Rometen jugufchreiben ift.


In diefer hinficht foll hier nicht unerwähnt bleiben, daß es einer turgen Beröffentlichung der Berliner Sternwarte zufolge in neuester Zeit gelungeu zu sein scheint, charafteriftische Buge ber Rometenerscheinungen, nämlich bie Lichtausstrahlungen am Rometentopf und die daraus hervorgehende Schweifentwidelung experimentell mit Gilfe von Rathodenftrahlen (vergleiche ben fpateren Abiconitt über ben Durchgang ber Eleftrizität durch verdunnte Gase) nachzubilben. In dem ganzen Bereiche des Raumes, welcher die Kathode, d. i. den negativen Pol der start evaluierten Entladungsröhre, als lichtschwächste Schicht bes Rathodenlichts, umgibt, zeigen sich nämlich bestimmte Abstoßungswirkungen ber Rathode auf solche elektrische Strahlen, die an ber Oberfläche ber in jenen Raum gebrachten festen Rorper burch die auf fie fallenden primaren Rathodenstrahlen hervorgerufen werden. Falls eine Analogie zu Kometenerscheinungen hier vorliegt, ware die Sonne als Sig weit in den Weltraum reichender Abstogungswirkungen im Gebiete ber Lichterscheinungen anzusehen, und zwar als Ausgangsstelle fehr langer Bundel von Kathodenstrahlen, mahrend ber Romet, ein von fehr dunnen Dampfen umgebenes Aggregat fester Rorperchen, sein Analogon in jenen, im Abstogungeraume ber Entlabungeröhre befindlichen festen Rorpern fande, von welchen erft eine turge Strede gur abstogenben Rathode hin, dann von ihr fort nach entgegengesetter Richtung leuchtende hohle, ben Kometenschweifen ähnliche, Lichtparaboloibe fich weithin in den faft luftleeren Raum erftreden.

Die eigentliche Sonnenatmosphäre, die Corona, das Licht der Fixfterne, das Zodialalicht, das Nordlicht, turz alle Phänomene, welche leuchtend am himmel austreten, sind mit Hilfe der Spektralapparate untersucht worden, und so jung diese Forschungsmethode noch ist, so zahlreich sind schon die Ausschlüsse, die uns durch sie über das Wesen der Himmelstörper geworden sind. Das Nordlichtspektrum, welches nach den Beobachtungen von H. C. Bogel in Potsdam in Abb. 403 dargestellt ist, ist ein diskontinuierliches Emissionsspektrum von variablem Ausschen; es ist durch eine sehr helle Linie im Grün, die sogenannte "Nordlichtlinie" charakterisiert. Das Spektrum des Zodiakallichtes dagegen ist ein kontinuierliches Spektrum, in welchem man meistens auch die Nordlichtlinie erblickt.

Was das Blitsspektrum anbelangt, so beobachtet man bei Funkenbligen das Linienspektrum, bei Flächenbligen das Bandenspektrum der Luft, entsprechend der Funken- und der Büschelentladung einer Elektrisiermaschine; es setzt sich zusammen aus dem Sauerstoffspektrum des negativen Poles und dem Linienspektrum des Sticksoffes. Das Spektrum des Argons, eines in der neuesten Zeit von Lord Rayleigh und von William Ramsay als eines wesenklichen Bestandteiles unserer Erdatmosphäre entdeckten gassörmigen Körpers, tritt nach den Spektraluntersuchungen von Eder und Balenta in Plückerschen Köhren je nach dem Grade der Berdünnung des Gases und der Art der elektrischen Entladung in verschiedenen Formen auf, welches die genannten Forscher als "rotes", "blaues" und "glänzend weißes" Argonspektrum unterscheiden.

* . *

Das Spektrostop gewährt aber nicht nur die Möglichkeit, Borgange, die sich in ungeheuren Entfernungen von uns abspielen, in ihren Ursachen aufzuklären, sondern es bleibt uns auch die Antwort nicht schuldig, wenn wir es auf das Nächstliegende richten, ja wenn wir sozusagen mittels desselben in uns selbst hineinsehen lassen. Es vereinigt die Eigenschaften des Mitrostopes mit denen des Telestopes. Lockyer teilt in seinen Borlesungen einen Fall mit, der dies recht anschaulich macht. Ein englischer Arzt spripte die sehr verdünnte



Lösung eines Lithiumsalzes einem Meerschweinchen unter die Haut, um die Geschwindigsteit nachzuweisen, mit welcher der tierische Körper im stande ist, gewisse Stoffe aufzusnehmen und in seinem Organismus zu verbreiten. Diese Frage ist für die praktische Heilkunde gewiß von großer Bedeutung. Bei jenem Bersuche nun ließ die eigentümsiche Lithiumlinie im Spektrum erkennen, daß der eingesprizte Stoff schon nach 4 Minuten bis an die Galle gedrungen war; nach 10 Minuten war der ganze Körper davon infiziert, selbst die Krystallinse des Auges zeigte Spuren. Ebenso hat man Starblinden vor der Operation geringe Wengen kohlensauren Lithions eingegeben und nachgewiesen, daß dieses Salz nach einigen Stunden in allen Organen des Körpers, auch in der Krystallslinse des Auges wiederzusinden war.

Auch die Technik hat in neuerer Zeit die Spektralanalpse auf den verschiedensten Gebieten mit Vorteil benut, und die Spektralapparate sinden wegen ihrer erfolgreichen, der Praxis und Wissenschaft geleisteten Dienste eine weitverbreitete Anwendung. In den Bessemer Stahlwerken hat die Art und Weise der Produktion des Stahles eine Erleichterung und Kostenverminderung ersahren, seitdem mit Filse der spektralanalytischen Unterzuchung der ganze Prozeß genau geregelt werden kann. Da nämlich der herzustellende Gußtahl nur einen ganz bestimmten Prozentsat von Kohlenstoff haben darf und es somit von ausschlaggebender Wichtigkeit ist, den Prozeß genau in dem Woment zu unterdrechen, in welchem jener Prozentsat erreicht ist, so kann, wenn man versehenklich den Prozeß nur wenige Sekunden zu lange andauern läßt, leicht der ganze Inhalt der Retorte — gewöhnlich hundert und mehr Zentner — unbrauchbar werden. Das Spektrostop läßt nun jenen Woment auf das sicherste erkennen. Die bei der großen hie glühend aus der

Retorte tretenden Dämpfe zeigen nämlich ein sich allmählich veränderndes Spektrum, welches anfänglich die hellen Linien des Rohlenstoffes aufweist, die aber immer schwächer werden, je weiter die Entfohlung des Eisens sortschreitet, und in dem Augenblicke, wo der Gußstahl gar ist, verschwinden. In diesem Momente muß das Einströmen von Luft unterbrochen werden. Hier ist das Spektrostop also ein Wegweiser für das Gelingen eines Prozesses, bei dem es sich immer um beträchtliche Summen handelt, und zwar der sicherste, benn es gibt kein Hilsmittel der Technik, welches nur annähernd gleich zuverlässig ware.

Aber auch die Nahrungsmittelverfälschungen, dieses große Übel unserer Zeit, erfahren durch das Spektrostop eine zuverlässige Beobachtung und scharfe Kontrolle.

Auch in der Farbenindustrie erweist sich das Spektrostop als ein ebenso nüpliches wie notwendiges Instrument, da die meisten Farbstoffe, auch in sehr verdünnten Lösungen, Absorptionsspektra zeigen, welche für jeden Farbstoff charakteristisch sind. So zeichnet sich das Chlorophyll, der grüne Farbstoff der Pflanzen, welcher sich durch Alsohol oder Ather aus frischen und getrockneten Pflanzen ausziehen läßt, durch ein Absorptionsspektrum aus, welches durch bestimmte Absorptionsspektrum des Purpurin zwedmäßig als Reagenz für Wagnesia und Thonerde anwenden, so besigt das Alizarin ein durch bestimmte Absorptionsspektrum, so lassen sich viele rote Farbstoffe, welche häusig zu Fälschungen bei der Fabrikation des Rotweins benutzt werden, durch ihre Absorptionsspektra nachweisen.

Bon ganz besonderer Bedeutung für die gerichtliche Medizin ist das Absorptionsssettrum des Blutes, dessen Farbstoff, das Oxyhämoglobin, außer der Absorption im Blau zwei starte Absorptionsbänder zwischen den Fraunhoserschen Linien D und E aufweist. Durch Behandlung mit gewissen chemischen Reagenzien lassen sich Blutsleden in Stoffen leicht und sicher durch das Absorptionsspettrum konstatieren, ebenso wie sich Berzgiftungen durch Kohlenoryd durch eine Berschiedung der beiden Absorptionsstreisen im Absorptionsspettrum des Blutes unzweideutig erkennen lassen. Empfehlenswert für diese und ähnliche Untersuchungen, welche für die Technik und das praktische Leben von größter Bichtigkeit sind, ist das auf S. 329 beschriedene Universalspettrostop von Prof. Bogel, welches gleichzeitig zwei Spettren über einander liefert, das Absorptionsspettrum und das von einer Lichtquelle herrührende, zur Bergleichung dienende Emissionsspettrum.

Janssen, der die Wasserstoffnatur der Protuberanzen entdeckte, Huggins, Miller, Secchi, Herschel, Lockner, Thalen, H. C. Bogel, Rowland, Rayser und Runge sind Namen, welche ruhmvoll mit der Ausbildung und den Erfolgen der Kirchhoff=Bunsenschen Spektralanalyse verknüpft sind, und wenn wir jene erwähnen, so dürsen wir derer nicht vergessen, welche durch die Bervollkommnung der mechanischspotischen Hilfsmittel und Instrumente den Beobachtungen eine immer wachsende Schärfe und Genauigkeit gegeben, neue Apparate erdacht und dadurch neue Bersucksweisen ers möglicht haben: Steinheil, Merz, Browning, Meyerstein, Rutherford, Hugo Schroeder, Krüß, Schmidt und Haensch.

Die Spektralanalyse legt in allen Punkten glänzendes Zeugnis ab für das menschsliche Genie in glücklicher Erfassung des überaus einsachen Grundgedankens, in scharffinniger Erfindung der elegantesten Wethoden und deren Anwendung auf das unermesliche Gebiet der Erscheinungen, in Stellung der Fragen und in Witteln zu ihrer Beantwortung, sowie endlich in dem Reichtum der erlangten Resultate.

Ob nun die durch die neue Untersuchungsmethode hervorgerusenen Theorieen die einschlagenden natürlichen Erscheinungen endgültig erklärt haben oder nicht, ist allerbings dis zu völliger Sicherheit noch nicht erwiesen und auch nicht erweisbar. Denn wie alles außer uns Liegende nur auf dem Wege der Schlußsolgerung unser Eigentum werden kann, so werden alle gewonnenen Anschauungen immer noch hypothetische bleiben. Aber die Hypothese nähert sich um so mehr der Gewißheit, je mehr sie Thatsachen umfassen kann, und je weniger unter allen ihr widersprechen. Die durch die Spektralanalyse geswonnenen Anschauungen gehören aber gerade zu benjenigen, welche durch ihren mathematischen Charakter große Befriedigung gewähren.

Die Gamera obscura.

Die Best im dunklen Bimmer. Fon den Sinsen. Ihr Pringip und ihre Birkungsweise. Die Sinsen- und Prismenapparate der Leuchtturme. Scheinwerfer. Sphärische Abweichung. Sammellinsen. Brennweite. Sinsen- bilder, reelle und virtuelle. Achromatische Sinsen und ihre Erfindung. Schleisen der Linsen. Die Camera obseura. Sonnenbilden bei der Sonnenfinsternis. Saterna magica und Aebesbilder.

Raum irgend ein anderer physitalischer Apparat dürfte eine ähnliche überraschende Wirkung auf jeden Beschauer ausüben, als die Camera obscura.

Auf einer ebenen Flache weißen Papiers feben wir bie uns umgebende Landichaft mit allem natürlichen Bauber ber Perspettive, Farbung und Beleuchtung. Bwifchen grunen Auen ichlangelt fich ein Flug hin. Auf feiner flaren Oberfläche spiegelt fich bie Sonne; überhangendes Gebuich ober fteilere Ufer werfen bunkle Schatten, und bie hell beleuchteten Gebaube an bem Geftabe, bie barüber gespannten Bogen ber Brude zeigen ihr wiederkehrendes Bild in dem fluffigen Glemente. Darüber hinaus erheben fich malbbewachsene Sugelfetten, die fich in duftiger Ferne verlieren. Im Borbergrunde aber bliden wir in bie Strafen und Blate einer großen Stadt, und über bem Gangen ichmebt der luftburchfloffene himmel mit feinem torperlofen Blau, bas ben Blid in unendliche Tiefen gieht. Wenn ber Beichenstift bes Malers auch die Umriffe bes Bilbes wieberzugeben vermag, fo muß ber größte Runftler baran verzweifeln, ben Reiz ber Farbe und bes Lichtes, welcher bas wunderbare Gemälbe erfüllt, erreichen ju wollen. Bor allem überraschend aber ift die in dem Bilbe herrschende Bewegung, durch welche wir in ein gang neues Gebiet von Erscheinungen versett werben. Wir sehen nicht die Ratur in einem einzelnen Momente firiert. Die weißen Wolten bleiben nicht fteben, wie fie felbit auf bem vollendetsten Runftwerte bes Malers fest stehen bleiben. Wir verfolgen fie mit unseren Augen, wenn fie an dem blauen himmelsgewölbe vorüberziehen und mit ihrem Schatten die darunter liegende Gegend strichweise verdunkeln. Das Glipern der Wellen zeigt uns die Bewegung des Baffers, die Bipfel der Baume schwanten, in matt ertenn= baren Bellen wogt das Uhrenfeld, und wir glauben den Bind zu fühlen, ber die Blatter zittern macht und das Waffer frauselt.


Da kommt ein Boot um die Biegung des Flusses, vorn sigen die Kuderer und führen mit regelmäßigem Taktschlage das leichte Fahrzeug uns näher. Sie legen an. Einige von der Gesellschaft steigen ans Ufer und wandeln zwischen Heden jenem Gartenshause zu, dessen Thür sich öffnet und wieder schließt. Und näher im Mittelpunkte der zauberischen Tischplatte entwicklt sich jetzt ein wechselreiches, buntes Leben. Die kühler werdenden Stunden des Nachmittags loden eine sestlich geschmückte Menge hinaus ins Freie. Bunt gekleidete Frauen, Männer, springende Kinder, Hunde, Wagen, Pserde — alles, was Beine hat, kribbelt mit seinem Schatten über den Plan und verschwindet um Straßeneden, taucht wieder auf, begegnet sich und grüßt sich. Man sieht einander sprechen — du hältst den Atem an, weil du glaubst, jeden Augenblick müsse der Schall an dein Ohr schlagen. So kann man stundenlang diesen immer wechselnden und unerschöpsslichen Reizen der Betrachtung sich hingeben; und der Apparat, durch den sie hervorgebracht werden, ist so einsach, ein Zauberstab könnte nicht einsacher sein. Eine ebene Tischplatte, ein Spiegel, ein paar Linsen. — Was sind Linsen?

Um zu erfahren, auf welche Weise das reizende Bild in der Camera obscura erzeugt wird, muffen wir uns zuvor mit den hauptfächlichsten Bestandteilen derselben und ihrer Wirtungsweise bekannt machen.

Die Linsen, b. h. die optischen Linsen, mit denen wir es hier allein zu thun haben, sind regelmäßig geschliffene Glastörper von meist runder Gestalt, deren Obersläche mindestens auf der einen Seite gekrümmt ist. Die verschiedenen Arten derselben sind in Abb. 404 so dargestellt, wie sie im Querschnitt aussehen wurden. Je nachdem die Krümmung nach außen oder nach innen zu geht, unterscheidet man zunächst konveze und konkave Linsen. Konvez oder erhaben heißen solche Linsen, welche in der Mitte dier sind als am Rande. Sie heißen auch Sammellinsen (Lupen), und man unterscheidet

bitonvege (a) und plankonvege (b) Linfen. Die konkaven ober Hohllinfen find am Rande bider als in der Mitte. Sie heißen auch Berftreuungs- oder Berfleinerungslinfen, und man unterscheibet bikonkave (d) und plankonkave (e) Linfen. fammenftellung der beiden Rrummungsarten erhalt man ferner die in der Mitte bideren tontavtonvegen (c) und die in der Mitte bunneren tonvertontaven (f) Linfen.

Diejenige gerade Linie, welche die Rrummungemittelpuntte der tugeligen Begrenzungsflachen verbindet, heißt die hauptachfe ber Linfe. Bei ben plantonveren und plan-



Sammellinfen und Berftrenungelinfen.

tontaven Linfen ift die Hauptachse bas von dem Rrummungsmittelbuntte auf die ebene Flache gefallte Lot. Den Bintel, ben bie von zwei einander gegenüberliegenden Randstellen der Linfe nach diesen beiden Krummungsmittelpuntten gezogenen Radien mit einander bilben, nennt man die Offnung ober Apertur ber Linfe.

Die optische Wirfung ber Linfen tonnen wir uns am beften veranschaulichen, wenn wir von dem Prisma ausgehen und ju diesem Behufe die Zeichnung Abb. 405 ju Grunde legen. Denten wir uns zwei Brismen und eine fleine ebene Glasplatte jo gegeneinander gestellt, wie es Abb. 405 a zeigt, so werben biejenigen parallel antommenden Sonnenftrahlen, welche durch die Mittelplatte hindurchgehen, ungebrochen ihren Weg fortjegen, Diejenigen aber, welche die Brismen treffen, eine Ablentung nach der Achse hin erfahren (Ronveglinfen). Denten wir uns weiter zwei Brismen

und eine plane Platte fo zusammengestellt, wie es Abb. 405 b zeigt, so werden parallel auffallende Strahlen wieder durch die Mittelplatte ungebrochen hindurchgehen, burch die Prismen aber eine Ablentung von der Achse fort erfahren (Kontavlinsen).

Thatfächlich ist aber der Borgang nicht so einfach, sondern komplizierter, weil man sich wegen der Rrummung der Linfe den verschiedenen Bunften ihrer Oberflache entsprechend ver-


Schiedene Brismen mit fontinuierlich fich anderndem, brechenden Bintel benten mußte. Als brechender Bintel ift nämlich der Bintel anzuseben, welchen die Richtungen der beiden im Eintritts- und Austrittspuntte eines Strahles tangential an die Linfe gelegten Beraden mit einander bilben.


Sind die Prismen in Bezug auf ihre Form und ihre Brechung genau einander gleich, fo werben die parallel auffallenden Strahlen auch durch fie eine gleiche Ableutung erfahren und fich in denselben Buntten ber Achse schneiben. Un dieser Stelle ber Achse wird ein Spettrum von einer gewissen Ausdehnung entstehen, selbst wenn wir uns durch jedes ber Brismen nur je ein ichmales Strahlenbundel gehend benten. Diefes Speftrum wird alfo von den drei durch die Planplatte und burch bie beiden Pismen hindurchgehenden Strahlen gebildet.

Denfen wir uns nun aber anftatt ber brei schmalen Strahlenbundel ein breites Strahlenbundel von derfelben Richtung her auf das Syftem von Glasförpern Abb. 405 a fallen, fo werben bie einzelnen Strahlen besselben gwar auch in gleicher Weise wie vorher gebrochen, aber wir Dringip der ginfen, werden ein Speftrum von ziemlich großer Ausbehnung erhalten, bas nur

an ben Randern gefarbt ift, in ber Mitte aber, wo die verschiedenen Strahlen der einzelnen kleinen Spektra sich über einander legen und vermischen, werden wir gewöhnliches weißes Licht erbliden.


Es leuchtet ein, daß die Strahlen, welche nahe der Achfe einfallen, diese früher schneiben werden als diejenigen, welche erst an der Spipe in das Prisma eintreten. Je höher und fpiger das Prisma ift, um fo größer wird die Ausdehnung des Spettrums fein. Durch Abstumpfung ber oberen Sälfte bes Brismas tonnte man bas Spettrum verfurgen und intensiver machen, wenn man es fo einrichtete, bag bie außersten Strahlen ber Spite nahe auf benfelben Buntt mit ben außerften Strahlen ber unteren Brismenhalfte gebrochen wurden. Durch fortichreitende Berlegungen einer jeden Brismenhalfte in weitere





zwei Prismen würden die einzelnen Spektren immer mehr einander genähert und schließlich die ganze durch die Prismen gebrochene Lichtmasse in einem einzigen Punkte der Achse vereinigt werden können. Freilich müßte dann streng genommen jedem der verschiedenen Strahlen ein besonderes Prisma entsprechen, und die brechenden Winkel dieser Prismenschar müßten kontinuierlich in einander übergehen. Im Querschnitt erschiene das ganze Prismensystem nicht mehr wie in Abb. 405a von geraden Linien begrenzt, sondern es würde eine stetig verlausende Krümmung zeigen, wie in Abb. 406, welche das Prinzip der bikonvegen Linse darstellt. Alle Strahlen z, welche parallel auf die Linse auffallen, werden hinter derselben in einem Punkte A vereinigt. Eine solche Linse, in welcher also die einzelnen Prismen ihre Grundslächen einander zusehren, heißt deshalb auch eine Sammellinse.


Eine andere, aber auf ganz analoge Art zu erklärende Birkung üben diejenigen Linsen aus, bei welchen die Prismen ihre Spisen einander zukehren, und welche durch Abb. 404 d, e, f, sowie Abb. 405 b dargestellt sind. Hier werden die Strahlen von der Achse abgelenkt und zerstreuen sich hinter derselben, deshalb heißen Linsen dieser Art Zerstreuungslinsen.



406. Wirkung der bikonveren Linse für parallel der Achse auffallende Strahlen.

Die Wirkung einer Linse hängt außer von der brechenden Kraft ihres Materials, von ihrem Durchmesser und ihrer Krümmung ab. In der Praxis haben wir es meistenteils mit Linsen zu thun, die sphärisch gekrümmt und geschliffen sind. — Um uns nun mit der Theorie der Linsen im allgemeinen bekannt zu machen, genügt es, die bikonvezen und die bikonkaven Linsen auf ihr Verhalten zu untersuchen. Sie können als Vertreter der übrigen Arten dienen.

Der Buntt A (Abb. 406), in welchem parallel zur hauptachse ankommende Strahlen nach ihrem Durchgange burch die Ronveglinfe vereinigt werden, heißt der Saupt= brennpunkt ber Linse; er liegt auf ber Sauptachse, und seine Entfernung vom Mittelpuntt ber Linfe nennt man ihre Brennweite. Fallen von einem auf der Saupt= achse liegenden leuchtenden Buntt A (Abb. 407) Strahlen auf die Linfe L, fo werben diefelben nach ihrem Durchgange jenseits auf der Achse in einem Buntt B vereinigt, welcher ber reelle Bild=




407-409. Wirkungemeife ber Konvexlinfe.

punkt des leuchtenden Punktes heißt. Je mehr die Lichtquelle aus der Unendlichkeit sich der Linse nähert, je mehr also die Strahlen divergierend auf die Linse fallen, um so weiter rückt jenseit der Linse der Bereinigungspunkt der gebrochenen Strahlen von der Linse sort. Wenn der leuchtende Punkt in den Hauptbrennpunkt gelangt ist, so gehen die gebrochenen Strahlen jenseit in paralleler Richtung von der Linse aus weiter. Abb. 406 kann zugleich zur Erläuterung dieses Falles dienen: ebenso wie die parallel ankommenden Strahlen nach ihrem Durchgange durch die Linse sich in dem Brennpunkt A vereinigen, können wir uns A als leuchtenden Punkt vorstellen, von welchem Strahlen auf die Linse sallen; sie werden, nachdem sie durch die Linse gebrochen worden sind, jenseits in den parallelen Richtungen d und z weitergehen. Leuchtender Punkt und Bildpunkt können in ihrer Wirkungsweise mit einander vertauscht werden. Es sind konjugierte Punkte. Rückt die Lichtquelle der Linse noch näher über den Hauptbrennpunkt hinaus, so werden die Strahlen von der Linse derart gebrochen, daß sie jenseit der Linse divergieren.

Wie bei der Betrachtung der Wirkungsweise des Hohlspiegels können auch für die Wirkungsweise einer Konvexlinse drei Fälle unterschieden werden:

- 1) Liegt der leuchtende Punkt A diesseits außerhalb der doppelten Brennweite, so liegt der reelle Bildpunkt B jenseits um weniger als die doppelte, aber mehr als die einsache Brennweite von der Linse entsernt (Abb. 407).
- 2) Liegt der leuchtende Punkt A diesseits um die doppelte Brennweite von der Linse entfernt, so liegt auch der reelle Bildpunkt B jenseits um die doppelte Brennweite entfernt (Abb. 408).



410. Wirkung der Linse auf seitwärts anffallende Strahlen.

3) Liegt der leuchtende Punkt A diesseits zwischen ber Linse und ihrem Brennpunkt (Abb. 409), so ist sie nicht mehr im stande, die divergierend auf sie sallenden Strahlen parallel oder gar konvergent zu machen, sondern sie vermindert nur ihre Divergenz. Die Berlängerungen der divergierenden Strahlen nach rückwartsschneiden sich dann in einem Punkte B, welcher der virtuelle Bildpunkt von A heißt und auch zu A konjugiert

ift, so daß in diesem Falle die konjugierten Punkte auf derselben Seite der Linse liegen. Ebenso werden auch Strahlen, welche von einem Punkte ausgehen, der nicht auf der Hauptachse liegt, durch Sammellinsen einander zugebrochen, wie es Abb. 410 darsstellt. Die durch den Mittelpunkt der Linse gehenden Strahlen heißen Nebenachsen.


Auch auf Nebenachsen werden solche Puntte, deren einer das Bilb des anderen ift, tonjugierte Buntte genannt.

Bei Hohllinsen oder Zerstreuungslinsen gibt es nicht solche Bunkte, in denen sich parallel oder divergent einfallende Lichtstrahlen vereinigen. Wenn man aber die divergierenden Strahlen rüdwärts über die Linse hinaus verlängert, so treffen sie in einem Punkte zusammen, welchen man den virtuellen Brennpunkt oder den Zerstreuungspunkt nennt (Abb. 411). Er liegt stets auf derselben Seite der Linse, wie der leuchtende



411. Die bikonkave ginfe.

Punkt. Die Strahlen eines durch eine Konverlinse erzeugten konvergierenden Strahlenkegels, dessen Spike zwischen die Hohllinse und ihren virtuellen Brennpunkt fallen würde, vereinigen sich nach dem Durchgange durch die Hohllinse in einem je nach der Konvergenz der auffallenden Strahlen mehr oder weniger entfernten Punkte (Ubb. 412).



Eine praktisch sehr wichtige Anwendung von ber lichtzerstreuenden Kraft der Linsen hat man in den Laternen der Leuchttürme gemacht; Abb. 414 gibt uns die

äußere Unsicht eines solchen Apparates, mährend Abb. 413 uns ichematisch ben Beg zeigt, welchen die Lichtstrahlen durch die Linsen einzuschlagen gezwungen werden.

Bekanntlich kommt es bei den Leuchttürmen in erster Reihe darauf an, nicht nur ein möglichst intensives Licht hervorzubringen, sondern ein Licht, das sich sofort als das Licht eines Leuchtturmes erkennen läßt und nicht mit irgend einem anderen verwechselt werden soll. Um dieser Anforderung zu entsprechen, hat man verschiedene Methoden und Apparate in Anwendung gebracht, man ist aber allgemein der Ansicht, daß eine in regelmäßigen Zwischenraumen periodisch sich wiederholende Unterbrechung des Lichtes, deren Folge und Dauer in ihrer Bedeutung den Seefahrern bekannt ist, das zweckmäßigste und am leichtesten zu erkennende Mittel dazu ist. Diese Unterbrechung ruft man dadurch hervor, daß man die ganze Lichtmenge, welche die Lampe liesert, in einzelne Partieen teilt, sede derselben für sich zu einem Lichtbündel paralleler Strahlen vereinigt und


dieses den zu beleuchtenden Rayon in fast horizontaler Richtung bestreichen läßt, indem man den ganzen Apparat sich mit einer gewissen Geschwindigkeit um seine Achse drehen läßt.

In der Regel wird die Laterne durch einen großen, auf mehreren Armen ruhenden Glastörper gebildet, in bessen Mittelpunkt die Lichtquelle (am besten elektrisches Bogenlicht) sich besindet. Diese Laterne fußt mit einem Japsen in einem Cylinder, in welchem sie durch ein daneben besindliches Uhrwerk in Umdrehung gesetzt wird, so daß die einzelnen Systeme von Linsenstüden, aus denen sie besteht, nach einander ihre Lichtmengen im Rreise herumssühren. In einer gewissen Entsernung empfängt jeder Punkt während der Dauer einer Umdrehung mehrere, z. B. acht Mal das Licht von dem Leuchtturme und wird abwechselnd ebenso oft in Dunkelheit gesetzt. Denn infolge der besonderen Einrichtung dieser Systeme wird die auf jedes derselben von der Lampe fallende Lichtmenge gezwungen, parallel zur Hauptachse der Linsen auszutreten und zwar unter einem nur geringen Berluste ihrer ursprünglichen Intensität, weil keine Berstreuung der Strahlen stattsindet. Freilich ver-

mögen die Strahlen aber auch in der weitesten Entsernung nur einen Streifen zu erhellen, der, wenn ihr Parallelissmus vollkommen gewahrt bliebe, nicht breiter wäre, als ein einzelnes Linsenschrem der Laterne.

In bem mittleren Teile eines solchen Sektors wird die Brechung der Strahlen nicht durch eine einzige Linse, sondern durch Fresnels konzentrisches System von Linsenringen bewirkt; in diesem Falle brauchen die einzelnen Linsen nicht so stark gewählt zu werden. Würde man die Linse aus einem Stüde herstellen, so müßte sie in der Mitte sehr die sein, was einen bedeutenden Berlust an Lichtintensität infolge von Absorption bedingen würde.

In dem oberen und unteren Teile des Systems (Abb. 413) wird für die Strahlen m,n,0 und p,q,r,s die parallele Bahn entweder durch die Reslezion von Spiegeln oder durch die totale Reslezion innerhalb der im Durchschnitt gezeichneten




418. Gang der Sichtstrahlen bei dem Sinsenapparat der Cenchtturme,

Prismen bedingt; in letterem Falle wird die Brechung nur insofern zur Erhöhung der Birksamkeit benutzt, als durch sie die in einer Ebene liegenden Strahlen parallel zu den übrigen gemacht werden. Die Flächen der Prismen sind deshalb nicht eben, sondern müssen eine gewisse Krümmung erhalten, welche durch die Entsernung der Lichtquelle, des Brennpunktes, bedingt ist, und die also für jede Zone eine andere sein wird.

Nach dem Fresnelschen System ist z. B. einer der schönsten Leuchtturme gebaut, der 63 m hohe Leuchtturm von New Sterryvore an der Westtüste Schottlands, welcher durch Abb. 414 dargestellt ist: acht Linsenringsysteme L sind in einem Rahmen von 2 m Durchsmesser so angeordnet, daß die Lampe F im Brennpunkte sämtlicher Linsen steht, folglich ihre Strahlen nach dem Durchgange durch die Linsen parallel in horizontaler Richtung fortgehen. Die ebenen Spiegel M (anstatt deren auch ein System total reslektierender Prismen angewandt werden kann, wie z. B. in der schematischen Abb. 413 dargestellt ist über den Linsenringen erhalten durch die Linsen L'konzentriertes Licht, welches gleichfalls in horizontaler Richtung den Apparat verläßt. Ebenso macht der Kranz von total reslektierenden Prismen Z im unteren Teile des Leuchtturmes die von der Lampe auf ihn tressenden Strahlen gleichfalls parallel zu den anderen Lichtstrahlen. Im Fuße des

Leuchtturmes befindet sich das Uhrwerk, welches ben ganzen Upparat in acht Minuten einmal um seine Achse rotieren läßt. Das obere Spiegelsustem gibt während einer Minute einen schwachen und einen starken Blit, welche 30 Seemeilen weit sichtbar sind; bas von dem mittleren Linsen= und dem unteren Prismensustem ausgehende Licht nimmt in jeder Minute vom Minimum bis zum Maximum der Lichtintensität zu, um dann

wieder bis zum Minimum abzunehmen.



414. genchttnrm mit Drehfener.


Scheinwerfer. Fresnels Linfenringfpftem ist aber nicht bas einzige, welches für Scheinwerfer verwendet worden ift. Gerade in neuester Beit find folche tonftruiert, beren Birfungegrad und Rugeffett ben ber Fresnelichen Unordnung bei weitem übertreffen. Allerdings wird ja bei Linsenringen die sphärische Aberration infolge geringer Glasstärke vermindert. Es ist aber dabei durchaus notwendig, daß die Lichtquelle ihre Lage im Brennpuntte bes Syftems unverrudbar beibehält. Kommt fie jedoch durch irgend eine Beranlaffung einmal aus bem Brennpunfte heraus, so entsteht eine Bergerrung und infolgedeffen eine bedeutende Berringerung der Intenfität bes Lichtbundels. Die erften Berbefferungen an Scheinwerfern erreichte ber frangofifche Benieoberft Mangin durch Unwendung von fphärischen Hohlspiegeln, welche aus schwachen Ronvertontavlinsen mit Silberbelag bestehen. Er erreichte damit, daß, wenn der Durchmesser bes Spiegels fleiner ift als feine Brennweite, die fpharifche Aberration prattisch als aufgehoben betrachtet werden tann, da die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen an der Rontavseite bes Spiegels eine Brechung erleiden und nach ihrer Reflexion an der Konverseite parallel der Achse bes Spiegels austreten. Die Abänderungen. welche diese Scheinwerfer im Laufe ber Sahre von Sautter-Lemonier, Tichitolew, Siemens und Salste und anderen erfuhren, erwiefen fich gwar als Berbefferungen in mancher Beziehung, erfüllten jedoch nicht alle an einen guten Scheinwerfer gestellten Bedingungen. Erft mit ben im Rahre 1886 von Schudert nach einem patentierten Berfahren aus einem Stud hergestellten Glasparabolfpiegeln traten überlegene Rebenbuhler der Manginspiegel auf. Die Sauptvorteile der neuen Spiegel bestehen darin, daß fie frei find von dromatischer und sphärischer Aberration, daß sie wenig Licht absorbieren und bie Doglichfeit der Bahl einer paffenden Brennweite

gewähren. Als Lichtquelle dient bei dem Schuckertschen Scheinwerfer Bogenlicht; die Rohlen liegen horizontal; die dadurch hervorgerusene, vorteilhafte Kraterbildung in der positiven Kohle läßt bei mittlerer Brennweite des Spiegels eine bessere Ausnutzung der Lichtquelle erzielen.


Die Einrichtung der Schuckertichen Scheinwerfer ist im allgemeinen folgende: Der in Asbest gebettete Spiegel sit in einer gußeisernen Fassung und befindet sich ebenso wie bie Lampe in einem leichten, eisernen Gehäuse, welches mit seitlichen Tragzapfen in

Ständern neigbar aufgehängt ift. Die Ständer sind mit einem Drehtisch verbunden, welcher auf Rollen laufend sich um einen mittleren Zapfen eines feststehenden Untersates frei drehen läßt. Die Bewegung des Gehäuses in horizontalem und vertikalem Sinne kann schnell und langsam mit der Hand oder mit Hilfe von Elektromotoren erfolgen, welche

an dem Drehtische angebracht find. Die Berbindung mit bem bazu gehörigen Um= schalter bildet ein mehrlitiges Rabel. Die Horizontallampe ift je nach ber Groke bes Scheinwerfers für verichie= bene Stromftarten unb Span= nungen tonftruiert. Ihre Regulierung tann automa= tisch ober mit der Hand erfolgen. Das Licht des Reflettors muß für größere Entfernung mehr tongen= triert, für die Rahe mehr gestreut werben. Die größte Konzentration ergibt Brennpunttftellung der Licht=




quelle, zu geringem Streuen genügt ein Berschieben der Lampe aus dem Brennpunkt; für größere Streuung bedarf man einer besonderen Borrichtung, des Streuers, der aus einer Anzahl von in einem Rahmen zu einer Scheibe vereinigten Glaschlinderlinsen besteht. Da der Austausch von Streuer gegen Planglas eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, so sind



von Schudert sogenannte "Doppelstreuer" eingeführt, welche aus einer in dem vorderen Teil des Scheinwersers dauernd angebrachten Kombination von plankonvegen und plankonken Chlinderlinsen bestehen, derart, daß immer ein sestes und ein bewegliches System solcher Gläser vor einander stehen. Durch Verschieben des beweglichen Systems kann je nach Belieben konzentriertes oder gestreutes Licht erzielt werden (Abb. 415). Um den Streuungswinkel von 0° bis etwa 48° ändern zu können, dienen die sogenannten "Doppelstreuer sür verstellbaren Streuungswinkel", eine Kombination von sesten und beweglichen, in der Achsenrichtung verschiebbaren Chlinderlinsen (Abb. 416). In dem oberen Teile derselben werden die von dem Spiegel her parallel ankommenden Strahlen durch die beiden Plankonvezskinsen, die wie eine bikonveze wirken, so gebrochen, daß sie nach ihrem Durchgange durch beide Linsen erst im Punkte O vereinigt werden und dann divergieren, und zwar um so stärker, je näher die Linsen zusammenrücken. In dem unteren Teile der Abbildung, in welchem das bewegliche Linsenspliem weiter von dem sesten entsernt ist, werden die parallel vom Spiegel kommenden Strahlen in dem Brennpunkt O' des beweglichen Linsenspliems vereinigt und durch das seste System parallel gemacht.

Eine andere Art von Toppelstreuern besteht barin, daß zwei gleiche Systeme was Streuungsgläsern so vor einander gesetzt werden, daß entweder ein Konverglas einem Konverglas und ein Konkavglas einem Konverglas und ein Konkavglas einem Konkavglas eine Konkavglaser des einem Streuers eine durch die Konkavgläser des anderen hervorgerusene Divergenz der Lichstrahlen vergrößern und ebenso beide vor einander liegende Konvergläser wie ein einzige stärkeres Konverglas wirken.

Bum Signalgeben find die Scheinwerfer der eben befchriebenen Anordnung mit einem jalousieartigen Signalifierapparat (a) verfehen, beffen einzelne Stabe jo vor ben



418. Rleiner Scheinwerfer.

vorderen Streuer angeordnet find, dag fe fich in Räumen befinden, auf welche tein licht fällt; fie verursachen daher teinen Lichtverlift und können deshalb immer zum Gebrand bereit am Plage bleiben.


Scheinwerfer ber Elettrigitats Aftiengesellichaft vorm. Schudert & Ce. find ben verschiedenen Bweden entsprechem verschieden gebaut. Der fleine Scheinwerfer (Abb. 418) fommt bei der Landarmee megen jeines geringen Gewichtes in gebirgigen Gegenden und für raich wechfelnde Aufftellungen, hauptfächlich aber bei ber Kriegsmarine infolge des geringen Raumbedürfnisses und feiner leichten Sandlichteit auf Torpedobooten, jowie kleineren Schiffen zur Berwendung. Sein Glasparabolipiegel hat einen Durch: meifer von 40 cm. Der in Bd. III abgebildete größere Scheinwerfer von 90 cm Spiegelburchmeffer ift für Marineamede beftimmt und mit elettromotorifder Drebbewegung versehen. Abb. 420 zeigt den größten Scheinwerfer ber Firma mit 150 cm Spiegeldurchmeffer, ber im Jahre 1893 auf der Weltausstellung in Chicago ein mabrhaft glanzendes Beugnis von der deutschen Tecnit gegeben hat. Endlich ftellt Abb. 419 einen Scheinwerfertransportmagen bar. Es ift ein vierräderiger zweispanniger Bagen, mit einer auf Tragfebern montierten, eifernen Plattform versehen. Bor dem durch Schrau-

benbolzen an der Plattform gehaltenen Wagen ist ein Holzkaften befestigt mit Leitungs- tabeln und jonftigem Bubehör für den Scheinwerfer.

Linsenbilder. Mit hilfe der auf S. 341—342 angeführten Erscheinungen, die eine vollständige Analogie mit den Erscheinungen an gefrümmten Spiegeln bilden, konnen wir uns die Wirkungsweise nicht nur der Camera obscura, sondern der meisten optischen Apparate, vom einsachen Vergrößerungsglase an bis zu den kunstreichsten aftronomischen Beobachtungsinstrumenten, deutlich machen. Nehmen wir an, durch die in Abb. 421 dargestellte Linse L gingen von der Kerze K Lichtstrahlen, so werden dieselben in gewisser Erraung hinter der Linse vereinigt, und zwar alle von dem Punkte a ausgehenden Strahlen in einem bestimmten Punkte a', der immer in der durch den Mittelpunkt gezogenen Nebenachse liegt; a' ist der Bildpunkt von a, b' dersenige von b. Ebenso haben die zwischen a und b besindlichen lenchtenden Punkte ihre enksprechenden Bildpunkte zwischen a' und b'. Es entsteht auf diese Weise ein reelles Bild, welches man mit einem Schirme

auffangen kann. Es ist verkehrt und je nach der Entfernung des seuchtenden Körpers von der Linse vergrößert oder verkleinert. Befindet sich die Kerze in einer Entsernung von der Linse, welche gleich ihrer doppelten Brennweite ist, so ist das erzeugte Bild gleichgroß mit der Kerze und liegt ebenfalls in doppelter Brennweite jenseit der Linse. Besindet sich die Kerze zwischen der einsachen und der doppelten Brennweite von der Linse entsernt, so erhält man ein verkehrtes, vergrößertes Bild, welches jenseits um mehr als die doppelte Brennweite von der Linse entsernt ist. Besindet sich die Kerze weiter von der Linse entsernt, als deren doppelte Brennweite ist, so erhält man ein verkehrtes, verkleinertes Bild, welches jenseits zwischen der einsachen und der doppelten Brennweite liegt.

Außer diesen reellen Bilbern können aber die konveren Linfen auch — ebenso wie Hohlspiegel — virtuelle Bilber liefern. Sie entstehen, wenn der leuchtende




419. Scheinwerfertransportmagen.

Gegenstand sich in einer Entsernung von der Linse befindet, die kleiner ist als ihre Brennweite; in diesem Falle divergieren die Strahlen jenseits der Linse, und erst ein dort besindliches Auge erblickt den leuchtenden Gegenstand, den es in richtige Schweite verlegt, unter einem größeren Sehwinkel; man erhält also ein aufrecht stehendes, vergrößertes, virtuelles Bild (Abb. 423). Man desiniert die Vergrößerung einer Linse durch das Verhältnis der Größe des virtuellen Vildes zur Größe des Objektes. Durch Berstreuungslinsen können reelle Vilder nicht erzeugt werden, die virtuellen mussen verskeinert erscheinen.

Sphärische Aberration. Bon Linsen mit Augeloberstächen gilt nicht in aller Strenge, daß sie die Lichtstrahlen in einem Punkte vereinigen, sondern je größer der Winkel wird, den die Strahlen mit der Achse bilden, um so näher an der Linse liegt ihr Bereinigungspunkt. Dem einzelnen Punkte, von dem Strahlen ausgehen, wird auf der anderen Seite nicht ein einziger Bereinigungspunkt entsprechen, sondern eine, wenn auch kleine Zone, und da dies für alle Punkte gilt, so wird, wenn man Linsen von

starter Krümmung ober turzer Brennweite anwendet, das Bild nach dem Rande zu an Schärfe verlieren, je größer und näher der Gegenstand ist. Diese störende Erscheinung ist unter dem Namen der sphärischen Aberration oder Abweichung durch die Rugelgestalt bekannt; sie liche sich durch Linsen mit nicht kugelsörmiger Krümmung, z. B. parabolischer, umgeheu; da aber deren Herstellung sehr schwierig ist, so bedient man sich lieber der Linsen von großer Brennweite, benutt aber nur diesenige Mittelzregion, auf welche die Strahlen noch unter genügend kleinem Winkel gegen die Achse auffallen.

Achromatische Linsen. Das von leuchtenden Gegenständen ausgehende Licht wird durch das Prisma ebenso in farbige Strahlen zerlegt wie das direkte Sonnenlicht, und eine gewöhnliche Linse wird notwendigerweise auch wie ein Prisma wirken. In der That, wenn man eine Linse in eine kleine Öffnung des Fensterladens setzt und durch sie Sonnenlicht



420. Scheinmerfer von Schuckert & Co. auf der Weltausftellung gu Chicage 1898.

in das verdunkelte Zimmer eintreten läßt, so bildet sich auf der gegenüberstehenden Wand, selbst in der richtigen Brennweite, nicht ein völlig weißes Sonnenbild, sondern wir sehen dasselbe von einem schwachen Farbenrande umgeben; und wenn wir den Schirm weiter abrücken, so daß sich der Kreis vergrößert, so zersließt das Bild immer mehr in konzentrische, regenbogenartig gefärbte Kinge. Dies kommt daher, weil der Brennpunkt der violetten Strahlen der Linse näher liegt als derjenige der roten (chromatische Abweichung). Bei den gewöhnlichen Apparaten kommt es nun nicht viel darauf an, ob wir die Gegenstände mit etwas farbigen Kändern sehen oder nicht. Bei den seineren optischen Instrumenten aber, dem Fernrohr, dem Mikrostop, den photographischen Apparaten u. s. w., ist es von größtem Einsluß auf die Deutlichkeit des Bildes, daß diese Abweichung soviel wie möglich verringert wird, und alle Strahlen nach einem einzigen Punkt konvergieren.


Wenn man von der lichtbrechenden Eigenschaft durchsichtiger Körper Unwendung machen will, so scheint es auf den ersten Anblid unmöglich, Ablentung ohne Berftreuung

zu erzeugen, und Newton selbst leugnete die Möglichkeit, "achromatische Linsen" herzustellen, d. h. solche, welche das vergrößerte, resp. verkleinerte Bild nicht mit farbigen Rändern umgeben zeigen. Der große Mathematiker Euler rief daher durch seine Beshauptung, daß dies dennoch erreicht werden könne, einen lebhaften Streit hervor, welcher erst durch Alingenstierna beendet wurde, der das Falsche der Voraussehungen in Newtons Beweissührung nachwies. Newton war nämlich von der Annahme ausgegangen, daß die Größe der Farbenzerstreuung, welche die Breite des Spektrums bedingt, in direktem Verhältnis stehe zu der Größe der Ablenkung. Dies ist aber nicht der Fall, denn es gibt gewisse durchsichtige Körper, die bei geringerer Ablenkung ein ebenso breites Spektrum erzeugen als andere bei größerer Ablenkung. Auf diese Ersahrung hin wurden nun Versuche gemacht, Linsen ohne Farbenzerstreuung herzustellen, eine Ausgabe, die


für die Bervollfommnung der Fernrohre von der größten Be-

beutung war.


Es heißt, daß ein Ebelmann aus der Grafichaft Effer, Chefter More Sall, ber fich zu feinem Bergnügen mitphyfitalifchen Stu-Dien befchäftigte, in London gu= erft das Problem gelöst und bereits 1729 achromatische Linsen und 1733 achromatische Fern= rohre tonftruiert, aber niemand eine Mitteilung über fein Ber= fahren gemacht habe. Er ließ fogar, um fich nicht zu verraten, Die einzelnen Bestandteile seiner Linfen (biefelben waren aus ameierlei Glasforten gufammen= gefest) bei verschiedenen Glasfchleifern nach Magangaben gu= richten; aber gerade diefer Um= ftand führte die Entdedung herbei. Denn Dollond, der be= rühmte Optifer, beffen Fernrohre bamals weitaus für die beften galten, gab benfelben Arbeitern Auftrage, und es fiel ihm beim auf, bort geschliffene Glafer zu



421. Reelles verkleinertes Bild der bikonvexen Linfe.



492. Reelles vergrößertes Bild der bikonvexen Sinfe.



Befuch verschiedener Bertftatten 428. Pirtuelles Bild bikonvexer Sinfen. Wirkungsweise der Supe.


finden, welche gewisse gleiche Magverhältnisse zeigten und, wie die Nachsorschungen ergaben, für einen und denselben Besteller angefertigt wurden. Dahinter ein Gesteimnis vermutend, verglich und untersuchte Dollond 1759 die Gläser auf das gesnaueste und gelangte so zu dem Berfahren, welches den optischen Bissenschaften die größten Dienste leisten sollte, indem es erst erwöglichte, Fernrohre und Mitrostope mit bedeutender Bergrößerung herzustellen, unbeschadet der Deutlichseit und Schärse der durch sie erzeugten Bilder.

Mag nun an der Erzählung etwas Wahres sein, mag ein anderer eher als Dollond diese Erfindung gemacht haben, jedenfalls erscheint Dollond, der der Welt die Erfindung nutsbringend gemacht hat, doch einer bei weitem höheren Anerkennung wert, als jener

Sonderling, der das Geheimnis für sich behielt.

Nehmen wir zwei Prismen A und B (Abb. 424), das erstere von Crownglas mit einem brechenden Winkel von 25° und dem Brechungsexponenten 1,58 für die D-Linie, das zweite von Flintglas mit einem brechenden Winkel von etwa 12° und dem entsprechenden

Brechungsexponenten 1,000, und untersuchen wir beren Spektra, so finden wir, daß diefelben zwar nicht um gleiche Winkel abgelenkt werden; denn während das Crownglasprisma A eine Ablentung von ungefähr 130 40' hervorbringt. Lentt das Flintglasprisma B das Spektrum nur um 7º 34' ab; trot dieser Berschiedenheit in der brechenden Kraft ift aber die Rerftreuung der Farben in beiden Spettren gleich groß. Das eine Spettrum ift fo breit wie bas andere. Und wenn wir nun die beiden Brismen in der Art, wie es Abb. 424 zeigt, mit einander fo fombinieren, daß die brechenden Ranten einander entgegengesett find, fo werden die Strahlen bes vom Briema A gebilbeten Spettrums von bem Brisma B in entgegengesetzter Richtung wieder abgelenkt und, weil das Brisma B ein gleich breites Spettrum bilben wurde, die violetten mit den roten und allen bazwifchen liegenden Strahlen wieder an einer und berfelben Stelle zu Beiß vereinigt. Die Farbenzerstreuung ist aufgehoben, aber — und das ist der große Gewinn — nicht bie Ablentung. Den burch bas Brisma A bedingten Ablentungswintel von 130 40' hat bas Brisma B nur um 7º 34' verkleinern fonnen; ber Reft von 6º 6' wird vom Optifer bei ber Berftellung von achromatischen Linsen vorteilhaft verwertet. Man fieht leicht ein. bag man bei Linfen benfelben Effett wie bei Brismen erzielen tann, wenn man eine Ronveglinje von Crownglas und eine Kontavlinje von Flintglas miteinander vereinigt, und in der That foll Sall dies Berfahren icon eingeschlagen haben. Dollond und namentlich Fraunhofer haben jedoch erft das Berfahren methodisch ausgebildet und auf einen fo hohen







425. Adromatifche Cinfen.

Grad der technischen Bollfommenheit gebracht, daß die Fraunhosersche Methode für die Hergtellung
achromatischer Linsen noch heute
maßgebend ist. Bei Anwendung
von Crown- und Flintglas ist
eine vollständige Achromasie nicht
zu erreichen, weil die Spettren
der beiden Glassorten bei gleicher
Länge nicht vollständig tongruent
sind. Bei den in neuester Zeit von
Abbe konstruierten apochromatischen Systemen, bei denendas

Erownglas durch Fluvrit (Flußspat) ersest ist, wird die chromatische, ebenso wie die sphärische Abweichung auf ein Minimum gebracht. Die Verhältnisse der Krümmungs-halbmesser sind nach der brechenden Kraft der Glassorten zu berechnen. An den an einander zu fügenden Flächen haben die beiden Bestandteile der Linse genau dieselbe Krümsmung, so daß sie selbst, wenn kein Vereinigungsmittel dazwischen gebracht wird, sich an allen Punkten berühren. Um sie aber an einander zu besestigen, bringt man eine dünne Schicht Kanadabassam dazwischen, der vollständig durchsichtig ist und den Gang der Lichtstrahlen nicht stört. Wenn in Zukunst bei der Besprechung neuerer optischer Instrumente Linsen schlechtweg erwähnt werden, so sind gewöhnlich achromatische Linsen gemeint, deren Kombinationen und Formen den Zweden entsprechend verschieden gewählt werden (Abb. 425).

Schleifen der Linsen. Es möge an dieser Stelle noch mit wenigen Worten die praktische Herstellung linsenförmiger Gläser besprochen werden. Über die chemische Zusammensehung der hauptsächlichsten, für die Linsenkonstruktion gebräuchlichen Glassorten erfahren wir das Nähere an anderer Stelle dieses Werkes, wo von dem Glase im allgemeinen die Rede sein wird; hier mag nur die Methode, den Gläsern die richtige Krūmmung zu geben, Erwähnung finden, weil dies für die optischen Zwecke die Hauptsache ist. Die Kunst, Linsen aus Glas zu schleifen, scheint zuerst in Holland in ausgedehntem Waße ausgeübt worden zu sein. In welche Zeitepoche die Anfänge dieser Kunstbethätigung fallen, darüber herricht keine Klarheit. Die Angabe, daß in den Ruinen von Rinive ein antikes optisches Glas, eine plankonveze Linse von 11,24 cm Brennweite, gefunden worden sei, ist nur mit Borsicht aufzunehmen — denn es liegt durchaus nichts

Analoges vor, welches voraussehen läßt, daß die alten Affyrer jene Runft geübt hätten — gewiß ist aber, daß die alten Romer Linsen aus Bergfrystall und Glas kannten.

Stärkere Linsen werden erst im Rohen gegoffen und dann aus den groben Glasftuden herausgeschliffen; schwächere, wie fie zu Brillenglafern Berwendung finden, schneibet man aus flachen Glastafeln aus; die weitere Bollendung erhalten fie bann burch Schleifen auf den sogenannten Schleifschalen; bas sind für Ronvergläser vertiefte Schalen von Meffing, für Rontavglafer dagegen nach außen gewölbe Ruppen. Jede Rrummung verlangt eine besondere Schale, und diese werden fo hergestellt, daß man zunächst aus Meffingblech zwei Schablonen nach ber Rrummung, welche bie verlangte Linfe haben foll, anfertigt, von benen die eine die Krümmung nach außen, die andere nach innen erhalt. Rach diesen Modellen werden dann auf der Drehbank zwei Schalen gedreht und, nachdem fie gut ausgearbeitet find, mit feinem Schmirgel auf einander abgeschliffen und dadurch sowohl justiert als geglättet. Die Schale, welche man nun zum Schleifen benuten will, befestigt man in horizontaler Lage auf einer gewöhnlich jum Treten eingerichteten Schleifmuble, welche bei der Arbeit in möglichst rajchen Umlauf verset wird. Das Glasstud wird auf einer Art handhabe festgepicht, die Schale mit Schmirgel und Wasser bestrichen, die handhabe mit geringem Drud aufgesett und, mahrend die Schale umlauft, die Stellung der Linse auf derselben fortwährend geandert, wodurch sie genau Die Rrummung der Schale annimmt. Je weiter die Arbeit fortidreitet, besto feinerer Schmirgel muß gewählt werben. Sat die Linfe auf ber einen Seite bie richtige Form, fo wird fie gewendet und nun auf der anderen Seite bearbeitet. Schließlich erhalt fie auf derfelben Schale die Politur; anstatt aber mit Schmirgel, wird zu diesem Zwede die Schale mit einer Lage von Bech ober Kolophonium ausgekleidet, der man durch Aufdruden der Gegenschale die richtige Form gibt. Auf das Bech tommt Bolierrot, und die Arbeit geht dann in derselben Art vor sich, wie das Schleifen. Dbwohl das Schleifmittel vorzugsweise bas Glas angreift, so erleidet doch auch bas Meffing eine nicht zu vernach-Täffigende Abnubung, in beren Folge bie fpateren Linfen von den früheren immer größere Abweichungen zeigen mußten. Um bies zu verhuten, wird von Beit zu Beit die Schale mit der Gegenschale eingeschmirgelt.

Lange Zeit haben die Linsen nur eine untergeordnete Verwendung gefunden, sie dienten zu Brenngläsern, Bergrößerungsgläsern, Brillengläsern und einsachen Lupen, und diesen Zweden genügte eine ziemlich rohe Bearbeitungsweise. Auch die ihrer bedeutenden Größe wegen werkwürdigen Linsen, welche bisweilen ausgeführt worden sind, und durch welche namentlich der bekannte sächsische Edelmann Tschirnhausen sich einst großen Auf erward, konnten wesentliche Fortschritte nicht hervorrusen. Tschirnhausen legte zwar auf einem seiner Güter in der Oberlausit eine Wassermühle zum Schleifen seiner Gläser an und fertigte mit Hilse derselben Brenngläser die zu 1 m im Durchmesser und von einer Brennweite die zu 4 m, aber die Linsen waren eben gut, Fische und Arebse mitten im Wasser durch Sonnenstrahlen zu sieden; einen größeren Nuten hatten sie nicht. Die damalige Zeit sah natürlich in dem Kuriosum etwas ganz ungemein Wertvolles.

Heutzutage muß ber praktische Optiker seine Aufgaben in ganz anderen Bunkten sehen, und die Maschinen und Borrichtungen, welche er zur Erreichung seiner Zwecke konstruiert hat, verraten ben größten Scharssinn und die peinlichste Genauigkeit. Die vollständige Beschreibung eines Etablissements, wie des optischen Instituts in München, das, von Uhschneider und Reichenbach errichtet, unter Fraunhofer und später unter Steinsheil und Merz weltberühmte Instrumente geliefert hat, oder der jüngeren Zeißschen optischen Werkstatt und des glastechnischen Laboratoriums der Gebrüder Schott in Jena, würde selbst ein Buch für sich bilden. Wir müssen und hier damit begnügen, solche Institute zu erwähnen, und wenden uns nun der Betrachtung jenes Upparates zu, der in theoretischer sowohl als in praktischer Beziehung einer der wichtigsten optischen Upparate genannt zu werden verdient.

Die Camera obscura. Wer von unseren Lesern hatte, wenn er unter einem schattigen Baume faß, burch beffen Blätterluden die Strahlen der Sonne auf die weiße

Fläche eines Tischtuches oder auf den hellen Kiesboden sielen, noch nicht verwundert die Bemerkung gemacht, daß alle die einzelnen Lichtslede eine kreisrunde Gestalt besißen, daß sie nicht die Form der unregelmäßigen Öffnungen abbilden, sondern sämtlich unter sich gleich gebildet sind? Es sind kleine Sonnenbildchen, in ihrer Form lediglich durch die äußere Form des lichtstrahlenden Sonnenkörpers bedingt; hiervon überzeugt man sich am besten, wenn man solche Beobachtungen zur Zeit einer Sonnenfinsternis anstellt, wo wir das Tagesgestirn nicht mehr als eine runde Scheibe, sondern in sichelförmiger Gestalt am himmelsgewölbe erblicken. Entsprechend dieser Form sind dann auch die kleinen Sonnenbildchen auf dem Boden keine kreisrunden Flecke mehr, sondern lauter sichelartig gestaltete Lichter (Abb. 426 u. 427).



426. Sonnenbilder bei freier Sonne.

Noch viel frappanter ist der folgende, leicht anzustellende Bersuch: Man verdunkte ein Zimmer vollständig und bringe gegenüber dem Fensterladen, in den eine runde Össenung von etwa 2,5 cm Durchmesser geschnitten worden ist, eine weiße Fläche an. Dazu kann man ein ausgespanntes weißes Tuch oder ein über einen Rahmen gespanntes weißes Papier benuten. Sobald durch die enge Össung Licht einströmen kann, erscheint auf der gegenüberstehenden Wand ein Bild der gesamten äußeren Gegend, Wolken und Bäume, Häuser und Menschen, in den natürlichen Farben und in voller Bewegung, welche sie in Wirklichkeit besitzen, aber alles verkehrt auf dem Kopfe stehend. Je keiner die Öffnung ift, um so schafer sind die Umrisse, um so lichtschwächer ist aber auch dann das ganze Bild.

Rehmen wir jur Erläuterung biefes Falles einen einfachen Gegenftand, 3. B. ein Gebaube an, von welchem Strahlen durch bie enge Offnung auf Die Sinterwand bee

Bimmers fallen sollen, so wird aus der Betrachtung der Abb. 428 klar, warum das Dach a nach unten, die Basis b nach oben gerichtet sich abbilden muß. Je näher man den Schirm der Öffnung bringt, um so kleiner, je weiter man ihn davon entfernt, um so größer, aber auch um so schwächer beleuchtet wird das Bild.

Es ist dies eigentlich schon eine Camera obscura, indessen der Apparat, den wir speziell mit diesem Ramen bezeichnen, ist noch mit Spiegel und Linse versehen, um einesteils das Bild in aufrechte Stellung zu bringen und andernteils in seinen Umrissen schärfer hervortreten zu lassen.

Eine einsache, die innere Ginrichtung beutlich zeigende, transportable Form ber Camera obscura ift in Abb. 429 bargestellt. Sie bildet einen vieredigen, rundum ge-




427. Sonnenbilder bei partialer Sonnenfinfternis.

ichlossenen, im Innern geschwärzten Kasten und war früher besonders in Gebrauch zur Aufnahme von Landschaften, wozu sie sich recht geeignet erweist, weil man das Bild auf die Unterstäche eines geölten oder halb durchsichtigen Papiers wersen und die deutlich durchscheinenden Konturen auf der Oberstäche leicht nachzeichnen kann. Durch die in dem verschiebbaren Rohre R befindliche Linse L wird von dem äußeren Gegenstande ein reelles Bild entworsen und durch Restezion an dem geneigten Spiegel S auf die aus mattgeschliffenem Glase oder transparentem Papier bestehende Platte ki projiziert. Der Deckel D dient als Blende, um die seitlich einfallenden Lichtsrahlen abzuschneiden. Die Camera obscura gehört zu den verbreitetsten optischen Instrumenten, denn jeder der Hunderstausende von Photographen bedient sich ihrer und muß sich ihrer bedienen. Sie ist schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts (1558) von dem Neapolitaner Porta, welcher sich mit der Untersuchung der Augen beschäftigte, ersunden worden, hat indessen


ihre hauptfächlichste Bervollfommnung erft in den letten Jahrzehnten erfahren, feit fie aus ihrer früheren Rolle eines erheiternden Spielzeugs in die bedeutendere eines prattijd ungemein nühlichen Apparates getreten ift. Die photographischen Apparate besiten nicht blog eine einzige Linfe, fondern gange Linfenfpfteme, um bie ftorende Wirtung fomobl ber sphärischen wie der dromatischen Aberration zu beseitigen.

Die Laterna magica oder Bauberlaterne. Diefer Apparat ift fcon lange befannt und mahricheinlich von dem Jesuiten Athanafius Rircher um 1640 erfunden worden; manche behaupten allerdings, Roger Baco habe fich icon vier Sahrhunderte früher berfelben Borrichtung bebient. In neuerer Beit ift er wieder häufiger gur Erzeugung der sogenannten Rebelbilder, dissolving views, und zur vergrößerten Darftellung mitroftopischer Gegenstände benutt worden. Gin Apparat für den lettgenannten 3med beißt, je nachdem die Lichtquelle eine gewöhnliche Lampe oder ein in verbrennendem Sydroorngengas glühender Ralffegel ober die Sonne ift, Stioptiton ober Sonnenmifro-In ihrer inneren Ginrichtung unterscheiben fie fich nicht wesentlich von ber Laterna magica. Diese besteht ihrem äußeren Ansehen nach aus einem ringsum ge-



428. Camera abfenra.

schlossenen Raften mit einem vortretenden Rohr an einer Seite. Im Innern befindet fich eine hellbrennende Lampe und hinter ihr jur Berftartung ber Beleuchtung ein Soblspiegel, der alle Lichtstrahlen parallel nach vorn wirft. Das Rohr enthält zwei Ronveglinfen, am besten eine plankonvere und eine bikonvere, und zwischen der hinteren Linfe und der Flamme, etwas hinter dem gemeinschaftlichen Brennpuntte beider Linfen, einen Spalt jum Ginicieben von Glasplatten, auf welche die barguftellenden Gegenftande in



Transportable Camera obscura.

Apparate austreten, ein um fo größeres, je größer der Abstand zwischen dem Apvarat und der auffangenden Fläche ift. Die Glasgemälbe muffen, um bie Bilber in aufrechter Stellung zu erhalten, umgetehrt eingeschoben werben. Die Bilber fonnen entweder in einem dichten Rauche

oder auf einer weißen Wand aufgefangen werden, welche man aus feinem weißen oder geöltem Papiere oder aus dunnem, über einen Rahmen gespanntem Musselin anfertigt.

Die Wirfung wird noch überraschend verstärkt, wenn die außerhalb des farbigen Bilbes liegenden Stellen des Glases dunkel gemacht sind, so daß das Bild auf schwarzem Grunde hell hervortritt. Weiße Bilder, zur Darstellung z. B. von Geistererscheinungen, werden in schwarze Deckarbe einradiert, mit welcher die Glasplatte auf einer Seite überzogen ist.

In Abb. 430 ist eine Zauberlaterne dargestellt, bei welcher als Lichtquelle Betroleumlicht, Gasglühlicht, Acethlen oder Drummondsches Kalklicht verwendet werden kann. Der Objektivträger kann mittels der Schraube S vor- und rückwärts bewegt werden, um


den Bildhalter bequem einsehen zu können. Das Doppelobjektiv selbst ist behufs genauer Einstellung gleichfalls mittels Trieb T und Zahnstange verstellbar und trägt vorn einen drehbaren Verschlußdedel D, sowie einen Schlitz zum Einsehen farbiger Gläser.

Uhnlich eingerichtet und wohl ohne nahere Beschreis bung verständlich ist das durch Abb. 431 wiedergegebene Stioptiton, welches in dieser Form zur objektiven Darstellung wissenschaftlicher Praparate und Experimente

recht geeignet ist.

Der bekannte Physiter und Luftichiffer Robertson gab gegen Anfang bieses Jahrhunderts Borftellungen von

Beifterericheinungen, die alle Belt in Erftaunen festen. Lange Beit vermochte nie= mand zu ergrunden, welche Mittel hierbei in Bewegung gefest wurden, und es dauerte eine Reihe von Jahren, ehe bas Geheimnis, nicht burch Erraten, fonbern burch Ber= rat, an den Tag fam. war nichts anderes als die Rauberlaterne mit einigen mechanischen und theatrali= ichen Ruthaten, von Robert= fon Bhantaftop genannt. Man hat fich ben Bufchauer= raum durch eine 3wischen= wand gänglich von dem




480. Einfaches Skioptikon.

Raume getrennt zu benten, in welchem ber Zauberer operiert. Gin inmitten biefer Band befindlicher Schirm von aufgespanntem Musselin ist durch Drapierungen verhült, die erst dann fortgezogen werden, wenn vor Beginn der Borstellungen alles verfinstert worden ist.

Da aber auch hinter der Musselinwand alles andere Licht beseitigt ist, außer dem, welches aus dem Zauberkasten mit den Bildern kommt, so sieht man das leichte Gewebe nicht, sondern nur eine Figur, die frei in der Luft zu schweben scheint, bald dem Zuschauer erschreckend nahe rückt, bald sich in weite Ferne verliert. Diese Wandlungen werden nun ebenfalls in höchst einfacher Weise bewirkt. Je weiter der Zauberkasten von der Räche absteht, auf welcher die Bilder erscheinen sollen, desto größer werden letztere; je näher der Kasten rückt, desto kleiner, in unmittelbarer Nähe natürlich nicht viel größer als die Öffnung des Linsenrohres. Die kleinen Bilder scheinen nun aber dem jenseits besindlichen Zuschauer entsernt, die großen nahe zu sein.

Durch Beränderung des Abstandes der beiden Projektionslinsen kann man die Umsriffe mehr oder weniger deutlich hervortreten lassen, wodurch der Eindruck, daß das kleiner werdende Bild sich entfernt, täuschender wird. Um die Erscheinung noch natürlicher zu

machen, muß dafür Sorge getragen werden, daß die Bilber, wenn sie auf einen Keinen Raum zusammenrücken, nicht an Lichtstärke zu-, sondern vielmehr abnehmen. Dies wird ohne Schwierigkeit durch eine vor den Linsen besindliche verstellbare Blende bewirkt, die Robertson das Ratenauge nannte, und die man sich als eine Schere mit breiten, halb-mondsörmigen Blättern vorstellen muß, welche zu beiden Seiten der vorderen Linse liegen und sich so über derselben zusammenziehen lassen, daß jeder beliebige Grad von Lichtschwächung bis zur völligen Berdunkelung leicht hergestellt werden kann. Durch geschiefte Rombination dieser Mittel also, Annäherung und Entsernung des Apparates, Versänderung der Lichtstärke und Verstellen der Linsen, werden jene Geistererscheinungen hers vorgebracht. Eine passende Musik, etwas künstlicher Donner, Sturm oder Regen, dient zur Verstärtung des Eindrucks. Der Apparat wird, um jedes Geräusch auszuschließen und die Jussion nicht zu stören, auf mit Tuch beschlagenen Rädern unhördar von einer



481. Skioptikon gur Darftellung miffenschaftlicher Praparate.


Stelle gur andern gerollt. Die Anwendungen, welche von der Laterna magica und ben verwandten Apparaten gemacht worden find, beschränten fich indeffen nicht auf folche gewöhnlichen Schaustellungen. Als ein außerordentlich nügliches Inftrument hat sich die Laterna magica 3. B. für die Ginwohner von Paris mahrend der langen Dauer ber letten Belagerung bewährt, indem es mit ihrer Silfe allein möglich murbe, eine wenn auch beschränkte Rorresponbeng über ben "eifernen Bürtel" ber einschließenben Belagerungsheere meg zu unterhalten.

Wir wissen, daß die Beförderung von Briefen aus dem Innern der Stadt heraus — da fie durch die beutsche Cernierungslinie

hindurch nicht stattfinden konnte — über dieselbe hinweg mittels Luftballons bewerkstelligt wurde. Allein wenn es auch möglich war, einen Luftballon zu expedieren mit der Aussicht, daß berselbe auf befreundetem Gebiete den Boden erreiche, wo sein Inhalt weiterbefördert werden könnte, so war es doch unaussührbar, auf demselben Bege von außen in das Innere von Paris Nachrichten gelangen zu lassen. Burückstende Brieftauben, welche man vorher mittels Ballon aus Paris hinausgeschafft hatte, boten dazu die einzige Gelegenheit. Diese ist auch in ausgedehnter und vortrefflich organisierter Weise benuht worden, so daß man Briefe, Depeschen, ja ganze Zeitungsblätter mit Hilfe photographischer Apparate möglichst verkleinerte, dieselben auf einem Blatt zusammenstellte, welches so klein sein mußte, um in einer Federpose Raum zu sinden, die man der heimkehrenden Taube unter den Flügeln beseitigte. Die Franzosen bedienten sich gleich des photographischen Negativs für die Übersendung, wodurch sie zunächst den Borteil gewannen, eine doppelte photographische übertragung bei der Übersehung zu umgehen, dann aber auch sicher waren, daß nur derzenige, welcher mit den gehörigen Apparaten zur Weiedervergrößerung versehen war, die Schrift entzisser konnte. Denn wie vorsorglich auch immer von unserer Seite der

eg geführt worden ist, an berartige photographische und mitrostopische Ausrüstung ine man doch nicht gedacht. In Paris wurden die Blätter, welche ganze Sammlungen einzelnen Korrespondenzen enthielten, zuerst wieder photographisch vergrößert und in durch ein Lampen= oder Hydrooxygengasmitrostop auf eine helle Wand geworfen, von bie Depeschen abgelesen, abgeschrieben und an ihre speziellen Abressen befördert wurden.

Rebelbilder. Durch die von England zu uns gekommenen Nebelbilderdarstellungen soolving views) gewann die Zauberlaterne ein erneutes Interesse; denn mit keinem deren Apparat können die bekannten, oft reizenden Essekhe hervorgebracht werden. Nur der Zauberkasten hier verdoppelt und das Zwillingspaar in eine solche Stellung zu tander gebracht, daß beide mit ihren Öffnungen nach einem Punkte des Aufsangschirmes richtet sind, und ihre beiden Lichtkreise dort in einen zusammensallen. Schiebt man in n einen Kasten ein Glasbild, während das Licht des andern verdeckt gehalten wird, so



482. Porführung von Geistererscheinungen mit Asbertsons Phantaskop im Jahre 1797.

fieht man auch nur ein einziges Bild. Dasselbe foll sich aber vor unseren Augen in ein anderes verwandeln, welches in dem noch verdunkelten Raften schon bereit steht.

Ein solcher Nebelbilberapparat (Doppelstoptiton) ist durch Abb. 433 darsgeftellt. Er besteht aus zwei einsachen Projektionslaternen, welche unter einem Winkel so neben einander gestellt werden, daß ihre Lichtkreise auf der Projektionswand sich decken, und aus einer Vorrichtung, durch deren hin= und Herbewegung die Schwächung des Lichtes der einen Laterne und gleichzeitig die Verstärkung des Lichtes der anderen hervorsgebracht wird. Dies wird in einsacher Weise dadurch erzielt, daß man die erste Lampe allmählich mittels des dissolvers oder Kahenauges abblendet und gleichzeitig in demsselben Waße das Licht der anderen freigibt. Hierdurch fängt das bisher sichtbar gewesene Vild an zu erblassen und undeutlicher zu werden; denn in seine Farben und Konturen mischen sich allmählich die Umrisse des neuen Vildes, welche immer kräftiger werden und, wenn die Reste des ersten Vildes verschwinden, deutlicher hervortreten, dis das neue Vild in voller Klarheit vor uns steht. Wenn man sich keines Kahenauges bedienen kann, so ist der Lichtwechsel auch dadurch schon entsprechend hervorzurusen, daß man durch Aussell

ober Riederichrauben ber Flamme ben beiben Bilbern eine verichiedene Belligfeit gibt. Die Berwandlung einer Sommerlandichaft in eine Binterlandichaft mit denjelben Bebauden, Bergen, Baumen u. j. w. gelingt auf jolche Beife fast unmerklich, und es ift im höchsten Grade überraschend, die Entwickelung eines völlig fremden Gemalbes zu feben, beffen Ubergange wir burchaus nicht mahrzunehmen vermogen und bas ichon fertig vor unseren Bliden fteht, ehe wir uns seiner völlig bewußt geworben find.

Es gibt noch allerlei fleine Mittel, um Abwechselung in berartige Borftellungen gu So fann man mehrere Gläfer hinter einander aufftellen und burch bin- und Bergieben bes einen Bewegung in die Gegend bringen, einen Gifenbahnzug bindurchgeben laffen u. bergl. Schneefall 3. B. wird badurch bargeftellt, bag man vor einer britten Laterna magica einen langen, mit einer Stednabel vielfach durchftochenen Bapierftreifen

mittels einer Kurbel von unten nach oben vorbeizieht.

Bunbercamera. Gine fehr intereffante Erweiterung hat ber Optifer Rrug in Hamburg der Laterna magica gegeben und unter dem Namen Bundercamera in den Sandel gebracht. Während man nämlich bei der üblichen Einrichtung ber Laterna magica barauf beschräntt ift, burchsichtige Gegenftanbe ju projizieren, alfo porgugemeife Gemalbe



483. Doppelskioptikon (Acbelbilderapparat).

wirfen, hat Rrug eine Anordnung erfunden, welche erlaubt, auch undurchfichtige Begenftanbe, Bilber auf Papier, Mebaillen, Blumen, das Bifferblatt einer Ubr mit feinen fortrudenben Beigern u. f. w.

pergrößert auf einem Schirm au ent-Er fest die betreffenben werfen. Begenftande in einem buntlen Raften


> einer fehr hellen und nur auf fie tonzentrierten Beleuchtung mittels einer Lampe und eines Hohlspiegels aus und läßt bie von ihnen reflektierten, intensiven Strahlen durch eine Linie gehen, burch welche auf

einer entfernten weißen Band vergrößerte Bilber erzeugt werben. Man fann mittels biefes einfachen Apparats einen iconen Effett hervorbringen, vorausgesett, daß bie angewandte Lichtquelle genügend intenfiv ift; fonft fallen bie erzeugten Bilber fcmach und verwaschen aus, ba nur Licht gur Birfung tommt, welches von Gegenstanben reflettiert wird, die den größeren Teil des auf fie fallenden Lichtes absorbieren.

Das Auge. Zanorama, Chromatrop und Stereofkop.

Das Muge ein optisches Inftrument. Seine Ginrichtung und Sabigkeit. Antiviftifche und empiriftifche Theorie bes Beffens. Befiminfiel. Berfpektive. Silfemittel fur das perfpektivifde Beichnen. Banoramen und Dioramen. Gefchwindigkeit und Dauer des Lichteindrucks. Das Chromatrop, Bootrop, Schnellfeber. Ainemalograph. Subjektive Gesichtseridieinungen. Sehen mit zwei Mugen. Das Stereofkop und feine Geschichte. Beatflonefches und Bremfterides Briegel- und Prismeullereofkop. Das Cefellereofkop von Belmfoly. Das Doppelfernroftr von Beif.


Wir tragen fortwährend mit uns eine vollkommene Camera obscura herum. Die Apparate der Photographen liefern und Bilder, welche wir in ihren Gingelheiten mit Hilfe des Mitroftops zu betrachten im stande find, unser Auge ist ein viel feinerer Upparat. Die icheinbaren Schwierigkeiten, welche lange Beit einer zureichenden Erflarung bes Sehens entgegenstanden, fallen bei Unwendung einer richtigen Methode ber Untersuchung des Auges von selbst fort, und wir bewundern die Ratur wegen der Ginfachheit der Urfachen und Gefete, mit der fie beim Ban des Auges fo wunderbare Wirfungen hervorzubringen weiß.



434. Reproduktion photographischer Bepelchen durch die Anterna magica während der Belagerung von Paris.

Um einen Einblid in die Thätigkeit des Auges zu gewinnen, mußte man zunächft bessen innere Einrichtung kennen lernen. Mit scharfem Messer zertrennte der Anatom entschlossen die hinde jahrhundertelang den Einblid ins Auge hinderte, zerlegte es in seine einzelnen Bestandteile, um deren Fähigkeiten zu untersuchen und in ihrer Gessamtwirkung zu prüfen — und so ward es Licht. Einem solchen Anatomen wollen wir und sett zur Einführung in die innere Werkstatt des Auges anvertrauen.

Er nimmt ein Ochsenauge (denn die Augen der höher organisierten Wirbeltiere sind alle der Hauptsache nach ähnlich eingerichtet) und macht uns zunächst auf bessen kugelige Form (Augapsel) aufmerksam, welche wir auch aus Abb. 435 erkennen. Der Augapsel ist in seinem größeren, hinteren Teile von der undurchsichtigen, weißen Sehnenhaut (tunica sclerotica) PP umgeben, deren vorderer Teil von der durchsichtigen und stärker gewölbten knorpeligen Hornhaut (cornea) H gebildet wird. Die Jnnenslächen der sclerotica werden, bis zu ihrer Bereinigung mit der cornea von der Aberhaut (chorioidea) g ausgekleidet, die größtenteils aus seinen Blutgesäßen besteht und auf ihrer Innenseite mit einer schwarzen Pigmentschicht zur Berhinderung der Reslezion bedeckt ist. Das Pigment fehlt bei den sogenannten Albinos unter Menschen und Tieren, z. B. dem Kaninchen. Als Fortsehung der Aberhaut liegt nicht weit hinter der durchsichtigen Hornhaut die runde,



gefärbte Regenbogenhaut ober Iris abba, nach beren Farbe man das Auge ein braunes, blaues u. s. w. nennt. Die Regenbogenhaut enthält ein System ringförmiger und radialer Muskelfasern, mittels deren die große, runde Öffnung in der Fris, die Pupille bb, verengt oder erweitert und so die in das Auge eingelassene Lichtmenge nach Bedürfnis reguliert werden kann. Durch die Pupille treten von außen kommende Lichtstrahlen in die Krystalllinse A, von welcher sie gebrochen und zu einem verkleinerten Bilde auf der Hinterwand des Auges, der Nethaut oder Retina pv, vereinigt werden. Die Rethaut ist die äußerst seinen Ausbreitung des Schnerven d, der die Lichteindrücke dem Gehirn übermittelt.

Die Eintrittsstelle des Schnerven in die Aberhaut liegt nicht der Pupille genau gegenüber in der Achse des Auges, sondern etwas seitlich nach dem anderen Auge zu und ist dadurch bemerklich, daß die Nethaut an dieser Stelle, dem Mariotteschen blinden Fleck, empfindungssos ist. Jum Nachweis des blinden Fleckes dient Abb. 436. Man schließe das linke Auge, sixiere mit dem rechten das weiße Quadrat und nähere die Abbildung dem Auge dis auf etwa 25 cm. Der weiße Kreis wird verschwinden, weil die von ihm ausgehenden Strahlen die Nethaut innerhalb des blinden Fleckes tressen, während das Kreuz sichtbar bleibt. Bemerkenswert ist ferner der gelbe Fleck (macula lutea) etwas unterhalb p, als die Stelle, an der die Lichteindrücke am deutlichsten wahrgenommen werden, und auf die das Bild desjenigen Gegenstandes fällt, auf den wir die Augenachse richten. Er ist für das Sehen der wichtigste Teil der Nethaut.

Das Auge.

Die Arnstallinse A ist ein durchsichtiger, farbloser, bikonvezer Körper, dessen vordere, ber Pupille zugewandte Fläche weniger gewölbt ist als die hintere. Sie besteht aus zahlereichen, über einander gelagerten Schichten, deren Konsistenz und Lichtbrechungsvermögen nach außen hin abnimmt. Sie wird von der Linsenkapsel umschlossen und durch den Muskel h, den Strahlenkörper (ligamentum ciliare), in ihrer Lage dicht hinter der Iris sestgehalten. Der innere Raum e hinter der Linse ist mit einer durchsichtigen, gallerteartigen Masse, der Glasseuchtigkeit oder dem Glaskörper (humor vitreus), ausgesüllt. Der vordere Raum B zwischen Hornhaut und Linse enthält das klare, etwas salzige Kammerwasser (humor aqueus).

Treten nun von aa' Lichtstrahlen ins Auge, so erleiden sie gleich vorn an der durchsichtigen Hornhaut bei b b' eine Ablentung, und zwar die bedeutenhste, denn die einzelnen Medien, die der Lichtstrahl bis zur Nethaut passieren muß, sind unter sich in ihren Brechungsverhältnissen nur wenig verschieden. Die Linse ist gewissermaßen nur der Berseinerungsapparat; sie bewirtt vermöge des Strahlenkörpers bei einem normalen Auge durch ein Bor- und Zurücktreten, sowie durch gewisse Anderungen in ihren Krümmungsverhältnissen, daß die Strahlen, sie mögen parallel oder mehr oder weniger konvergent ankommen, sich immer auf der Nethaut zu einem scharfen Bild in f' f" vereinigen, und ermöglicht dadurch also ein deutliches Sehen in ganz verschiedenen Entsernungen. Außerbem aber ist es wahrscheinlich ihre Ausgabe, die Bilder achromatisch zu machen. Die



486. Bum Nachweis des blinden Fleches.


Entfernung, bis zu welcher ein Gegenstand vom Auge fortrücken kann, um noch deutlich gesehen zu werden, hat ihre Grenze, die allerdings verschiedene Werte hat; Geschriebenes zum Beispiel vermögen normale Augen gewöhnlich nur in einem Abstande zwischen 20 und 45 cm klar zu erkennen. Diese Entfernung heißt die Sehweite. Als normale Sehweite pflegt man eine Entfernung von 25 cm vom Auge anzunehmen.

Ist die Linse so beschaffen, daß für die aus normaler Sehweite kommenden Strahlen der Bereinigungspunkt oder das Bild vor die Nethaut fällt, so werden diesenigen Strahlen, die aus größerer Nähe ins Auge gelangen, sich auf der Nethaut zu einem scharsen Bilde vereinigen können; Strahlen von entfernteren Objekten dagegen, die ihren Bereinigungspunkt vor der Retina haben, werden auf letzterer selbst nur undeutliche Bilder hervordringen, weil an dieser Stelle die Strahlen schon wieder unter einander divergieren. Solche Augen nennt man kurzssichtige, die Linse hat eine zu kurze Brenn-weite, sie ist zu sehr gekrümmt. Durch Anwendung entsprechender Zerstreuungslinsen läßt sich diesem Übelstande begegnen; daher sind auch die Brillengläser für Kurzssichtige bikonkave Linsen. Bei Weitsichtigen gilt das Umgekehrte: das deutliche Bild würde erst hinter der Nethaut entstehen, die Strahlen müssen also durch Anwendung konvexer Gläser konvergenter gemacht werden.

Die Fähigkeit, die Krystallinse im Auge entsprechend ben verschiedenen Entfernungen ber Objekte mittels bes Ciliarmuskels mehr oder weniger stark frümmen zu können, um sie beutlich zu sehen, nennen wir die Akkomodation des Auges für die Entsernung der Objekte. Wahrscheinlich hat die hierzu notwendige Muskelthätigkeit einen nicht uns bedeutenden Einfluß auf unsere Borstellung von der Entsernung; wir vermögen auch mit

nur einem Auge zu unterscheiden, welcher Punkt von zweien der nähere und welcher der entferntere ist; jedoch können wir mit einem Auge Entfernungen weit weniger genau schäten, als mit beiden. — Nicht alle Punkte der Nethhaut rusen gleich scharse Eindrück hervor. Wenn wir ein Objett genau sehen wollen, richten wir unser Auge so, daß die von ihm ausgehenden Strahlen in die Augenachse fallen. Ist sonach das Sehseld immer nur ein beschränktes, und können wir demzufolge ausgedehntere Bilder nicht auf einmal in allen Teilen gleich scharf unterscheiden, so wird doch diese scheid invollkommenheit ausgehoben durch die außerordentsiche Beweglichkeit des Auges, die uns gestattet, mit aroßer Schnelligkeit jeden Lunkt in die Richtung der Augenachse zu bringen.

Nativistische und empiristische Theorie bes Sehens. Das von der Linse auf der Nethaut erzeugte Bild ist verkehrt und sehr verkleinert. Es ist lange Zeit Gegenstand weitläusiger Untersuchungen und Diskussionen der Physiologen gewesen, warum wir, obgleich die Bilder auf der Nethaut verkehrt erscheinen, doch alle Gegenstände in der richtigen Stellung erblicen. Zwei Theorieen stehen sich in dieser hinsicht einander gegen-




437. Merichiedenheit der Scheinbaren Grofe des Mondes.

über: die nativistische und die empiriftische Theorie. Der nativistischen Theorie gufolge find gewiffe, durch den Gefichtsfinn gewonnene Unichauungen uns angeboren und beruben nicht auf Erfahrungen. Bierbei wird entweder angenommen, daß die Seele eine birefte Renntnis von der raumlichen Ansdehnung der gereigten Rethautstellen habe, oder daß infolge ber Reigung bestimmter Nervenfafern gewiffe Raumporftellungen vermittelft eines und angeborenen, nicht weiter befinierbaren Mechanismus entstehen. Nach ber empiriftischen Theorie, ber man, geftügt auf eine Reihe optischer Untersuchungen, ben Borgug por ber nativiftifden einräumt, find Die burch ben Befichtsfinn gewonnenen Anichauungen nicht angeboren, fondern erit durch Erfahrung und durch Ubung bedingt. Der Saubifat ber empiriftiiden Theoric ift nach Selmholt ber, daß bie Sinnedempfindungen für unfer Bewuftfein Beichen find, die zu beuten erft unferem Berftande überlaffen wird. Wird unfere Nethaut badurch, daß von einem außerhalb gelegenen Gegenstande Lichtftrahlen auf fie fallen, gereigt, fo kommt die Empfindung des Nervenreiges uns nicht als folche zum Bewußtsein, sondern wir projizieren fie unwillfürlich nach außen bin und zwar nach berjenigen Richtung, in welcher fich eben bie Begenftanbe, welche bie Rephautbilder veranlaffen, befinden, und fo feben wir die Gegenstände in richtiger Stellung, weil wir bies auf bem Wege ber Erfahrung, burch anbere finnliche Bahrnehmungen, 3. B. ben Taftinn, bestätigt finden.

Die schwinkels, d. h. desjenigen Winkels, welchen die von seinen äußersten Punkten nach unserem Auge gehenden Strahlen einschließen. Mit diesem Sehwinkel kombinieren wir seine Entfernung von uns und gewinnen, bei richtiger Schähung derselben, eine Borskellung von seiner wirklichen Größe. Wieviel dabei auf die letztere Schähung anstommt, beweist die immer wieder auftauchende Behauptung, daß der Mond, wenn er tief am Horizonte steht, größer erscheine als hoch oben am Himmel. Diese allerdings merkswürdige Täuschung hat ihren Grund nicht in einer Berschiedenheit des Sehwinkels, unter welchem er erscheint — denn derselbe ist für beide Stellungen vollkommen gleich — sondern sie beruht höchst wahrscheinlich darauf, daß wir wegen der verschiedenen Dichte der Luftschichten am Horizont und im Zenith das himmelsgewölbe, an welchem uns die Gestirne gleichsam angeheftet erscheinen, nicht als eine Halbsugel, sondern als ein flaches Gewölbe ansehen und infolgedessen dem tiefstehenden Monde eine größere Entsernung zuschreiben, als dem über uns stehenden (Albb. 437).

Um einen Begenstand noch sehen zu tonnen, darf der Besichtswinkel, unter welchem er uns erscheint, nicht unter einer gewissen Brenze liegen, welche indessen von der Hellig=



488. Wrens Apparat gur perfpektivifchen glufnahme von gandichaften.


feit und Farbe bes Gegenstandes, ferner von der Natur des Hintergrundes abhängig ist und amischen 2 bis 30 Setunden schwanft.

Auf der Anderung des Sehwinkels dagegen mit zunehmender Entfernung basiert die Perspektive, durch deren Berücksichtigung die durch Zeichnung dargestellten Gegenstände jenen anschaulichen Eindruck hervorbringen, den sie in Wirklichkeit haben. Das Erkennen und Befolgen der Regeln der Perspektive setzt eine scharfe Naturbeobachtung voraus; wir treffen daher perspektivische Zeichnungen erst dei Bölkern, die sich auf einer höheren Bildungsstuse befinden. Aus dem Mittelalter besitzen wir noch viele Gemälbe und Zeich=nungen, welche in Bezug auf die Tiese, das Bor= und Hinlichkeit haben.

Um Landichaften, Statuen und bergleichen im Bilbe auf einer Fläche möglichst so wiederzugeben, wie sie uns erscheinen, hat man verschiedene Hispanittel. Um einfachsten könnten wir den Zweck erreichen, wenn wir zwischen Auge und abzubildendem Gegenstande eine Glastafel aufrichten und auf dieser die Konturen direkt nach der Natur verzeichnen würden. Aber jede Verrückung des Auges würde auch eine Verrückung des Vildes zur Folge haben. Man hat daher in der durch Abb. 438 dargestellten Vorrichtung (um die Nitte des 17. Jahrhunderts von dem Mathematiker und Architekten Weren angegeben) dem Auge einen sicheren Stand gegeben, indem mit der Zeichensläche

ein Visier a fest verbunden ist, durch dessen kleine Öffnung der Zeichner die Landschaft betrachtet. Das Bild wird dann nicht auf einer Glastafel, sondern gleich auf einer weißen Papiersläche entworfen. Es dient dazu ein storchschnabelähnlicher Rahmen, welcher den Bleistift e trägt und mit einem Zeiger d versehen ist, dessen markiertes Ende vor dem Auge des Beschauers über die Umrisse der Landschaft hingeführt wird. Dieser Zeiger ist durch eine seine Spize in unserer Abbildung angegeben, dicht hinter dem kleinen Visier, mit dem er nicht etwa, wie es in der Abbildung scheinen könnte, sest vereinigt ist.

Das Panorama. Bis zu welchem Grade der Täuschung aber eine perspektivisch richtige Zeichnung uns führen kann, beweisen am besten die Panoramen. Dies sind Gemälde, welche eine Landschaft oder eine Szene für den Beschauer so darstellen, als ob er sich mitten darin besindet. Die Leinwand, auf welche sie aufgetragen sind, ist deshalb in einem runden Gebäude aufgespannt, so daß sie den Beschauer von allen Seiten umgibt. Auf seinen Standpunkt ist die Perspektive des Gemäldes berechnet, und weil es auch nur von dem Punkte aus, sür welchen die Zeichnung entworsen ist, betrachtet werden kann, ist sür den Beschauer ein besonderes Podium erdaut. Bon einem anderen als dem berechneten Punkte aus gesehen, erscheinen die Bilder verzerrt, wie ungefähr Abb. 439, und auch



489. Herfpektivifche Candichaft für das Panorama.

von dem richtigen Standpuntte aus betrachtet werden sie erst bann bie tauschenbe Borftellung erweden, daß wir eine raumliche und nicht eine Flächendarftellung vor une haben, wenn man alle Rebeneindrude, welche jene Mufion ftoren konnten, beseitigt. Die hier bargeftellte Zeichnung ericheint nahezu unvergerrt, wenn man fie burch eine in einem Kartenblatt befindliche Öffnung von etwa ber Große einer Stednabelfuppe betrachtet. Bu diesem Zwede ist die Rarte jo aufzustellen, daß fie sich 7,5 cm vor der horizontal liegenden Abbildung und die

Öffnung in 7,5 cm Sohe über derselben befindet; durch dieses Bifier betrachtet man nach einander die einzelnen Teile der Abbildung.

In ähnlicher Weise sind nun die Panoramen hergestellt. Da schon Albrecht Dürer (1471—1528) die Regeln der Perspektive in exakter Weise entwickelt und begründet hat, ist es nicht unwahrscheinlich, daß bereits zu seiner Zeit kleine Panoramen gemalt worden sind. Breisig in Tanzig soll 1763 ein kleines Panorama gezeigt haben, ein im großen Stile ausgeführtes ist indessen erst im Jahre 1793 Gegenstand öffentlicher Schanstellung geworden. In diesem Jahre nämlich richtete Robert Barker in London ein Panorama ein, welches die Gegend von Portsmouth und die Insel Wight darstellte. In Tentschland wurde das Londoner Panorama erst im Jahre 1800 gezeigt. Bon dieser Zeit an wurden sie vielsach ausgeführt und zur Schau gestellt, namentlich haben die Pariser Panoramen, die ersten von dem Landschaftsmaler Prévost, großen Ruf erslangt. Ter Name der Passage des Panoramas in Paris erinnert heute noch an den Ort der ersten Ausstellung. Bor etwa 70 Jahren besand sich hier Prévosts Panorama, des stehend aus zwei Rotunden von etwa 15 m Turchmesser, mit einer runden Zuschauers bühne von etwa 6 m Turchmesser in der Witte. Tas Publikum war entzückt von den Darstellungen und veranlasste bald die Erbauung eines noch größeren Gebäudes.

Rady Prevofts Tode führte ber Oberft Langlois ben Barifern Die Sauptepisoden ber taum beendeten Feldzüge, denen er felbst beigewohnt hatte, in feinem Banorama vor

Augen. Es stand in der Rue des Marais du Temple und hatte einen fast dreimal so großen Durchmesser als das von Prévost. Das Bild der Seeschlacht bei Navarin, welches Langlois zuerst zur Anschauung brachte, wußte er dadurch sehr täuschen herzustellen, daß er der für die Zuschauer bestimmten Bühne die Korm des Hinterdecks eines voll=




ständig ausgerüsteten und mit 74 Kanonen besetzten Kriegsschiffes gab, während die das Gebäude stüpende Wittelsäuse zu einem Wastbaum gemacht und nur das andere Ende des Schiffes gemalt war. Die Leinwand schloß sich unmittelbar an das Hinterdeck und senkte den Blick auf die bewegte See und die kämpfenden Schiffe. Später baute Langsvis ein neues

großes Panorama, in welchem ebenfalls die Schlachten des französischen Heeres die Hauptobjekte der Darstellung bildeten; dasselbe mußte aber gelegentlich der großen Ausstellung von 1855 abge

brochen werden. Unter den neueren Parifer Panoramen ift dasjenige, welches einen Blid auf die Stadt während der

Belagerung von Fort d'Isspaus darstellt, bezüglich seiner perspektivischen Wirkung eins der vollenbetsten.

Das berühmte Banorama von Lon-



442. Der Farbenkreifel.

448. Ginfacher Farbenkreifel.


don, welches Thomas Horner während der Restaurierung der Ruppel der Paulskirche aufnahm, fand in einer ungeheuren Rotunde im Regentspark Aufstellung. Die Zuschauer sahen gleichsam aus der kleinen, durchsichtigen Laterne der Kuppel von St. Paul und mußten in dem Bau umhergehen, um die einzelnen Partieen des Panoramas dewundernd genießen zu können. In Deutschland hat sich besonders der Maler Lexa durch seine Panoramen einen Namen gemacht.

In der neuesten Beit jedoch sind dieselben wesentlich übertroffen worden durch die großen Panoramen von Schlachten aus dem deutsch-französischen Ariege, zu deren Aus-führung sich Künstler ersten Ranges verbunden haben. Wer hat nicht in Berlin die Dar-

stellung der Schlacht von Gravelotte durch Camphausen, ferner der von Sedan durch A. v. Werner, wer nicht in München den Kampf der bahrischen Truppen bei Wörth, in Tresden die Erstürmung von St. Privat bewundert? — anderer ähnlichen Darftellungen nicht zu gedenken, wie sie jest in fast allen großen Städten Deutschlands zu dauernder

Aufstellung gelangt find ober gelangen.

Während die Wirfung der Panoramen hauptsächlich auf der Berspektive beruht, ift es bei den von Daguerre, dem Ersinder der Vaguerreotypie, zuerst hergestellten Dioramen die eigentümliche Besenchtung, welche nicht minder überraschende Essekten Dioramen die eigentümliche Besenchtung, welche nicht minder überraschende Essekten Beiset Eine große durchscheinende Seidensläche wird auf beiden Seiten in verschiedener Beise bemalt. Auf der Borderseite trägt sie z. B. das Bild einer sonnenbeleuchteten Landschaft, während die Rückseite für dasselbe Bild einen bewölkten Himmel, ein Schneegestöber oder dergleichen ausweist. Die Farben werden mit Rücksicht auf die Lichtburchlässigskeit des Stoffes besonders ausgewählt, und man kann, je nachdem das Licht entweder nur auf die Borders oder nur auf die Rückseite fällt, diese beiden Effekte gesondert und rasch nach einsander zur Darstellung bringen, durch gleichzeitige Wirkung des von vorn auffallenden und des von hinten durchscheinenden Lichtes aber außerdem noch höchst frappante Ab-




444. Wundertrommel (Bootrop).

wechselungen hervorrufen. Gins der vollendetsten Dioramen ist wohl das Sündflutdiorama, welches im Jahre 1896 längere Zeit hindurch im Passage-Banoptifum in Berlin ausgestellt war.


Geschwindigkeit und Dauer des Lichteindruckes. Wir sehen nicht in demselben Augenblicke, in welchem das Licht die Rethaut unseres Auges trifft. Die Nerven brauchen eine gewisse Zeit, um den empfangenen Lichteindruck dis zum Gehirn weiter zu leiten, und das Gehirn braucht wieder Zeit, um sich des Lichtreizes bewußt zu werden, d. h. zu sehen. Natürlich sind diese Zeit intervalle außerordentlich klein, so klein, daß sie sich der gewöhnlichen Beobactung entziehen; aber tropdem haben die Physiter und Physiologen eratte Wetho-

den ersunden, um die Geschwindigkeit der Fortpstanzung und Auslösung des Lichtreizes sicher zu messen. Es hat sich ergeben, daß die Zeit, welche verstießt zwischen dem Lichteindruck und dem Sichbewußtwerden desselben, eine verschiedene ist nicht nur für verschiedene Beobachter, sondern auch für einen und denselben Beobachter, je nach dem Gemütszustande oder der körperlichen Disposition desselben, deren Wert 0,1 Setunde und darüber erreicht. Man nennt dieses Zeitintervall die persönliche Gleichung des Beobachters, welcher z. B. bei aftronomischen Wessungen, Zeitbestimmungen u. s. w. Rechnung getragen werden muß.

Wie nun das Auge die Lichteindrücke nicht ohne Zeitverlust empfängt, so verschwinden dieselben auch nicht plöglich, sondern bleiben noch eine gewisse Zeit lang, auch wenn die Ursache des Lichtreizes nicht mehr da ist. Wenn wir einen glimmenden Span in einem finsteren Zimmer um unsern Nopf schwenken, so dehnt sich der leuchtende Punkt scheinbar zu einem leuchtenden Schweise aus, der bei genügend rascher Bewegung in einen seurigen Ureis übergeht. Der Blig ist ein einziger, momentan auftretender Funke, er erscheint uns aber wie ein zickzacksörmiges Band, weil der Eindruck noch einige Zeit nach dem Vergehen des Nethautbildes als sogenanntes Nachbild sich erhält; und wenn wir auch die Erzählung senes Reisenden von der Schnelligkeit amerikanischer Gisendahnsahrten, der zusolge die Telegraphenstangen so rasch vor den Augen vorüberslogen, daß sie wie ein zusammenhängender Psostenzaun aussahen, nicht als aus "ganz guter Quelle" zum Beleg ansühren wollen, so steht eine Menge von Beispielen ähnlicher Art zu Gebote, die



445-452. Momentaufnahmen von Oliomar Anschült in Bergin.
445-446. Störche. — 447-448. Grabens und Lodibrung eines Renmpferdes in narriere. — 448. Preibr auf ber Baldweie. — 451. Palliviel. — 152. nepffprung.



453—456. Momentaufnahmen von Ottomar Anschüt in Berlin.
458 u. 454. Das Werfen eines Specres. — 465. Sonellauf. — 456. Sochibrung.

wir aber nicht erst anzuführen brauchen, da sie dem Leser selbst wohl bekannt sind. Nur einige wollen wir erwähnen, die in sinnreicher Aussührung Faktoren enthalten, durch deren Mitwirkung die überraschende Erscheinung immer ohne weiteres erklärlich ist.


Der Farbenkreisel ist ein ebenso einfacher wie geeigneter Apparat für Bersuche über Rachbilder, wie über die Dauer des Lichteindrucks. Er besteht im wesentlichen aus einem maffiven, etwa 15-20 cm im Durchmeffer haltenden Rreifel, ben man durch rafches Abziehen eines um die Spindel gewickelten Bindfadens wie einen gewöhnlichen Brummfreifel in fcnelle Umdrehung verfett (Abb. 440). Auf die obere Flache des Rreifels tann man mahrend der Drehung runde in der Mitte durchbohrte Lappicheiben auffeten. Sind dieje fettorenweise mit verschiedenen Farben bemalt, fo bringt ber rafche Wechsel ber in fcneller Aufeinanderfolge wiederfehrenden Bilber auf unfer Auge den Gindrud einer Mifchfarbe hervor. Der Bechfel ber einzelnen Farben erfolgt zu raich auf einander, als daß wir im ftande maren, fie gesondert mahrzunehmen. Ift die Scheibe g. B. in abwechselnd gelbe und blaue Ausschnitte geteilt, so erscheint fie mahrend ber Drehung grun; find fie abwechselnd blau und rot, fo erhalten wir den Gindruck von Biolett u. f. w. Man fann mit einem folden Kreifel noch andere Bersuche anstellen: wählt man 3. B. ben oberen Teil ber Spindel hohl und fest verichiedenartig gebogene Drahtftude ein, fo bringen biefelben bei ihrer Rotation ben Gindrud von runden Sohlförpern hervor, wie Abb. 441 andeutet. Daburch, bag man auf einen schief ftehenden Draht eine in farbige Abichnitte geteilte Bapiericheibe fest, wie es Abb. 442 zeigt, erhalt man bei ber Rotation überraschende Farbeneffette, tongentrifche Ringe, die in Farbe und Breite bei jeder Berührung wechseln und reizende Rombinationen barbieten.

Die Abwechselung wird dadurch hervorgerusen, daß die Scheibe lose auf dem Draht sitt und beim geringsten Anstoß ihre Lage ändert, und zwar infolge der Wirfung der Zentrifugalkraft an den äußersten Punkt des Drahtes getrieben wird. Sind z. B. die durch Schrafsierung abgegrenzten drei Felder der Scheibe in Abb. 442 gelb, rot und blau gefärbt, so wird in einer Lage die äußere Region blau erscheinen, um nach innen zu bald in Grün überzugehen; neben dem Grün erscheint mehr nach dem Zentrum zu ein Ring in Drange, der wieder in Rot übergeht. Eine leise Berührung der Scheibe bewirkt, daß anders gefärbte Teile der Scheibe nach außen kommen, und infolgedessen neue Farbenkombinationen entstehen. Der Grund aller dieser Erscheinungen liegt darin, daß eine durch einen Lichteindruck gereizte Stelle der Nethaut nicht augenblicklich wieder zur Ruhe kommt, wenn die Ursache des Lichteindrucks selbst aufgehört hat, sondern daß der Lichteindruck bei genügend schneller Umdrehung dis zum nächstosgenden Bilde bestehen bleibt, und daß deshalb die rasch auf einander solgenden Einzelbilder nicht gesondert wahrgenommen werden, sondern sich zu einem Gesantbilde vermischen. In Fig. 443 ist ein einsacher Farbenkreisel dargestellt, dessen Farbenscheiben durch ein am Fuße des Ap-parates besindliches Uhrwerk in gleichmäßige Rotation versetzt werden können.

Die Bunderscheibe und die Bundertrommel. Wer fennt nicht die kleinen Papierscheibchen, die auf beiden Seiten mit verschiedenen Bildern bemalt sind und mittels daran beseitigter Fäden in rasche Umdrehung versett, auf unser Auge den Eindruck eines einzigen Bildes hervorbringen, das die Bestandteile jener beiden Bilder enthält! Ist auf die eine Seite ein leerer Käfig, auf die andere ein Vogel gemalt, so erscheint bei rascher Trehung der Vogel im Käfig sitzend; zahllose Jusammenstellungen ähnlicher Art sind in den Spielwarenhandlungen zu finden; sie führen den Namen Thaumatrop (in Paris im Jahre 1827 erfunden).

Ein recht interessanter, ebenfalls auf der Dauer des Lichteindrucks beruhender Apparat ist unter dem Namen der Bunderscheibe oder strobostopischen Scheibe bekannt. Führt man in ähnlicher Art, wie vorhin, auf einer Scheibe Zeichnungen aus, welche die verschiedenen Phasen eines sich bewegenden Körpers darstellen, und läßt in rascher Aufeinandersolge diese Zeichnungen gesondert in das Auge gelangen, so wird dieses die Bewegung selbst zu sehen meinen, indem es die einzelnen Eindrücke zu einer ununtersbrochenen Reihe verbindet, deren Ansang und Ende eine Ortsveränderung des Körpers zeigen, in welche wir denselben nach und nach gelangen sehen. Stampfer in Wien hat

nach diesem Prinzip im Jahre 1832 seine strobostopischen Scheiben konftruiert, welche gleichzeitig und unabhängig von ihm auch von Plateau ersunden und mit dem Namen Phenakistostop bezeichnet worden sind; eine ganz besonders zweckmäßige Ausführung haben dieselben in der 1866 aus Amerika zu uns gekommenen Wundertrom mel erhalten. Tieser Apparat ist ein hohler Cylinder von Pappe, der auf einem Japsen in einem schweren Fuße ruht und in diesem in rasche Umdrehung verseht werden kann. Die Wandung des Cylinders in der oberen Hälfte hat eine Anzahl Durchbrechungen, durch



457. Moment Arihenaufnahme von Ottomar Aufchüt in Berlin, Graben- und Cochfpring eines Rennpfeides (28 Phafen).


bie man in das Innere sehen kann. Der untere Teil enthält die Bilder, die in einer Anzahl verschiedener Zeichnungen die auf einander folgenden Phasen einer Bewegung darstellen, wie z. B. die Bewegung der Füße beim Laufen, das Wersen und Wiederauffangen eines Balles n. i. w. Bon diesen Bildern sieht das Auge stets nur eins, wenn bei der Drehung der Trommel ein Anschnitt vorbeipassiert; der folgende Ausschnitt zeigt ein anderes n. i. w., und wenn in der Bilderreihe die Einzelstellungen der Bewegungsart in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben sind, so setzt sich aus diesen einzelnen Bildern der überraschende Effekt zusammen, den wir alle mit großem Vergnügen schon oft beobachtet haben und immer wieder gern bevbachten. Abb. 444 stellt eine solche Bundertrommel

(auch Bootrop oder Dädaleum genannt) dar. Die Bilder werden auf lange Papierstreisen gezeichnet, die man in den unteren Teil des Hohleylinders hineinlegt, gegen dessen Band sie bei der Rotation durch die Zentrisugaltrast angedrückt werden. Man betrachtet sie durch eine der Seitenöffnungen und gewinnt den Eindruck eines in Bewegung besindlichen Bildes.

Ausgezeichnete Bilder für folche Zwecke sind in der neuesten Zeit von dem Americaner Muhbridge, sowie in Deutschland von D. Anschütz durch Momentphotographieen hergestellt worden, welche die Bewegungen von Menschen und Tieren in voller Naturtreue zur Anschauung bringen und deshalb für das Studium der tierischen Bewegungen von außerordentlicher Wichtigkeit sind. Die Bilderreihen, welche bei dem Anschützschen








458—450. Flinten. und Rananenprojektile im Fluge. Rach Momentphotographicen von E. und Q. Mach.







461—468. Flintenprojektile im Fluge. Rach Momentphotographteen von Dr. L. Mach.

461. Hinten gespittes Gewehr-Ressingprojektil von 420 m Geschwindigkeit pro Sekunde. 462. Abgestumpftes öfterreichtiges Stahlmantelgeschop von 518 m Geschwindigkeit pro Sekunde. 463. Osterreichtiges Mannlicher-Gewehrprojektil
von 580 m Geschwindigkeit pro Sekunde.

Schnellseher zur Berwendung kommen, sind derart hergestellt, daß der betreffende Gegensstand, während er sich vor der photographischen Camera vorbeibewegt, innerhalb eines Zeitintervalls von 0,5—1,5 Sekunde 15—24 mal aufgenommen wird.

Albb. 445—452 zeigen verschiedene, mit dem Anschützichen Momentapparat aufsgenommene Augenblickbilder, während die Bilberreihe (Abb. 453—457) die unmittels bar auf einander folgenden Momente einer Bewegungsart darstellt.

Abb. 458—463 stellen Momentaufnahmen von Flinten= und Kanonenprojestisen im Fluge dar, welche von E. und L. Mach (aus Prag) auf dem Kruppschen Schießplate in Meppen ausgeführt worden sind, und zwar stellt Abb. 458 ein rückwärts gespitztes Gewehrprojestil von 520 m Geschwindigkeit pro Sekunde samt den vom Geschöß erzeugten Lustwellen und Wirbeln dar, während Abb. 459 u. 460 einem doppelt spitzen, bezw.

boppelt ftumpfen Ranonenprojettil von 4 cm Raliber und 670 m Gefcwindigteit pro Setunde entiprechen. Bur Beleuchtung wird ein möglichft heller, aber möglichft turge Beit (Milliontel Sefunde) andauernder, elettrischer Funten benutt, der genau in bem Augenblid überspringt, in welchem bas herbeieilende Geschoß zwei vertifal ausgespannte




Glektrifder Jichnellfeher son Ottomar Anfchüs.

Drahte eines unterbrochenen Stromfreises berührt. fieht in den Abbildungen deutlich die beiden vertikalen Linien, welche die Auslösungsdrähte des Beleuchtungefuntens find. Beim Durchgang des Geschosses durch dieselben wird ber Stromfreis auf einen Moment geschloffen und baburch bie Batterieentladung bewirft. Man erfennt ferner beutlich die huperboloidformige Ropfluftwelle, welche bas Beichog por fich hertreibt. Unmittelbar hinter bem Beichog entfteht ein luftleerer Raum, in welchen die Luft in spiraligem Wirbel nachichießt, vergleichbar dem nachströmenden Rielwaffer eines ichnell fahrenden Schiffes.

In Abb. 464 ift ber elettrifche Schnellfeber von D. Unfcut bargeftellt, bei bem bie auf einer Scheibe angeordneten Bilder (Diapositive) an einer Beiglerschen Rohre vorbeigeführt werden, wolche beim Borübergleiten eines jeden Bilbes furg aufleuchtet. Er ift ber eigentliche Borlaufer ber in neuester Beit viel genannten und viel bewunderten Rinetoitope und Rinematographen, von benen ber Edifoniche auf ber Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1896 mit Recht einen ber feffelndften und beliebteften Alnziehungepuntte gebildet bat.

Das Chromatrop. Roch einen anderen intereffanten, gleichfalls auf ber Dauer bes Lichteindruckes beruhenden, optischen Apparat wollen wir erwähnen, beffen blendende Effette ben unvorbereiteten Buichauer aufs hochfte zu überraichen pflegen. Es ift bies bas bekannte Chromatrop oder Linien- und Farbenfpiel, bas gelegentlich der Darftellung



Chromatropicheiben.


von Rebelbildern bie meiften unferer Lefer wohl gefehen haben. Auf einem burchicheinenden Schirme feben wir ploglich ein freisformiges Syftem bunter, leuchtenber Linien, guillochenartig in einander verftridt; in ben verschiedenften hellen und bunten Farben abwechselnd verftärkt fich der Gindrud durch ben eigentumlichen Kontraft. Strablen formig ichiegen die Linien aus dem Mittelpuntte hervor bis an die Beripherie bes erleuchteten Teldes, wo fie ebenfo geheimnisvoll verschwinden, wie fie fich geheimnisvoll von ber Mitte aus in unerichopflicher Dlenge wieder erzeugen. Und wenn wir hinter ben Schirm treten und uns ben Apparat erklaren laffen, überrafcht uns bie außerordentliche Ginfachheit ber Mittel, mit welchen Diefe reigenden Gffette hervorgebracht werben.

Wir sehen nichts als eine Laterna magica, bei ber die schiebersörmig einzusehenen Glaszemälbe durch runde, drehbare Glaszcheiben ersetz sind, die ähnlich wie in Abb. 465 und 466 mit Zeichnungen versehen und bunt bemalt sind.

Bwei solcher Scheiben sind vor einander, so daß sie sich deden, wenn man hindurchssieht, auf einem mit einem freisförmigen Ausschnitt versehenen Brettchen angebracht und werden durch kleine Friktionsröllchen an ihrer Stelle seitgehalten. Durch eine Kurbel mit zwei Laufschnuren werden sie gedreht, und da von den beiden Laufschnuren die eine gekreuzt ist, die andere nicht, so laufen die Scheiben in entgegengesehter Richtung um. Daburch, daß die durchsichtigen Scheiben auf diese Weise in ganz verschiedene Lagen zu einander kommen, entstehen die mannigsachen Kombinationen, die mit den Bildern des Kaleidostops eine gewisse ühnlichteit, durch ihren allmählichen Übergang in einander aber einen großen Reiz vor diesen voraus haben. Die Laterna magica dient nur dazu, das Bild zu vergrößern und mit möglichster Helligkeit auf einer geeigneten Fläche sichtbar zu machen. Albb. 467 zeigt eine einsachere Vorrichtung für diesen Zweck.

Subjettive Gefichtserichei= nungen.

Ein Reiz ber Nethaut braucht nicht notwendig von Lichtstrahlen auszugehen. Jeder Eindruck auf die Sehnerven äußert sich in einer Lichtworstellung, welcher in ber Außenwelt eine Lichtquelle nicht zu entsprechen braucht. Man spricht von spezifischer



467. Brojektioneftrabolkop.

Energie der Sinne. Wie ein Reiz auf den Gehörnerv stets die Vorstellung von einem Schalle wachruft, so bewirkt ein Reiz auf den Sehnerv eine Gesichtsvorstellung. Lichtblitze versichiedener Art werden im Auge nicht nur durch Druck, sondern auch durch den elektrischen Strom, durch Wärmeeinstusse und dergleichen hervorgerusen, wie jeder leicht ersahren kann, wenn er bei geschlossen Augen durch dieselben den Sehnerv reizt. Man nennt diese Erscheinungen subjektive Gesichtsersche


Es bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung, daß bei ihnen von wirklichem Licht nicht die Rede sein kann, und daß jene Erzählung, der zusolge ein in stocksinsterer Nacht von einem Räuber Angefallener seinen Angreiser deuklich erkannt habe, weil ihm dieser einen solchen Schlag ins Gesicht gegeben habe, daß ihm das Feuer aus den Augen gesprungen sei, in das Reich der Fabel gehört. Und doch werden dergleichen Erzählungen häusig geglaubt, weil im Bolke über die gewöhnlichsten natürlichen Borgänge noch zu wenig klare Borstellungen verbreitet sind. Tauchte doch vor einiger Zeit in den Zeitungen die wunders dare Neuigkeit auf, daß sich auf der Nethaut von Menschen, welche mit offenem Auge eines gewaltsamen Todes gestorben wären, die letztausgenommenen Bilder sirierten, und daß auf diese Beise z. B. die Gesichtszüge eines Mörders im Auge des Ermordeten sörms lich photographiert, deuklich erkannt worden wären. Solche Erzählungen gehören in das Reich dersenigen von Münchausen, welcher, als er seinen Flintenstein verloren hatte, sich bekanntlich einen Schlag ins Auge versetzt und das aus demselben springende Feuer benutz, um sein Gewehr dadurch zum Losgehen zu bringen.

Bu den subjektiven Gesichtserscheinungen kann man wohl auch, weil sie ebenfalls auf der eigentümlichen Erregungsweise des Sehnerven beruhen, die sogenannten optischen Täuschungen rechnen, welche nicht nur in physiologischer Sinsicht äußerst interessant, sondern auch praktisch für die Kunst, besonders die Malerei von Wichtigkeit sind. Es sind dies die Erscheinungen der Fradiation, die Kontrasterscheinungen und die Farbenerscheinungen der Nachbilder.

Schneiben wir zwei gleichgroße, runde ober quadratische Stude aus Papier, das eine von schwarzer, das andere von weißer Farbe, und legen wir das schwarze auf einen

weißen Bogen, umgekehrt aber das weiße auf einen schwarzen, so erscheinen sie von ungleicher Größe, und zwar erscheint das weiße größer als das schwarze (Abb. 468). Allsgemein erscheinen start beleuchtete Flächen stets größer, als sie in Wirklickeit sind, während die benachbarten dunklen Flächen um ebensoviel kleiner erscheinen. Das helle Licht zieht auf unserer Rethaut nicht nur die direkt getrossenen, sondern auch deren benachbarte Stellen in den Kreis der Erregung; es sindet nach Plateau eine Ausdreitung des Lichteizes auf der Rethaut statt, während Helmholt die Erklärung der Fradiationserscheinungen auf das Auftreten von Berstreuungskreisen auf der Nethaut, auch bei nicht vollkommener Aktomodation insolge chromatischer und monochromatischer Abweichung zurücksührt; das Teld der empfindenden Nethaut wird größer, als der Größe des Bildes entspricht. Eine Bildsäule sieht kleiner aus, wenn sie aus Bronze gegossen ist, als wenn Gips oder weißer Marmor zu ihrer Herstellung verwendet werden. Schwarze Handschuhe machen die Hände zierlicher als weiße, und wenn eine Spigenklöpplerin ihre Kunst zeigen will, wird sie besser thun, schwarze Fäden zu verwenden und das Gewebe auf einer weißen Unterlage auszubreiten, als umgekehrt.

Haben wir die weiße quadratische ober runde Scheibe auf dem schwarzen Bogen eine Zeitlang scharf fixiert und sehen dann von ihr weg auf eine weiße Fläche, so be-halten wir eine gewisse Zeit lang noch das frühere Bild im Auge, aber merkwurdiger-weise jest als einen dunklen, runden, resp. quadratischen Fleck. Es ist ein Nachbild entstanden durch ungleiche Reizung und dadurch erfolgte zeitweilige Ermüdung, Ab-



468. Bum Hachweis der Jrradiation.

stumpfung ber Nethautpartie. Nach einiger Zeit verschwindet das Nachbild, die Rervenendigungen sind an allen Bunkten der Nethaut wieder gleich empfänglich. Wie nun hier durch das Weiß die Nerven abgestumpst werden, so üben auch die einzelnen Farben eine analoge merkbare Wirkung auf den Sehnerven aus, deren Beachtung nicht minder wichtig ist für den Maler, wie für den Färber, den Kattunsabrikanten, den Lacher, den Kattunsabrikanten, den Lacher den Kattunsabrikanten, den Lacher den Lacher den Lacher den Lacher des Rechtles des Rech


turz in allen Künsten und Gewerben, bei deren Erzeugnissen es darauf ankommt, die Erscheinungen der Kontrastwirkungen zur Erzielung schöner Farbennüancen nupdar zu machen. Nimmt man statt eines schwarzen ein rotes Stück Kapier und betrachtet es auf einer weißen Fläche, so sieht man nach Entsernung desselben ebenfalls ein Nachbild, welches in diesem Falle aber grün gesärbt ist; umgekehrt erzeugt Grün ein rotes Nachbild, serner Gelb ein violettes und Biolett ein gelbes Nachbild. Die Nerven der Nethaut werden durch längere Einwirkung einer bestimmten Farbe abgestumpst für diese Farbe und empfinden dann im weißen Lichte vorzugsweise diesenigen Strahlen, welche nach Abzug jener vom Weiß übrig bleiben, d. i. die Komplementärfarbe.

Es ist befannt, daß, wenn man mehrere Nüancen derselben Farbe nach einander betrachtet, die solgenden anscheinend immer mehr an Schönheit verlieren, daß dagegen die betreffende Romplementärfarbe gewinnt, wenn das Auge sich vorher an einer Farbe satt gesehen hat. Eine Zusammenstellung von komplementären Farben macht auf das Auge stets einen angenehmen Eindruck. Deswegen suchen auch Zeughändler, um das Aussehen ihrer Stoffe nicht zu schädigen, einer solchen Ermüdung der Augen dadurch vorzubeugen, daß sie iene immer mit entsprechender Abwechselung der Farben in ihren Schausenstern neben einander legen. Keine Farbe ist an und für sich häßlich, denn jede kann, in der entsprechenden Weise mit anderen zusammengestellt, einen angenehmen Eindruck machen, und die gute Wirtung läßt sich unter Berücksichtigung der Reize, welche die Kontraste der Helligkeit und Farbe hervorrusen, voraus berechnen.

Mit Hilfe des folgenden, aus dunnem Holze leicht herzustellenden Apparats laffen fich die Kontrastfarben schön zeigen. Die vertikale, mit weißem Papier überzogene Band hat

in der Mitte einen schwarzen freisrunden Red von etwa 1.5 cm Durchmesser, während die horizontale, mit schwarzem Bapier überzogene Blatte in ihrer Mitte einen gleich großen weißen Rled hat. Unter einem Winkel von 45 o gegen beide Wande geneigt befindet fich eine farbige Glasplatte. Salt man nun das Auge fo, daß bas von ber unteren Fläche ber Glasplatte reflettierte Spiegelbild bes weißen Flecks gerade vor dem schwarzen Fleck ber vertitalen Band gesehen wird, so erscheint bas Spiegelbilb in einer zur Karbe ber Glasplatte fomplementaren Farbe.

Sehen mit zwei Augen. Alle bisher betrachteten Erscheinungen wurden wir in ber angegebenen Beise auch noch mahrnehmen tonnen, wenn wir, ftatt mit zweien, nur mit einem ein= zigen Auge, wie die Cyklopen, begabt waren. Unders aber ift es mit gewiffen Gindruden, welche uns die Borftellung von der Rörverlichkeit der Begenstände oder von der Tiefenwahrnehmung verschaffen, und die wir gerade baburch empfangen, baß wir gleichzeitig mit zwei Augen (binofular) feben. Beil es jur Kenntnis der Gesichtsempfinbungen überhaupt notwendig ift, besonders aber auch, weil sich auf die Kenntnis der Borgange die





Apparat jur Beobachtung der Rontraftfarben.

geiftreiche Erfindung eines allgemein verbreiteten, reizenden Apparates gründet, wollen wir Diefem intereffanten Begenftande einige Aufmertfamteit ichenten.

Betrachten wir irgend ein Objett, fo entsteht auf der Nethaut unseres Auges ein flächenhaftes Bild besselben. Es ist natürlich, daß dasselbe genau so, wie es durch ein wirkliches Gebäude, einen Baum u. f. w. hervorgerufen wird, auch burch eine Abbildung Diefer forperlicen Gegenstände erzeugt werden fonnte. Dur mußte die Abbildung alle Berhaltniffe ber Perspettive, Farbung und Beleuchtung richtig wiedergeben.

Muge vermögen wir nur zwei Dimenfionen, Breite und Sohe zu unterscheiben. Um alfo mit einem Auge einen Rorper wirflich als förperlich erkennen zu tonnen, muffen wir bas Auge in verschiedene Lagen zu dem= felben bringen und nach und nach von verschiebenen Seiten uns Bilber des Rorpers ver- murfel von vorn betrachtet. ichaffen. Erft auf diese Beise





Würfel von der Beite betrachtet.

gelangen wir beim Seben mit einem Muge burch die Erfahrung gur Borftellung von ber britten Dimenfion, zur Borftellung bes Körperlichen. Betrachtet bas Huge g. B. ben in Abb. 470 u. 471 bargeftellten Burfel bas eine Dal gerabe von vorn, jo fieht es nur bie quadratifche Fläche 1, bagegen, wenn es die Stellung von Abb. 471 einnimmt, zwei andere Flachen 4 und 5. Mus der Rombination diefer zweiten Unficht mit der erften ergibt fich für uns, daß ber Gegenstand nicht nur nach der Fläche 1, sondern noch nach einer anderen, bas erfte Mal nicht fichtbaren Richtung ausgebehnt ift. Wir werben auf Die britte Dimenfion, die Tiefe, hingewiesen und tonftruieren uns in dieser die in ber erften Stellung nicht fichtbaren Flächen nach Analogie bingu.

Durch die Erfahrung und mit Silfe von Analogieschluffen vermögen wir alfo aus wenig Elementen uns vollftandige Bilber der Gegenftande jufammenzuftellen. wurden also nötigenfalls auch mit einem Auge die Außenwelt körperlich auffassen lernen; biefer Buftand ware jedoch fehr mangelhaft gegen bie bestehende Ginrichtung unseres Sehorgans, welche uns in bem gleichzeitigen Gebrauch zweier Augen bie Döglichkeit gibt, auf einmal auszuführen, was mit einem Auge nur nach einander geschehen könnte.

Unsere beiden Augen geben uns zwei Bilber zu gleicher Zeit, welche aber etwas von einander verschieden sind, da wir mit dem einen Auge etwas mehr von der einen, mit dem anderen Auge etwas mehr von der anderen Seite des Gegenstandes sehen. Durch die Kombination dieser beiden Bilder zu einem Bild wird eben die Anschauung des Körper-

lichen hervorgerufen.

Das Stereostop. Auf dieser Erscheinung beruht die Einrichtung des Stereostops. Dies ist ein Apparat, vermöge bessen wir durch gleichzeitiges Sehen mit beiden Augen die förperliche Anschauung eines Objektes gewinnen können aus zwei Zeichnungen, von denen die eine das Objekt so darstellt, wie es von dem einen Auge, die andere so, wie es von dem anderen Auge gesehen würde. Das Prinzip des Stereostops scheint schon sehr früh erkannt worden zu sein. Nach Brewster soll es schon Euklid gekannt und Galenus vor 1500 Jahren erläutert haben. Baptista Porta soll im Jahre 1599 richtige stereostopische Zeichnungen ausgesührt und zwischen sie das entsprechende, perspektivisch gezeichnete Bild gestellt haben, worin nicht nur das Prinzip des Stereostops, sondern sogar die Hauptsache seiner Ausführung enthalten sein würde. Auch den berühmten

Malern, welche sich, früher häusig mehr als jett, mit den wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Kunst beschäftigten, waren, wie es scheint, die Grundgeset des Körperlichsehens ebenfalls schon lange bekannt; von Jacopo da Empoli (geboren 1554, gestorben 1640) sollen ebenfalls stereostopische Zeichnungen ausgesührt worden sein, welche im Musée Wicar in Lille ausbewahrt werden. Je zwei von ihnen stellen denselben Gegenstand von zwei wenig verschiedenen Gesichtspunkten aus gesehen dar. Freilich aber kann dies auch ganz zufällig oder vielleicht deshalb geschen sein, weil, wie Helmholt meint, der Maler mit seiner ersten Arbeit nicht zufrieden, von einem etwas veränderten Gesichtspunkte aus eine zweite Zeichnung entwarf.

Wie dem nun auch sei, ob sichere Versuche und Erfahrungen auf diesem Gebiete schon lange vorliegen, oder ob sie wieder in Vergessenheit geraten sind, so viel scheint festzustehen, daß Wheatstone seine schöne Entdedung des Stereosstops ganz selbständig gemacht hat. Er entwarf zwei Zeichnungen desselben Körpers genau so, wie dessen Vilder auf der Nethaut der beiden Augen sich darstellen müßten, und erfand, um diese zwei Bilder bequem beiden Augen gleichzeitig zur Anschauung zu bringen, diesenige Vorrichtung, welche jest unter dem Namen stereostopischer Apparat allgemein besannt ist, und deren Einrichtung wir gleich näher betrachten wollen, nachdem wir des besseren Verständnisses wegen einige Vorbemerkungen vorausgeschickt.

Die beiden Augen nehmen alle Lichtstrahlen auf, welche unter nicht zu großem Winkel mit der Schachse einfallen; damit dieselben aber von uns zu einem Bilde vereinigt werden, mussen sie nach der nativistischen Theorie des


Sehens auf identische Stellen der Nethaut fallen; dieses findet aber nur für diejenigen Strahlen statt, welche von dem Kreuzungspunkte der Sehachsen ausgehen. Die Sehnerven bilden nämlich einen Faserstrang, welcher sich in zwei gleiche, auf der Rethaut endigende Üste teilt. Die hier symmetrisch angeordneten Faserenden gehören in dem rechten und linken Auge paarweise zusammen. Werden diese symmetrischen Rethausstellen in beiden Augen in gleicher Weise erregt, so gewinnen wir aus beiden Vildern die Vorstellung von nur einem Bilde. Dagegen erblicken wir die Vilder getrennt, wenn die Eindrücke nicht von identischen Punkten der Nethaut ausgenommen worden sind. Unser Körperlichsehen besteht also darin, daß wir unsere Augen so einstellen und richten, daß die von einem Punkte kommenden Strahlen in beiden Augen sene einander em sprechenden Stellen der Nethaut treffen. Dies ist streng genommen immer nur für einen einzigen Punkt möglich, alle anderen Punkte sehen wir doppelt; nur achten wir gewöhnlich nicht darauf, da sich die Bilder ziemlich decken, und die Undeutlichkeit verschwinder, sobald wir mit Ausmersamfeit die doppelten Konturen ins Auge sassen.


Wenn wir in gerader Linie hinter einander zwei brennende Rerzen aufftellen und bald die eine, bald die andere mit unseren Augen figieren, so bemerken wir, daß wir nur

von derjenigen Flamme, auf welche wir gerade unsere Augen richten, die sich also im Arenzungspunkte der Sehachsen befindet, ein einziges Bild erhalten, daß dagegen die andere Flamme immer zwei Bilder hervorruft. Stellt man nun neben die eine der beiden Kerzen, gleichviel ob neben die nähere oder neben die entferntere, eine dritte, so daß alle drei mit den Augen in gleicher Horizontalebene liegen, so erhält man, wenn man die einzeln stehende sigiert, von den beiden anderen je zwei Bilder. Die beiden mittelsten können zur Deckung gebracht werden auf zweierlei Weise, indem man entweder die sigierte, einzelne Kerze so stellt, daß die verlängerten Sehachsen die beiden

anderen Rerzen treffen, ober so, daß man jene beiben Kerzen in die Richtung der Sehachsen vor deren Kreuzungspunkt aufstellt.


Anstatt ber beiden Kerzen können wir stereostopisch gezeichenete Bilber vor die Augen bringen, und der Augendieser Augenzübung wird uns auf frappante Beise bemerkbar werden. Abb. 472 stellt den Fall dar, daß die Augen a so gerichtet sind, daß






478. Stereofkopifche Bilder einer Dyramide.

sich die Sehachsen in b kreuzen, oder daß der Bunkt b von beiden Augen fiziert wird. Wird diese Augenrichtung festgehalten, so muffen zwei stereoftopisch gezeichnete Ansichten auf identische Rethautstellen fallen und zur Deckung kommen, sowohl wenn sie bei e in die Sehrichtung gebracht, als auch wenn sie in d aufgestellt werden. In jedem der beiden Fälle vereinigen sich die beiden Bilder in unserer Borstellung zu einem einzigen, wir sehen den dargestellten Gegenstand körperlich, und zwar so, als ob er sich in b befände.






474. Stereofkopifche Bilder eines Arnftallmodelle.

Der Effett ist aber in beiden Fällen ein verschiedener, denn wenn wir z. B. die beiden, von einer und derselben Pyramide genommenen Ansichten (Abb. 473) in a ausstellen, so nimmt das linke Auge das links liegende, das rechte Auge das rechts liegende Bild auf, und da dieselben genau den Ansichten entsprechen, welche wir in Birklichkeit von einer mit der Spihe unseren Augen zugerichteten Pyramide haben würden, so rusen sie auch bei dieser Art der Betrachtung den Eindruck einer erhabenen Pyramide hervor. Wenn wir dagegen in eine hohle, mit der Basis uns zugekehrte Pyramide hineinschauen, so ershält das linke Auge eine Ansicht, wie sie das rechts gezeichnete Bild darstellt, und das rechte Auge eine, wie sie das linke Bild zeigt. Daher scheint auch, wenn wir die Schsachsen vor den in d aufgestellten Bildern sich kreuzen lassen, das vereinigte Bild einer vertieften und mit der Spihe uns abgewandten Pyramide anzugehören. Bemerkenswert ist dabei die Täuschung bezüglich der scheinbaren Tiese. Dieselbe erscheint in dem zuleht betrachteten Falle viel bedeutender als vorher.

Auf diese Beise kann man nach demselben Prinzip entworfene Zeichnungen von Körpern durch geeignete Betrachtung nach Belieben zu einem erhabenen oder vertiesten Bilde vereinigen. Abb. 474 gibt ein anderes Beispiel, dessen Betrachtung für jeden, der sich die Mühe der ungewohnten Augeneinstellung nicht verdrießen läßt, höchst lehr= und genußreich werden wird. Als ein bequemes hilfsmittel, die Augen in der ersorderlichen Beise zu richten, kann übrigens eine Stricknadel dienen, die man in den durch Probieren leicht zu




476. Wheatftonesches Spiegelftereofkap.

findenden Rreugungspuntt der Sehachsen halt; man beweat sie, indem man sie scharf fixiert, langsam auf die Beichnung ober die Augen gu, bis die mittelften der vier Bilder eben gur Dedung gelangen. Die Sehachsen erft hinter der Beichnung fich freugen gu laffen, alfo die Bilber bei ihrer Aufftellung in c (Abb. 472) zu vereinigen, ift schwieriger; in diesem Falle muß man bei gewöhnlichen

stereostopischen Bilbern die Augen so richten, als wollte man durch die in richtiger Sehweite gehaltene Zeichnung hindurch einen 7-8 m entfernten Gegenstand ins Auge fassen.

In dem schon erwähnten, von Wheatstone ersundenen stereostopischen Apparate sind alle die Schwierigkeiten, welche ein derartiges gezwungenes Sehen darbietet, umgangen,



477. Pringip des ftereofkopifchen Apparats.

und der überraschende Effekt zeigt sich jedem, der sich der Gründe auch nicht bewußt ist. Die Ersindung Wheatstones ist am 21. Juni 1838 der Royal Society zu London vorgelegt worden. Der Apparat (Abb. 475) besteht aus zwei ebenen Spiegeln A und B, von etwa 22 gcm Oberstäche, welche unter einander einen Winkel von 90° bilden.

Unmittelbar vor denselben (in der Zeichnung nicht angegeben) befindet sich ein kleines Brettchen mit zwei Offnungen für die Augen. Zu beiden Seiten sind zwei vertikale Stative zur Aufnahme der beiden Schieber C und D angebracht. Auf diesen Schiebern werden die stereoskopischen Zeichnungen befestigt; ihre Bilber erscheinen in den Spiegeln und werden in diesen von den Augen betrachtet. Da jedes Auge wegen seiner nahen Stellung zu den Spiegeln immer nur ein einziges Bild sieht, so wird es nicht leicht beirrt; außerdem aber

i


erlaubt biefe Borrichtung, viel größere Bilder zu betrachten als mit freien Augen.

Wheatstone selbst ersetzte seinen Apparat bald durch ein anderes Instrument, welches wegen seiner bequemeren Handhabung große Borzüge vor jenem hat. Statt der Spiegel wandte er nämlich Prismen an, die mit ihren brechenden Kanten einander zugekeht waren (Abb. 476). Abb. 477 versinnlicht dies Arrangement und seine Wirkungsweise. Bon den Bildern a und b gehen die Strahsen f in die Prismen c und d, werden durch dieselben in der Richtung nach h gebrochen und gesangen so in die Augen, welche die Bilder als ein einziges in der Richtung h i erblicken. Die gebräuchlichste äußere Form dieses Prismenstereossenst Abb. 478.

So zwedentsprechend dieser Apparat auch war, so litt seine Herselung doch an der großen Schwierigkeit, zwei völlig gleiche Prismen, wie sie hierzu nötig sind, herzustellen. Aber auch dieser übelstand wurde bald gehoben durch den schottischen Physiker Brewster, welcher die geniale Idee hatte, eine gewöhnliche Linse mitten aus einander zu schneiden und die beiden völlig symmetrischen Hälften an Stelle der Prismen einzusesen. Er ers

hielt durch die sphärische Krümmung seiner Gläser noch eine vorteilhafte Bergrößerung der Bilder, welche zur Erhöhung der Täuschung wesentlich beiträgt. Troß dieser Bervollkommung vergingen indessen noch viele Jahre, ehe die allgemeine Ausmerksamkeit dem Stereostop zugelenkt wurde, und wenn nicht der lebhafte französische Sinn Gefallen an den reizenden Erscheinungen gefunden hätte, so wäre wohl sicher die Einführung des Stereostops für das große Publikum noch lange verzögert worden.

Brewster tam im Herbst 1850 nach Paris und zeigte seinen Apparat den dortigen Natursorschern. In Deutschland hatte schon 1844 Prosessor Woser photographische Bilder für das Stereostop angesertigt; sein Bericht darüber war in Doves "Repertorium der Physit" abgedruckt, aber niemand dachte bei uns daran, aus diesem Berichte allgemeinen Nupen zu ziehen. Es



478. Wheatstonesches Prismensteresskop.

genügte wieder einmal, die Sache gedruckt und registriert zu wissen. In Paris ging es rascher. Der als Physiker und Wathematiker bekannte Abbé Woigno erkannte augensblicklich, welch günstige Aufnahme das Stereostop im Publikum finden musse. Er bestimmte Brewster, dem ausgezeichneten Optiker Duboscq die Herstellung von Stereoskopen

zu übertragen, und aus beffen berühmtem Etabliffement verbreiteten fich nun in furger Beit die überall mit Entzuden aufgenommenen Apparate über alle Lander. Munmehr wurden fie überall hergestellt. Ausstellungen ftereoftopischer Bilber durchwanderten Messen und Jahrmärkte, und jest findet sich das Stereostop als eines der beliebte= ften Unterhaltungsmittel fast in jeder Familie. Die Linfenhälften hat man der bequemeren Faßbarteit wegen rund geschliffen und in verschieb= baren Sulfen befestigt, welche ein Ginftellen in die für jedes Auge paffende Brennweite gestatten. Dadurch bekommt ber Apparat Ahnlichkeit mit einem gewöhnlichen Opernguder, ber unten in einem vieredigen Raftchen endigt (Abb. 478). Un der oberen Wand biefes Raftchens befindet sich eine Rlappe K, um Licht einfallen zu laffen, wenn undurchsichtige Bilber betrachtet werben follen; die Innenfläche ift geschwärzt, um Reflere zu vermeiden. Der Boden B ift durchbrochen, um auch burchscheinende Bilder bei geschloffener Rlappe




479. Stereoskopischer Apparat zum Busammenklappen.

gegen das Licht betrachten zu können. Außerdem aber hat man auch einsachere Apparate, die nur aus einem Linsenpaare bestehen, Rollapparate zum Zusammenklappen u. s. w., von denen wir nur die in Abb. 479 dargestellte, bequeme Einrichtung vorführen. Brewster hat noch die Linsen verdoppelt, so daß jedes Bild durch zwei Linsen betrachtet wird, um eine stärkere Bergrößerung bei geringerem Umsang zu erzielen.

In den Sanden der Franzosen wurde vor allen Dingen die Photographie zur Servorbringung stereostopischer Abbildungen herangezogen; in der That wurde ohne

Anwendung dieser Schwesterkunst die Wheatstonesche Ersindung sich nur auf die einsachsten geometrischen Darstellungen haben beschränken mussen. Die Camera obscura zeichnet von den kompliziertesten Gegenständen mit absoluter Genauigkeit die geringsten, durch die verschiedenen Gesichtspunkte bedingten Abweichungen, die photographische Platte sieset die Bilder mit ihren unendlich seinen Abstusungen von Licht und Schatten, wie sie der augenblicklichen Beleuchtung entsprechen; bei der Darstellung körperlicher Gegenstände ist nicht nur die Schärse der Konturen, sondern auch die Berteilung von Licht und Schatten von wesentlicher Bedeutung. Glanz und Beschattung hängen aber von dem Beodachtungsorte ab, und die genaueste Berücksichtigung dieser Momente ist notwendige Bedingung für einen günstigen Effekt. Borzüglich lehren die Landschaftsbilder, in welch hervorragender Weise solche unscheinbaren Verschiedenheiten zu dem Effekte beitragen.

Wir sehen ein Terrain ansteigen und sich in meilenweiter Ferne verlieren, weit in die Luft hinein loden die Gipfel hoher Berge unseren Blid, wir können ihn versenken in Schluchten, die eine fast unergründliche Tiefe verraten. Bor uns thut sich ein schroffer Abgrund auf. Wir glauben auf einem überhängenden Felsen zu stehen, über den hinweg



bie Zweige einer uns beschattenden Riefer hangen, deren Ufte wir greifbar vor unferen Augen mahnen. Noch überraschender fast find die Unfichten, welche uns in bas Innere von Gebäuden, in hohe Dome, lange Bimmerreihen oder weite, mit mancherlei Geaenftanden angefüllte Raume führen. Jede Rannelierung der Saulen tritt uns bier plaftifc entgegen, bas Schnigwert machft aus bem Betafel heraus, und bie eigentumlichen Blangeffette, die badurch hervorgerufen werden, daß jedes Muge verschiedene Stellen ber Rorper vom hellften Lichte widerstrahlen fieht, laffen bas Material genau unterscheiben. Gin Mufeum von Stulpturarbeiten gibt unferen Bliden in jeder Entfernung Anhaltspuntte. Die Figuren ftehen selbständig da, fie treten auf uns zu, nicht wie Bilber auf einer gemeinsamen Bapierfläche; wirfliche, sichtbare Luft, in ber die Sonnenftaubchen flimmern, umgibt fie von allen Seiten. hier feben wir eine antite Marmorbilbfaule, an ber wir die Spuren ber Berwitterung mit ben Fingern untersuchen mochten; bort fteht eine Bronzefigur, beren glatte Dberfläche, beren Glang und Farbe eben nur burch bas Auge empfunden und gebeutet werden fann. Und mit eben ber Bollfommenheit, mit welcher bier leblofe Begenftande fich barftellen, laffen fich ftereoftopifche Abbildungen von Berfonen, Borträts u. s. w. aufnehmen. — Die Empfindlichkeit ber photographischen Braparate if fo weit gefteigert worden, daß wir den belebteften Marktplat in einem einzigen Moment fixiert, den fliegenden Bogel, das wellenbewegte Meer im Stereoftop feben tonnen.

So gering nun auch selbst bei einer genauen Untersuchung die Abweichungen ber beiben perspektivischen Bilber erscheinen, so sind sie boch — zumal bei Landschaften —

größer, als fie ber Entfernung unferer Augen entfprechen murben. Die photographischen Apparate werden bei ihrer Aufnahme in großerem Abstande als bem unserer Sehweite von einander aufgeftellt. Dadurch macht benn auch bas ftereoftopische Bild ben Gin= brud, als ob wir es unter einem um soviel größeren Winkel ber Sehachsen betrachteten, als ob ein verkleinertes Modell von uns aus größerer Rähe gesehen wurde. So effektvoll aber auch die hinter einander liegenden Bartieen auf diese Beise von einander losgelöft werden, fo darf boch, wenn ber Natürlichkeit nicht Gintrag geschen foll, eine gemiffe Grenze damit nicht überschritten werden. In den Runfthandlungen findet man stereostopische Abbildungen des Mondes, beffen Entfernung boch fo groß ift, daß ihr gegenüber eine Aufnahme von zwei verschiedenen Standpuntten auf der Erde diejenigen Ansichten nicht geben tonnte, welche gur Bervorbringung eines stereoftopischen Effettes erforberlich find. Außerbem ift ber Mond von folden Dimenfionen, daß wir mit unserem Sehapparat ihn nie in seiner körperlichen Totalität auffassen, sondern mit unseren Augen dirett nur verhältnismäßig fleine Teile von ihm erbliden tonnen. Nichtsdestoweniger erscheinen biefe Mondstereoftopen vollftändig körperlich; der Mond tritt uns als Rugel gegenüber, ja bisweilen ift bas Relief fo bebeutend, bag er wie ein Gi mit der Spipe uns zugekehrt ericheint. Wie ift biefer Effett erreicht? Richt anders als mit Berücksichtigung ber eigentumlichen, scheinbaren Schwankung um seine Mittelachse (Libration), die der Mond besitt, infolge beren er ber Erbe abwechselnd von seiner einen ober ber anderen Seite einige Langengrade mehr von rechts und links ju= wendet. Für die Berftellung ftereoftopischer Bilder aber bleibt es sich völlig gleich, ob der Aufnahmepunkt verändert wird, oder ob der Gegenstand eine Drehung erfährt, die für den Buntt der Aufnahme jest eine veränderte Ansicht gewährt. Und bei dem Monde hat man bavon insofern Unwendung gemacht, als man die beiden photographischen Bilber nicht gleichzeitig nahm, fondern bas eine, wenn er mehr von feiner linken Seite zeigte, bas andere bagegen erft nach Berlauf einiger Beit, wenn er inzwischen wieder durch feine Mittellage hindurchgegangen war und einen entsprechend größeren Teil seiner rechten Sälfte hervorkehrte. Je weiter die Aufnahmen aus einander liegen, um fo größer wird die Berschieden= heit der Bilber, um fo hervortretender das Relief ausfallen, das fie im stereostopischen Apparate zeigen.

Das Telestereoftop. Ein fernes Gebirge vermögen wir, wenn wir es zuerst erbliden, nur schwierig in seine Tiesensverhältnisse aufzulösen. Hier stehen ebenfalls die Augen zu nahe, als daß die beiden Bilder merklich verschiedene Seiten zeigen könnten, und die fernen Bergzüge erscheinen von geringer Plastik, fast nur von einem kulissenartigen Ansehen. Mit Hilfe des von Helmholtz ersundenen Telestereoskops kann man nun die Distanz der Gesichtspunkte beträchtlich erweitern und so von einem sehr entsernten Objekte doch zwei hinreichend verschiedene Bilder erhalten. Die Ausschung der Tiesenverhältnisse wird das

Belmhaltiches

Telefterealkap.

burch, wie bei ben photographischen Stereossopildern, eine viel entschiedenere.

Die Einrichtung bes Teleftereoftops ist fehr einfach und läßt sich an dem Wheatstonesichen Spiegelstereoftop (Abb. 475) beschreiben. Der Apparat ift dirett zur Beobachtung

von Lanbschaften eingerichtet; die Bilber werden von ihm selbst aufgenommen, und zwar geschieht das durch zwei Spiegel, welche anstatt der beiden Schieber C und D angebracht und gegen das zu betrachtende Objekt gerichtet sind, so daß sie mit einander einen Binkel von 90° bilben, also den beiden kleinen Beobachtungsspiegeln A und B parallel gerichtet sind. Die beiden Spiegelbilder der Landschaft werden nun um so größere perspektivische Abweichung haben, ie weiter die beiden äußeren Spiegel von einander abstehen, und mit der Entsernung müssen daher die Tiefendimensionen um so deutlicher hervortreten. Anstatt der Beobachtungsspiegel besinden sich nun bei A und B zwei Prismen, durch deren totale Resservord die Spiegelbilder mit ungeschwächter Helligkeit erscheinen; sie sind wie die Linsen in dem Brewsterschen Apparat in Hufen gefaßt, so daß jedes Auge ohne Anstrengung das ihm zukommende Bild betrachten kann.

In Abb. 480 ist eine schematische Darstellung des Telestereostops gegeben. Die vom Objekt aus kommenden Strahlen gelangen auf den Wegen obar, resp. pfap in die Augen r und p des Beobachters. Ein Helmholtsches Telestereostop mit Vergrößerung ift in Abb. 481 dargestellt; aa und a, a, sind die beiden äußeren Spiegel, welche von der größten Bollendung sein mussen, um keine verzerrten Bilder zu geben. Die Objektive liegen bei c und c, und können mittels Trieb und Zahnstange i h, resp. i, h, verschoben



482 u. 483. Doppelfernrohr von C. Beif.

werden. Die von a kommenden Lichtstrahlen gelangen durch die Linsen d und e des terrestrischen Okulars auf das Prisma p, von welchem sie in die Okularröhre g resteltiert werden.

Auf dem Prinzip des Telestereostops beruhen die Doppelfernrohre, welche in der neuesten Beit von der Firma Carl Zeiß in Jena konstruiert werden und durch die Abb. 482 und 483 dargestellt sind. Schließlich wollen wir noch auf eine sehr sinnreiche, praktische Berwendbarkeit des Stereostops ausmerksam machen, welche von Dove hervorgehoben worden ist, die in ihren interessanten Effekten zu prüsen unseren Lesern Bergnügen bereiten wird.

Bringt man zwei ganz gleiche Zeichnungen, etwa zwei echte Kassenschene einer und derselben Art, in einen stereostopischen Apparat oder betrachtet dieselben mit freien Augen so, daß die beiden Bilder sich zu einem einzigen vereinigen, so wird man, trozdem daß die Augen zwei Bilder sehen, doch nur den Eindruck einer planen Zeichnung haben, aber teine Tiesenausdehnung bemerken. Sind aber die beiden Kassenschen nicht von derselben Platte, oder ist die Schrift von einem anderen Sat, so wird die Übereinstimmung nie eine vollkommene sein, denn selbst bei der größten Genauigkeit und Sorgsalt der Setzer werden die Zeisen und Buchstaben gegen einander nicht dieselbe Lage haben. Im Stereossop tritt dies deutlich hervor; denn in dem vereinigten Bilde zeigen sich die verschobenen Worte nicht mehr in einer Ebene liegend, sondern sie erheben sich treppenartig über einander; sie schweben gleichsam in der Luft; die beigedruckte Satprobe Abb. 484 gibt dasur ein sprechendes Beispiel.


In der ersten Zeile bilden die fünf Worte gleichsam eine von links nach rechts zu abfallende Treppe; das Wort "Tröste" steht auf der obersten Stuse, "dich" steht auf der zweiten und so fort, dis das Wort "Gaben" die tiefste Stelle einnimmt. Die zweite Zeile verfolgt den umgekehrten Weg von unten nach oben: das Wörtchen "Nicht" ist scheindar das tiefste, "glückt" dagegen das höchste; in der dritten Zeile erscheinen die Worte in zwei Ebenen angeordnet, so daß "Was", "Weise" und "erhaben" höher als die dazwischen

Tröste dich, wenn edlen Gaben Nicht des Volkes Jubel glückt. Was der Weise sieht erhaben, Ist der Menge oft verrückt. Tröste dich, wenn edlen Gaben Nicht des Volkes Jubel glückt. Was der Weise sieht erhaben, Ist der Menge oft verrückt.

484

liegenden Börtchen "der" und "sieht" zu stehen scheinen. Ber von unseren Lesern seine Augen so richten gelernt hat, daß er stereostopische Bilder ohne Apparat zur Deckung zu bringen vermag, für den wird die Prüfung solcher Erscheinungen noch genußreicher sein als für denjenigen, der die beiden Bilder erst hinter die Prismen eines stereostopischen Apparates bringen muß.

Dove ichlug nun vor, zwei Drude, über beren Ibentität Zweifel herrichen, alfo 3. B. einen verbächtigen Raffenichein und einen echten, burch Betrachtung im ftereoffopischen



485. Stereofkop jum Busammenklappen und Tragen.

Apparate mit einander zu vergleichen. Jedes Heraustreten der Schrift oder der Zeichnung aus der Sbene würde auf ein Falsistät unzweiselhaft hindeuten. Sbenso wird man durch eine stereostopische Betrachtung augenblicklich Nachdruck vom Originaldruck, Titelauflagen von wirklichen Neudrucken u. s. w. zu unterscheiden vermögen. Und was von Drucken gesagt ist, gilt natürlich von jeder Kopie. Die Nachahmung mag noch so geschickt gemacht sein — der stereostopische Apparat ist ein sicheres Wittel, sie zu entlarven, und wenn er auch den Fälscher selbst auf die Mangelhaftigkeit seiner Produkte ausmerksam machen kann, so kann er ihm doch nicht in gleicher Weise die Mittel einer genügenden Abhilfe gewähren.

Das Telefkop.

Seschichtliches über die Ersindung. Die Sinrichtung des Fernroftres. Das sollandische oder Salifeische Feruroftr. Das altronomische oder Aeplersche Fernroftr. Erbsenroftre. Außere Einrichtung und Ausstellung. Beitere Bervollkommnung durch Eufer, Vollond, Fraunfloser. Der Fraunflosersche Refraktor auf der Vorpater Sternwarte. Das Passageninstrument. Die Berühmtesten Refraktoren. Spiegesteleskope. Geschichte des Spiegesteleskops. Riesenteleskope. Berschiedene Ginrichtungen nach Newton, Gregory und Berschel. Bas sieht man durchs Fernrofte?

Es war in ben ersten Jahren bes 17. Jahrhunderts, als in ber hollandischen Stadt Middelburg bas Fernrohr ersunden wurde. Gang sicher ist die Jahreszahl nicht zu bestimmen.

Es heißt, die Kinder des Middelburger Brillenmachers Zacharias Janjen hätten mit Glaslinsen, die ihr Bater in seinem Geschäft versertigte, gespielt. Dabei hätte zufällig das eine zwei solcher Linsen in gerader Linie etwas entsernt von einander vors Auge gehalten und nach dem Knopse eines entsernten Turmes geschaut, und da es denselben plotzlich viel größer und näher erblickt, habe es seine Gespielen auf diese Erscheinung ausmertsam gemacht; der Bater wäre dann dazu gekommen, hätte das Experiment wiederholt, und durch verständige Benutung des Bevbachteten wäre so das Fernrohr erfunden worden.

Nach einer anderen Version soll der Brillenmacher Hans Lipperstein, Lippersteim oder Laprey, wie er verschieden genannt wird, von einem Unbekannten aufgesucht und beauftragt worden sein, einige hohle und erhabene Gläser nach seiner Angabe zu schleisen. Als dieselben fertig waren, nahm sie der Fremde in die Hand und beobachtete, indem er ein hohles und ein erhabenes Glas bald näher, bald weiter von einander hielt, durch sie hindurch die Gegend. Der Glasschleiser versuchte, sobald er wieder allein war, in gleicher Weise durch ähnliche Gläser zu bliden. Von dem Ersolg überrascht, sei er auf die Idee gekommen, die Linsen in geeigneter Entsernung dauernd mit einander zu besestigen, und habe so ein Fernrohr versertigt, welches er dem Prinzen Moritz von Rassau vorgelegt habe.

Nach anderen soll der Sohn des Mathematikers Adrian Metius durch einen ahnlichen Zufall, wie er die Kinder des Zacharias Jansen geleitet, die Erfindung gemacht haben

Noch andere aber, die wahren Ben Atibas, gehen viel weiter ins graue Altertum zurück und möchten die Nachricht von einem Bilde des Ptolemäus Claudius aus dem 13. Jahrhundert, auf welchem dieser dargestellt gewesen sei, wie er die Gestirne durch ein aus mehreren Teilen zusammenschiebbares Rohr betrachtet, dahin deuten, daß die Ersindung schon vor sechs Jahrhunderten gemacht worden sein müsse. Und wenn man einige Außerungen des Roger Baco (1214—1294) wörtlich verstehen dürste, so könnte diese Annahme allerdings einen Grad von Wahrscheinlichseit bekommen. Indessen sind seinen Andeutungen zu kurz und zu unklar, als daß man annehmen könnte, er würde einen so wichtigen Gegenstand nur so slüchtig behandelt haben. Da auch in den Schriften seiner Zeitgenossen und Nachsolger sich nichts sindet, was das Alter des Fernrohres um mehr als drei Jahrhunderte vergrößern könnte, dagegen an verschiedenen Stellen im Beginn des 17. Jahrhunderts der neuen Ersindung bewundernd gedacht wird, so dürsen wir mit ziemlicher Sicherheit die Ersindung des Fernrohres in diese Zeit versehen.

Das Genauere über die ersten Anfänge der Ersindung hat, soweit dergleichen den Nachkommen aus einzelnen, oft ungewissen, absichtlich oder unabsichtlich gefälschen überlieferungen herauszuschälen möglich ist, in neuerer Zeit Prof. Harting durch sorgfältige Prüfungen festzustellen gesucht, und wir wollen seinen Angaben als den bei weitem be-

achtenswertesten hier folgen.

Die erste authentische Nachricht von einem Fernrohr ist eine Resolution der hollandischen Stände vom 2. Oktober 1608. Während des spanisch-niederländischen Krieges hatte denselben ein aus Wesel gebürtiger, in Middelburg ansässiger Brillenschleifer hans Lippersheim ein "Instrument, um weit zu sehen", vorgelegt, weil mit Hilfe desselben im Felde wesenkliche Vorteile über den Feind zu erringen sein dürsten, und für die Ausbeutung dieser neuen Ersindung um ein Privilegium auf dreißig Jahre oder um eine Bension nachgesucht, wogegen er Geheimhaltung versprach und solche Instrumenta nur

zum Nugen des Landes und nicht für auswärtige Fürsten und Potentaten ansertigen wollte. Die erwähnte Resolution bestimmte die Niedersetzung einer Prüfungskommission, und dem Ersinder wurde darauf zur Probeablegung die Herstellung solcher Instrumente mit Linsen aus Bergkrystall und auch eins für zwei Augen übertragen. Lippersheim scheint dem Auftrage nachgekommen zu sein, erhielt aber das gesuchte Privilegium nicht; denn inzwischen, am 17. Oktober 1608, war Jakob Abrian Metius mit einem ähnlichen Gesuch für dieselbe, angeblich von ihm gemachte Ersindung ausgetreten. Da schon zwei um denselben Gegenstand wußten, so konnte der ausschließliche Besitz nicht garantiert werden, und man ließ der Konkurrenz freie Bahn.

Ob Metius durch die Erfindung Lippersheims erst auf den Gedanken des Fernrohres gebracht worden ist, ob er gar durch Berrat erst die Einrichtung kennen gelernt, oder ob er sie schon früher selbständig gemacht und als ein verschlossener, geheimthuender Mann niemand eher davon Mitteilung machte, bis der Brillenmacher damit vor die Öffent-lichkeit trat, das scheint unaufklärbar zu sein. Genug, er ist der Zeit nach ein Späterer, und die Geschichte nennt deswegen als ersten Ersinder den Middelburger Optiker Hans Lippersheim.

Damit mussen auch alle Ansprüche, welche von anderen Seiten auf die Ehre der Priorität gemacht worden sind, zurückgewiesen werden; manche dieser Ansprüche reduzieren sich allerdings unter Abwägung der Umstände auf ein bescheideneres Maß. So kommt ein gewisser Erepi aus Sedan, welcher von vielen als der Ersinder des Fernrohres ansgesehen wird, um seinen Ruhm; denn es scheint sicher, daß er indirekt sich den Besis der Renntnisse für die Ansertigung verschafft habe. Am 28. Dezember 1608 nämlich schreibt der damalige französische Gesandte Joannin am holländischen Hose an den König Heinrich IV. und an Sully über die neue Ersindung, von der er sich für den Krieg großen Ruhen versprach. Er hatte sich bereits, wenn auch vergeblich, an Lippersheim gewandt, um das Fernrohr von ihm zu erhalten. Erst durch Vermittelung der Stände erhielt er, als diese die Ersindung nicht ankausen wollten, zwei Fernrohre für den König, die er denn auch mit seinen Briesen durch einen französischen Soldaten nach Frankreich schiede. Dieser Soldat war aber deswegen zur Überbringung gewählt worden, weil Joannin ersahren hatte, daß derselbe, in mechanischen Künsten sehr geschiet, die Ansertigung der Fernrohre dem Ersinder abgelauscht habe und solche nun selbst nachahmen könne.

Hochft wahrscheinlich ist Crepi nicht nur ibentisch mit diesem Soldaten, sondern auch berjenige Franzose, welcher im Mai 1609 nach Mailand kam und dem Grafen de Fuentes ein Fernrohr überbrachte; dieses nun sah zufällig ein gewisser Sirturus, der dann sofort nach Benedig reiste, um dort Glas zu kaufen und ein ähnliches Instrument

Im Juni 1609 war Galilei zu Benedig und hörte von dem Fernrohre. Zu derselben Zeit besaß auch schon der Kardinal Borghese eins, das ihm aus Flandern zugeschickt worden war. Galilei hatte somit Gelegenheit, von der Einrichtung und Wirkungsweise sich durch den Augenschein zu überzeugen. Ob er dies gethan, ob nicht, ist zweiselhaft; es kommt im Grunde auch nicht viel darauf an; denn es erhöht weder die Glorie um das Haupt des großen Pisaners in der Weise, wie seine überschwenglichen Biographen erwähnen, wenn er wirklich bloß auf die Nachricht von der Wirkung kombinierter Linsen hin ein Fernrohr konstruiert hätte, noch auch bricht es aus dem Lorbeer seiner wahren Größe ein einziges Blatt, wenn er das erste seiner Fernrohre, welches er am 23. August 1609 dem Dogen von Benedig überreichte, nach genauer Kenntnis der Einrichtung der holländischen Instrumente zusammengesetzt, dasselbe also nicht ersunden, sondern bloß nachgemacht hätte.

Übrigens waren zu dieser Zeit die Fernrohre in Holland, England und Deutschland bereits ein Handelsgegenstand. Auf der Herbstwesse zu Franksurt a. M. 1608 wurde zum erstenmal von einem Riederländer eins zum Verkauf angeboten, und in London waren sie das Jahr darauf so zahlreich, daß die Käuser die Auswahl hatten. Sie scheinen auch in Nürnberg bald in großer Menge fabriziert worden zu sein, und in Italien lockten die hohen Breise, welche Galilei für seine Instrumente erhielt (1000 Gulden für eins), die

Optiker, sich auf die Ansertigung dieser merkwürdigen Apparate zu werfen. Hochgestellte Liebhaber und Förderer der Wissenschaften, deren damals mehr als jest selbstthätige Mitarbeiter waren, schliffen sich ihre Gläser selbst. So versertigte nicht lange, nachdem Galilei das erste Fernrohr hergestellt hatte, auch der Fürst Federigo Cest, Stifter der accademia dei Lincei zu Rom,*) ein Fernglas und gab ihm zuerst auf den Rat des vortresslichen Gräcisten Joannes Demiscianus nach dem Griechischen den Namen Teleskoptum.

Mit der Ersindung des Namens schließen wir diesen kurzen geschichtlichen Überblick. Aber — fragt mancher — wie ist das mit Zacharias Jansen? — ebenfalls Brillenmacher und ebenfalls zu Middelburg, der bis jest doch allgemein für den Ersinder des Fernrohrs gegolten hat, und für den sein Landsmann Boreel, Leibarzt am Hose Ludwigs XIV., so entschieden Partei nahm? — Aus den gerichtlichen Untersuchungen, die in den ersten fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts auf Beranlassung Boreels in Middelsburg angestellt, und deren Ergebnisse von einem, nicht mit dem genannten Leibarzt zu verwechselnden, Borel zu einer Schrift verarbeitet wurden, geht hervor, daß Jansen an der Ersindung des Fernrohrs wahrscheinlich keinen Teil hat, daß er aber darum nicht minder der Beachtung der Nachwelt würdig ist als sein Kollege Lippersheim, der dort Lapprey genannt wird; denn wir verdanken ihm eine ebenbürtige That, die Ersindung des Mikrossops, auf die wir im nächsten Kapitel zu sprechen kommen. Wie weit die Ideen beider Instrumente einer Wurzel entsprossen sind, und wie weit Lippersheim, der später zu seiner Entdedung gelangte, als Jansen (möglicherweise schon 1590), auf diese sich stütze, ist hier nicht zu untersuchen.

Wir haben das Fernrohr zuerst in den Kreis der Betrachtung gezogen, weil seine Einrichtung eine einfachere ist, als die des Mitrostops, und deren Kenntnis uns das Berständnis des zusammengeseteren Apparats erleichtern wird.

Einrichtung des Fernrohrs. Das Fernrohr ist wie das Mikrostop eine Berbindung zweier Linsen oder Linsenspsteme, deren optische Achsen genau in einer Linie liegen. Die eine der Linsen, das Objektiv, wird dem zu beobachtenden Gegenstande zugewandt; es empfängt die von demselben ausgehenden Lichtstrahlen und vereinigt sie in einem Kunkte der Achse zu einem umgekehrten verkleinerten reellen Bilde; die andere Linse, das Okular, dient zur Betrachtung dieses Bildes und befindet sich daher zwischen dem Bilde und dem Auge.

Bei den Spiegeltelestopen, deren Einrichtung später ausführlicher besprochen werden soll, ist das Objektiv durch einen Hohlspiegel ersett, der in analoger Beise wie die Objektivlinse von dem zu beobachtenden Objekte ein verkehrtes verkleinertes reelles Bild entwirft.

Die Linsen befinden sich in einer innen geschwärzten Röhre, die aus mehreren in einsander verschiebbaren Teilen besteht. Dadurch kann je nach dem Bedürfnis der verschiedenen Augen das Okular dem Bilde beliebig genähert werden.

Die verschiedenen Arten der Fernrohre unterscheiden sich von einander durch die verschiedene Einrichtung ihrer Okulare. Das holländische oder Galileische Fernrohr, die ursprüngliche Konstruktion, ist in Abb. 486 dargestellt. Die von dem Gegenstande AB ausgehenden Strahlen werden von dem Objektiv oo gebrochen und treffen, bevor sie sich zu dem umgekehrten verkleinerten, reellen Bilde ab vereinigen auf das aus einer Bikonkavlinse bestehende Okular v. Dieses ist von ab um etwas mehr, als seine Zersstreuungsweite entsernt, so daß die nach einem Punkte des Bildes ab konvergierenden

^{*)} Die Accademia dei Lincei wurde 1603 gegründet, 1870 reorganisiert und 1883 Atademie der Wissenschaften benannt. "Fürst Cesi war ein die Wissenschaft liebender Mann, der aus eigenen Mitteln eine Atademie gegründet hatte, die den sonderbaren Namen Accademia dei Lincei sührte, d. h. Atademie der Luchse, in Anspielung aus das angeblich scharfe Gesuchses, welches die Atademiter sich vermutlich in wissenschaftlichen Dingen zum Zielpunkt ihrer Walles gestellt hatten. Galilei ward Witglied dieser Atademie, und sehr bald hatte er Gelegenheit, seine Luchseigenschaft zu bethätigen, indem er im Jahre 1612, wenn nicht das Witrostop ersand, doch ein solches Instrument zuerst in Italien versertigte."

Strahlen nach ihrem Durchgange durch das Okular so divergent gemacht werden, als ob sie von einem Punkte vor dem Okular kämen; z. B. konvergieren die von dem Punkte Akommenden Strahlen nach dem Durchgange durch das Objektiv oo nach dem Punkte a, werden aber von dem Okular v v ausgesangen und so gebrochen, daß sie von dem Punkte a, werden aber von dem Okular v v ausgesangen und so gebrochen, daß sie von dem Punkte a, werden aber von dem Okular v v ausgesangen und so gebrochen, daß sie von dem Punkte a, vu divergirene scheinen, ber weiter von v v entsernt ist, als a. Diese einsache Einrichtung bietet den großen Borteil, sehr kurze Röhren anwenden zu können, und deshalb ist sie besonders sur Instrumente in Gebrauch geblieben, von denen eine bequeme Handlichkeit verlangt wird. Undeschadet der Schärse kann man freilich bei ganz kurzen Röhren die Bergrößerung nicht weit treiben; daher liefern derartige Fernrohre in der Regel nur eine geringe (20—30 sache, als Theaterperspektive 2—3 sache) Bergrößerung. Die Bergrößerung eines holländischen Fernrohrs ergibt sich sehr leicht aus der Brennweite des Objektivs und der Berstreuungsweite des Okulars. Ohne Fernrohr würde der Gegenstand unter



486. Sollandifches Fernrohr.

dem Binkel A c B = a c b erscheinen. Durch das Fernrohr betrachtet, (unser Auge im Mittelpunkt m des Okulars besindlich angenommen) erscheint er unter dem Winkel a' m b' = a m b. Das Verhältnis dieser beiden Winkel gibt daher die Vergrößerung. Nun ist bei hinreichender Entsernung des Objektes das Bild a b vom Objektiv nahezu um die Vrennweite f, vom Okular um etwas mehr als dessen Zerstreuungsweite f entsernt, es verhalten sich also nahezu dea : b m a = f': f, also wenn b c a = 1 gesetzt wird, $b m a = \frac{f}{f}$, b. h. die Vergrößerung ergibt sich als Quotient aus der Vrennweite des Objektivs und der Zerstreuungsweite des Okulars. Übrigens hat Galilei schon 1618 ein Instrument sür zwei Augen, wie unsere Operngläser, konstruiert und kann daher auch als der Ersinder dieser Vinocles angesehen werden.

Das aftronomis
fice ober Keplersche Fernrohr. Die erste wissenschaftliche Darslegung der Prinzipien, auf denen die Wirkung des Fernrohrs beruht, gab Johannes Kepler; er ist der Erfinder des



487. Pringip des Replerichen Fernrohrs.


nach ihm benannten aftronomischen Fernrohrs. Es unterscheibet fich von dem holländischen dadurch, daß bei ihm (i. Abb. 487) die durch die bikonvere Linfe C gehenden Strahlen wirklich sich zu einem reellen Bilbe A'B' vereinigen, welches durch das Okular C' betrachtet wird (A"B"). Das Okular ist also hier nicht wie bei dem holländischen Fernrohr eine bikonkave, sondern eine bikonvere Linfe, die wie eine Lupe wirkt.

Da das vom Objektiv erzeugte, verkehrte reelle Bild, durch die Okularlinfe betrachtet, nicht umgekehrt wird, so erscheinen im Keplerschen Fernrohr auch alle Gegenstände verskehrt; dasselbe ist deswegen auch nur zur Beobachtung der Gestirne geeignet, bei denen die umgekehrte Lage der Bilder von keinem Einfluß ist. Bei seineren Instrumenten ist an der Stelle, wo das reelle Bild erzeugt wird, ein Fadenkreuz von Spinnwebsäden ausgespannt, um keinere Ortsveränderungen des beobachteten Gestirns bemerken zu können.


Zwischen das Otular und das Objektiv pflegt noch eine britte Linse, das sogenannte Kollektivglas, eingeschaltet zu werden. Dasselbe gehört eigentlich noch zum Objektiv; benn es hat den Zwed, die Strahlen, ehe sie sich zu einem Bilde vereinigen, stärker konsvergierend zu machen, und liegt deshalb zwischen letterem und dem Objektiv. Es ist gewöhnlich mit dem Okular in einem Tubus vereinigt. Die Kombination ist zuerst von

Hunghens für Fernrohre und später von Campani für Mitrostope benutt worden und ist unter dem Namen des Campanischen Okulars bekannt (f. Abb. 488).

Das terrestrische Fernrohr. Um das Replersche Fernrohr zur Betrachtung irbischer Gegenstände geeignet zu machen, mußte man, wie icon sein Erfinder bemertte,



behufs Umkehrung des Bildes vor das Okular noch eine dritte Linse setzen. Indessen wurde diese Einrichtung nicht gebräuchlich; Rheita ordnete vielmehr die Gläser der terrestrischen oder Erdsernrohre in der Art an, wie es Abb. 489 zeigt. AB ist das beob-



490. Sternwarte der Brahminen in Delbi.

achtete Objekt, ba das durch die Objektivlinse erzeugte reelle Bild desselben, die Linsen H und K bewirken die Umkehrung des Bildes, und zwar ist K das Kollektivglas; 0 ift das Okular, durch welches betrachtet das Bild a' b' vergrößert erscheint. Bei den neueren Instrumenten ist die Linse H nochmals durch zwei ersetzt, von denen die eine als eine schwache Sammellinse wirkt.

Die weitere Einrichtung ist für die verschiedenen Fernrohrtypen nahezu dieselbe, soweit sie sich auf die Fassung der Linsen bezieht. Innerhalb der Rohre da, wo die Strahlen die Achse freuzen, sind Blenden angebracht, um alles überflüssige und reflektierte Licht, das die Deutlichteit der Bilder beeinträchtigen konnte, auszuschließen. Bei aftronomischen Fernrohren ist dies nicht so nötig, weil hier, außer von dem beobachteten Objekt, kein Licht einfallen kann.

Die Bergrößerung des aftronomischen wie des terrestrischen Fernrohrs ist, ebenso wie beim holländischen Fernrohr, gegeben durch den Quotienten aus der Brennweite des Objektivs und derzenigen des Okulars. Daher ist die Ansertigung von Linsen mit großer Brennweite eine Kardinalfrage der Optik, und kurze holländische Fernrohre, wie Feldstecher und Theaterperspektive, haben außer ihrem kleinen Gesichtsfelde (wegen der Divergenz der austretenden Strahlen) auch nur eine geringe Bergrößerung, wie bereits erwähnt. Astronomische Fernrohre erhalten dagegen bedeutende Dimensionen, die außerordentliche Präzision der Herselung und ganz besondere Borrichtungen erheischen, damit die optischen Uchsen der Linsen immer zusammensallen, die Ausstellung möglichst sieher und dabei das Instrument doch leicht beweglich ist, um ohne Erschütterung der Bewegung des Sternes folgen zu können. Außerdem aber sind behufs genauer Messung noch Einrichtungen ges

troffen, um die Stellungen der Rohrachse zur Horizontalen und Vertikalen immer bestimmen und korrigieren zu können, die Winkelgrößen zu messen u. s. w., so daß ein solcher Apparat mit all seinem Zubehör höchst kompliziert und bei vollkommener Leistung das größte Kunstwert der ausübenden Wechanik ist.

Nicht nur die Aftronomie und Geodäsie, der das Telestop von Ansang an diente zur Erforschung des Himmels und der Erde, zur Bestimmung der Bewegung, der Größe, der Masse und der Natur der Gestirne, sondern alle Zweige der Naturwissenschaft, denen das Fernrohr im Lause der Zeit eines der wichstigten und ausgezeichnetsten physitalischen Beodachtungs= und Meßinstrumente geworden ist, haben unaufhörlich daran gearbeitet, die Fernrohre mehr und mehr zu vervollstommnen.

Bur Erzielung der Vergrößerung der Bilder gibt es zwei Wege: entweder man steigert die Brennweite des Objektivs, oder man verringert die Brennweite des Objektivs, oder man verringert die Brennweite des Okulars. Der lettere Weg ward vor der Entdekung der Gesehe der Achromasie und der Kunst, durch geeignete Zusammensehung von Linsen die Farbenzerstreuung aufzuheben, sehr bezernzt, und es blieb, um stärkere Vergrößerungen zu erreichen, nichts übrig, als Linsen




491. Rometenfucher von Merg.

von großer Brennweite als Objektive anzuwenden. Das Arrangement derselben wurde aber dadurch in gleichem Maße erschwert, weil die Röhren, innerhalb deren die Linsen anzuordnen waren, eine der Brennweite entsprechende Länge erhalten mußten und infolges dessen zu bedeutendes Gewicht erhielten, um sich mit der nötigen Leichtigkeit handshaben zu lassen, und weil ferner mit der wachsenden Länge der Röhren die Gesahr sich erhöhte, daß sie sich krümmen, was das Allerschlimmste ist.

Man griff zwar zu dem Aushilfsmittel, den mittleren Teil des Rohres, der ja nur als Blende dient, ganz fortzulassen und die Objektive in einer kurzen Röhre an einem sesten Punkte derart anzubringen, daß sie nach den betreffenden Beobachtungsobjekten leicht gerichtet werden konnten, und konnte somit die Ckulare in weite Entsernung davon bringen. Solche Luftsernrohre wandte, wie es scheint, zuerst Hunghens um das Jahr 1684 an. Auf der Sternwarte zu Delhi (Abb. 490), deren eigenkümlicher Bau lediglich durch diese Art der Ausstellung bedingt war, hatten die beobachtenden Brahminen noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts derartige Fernrohre in Gebrauch. Ein gegen 30 m hohes

Mauerwerf diente zur Befestigung des Objektivs, mährend das Okular je nach dem Stande des zu beobachtenden Gestirnes rechts oder links davon und mehr oder weniger hoch auf einer in einer Kurve ansteigenden Treppe aufgestellt wurde. Diese Treppe ift auf unserer Abbildung nicht angegeben. Die indischen Beobachtungsbauten, deren man auf unserer Abbildung zwei sieht, und deren auch eine in Benares noch erhalten ist, dienten wesentlich als Gnomone. Um Tage wurden sie als Sonnenuhren benutzt, indem der Schatten der mit der Erdachse parallel gerichteten Kante der Mittelmauer auf dem in Stunden und Minuten geteilten, gemauerten Cylinder, den die Abbildung beutlich erkennen läßt, die (Sonnen:) Zeit anzeigte. In der Nacht wurden von den Teilpunkten jenes Cylinders aus die Sternenaufgänge über die Mauerkante beobachtet. Die beiden in Telhi nahe bei einander erbauten Rieseninstrumente (errichtet durch Dichai Singh um 1730) ermöglichten die Anstellung unabhängiger, einander kontrollierender



492. Per Repsoldsche Mittagskreis und der Fraunhofersche Refraktor in Dorpat.


Messungen. Die Kante der Mittelmauer des im Bordergrund dargestellten Gnomonsift nicht weniger als 118 engl. Fuß lang. Die Gradteilung an dem Cylinder ist so groß, daß 1 Grad nahezu einen Fuß Bogenlänge umfaßt, die Grade sind in Sechstel geteilt.

Die Luftfernrohre maren schwerfällig unberfüllten ihren 3wed eben nur, folange man nichts Befferes tannte. Rad bem aber burch Cartefius und Sunghens bie Ericheinungen ber Lichtbrechung ge nauer untersucht worben, bie Theorie des Fernrohrs vollfommen ausgebildet Euler Die Möglichteit, achromatifche Linfen gufammengufegen, nachgewiesen, und der ältere Dollond die ersten achromatischen Fernrohre wirtlich angefertigt hatte, verlies man die alten Methoben und benutte die von ber Biffenschaft gemachten und durch

die Pragis genügend bestätigten Entbedungen gur Konftruttion ber Fernrohre.

Von dieser Zeit an datiert ein Umschwung in der praktischen Spie, wolche, von der Chemie durch Erzeugung geeigneter Glassorten unterstützt und von der Rechanit in gleicher Weise gesördert wurde, wie umgekehrt die Mechanit in anregender Rūdwirkung durch die Fortschritte der Spitk; in Männern wie Fraunhofer, Steinheil und Werz erreichte sie dann den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Seit 1812 haben die achromatischen Linsenfernrohre, die die dahin in den Spiegelteleskopen noch mächige Nebenbuhler gehabt hatten, diese fast vollständig verdrängt.

Abb. 491 zeigt einen Kometensucher von Merz, der sich im Besitz des Barons von Engelhardt in Tresden befindet. Das Instrument hat eine neue und wenig bekannte, aber recht bequeme Montierung, nämlich auf einem Stuhl. Das Ofular besindet sich im Durchschnittspunkt der optischen Achse und der horizontalen Drehungsachse des Fernrohrgestells: infolgedessen bleibt der Körper und der Kopf des Beobachters stetz in um-



Das Bild pigt febr ichan bie hiftoriiche Entwickelung ber Mittagetobre: Unte ben Dauerquadranten, bann bas lieinere und enblich bas newere Jufrement 498. Die Mittagorohre auf der Parifer Sternwarte.

veränderter Lage, bet jedem Azimut und jeder Höhe des zu beobachtenden Gestirns. Die Feinbewegung des Rahmens mit dem Fernrohr wird durch das links befindliche Kurbels und Zahnradsustem hervorgebracht. Der Stuhl aber wird durch das System, welches zur Rechten besestigt und auf der Abbildung nur teilweise sichtbar ist, gedreht.

Wir können uns hier nicht auf eine ausstührliche Beschreibung der Instrumente, wie sie auf einer Sternwarte vertreten sein mussen, einlassen, indessen wollen wir den großen Fraunhoserschen Pefraktor auf der Dorpater Sternwarte und das Repsoldsche Mittags=rohr in Pulkowa, welche Abb. 492 neben einander zeigt, kurz beschreiben und uns

bann bamit begnügen, einige ber berühmteften Juftrumente in getreuen Abbilbungen vorzuführen.

Das Objektivglas des Fraunhoferschen Refraktors, welcher eine 1420fache Bergrößerung gestattet, hat einen Durchmesser von 24,5 cm und eine Brennweite von 4,3 m; das Rohr B ist nahezu ebenso lang. EE' sind Gegengewichte, welche dazu dienen, das Rohr teils vor Verbiegungen zu sichern, teils Gleichgewicht in seinen verschiedenen Lagen herzustellen und so die Bewegungen des Fernrohrs mit möglichst geringem Krastauswande zu ermöglichen. Da das große Fernrohr nur ein verhältnismäßig kleines Geslichtsselb hat, besindet sich an demselben ein kleineres, ihm paralleles, der sogenannte



494. Universaltranfit won Bamberg.

Sucher DD'. Mit biefem fann man einen weit größeren Teil bes himmels überfehen und benutt ihn daher, um die gu beobachtenden Sterne in bas Gesichtsfeld bes großen Inftruments zu bringen. Das Ganze ruht auf einem an den Boden des Beobachtungsraums fest anzuschraubenden Stativ A, welches eine mit ber Weltachse parallel gerichtete Achie F enthält: Diefelbe tragt ein Uhrwert e f g, burch beffen, Gang das Fernrohr fo gedreht wird, daß es bem Laufe bes Geftirns folgt, fo daß alfo biefes ftets im Gefichtsfelbe bleibt. An bem Dorpater 3nftrument ift diefe Bewegung fo vollfommen, daß, wenn das Inftrument auf ben gu beobachtenden Stern einmal eingeftellt ift, berfelbe in ber Mitte des Fadenfreuzes fixiert ju fein icheint.

Das andere Instrument, welches die linke Seite der Abb. 492 zeigt, ist ein sogenanntes Mittagsrohr oder Passageninstrument und dient dazu, den Polabstand der Sterne in dem Augenblickeihres Durch-

gangs durch den Meridian der Sternwarte zu beobachten. Das Mittagsrohr ruht auf den Granitpseisern A A und läßt sich mittels einer besonderen Vorrichtung umlegen, so daß das Objektiv auch nach der entgegengesetten Seite gerichtet und das Himmelsgewölbe in nördlicher sowohl als in südlicher Richtung betrachtet werden kann. Da es sich darum handelt, den Moment des Durchgangs eines Gestirns durch den Mittagskreis sestzustellen, so muß die Aufstellung eine solche sein, daß die Vertikalebene, in welcher das Fernrohr bewegt werden kann, genau mit der Ebene des Meridians zusammenfällt. Durch Beobachtung von auf einander solgenden Durchgängen des Sonnenmittelpunktes durch den Kreuzungspunkt des Fadenkreuzes des Beobachtungsfernrohrs reguliert man die astronomische Uhr, welche dann benutt wird, anzugeben, zu welcher Zeit ein Stern den Meridian passiert. Um die Rettadscension des Gestirnes genau zu messen, dienen die beiden großen Kreise an der Seite des Rohres. Diese sind auf das genaueste in Grade, Minuten und Sekunden geteilt und

lassen sich an einem feststehenden Zeiger vorüber bewegen. Ist das Instrument genau justiert und das Gestirn im Fadentreuz, so liest man mit Hilse von Lupen au den Kreisen den Elevationswinkel ab. Zur Horizontierung des Instruments besinden sich an mehreren Stellen desselben Wasserwagen. Die Vergrößerung ist etwa eine 245sache.

Die Aufstellung der Mittagsrohre oder Durchgangsinstrumente bot lange Zeit die einzig sichere Orientierung in den Meridian. Mit der fortschreitenden Bervollsommnung der Methoden und der Präzisionsapparate jedoch ist es auch möglich geworden, andere Bertitalebenen durch genaue Winkelmessungen sicher auf jene natürlich gebotene zu beziehen und zu diesem Zwede Instrumente zu erbauen, welche für jedes beliebige Horizonstal-Azimut dieselben Beobachtungen anzustellen ermöglichen, welche durch die früheren Passageninstrumente auf den Meridiankreis allein beschränkt waren. Ein solches Instrument ist der in Abb. 494 abgebildete Universaltransit von Bamberg, welcher sich nebst

feinem Funda= ment LL MM in horizontaler Ebene auf einem geteilten Rreise um beffen Ber= titalachse drehen läßt, während pas eigentliche Kernrohr B C D feine Bertikalbemegung wie jedes andere Baffagen= instrument bann in der genau gegen ben Meri= bestimm= baren Cbene aus= führt. Diefes Inftrument hat hier noch die befonbere Ginrichtung, baß es in ber Mitte gebrochen ift. Die Licht= ftrablen werden durch einen innen im Rnie ange= brachten Re-



495. Friedrich Wilhelm Berichel.

flexionsapparat in das seitlich bei D befindliche Okular geleitet. Diese Einrichtung bietet eine größere Bequemlichkeit für den Beobachter.


In England hat man in neuerer Zeit sehr große Instrumente ausgeführt, besonders hat ein Instrument des Bifar Craia zu Wandsworth, zu denen Slatter die Bestandteile lieferte, Aufsehen erregt. Die Größe allein ist indessen nicht maßgebend; die Linsen, welche aus dem Uhschneider Fraunhoserschen optischen Institut in München stammen, find jedenfalls bisher nicht übertroffen.

Einen sehr glücklichen Gedanken, bessen Ausstührung eine bedeutende Bergrößerung bes Objektivs ermöglichte, hat Littrow gehabt. Es ist nämlich ungleich schwieriger, große durchweg homogene Flintglaslinsen herzustellen, als solche von Crownglas. Anstatt nun die beiden Linsen auf einander zu kitten, in welchem Falle beide gleichen Durchsmesser haben müßten, um alle Strahlen ausnuhen zu können, schlug Littrow vor, die Flintglaslinse in einigem Abstande hinter der Crownglaslinse anzubringen und sie

nur so groß zu wählen, als es das von der Crownglassinfe bereits konvergent gemachte Strahlenbundel fordert. Solche Fernrohre hat Plößl in Wien seit 1832 aus geführt; sie sind unter dem Namen dialytische Fernrohre rasch in ausgedehnten Ge

brauch gekommen.

In neuester Zeit haben die Nordamerikaner auf diesem Gebiete Bedeutendes ge leistet. Besonders hat die Anstalt des Optikers Alvan Clark in Bezug auf Leistungs fähigkeit für Riesentelestope dis zu 75 cm und mehr Öffnung das Merzsche Institut is München übertroffen. Wegen der Borzüglickeit der Clarkschen Fernrohre hat die russische Zentralsternwarte zu Pulkowa, welche bereits einen vorzüglichen Refraktor besaß, eir Rieseninstrument von 75 cm freier Öffnung und 26,5 m Brennweite bei Clark ansfertigen lassen. Um sich von den ungeheuren Berhältnissen eines solchen Fernrohrs eine Borstellung zu bilden, sei erwähnt, daß das Gesamtgewicht des Objektivglases und seine




496. Berichels Riefentelefkop.

Fassung nahezu 5 Bentner beträgt. Ein zweiter, noch größerer Refraktor, bessen Diettivglas 95 cm Durchmesse erhalten wird, ist von Clarfür die Lid-Sternwarte au dem Mount Hamilton in Kalifornien gebaut.

Auf unserer Tafel sind bi berühmtesten Refraktoren be Belt zusammengeftellt, un zwar in Abb. 1 der zwölf zöllige Refrattor der Urania Sternwarte in Berlin, ii Abb. 2 das Aquatoreal-Coud der Barifer Sternwarte, i Abb. 3 der Straßburger Re fraktor (18=Böller), in Abb. ? der Wiener Refraktor (27) Böller), in Abb. 5 der Pulto waer Refrattor (30 = 3oller in Abb. 6 das Okularend bes letteren, in Abb. 7 be. Refrattor der Lid-Sternwart (36 = Böller) und in Abb. das Perhes = Teleftop (40 Boller). Im königlichen D!

servatorium zu Greenwich ist endlich das von Sir Henry Thompson geschenkte aftronomisch Telestop ausgestellt worden. Es ist jedoch eher eine Bereinigung von verschiedeng Telestopen und vermutlich das stärkte Instrument seiner Art, das bis jett hergeste wurde zur Bornahme astronomischer Forschungen mittels der Photographie. — Das ner Instrument ist genau zweimal so groß sowohl bezüglich der Öffnung als der Fotalläng als das größte photographische Telestop, das im Observatorium vorhanden war. — Ber Ausstellung des neuen Telestopes hat man jede Borsicht gebraucht, um bei der Rotterung jede Bewegung und jede Erschütterung zu vermeiden. — Unter den Reuerung und Berbesserungen des Herrn Howard Grupp, der dieses Instrument eingeführt hat, die bemerkenswerteste, daß eine vollständige Zirkumpolarbewegung des Instrumentes mo lich ist, selbst wenn es nach den Polen gerichtet ist. Es kann außerdem den Bewegung eines Sternes auf seinem Lause über den Meridian solgen, dis er am Horizont veschwindet, ohne daß es nötig wäre, das Instrument umzukehren. — Das Uhrwerk, die Polarachse in Bewegung sett, hat ein 12 Zentner wiegendes Gewicht, das in je a Minuten einen Fuß fällt. Ein Elektromotor besorgt das Ausziehen. Der neue pho





6. Gkularende des Pulkawaer Refraktors.





8. Verhes-Telefkop.

. • 1

•


.

.

graphische Strahlenbrecher hat ein Objektivglas von 26 englischen Zoll Durchmesser und die Fokallänge 22 Fuß 6 Zoll. Die photographischen Aufnahmen werden zweimal so groß sein, als der Maßstad der astrographischen Karten, d. h. sie werden zwei Millimeter auf eine Minute betragen. Das Instrument kann auch zu spektrostopischen Zwecken gestraucht werden. Es wiegt 10—12 Tonnen, das Objektivglas mit Fassung wiegt etwa $3^{1}/_{3}$ Zentner, der Spiegel des Teleskopes mit Fassung 5 Zentner.

Außer ben Refraktoren werden für aftronomische Zwede, wie schon erwähnt wurde, die Reflektoren oder Spiegelteleskope angewandt, die vorzugsweise zu Newtons Zeit, als es noch nicht gelungen war, die farbigen Ränder der Linsenbilder zu beseitigen, in


Aufnahme famen.



497. Das Roffesche Juftrument bei Schlof Parsonstown.


Die Reflektoren oder Spiegelkelestope wurden sehr balb nach den Linsenfernrohren erfunden; Zucchi, ein Jesuitenpater, scheint zuerst auf den Gedanken gekommen zu
sein, metallene Hohlspiegel statt der gläsernen Objektive anzuwenden und die reellen Bilder
derselben durch eine Okularlinse zu betrachten. Er soll diese Jdee 1616 auch ausgeführt
haben, was um so bemerkenswerter ist, als Repler erst mehrere Jahre später in dem
astronomischen Fernrohr die Konkavlinse als Okular anwandte. Zucchis Ersindung wurde

nur in Italien bekannt. In Frankreich versuchte Wersenne im Jahre 1639 die Hohlspiegel für Telestope anzuwenden, aber weder hier noch in England, wo Gregory sich deren Vervollkommsnung angelegen sein ließ, schenkte man den Spiegelstelstopen anfänglich Beachtung. Selbst Newton, bessenirtumliche, aber solgenschwere Behauptung,



498. Newtone Spiegelteleskop.

es laffe fich tein achromatischer Refraktor herftellen, ben hoffnungen ber Optifer und Amnomen nach diefer Richtung hin eine enge Grenze feste, wandte fich von ben Refletim



499. Durchschnitt des Gregoryschen Inftrumentes.

500. Ginrichtung des gerichelichen Spiegelteleiken

wieder ab, nachdem er mit eigner Hand zwei solcher Instrumente hergestellt hatte, von benen das eine noch im Museum der Royal Society in London ausbewahrt wird und die Inschrift trägt: "Invented by Sir Isaac Newton and made with his own hands. In the year 1671."



501. Mond im letten Diertel. Rach einer Photographie.


Die Spiegeltelestope kamen entin Gebrauch, als Habley, Hawksbeein England und Cassegray in Frankrich ausgezeichnete Instrumente herzustellen gelehrt hatten; da aber zu der selben Zeitin der Herstellung der Glatinsen so große Fortschritte gemacht wurden, kamen sie nie in ausschließliche Berwendung. Berühmt wurden in England die Spiegeltelestope von James Short, vor allen aber de Rieseninstrumente, durch deren Bau und Anwendung sich W. Herschlich zum berühmtesten Optiter und größten Uftronomen seiner Zeit gemacht hat

Er verfertigte eigenhandig eine große Angahl von Spiegeln, von einer folden Bollfommenheit, bag er bei Reflettoren bon 6 m Brennmeite eine 2000fache Bergrößerung unbeschadet der Deutlichfeit ber Bil der anwenden fonnte. Das größte feiner Teleftope, von beffen Mufftellung uns Abb. 496 eine Anfick gibt, vollendete er im Jahre 1789. Die Länge des Rohres betrug 12 m. der Durchmeffer 1,5 m, fein Gewicht 2500 kg. Der Spiegel allein mog mehr als 1000 kg; er lieferte eine 6400fache Bergrößerung. Die Roften

bieses Rieseninstruments beliefen sich auf nahezu 42000 Mark; Geld und Mühe brachten aber nicht den erwarteten Rupen, denn nicht lange nach seiner Ausstellung verlor der Spiegel in einer einzigen seuchten Nacht seine schöne Politur. Lord Rosse hat dieses Herschelsche Instrument durch ein noch größeres übertroffen (Abb. 497), dessen Rohr 16 m Länge, dessen Spiegel nahe an 2 m Durchmesser und über 3800 kg Gewicht hat, und dessen Gesamtgewicht 15000 kg beträgt. Es ist zwischen Mauerwerk von 20 m Länge und 13 m Höhe ausgestellt und soll seinen Erbauer gegen 240000 Mark gekostet haben.

Die innere Einrichtung eines Spiegeltelestops ist einfach und wird aus den auf S. 395 u. 396 gegebenen Abb. 498—500 leicht verständlich. Die Abb. 498 gibt uns ein Newtonsches Instrument im Durchschnitt. Dasselbe besteht aus einem großen hölzernen Rohre, an bessen einem Ende der parabolisch gekrümmte Metallspiegel S liegt. Die von einem Gegenstande AB auf ihn fallenden Lichtstrahlen werden von ihm auf den kleinen, unter 45° geneigten Planspiegel P restektiert. Derselbe besindet sich in solcher Entsternung vom Hohlspiegel, daß die von letzterem restektierten Strahlen, bevor sie sich zu einem reellen Bilde da vereinigen, auf den Planspiegel tressen, so daß das Bild also erst bei d'a' zustandekommt und durch das seitlich angebrachte vergrößernde Okular O bestrachtet wird. Anstatt des kleinen Planspiegels wird häufig auch ein totalrestektierendes Prisma angewandt.

Die älteren Gregoryichen Instrumente (Abb. 499; zuerst im Jahre 1663 angefertigt) hatten eine andere Einrichtung. Bei ihnen ist der große Hohlspiegel S in der Mitte durchbrochen von einer treisrunden Öffnung, welche das Okularrohr O enthält. In der Achse befindet sich ein kleiner Hohlspiegel H, welcher das von dem großen Hohls



602. Eine Kraterlandschaft des Mondes bei untergehender Sonne.

spiegel S entworfene verkleinerte und umgekehrte Bild ba des Gegenstandes AB zu einem vergrößerten und aufrechten a' b' macht; dieses wird durch das vergrößernde Okular O betrachtet.

Die ganz großen Instrumente, wie das oben erwähnte Herschliche Riesentelestop, sind nach Art der Abb. 500 eingerichtet. Bei ihnen betrachtet der vom Objekte CC absewandte Beobachter das von dem etwas geneigten Spiegel M zurückgeworsene Bild a b mittels des vergrößernden Okulars O. Die Spiegelkelestope, welche von den Refraktoren in den Hintergrund gedrängt worden waren, schienen in neuerer Zeit, namentlich nachbem Liebig (1856) gelehrt hatte, sehr dauerhafte und lichtstarke versilberte Glasspiegel darzustellen, wieder in Aufnahme zu kommen. Der Umstand, daß bei ihnen das Störende der Farbenzerstreuung wegfällt, würde allerdings lebhaft zu ihren Gunsten sprechen. Steinheil schlig deshalb auch die Anwendung versilberter Hohlspiegel wieder vor, und Foucault in Paris hat daraushin eine Anzahl sehr guter Instrumente hergestellt, bei

benen ber kleine Planspiegel durch ein totalresteftierendes Prisma ersett war. Inden haben dieselben den Borrang nicht streitig machen können den Refraktoren, welche im immer größere Vervollkommnung und Verbreitung erhielten.

Die Spiegeltelestope haben mit den Replerschen, sowie den aus diesen durch Emschaltung eines umkehrenden Ofularsystems hervorgegangenen terrestrischen Fernrohm das gemeinsam, daß bei ihnen ein reelles Bild wirklich erzeugt und durch eine wegrößernde Linse betrachtet wird. Die Annäherung oder Entfernung des Okulars an wildlich, welche für verschiedene Augen verschieden ist, wird durch Verschiedung der in einander gestedten Röhrenteile, bei gewöhnlichen Instrumenten mit der hand, bei ftat

508. Spiralförmiger Hebelfleck in den Jagdhunden.

vergrößernden seiner Witrometerschraube be wirkt.

An dieser Stellefa noch einiges über bit Gebäude, welche m Aufnahme und zu Schupe der Fernwhit bienen, über die "Sternwarten" bemerkt. Amifchenden einfachen aftronomi ichen Beobachtung! räumen früherer Bei und ben heutigen zeigt lich ein bedeutender Unterschieb. Sán die Wahl des Ortes für die Sternwarte if heute infolge der gewaltigen Entwide lung bes Bertehrs eine andere wie früher. Während man früher die hohe Lage einer Gegend für gang befonders geeignet gur Errichtung von Stern: warten hielt, kommt heute in erfter Linie die Festigkeit des Bodens behufs sicherer

Fundierung der Instrumente, sowie namentlich die Ruhe der Umgebung, die Reinheit der Lust, entsernte Lage von Fabriken u. s. w. in Betracht. Man benutte früher sür Sternwarten der besseren Fernsicht halber Türme, wie bei Tycho de Brahes Sternwarte Uranienborg (d. i. himmelsburg) auf der zwischen Tänemark und Schweden gelegenen Insel Hveen (erb. 1576); auch die Leipziger Sternwarte besand sich bis zum Jahre 1790 auf dem Turme der Pleißenburg. Heute dagegen baut man sie an niedrigen, aber vor allem ruhig gelegenen Plägen. Dieser Geschütspunkt war maßgebend für den Bau sämtlicher neueren Observatorien zu Wien, Pulkowa, Straßburg, Potsdam u. s. w. Das letztenannte dient vorzugsweise zu astrophysitalischen Untersuchungen und ist deshalb, außer mit den Hauptinstrumenten, wie Refraktor, Meridiankreis, Passageninstrument, Chronometern u. s. w., besonders reich mit Spektralapparaten, photographischen und photometrischen Hilfsmitteln u. s. w. ausgerüstet. In jüngster Zeit hat R. Bischosskeim in Paris

t hochherziger Beise die Summe von 1½, Millionen Frank zum Bau einer prachtsollen Sternwarte in Nizza gespendet. Die im Bau schon vollendete Sternwarte, welche uf unserer Tasel dargestellt ist, umfaßt ein Areal von 350000 qm; dieser ungezure Raum ermöglicht es, einen sehnlichen Bunsch der heutigen Astronomie zu verwirkten, nämlich für jedes größere Instrument ein besonderes Gebäude zu errichten. Eine ewaltige Ruppel, die auf einem vierectigen Steinbau von 26 m Länge ruht, zieht zusächst unseren Blick auf sich. Sie enthält einen Refraktor mit einer Objektivlinse von 70 cm urchmesser und 16 m Brennweite, welche von Gebrüder Henry in Paris hergestellt ist. Bedeutung des Kernrohrs. Der Nuben eines so wichtigen Instruments, wie

:8 Fernrohrs, braucht entzutage wohl nicht ft bejonders hervor= thoben zu werben. icht nur bem Reisen= en ift es ein unent= :hrliches Inftrument, enn er fich mit ben durchwandernden egenben im boraus !tannt machen ober en Reis einer Fern= tt genießen will; aus er freien Natur hat fich er Gebrauch des Fern= shre in ben geschloffeen Raum der Theater, er Museen und Gale= en verpflangt. Und ie hier jum Bergnüen ber Menschen, bient b weit höheren wiffen= haftlichen Bweden, icht nur auf ben Stern= arten zur Erforichung im unendlichen taume freisenden Beirne, sondern auch tief nten im engen Erb= hachte beobachtet ber hpfiter mitfeiner Bilfe ie Schwingungen bes lendels, um daraus



504. Orionnebel.

Rasse und Dichtigkeit der Erde zu berechnen. Die geringen Ausschläge der Magnetnadel, selche durch die täglichen Schwankungen des Erdmagnetismus verursacht werden, können i ihren außerordentlich kleinen Differenzen nur mit hilse des Fernrohrs genau beobachtet nd gemessen werden. Durch sie kündigt sich meistenteils die schöne Erscheinung des Nordsichts an, welches Tausende von Meilen entsernt am Polarhimmel auszuckt; mit hilse des ernrohrs können wir die kurze Zeitdauer messen, in welcher das Licht irdische Entsernungen urcheilt. Die meisten und die subtilsten Meßmethoden der Natursorscher sind auf die Mitsirkung des Fernrohrs angewiesen. Allerdings war mit dem Ende des 16. Jahrhunderts hon die empirische Methode moderner Natursorschung eingeschlagen worden, aus deobachtungen und Experimenten allein aber kann man wohl Hypothesen ableiten, aber eine Gesetz bestätigen. Diese lassen sich nur durch Maß und Messen aussinden und festsellen, und hierfür ist das Fernrohr eines der trefslichsten Hilfsmittel geworden.

Es lag in der Natur der Sache, daß die Erfolge der Erfindung des Fernrohrs p nächst der Astronomie und Geographie zu gute kommen mußten: hier diente das Jew rohr in seiner einfachsten Gestalt als Beobachtungsmittel, viel später erst wurde es d Hilsmittel mit anderen Mehapparaten verbunden, wodurch die Waßbestimmungen eine

ungleich höheren Grad von Genauigfeit erreichten, als früher.


Welches war der Umfang der Kenntnis des himmels zur Zeit des Ptolemäus, welcherstichritte sind von da bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts gemacht worden, und an welcher Stufe steht jett, nach einem viel geringeren Zeitraume, die Aftronomie! Bahrand die Fortschritte in den anderthalb tausend Jahren vor der Ersindung des Fernrohrs it so ziemlich darauf beschränkten, das Ptolemäische Firsternverzeichnis zu vervollständige, haben sich seit drittehalb Jahrhunderten die Ergebnisse der beobachtenden wie der theretischen Astronomie durch die Arbeiten von Männern wie Kopernikus, Kepler, Gallie, Newton, Hunghens, Laplace, Olbers, Gauß, Bessel und zahlreichen anderen zu eines vorher ungeahnten Reichtume ausgespeichert.


Anfänglich tannte man nur fieben Planeten; einzelne bebeutenbere Rometen michredten bie Gemuter durch ihr feltenes und unvermutetes Ericheinen, Die Dildfire

war ein unerflärlicher Rebel.

Tropbem hatten Fleiß und Scharffinn die geringen Mittel trefflich verwerten geleit und zur Aufstellung des Ropernitanischen Systems sowie zur Entdedung der Replerica Gesetze geführt. Aber damit war auch das Höchste geleistet, und diese bedeutenten

Reformen bedurften ber Bestätigung burd genaue Deffung








505. Ringnebel in der Ceier.

Er bezeichnete fie als Sterne siebenter Broge, "ber Erften ber unsichtbaren Dinge. In Drion entbedte er über 500 neue Sterne und mehr als 36 in ben Pleiaben, in benen me bisher ihrer nur sieben gefannt hatte. Und gurudfehrend aus bem weiten Raume in unfer Sonneninftem, bevbachtete er guerft bie Sonnenfleden, aus beren Beranberung er auf eine Umdrehung der Sonne um ihre eigene Achse folog. "Die Bahl ber Rometen an himmel ist größer als die der Fische im Meer", rief Repler, als er mit seinem neu et fundenen Gernrohr überrafcht die Menge Diefer Geftirne erfannte. Mus ber Berfchieben heit ber Lichtreflege an einzelnen Bartien bes Mondes fcolog man auf bas Borhanden fein von Bergen, Thalern und Meeresbeden. Den Alten war ber Begleiter unferer Erbe nichts als eine leuchtende Rugel mit einigen bunflen Fleden, welche bas beutungsluftige Gemut des Boltes gur Fabel vom Manne im Monde verarbeitete — heute haben wir von dem uns zugewandten Teile seiner Oberfläche sehr genaue Karten (Abb. 501 u. 502). Statt ber elf Blaneten, welche vor vierzig Jahren noch in ber Schule gelehrt murben, fennt man jest weit mehr als breihundert, fo dag bie mythologifchen Ramen ju ihrer Bezeichnung nicht ausreichen, und man zu Buchftaben und Bahlen feine Buflucht nehmen Ein ganges Beer jolch kleiner Wandelsterne schwebt zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter, und trogdem viele dreimal fo weit von ber Sonne entfernt fint als die Erde, und der Durchmeffer der fleinften taum gehn Meilen beträgt, find fie von ber immer ftarter werdenden Rraft der Fernrohre entdedt, die Elemente ihrer Bewegung auf bas genaucste gemessen und ihre Massen und Dichtigkeiten berechnet worden. — Es wurde den uns gebotenen Raum weit überichreiten, wenn wir uns in Die Einzelheiten aftronomischer Beobachtungen verlieren wollten; erwünscht aber wird es jedenfalls fein, burch einige Abbildungen zu zeigen, wie einzelne Teile bes Mafrotosmus bem bewaffneten


Auge ericeinen, und welche Ansichten von dem Beltall wir im Gegensape zu unseren Borfahren gewonnen haben.

Benn wir bei abs oder zunehmendem Monde die beseuchtete Sichel mit einem guten Fernrohre betrachten, so werden wir verwundert über die Pracht des Anblides sein. Der start beleuchtete äußere Rand des Mondes geht nach innen zu in immer matter beseuchtete Partien über; wir ersennen, daß wir keine flache Scheibe, sondern einen kugelsormigen Körper vor uns haben, der von einer Seite her sein Licht empfängt, mit dem größten Teile aber für uns im Schatten liegt. Das beseuchtete Stück aber macht nicht den Einstuck einer gleichmäßigen Fläche: wir sehen darauf helle und dunkse Stellen, große ebene Fleden von minder hellem Glanze, daneben wieder durch besonders lebhaftes Licht hervorstetende scharfe ringsörmige Zeichnungen im Innern mit dunksel beschatteten Partien, und





507. Ringnebel in der Lener (in großen Fernrohren).



506. Nebelfleck im Sternbild ber Andromeda.

508. Dumbbells Mebel im Juchs.

nach dem Bentrum der Mondsichel hin zeigen sich diese Lichtringe und einzelnen Lichtpunkte von immer kräftigerem Kontrast. Es gehört keine Phantasie dazu, um den merkwürdigen Anblick dahin zu deuten, daß wir einen Weltkörper von mannigsach gestalteter Oberstäche vor uns haben. Es werden in uns augenblicklich die Erinnerungen an jene Sinzdrücke wachgerusen, welche wir bei Sonnenausgang angesichts hoher Gebirge gehabt haben. Bir sehen die hellerleuchteten Gipfel sich von den noch im Dunkel der Nacht begrabenen und beschatteten Gründen strahlend abheben, so daß sie förmlich isoliert erscheinen, und sinden in den von der Sonne abgewendeten, besonders dunkten Stellen hinter den Lichtringen des Wondes die tiesen Schatten wieder, welche hoch aufragende Wassen in die Riederungen zurückwersen. Wir sehen in große Kessel hinab, die von hohen, steilen Bällen umgeben, uns an geplatze und während des Plazens erstarrte Blasen erinnern. Eir unterscheiden die höheren Erhebungen von den niedrigen durch die Länge ihrer Schatten, und sehen aus der schon im völligen Dunkel liegenden Scheibe die höchsten

Ruppen noch als einzelne hell leuchtende Punkte auftauchen. Galilei schon hat be Schattenlänge als einen Maßstab für die Höhen der verschiedenen Gebirge — dem Gebirge, und zwar vulkanische Gebirge, erloschene Krater sind die ringförmigen Wälle—angegeben und selbst die Größen der Erhebung berechnet; und durch wiederholte Messungs hat man jest die Höhe einzelner Mondberge, wie die des Calippus (5050 m) oder bes Hunghens (4760 m), mit einer wahrscheinlichen Genausgkeit bestimmt, welche der jenigen von irdischen Höhenmessungen nahekommt.

Bahrend Abb. 501 ein Stud ber Mondfichel zeigt, gibt uns Abb. 502 die Anfice einer mit hilfe eines ftarter vergrößernden Fernrohres aufgenommenen Mondlandicat. Den eigentümlich gebildeten Saturn haben wir unferen Lefern ichon fruber im Bilbe



609. Die Scheibe des Jupiter im Telefkop.

vorgeführt. Abb. 509 gibt die Ansicht, welche der Jupiter in einem stark vergrößernden Fernrohre gewährt. Wir sehen den Planeten, der unserem unbewaffneten Auge am Himmel nur als ein leuchtender Punkt erscheint, mit zonenartig gelagerten Wolken überzogen, deren besondere Gestalt nach gewisser Zeit wiederkehrt und auf eine Umdrehung des Sternes um seine Achse hinweist. Nach genauen Beodachtungen derselben beträgt ein Jupitertag 9 Stunden 55 Minuten 26 Sekunden unserer Zeit. Wir vermögen die der Abplattung unserer Erde ähnliche Abplattung der Jupiterkugel an ihren Bolen zu erskennen und zu messen. Die Wonde sehen wir um ihren Planeten kreisen, und unsere Abbildung zeigt uns den dunksen, kreisssörmigen Schatten, den der auf der Linken Seite vor dem Jupiter stehende Wond auf dessen beleuchtete Scheibe wirft. Aus der Thatsack, daß dieser Schatten tief schwarz ist, folgern wir, daß der Jupiter selbst kein eigenes Licht besitht, während der Umstand, daß die Wonde selbst bisweilen als heller glänzende,

bisweilen als dunklere Punkte sich auf der Scheibe ihres Planeten abheben, und daß ihr Schatten oft größer erscheint als sie selbst, die Annahme von einer atmosphärischen Umhüllung des Jupiter wahrscheinlich macht.

Bei allen Gestirnen unseres Sonnenspstems können wir die körperliche Gestalt wahrnehmen, aber selbst die vieltausendsach vergrößernden Fernrohre sind nicht im stande, die Fixsterne anders denn als leuchtende Punkte, ohne scheinbaren Durchmesser, erkennen zu lassen. Und wenn wir einen jener blassen Lichtnebel betrachten und immer stärkere und stärkere Ferngläser darauf richten, so können wir doch nur immer neue und immer mehr einzelne Lichtpunkte daraus sondern, deren jeder aber eine Sonne, eine Welt für sich ist. Ihre Gesamtheit aber eröffnet, wenn wir sie in Vergleich mit bekannten Kräfteswirkungen bringen wollen, unseren Vorstellungen ein Gebiet von Aktionen, so gewaltig, daß nur die Überzeugung von der Existenz strenger Gesemäßigkeit unseren Gedanken Sammlung und eine seste Basis geben kann.

Betrachten wir die verschiedenen, in den Abb. 503—508 dargestellten Nebel! Welche Ibeen von sich bildenden Welten, von Massenanziehung, von Rotationswirkungen steigen in uns auf! Dürsen wir diese Formbildungen mit der des Saturn vergleichen, oder ist nicht noch das Sonnensystem, welchem wir augehören, ein Stäubchen gegen jene Massen von Welten? — und dennoch müssen wir, durch jene unermeßlichen Räume die Äußerungen von Krästen als zusammenhaltend, ordnend und gestaltend annehmen, welche die kleinsten, an der Grenze des Berschwindens stehenden Atome an einander zieht.

Pas Mikroskop.

Das einfache Mikrofkop. Brillen und Bergrößerungsglafer. Das Jonnenmikrofkop. Das zusammengesetzte Mikrofkop. Chevaliers Mikrofkop und das Alikrofkop für mehrere Beobachter. Geschichtliches über die Erfindung mab ihre Bervollkommung, Bacharias Jansen und Galisei. Gebrauch des Mikrofkopes. Bas man damit sieft.

Rach zwei ganz entgegengesetzten Richtungen hin sind uns die Linsen zu Schlüsseln der Ratur geworden. Das Telestop führt uns in weit entfernte Welten durch den unendslichen Raum. Das Mitrostop enthüllt uns im Engsten, Aleinsten dieselben Gesetze, zeigt uns das Walten derselben Rräfte, die das Universum zusammenhalten, wunderbare Formen, die das Geheimnis der Harmonie bis zum Atome verfolgen lassen, wie es dem begeisterten Repler in den Himmelssphären sich offenbarte.

Um uns herum zwei Welten — eine unendlich große und eine unendlich kleine, und wir an der Grenze zwischen beiden! Aber verlangend sucht der Geist jenseit der Grenzen zu forschen und schlägt Brüden durch die Luft, die er überschreitet, um Geahntes und Ungeahntes in der Nähe zu schauen. Und Telestop und Mitrostop sind zwei solche Brüden — Bege durch Gesilde voll neuer und ewig wechselnder Reize, welche den bes glüdten Banderer in unabsehbare Fernen führen, aus denen ihm kein versteinerndes Halt entgegenschallt.

Wo heute ein Horizont unserer Erkenntnis Schranken sett, darüber schreitet morgen der Mensch an der Seite Minervens, der Göttin fruchtbringender Wissenschaft. Sie lehrt das Gesetz zugleich mit seiner nüplichen Anwendung, und dieselbe Hand, welche dem Forscher die Bahn zeigt, schmiedet den kunstreichen Schild in der Esse Bulkan. Man kann nicht abwägen und auseinanderhalten, wieviel wir den mechanischen Künsten, wieviel der wissenschaftlichen Erkenntnis bei der Herstellung von Teleskop und Mikrostop versdanken. Hier ging und geht die Technik Hand in Hand mit der Wissenschaft, und die Weisheit erwächst aus der Kunst.


Der Zeit nach ist die Ersindung des Mikrostopes eine viel altere als die des Fernschres, aber erst in den letzten drittehalb Jahrhunderten sind gewisse längst bekannte Ersicheinungen der Bergrößerung für höhere wissenschaftliche Zwecke verwertet worden. Und wenn wir die mit Hilfe des Mikrostops auf dem Gebiete der organischen Natur gemachten Entdeckungen im Bergleich mit denen betrachten, die wir der Anwendung des Telestopes verdanken, so können wir schwer entscheiden, ob nicht das Mikrostop uns im praktischen

Bom Lichte.

Leben um vieles wichtiger ift, als das Fernrohr. Während dieses im Grunde doch me die Bestätigung schon erkannter oder aus irdischen Berhältnissen abzuleitender Gesete brachte, führte jenes den Forscher in eine neue Welt, in die geheime Werkstatt der Ram, in die Welt der organischen Beränderungen, wenn auch nicht des Entstehens, so doch des Werdens und Wachsens.

Das einfache Mikrostop. Die gewöhnliche Konverlinse ist insofern schon ein Mikrostop, weil sie ein Objekt größer erscheinen läßt, als es in Wirklichkeit ist. Die früheren Hissmittel ber Bergrößerung beschränkten sich auch lediglich auf dies einfache Instrument, welches, aus Glas geschliffen, in eine Fassung von Horn oder Weising gebracht und Lupe genannt wurde. Je größer die Krümmung der Linse ist, um so bedeutender ist ihre vergrößernde Krast, und in den sogenannten Glastropfen oder Bogelaugen benutzt man als Vergrößerungsgläser geradezu kleine kugelförmige Glaskörperchen.

Chwohl schon Seneca ber Wahrnehmung gedenkt, daß man durch hohle, mit Baffer gefüllte Rugeln die dahinter befindlichen Gegenstände größer und deutlicher sieht, und obwohl eine Unzahl anderer Nachweise aus dem Altertume vorhanden sind, daß man die



510. Einfaches Mikrofkap.


vergrößernde Rraft fpharischer Glastorper oft beobachtet hatte, scheint doch eine bewußte Anwendung von dieser Erscheinung erft ziemlich spat gemacht worden zu jein. Die mertwürdig feinen und zierlichen Arbeiten alter griechischer Steinschneiber fonnten uns zwar veranlaffen, anzunehmen, daß fie mit Gilfe von Bergroßerungs glafern ausgeführt worden feien. Allein wir finden im gangen Altertume feine Belege bafür; benn bie anegegrabenen Linfen konnen ebenfo gut ausichlieflich als Brennglafer gedient haben, ba bie veftalifden Jungfrauen bas heilige Feuer, wenn es verlofcht mar, nur durch das Sonnenlicht wieder entzunden burften. Der Araber Alhagen, um die Mitte bes 11. Sahrhunderts, mar wohl der erfte, welcher eigentliche Linfen aus Rugeljegmenten als Bergrößerungsalafer anwandte. Merfwürdig aber bleibt, daß an diefen Fortfchritt fich feine weiteren Erfolge fnupften. Dies fam wohl hauptjächlich daher, daß Alhazen und auch Spätere noch ihre Glafer dirett auf die Buchstaben

ber Schrift legten, welche fie vergrößert sehen wollten, mahrend es ihnen vollftandig entgangen zu sein scheint, daß ein bei weitem gunstigerer Erfolg erzielt wird, wenn man die Linsen etwas entfernt von dem zu beobachtenden Gegenstand vor das Auge halt.

Dit der Erfindung der Brillen aber im 13. Jahrhundert murde die Linfenschleiferei ju einem Gewerbe, welches fich rafch über alle Lander ausbreitete, und es mar gang naturlich, daß mit den nun vielseitig verbreiteten Glafern Bersuche abfichtlich ober unabsichtlich gemacht wurden, welche ju Berbefferungen ber Lupen führten. Dan gab ben Blajern größere Rrummungen und tombinierte zwei oder brei Linfen derart, daß fie in berfelben Beife wirften, indem fie die Strahlen immer mehr tonvergierend machten. Dergleichen Linfentombinationen nennt man einfache Mitroftope. Sie erhalten gewöhnlich eine Metallfaffung und werden zu zwei, brei ober mehr beweglich an einem Stativ angebracht, damit man ihre Birtung, einzeln ober mit einander fombiniert, beliebig gu benugen vermag. Die Bergrößerung folder Inftrumente tann giemlich weit getrieben werden. Man hat Linfen geschliffen, welche eine breihundertfache Linearvergrößerung ergaben, ja man will Glastropfen hergestellt haben, welche bie Bergrößerung auf das Achthundertsache steigern follten. Damit war aber der Übelftand verknupft, daß mit ber Bunahme ber Bergrößerung bas Gesichtsfelb fich verkleinerte. Bas man jeboch jur Berbefferung ber fleinen Inftrumente thun tonnte, gefcah, und fo murben fie balb zu einer Bolltommenheit gebracht, welche ihre Berwendung zu wiffenschaftlichen Zweden

gestattete. Die ersten Apparate waren allerdings mehr Kuriositäten, sogenannte Flohund Müdengläser, und es wird erzählt, daß der seiner Beit hochberühmte Naturkundige Scheiner, als er auf einer Reise in einem Tiroser Dorfe gestorben war, noch einen großen Aufruhr unter Bauern und Geistlichkeit herborrief. Man hatte nämlich in seinem Nachlasse ein merkwürdiges Glas gefunden. Als einer der Bauern aus Neugierde in dasselbe hineinsah, erdlichte er eine so schrecklich große und sürchterlich gebildete Gestalt vor seinen Augen, daß er, überzeugt, den Teusel gesehen zu haben, das Glas voller Furcht wegwarf. Ein anderer hob es auf und sah das Nämliche. Natürlich galt nun Scheiner für einen argen Zauberer und Hezenmeister, der den Teusel, in ein Glas gebannt, mit auf Reisen nahm. Ein ehrliches Begräbnis sollte ihm versagt werden; aber als man eben noch über die Art verhandelte, wie man sich der unbequemen Leiche entsledigen sollte, wurde das Glas geöffnet, und der vermeintliche Teusel erwies sich als ein veriabler Floh, der, durch das linsenförmige Deckelglas angesehen, ungewöhnlich vergrößert erschien.

Dienten nun fruher biese Instrumente, Die übrigens auch heute noch auf Jahr= martten feilgeboten werben, meift nur zur Beluftigung, fo finden wir bagegen Leeuwen=




511. Präpariermikrofkop.

hoek (1632—1723) schon eifrig beschäftigt, mit selbstgebauten Apparaten den inneren Bau von Pflanzen und Tieren zu studieren, und seine vortrefslichen, nach der Natur gezeichneten Abbildungen sind der beste Beweis für die Bervollkommnung, welche er seinen Instrumenten zu geben verstanden hatte (Abb. 510). Er hatte die Linsen L an einem vertikalen Stativ besestigt und unter ihnen einen kleinen Objektisch T angebracht, den er mittels Trieb und Zahnstange aufz und abwärts bewegen und in den Brennpunkt des Linsenspstems einstellen konnte. Außerdem wandte er schon als Beleuchtungsapparat einen Hohlspiegel S an, um durch das von ihm ressektierte Licht die auf dem Tischen besindslichen Objekte von unten besser beleuchten zu können. Diese Anordnung ist von späteren Forschern (Muschenbroek, Hooke u. s. w.) teils beibehalten, teils mannigsach verändert und verbessert worden.

Abb. 511 zeigt ein gutes einfaches, von Zeiß in Jena konstruiertes Mikrostop, wie es von Zoologen und Botanikern zum Präparieren angewandt wird. Der Tisch wird gebildet durch einen Metallrahmen, an welchem bequem zusammenlegbare hölzerne Beden zum Auslegen der Hände angesett werden. Die aus drei verkitteten Linsen bestehende aplanatische Lupe, welche relativ große Fokalabstände bei großem planen Sehseld gewährt, kann mittels eines besonderen, bei L in den Systemträger einzustedenden Armes LR über den ganzen Objektisch fortbewegt werden.

Das Sonnenmitroftop steht bezüglich seiner Einrichtung zwischen bem einsachen und dem zusammengesetzen Mikrostop. Durch die gewöhnliche Lupe werden nur die werdem beobachteten Objekt ausgehenden Strahlen unter größerer Konvergenz in das Ausgeleitet; durch das Sonnenmikrostop wird ein reelles Bild des Objektes erzeugt, welchei, in geeigneter Entsernung aufgesangen, das Objekt zwar verkehrt, aber bedeutend werden.



612. Sonnenmikrofkop.

größert wiedergibt; bei dem ppfammengesepten Mikrostop wid ein im Innern des Rohres azeugtes reelles Bild noch duch ein besonderes Okular, wie im Fernrohr, betrachtet.


Das Sonnenmitroftop ik gang nach bem Prinzip der Zauberlaterne eingerichtet; an Stelle der Glasgemalbe wird ber zwischen zwei Glasplatten befindliche, zu vergrößernde Gegenstand eingeschoben. Die Beleuchtung geschieht, wie schon

der Name des Instrumentes an

deutet, durch direktes Sonnenlicht, das mittels eines Heliostaten einer Sammellinse zweworsen und von dieser auf das Objekt konzentriert wird. In Ermangelung von Sonnerlicht kann auch elektrisches Licht, Zirkonlicht, Drummonbsches Kalklicht oder eine ähnlicht intensive Lichtquelle benutzt werden. Angewandt wird das Sonnenmikroskop weniger su

rein wissenschaftliche Untersuchungen als für allgemeine Schaustellungen, bei benen es darauf ankommt, gewisse, dem undewassneten Auge unsichtbare Gegenstände, 3. A. Blumenstaub, Schmetterlingsstaub, Kieselpanzer der Kreide, Krystallbildungen u. s. w., mehr im großen Ganzen assüberraschende Weise vergrößert vorzusühren, als einen klaren Einblick in die Beschaffenheit der Kleinsten Einzelheiten dem Zuschauer zu verschaffen.

In Abb. 512 ift ein Sonnenmikrostop in Berbindung mit einem Heliostatenspiegel zum Anschrauben an einen Laden des Beobachtungsraumes dargestellt. Wenn man auch von einer eigentlichen Ersindung des Sonnenmikrostopes insosern nicht wohl reden kann, als seine Einrichtung durch die der älteren Zauberlaterne bereits nahe gelegt war, und in der Benutung von Sonnenlicht anstatt Lampenlicht keine wesentliche Neuerung erblicht werden kann, so pslegt man die Ersindung doch gewöhnlich dem Amsterdamer Liebertühn zuzuschreiben. Er soll das Sonnenmikrostop durch Fahrenheit, der im Jahre 1736 starb, kennen gelernt und durch seine ebenso überraschenden, wie anregenden objektiven Darstellungen mittels desselben das Interesse für mikroskopische Untersuchungen von neuem erweckt und außerordentlich gesördert haben.



618. Pringip des gulammengelehten Mikrolkops.

Das zusammengesetzte Mikrostop. Es scheint merkwürdig, daß das zusammengesetzte Mikrostop, trogdem seine Erfindung ebenso alt ist wie die des einsachen mit tombinierten Linsen, so lange Zeit in der Bervollkommnung hinter diesem zurücklieb, so daß die Unfang dieses Jahrhunderts fast alle wissenschaftlichen mikroskopischen Untersuchungen mit dem einsachen Mikrostope gemacht worden sind. Der Grund, warum man dem allerdings auf eine hohe Stufe der Bollkommenheit gebrachten einsachen

Mitrostope den Borzug gab, lag darin, daß die Bilder des zusammengesetten Witrosstopes infolge der chromatischen Aberration undeutliche farbige Känder zeigten, sos


lange man noch nicht gelernt hatte, gute achromatische Linfen= infteme herzustellen. Als man dies Broblem gelöft hatte. wandte man fich mit allem Gifer der Berbefferung bes aufammengefesten Mifroftops zu, welches nun die Borguge in fich vereinigte, ein großes Gefichtsfeld, ftarte Bergroßerung und icharfe Bilder mit farblofen Rändern zu liefern. Das zusammengesette Mitroftop unterscheidet sich, wie icon erwähnt, von bem einfachen baburch, bag es zwei Syfteme von Glafern, ein Objektiv und ein Okular, enthält; burch bas Objektiv wird ein vergrößertes, umgekehrtes, reelles Bild von dem beobachteten Gegenstande entworfen, und diefes wird durch das vergrößernde Ofular betrachtet. Bir brauchen uns nur ber Ginrichtung bes Fernrohres gn erinnern, um aus Abb. 513 sofort die Wirfungsweise er= tennen zu konnen. rs ift das zu beobachtende fleine Objeft, welches fich nahe beim Brennpuntte bes Objettivs ab befindet; diefes erzeugt von bem Objette bas vergrößerte, umgefehrte Bild RS, welches burch bas vergrößernbe Ofular od betrachtet in R'S' ericheint.

Dies ist das Grundprinzip aller zusammengesetten Mitrostope. Was auch die einzelnen Optiter für Absweichungen in der äußeren Herstellung ihrer Instrumente andringen, die Anordnung der Linsen bleibt dei allen im Prinzip dieselbe. Die Zahl der Linsen ist freilich oft eine viel größere als in unserer Zeichnung, anstatt einer bikonsveren Linse wendet man Kombinationen von plankonveren, als Okular gewöhnlich das Campanische an (Abb. 488); die vom Objektiv kommenden Strahlen treffen, ehe sie sich

au einem reellen Bilde vereinigen, die Rollettivlinse des Ofulars, werden durch diese konvergenter gemacht, und das durch sie erzeugte Bild wird durch die Ofularslinse betrachtet. Das Objektiv ist gleichsfalls in der Regel aus mehreren Linsen

zusammengesett; durch verschiedene Kombinationen berselben erhält man verschiedene Grade der Vergrößerung. Außerbem wird die Anzahl der Linsen dadurch vermehrt, daß man bei besseren Instrumenten ausschließlich achromatische Gläser verwendet. Das Gesichtsfeld des Mitrostops hängt von dem Durchmesser des Okulars ab und wird durch den Winkel gemessen, unter welchem von der Mitte des Objektivs aus das Okular erscheint.

Abb. 514 stellt eine der gewöhnlichen Ausführungen dar, wie sie dem zusammengesesten Wikrostope gegeben wird. Der Tubus T trägt die Hauptbestandteile desselben, das Ofular O' und das Objektivsystem O. Der Tubus, welcher innen geschwärzt und an geeigneten Stellen mit Blenden versehen ist, läßt sich mit Hilfe der Mitrometersichraube V längs des vertikalen Statives auf und ab



514. Busammengesebtes **M**ikroskop.



515. Chevaliers Mikrolkop.

bewegen, um eine icharfe und genaue Ginftellung auf tas Objett zu erreichen.

Die rohere Ginftellung tann vorher durch Berichieben des Tubus in der ihn umsichließenden Gulfe T bewerfstelligt werben. Der auf der prismatischen Saule ruhende

Objektträger P läßt sich mittels des Zahngetriebes V' vertikal auf und ab bewegen. Da Objektträger selbst ist ein kleiner Tisch, welcher in der Mitte durchbrochen ist, um des Objekt mittels des von dem verstellbaren Hohlspiegel M reslektierten Lichtes von unten beleuchten zu können. Um nach Bedürfnis mehr oder weniger Licht zuzuführen, dient eine mit verschieden großen Öffnungen versehene, unter dem Tische befindliche Blende. Umburchsichtige Gegenstände beleuchtet man von oben durch eine Sammellinse.

Chevalier hat eine Konstruktion angegeben, bei welcher durch Bermittelung eines im Tubus befindlichen Reversionsprismas die Beobachtung durch das Okular in horizontalen

Richtung erfolgen fann (Abb. 515).

Durch Einschaltung eines eigentümlich geschliffenen Prismas läßt sich erreichen, daß mehrere Beobachter zu gleicher Zeit mit demselben Instrumente dasselbe Objett beobachten können. Dieses Prisma ist, wie bei dem Chevalierschen Wikrostop, über dem Objektivlinsensystem angebracht; jeder Beobachter hat natürlich sein eignes Okular




516. Nachets flereofkopisches binokulares Mikrofkop.

(Abb. 516). Für die Distussion der Beobachtung bei gemeinschaftlichen Untersuchungen, namentlich aber auch für Unterrickszwecke hat diese Anordnung zweiselsohne ihre Borzüge, denn es gehört zur verständnisvollen Beobachtung mitrostopischer Objekt eine große Übung, die wohl durch Selbststudium, bequemer aber durch Unterweisung gewonnen werden kann; und letztere wird wesentlich erleichtert bei gleichzeitiger Betrachtung seitens mehrere Beobachter.

Binofulare Mitroftope für nur einen Beobachter ermoglichen es, bas Objett gleichzeitig mit beiben Augen zu beobachten, um einen ftereoffopischen Effett zu erzielen. Abb. 516 gibt eine Unficht von Rachets ftereoftopischem binotularen Mitroffop. Bwischen dem Objektiv und den beiden parallelen Tuben find die total reflettierenden Prismen angebracht, beren Querfcnitt und Wirfungsweise Abb. 517 veranschaulicht. Die von bem Dbjeftiv fommenden Strahlen werden durch die Brismenflachen gf und hf bes Prismas A geteilt nach ben Prismen B und C bin reflektiert, von benen aus fie burch eine zweite totale Reflexion in die Ofularrohre und in das Auge gelangen. Bei bem burd Abb. 518 in der Unficht und durch Abb. 519 im Querichnitt bargeftellten Benhamichen Binotularmitroffop gelangt ein Teil ber vom Objeftiv fommenden Strahlen dirett in bas Rohr CD und ins Muge, mahrend der andere Teil durch zweimalige Reflerion an dem kleinen Glasprisma A durch den Tubus BE in das andere Auge geleitet wird. Abb. 520 ftellt ein quabriofulares

Mitroftop nach Sarting für vier Beobachter bar.


Berühmte altere Bertstätten für Mitrostope sind die von Hartnack in Botsdam, Schied in Berlin, Chevalier in Baris, Plogl in Wien, Merz in Munchen; von neueren Firmen waren zu nennen Schmidt und Haensch in Berlin, Schroeder in Hamburg, vor allen aber C. Zeiß in Jena, der gegenwärtig wohl die vorzüglichsten Instrumente liefert.



517. Onerschnitt der Prismen gu Hachets Mikrofkop.

In Abb. 521 ist ein ausgezeichnetes, für die meisten Spezialarbeiten auf mikrostopischem Gebiete ausreichendes Instrument von C. Zeiß in Jena dargestellt. Der obere Teil, bis zur Horizontalstellung des Tudus umlegbar, kam durch Anziehen des seitlich unten angebrachten Hebels auch in jeder Zwischenlage siziert werden. Die gröbere Einstellung erfolgt mittels Trieb und Zahnstange, die seinere Einstellung mittels der mit geteiltem Kopf versehenen Mikrometerschraube. Zur Beseuchtung des Objektes von unten dient der unterhalb des Objektisches besindliche Beleuchtungsapparat nach Abbe, der im wesenklichen aus einem

Kondensorspstem von kurzem Fokus besteht, welches die von dem Plans oder Hohlspiegel ausgehenden Lichtstrahlen in einen Strahlenkegel von sehr großer Apertur sammelt und im Objekt vereinigt. Die volle Öffnung des Beleuchtungskegels ist nur für die Beobachtung seinkörniger, stark tingierter Objekte (z. B. Bakterien) mit Objektiven von großer Apertur zu verwenden, während sonst der Beleuchtungskegel entsprechend reduziert werden muß, was durch Anwendung von Blendungen, resp. der Frisblendung geschieht — zentrale Beleuchtung. Durch Erzentrischstellen der Blendung mittels des am Blendungsträger angebrachten Zahns und Triebwerks können die zentralen Strahlen von der Wirkung auf das Objekt ausgeschlossen und ein Teil der außerazialen Strahlen des Beleuchtungskegels zur Wirkung gebracht werden — schiefe Beleuchtung. In Abb. 522 und 523 ist ein ausklappbarer Abbescher Kondensor, welcher in die Schiehhüsse des Besteuchtungsapparats eingeschoben werden kann, dargestellt. Er kann nach Beiseiteschlagen



518. 519. Wenhams Binokular 620. Mikrofkop für vier Beobachter nach Wenhams Binokularmikrofkop, mikrofkop (Gnerschnitt). Harting.

bes Blendungsträgers D (vom Beobachter nach rechts) mit Hilfe des Hebelchens H aus seiner Hülfe um die Achse Q (nach unten) herausgeklappt und dann weiter um die Achse Z (nach links) bei Seite geführt werden. Bei der Beobachtung ohne Kondensor kann eine Abstusung des Beleuchtungstegels mittels der mit dem Apparate sest verbundenen Fris-blendung mit Hilfe des Knopses K bewirkt werden (Abb. 522); diese ist derartig gestaltet, daß der Rand der Blendungsöffnung nach möglichst weitgehender Einengung derselben dicht unter das Präparat zu liegen kommt.

Bur genauen Wessung größerer Objette, welche nicht in einem Sehselbe des Mitrosstopes zu übersehen sind, kann auf dem Objekttisch das Schraubenmikrometer (Abb. 524) besestigt werden. Der mittels der Mikrometerschraube zu bewegende Schlitten trägt eine drehbare Scheibe mit Kreisteilung zur Orientierung des Objekts. Die Teilung der Schraubentrommel gibt direkt 0,002 mm an; die ganzen Umdrehungen der Schraube werden durch einen Zeiger gezählt.

Die Entwidelungsgeschichte bes Mitroftops fallt, wie wir ichon ermähnt haben, in ihren erften Ursprungen mit ber Beit ber Erfindung ber Brillenglafer gu-

fammen, welche weit in bas Altertum gurudreicht. Benn ber befannte Smaragb bes Ren wirklich ein Sehglas mar, jo murbe biefer Umftand barauf hindeuten, bag man bames bereits mit ber Berftellung und Wirfungsweise tonfaver Linia



Beifiches Mikrofkop mit beweglichem Objekttifch. (1 a natürl. Größe.)



522. Ansklappbarer Abbescher Kondensor mit Frisblende.

Armati von Florenz gemacht mb durch Alexander von Spina weiter verbreitet worden. Die erfte authentijde Nachricht — "die neulich erfundenen Glafer, Brillen genannt, ein maben Segen für arme Greife mit ichwachen Gesicht" — stammt aus bem Jahre 1299. Gine fo heilfame Erfindung mußte fc raich in allen Ländern verbreiten; ju Anfang des 14. Jahrhunderts waren, wie humboldt in feinem "Rosmos" auführt, die Brillen zu Saarlem befannt. Freilich mögen Diefe alten, mit Sohlleder gefaßten Brillen ihren de ganten mobernen Weichwiftern recht wenig ähnlich gewesen fein. Der große Bedarf rief eine neue Industrie, bit Brillenschleiferei, hervor, die bald in jeber nur einigermaßen bebeutenberen Stadt betrieben wurde; in Holland namentlich, wo bamals ein besonders reges Leben herrichte, war die Runk eine vielgeübte, und bie fleine Stadt Middelburg hat durch fie in der Geichichte ber Erfindungen einen Ramen erften Ranges erhalten.


Nicht unerwähnt mag bleiben, bas die Brillenmacherei fich heute zu einer wichtigen Industrie ausgebildet bat, deren Sauptfit in Deutschland feit alters Nürnberg = Fürth ift. Un Stelle ber alten Sohlenlederfaffung trat 1710 bie Drahtfassung, die ihrerseits bald darauf burch folche mit Meffing erfest murbe. Im Jahre 1792 famen Brillen mit verfilberten Seitenspangen, 1801 folde mit Schildpatt= und Hornfassung, 1840 solche mit Argentanfassung auf. Die Stahlbrillen wurden zuerft in Frantreich verfertigt, und fie fanden raid

große Berbreitung; gegenwärtig ist ihre Fabrikation auch anderweitig eingeführt; Fürth 3. B. bringt jährlich viele Sunderttaufende von Stahlbrillen auf den Martt.


In dem Städtchen Middelburg aber wurde nicht nur das Fernrohr, sondern auch bas Mifroftop in ben Bertstätten bortiger Künftler erfunden. Man hat bas Schicfal ber beiben Erfindungen oft mit einander verwechselt, und daher kommt es, daß wir denfelben Prätendenten, welche die Priorität für das Telestop für sich beauspruchen, auch beim Mitrostop wieder begegnen.

Befonders aber find Cornelius Drebbel aus Alfmar und Galilei, ber eine von ben Sollandern, ber andere von den Italienern, mit allen Unfpruchen ber erften Erfinbung ausgerüftet worden, beide aber, wie die letten Unterfuchungen ergeben haben, mit Unrecht. Denn es hat fich herausgestellt, bag aus der Bertftatt des immer nur flüch= tig ermähnten Middelburger Brillenmachers Sanfen bas erfte Mifroftop zu Ende bes 16. Jahrhunderts (mahricheinlich icon 1590) hervorgegangen ift. Die bei Befprechung ber hiftorischen Entwidelung bes Fernrohrs icon erwähnten gerichtlichen Nachforschungen, melche Billem Boreel, ein Spielfamerad von Bacharias Ranfens Cohn Bans, anftellen ließ, um aus bem ichon beainnenden Erfinderstreit feiner Baterstadt Middelburg die Ehre zu retten, ergaben, daß lange bor der Erfindung Lippershens in ber Familie ber Janfen ein zusammenge= festes optifches Glas erfunden worden war, welches damals, ebenfo wie das Fernrohr, turgweg Augenglas ober Brille genannt wird, feiner Befchreis bung nach aber nichts anderes als ein zusammengesettes Di= troftop war. Die Unbestimmtbeit ber Benennung ift benn auch die Urfache geworden, baß bald bie beiben Janfen als Erfinder des Gernrohrs, bald Lippershen als erfter Ronftrutteur des Mifrojtops angesehen murde.

Ein solches, vielleicht das erste, überreichte Jansen dem Prinzen Morip von Nassau



528. Ausklappbarer Rondenfor verbunden mit dem Mikrofkap.



524. Oobjekt.Schranbenmikrometer. (2/2 natur. Größe.)

und erhielt dafür eine Belohnung. Als Boreel 1619 in England als Gesandter war, fah er beim Hofmathematiker Cornelius Drebbel ein ebensolches Instrument, welches

bieser, wie er selbst sagte, zum Geschent vom Erzherzog Albert erhalten hatte. Diese Mikrostop bestand aus einer 1 cm weiten Röhre von vergoldetem Kupfer, getragen von der messenen Telphinen, welche auf einer Scheibe von Ebenholz befestigt waren, auf der sich zugleich die Vorrichtung zum Festhalten der zu betrachtenden Gegenstände besand. Nachweislich ist aber dem österreichischen Prinzen von Jansen ein Mikrostop überreicht worden, welches mit dem Drebbelschen Instrumente identisch ist. Bedenkt man nun, wie gern und wie häusig die Menge gesonnen ist, schon berühmten Männern bedeutende Eigesschaften und Erfindungen zuzuschreiben, nicht berühmte aber unbeachtet zu lassen, is nimmt es nicht wunder, wenn von der öffentlichen Meinung der bekannte, hochstehende Gesehrte Drebbel als Erfinder der Mikrostope gepriesen wird, die er nach dem Jansesschen Modelle ansertigte und unter seiner weitverbreiteten Bekanntschaft verteilte. Des einsachen Middelburger Brillenmachers gedachte niemand. Ein Verwandter Trebbelz, Jakob Kuppler aus Köln, kam 1622 nach Kom, um das neue, wundervolle Instrument dem päpstlichen Hose vorzuzeigen. Er starb jedoch, ehe er Gelegenheit gefunden hatte, das Mikrostop dort bekannt zu machen.

Von Paris aus wurden nun andere Mitrostope nach Rom gesandt, allein man verstand dort mit der neuen Ersindung so wenig umzugehen, daß es erst nach Galileis Antunft gelang, die Objekte klar zu sehen. Nach dem Muster dieser Instrumente septe höchstwahrscheinlich Galilei das Mikrostop zusammen, welches er 1624 an Bartholomes Imperiali nach Genua sandte. Galilei soll zwar bereits im Jahre 1612 ein Mikrostop an den König Sigismund von Posen geschickt haben; nirgends ist aber erwähnt, von welcher Zusammenseyung und Wirkung der Apparat gewesen sei, und außerdem ist die 1624 nur jenes Galileische Instrument bekannt. In diesem Jahre, heißt es, habe er das Mikrostop

bedeutend verbeffert und dann eine große Ungahl derfelben hergeftellt.

Aus alledem scheint hervorzugehen, daß ihm bezüglich dieser Erfindung und derjenigen des Fernrohrs kein anderer Ruhm gebührt, als der, dieselben vervollkommnet und deren Unwendung und Berbreitung vermittelt zu haben. Weiter aber gebührt Galileis allein das Berdienst, den Eiser angesacht zu haben, mit welchem die Gelehrten Italiens das neue Instrument bei ihren Forschungen verwandten, so daß durch den vielseitigen Gebrauch desselben Beranlassung zu mannigsachen Berbesserungen gegeben wurde. Francesco Stelluti hat schon 1625 den anatomischen Bau der Honigbiene mitrossopich untersucht; Marcello Malpighi in Bologna wies die Zirkulation des Blutes in den Kapillargesäßen der Schwimmhaut des Frosches nach; der Optiker Divini seste an Stelle einer bikonveren Stularlinse zwei plankonvere Linsen, die sich in der Mitte ihrer gekrümmten Obersläche berührten, wodurch die sphärische Abweichung bedeutend verringert wurde; Campani ersand dann das nach ihm benannte Okular.

In England veröffentlichte Robert Soote 1665 feine "Mitrographie", Beobachtungen über die Struftur einzelner Teile des pflanglichen und tierifchen Rorpers, Die er mit felbfiverfertigten Inftrumenten gemacht hatte. Sein Mifroftop bestand aus einer vierteiligen, in einander zu ichiebenden Röhre, in welcher fich Objektiv, Kollektiv und Okular befanden. Mittels einer Schraube fonnte es bem zu beobachtenben Gegenstande allmählich genahert werben. Ubrigens hatte icon Galilei feine Instrumente verschiebbar eingerichtet. Nach Hoote verdienen in der Geschichte mitroftopischer Untersuchungen die Englander Benicham und Nehemiah Grew genannt zu werden. In Deutschland hat fich um die Bervolltommnung ber Mifroffope Sturm in Nurnberg besonders baburch verbient gemacht, bag er jur Bermeidung der fphärischen und chromatischen Aberration und jur Erzielung möglicht scharfer Bilber guerft das Chieftiv aus einer Kombination von zwei bikonveren oder von einer plankonvegen und einer bifonvegen Linfe gufammenftellte. Er erreichte indes feinen Bwed nicht, da die genannten Mängel auch durch Sunghene' Borfclag, nämlich Linfen von großer Brennweite zu verwenden, nur gum Teil beseitigt murben. Go tam es, daß bie einsache Lupe fich behauptete, mahrend bas zusammengesette Mifroftop von wenigen Forschern und fast nur versucheweise in Unwendung gebracht murbe.

Die Verbesserungen an der mechanischen Einrichtung des zusammengesetten Mitrestops betrafen hauptsächlich den Objektträger und die Beleuchtungevorrichtung. Der erfte

wurde sehr bald nach Hoofes Idee mit einer feinen Schraubeneinstellung versehen, während für die letztere Linsen und Spiegelvorrichtungen bald einzeln, bald mit einander kombiniert angewandt wurden. Maßgebend für die späteren Ausführungen wurde die Konstruktion, welche zuerst unser Landsmann Hertel anwandte. Er gab seinen Instrumenten einen Spiegel, der, nach allen Richtungen drehbar, jede mögliche Lage gegen das Objekt einnehmen konnte; der Objekträger hatte eine runde Öffnung für durchsichtige Gegenstände, für undurchsichtige eine weiße oder eine schwarze Platte. Der Tubus war in einem Scharnier beweglich und konnte sowohl Schrauben= als Glas= oder Faden= mikrometer behuss mikroskopischer Messungen ausnehmen.

Die Hertelschen Instrumente dienten ihrer ausgezeichneten Brauchbarkeit wegen späteren Optikern, wie Martin, Adams, Dollond, Reinthaler in Leipzig, Brander in Augsburg u. s. w., vielsach als Borbilder, und ihre Einrichtung findet sich im großen und ganzen noch in den heutigen Mikrostopen wieder.

Man brachte damals auch bereits Sammlungen von mitroftopischen Objetten für

Liebhaber naturmiffenschaftlicher Unterhaltungen in ben Sanbel.

Die Hauptbestandteile des Mitrostops aber, die Linsen, erhielten ihre Bervolltomm= nung erft in der Beit nach Guler. Robert Barter und andere wollten, weil die noch nicht beseitigte Farbenzerstreuung bie Deutlichkeit ber Bilber beeintrachtigte, reflettierende Mitroftope, in benen, wie in ben Spiegeltelestopen, das Objettiv durch einen Sohlspiegel erset war, in Aufnahme bringen, aber bie geringe Lichtstärfe ber Bilber vereitelte biefe Beftrebungen. Dellabare versuchte durch eine eigentumliche Rombination seiner Stulare die sphärische Aberration zu verringern und durch Ginschaltung einer Kollektiv-Iinse das Gesichtsfeld zu vergrößern. Wie Sturm, wandte auch er verschiedene Chieftire an, um verschiedene Bergrößerungen hervorzubringen, und machte zu diesem Zwede feine Rohre verschiebbar. Dellabare felbst hat aber noch keine achromatische Doppellinse angewandt, obwohl er die beiben bagu geeigneten Glasforten, Crown= und Flintglas, ge= brauchte, vielmehr hat dies zuerft Upinus gethan, nach welchem bann die Hollander Beelboniber, Jan und herman ban Denl ausgezeichnete Ditroftope verfertigten. Die Inftrumente von Upinus litten aber immer noch an bem Mangel, Linfen von gu großer Brennweite zu befigen, baburch murben fie ungewöhnlich lang und ihre Sandhabung fehr unbequem. Die van Denischen Objektive, beren gewöhnlich zwei zu einem Mikroftope gehörten, hatten bagegen nur eine Brennweite von 30 und von 15 mm, bestanden aus einer bikonberen Crownglaslinfe und einer fast plankonkaben Linfe von Flintglas, und follen nach Bartings Urteil fo vortrefflich gewesen sein, bag fie felbst neuere Objektive übertrafen.

Es hat in ber That lange gedauert, ehe ben nun immer mehr fich steigernden Un= forberungen ber fortichreitenden Biffenichaft von den ausübenden Optitern genügt werden tonnte, und wenn auch Fraunhofers Mifrostope in Birklichkeit das Höchste noch nicht erreichten, fo waren es boch auch hier wieber die Ideen biefes genialen Beiftes, welche andere jum Biele führten. Auf Fraunhofers Bestimmungen fußend, gab der frangösische Physiter Ernft Selligue bem Optifer Chevalier Borfchriften zu einem Mitroftop, welches in feiner Wirfung alle vorher tonftruierten übertraf. Es befag vier mit einander vereinbare achromatische Doppellinsen von 37 mm Brennweite, eine Ginrichtung, die mit bem größten Erfolge bei allen späteren Mifroftopen angewandt ift. Freilich aber waren die Bilber von nur geringer Belligfeit, weil Chevalier die getrummte Flache ber Objektivlinfe bem Gegenstande jugekehrt hatte. Amici, burch Chevaliers Erfolg angeregt, ließ feine bamals in halber Bergweiflung begonnenen Spiegelmitroftope fogleich liegen und wandte fich wieder ber Berftellung von Linfenobjektiven zu. Er ordnete sowohl die Objektiv= als auch die Okularlinfen fo an, daß beren ebene Flächen nach außen lagen, und gelangte auf Diefe Beife gur Ronftruftion ber aplanatifchen Mifrojtope, bei benen bie sphärische Aberration fast vollständig aufgehoben mar. Das Jahr 1827, in welchem Amici fein erftes berartiges Mifroftop vollendet hatte, wird baher in ber Geschichte ber prattifchen Optit immer als eine neue Epoche betrachtet werben muffen.

Das zusammengesette Mikrostop hatte damit über das einfache in jeder Beziehung ben Sieg davongetragen und verdrängte es seitdem von Jahr zu Jahr immer mehr. Die

Namen G. und S. Merz & Söhne in München, Nobert in Greifswald, Plößl & Kom. in Wien, Schied in Berlin, Roß, Powells, Smith und Bed in London, Siebert, Kram und Ernst Seit in Betlar, Dr. E. Hartnad & G. A. Prazmowski in Paris und Potsbam, Beneche & Wasserlein, Wappenhans, Schmidt und Haensch in Berlin, Beiß in Jena u. s. w. knüpsen sich ruhmvoll an die wichtigen Entbedungen, welche die letten vierzig Jahre auf dem Gebiete des organischen Lebens gebracht haben; denn diese Entbedungen sind zum weitaus größten Teile erst mit Hisse der Mikrostope, die aus den Werkstätten jener Künstler hervorgingen, möglich geworden.


Der Gebrauch bes Mifroftops. Die große Berbreitung, welche bas Mifroftop auf ben verschiedensten Gebieten der Wissenschaft wie des praktischen Lebens in ber letten Zeit gefunden hat, und die stetig zunehmende Neigung zu mikrostopischen Arbeiten veranlassen uns, noch einige Worte in Bezug auf die Behandlung des Mikrostops hier him-

zuzufügen.

Annächft ift es wünschenswert, wenn man fich nicht mit ber Betrachtung von fertigen mifroftopifchen Braparaten, wie folde von verschiedenen Seiten in ben Sanbel gebracht werden, begnügen, fondern fich felbst seine Objette herstellen will, fich folgende von Profeffor Willtomm empfohlene, zwedmäßige Rusammenstellung von Hilfswertzeugen zu verschaffen: eine Angahl Objektträger, bestehend aus kleinen rechtedigen, etwa 2 mm biden Spiegelglasplatten, ferner äußerft bunne Glasplattchen jum Schute ber Braparate, icgenannte Dedglaschen, einige icharfe Brapariermeffer und Brapariernabeln, eine Schere, eine Bingette, einen Schleifftein, einen Streichriemen, einige haarpinfel. Ubralafer. Glas ftabden, Borgellanichalden, eine Spirituslampe, einen fleinen Lupenapparat und eine Angahl chemischer Reagenzien, wie Gffigfaure, Chlorcalciumlojung, Glycerin, Joblojung, absoluten Altohol, verdunnte Schwefelfaure, Salpeterfaure, Ropallad, Ranadabaljam und Buderlöfung. Als Prapariermeffer kann man fich feiner englischer Rafiermeffer mit moglichft bunner, gang flach (nicht hohl) geschliffener Klinge bedienen, welche haufig auf bem Streichriemen abgezogen werden muffen; für harte Begenftande, Sorn, Solg u. f. m., muß man Meffer von ftarteren Klingen, ebenfalls auf einer Seite flach gefcliffen, an wenden; weiche Objette, Durchichnitte von Pflangenteilen ober von fehr fleinen Gegenftanden, haaren u. dal., werden prapariert, indem man fie zwifchen die zwei Salften eines feinen Rortstöpfele flemmt und fentrecht gegen die Langeachfe feine Scheibchen bes Rortes abschneibet. Es ift dabei zwedmäßig, dunne Cbiette, wie haare, mittels Gummilojung ju mehreren gufammengutleben, um fie bann gu gerichneiben. Die Brapariernadeln beftehen aus gang feinem, hartem Stahl, welche auf einem feinen Schleifftein abauichleifen find, um ftete eine gang roftfreie Spipe zu erhalten. Außer geraden Rabeln wendet man mahrend bes Bevbachtene auch folche mit hatenförmig gebogener Spite an.


Hönging kommt es darauf an, Mineralien und Felsarten mikrostopisch zu untersuchen; besonders in den letten dreißig Jahren hat diese Art der Forschung, dant der Förderung, die sie durch Männer wie Sorby, Zirkel, Bogelsang, Fischer, Rosen busch, Michel Levy u. a. ersahren hat, zu wichtigen Ergebnissen geführt. Hierdei handelt es sich nun um eine andere Hestellungsart der Präparate. Zuerst begnügte man sich, das seine Pulver oder kleine Gesteinssplitter, dunn genug, um noch durchsichtig zu sein, unter dem Mikrostope zu durchmustern; dies Versahren ist indessen unvolltommen und ließ keine scharfe Bestimmung zu; erst als man gelernt hatte, aus dem harten Gesteinsmateriale so dünne Plättchen herzustellen, daß dieselben völlig durchsichtig wurden, war das Untersuchungsmaterial ordentlich vorbereitet. Wie man solche "Dünnschlisse ansertigt, ist schon von William Nicol gelehrt worden, namentlich hat der berühmte englische Physiker Sir Tavid Brewster bereits wichtige Beobachtungen über Arystallstruktur, Einschlüsse, Mineralbildung an denselben gemacht (1813—45).

Aber erft als Sorby seine berühmte Arbeit "über die mitrostopische Struttur der Arthstalle als Anzeichen für die Entstehung der Mineralien und Gesteine" herausgegeben hatte, wurde diese Forschungsmethode wegen ihrer hervorragenden Fruchtbarkeit allgemein acceptiert, und das Mifrostop als serner nicht mehr zu entbehrendes hilfemittel für die mineralogische und petrographische Untersuchung ausgenommen. Ferdinand Rirkel hat




525. Polierschiefer von Bilin.

626. Mergelfchiefer von Oran.



527. Querschnitt durch einen Blattfliel von Adlerfarn (Pteris aquilina).

528. Gezähnte Spaltöffnungen der Oberhant von Schachtelhalm (Equisetum).



539. Gefäftbundel von Ofterlugei. 580. Gefäftbundel des fpanischen glahre. Rach Mitrophotographien von Dr. Burftert & Fürstenberg.


416 Bom Lichte.

dann durch seine umfassenden Arbeiten und seine mustergültige Darftellung bes Beobachteten das meiste dazu beigetragen, daß diese Forschungsart sich in den weitesten Kreim große Beliebtheit errang.

Die herstellung der Dünnschliffe geschieht aus flachen Blattchen, die entweder als Scherben durch Abschlagen mit dem hammer oder durch Abschneiden mittels einer kleinen Rundsäge von dem Gesteinstück gewonnen werden. Diese sucht man zunächst auf einer Seite möglichst plan und glatt zu schleifen, indem man sie auf einer ebenen Eisenplam mit immer seinerem Schmirgelpulver abschleift, und zwar entweder mit der hand oder durch eine Schleissiche, an deren flache Seite die Blättchen angedrückt werden.

Mit der so erhaltenen glatten und ebenen Fläche werden fie mittels Ranadabalian auf tleine Spiegelglasplättchen gefittet und nun ganz ebenso auf der anderen Seite abgeschliffen, bis sie so dunn geworden sind, daß man durch sie hindurch beim Auflegen auf eine gedructe Schrift lettere beutlich lesen kann.

Dies tritt bei manchen Mineralien freilich erft bei einer Dunne bon weniger als (),02 mm ein. Alsdann wird nach gehöriger Reinigung vom Schleifpulver ein dunnes Deckgläschen mittels Kanadabalfam zum Schute auf das Präparat geklebt, bas nun zu Untersuchung unter dem Mitrostop fertig ift. Hier zeigen sich dann die einzelner Mineralbestandteile, aus denen das betreffende Gestein zusammengesett ift, unterscheidbar



581. Sommeringicher Spiegel.


neben einander gelagert; Farbe, Form, Struktur, optide Eigentümlichteiten, Einschlüsse u. s. w. werden zu Erkennungszeichen, welche nicht nur die mineralogische Ratur dieser Bestandteile mit großer Sicherheit bestimmen, jondern oft auch auf die Bildungsweise des Gesteins wichtige Schlüsse ziehen lassen, ob ein Schmelzsluß langfam oder rasch erkaltet, oder bei Gegenwart von Dämpien, oder durch Absat aus Wasser, u. s. w.

Wir haben ichon bei ber Besprechung bes polarisierten Lichtes gesehen, daß das Berhalten besselben beim Durchgange durch frystallisierte ober amorphe Rörper ein verschiedenes ist, und bei ersteren wieder ein verschiedenes, je nach den Arystallinstemen, denen die Rorper angehörer. So subtile Unterscheidungsmerkmale lassen sich mit Hilfe

des Polarijationsmitroftops, d. i. eines Meginstruments, welches eine Rombination des Mitroftops mit einem Bolarijationsapparat ift, bei Dunnschliffen ficher und bequem erfenner.

Was den Preis für Mifrostope anbelangt, so richtet sich berselbe natürlich nach dem Zweck, zu welchem es gebraucht werden soll, nach seiner Aussührung und nach seiner Leistungsfähigkeit. Wan kann schon für den Preis von 100 Mk. Mikrostope, welche drei Objektivsysteme mit 15—400 sacher Lincarvergrößerung mit Kasten und Zubebör enthalten und welche für sehr viele Untersuchungen ausreichen, von den vorhin erwähnten Firmen beziehen. Ein einigermaßen vollständiger Apparat z. B. ein vollständiges Zeissiches Mikrostop mit Ammersionsspstemen, seinen Meße, Beleuchtungse und Polarisationsvorrichtungen nebst Jubehör kostet freilich gegen 1000 Mk. und mehr.

Angaben über die Vergrößerung der verschiedenen Objektiospsteme find den Infirmenenten fast immer beigefügt. Bur Bestimmung der Vergrößerung dient ein fein ge teiltes Glasmifrometer, welches auf den Objektisch gelegt, und auf welches das Mitrostop schaff eingestellt wird. Über dem Ofular, und zwar genau in der Achse desselber deringt man entweder eine Camera lucida an oder einen Sommeringschen Spiegel (Abb. 531), d. i. einen kleinen ebenen Metallspiegel (von der Größe etwa der halben menschlichen Papille) unter einem Winkel von 45°, so daß, wenn man in den Spiegel in horizontaler Richtung hineinblickt, man das vom Mikrostop vergrößerte und vom Spiegel restektierte Bild des Glasmikrometers sieht; dieses projeciert man auf einen in normaler Schweite ausgestellten Millimetermaßstab und kann aus der Angahl der Willimeter, welche mit einer bestimmten Anzahl der vergrößerten Intervalle des Glasmikrometers zur Techning gebracht werden, auf die Vergrößerung des Mikrostops schließen.



582. Menschenblut.

588. Pogelbint.



584. Reifes Glied des Pandwurms.

585. Aspf des Bandwarms (Taenia).



586. Ratenfich (Pulex felis).

537. Flahmade.

Rach Mitrophotographicen von Dr. Burftert & Fürftenberg.

Die stärtste Bergrößerung, welche man bei den besten Instrumenten erreichen fant, dürste ungefähr 3000 sein. Diese Grenze, welche gewöhnlich gar nicht angestrebt wird, ist wahrscheinlich auch die außerste, bis zu der die vergrößernde Kraft von Linsenspstemen sich bringen läßt; zur Zeit wenigstens ist feine Aussicht vorhanden, eine weitere Steizerung wirklich nupbar zu machen; schon über 1000sache Bergrößerung hinaus werden die Bilder häusig so untlar, daß sie für wissenschaftliche Zwede oft unbrauchbar sind.

Auf der Bariser Ausstellung vom Jahre 1867 befand sich ein Mitrostop was Hartnack, das bei gleichzeitiger Anwendung seines stärkten Objektivs und des faiffen Cfulars eine lineare Bergrößerung von 5000 ergab und dabei noch helle Bilder liefent, allein bei solchen Bergrößerungen vermindert sich die Auflösbarkeit und Diskutierbarkeit der Bilder in einer Art, daß sie für sichere Beobachtungen und Schlußfolgerungen nick ausreichen. In der neuesten Zeit hat man daher nicht so sehr die Bergrößerung der Mitrossope zu steigern versucht, als vielmehr die Fortschritte der Technit daraushin angewandt, innerhalb der oben angegebenen Grenzen die Bilder immer heller, klarer, auflösbarer zu machen. Man kann bei gewöhnlichen Mitrossopen die Bergrößerung durch herausziehen der Rohre, Entsernen des Ckulars vom Objektiv, noch steigern und hat auf diesen Umstand Rücksicht zu nehmen, wenn bei Prüfungen die Bergrößerung den angegebenen Zahlen nicht zu entsprechen scheint.

Ein Mitrostop kann eine sehr bedeutende Bergrößerung gewähren und trothem unbrauchbare Bilder liesern. Helligkeit und Deutlichkeit derselben sowie Größe des Gesichtssseldes sind daher von weit wesentlicherem Einsluß auf die Beurteilung der Gün eines Instruments als die Bergrößerung. Es gibt gewisse Praparate, z. B. die staubartigen Schuppen eines in Teutschland verbreiteten Tagschmetterlings Hipparchia Jania. Die man in passender Form bei den Optisern zu kausen bekommt, welche sich als Probediette zur Prüsung von Mitrostopen sehr gut eignen. Jene Schuppen zeigen bei genügender Bergrößerung zunächst eine größere Anzahl von parallelen Längsrippen, welche dann bei stärkerer Bergrößerung durch ein netzörmiges Gewebe höchst feiner Querlinim mit einander verbunden erschenen. Bermag man diese Querlinien mit der 3—400sachen Bergrößerung eines mittelgroßen Instruments sicher zu erkennen, so ist dasselbe gut. Mit Prüsungsobjekte empsehlen sich ferner die rhombische Streifung der Navicula pleurosigns oder die Nobertschen Intersenzglasplättichen, auf denen mittels eines Diamants 7 Liniengruppen eingerist sind, deren Intervalle von 0,01 mm bis zu 0,0001 mm abnehmen.

Wenn der Anfänger mit seinem Mikrostop nicht sofort gute Bilder erhält, so dat er dasselbe nicht sogleich als unbrauchdar ansehen. Die Schuld kann öfter an ihm seldst liegen, sowie an der Herstellung der Präparate. Da durchscheinendes Licht dem aussallenden in den meisten Fällen vorzuziehen ist, so müssen die Objekte in ganz zarten, dünnen Plättchen angesertigt werden, und das ist nicht leicht; eine vorläufige Untersuchung mit der Lupe wird aber schon erkennen lassen, ob die Herstellung gelungen ist oder nicht. Das Präparat wird sodann, mit einem Tropsen reinen Wassers denest, auf das Objektivglas gebracht und mit einem Deckgläschen bedeckt, damit keine Luftbläschen oder Teilchen fremder Körper dazwischen kommen. Überhaupt ist die größte Reinlichkeit dei der Herstellung nötig, die Gläser müssen jedesmal sauber, am besten mittels eines alten, ausgewaschenen leinenen Läppchens, abgeputzt werden. Chemische Reagenzien, die mitunter zur Behandlung der Objekte gebraucht werden, dürsen weder in Berührung mit den Metallteilen, noch mit den Linsen des Mikrostops kommen, weil diese aus bleihaltigen, sehr leicht angreisbaren Glassorten bestehen.


Für die Untersuchung ist es am besten, von vornherein nur schwache Bergrößerungen, aber mit größerem Gesichtsfeld, anzuwenden, und erst wenn man die geeignetsten Partieen bes Objekts erkannt hat, die Auslösung durch schäfere Gläser vorzunehmen. Besonders gut gelungene, von organischen Gebilden gewonnene Praparate hebt man auf, indem man die Ränder des Deckgläschens, um äußere ungünstige Einflüsse abzuhalten, mit Papier verklebt, schließlich auch mit Asphaltsirnis oder einer Lösung von Ropallad in Weingeist verkittet. Die Durchsichtigkeit bewahrt man ihnen, indem man je nach der Natur der präparierten Körper zwischen die beiden Gläser vor dem Zusammenpressen und




588. Kreide von Gravesend.




539. Kreidekalk vom Antilibanon.



SAO Guana



841. Anatomie bes Cannenhalpes; obere Balfte Dueridnitt; untere balfte recie Rabialidnitt, linte Tangentialidnitt.



542 Meine Butter.



548. Reiner Ceinenbatift.

Berkitten einen Tropfen Basser, Beingeist, Terpentinöl, Kanadabalsam, Chlorcalciumlösung ober dergleichen gibt. Gesteinsdünnschliffe werden, wie schon angegeben, in Kandebalsam eingebettet.

Was sieht man durch das Mitrostop? Zu schildern, ja selbst nur in algemeinen Jügen anzubeuten, welchen Einfluß auf die Förderung aller naturwissenschen Lichen Disziplinen wir dem Mitrostop verdanken, können wir nicht unternehmen. Dazu würde der Raum eines umfangreichen Werkes notwendig sein. Denn wenn schon in der unorganischen Welt der Gesteine ganz ungeahnte Aufschlüsse durch das Mitrostop gewonnen worden sind, so ist kaft die ganze Geschichte der organischen Wissenschaften me eine Paraphrase der Entdedungen, welche sich an die Ersindung des Middelburgen Brillenmachers knüpfen. Wenn wir daher mit einigen Schlußbemerkungen von dem Gebiete der Optik Abschied nehmen und, um uns die Früchte zu vergegenwärtigen, welche die Ersoschung und Erkenntnis der wunderbaren Erschienungen des Lichtes getragen haben, in die neu erschlossene Welt der kleinsten Räume einen flüchtigen Blick werfen, so kam uns nur das Oberslächliche, die äußere Gestaltung reich bebauter Landschaften aufsallen; die zurten und seinen Formen ihrer Gebilde enthüllen sich nur demjenigen, der sich tiefen und eingehender in sie zu versenken vermag.

Erweiterte bas Teleftop, indem es unfer Auge in die Geheimniffe bes unendlichen Raumes eindringen ließ, in ungeahnter Beife Die Grenzen unferer Ertenntnis, fo zeit uns das Mifroffop, indem es die Dinge in ihre einzelnen Beftandteile aufloft, ihr Berben; es läßt und Schluffe über ben Entwidelungsgang bilben, auf welchem bas Beftebende fic aufbaute, und von ber Wechselwirfung der Rrafte, in beren Rampfe im Laufe ber Beiten alle die Beränderungen und Entwidelungsformen burchlaufen murben, beren Spuren in weiter Bergangenheit hinter und liegen. Nimm ein Stud Rreibe in Die Sand und bringe den feinen Staub, der an deinen Fingern haften bleibt, unter das Mitroffop! Belder Reichtum regelmäßiger Bildungen, die organischem Leben ihren Urfprung verdanten! Das aanze Stud ber weißen Maffe besteht aus lauter feinen, fieseligen und falfigen Banzen untergegangener Tiere, Bolythalamienschalen und Steletten von folcher Rleinheit, baf in einem Kubitzentimeter oft mehr als 298 000 Millionen neben einander gebettet find. Und in den Alpen gibt es Gebirge von Taufenden von Metern Bohe, aus lauter folden Tierresten aufgebaut, und vom 57. Grabe nördlicher Breite bis hinunter an bas San Horn ist die Kreideformation verbreitet. Und alle diese einzelnen Teilchen konnen nach ihrem Ursprunge unterschieden werden, find sustematisch in Arten geordnet worden, wie wir die Gische oder Bogel flassifizieren!

Ehrenberg, der berühmte Erforscher der mitrostopischen Welt, der die Renntnis der Natur auf diesem Gebiete mit einer so großen Zahl neuer Thatsachen bereichert hat, zählte allein in der Kreide von Gravesend (Abb. 538) 51 verschiedene Polythalamienschalen; im Kreidefalt vom Antilibanon (Abb. 539) fand er deren 43, und die Bergleichung der in den beiden Abbildungen dargestellten Formen kann jeden Beschauer belehren, wie sich verschiedener Ursprung, abgesonderte, der Zeit und dem Raume nach getrennte Bildung, selbst der Einfluß späterer Epochen dem bewassenen Auge zweisellos verraten.


Die Ergebnisse mitroftopischer Gesteinsuntersuchungen, besonders der geschichteten Sedimentgesteine, hat Shrenberg zu einer selbständigen Wissenschaft, der Mitrogeologie, geordnet, welche die wichtigsten Kapitel der Geschichte der Erdentwicklung noch zu schreiben berufen ist.

Betrachten wir die Pflanzenwelt! Da ist ein klarer, schnellsließender Bach, sein Grund ist von einem saftgrünen Rasen überzogen, der von den durchwachsenen und versichlungenen Zweigen einer Alge gebildet wird. In der ersten Zeit des erwachenden Frühlings lösen wir ein Stückhen Rasen ab, um es daheim zu beobachten. Wir entwirren behutsam einige Fäden, und das Mikrostop zeigt uns, daß sie aus einfachen oder bei anderen Arten aus mehrfach zusammengesetzten, in Zellen geteilten Schläuchen bestehen, in denen Rügelchen oder Körnchen liegen. Diese sogenannten Sporen fangen, wenn ihre Zeit gekommen ist, an, in ihrem Gefängnisse so lange zu drängen, die sie dessen Wände zersprengt haben; sodann treten sie aus, einzeln oder in Haufen, und geraten


alsbalb in lebhafte Bewegung, fahren im Wasser hin und her, tauchen auf und unter, so daß man meinen möchte, die Pflanze habe ein Tier geboren. Aber nein, es ist etwas anderes.

Das merkwürdige Ding rubert allerdings mittels zarter, ungemein lebhaft sich bes wegender harchen oder Bimpern wie mit Schwimmfüßen, aber seine Bewegung ist eine vollig willenlose, sein herumschwärmen hängt von tausend Zufälligkeiten ab, es steuert auf

entgegenstebende Sindernisse gerabe los und bleibt oft wirbelnd an ber Band bes Befäßes hangen, von ber die mit willfürlicher Bewegung beaabten Beicopfe ichnell gurudprallen murben. Diefe Bimperbewegung ift eine fehr allgemeine Naturericeinung in der Tier- und Pflanzenwelt, beren mabre Urfache noch nicht vollständig aufaeklärt Rachdem unfere Spore fich 10 - 20 Minuten herum= getummelt hat, wird ihre Bewegung immer langfamer, endlich kommt fie nach etwa amei Stunden gur Rube, Die Bewegungen ber Wimpern horen auf, biefe felbft verfdwinden, die Spore nimmt die Rugelform an, fie befommt an mehreren Seiten Fortfate und machft zur Alge aus. Wirhaben bas Bebaren einer Bflange beobachtet; die Spore ift ein Bflangenteim. Undwie großift eine folde Spore? Run mit un= bewaffnetem Auge fann man fie idwerlich feben, bei 400facher Bergrößerung aber ericheint fie fo groß wie ein Rirfch= / tern und faft ebenfo geftaltet. Und wie diese erften Regungen einer Bflange, fo zeigt uns bas Mitroftop auch bie Ge= beimniffe ihrer bochften Entwidelung. Esbelehrt uns über bas Befen ber Befruchtung,



Bollentörner von a Kürbis; b Bassionsblume; c Cuphea procumbens; d Bebertarde; e Gartenwinde; f Basserweidich; g Golddiftel; h Zichorie; i Riefer.



646. Befruchtung der Samenpflanzen.

und mit seiner Hilfe ersahren wir, welche Funktionen den einzelnen Teilen der Blüte zustommen. Betrachten wir den Blütenstaub (das Pollen, wie der Botaniker sagt) der Pflanzen mit bloßem Auge, so erkennen wir in ihm zunächst weiter nichts als ein übersauß zartes Pulver von meistenteils gelber Farbe. Bringen wir ihn aber unter das Mikrostop, so wird das mehlartige Pulver zu regelmäßig gestalteten Körpern, deren bestimmte Formen uns die Mutterpslanze, welcher sie entstammen, mit Sickerheit erkennen lassen. Bir sehen, daß sedes Körnchen aus einem inneren, mit einer höchst zarten Haut versehenen Körper besteht, welcher von einer äußeren Haut mit mancherlei Auswüchsen, Stackeln u. s. w. umschlossen ist, aus deren Öffnungen er herausquellen kann, wie es

422 Bom Lichte.

bei o, d und e III in unserer Abb. 544 bargestellt ist. Und wenn wir die Beiterentwicklung dieser Körnchen verfolgen, so wird es uns klar, wozu diese merkwürdige Gestaltung nützlich ist. Wir wissen, daß außer den Staubfäden, welche den Blütenstaub in den Staubbeuteln enthalten, die Blüte in dem Pistill das eigentliche Bestuchtungsorgan trägt. Dieses Pistill, welches uns Abb. 545 (4) vergrößert zeigt, besteht aus dem unteren erweiterten Teile, dem Fruchtknoten a in welchem die Eier e auf diden Stielen sitzen, aus dem Griffel b und aus der Narbe, dem obersten Teile, welcher aus zarten, blasigen Zellen besteht, die eine klebrige, zuderhaltige Flüssigteit, die Narbenseuchtigkeit, absondern. Mit Hilse dieser Feuchtigkeit hält die Narbe das auf sie gelangende Pollen sest und bewirft ein Aufquellen der inneren seinen Haut, welche in Form von sadensörmigen Schläuchen aus den Öffnungen der äußeren Haut heraustritt. Die Entstehung der Pollenschläuche heißt das Keimen des Pollen.

Bei 1 ist unter d ein gekeimtes Staubkorn bes Maiblumchens, unter 2 ein solches bes Weibenröschens, unter 3 eins der Spripgurke abgebildet; 4 aber zeigt, wie die Pollenschläuche, in die sich der zähslüssige Inhalt des Kornes ergossen hat, durch den oft sehr langen Griffel hinabwachsen in die Fruchtknotenhöhle hinein, wo sie in die oben geöffneten Eier durch den Eiermund hinein gelangen (vgl. 5, 6 und 7) und hier durch

Überführen ihres Inhalts die Befruchtung bewirfen.

Bei 5 und 6 ift ber Borgang abgebilbet, wie er bei ber Raifertrone in verschiedenen Stadien ber Entwidelung statifinbet, mahrend 7 ein mehrzelliges Reimfügelchen o ber

Pictia obovata, einer tropischen Bafferpflange, zeigt.

Mit diesen Wahrnehmungen ist jedoch die Grenze noch nicht erreicht, bis zu welcher die auflösende Kraft des Mitrostops zu dringen vermag. Nur können wir an dieser Stelle nicht auf die subtilsten Untersuchungen weiter eingehen, deren Verständnis andere Vorbegriffe voraussehen wurde, als wir zu erläutern den Raum haben. Aus dem Angeführten aber durfte schon hervorgehen, wie klärend die auf diese Weise gewonnenen Anschauungen auf unsere Vorstellungen vom Wesen der organischen Gebilde gewirft haben, und daß uns diese Erkenntnis auch Mittel zeigen wird, auf rationelle Weise Wachstum, Blüte und Frucht zu begünstigen, schädliche Einflüsse abzuwehren und nach unseren Zwecken die unentbehrliche Thätigkeit des Pflanzenreichs zu erhöhen.

Erst durch den Gebrauch des Mitrostops ift uns die Belle als Glementarbestandteil der Pflanze bekannt und die Botanit durch die Pflanzenphysiologie, welche fich mit den Beränderungen des organischen Werdens und Wachsens und ihren Urfachen beschäftigt,

zu einer wirflichen Biffenschaft geworben.

Was uns als widriger Schimmel an Brot und anderen Speisen begegnet, verwandelt sich unter dem Mikrostop in den zierlichsten Bald, von größerem Formenreichtume, als ihn unsere Laub- und Nadelwälder ausweisen. Der Traubenschimmel besteht aus zelligen Fäden, die sich entweder durch Abschnürung oder durch besondere Fruchtbehälter mit zahlreichen Keimzellen fortpflanzen. Auf diese Beise vermag sich das Gewächs mit reißender Schnelligkeit weiter zu verbreiten.

Nicht nur die Kartoffelkrankheit, sondern auch tierische und menschliche Krankheiten, z. B. die Kinderschwämmchen, sind durch gewisse, dabei auftretende Pflanzen, namentlich Bilzbildungen, charakterisiert, und die neueren Forschungen haben es wahrscheinlich gemacht, daß eine große Anzahl von Krankheiten, die ihren hauptsächlichen Charakter in chemischen Beränderungen des Bluts oder der Säfte des Körpers haben, mit dem Vorhandensein mitrostopischer, pflanzlicher oder tierischer Gebilde in engster Bechselbeziehung stehen.

Pilze, Bakterien, Bacillen — wer hat nicht schon biese niedrigsten Formen des organischen Lebens als die wahrscheinlichen Ursachen der gefährlichen Krankheiten Milzbrand, Cholera, Thphus, Tuberkulose, Diphtheritis u. s. w. nennen hören? Ihre Entdedung ift nur durch das Mikrostop geschehen, ihre weitere Erforschung und damit auch die Auffindung der wirksamsten Bekampfungsmittel dürsen wir von demselben Instrumente erhossen.


Tier- und Pflanzenwelt, welche die Spftematit früher als zwei scharfbegrenzte Reiche hinftellte, berühren sich an den verschiedenften Grenzgebieten; ihre unterschiedlichen

Mertmale verschwinden um so mehr, je weiter wir mit hilfe bes Mitroftops in ihr Befen eindringen.

Die Diatomeen, winzig kleine Geschöpfe, welche das bloße Auge erst sieht, wenn einige Millionen berselben beisammen liegen, bestehen aus einer Hulle von Kieselerbe mit etwas Schleim im Innern und sehen bald wie Schiffchen, bald wie Städchen, Semmelreihen, Treppen, Siebe, Scheibchen u. s. w. aus. Ihre fabelhaft rasche Bermehrung geht vor sich durch Teilung oder auch dadurch, daß eins aus dem anderen herauswächst. Sie treiben und leben im Wasser und im seuchten Erdreich, aber wie leben sie? Reine Spur von Organen zur Aufnahme von Nahrung oder sonstige tierische Werkmale sind zu entbeden, ebensowenig aber lassen sich die Geschöpfchen dem gewöhnlichen Begriff der Pflanze unterordnen. Sie sind sozusagen die Primärstusen des organischen Lebens. Ehrenberg fand, daß beinahe ganz Berlin auf solchen Wesen steht, die in den oberen Schichten noch leben. Da ihre Rieselpanzer unverweslich sind, so ist die Wenge abgestorbener Exemplare natürlich noch viel größer. Ihre Ratatomben sind die Lager von Rieselgur, Bergmehl

und mergeligen Gesteinen, welche, wie Rreibe, ganze Gebirge bilben. So zeigt Abb. 546 Diatomeen aus dem Watt von Husum.

Wie der Botanit, fo ift naturgemäß bas Mitroftop auch denienigen Wiffenschaften, welche fich mit bem animalischen Dr= ganismus beschäfti= gen, bas wesentlichfte Förderungsmittel geworden. Die robe Empirie in ber Behandlung von Arantheiten hat rationellen Beilmethoden Blat machen muffen, feitbem man gelernt hat, die Thätigkeit der




646. Diatomeen aus dem Watt von gulum. Rach einer Milrophotographie von Dr. Burftert & Harftenberg.

Nerven, der Haut, der Musteln aus der genauesten Beobachtung ihrer kleinsten Organe zu erkennen und die Beränderungen im normalen Berlaufe der körperlichen Funktionen auf ihre wahren Ursachen zurückzuführen. Das Mikrostop unterscheidet auf das genaueste menschliches Blut von tierischem und entlarvt mit derselben Sicherheit ein Verbrechen, wie es die Verfälschung leinener Gewebe oder teurer Gewürze ausbeckt.

Man zählt die Bahl der Blutkörperchen, welche in einem Kubikzentimeter jenes "ganz besonderen Sastes" enthalten sind, der unser Leben erhält, und man weiß ihrer Armut zu steuern, ihren Reichtum zu mindern. Unsere Sinnesorgane selbst, die wichtigsten Wertzeuge, denen wir alle Kenntnis verdanken, sie sind und erst in ihren versorgensten Funktionen bekannt geworden durch die mikrostopische Untersuchung ihred inneren Baus.

Wir brauchen nicht weit in die Bergangenheit zurückzugreifen, um sprechende Beisspiele zu finden. Im Jahre 1860 entbedte Dr. Benker in Dresden, daß kleine parasistische Tierchen, Trichinen, deren Existenz schon im Anfange der dreißiger Jahre bekannt war, sich bald in größerer, bald in geringerer Menge in den Muskeln Berstorbener vorsfanden, und daß die Anwesenheit derselben im Muskelsleisch des lebenden Menschen die Beranlassung zu einer gefährlichen Krankheit, der Trichinose, zu sein schien. Bon dem

Augenblide an, wo die Aufmerkjankeit auf diese Schmaroper gelenkt war, wuchs die Anzahl der beobachteten Krankheitsfälle in außerordentlichem Maße, und da man in nicht seltenen Fällen den eingetretenen schmerzhaften Tod als Folge des massenhaften Borhandenseins jener Tiere ausehen mußte, bekam die Sache eine große Bedeutung. Aus den Beobachtungen der Eingeweidewürmer, namentlich aus den Untersuchungen über den Bandwurm, war bekannt, daß viele Tiere gewisse Lebensphasen in verschiedenen größeren Tieren durchmachen, und so sand man auch bald, den andeutenden Spuren folgend, daß die Trichinen vorzugsweise durch den Genuß rohen Schweinesteisches in den menschlichen Körper übergeführt werden. Dem Schweine sind wahrscheinlich diese inneren Bewohner nicht lästig, in den menschlichen Körper aber aufgenommen vermehren sie sich daselbst in rapidester Weise und wissen ihren Weg nach Durchbohrung der Eingeweidewände in die Muskeln zu sinden, in welchen sie sich mit einer kaltigen Kapsel umgeben und jene schmerzhasten Symptome hervorrusen, denen in vielen Fällen der unabwendbare Tod gefolgt ist. Ges



b48. a Stüd Fleifd mit aufgeidnittenen Trichinenlapfein; Männliche Erichine. b Beibliche Trichine; o Fleifch mit vertaltten Trichinentapfein.

wiß sind die Trichinen keine Ersindung der Neuzeit — sie sind jedenfalls in früherer Beit ebenso aufgetreten und haben plötliche Todesfälle ebenso bewirft wie jett. Aber man war in der Unkenntnis der wahren Ursache zu allen möglichen Bermutungen geneigt. Ift es doch vorgekommen, daß man auf absichtliche Bergiftungen geschlossen und auf oberflächlichen Verdacht hin Untersuchungen angestellt hat, deren Grundlosigkeit sich erft ergab, nachdem man in den wieder ausgegrabenen Leichen das Vorhandensein von Trichinen hat nachweisen können.


Es hat sich die Notwendigkeit der Einführung der obligatorischen Untersuchung det Schweinesleisches in Bezug auf Trichinen herausgestellt, und mit dem Mitrostop wird

heute vom Fleischbeichauer ben gefährlichen Tierchen nachgespurt.

In Abb. 550 u. 551 ist der Erreger des Typhus abdominalis (Unterleibstuphus) sowohl einzeln und zwar gerade in Teilung begriffen 1650 fach, wie als Gruppe 1100- sach vergrößert dargestellt. Die Bacillen sind in Wirklichkeit 0,0025 bis 0,003 mm lang und etwa halb so did. Bisweilen bleiben die einzelnen Bacillen mit einander verbunden, statt sich nach der Teilung zu trennen, und bilden alsdann häusig recht lange Fäden, wie

Proteus vulgaris (Abb. 549), welche man nach geeigneter Färbung schon bei schwächerer Bergrößerung erkennt.

Neben berartigen unschätzbaren, materiellen Erfolgen verdanken wir dem Mikrosisop wie keinem anderen Instrument eine Reinigung der Begriffe, eine Klärung der Iden, durch welche die exakten Wissenschaften hohe, reformatorische Bedeutung erhalten. Dem auf dem reich gedüngten Felde der Dummheit und Indvlenz üppig wuchernden Kraut "Aberglauben" wurde durch das Mikrostop eine Burzel nach der anderen abgeschnitten. Welchen Schrecken haben nicht früher die unter dem Namen Bluts, Schwefelregen und dergleichen bekannten Erscheinungen der unkundigen Menge eingeslößt? Mit Hilfe des Mikrostops sind sie auf ihre wahren Ursachen zurückgeführt worden. Das erstgenannte Phänomen beruht auf dem Auftreten einer winzig kleinen Insujorie, die man wegen ihrer



550 u. 551. 549. Protous vulgaris, 550 u. 551. Apphusbacillen. Rach Mikrophotographicen von Dr. E. Zettnow.

erstaunlich schnellen Vermehrung die Wundermonade genannt hat. Es gelang Ehrenberg, diese Insusionstierchen genau zu untersuchen. Er fand ihre Berwandtschaft, beobachtete ihre Entwicklung und maß ihre Größe, die etwa 0,0005 bis 0,0015 mm beträgt, so daß zur Aussüllung eines Kubikzentimeters Milliarden gehören. Die Wonade bewegt sich lebhaft und unstät mit Hilfe eines kleinen Rüssels, und da das einzelne Tier saft farblos ift und nur zwei winzige rote Punkte besitht, so kann man sich vorstellen, welche Zahlensmengen von Individuen dazu gehören, um einem Schneefelde von oft meilenweiter Aussehnung die rote Färbung mitzuteilen. Der Schweselregen zeigt bei mikrostopischer Untersuchung, daß er aus dem Blütenstaube von Erlen, Illmen, Fichten, Kiefern oder dergleichen besteht.

Auf dem verfaulten phosphoreszierenden Weidenholze erbliden wir eine mitroffopische Flechte, welche einen eigentümlichen Schein ausstrahlt, und das zauberische Leuchten des Weeres ist die Folge von Myriaden kleiner Tierchen, die zu Hunderttausenden in jedem Weerestropfen funkeln.


Don der Wärme.

Shermometrie. Drefbele Suflifermometer. Das Quedfilberthermometer. Berflellung desfelben. Gispunkte- w Siedepunktebellinimung. Skalen von Reaumur, Celfine und Sahrenfieit. Aormalftermometer. . Saliber- und Geifung. fefifer. Sabenkorrektion. Shermifche Machwirkungen. Jenenfer Glas. Maximum-und Minimunnthermometer. Shermifche Anobefinung. Sincarer Ausbefinungokoeffizient. Sompensationopendel. Metallifermonieter. Aubifche Anobefinung.

Die Erscheinungen ber Außenwelt tommen uns jum Bewußtsein burch Bermittelung unserer Sinne. Wie der Behörnerv den Schall, ber Sehnerv das Licht uns gur Empfinbung bringt, fo empfinden wir Ralle und Barme burch unfere Gefühlenerven. Bem wir unfere Sand in Ciswasser tauchen, jo wird in ihr ein Raltegefühl erregt, und ein Gefühl der Sige, wenn wir einen geheizten Dfen berühren. Indeffen bietet unfer Gefühl nur einen unsicheren Dagftab für die Beurteilung der Temperatur. Was dem einen beiß ericeint, ericeint bem andern nur warm, und selbst für ein und Diefelbe Berjon in

die Empfindlichteit und Beurteilungsfähigteit für Temperatur in hohen Make abhängig von ber momentanen förperlichen Disposition und dem momentanen pfnchijchen Buftand. Es fehlt unferm Gefühl gur guverlaffigen Beurteilung bes thermischen Buftanbes ein Bergleichungspunft. Und wenn letterer uns auch feineswegs Aufflarung barüber geben fann, wie und warum unfere Befühlsnerven burch die Barme affiziert werben, fo gewährt er uns boch einen gewiffen Unhalt, ber uns vorläufig genügt und uns barüber hinwegtaufcht, nach ben tieferen Urfachen zu forichen. "Das Thermometer beschäftigt jedermann, und wenn er schmachtet ober friert, so scheint er in gewissem Sinne beruhigt, wenn er nur sein Leiben nach Reaumur ober Fahrenheit dem Grade nach aussprechen tann." Diefem Goetheichen Ausspruche liegt viel Bahres zu Grunde.

Das Thermometer ift, wie fein dem Griechischen entnommener Name andeutet (θερμός, warm, μέτρον, das Mag), ein Instrument, dagu bestimmt, die Barme zu meffen. Bir beschäftigen uns gunachft mit bemjenigen Thermometer, bei dem gur Temperaturmeffung Die Bolumenanderungen benutt merben, welche die Substanzen erleiden, wenn ihre fühlbare Barme in irgend einer Art geandert wird. Je nach dem Aggregatauftand ber thermometrischen Substang unterscheidet man verschiedene Gattungen von Thermometern. Thermometer mit festen thermometrijden Substangen werden später besprochen werden. Bei den Fluffigfeitsthermo metern werden die icheinbaren Bolumenanderungen von in Glasrohren eingeschlossen Flüssigfeiten gur Temperaturbestimmung benutt. Bas bie Enftthermometer. Gefchichte bes Thermometers anbelangt, fo pflegt man die Erfindung



hollandifchen Landmann Cornelis Drebbel juguichreiben, ber es in ber erften Saifte bes 17. Jahrhunderts erfunden haben foll. Nach anderen Angaben foll der Englander Robert Fludd zu Orford ein folches Inftrument erfunden haben und der Arzt Sanctorius um 1600 mittels eines eigentümlichen Apparates im stande gewesen sein, die Wärme des menfclichen Körpere zu meffen. Gewiß ift ferner, bag Galilei bereits um 1592 eine Art Luftthermometer angewandt hat, beffen an einem Ende offene Röhre mit Baffer und Luft angefüllt gewesen ift.

Das jogenannte Drebbeliche Luftthermometer (Abb. 552) beftand aus einer an bem einen Ende offenen und an bem anderen Ende zu einer Rugel ansgeblasenen Glatröhre A, beren offenes Ende in ein mit gefärbter Fluffigfeit gefülltes Befag B getaucht war. Die Luft in der Rugel A wurde erwarmt, fo daß sie zum Teil entwich, und die Fluffigkeit bei mittlerer Lufttemperatur etwa bis zum Punkte m ber Röhre durch ben außeren Luftbrud emporgetrieben wurde. Burde bas Inftrument in einen warmeren Raum gebracht, jo behnte sich die Luft in der oberen Augel aus und trieb die Fluffigleit in der Röhre herab; umgekehrt stieg die Flüssigkeitesäule höher, wenn das Instrument in einen fälteren Raum gebracht murbe, indem fich die Luft in der oberen Rugel A gufammengog.



Diese Anordnung erhielt mannigfache Abanderungen. Das Fluffigfeitsgefaß B murbe mit ber Röhre vereinigt, indem man diese ebenfalls unten in eine Augel endigen ließ, die oben eine fleine Offnung erhielt. Becher bog ben Schenfel ber unteren Rohre wieber aufwarts und fullte ihn jum Teil mit Quedfilber, auf welchem er eine Figur ichwimmen ließ, die ihren Stand an einer Stala mittels eines Beigers anzeigte.

Die noch heute gebräuchliche und zwedmäßigfte Form ber Thermometer murde zuerft von ber Florentiner Accademia del Cimento angegeben. Danach bestand bas Inftrument aus einer fentrechten, unten zu einer Rugel erweiterten, oben aber geichloffenen Rohre, bie im Innern gum Teil mit Altohol gefüllt, im übrigen aber leer mar. Diese Gin-

richtung hat bis heute feine wesentlichen Beranderungen erfahren, nur bag mit ber Beit ber Alfohol wegen ber Schwierigfeit, ihn rein barzustellen, und wegen seines ungleichmäßigen thermischen Berhaltens bei verschiedenen Temperaturen durch das Quedfilber erfest worden ift, bas verhältnismaßig leicht rein herzustellen, und deffen thermisches Berhalten ein fehr gleichmäßiges ift. Berftellung eines Quedjilberthermometers. Für bie Anfertigung eines Quedfilberthermometereift gu= nachit die Auswahl einer geeigneten Ravillarröhre bon größ= ter Bichtigfeit; fie foll ihrer gangen Länge nach falibrifch, b. h. an jeber Stelle von gleichem Querichnitt fein, mas in aller Strenge felten ber Fall Diejelbe wird bann an bem einen Enbe zugeschmolzen und hier mit Silfe ber Glasblaferlampe zu einer Rugel aufgeblajen, mah= rend an bem anderen Ende eine trichter= förmige Erweite= rung angeblasen wird. Alsdann wird

558. Gispunktebeftimmung.

burch Erhigen ber

554. Biedepunktebeftimmung.

Kugel alle in ihr etwa noch vorhandene Feuchtigkeit und Luft ausgetrieben und darauf in die obere trichterformige Erweiterung Quedfilber gegoffen. Beim Erkalten zieht fich die im Innern der Rugel befindliche Luft auf ein geringeres Bolumen jusammen, und der Drud ber außeren Luft treibt das Quedfilber in den dadurch entstandenen luftverdünnten Raum. Bwar füllt sich auf diese Weise die Augel beim ersten Male noch nicht vollständig; man wird dieje Manipulation mehrmals wiederholen muffen, indem man oben Queckfilber nachfüllt, bis bieses an die Stelle der in der Augel und in der Kapillarröhre enthaltenen Luft getreten ist, wenn biese durch wiederholtes Erhiten der Rugel bis jum Sieden des Quedfilbers vollständig ausgetrieben ift. Sind auf biefe Beife Rugel und Rapillare mit der nötigen Quedfilbermenge gefüllt, fo erhipt man erftere wieber, bis alle Luft herausgetrieben und Quedfilberbampfe am oberen Ende der Röhre heraustreten, und ichmelst fie alsdann dicht über dem Quedfilberfaden 3u. Denfen wir und nun die Rapillarröhre mit einer willfürlichen Teilung verschen, um den Stand der Quedfilberfaule in ihr ablefen und figieren zu können, jo wurde letterer als Daß für die Temperatur bes Thermometers, und wenn dasselbe genügend lange Zeit mit einer in Bezug auf ihre Temperatur zu bestimmenden Gubstang in Berührung gewesen ift,

bis eine vollständige Ausgleichung eingetreten ist, auch als Maß für die Temperatur der Substanz angesehen werden; man würde also mit einem solchen Thermometer schon die Temperaturen zweier Substanzen vergleichen und angeben können, welche von beiden die höhen ist. Eine genauere quantitative Bestimmung oder Vergleichung wird aber erst ermöglicht durch Einführung unveränderlicher und jederzeit reproduzierbarer Normaltemperaturen, bei welchen ganz charakteristische Prozesse für bestimmte Substanzen stattsinden

Newton hat zuerft im Unfang des vorigen Jahrhunderts eine auf feste Temperature begründete Thermometerifale eingeführt, und zwar als feste Temperaturen neben andern Die Temperatur bes ichmelsenden Gifes und Diejenige bes fiedenden Baffert. Diefer von Newton gemachte Fortichritt ift aber erft fpater zu allgemeiner Anwendung aclangt, und zwar durch die befannten brei Physiter, deren Ramen noch heute mit ber gebräuchlichen Thermometerftalen verfnupit find, nämlich burch G. D. Jahrenbeit (geb. 1686 in Dangig, geft. 1736 in Solland) um das Jahr 1724, durch R. A. Reaumur igeb. 1683 gu La Rochelle in Frantreich, geft. 1757 in Paris) und burch A. Celfins (geb. 1701, geft. 1744 gu Upfala). Man ift alfo übereingefommen, als Normaltempereturen gur Bestimmung gweier Jundamentalpuntte auf der Thermometerftale gu mablen tie Temperaturen des unter einem bestimmten (Normal-) Drude ichmelzenden Gijes und fiedenden Baffers, welche fich nach den forgfältigften Beobachtungen als burchaus unveranderlich ergeben haben. Alle Rormalbrud gilt nach den Beichluffen bes meteerologischen Mongresses zu Rom im Jahre 1879 der Drud einer 760 mm hohen Onedfilber faule vom ivegifiichen Bewichte 13,50503, beren Temperatur bie bes ichmelsenden Gijes it. und die fich unter 450 geographischer Breite im Niveau der Meerespherfläche befindet.

Bur Bestimmung des einen Fundamentalpunktes, des sogenannten Eispunktes oder Nullpunktes, der nur in sehr geringem Maße vom Trud abhängig ist, wird das Therms meter in ein trichtersörmiges Gefäß gebracht, das mit reinem Schnee oder mit reinem, sein zerstoßenem oder besser sein geschabtem Eis gefüllt ist und unten mit einem Tubnssür den Absluß des Schmelzwassers versehen ist (Abb. 553). Das Thermometer wird in vertikaler Richtung bis nahe an den Eispunkt und darüber sorgfältig und sest eingebette, so daß nur ein kleiner Raum für die Ablesung frei bleibt; man wartet dann hinreichend lange Zeit, bis ein konstanter Stand des Duecksilbers eingetreten ist, was mit Hilse eines Ableseiernrohrs beobachtet wird: hierauf wird der Duecksilberstand in geeigneter Beiic, etwa durch einen Diamantstrich, auf der Glasröhre markiert.


Die Temperatur, welche zur Bestimmung des zweiten Fundamentalpunftes, des sogenannten Siedepunktes gewählt wird, hängt in hohem Make vom Luftbrud ab. Wasier siedet bekanntlich auf hohen Bergen bei niedrigerer Temperatur, als im Meeresniveau. Bei der Siedepunttbestimmung erweist fich baber für eine einheitliche Bestimmung Die Testiegung eines Normalbrudes und Die jedesmalige Beobachtung Des Barometerftandes als notwendig. Das Thermometer wird in einen von gefattigtem Bafferbampi erfüllten Tampfraum gebracht, und zwar wendet man nach dem Borgang von Rudberg hierzu zwedmäßig ein langes cylinderförmiges Metallgefäß an, in dessen unterem Teile Baffer zum fräftigen Sieden gebracht wird (Abb. 554). Die aus dem Waffer austeigenden Tämpfe umspülen das Thermometer seiner ganzen Länge nach und treten dam nabe an dem oberen Teile des Cylinders in einen Zwischenraum, der von dem ernen Enlinder und einem zweiten Metallmantel gebildet wird, und dann erft aus einer an den unteren Ende des Metallmantels befindlichen Seitenöffnung in die atmojphärifche Luit. Der Metallmantel enthält ferner ein Anfahröhrchen zur Aufnahme eines fleinen Baffermanometers, um einen im Innern bes Cylinders etwa ftattfindenden Überbruck ertennes ju laffen. Das Gefäß des Thermometers muß fich einige Bentimeter über dem Baffer nivean befinden, weil nach forgfältigen Beobachtungen die Temperatur der aus bem Baffer aufsteigenden Dampie einzig und allein von dem auf der Bafferoberfläche laftenden Irud abhängig ift, bagegen die Temperatur des fiedenden Baffers felbit burch bie geringiten Beimengungen fremder Gubftangen beeinflugt wird. Auch hier ift ebenjo wie bei der Eispuntteboftimmung die Ablejung am zwedmäßigften mittels Gernrohre) erft bann aus guführen, wenn man ficher ift, daß bas Quedfilber einen unveranderlichen Stand zeigt


Der so beobachtete und auf geeignete Beise markierte Siedepunkt entspricht bem Luftbrud, welcher zur Zeit der Beobachtung herrschte und mit Hilse des Barometers zu bestimmen ist. Beicht dieser Druck von dem vorhin desinierten Normaldruck ab, so muß der beobachtete Siedepunkt mit Hilse der Regnaultschen Spannkraftstabellen, die den Zusammenhang zwischen Siedetemperatur und Druck numerisch darstellen, auf den Normaldruck reduziert werden. Der Abstand dieses letzteren Siedepunktes von dem Eispunkte heißt der Fundasmentalabstand des Thermometers. Bei der Celsiussichen oder Centesimalstale wird dieser Fundamentalabstand in 100, bei der Reaumurschen Stale in 80 und bei der Fahrenheitsichen in 180 gleiche Teile geteilt. Fügen wir hinzu, daß der Eispunkt bei der Celsiussichen und Reaumurschen Stale mit 0, bei der Fahrenheitschen dagegen mit 32 und die Siedes


puntte dem entiprechend mit 100, 80 und 212 bezeichnet und daß die gleichmäßigen Teilungen auch über den Gispuntt hinaus nach der entgegengeseten Seite fortgesetzt werden, so haben wir alle Daten zur Reduttion der drei verschiedenen Stalen auf einander. Die Gradwerte der Reaumurschen (°R.), Celfiusschen (°C.) und Fahrensheitschen (°F.) Stale verhalten sich also zu einander wie die Zahlen 4:5:9. Die Temperaturen über dem Nullpuntte werden mit dem Zeichen +, diesenigen unter dem Nullpuntte mit dem Zeichen — bezeichnet.

Bei der Fahrenheitschen Stale, die vorzugsweise in England (wo Fahrensheit eine Zeit lang gelebt hatte) und auch in Nordamerita fast ausschließlich in Gebrauch ist, liegt der Nullpunkt nicht bei dem Gefrierpunkt des Wassers, sondern bei dersenigen Temperatur, die Fahrenheit für die tiesste hielt, und welche er durch eine besondere Kältemischung erhielt, nämlich 32 Fahrensheitsche Grade unterhalb des Gispunktes, so daß die Angaben für Lufttemperaturen in der Fahrenheitschen Stale in der Regel durch +- Jahlen angegeben werden.

Ilm eine Gradangabe nach Fahrenheit auf die Stalen von Reaumur oder Celfius zurüdzuführen, ist zunächst von der Fahrenheitschen Gradezahl die Jahl 32 abzuziehen und der Rest entweder mit









556 u. 557. Normalthermometer von Euch.

dem Bruch $\frac{4}{9}$ oder mit dem Bruch $\frac{5}{9}$ zu multiplizieren. Der scheinbar sehr hohen Temperatur von 104° F. entspricht z. B. die Temperatur 32° R. und 40° C.; denn 104-32-72: $72\times \frac{4}{9}=32$ und $72\times \frac{5}{9}=40$. Abb. 555 stellt die drei Thermosmeterstalen neben einander dar.

Die außere Einrichtung der Thermometer tann ben verschiedenen Zweden gemäß fehr mannigsach abgeandert werden.

Die Teilung befindet sich in der Regel nicht auf der Thermometerröhre selbst, sondern auf einem an ihr besestigten Papier= oder besser Milchglasstreisen; Kapillare nebst Skale sind in einer Glasröhre eingeschlossen, die zweckmäßig auch oben zugeschmolzen ist. Die früher übliche Besestigungsart der Stale — die man übrigens bei Instrumenten minder= wertiger Qualität auch jest noch anwendet — welche darin besteht, daß ihr oberes Ende durch einen Kork und ihr unteres Ende durch etwas Lack an der Umschlußröhre besessigt

wird, gibt häufig zu Fehlerquellen Beranlassung, indem der Lack bei höherer Temperatur erweicht und dadurch leicht eine Berschiedung der Stale gegen die Kapillare hervordringt. In neuerer Zeit ist es dem Wechaniker R. Fueß gelungen, durch eine sinnreiche mechaniker Konstruktion die Unverrückarkeit der Stale gegen die Kapillare zu sichern. Aus den Abb. 556 und 557, welche ein Fueßschos Normalthermometer in der Border= und Seitenansicht durstellen, ist diese Konstruktion, die jest bei allen Präzisionsthermometern üblich ist, ersichtlich. Die Stale 88, die mittels seiner Platinschlingen p an der Kapillare rr beseitigt ist, wir ihrem unteren Ende in einem kleinen (Vlastrichter b. seit gelagert, während gegen ihr oberes Ende ein gleich gesormter Glastrichter b. unter Vermittelung einer Platinsederm drück

Das Quecksilberthermometer ist wohl unstreitig wegen seiner Empfindlichkeit, weger der Genauigkeit seiner Ablesung und der Bequemlichkeit seiner Anwendung das wichtigit und mit Recht verbreitetste Instrument zur Temperaturmessung. So einfach aber aus die Einrichtung und Handhabung des Duecksilberthermometers auf den ersten Bilderschicht, so mannigsach sind die Vorsichtsmaßregeln, die bei seinem Gebrauche zu berücksichtigen, und die Korrektionen, die man an seine Angaben anzubringen hat, wenn mar eine sichere und genaue Temperaturbestimmung erzielen will. Um die Temperatur eines Körpers zu messen, muß das Gesäß des Thermometers denselben möglichst innig und hinreichend lange berühren, die der Stand des Quecksilbers sich nicht mehr ändert. Auch muß sede andere Wärmequelle, welche störend einwirken könnte, z. B. auch die Körperwärme des Beobachters, möglichst eliminiert werden. Zur Bestimmung der Lufttemperatur setzt man das Thermometer in den Schatten an einen möglichst zugfreien Ort.

Kalibrierung. Würde die Kapillare an allen Stellen denselben Querichnin besiten und ferner die Teilung der Stale vollkommen gleichmäßig sein, so würden gleiche Ablesungsdifferenzen der Stale gleiche Bolumina der Kapillare und demgemäß auch gleiche Temperaturdifferenzen entsprechen. Die Kapillare wird aber niemals an allen Stellez genau die gleiche Weite besiten, und ebenso wird die Stale, wie alle Teilungen, mit Teilungssehlern behaftet sein; es werden daher die aus den Ungleichheiten in der Bein der Kapillare und aus der Ungleichmäßigkeit der Teilung resultierenden Fehler, das sind die sogenannten Kalibersehler und die Teilungssehler, ermittelt werden müssen, und das seder Ablesung entsprechende Volumen zu erhalten.

Bur Ermittelung der Ralibertorrettionen trennt man nach dem Borgang von Gan Luffac einen Quedfilberfaden von dem das Thermometergefäß füllenden Quedfilber lot. indem man das Thermometer mit seinem oberen Ende nach unten neigt und einen gelinder Stoß gegen das legtere ausübt, oder indem man, nachdem man das Queckjilber aus des Befage nach bem oberen Ende hin hat gufliegen laffen, bas Thermometer in feiner Mim in horizontaler Lage halt und raich mit bemielben eine Schleuderbewegung ausführt: & reißt dann in ber Regel infolge irgend eines an ber inneren Glasmandung haftendes mitroftopischen Luftblaschens ein Quedfilberfaden ab, den man burch einfache Manire lationen beliebig verlängern oder verfürzen fann. Diefer Faben wird burch bie Ravillar röhre der gangen Lange nach hindurchgeschieft, indem die beiben Endpuntte des Fadens in ber erften unterften Lage in geeigneter Beife martiert werben, alebann ber gater um seine ganze Lange vorwarts geschoben wird, fo bag ber neue Unfangepuntt genau mit dem vorigen Endpunkt zusammenfällt, die neue Lage der Endpunkte wieder mar fiert und dies Berfahren fortgesett, bis die gange Röhre mit Marken verschen ift, dern Abstand ftete genau einem und bemielben Rauminhalt, nämlich bemienigen bes Quedulberfadens, entspricht. Mit Gilfe einer jolchen, an einem geteilten Thermometer ausgeführten Ralibrierung erhält man die icheinbaren Raliberfehler, welche an die Angaben Des Thermemeters angebracht werden muffen, um die entsprechenden mahren Bolumina ber Lavillate zu erhalten. In diesen scheinbaren Ralibersehlern find aber auch zugleich die Unregelmäßigfeiten der Teilung enthalten; für feinere Meffungen ift daher auch noch bie Rennmit ber Teilungefehler der Stale erforderlich, um and biefen, sowie den icheinbaren Ralber fehlern die reinen Kaliberfehler, wie fie einer volltommen gleichmäßigen Teilung em fprechen würden, abzuleiten. Manche Thermometerfabritanten fertigen, falle die Raliber fehler ber Rapillare vorher bestimmt oder befannt find, die Teilung der Stale abiidilid


in der Beise ungleichmäßig an, daß für die Angaben des Thermometers die Ungleichscheiten des Kalibers durch diejenigen der Teilung gerade aufgehoben werden. Methoden, welche für seinere Kalibrierungen vorzugsweise angewendet werden, sind von Sap-Lussac, von Hallström, von Bessel, von Reumann und vielen andern angegeben worden.

Fabenkorrektion. Gine weitere bei Temperaturbestimmungen mittels des Quecksilberthermometers zu berücksichtigende Fehlerquelle rührt daher, daß nur in den selkensten Fällen das Thermometer in allen seinen Teilen die zu bestimmende Temperatur der betressenden Substanz oder des Bades besit, sondern daß dies meistens nur für das Gefäß und vielleicht sür einen kleinen Teil der Kapillarröhre der Fall ist, z. B. wenn nur geringe Mengen der Substanz, deren Temperatur bestimmt werden soll, zur Verfügung stehen. An die Ablesungen des Thermometers wird dann die sogenannte Korrektion wegen des herausragenden Fadens oder kurz die Fadenkorrektion angebracht werden müssen, deren Größe proportional ist der Länge des herausragenden Fadens, der Temperaturz differenz zwischen Quecksilbergesäß und Faden und dem relativen Wärmeausdehnungs-koefsizienten (vgl. S. 433 ff.) von Quecksilber gegen Glas.

Nachwirtungsdilatationen. Es hat sich gezeigt, daß Thermometer, besonders aus thüringischem Glas älterer Zusammensehung, im Lause der Zeit Underungen erfahren, die daher rühren, daß sich das Thermometergefäß nach der Ausertigung zwar langsam, aber lange Zeit hindurch noch zusammenzieht, so daß der Eispunkt in die Höhe rückt und die Temperaturangaben zu hoch sind. Es empsiehlt sich daher, Thermometer nicht uns

mittelbar nach ber Anfertigung in Gebrauch zu nehmen und die Fundamentalpunkte erst längere Zeit nachher zu bestimmen und auchspäter von Zeit zu Zeit zu kontrollieren.

Von diesen dauernden Nachwirkungserscheinungen sind noch zu unterscheiden vorübergehende Anderungen, welche das Bolumen des



558. Maximum. und Minimumthermometer.

Quedfilbergefäßes infolge ber verschiebenen Temperaturen, benen es ausgeset mar, erleibet, und welche fich vorzugeweise in den Berrudungen bes Giepunttes zeigen. Bird ein Thermometer nach feiner Gispunttbeftimmung porübergehend einer höheren Temperatur ausgesett und hernach von neuem sein Gispunkt bestimmt, so vergeht eine gewisse Reit, ebe bas erweiterte Gefäß fein ursprüngliches Bolumen wieder annimmt, der Eispunkt wird infolgebeffen deprimiert, und der Betrag der Depreffion ift für verschiedene Glassorten verschieden und um jo größer, je höher die vorangegangene Erwarmung war. Man pflegt beshalb als unteren Fundamentalpuntt eines Thermometers ben beprimierten Gispuntt anzunehmen, welchen das Thermometer nach einer unmittelbar vorhergegangenen Siedepunktbestimmung zeigt. Erst in der neueren Zeit hat man sich eingehender mit der Untersuchung dieser für Die Biffenschaft wie für die Brazis wichtigen thermischen Rachwirkungen bes Glases befcfiftigt und gefunden, bag biefelben von der chemischen Busammenfegung der Glassorte abhangen, und zwar, daß fie fehr bedeutend find bei Glassorten, die Ratron und Rali in nahezu gleicher Menge, und gering bei Glasforten, die entweder nur Rali ober nur Natron enthalten. In neuerer Beit werden nun von ben Gebr. Schott in Jena Glassorten ber letteren Urt hergestellt, die unter bem Namen Jenenfer Glas befannt find, bei welchen bie Nachwirfungsbilatationen nach Erwärmungen bis zu 100° von verschwindender Größe find, so daß jest bessere Thermometer ausschlichlich aus Jenenser Glas angesertigt werden.

Die vorhin erwähnten, zum Teil schwierigen und zeitraubenden Untersuchungen bezüglich des Kalibers, der Teilung u. s. f. wird man nur für feinere Thermometer (Normalthermometer) ausführen; bei Instrumenten geringerer Qualität begnügt man sich damit, die Fundamentalpunkte zu bestimmen und sie in Temperaturintervallen von 5 zu 5 mit einem Normalthermometer zu vergleichen. Gine solche Vergleichung, Prüfung und

Beglaubigung von Thermometern führt gegen Entrichtung einer verhältnismäßig geringen Brufungegebühr die Physitalisch Technische Reichsanstalt aus.


Nach ber Mühe und Sorgfalt ber Berftellung eines Thermometers richtet fich natur lich auch bessen Wert. Während man ein gewöhnliches Badethermometer mit Lapierilale ichon für 1 Mart erhalten fann, beträgt der Preis eines in 0,10 geteilten und von etwa – 5° bis 4. 1()5° reichenden Normalthermometers mit Patentkonstruktion 40−50 Rad.

Die besten Instrumente in Deutschland liefert R. Fueß (vorm. 3. G. Greiner jr.


& (Beifler) in Steglit bei Berlin, ferner Beifler in Bonn.

Die Grenzen für die Thermometerstalen find je nach bem 3mede, bener bie Juftrumente bienen jollen, engere ober weitere. Bahrend Thermometer für den Sausbedarf 3. B. ben Siedepuntt des Baffers ebenfo gut wie tie ftrengfte Wintertalte anzugeben im ftande fein muffen, brauchen die Stalen berienigen Thermometer, beren fich die Argte gur Bestimmung ber Temperam bes menichlichen Rörpers bedienen, nur wenige Grade über und unter ba Mitteltemperatur (etwa um 360 nach Celfine) zu umfaffen.

Rwedmäßig aber ist es, wenn auch ärztliche Thermometer, die is 0,10 C. geteilt fein muffen, behufs Kontrolle wenigstens ben Gispuntt angeben und ihre Napillare, um eine ju große Lange einzuschränten, über ben



Marimum= und Minimumthermometer. Für gewisse Zwecke der Beobachtung hat man Thermometer fonstruiert, die ben tiefften ober höchften Stand ertennen laffen, ben fie mahrend irgend eines Beitintervalls gehabt haben. Man nennt dieselben Maximum- und Minimumthermometer. Das befannteste berartige Instrument in das Rutherfordiche (Abb. 558). Zwei Thermometer find auf einem Brettchen in horizontaler Lage befeitigt, bas eine aa mit Quedfilberfüllung für hohe, das andere bb mit Alfoholfüllung für niedrige Temperaturen. 3: dem erfteren liegt ein fleiner Stahlstift c. welchen bas




thermometer.

2,0

und Minimum. thermometer.

Quedfilber bei feiner Ausbehnung vor fich herichiebt, beim Burudgehen aber liegen laft: er zeigt somit ben höchsten Stand bes Quedfilbers an. In bem Altoholthermometer befindet fich ein leichtes, mit zwei Anöpfchen versehenes Glasftabchen d, bas vom Altohol bei feiner Busammenziehung mitgenommen wird, welches aber, wenn ber Alfohol nic ausdehnt, an feiner Stelle liegen bleibt, indem der Altohol an ihm vorbeifliest. Das vordere Knöpfchen des (Blasftabchens zeigt also die niedrigfte Temperatur an, welche ftattgefunden hat. Durch Reigung des Brettchens, reip, mit Silfe eines Magnete tonnen Glasstäben und Stablitift wieder bis gur Alfohole, reip. Quedfilberfläche berangeideben werden, wodurch das Anstrument für eine neue Meffung anzuwenden ift.

In Abb. 559 ist ein neueres medizinisches Maximumthermometer dargestellt, bei dem ein Quecksildersaden a durch ein Luftbläschen b vom Quecksilder des Gefäßes und der unteren Rapillare losgetrennt ist. Bei steigender Temperatur wird der abgetrennte Faden vorgeschoben, bei sinkender bleibt er liegen; er zeigt somit die höchste Temperatur an, die statgesunden hat. Durch eine sanste Schleuderbewegung kann man den Faden wieder in eine tiesere Lage bringen. Abb. 560 zeigt das in neuerer Zeit vielsach in Gebrauch besindliche Sixsche Maximum- und Minimumthermometer. ACB ist eine Uförmig gebogene Glaszöhre mit einem größeren Glaszefäß A und einem kleineren B. mm' ist eine Quecksilbersäule; der Raum A bei m und ebenso ein Teil des Raumes B bei m' ist mit Alsohol oder mit Kreosot und Wasser gefüllt; i und i' sind zwei kleine stählerne in der Thermometerröhre verschiedbare Stifte. Dehnt sich die Flüssgest in A aus, so wird die Quecksilbersäule mCm' und mit ihr der Index i' nach B zu verschoben; i' wird also, wenn sich die Flüssgesti wieder in A zusammenzieht, das Maximum der Temperatur ansenn sich die Flüssgesti wieder in A zusammenzieht, das Maximum der Temperatur ansen



661. Ansdehnung durch die Warme.

662. Bebelpprometer.

hat. Bohl jeder hat die Beobachtung gemacht, daß Eisenbahnschienen nicht unmittelbar an einander stoßen, sondern daß sich stets eine gewisse Luftstrecke zwischen ihnen besindet, um eine freie Ausdehnung bei der Erwärmung zu ermöglichen. Die Kraft, mit welcher die Ausdehnung bei der Erwärmung und die Zusammenziehung bei der Abfühlung vor sich geht, läßt sich durch nichts überwinden. Technisch ist die Kraft der Zusammenziehung während der Abfühlung mit Erfolg verwertet worden, um starte Mauern eines Gebäudes, die sich nach außen geneigt hatten, wieder parallel zu richten. Zu diesem Zwede wurden parallele Eisenstangen quer durch die Mauern gezogen, dieselben start erwärmt und dann sest verschraubt. Bei der Abfühlung zogen sich die Eisenstangen mit solcher Kraft zusammen, daß durch Wiederholung des Bersahrens ein Geraderichten der Mauern ermöglicht wurde.

Die Größe ber Ausbehnung hängt von der Natur der Substanz ab, ist also für die gleiche Temperaturerhöhung bei den verschiedenen Substanzen verschieden. Nach der mechanischen Bärmetheorie, nach welcher die Bärme als eine Art von Bewegung aufzusafsen ist, haben wir uns die Ausdehnung eines Körpers durch die Wärme in der Art zu erklären, daß die Atome und Moleküle des Körpers in schwingender Bewegung sind, und daß ihre Schwingungsweite mit wachsender Temperatur zunimmt und für die versschiedenen Körper verschieden ist. Man nennt die Größe, um welche sich die Längenzeinheit (also 1 m) einer Substanz in einem bestimmten Temperaturintervall pro 1 ° C.

Temperaturerhöhung verlängert, den linearen Ausdehnungstoeffizienten der Substanz innerhalb dieses Temperaturintervalls.

Ift li die Lange eines Stabes bei der Temperatur to C. und lo diejenige bei der Normaltemperatur 0° C., ferner a der Ausbehnungskoeffizient des Materials, aus dem





564. Bregnetiches Metallthermometer.

ber Stab besteht, so gilt die Gleichung l. = lo (1 + at) und umgekehrt $l_0 = l_t (1 - \alpha t)$. Mit hilfe des in Abb. 562 bargestellten Bebelpprometers laffen sich die Ausdehnungstoeffizienten von Stäben aus verschiedenen Materialien bestimmen, refp. mit einander vergleichen. Der Stab A, beffen Ausbehnung beftimmt werben foll, drudt mit bem einen Ende gegen die Schraube S, mit bem anderen gegen den Hebel H, und zwar nabe an feinem Dreb-puntt O, so daß das obere Ende des Hebels schon bei geringer Musbehnung bes Stabes einen beträchtlichen Beg gurudlegt, welcher burch eine zweite Bebelübertragung noch vergrößert und an der empirisch graduierten Stale T mittels ber unteren Spipe bes Fühlhebels H. abgelesen wird. Der Stab A tann babei in ein geeignetes Befag gebracht werben, bas mit fleingeftogenem Gis gefüllt refp. als Wasser- ober Dampsbad für verschiebene Temperaturen verwendet werden tann. Gin Pracifionemegapparat gur Beftimmung ber Ausbehnung von Magftaben ift bereits fruher (vol. S. 217 u. 218) beschrieben worden. Im allgemeinen machft ber Wert des Ausdehnungstoeffizienten mit fteigender Temperatur; für bie meisten praktischen Zwede pflegt man ihn für bie mittleren Temperaturen als konftant zu betrachten. Er beträgt für Tempereturen im Mittel zwischen O und 100° C. für Gifen O,000012, für Glas 0,000 008 bis 0,000 009, ebenso für Platin 0,000 009, für Meffing 0,000018 bis 0,000019, für Bint 0,000029, für Rupfer 0,000017, für

> Queckfilber 0,000 181; eine Queckfilberfäule von 1 m Länge dehnt sich als bet einer Temperaturerhöhung von 1°C. um 0,181 mm aus. Die Thatsache, daß Glas und Platin fast den gleichen Ausdehnungstoeffizienten haben, ist für den Physiter wie für den Chemiter von großer Bedeutung, weil darauf die Möglichkeit beruht, Platindrähte in Glas einzuschmelzen, ohne daß bei der Abkühlung und Zusammenziehung ein Zerspringen des Glases eintritt.

Rompensationspendel und Streifen. Metallthermometer. Auf der verschiedenen Ausdehnung der Metalle beruht die Einrichtung des Kompensationspendels (Abb. 563). Es besteht aus drei Eisen= und zwei Zinkstangen. Durch die nach unten hin stattsindende Ausdehnung der Eisenstangen EEE senkt sich die Bendel-

linse P, wodurch die Schwingungsdauer vergrößert wird, durch die nach oben hin flattfindende Ausdehnung der Zintstangen ZZ wird die Pendellinse gehoben und dadurch
wieder die Schwingungsdauer verkleinert. Wählt man die Gesamtlängen der Stangen
so, daß sie sich umgekehrt wie ihre Ausdehnungskoeffizienten verhalten, so wird die
Pendellänge und damit auch die Schwingungsdauer des Pendels durch Temperaturänderungen nicht beeinslußt.

Ein Kompensationsstreifen besteht aus zwei gleichgesormten, der Länge nach an einander genieteten oder gelöteten Streisen verschiedener Metalle, z. B. Messing und Stahl. Bei einer bestimmten Temperatur to ist er gerade, bei höherer Temperatur krümmt er sich, und zwar bildet das Messing, weil es sich stärker als Stahl ausdehnt, die konveze Seite und umgekehrt bei einer Abkühlung unterhalb der Temperatur to die konkave Seite des Streisens. Solche Kompensationsstreisen werden bei den Unruhen der Chronometer benutzt, um deren Gang unabhängig von der Temperatur zu machen. Die Breguetschen Metallthermometer (Abb. 564) bestehen gleichfalls aus solchen spiralförmig aufgerollten Kompensationsstreisen aus Platin und Silber, die sich bei steigender oder fallender Temperatur nach der einen oder der anderen Seite krümmen. Die Größe der Krümmung kann entweder direkt oder mit Hilse eines Fühlhebelmechanismus oder eines Zahnrad-


getriebes auf einen über einer empirisch gradulerten Stale einspielenden Beiger übertragen werben und

bietet fo ein Daß für die Temperatur.

Abb. 565 stellt ein Maximum= und Minimum= Metallthermometer bar. Die beiden Zeiger B und C find unabhängig von bem Rompensationsstreifen angeordnet und werden von dem eigentlichen Thermometerzeiger A vorgeschoben, mahrend fie bei beffen Rudgang fteben bleiben und fo bie bochfte, refp. tieffte Temperatur martieren. Rach ber Ablesung fonnen fie wieber bem Mittelzeiger nachgeführt werben. Die Metallthermometer haben aber feinen fehr hoben missenschaftlichen Wert, weil bas thermische Berhalten ber Metalle zu tompliziert und noch zu wenig erforscht ift, und weil die Angaben von Metallthermometern nicht blog durch Anderungen ber Glaftigität, die mit ber Beit und burch atmosphärische Ginfluffe hervorgerufen werben, sonbern auch burch bas Auftreten von Thermoftromen in nicht unerheblichem Mage verfalicht werben tonnen.

Auf die Ausdehnung fester Substanzen, z. B. von Graphit, bei erhöhter Temperatur gründen sich die Phrometer oder Higemesser, welche man zur Wessung hoher Higegrade, z. B. bei Hüttenprozessen, in Borzellanöfen u. s. w. konstruiert hat.

Um die Ausdehnung, welche das Bolumen eines isotropen, d. h. nach allen Richtungen gleichartigen Körpers durch Temperaturerhöhung erfährt, zu bestimmen, hat man seinen kubischen Ausdehnungs-toeffizienten in Rechnung zu ziehen, d. i. die Größe,




565. Maximum- und Minimum-Metallthermometer.

um welche sich die Bolumeneinheit des Körpers pro 1° C. Temperaturerhöhung aussbehnt. Der kubische Ausdehnungskoeffizient ist seinem Betrage nach das Dreisache des Iinearen.

Wir haben gesehen, daß die verschiedenen Körper sich durch die Wärme verschieden ausdehnen. Es tann sich aber auch ein und derselbe Körper nach verschiedenen Richtungen verschieden ausdehnen, die Schwingungsweiten seiner Molekuse können nach gewissen Richstungen freiere und größere sein, als nach anderen (anisotrope Körper). Dies ist dei vielen Krystallen der Fall. Die Ausdehnung des Kalkspats ist z. B., wie der berühmte Krystallograph Witscherlich gefunden hat, in Richtung seiner krystallographischen Uchse größer als in jeder anderen Richtung. Uhnliches sindet bei vielen organischen Geweben statt. Gespannte Kautschuftreisen oder eine Kautschukröhre zeigen ein sehr merkwürdiges Bershalten; sie verkürzen sich nämlich, wie zuerst Joule experimentell gezeigt hat, bei der Erwärmung.

Ausbehnung der Flüssigkeiten. Ebenso wie seste Borper werden auch stüssige und gassörmige Körper durch die Wärme ausgedehnt, und zwar wächst im allgemeinen der kubische Ausdehnungskoefsizient der Flüssigkeiten mit zunehmender Temperatur. Er läßt sich indirekt aus der scheinbaren Ausdehnung ermitteln, welche die Flüssigkeit in einem Gefäße von bekannter Ausdehnung erfährt. Wan benutzt zu diesem Zwede ein sogenanntes Pyknometer, d. i. ein mit einem eingeschliffenen Stöpsel versehenes Glasslächen (Abb. 566), wie es zur Bestimmung des spezissischen Gewichts von Flüssigkeiten benutzt wird, und bestimmt durch Wägung die Flüssigisteitsmassen, welche es bei den Temperaturen faßt, für deren Intervall der Ausbehnungskoefsizient bestimmt werden soll.

Direkt, alfo unabhängig von der Ausdehnung des Gefäßes, laßt fich die mahre Ausdehnung einer Flüssigfeit bestimmen mittels der Wethode der kommunizierenden Röhm, die von Dulong und Petit und später von Regnault zur Bestimmung der absolute



566. Pyknometer. 567. Dichtemaximum des Wassers.

Ausdehnung des Quecffilbers angewandt worden ift. Die beiden vertifalen Schenfel 11 und bb einer durch das horizontale Rohr ce mit einander verbundenen, mit Quedfilber gefüllten U=Röhre (Abb. 568) befinden nich in zwei Glasgefäßen A und B, von denen bas eine mit fleingestoßenem Gis, bas anden mit einer auf verschiedene Temperaturen t ju bringenden Fluffigteit gefüllt wird. Aus der infolge der Temperaturdifferenz to-0°C. stattfindenden Höhendiffereng H. - Ho der beiden Quedfilberfäulen ergibt fich der tubische Ausbehnungstoeffizient a bes Quedfilbers burch die einfache Formel $\alpha = \frac{\mathbf{H}\, \mathbf{t} - \mathbf{H_0}}{\mathbf{r}}$. Die Ausmeffung der Sohen Ho und H, erfolgte mittels bes zu biefem Zwede von Dulong und Betit tonftruierten, auf G. 214 ff. bereits beschriebenen Rathetometers.

Baffer behnt sich sehr ungleichmäßig und von etwa 15° C. ab stärker aus als Queckilber.


```
Der Ausdehnungstoeffizient des Wassers bei 15° C. ift 0,00018,
" " " " " " " " " " " " " 0,00082,
" " " " " " " 15° " " 0,00107,
" " " " " " 15° " " 0,00168.
```

Alfohol dehnt fich also stärker aus als Baffer, und Substanzen, die flüchtiger find wie Alfohol, noch stärker als biefer.


Das Berhalten einer großen Anzahl von Flüssigieteten könnte zu der Schlußfolgerung verleiten, daß mit einer Temperaturerhöhung stets eine Bolumenvergrößerung verbunden ist. Dies ist aber nicht der Fall; es findet eine wichtige Ausnahme von der allgemeinen Regel statt: Wasser zeigt ein anomales Berhalten. Füllt man einen Glaskolben, desen Hals in eine enge lange Röhre ausmündet, mit Wasser von Zimmertemperatur und set ihn alsdann in ein Wasserbad, das auf der konstanten Temperatur von 0°C. erhalten wird, so beobachtet man ein allmähliches Sinken der Wassersaule infolge der Zusammenziehung des Wassers. Diese Zusammenziehung sindet aber nur so lange statt, dis das Wasser im Kolben die Temperatur von + 4°C. erreicht hat; von da ab bleibt die Säule einen Augenblick unbeweglich, um bei weiterer Abkühlung dis zu 0°C. wieder zu steigen. Das Wasser besitzt also bei + 4°C. das Wazimum seiner Dichtigkeit.

In dem mit Wasser gefüllten und einem Eismantel B umgebenen Glasgesäß A (Abb. 568) zeigt das oberste der drei horizontalen Thermometer die tiesste Temperatur (0° C.), das unterste die höchste Temperatur (+ 4° C.) an, weil das unter 4° C. abgekühlte Wasser speziesche fit, als das Wasser von + 4° C. und deshalb oben schwimmt

Bei der Erstarrung des Wassers zu Eis sindet eine plösliche und sehr bedeutende Bolumenzunahme statt und zwar mit einer Kraft, welche im stande ist, die stärksten eisernen Röhren zu zersprengen — eine unliedsame Ersahrung, die wir nur zu häusig nach anhaltendem Froste an den Wasserzuleitungsröhren unserer Häuser zu machen Gelegenheit haben. Da das Eis infolge der beträchtlichen (etwa 1/8 betragenden) Ausdehnung spezissisch leichter ist als das Wasser, aus dem es sich bildet, schwimmt es auf demselben. Auf diesem anomalen Berhalten des Wassers beruht die für den Haushalt der Natur so wichtige Thatsache, daß das Wasser unserer Flüsse und Seen von der Obersläche aus zufriert, während es in der Tiese noch die Temperatur von 4°C. besitzt. In seinem klassischen Werte "Die Wärme betrachtet als eine Art der Bewegung" eitiert Thndall die Borte, mit denen Rumford seiner Bewunderung für diese Einrichtung der Natur Ausdruck verleiht: "Denken Sie sich einen See unter einem klaren Winterhimmel. Das Wasser an der Obersläche wird kalt, zieht sich zusammen, wird dadurch schwerer und sinkt vermöge seines größeren Gewichts in die Tiese, während das ausstegende, leichtere Wasser an seine Stelle tritt. Nach einer







Anodehnung der Gase bei konstantem Druck.

Weile wird auch dieses Wasser talt und sinkt unter. Auf diese Weise ist ein Areislauf hergestellt, wobei das kalke, dichte Wasser untersinkt, und das wärmere und leichtere an die Oberfläche steigt. Denken wir uns diesen Vorgang sortgesetzt, auch nachdem sich bereits die ersten Siskrusten an der Oberfläche gebildet haben. Das Sis würde sinken, und dieser Prozes würde so lange andauern, die das ganze Wasser des Sees sest geworden ist. Die Folge davon müßte der Tod jedes lebenden Wesens im Wasser sein. Aber gerade, wenn die Dinge kritisch werden, tritt die Natur aus ihrem gewöhnlichen Gange heraus, versanlaßt das Wasser, sich bei der Abkühlung auszudehnen, und läßt das kalke Wasser wie Ol auf der Oberfläche des unteren wärmeren schwimmen. Es tritt Sisbildung ein; aber die seiste Substanz ist viel leichter als die darunter liegende flüssige, und das Sis bildet ein schwisendes Dach über den lebenden Wesen der Tiese."

Ausdehnung der Gase. Die Ausdehnung der Luft läßt sich durch folgenden einsfachen Bersuch zeigen: Bon einem Glastolben F (Abb. 569), der nur Luft enthält, führt ein zweimal gebogenes Glasrohr zu einer mit Basser gefüllten und unter Basser umgestülpten Glasröhre tt, in welcher die Bassersaule durch den Atmosphärendruck sestgehalten wird. Bird nun der Glastolben erwärmt, so dehnt sich die Luft in demselben aus, Luftblasen steigen in die Röhre tt auf, verdrängen die Flüssisseit aus ihr, und das Bolumen der verdrängten Flüssisseit bietet ein Maß für die Ausdehnung des Gases. Gan-Lussach hat

bie wichtige Entbedung gemacht, daß alle sogenannten permanenten Gase sich sast genau um den gleichen Bruchteil des bei 0° C. von ihnen eingenommenen Bolumens ausbehnen, wenn sie bei konstantem Druck um 1° C. erwärmt werden; und zwar beträgt wistante dieser Bruchteil, der mittlere Ausbehnungskoeffizient der Gase $\alpha=0$,00000 oder abgekürzt $=\frac{1}{278}$.

Ferner haben Gay=Luffac und nach ihm Dulong und Betit gefunden, daß diese Ausbehnung ber Temperaturzunahme proportional ift, folange die Gafe von dem Buntt, bei welchem fie durch gemeinsame Wirkung von Druck und Rälte flüffig gemacht werden können, hinreichend weit entfernt find. Hieraus folgt weiter, daß zwei Gase bei gleichen Temperaturen und gleichem Drucke stets daßselbe Dichtigkeitsverhältnis zu einander haben



670. Jofeph Sonis Gay-Suffac.

Sind vo und v die Bolumina bei demselben Drucke und bei den Temperaturen 0° und t° C., so lautet das Cap-Lussaciche Gesetz

v — vo (1 + at) =
vo (1 + 0,00367.t). Die Ausbehnung der Gaie
ist noch nach einer anderen,
nachher zu besprechenden Wethode zuerst von Audberg und nachher sat
gleichzeitig in ausgedehnter und sehr sorgsältiger
Weise von Magnus und
von Regnault untersucht
worden.

· Berbindung bei Mariotteschen mit dem Gap=Lussacschen Geses Bie bereits im ersten Teile dieses Buches erwähnt ift, verhalten sich bei gleichen Temperatur die Bolumina eines Gases umgekehrt wie die Drucke (Boyle-Mariottessches Geses).

$$\mathbf{v_0}: \mathbf{v_1} = \mathbf{p}: \mathbf{p_0}$$
, oder $\mathbf{p} \, \mathbf{v_1} = \mathbf{p_0} \, \mathbf{v_0} = \mathbf{fonftant}$.

Nach dem Bay-Luffacichen Gefet ift aber

$$v = v_1 (1 + \alpha t)$$
, ober $v_1 = \frac{v}{1 + \alpha t}$.

Sett man diesen Wert für v. in die vorige Gleichung ein, so erhält man bas Marionteiche Geset mit dem Gan-Lussacschen vereinigt in der Form

$$\frac{\frac{p \, v}{1 + \alpha \, t}}{1 + \alpha \, t} = p_0 \, v_0 = \text{fonftant},$$

$$v_0 = \frac{p \, v}{p_0 \, (1 + \alpha \, t)}.$$

aus welcher sich ergibt

Diese Formel, auf welche unter anderem die Theorie der Gastraft- und Heifluste maschinen beruht, wird sehr häufig benutt, um das bei irgend einer Temperatur t und

trgend einem Drude p beobachtete Bolumen v eines Gases auf den Normalbrud 760 mm und die Normaltemperatur 0° C. zu reduzieren.

Es möge an dieser Stelle, einem im ersten Teile dieses Werkes bei der Besprechung. bes Luftbruckes gegebenen Hinweis gemäß, die Beschreibung der Einrichtung und Answendung des Quecksilberbarometers eingeschaltet werden.

Torricelli, der bedeutenbste Schüler Gatileis, hat zuerst durch das Experiment den Beweis für die Existenz und die Wirkung des Luftdrucks geliefert, und die Wissenschaft feiert ihn daher mit Recht — mögen auch Galilei und Descartes den Gesdanken früher gehabt haben — als den Entdecker eines neuen Gesehes und als den Ersinder des Barometers. Im Jahre 1643 oder 1644 machte Torricelli in Florenz den berühmten Versuch, welcher jest noch von den Physikern in derselben Weise angestellt

Er nahm eine starte wird. Blasröhre von etwa 1 m Länge, bie an einem Ende zugeschmol= gen und so weit war, daß die untere Offnung mit bem Finger perichloffen werben fonnte. Diefe Röhre füllte er bis oben bin mit Quedfilber, verschloß fie mit bem Finger, fo baß beim Umtehren tein Quedfilber herausfließen konnte, brachte fo bas untere Ende in ein mit Quedfilber angefülltes Befaß, unter ben Spiegel ber Fluffigteit und zog bann ben Finger von der Offnungweg (Abb. 573). Es zeigte fich, daß bas Quedfilber im Innern der Röhre nur bis zu einem gewiffen Buntte herunterfant, auf bem es ftehen blieb, fo oft er auch bas Experiment wieberholte; biefer Buntt lag über dem Spiegel b immer gleich hoch bei a. Die Röhre mochte 1 ober 2 m Iang fein, die Quedfilberfaule



571. Beinrich Guftan Magnus.

hatte immer eine vertikale Höhe von ungefähr 76 cm. Der obere Raum der Röhre enthielt kein Queckliber; er war leer, und die Luft hatte keinen Zutritt zu ihm. Noch heute heißt dieser leere Raum dem Entdecker zu Ehren die Torricellische Leere oder das Torricellische Bakum. Die Quecklibersäule da hält dem auf die Queckliberobersläche dausgeübten Luftdruck das Gleichgewicht, und ihre Länge dietet ein Maß für denselben. Sine solche Borrichtung ist die einfachste Form eines Gefäßbarometers. So instruktiv und schön der Torricellische Bersuch auch für Demonstrationszwecke ist, für genauere wissenschaftliche Beodachtungen ist ein auf diese Weise hergestelltes Barometer nicht genügend. Die Luft läßt sich durch diese einfache Manipulation nicht vollständig aus dem Innern der Glaszöhre entfernen; sie haftet mit großer Hartnäckseit an den inneren Glaswänden, bringt einen Druck auf das Quecksilber innen hervor und bildet somit eine Fehlerquelle, welche nur beseitigt werden kann, indem man das Quecksilber in der Röhre während der Füllung auskocht, oder indem man zur Quecksilberfüllung die Quecksilberlustpumpe anwendet.

Ferner ist für genauere Beobachtungen ein konstantes Niveau der Quedfilberobersläche im Gefäße notwendig, von welchem aus die Länge der Quedfilbersäule zu messen ist. Bei sinkendem Luftbrud wird Quedfilber aus der Röhre in das Gefäß fließen, bei steigendem Luftbrud umgekehrt Quedfilber aus dem Gefäß in die Röhre aufsteigen; man

würde also in der beschriebenen Anordnung keinen konstanten Rullpunkt für die unter Ablesung haben, es sei denn, daß der Durchmesser des unteren Gefäßes so groß gewählt würde, daß durch das Sinken oder Steigen des Quecksilbers in der Röhre sein Quecksilber-niveau nur in so geringem Grade beeinslußt wird, daß man die Niveauänderung ganz vernachlässigen könnte. So große Gesäße wären vielleicht für Instrumente, die ein sür allemal eine seste Ausstellung haben, zweckmäßig anwendbar, nicht aber für solche, die transportiert werden, um auf Reisen Beobachtungen mit ihnen anzustellen.

Um diesem Übelstande abzuhelfen, hat der französische Dechaniter Fortin eine sinnreiche Einrichtung angegeben, die es ermöglicht, das Niveau im Gefäße stets auf denselben Bunkt zu bringen, und deren Brinzip auch heute noch bei allen besseren Gefäßbarometern



572. Evangelifta Torricelli.

Anwendung Der Boben bes Gefakes wird burd einen starken Lederbeutel !! (Abb. 574) gebildet, gegen welchen von unten ber burch eine Schraube s ein Drud ausgeübt werben fann, so daß dadurch das ibm enthaltene Quedfilber gehoben ober gefenft merben fann, bis es bie untere fehr feine Spite eines in bas Befag bineinragenden feften Elfenbeinstiftes r eben berührt. Diese Spite bildet ben Rullpunft der auf der Metallhülse des Inftruments aufgetragenen Dagftabteilung M (Abb. 575), an melcher mittels des Bahntriebes Z und ber Bifiervorrichtung V der Stand ber oberen Quedfilberfuppe abgelesen wird. Barometerröhre ragt

so tief in das Gefäß hinein, daß sie immer mit ihrer seinen Öffnung sich unter dem Spiegel des Quecksilbers besindet. Um das Barometer transportieren zu können, wird die Schraube s so weit angezogen, daß das Quecksilber sowohl die Röhre als das Gesäß bis an dessen obere Wandung erfüllt. Abb. 575 zeigt ein Fortinsches Barometer mit Aushängevorrichtung für eine seste Ausstellung, Abb. 576 ein Instrument mit bequemem Stativ für Reisezwecke. Das Thermometer T dient zur Bestimmung der Temperatur des Quecksilbers, resp. des Maßstades.

Bei einer zweiten Art von Barometern, welche wegen ihres heberförmig gekrummten unteren Teiles Heberbarometer heißen, braucht man zur Messung des Luftdruckstein konstantes unteres Niveau, indem man die Höhendifferenz der Quecksilbersaulen in den beiden Schenkeln abliest. Beide Schenkel, der offene a (Abb. 578) und der geschlossene din dessen Teile sich das Vakum bildet, mussen von genau gleicher Weite sein,

bamit bei Schwanfungen bes Luftbrucks bie Quedfilberfaule in bem einen Schenkel genau fo viel fteigt, als fie im anderen fällt, und umgekehrt.

Besondere Mühe hat man barauf verwandt, die Beberbarometer so zu konstruieren, bag fie bequem und ficher transportiert werben fonnen. Sie werden in ftarte Rapfeln eingeschloffen, um bie Röhre mahrend bes Transports vor bem Berbrechen ju fcupen. Die von Gan-Quffac urfprunglich ber Barometerrohre gegebene Form ift aus Abb. 578 ersichtlich. Der kurzere Schenkel ist oben gleichfalls geschlossen und hat nur bei a eine tapillare Offnung, die groß genug ift, um den Butritt ber Luft und die Ginwirtungen bes wechselnden Luftbrucks auf das Quecksilber nicht zu hindern, aber zu klein ift, als bag bas Quedfilber aus ihr ausfließen konnte. Das Inftrument lagt fich beshalb leicht umtehren und in eine für den Transport bequeme Lage bringen. Um hernach bas Barometer zur Beobachtung wieder umtehren zu können, ohne daß Luft in den oberen Teil

bes langeren Schenfels eintreten fann, bat Bunten an ber Barometerröhre die in Abb. 580 dargestellte Sicherung b an-

gebracht.

Bei ben alteren Gap-Luffacichen Anstrumenten mar bie Teilung meiftens auf der Glasröhre felbft eingeäst. Bei ben von ben befannten Glasfünftlern Greiner und Beigler hergestellten Gay-Luffacichen Heberbarometern find die Röhren ficher in Holzbekleidungen eingebettet, welche mit paffenden Offnungen und Blendvorrichtungen für die Ginftellung und Ablesung versehen find. Die Ginstellung erfolgt in der Beise, daß eine Millimeterftale mittels Trieb und Bahnftange verftellt wird, bis ein an ihrem unteren Ende befindliches mit Fabenfreuz versehenes Ablesemifrostop auf den höchsten Bunft der Quedfilbertuppe im unteren freien Schenkel pointiert. Asbann läßt fich auf ber Stale mittels Trieb und Bahnstange ein fleiner Schlitten verschieben, welcher ein zweites Mifroftop zur Ginftellung auf die obere Quedfilbertuppe und einen Ronius zur Ablesung der Stale trägt. Ein Thermometer gibt die Temperatur des Quedfilbers, ein zweites die Temperatur ber Stale an.

In Abb. 581 ift ein Wild=Fuegiches Normalbarometer bargeftellt, welches eine febr finnreiche Rombination eines Beberbarometers mit einem Befägbarometer bilbet. Diefe ermöglicht es, durch zwei unmittelbar nach einander an dem Inftrumente auszuführende Beobachtungen zu tonftatieren, ob im sogenannten Bakuum Luft vorhanden ist ober nicht. A ist 678. Der Borricellische Versach. ber geschlossene Schenkel ber Barometerröhre, welcher mit feinem



unteren Ende tief in das Fortiniche Gefäß C hinein ragt; ber fogenannte offene Schenkel B ift durch eine eigentumliche bei O fichtbare Glastonstruttion an den Schenkel A angefcmolgen. Die Rommunitation von B mit ber außeren Luft findet burch eine fleine Offnung beim Luften der Schraube S statt. Dieses Glasspstem ist fest in eine vernickelte Metallröhre eingebettet. Das Quedfilber fann mit ber Schraube G ber Fortinichen Borrichtung gehoben ober gesenkt werden, bis die Quedfilbertuppe in dem freien Schenkel B mit dem Mittelftriche des kleinen Nonius N zusammenfällt, welcher den Rullpunkt der Stale bilden foll. Die Ginftellung auf die untere wie auf die obere Quedfilbertuppe erfolgt mittels fleiner Mitroffope ober, wie in der Abbildung angegeben, durch Bifiervorrichtungen, die Ablefung mit Silfe von fein geteilten Ronien N; das Thermometer Th bient zur Ablesung der Temperatur.


Um zu prufen, ob im Bakuum Luft enthalten ist, kann man nach Lösen der Schraube K ben unteren Ronius und mittels ber Schraube G entsprechend bas untere Quecksilberniveau um eine beliebige (bis ju 80) Ungahl Millimeter höher ftellen. Ergibt fich bann bie gleiche Bobendiffereng gwischen ber oberen und unteren Ruppe, wie vorher, fo fann man,

574. Fortinfche

Gefähvorrichtung.

vorausgesett, daß der Luftbrud inzwischen unverändert geblieben ift, schließen, daß im Bakuum feine Luft vorhanden ift. Bei Anwesenheit von Luft im Bakuum wurde man eine fleinere Sohendifferenz beobachten muffen. Das Inftrument findet mit Recht in ber neueren Beit wegen ber Sicherheit und Genauigfeit feiner Ungaben in ben meteore logischen und in den beffer eingerichteten physikalischen Inftituten vielfach Berwendung.

Eine andere Methode zur Berftellung eines Normalbarometers, refp. zur Kontrolle



575 u. 576. fortiniches Barometer mit Statip. mit Anfhängeverrichtung.

bes Batuums burch elettrifche Lichterscheinungen hat L. Grunmach angegeben und angewandt. Sie beruht auf den elettrifchen Entladungsericheinungen in einer Beiglerschen Rohre, welche uns über die höchften Grade ber Berbunnung, zu beren Bestimmung die besten ber für bie Drudmeffung üblichen Instrumente nicht mehr ausreichen, noch genügenden Aufschluß geben. Eine mit einer Geißlerschen Röhre g (Abb. 583) versehene, auf bas forgfältigfte gereinigte und getrodnete Beberbarometerröhre Q wird mittels bes Stopfens a an die Quedfilberluftpumpe befestigt. Der freie Schenkel

> ber Seberbarometerröhre ift rechtwinkelig umgebogen und trägt an feinem Ende einen in eine fehr feine, lange (hohle) Spige ausgezogenen Sahn H, mittels beffen man also sowohl Rommunifation mit der außeren Luft berftellen, als auch bie Röhre abichließen fann. Ift die Röhre mit reinem bestillier. ten Quedfilber gefüllt, wasnach und nach mit fleinen

> > Mengen Quedfil: ber unter bestän: digem Erwärmen und Evatuierengeschieht - und evafuiert man so weit, bis die Beigleriche Robre, burch welche ein von einem großen Inbuttorium geliefer ter elettrifcher Strom geschick

wird. vollständig

fluoresziert, ober bis gar feine, ober nur noch vereinzelte Entladungen burch bie Robre hindurchgehen, so kann dieser Zustand als Maß für ein Barometervakuum angesehen werden, da in diefem Falle bei weiter fortgefestem Evatuieren trop ber Mannigfaltigfeit in ben babei eintretenden optischen Beranderungen ber Ericheinungen tathetometrifd eine Abnahme bes Drudes in feiner Weise mehr fonftatiert werben fann. Die Dethobe ift vom Berfaffer mit Erfolg an der Normal-Aichungs-Rommiffion angewandt worden, um das Borhandensein von Luft in dem Bakuum eines anderen Heberbarometers nachzuweisen. Die Drudablesungen erfolgten in bem großen Romparatorsaale mit Silfe bet auf S. 215 u. 216 beschriebenen Bambergichen Rathetometers.


Ebenso wie bei ber Herstellung bes Barometers mit der größten Sorgfalt zu versfahren, insbesondere darauf zu achten ist, daß die Röhren und das Quedsilber rein, troden und möglichst luftfrei sind, so sind auch bei der Anwendung desselben zur genauen Bestimmung des Luftdrucks mannigsache Vorsichtsmaßregeln zu berücksichtigen und Korrektionen in Rechnung zu ziehen.

Bunächst ist das Barometer genau vertikal aufzuhängen und vor der Einstellung bas Quecksilber etwas zu erschüttern oder auf und ab zu bewegen, um eine möglichst schöne Ruppenbildung zu erhalten. Wenn auch Röhren und Quecksilber bei der Füllung mögslichst rein gewesen sind, so wird das Glas doch mit der Zeit angegriffen und etwas trübe; an solchen Stellen haftet das Quecksilber, infolgedessen wird eine gute Ruppenbildung erschwert.

Da der Luftdruck durch die Länge einer Quecksilberfäule dargestellt, die Länge derfelben aber durch die Temperatur beeinflußt ift, so wird bei der Ablesung auch stets die

Temperatur zu berudfichtigen fein. Deshalb ist ein Barometer auch stets mit einem oder mit zwei Thermometern, welche gur Temperaturbestimmung bienen, verfeben. Um aus dem bei der Temperatur t abgelefenen Barometerftanbe ben Barometerftand bei ber Normal= temperatur 0° C. zu finden, hat man von erfterem eine Größe abaugieben, welche von ber Ausbehnung bes Quedfilbers und ber Stale abhangt, mit fteigender Temperatur und fteigendem Barometerftande gunimmt und für mittlere meteorologische Berhaltniffe zwifchen 1,5 und 3 mm fcwantt. Man nennt den bezüglich der Tempera= tur von Quedfilber und Stala torrigierten Barometerftand ben reduzierten Barometerftand.

Eine andere bei Barometer= ablesungen zu berüdsichtigende Kor= rettion ist die infolge der Rapil= Lardepression des Quecksibers. Quecksiber bildet in einer Röhre,



577. 578—580. Heberbarometer. San-Sufface Heberbarometer.

weil die Rohäsion seiner Teilchen gegen einander größer ist, als deren Abhäsion gegen die Glaswand, eine konvere Ruppe; diese übt gleich einer gespannten Membran einen vertikal nach unten gerichteten Druck aus, welcher zu dem von der Quecksilbersäule infolge ihres Gewichtes ausgeübten hinzukommt. Bu dem in mm abgelesenen Barometerstande ist daher der in mm ausgedrückte Rapillardruck zu addieren.

Beim Basser findet umgekehrt Kapillarattraktion statt; die Abhäsion ber Basserteilchen gegen die Glaswand ist größer, als ihre eigene Kohäsion; Basser bildet in einer Rohre eine konkave Kuppe.

Die Rapillarbepression ift um fo größer, je enger die Röhre ift, außerdem ist fie abs hangig von der Sohe der Ruppe (Menistus); sie beträgt 3. B.

0,2 mm bei einer Röhrenweile von 10 mm und einer Auppenhöhe von 1 mm und

1,98 mm " " " " 4 mm " " " " 1 mm Die Ruppenbildung hängt auch von Schwankungen des Luftdrucks ab; bei steigendem Luftdruck wird die Ruppe steiler, bei sinkendem flacht sie sich ab. Beim Heberbarometer sind, um die Rapillardepression zu eliminieren, beide Schenkel von genau gleicher Weite und für Normalbarometer die Röhren so weit zu mahlen, daß die Kapillardepression zu vernachlässigen ift.

Da das sogenannte Bakuum in Wirklichkeit nicht leer ist, sondern Quedfilberdampi enthält, so ist bei genauen Barometervergleichungen eine geringe, von der Spannkraft des

Quedfilberdampfes herrührende Korrettion zu berückichtigen, wenn die zu vergleichenden Instrumente sich in Räumen von

verschiedener Temperatur befinden.

Die Atmosphäre. Faffen wir bie um bie Erbe gelagerte Luftmaffe als ein Ganzes auf, fo liegt es nabe, nach ber Bohe, bis ju melder bie Atmofphare fich über uns er ftredt, zu fragen. Befäße die Luft in allen Schichten gleiche Dichtigfeit, so wurde man aus dem leicht zu ermittelnden Gewichte ber Luft die Entfernung der oberften Luftschicht berechnen können. Da aber die Dichtigkeit ber Luft, welche eine unbegrengte Expansionsfähigfeit zu besiten icheint, ab nimmt, wenn man fich in ihr erhebt, fo lagt fich auf biefen Wege die Grenze der Erdatmosphäre nicht berechnen. Rach Wollaston tann sie unter ber Boraussetzung, bag ber Mond eine Atmosphäre besitt, nicht über jene Region hinausreichen, in welcher die Attrattion des Mondes berjenigen ber Erbe bas Gleichgewicht halt, mahrend fie nach G. G. Schmidt bort anzunehmen ift, wo die Expansivitait der Luft der anziehenden Wirtung ber Schwere bas Gleich gewicht halt. Genau konnen wir fie noch nicht angeben; wir fonnen nur auf Grund von Boraussenungen über die Abnahme ber Temperatur oder bes Drudes mit ber Sobe und auf Grund gemiffer aftronomischer Erscheinungen bie Bohe der Erdatmofphäre angenähert auf 10-14 Deilen schäten.

Eine Quedfilberfäule von 76 cm Sobe und 1 gem Querichnitt hat ein Gewicht von nahezu 1,033 kg; ebensoviel wiegt eine 10 m hohe Bafferfaule von gleichem Querionitt, und da die Luft, welche auf diesen Querschnitt drudt, einen folden Bewichte bas Bleichgewicht halt, jo muß bemnach eine Luftfaule, welche von der Erdoberflache bis an die äußerste Grenze ber Atmosphäre reicht und 1 gem Querschnitt hat, auch 1,038 kg wiegen. Der Druck ber Luft auf ben gem beträgt also 1,083 kg, auf ben gdem also 103,3 kg, auf den am 10 330 kg. Auf einer Meile laften bemnach 13 500 Dill. 3tr., und bas Gewicht bes gangen uns um gebenden Luftozeans berechnet fich zu nicht weniger, als 106 495 865 000 Mill. 3tr. Da es von wesentlichem Ginfluß ift, in welcher Sohe der Drud der Atmosphare gemeffen wird, so hat man als Ausgangspunkt für Bergleichungen benjenigen Drud angenommen, welcher im Niveau ber Meeret oberfläche herricht. Auf ihn pflegt man gewöhnlich bie Be-


obachtungen zu reduzieren.

581 u. 582. Wild. Ineffches Normalbarometer.

Barometrische Höhenmessungen. Bereits im Jahre 1643 soll die Torricellische Röhre in Toscana zum Messen von Berghöhen angewandt worden sein; indesse datiert für uns die rationelle Behandlung dieser Aufgabe erst einige Jahre später. Gegen Ende des Jahres 1647 veranlaßte Pascal, um seine eigenen Untersuchungen zu prüsen und zu erweitern, seinen Verwandten Périer, Beobachtungen des Luftdrucks mittels der Torricellischen Röhre auf dem nahe der Stadt Clermont in der Auvergne gelegenen Pun de Tome, einem über 1400 m hohen Berge, anzustellen. Die Aussührung der Ber-

suche verzögerte fich aber bis zum September bes Jahres 1648. An einem schönen Tage wurde im Garten bes Franziskanerklofters ber Luftbrud burch bie Bohe ber Quedfilberfaule mittels zweier Torricellischen Barometer gemeffen. Berier fand fie übereinftimmend zu 26 Boll 31/, Linien (Barifer Dag). Gine von diefen Röhren blieb nun in bem Garten gurud und murbe fortmahrend beobachtet, um jedes etwa eintretende Ginten ober Steigen ber Quedfilberfaule ber Beit nach beftimmen ju tonnen. Die andere murbe von Perier mit auf ben Gipfel bes Buy be Dome genommen. Sier wurde das Experiment wiederholt, und siehe ba, ber obere Spiegel bes Quedfilbers lag nicht mehr 26 Boll 3 1/2 Linien, sondern nur 23 Boll 2 Linien über bem unteren Spiegel. "Dieses Erperiment", ergabit Berier, "feste uns alle in Bermunderung und Erftaunen; wir murden formlich verblufft von einem folden Ausgang, ben fofort zu wiederholen wir unfrer eigenen Genugthuung wegen unternahmen; noch fünfmal repetierten wir das Experiment unter ben abweichenbsten Berhältniffen auf bem Gipfel bes Berges, balb ben Apparat be-

bedt, balb frei, bei verschiedenem Wetter. frei vor bem Wind und bann wieber gefcust - immer mit bemfelben Refultat." Beim Berabsteigen vom Berge murbe amifchen bem Gipfel und bem Rloftergarten noch eine Station gemacht; hier fand fich die Bobe ber Quedfilberfäule in der Röhre ju 25 Roll. Als die Erpebition wieder an ben Ausgangspunkt gurudtam und bas bort gurudgelaffene Inftrument beobachtete, fand fie, daß es genau ben alten Stand von 26 Boll 31/. Linien Quedfilberhöhe behalten hatte, und daß ebenso bie zweite, vom Buy be Dome wieder mit herabgebrachte Röhre jest denfelben Stand zeigte. Die veranderte Bohe ber Saule mußte alfo eine Folge der Erhebung über den erften Beobachtungsort und, wie es die Physiker bereits richtig erkannt hatten, eine Folge bes verminderten Luftdruck in jenen größeren Boben fein. Indeffen ichien ber eine Berfuch noch nicht beweisträftig genug.




588. Ferftellung eines Normalheberbarometers.

Um folgenden Tage machte Berier neue Bersuche, ben ersten in einem im hochsten Stadtteil gelegenen Privathause, nahe ber Notre-Dame-Rirche, den zweiten auf bem Turme jener Kirche. Selbst bei diesen verhältnismäßig geringen Erhebungen war die Abnahme bes Luftbruds aus ber geringeren Sohe ber Quedfilberfaule zu erfennen, und alle Beobachtungen bestätigten die von Torricelli und Pascal gezogenen Schlüsse auf das vollständigste. Man hatte gefunden, daß bei einer Erhebung von 7 Toisen die Quecksilber-

faule um circa 1/2 Linie, bei 27 Toifen Sohe um 21/2 Linie, bei 150 Toisen um 151/2 Linien und bei 500 Toisen um 371/2 Linien gefallen war (1 m = 0,513 Toisen ober = 443,3 Parifer Linien).

Bir haben mit einiger Ausführlichkeit biefe Bersuche behandelt, weil sie historisch berühmt sind und ein ichones Beispiel geben von bem flaren Blid ihrer Urheber, welche durch ein rationell angestelltes Experiment eine nur geahnte Bahrheit bewiesen.

Die Schluffe, welche Berier an feine moblaegludte Unternehmung knüpfte, find nicht minder interessant als biefe felbft. Es entging ihm nicht, bag bie Abnahme ber muffers und Depreffion bes Queckfilbers.



584 u. 585. Rapillar-Attraktion des

Quedfilberhöhe mit einer Regelmäßigkeit erfolgte, die sie der mathematischen Berechnung zugänglich machte. "Ich zweiste nicht", schreibt er in seinem Berichte an Pascal, "daß ich so glüdlich sein werde, Ihnen eines Tages eine Tabelle überreichen zu können, welche mit Genauigkeit die Höhendissernzen der Quedfilbersäule für je 100 Toisen Erhebung angibt." — So richtig nun aber auch die Boraussehung war, so blieb doch die Torzellische Röhre für den angeführten Zwed noch lange ein unvollkommenes Instrument, und als Bouguer 1743 aus Peru zurücksehrte und aus den in den Anden gemachten Barometerbevbachtungen die Höhenpunkte berechnete, kam er zu der Überzeugung, daß seine Formel eben nur für die sehr bedeutenden Höhen jener Gebirge anwendbar sei. Ran hatte nämlich bisher die Wirtung der Wärme auf die Ausbehnung der Luftschichten nicht genügend in Berechnung zu ziehen vermocht, ebenso wenig den Einfluß, den die Zentisugalkraft unter verschiedenen Breiten auf das Gewicht der Luftsäule ausübt, und komm beshalb besonders für niedrigere Erhebungen, bei denen bedeutende Temperaturschwantungen stattsinden, genaue Resultate nicht erlangen. Bouguer sehrte den Einfluß der Temperatur berechnen. Später stellte Ramond in den Prenden aussührliche Bevbachtungen an, aus



586. Solofteric-Barometer.

welche Laplace bie Berechnung feiner Formeln gur barometrischen Sobenmeffung grundete, welche heute noch in Anwendung Damit war ber phyfitalifden Gergraphie ein neues und wichtiges Bertzen in die Sand gegeben. Satte man früher bie Erhebung ber Erboberfläche über bet Meeresspiegel nicht anders zu bestimmen vermocht als durch fehr tomplizierte und nur schwierig ausführbare trigonometriide Aufnahmen, fo vermochte jest jeder Reisende, jeder Bergbesteiger mit Leichtigkeit durch Anstellung weniger und verhältnismäßig raid auszuführender Berfuche bie erreichte bobe ju meffen, mas nicht nur für bie Entwidelung ber physitalischen Geographie, fonder auch der Geologie, der Pflanzengeographie, furz für alle Disziplinen ber Erdfunde von großem Ginfluß murbe. Wenn man die Arbeiten Sumbolbte in biefer Begiehung überblickt, so wird man ftaunen über die

enorme Bereicherung, welche die Erdfunde durch diese Methode der Messung ersuhr. Man durchschaue jest die hypsometrischen Taseln der Erde, welche die Höhe der einzelner Punkte über dem Meeresspiegel angeben, und man wird eine Bollständigkeit der Angaben sinden, die es dem mechanischen Künstler möglich macht, von Gebirgszügen der Erdhalbkugel, die er nie mit eigenen Augen gesehen hat, die genauesten plastischen Darstellungen anzusertigen. Die Kartographie hat ganz neue Bahnen zur Herstellung von Karten und Reließe eingeschlagen, aus denen sich leicht die genaue Höhe jedes Punktes ersehen läßt. Und die bei weitem größte Zahl dieser Höhenangaben ist mit Hilse des Barometers gemacht worden.

In neuerer Zeit werden vielfach zu Höhenmessungen Aneroid = oder Holosterics Barometer angewandt, welche aus einer luftleer gemachten Kapsel bestehen, die duch eine dünne, gewellte, elastische Metallplatte verschlossen ist. Die Rapsel wird durch größere oder geringere Anderungen des Luftdrucks mehr oder weniger beformiert, und ihre kleinen Bewegungen werden durch Hebelübersehung auf einen Zeiger übertragen, der sie in vergrößertem Maße auf einer empirisch graduierten Stale markiert. In Abb. 586 ift ein Holosteric-Barometer dargestellt, welches mit Metallstale und Thermometer und einer Kompensationsvorrichtung zur Aushebung der Temperatureinslüsse versehen ist und direkt den auf O o C. reduzierten Barometerstand angibt. Dem Instrumente wird eine Tabelle

mitgegeben, aus welcher man direkt die den Barometerangaben entsprechenden Höhen entnehmen kann. Ein solches Instrument ist zwar für Reisebeobachtungen sehr bequem, aber Beränderungen unterworfen und deshalb in seinen Angaben nicht so zuverlässig wie ein Quecksilberbarometer, mit welchem es jedenfalls in gewissen Zeitintervallen behufs Kontrolle seiner Angaben verglichen werden muß.

Bur Berechnung ber in Meter ausgedrückten höhendifferenz H zweier Stationen, beren Barometerstand gleichzeitig beobachtet worden ist, dient die Formel

$$H = 18450 (\log b_0 - \log b_1) (1 + 0,004 t) m$$

in welcher bo den Barometerstand an der tiefer gelegenen, b, denjenigen der höher gestegenen Station und t die mittlere Temperatur zwischen beiden Stationen bedeuten. Bis zu Höhendifferenzen von 1000 m läßt sich hierfür die bequemere Formel anwenden

$$H = 16000 \frac{b_0 - b_1}{b_0 + b_1} (1 + 0,004 t) m.$$


Aus berselben ergibt sich, daß für kleinere Sohen einer barometrischen Differenz von 1 mm eine Sohendifferenz von 10,5 m entspricht.

Hypsothermometer. Da die Siedetemperatur des Wassers abhängig ist vom Luftdruck, so kann auch ein Thermometer unter Benutung der Regnaultschen Spannstraftstabellen, welche den Zusammenhang zwischen Siedetemperatur und Luftdruck ergeben, indirekt zur barometrischen Höhenmessung angewandt werden. Das Thermometer braucht für diesen Zweck nur von etwa 95—100° geteilt zu sein, muß aber für dieses Intervall eine außerordentlich seine (in der Regel von 0,005 zu 0,005° C. fortschreitende) Teilung besitzen, wenn man einigermaßen sichere Messungen erzielen will, da der Differenz von 0,1° C. der Siedetemperatur eine barometrische Differenz von etwa 2,7 mm, also eine Höhendisseraz von etwa 28,35 m entspricht. Thermometer für diesen Zweck heißen Hypsothermometer.

Doch tehren wir nach biefer Abschweifung zu der Betrachtung der Ausdehnung gasförmiger Rorper gurud! Bir haben gefehen, daß ein Bas, wenn man ben Drud tonftant erhalt, bei einer Temperaturerhöhung von 1° C. um 1278 seines ursprünglichen Bolumens ausgebehnt wird. Durch eine Erwärmung auf 273° C. wurde also bas ursprungliche Bolumen verdoppelt werden. Bir wollen jest unfern Berfuch (S. 437) abandern, und ftatt bie Luft fich ausbehnen zu laffen, ihre Ausbehnung verhindern, also ihr Bolumen konftant erhalten, mahrend wir fie ermarmen; bann muffen wir ihren Drud vergrößern. Denten wir uns wieder den mit Luft gefüllten und mit einem Quedfilbermanometer versehenen Glastolben (Abb. 588) auf der konstanten Temperatur von 0°C. und unter dem Drucke einer Atmosphäre befindlich, so daß also das Quechsiber in beiden Schenkeln des Manometers gleich hoch steht, und erwärmen wir nun die Luft von 0° auf 1° C., so muffen wir, wenn wir ihr ursprüngliches, burch das Quecksilberniveau a begrenztes Volumen konstant erhalten wollen, durch Sinzugießen bon Quedfilber im offenen Schenkel den Drud um 1 erhöhen; durch die bei konstantem Bolumen erfolgte Erwärmung um 1°C. wird die elastische Kraft ber Luft um 1 ihres ursprünglichen Wertes gesteigert; erwärmen wir die Luft um 2° C., fo muffen wir den ursprünglichen Drud um a erhöhen, um bas Bolumen tonftant gu erhalten, bei einer Temperaturerhöhung von 2730 muffen wir ben ursprünglichen Drud verdoppeln, um das Bolumen tonftant zu erhalten.

Der soeben beschriebene Versuch kann als Grundlage und Erläuterung ber Einzichtung bestenigen Meßinstrumentes bienen, welches das wissenschaftlich rationellste Maß für die Temperatur liesert, und dessen Angaben die Basis der gesamten Thermometrie bilden, nämlich des zuerst von Rudberg angegebenen Luftbrudthermometers, bei welchem die Temperatur aus der Spannungsänderung eines auf konstantem Volumen erhaltenen Luftzquantums bestimmt wird. Es besteht im wesentlichen aus einem Luftgefäß, das durch eine Kapillarröhre mit einem vertikalen Meßrohre in Verbindung steht, in welchem die Luft bis zu einer bestimmten Marke durch Quecksilber abgeschlossen wird. Abb. 587 stellt ein Luftthermometer in der ihm von Jolly gegebenen Form dar: An ein cylindrisches mit trockener Luft gefülltes Glasgesäß G ist eine zweimal rechtwinkelig gebogene Kapillarröhre K

und an diese eine weitere Glasröhre M angeschmolzen, welche unten in einen Stahlhahn eingekittet ift. Das biefen Sahn tragende Metauftud wird mittels einer Überwurfsschraube an ein zweites Metallftud befestigt, welches burch einen starten Rautschutschlauch mit ber Degröhre M' verbunden ift. Die beiben Röhren M und M' konnen mittels Schlitten und (in ber Abbilbung nicht gezeichneter) Mitrometerschraube in Führungen auf und nieder bewegt werben. Sie find famt bem Schlauch mit Quedfilber gefullt. An ber Stelle i, bei welcher die Rapillare in die weitere Röhre M übergeht, ist eine sehr feine schwarze Glasspite eingeschmolzen, bis zu welcher bas Quecksilber immer eingestellt wird, um bas tonftante Luftvolumen abzugrengen. Die Niveaudiffereng ber Quedfilbertuppen



587. Luftibermameter von Jolly.

588.

ober tiefer fteht, als in M, ift biefer Drud entweder b + d ober b - d, wenn b ben Barometerstand bedeutet. In derfelben Weise mißt man den Drud P, unter welchem bie Luft in bem Befage fteht, wenn biefes nebit ber Rapillare ber gesuchten Temperatur T ausgesett wird. Es ergibt fich alsdann bei Bernachläsfigung ber Ausbehnung des Glases $T = \frac{P - P_o}{\alpha \cdot P_o}$ wo a = 0,00067 ber Ausbehnungstoeffi: zient der Luft ift. — Umgekehrt läßt fich aus diefer Gleichung a beftimmen: $\alpha = \frac{P - P_0}{P_0 \cdot T}$, wenn T bekannt ist. Es empfiehlt fich ju biefem 3wed fur T unter Benutung bes Siebegefages (Abb. 588) die Siedetemperatur des Wassers zu wählen.

Mus folden Beftimmungen ergab fich, baß bie Bafe nicht genau denfelben Musbehnungstoeffizienten haben, daß z. B.


ber Ausbehnungstoeffizient bes Bafferftoffs O,00366 ber Luft 0,00367 " Rohlenfaure 0,00370

beträgt, und daß er fich bei den Gafen um fo größer ergibt, je leichter fich biefelben verfluffigen laffen. Die Definition ber Temperatur burch bas Luftthermometer ift beshalb von so großer wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung, weil bei seiner thermometrischen Substang, ber Luft, die Bunahme ihres Bolumens bei tonstantem Drude ebenso wie die Bunahme ihrer Spannkraft bei konftantem Bolumen dem Temperaturzuwachs wirklich proportional ift, ba die Luft bei ben höchften wie bei ben tiefften Temperaturen im gasförmigen Buftande erhalten werden kann (vgl. indeffen G. 473).

Absoluter Nullpunkt der Temperatur. Wir haben eben gesehen, daß, wenn die Temperatur der Luft um 1°C. erhöht wird, während ihr Bolumen konftant erhalten wird, ihre Spannfraft um 1 bes Wertes vermehrt wird, welchen fie bei 0° C. befist, und daß diefe Kraft verdoppelt wird, wenn wir die Temperatur um 273° C. erhöhen. Umgefehrt murbe, wenn wir von ber Temperatur 0° C. ausgehend, biefelbe um 1° C. erniedrigen, die Spannkraft der Luft um 1 ihres Wertes verringert werden, und wenn wir mit der Abkuhlung bis 273° unter 0° C. fortfahren, die Luft vollständig vom Drude befreit fein, fie wurde ben absoluten Rullpunkt der Temperatur erreicht haben. Db= gleich berfelbe niemals erreicht worden ist, hat man ihn doch als Ausgangspunkt für jede wiffenicaftliche Temperaturmeffung gewählt. Man gelangt bann zu bem einfachen fundamentalen Gefet, daß ber Drud eines Gafes bei tonftantem Bolumen propor= tional ist feiner absoluten Temperatur. Berglichen mit bem Gispunkt bes Celfiusschen Quedfilberthermometers liegt der absolute Rullpuntt also bei - 273° C., und um= gekehrt liegt der Gispunkt des Celfiusichen Thermometers bezogen auf die absolute Temperaturstale bei 273°, so daß alfo 3. B. der Temperatur 20° C. die absolute Temperatur $273 + 20 = 293^{\circ}$ entipricht.

Ralorimetrie. Nachdem wir die Thermometrie behandelt haben, wollen wir uns gur Ralorimetrie wenden, b. h. gu ben Methoden, Barmemengen gu meffen. Bringt man zwei Rorper von verschiebener Temperatur mit einander in Berührung, so findet ein Temperaturausgleich zwischen ihnen statt, indem Barme von dem wärmeren Körper zum talteren übergeht; die gemeinschaftliche Endtemperatur liegt im allgemeinen zwischen den Temperaturen, welche die Körper por der Berührung hatten. Dabei zeigt fich jedoch, daß

je nach der Natur der Substang bei gleicher Daffe ber eine Rorper eine größere Barmemenge als ber andere jum Ausgleiche verlangt. Gine beftimmte Barmemenge ift z. B. im ftanbe, die Temperatur von 1 kg Quedfilber um 100 C. zu erhöhen; wollte man 1 kg Baffer um 10 ° C. erhöhen, so mußte man ihm, wie das Experiment zeigt, eine 30 mal so große Barmemenge auführen. Unter ben verschiedenen falori= metrifchen Meffungsmethoben ift biejenige, bei welcher eine Barmemenge gemessen wird nach ber Menge bes Baffers, beren Temperatur sie um eine bestimmte Große zu erhöhen im stande ist, am gebräuchlich= ften. Demgemaß wird als Ginheit ber Barmemenge biejenige Barmemenge befiniert, welche er= forberlich ift, um die Temperatur von 1 g bestillierten Baffers von + 4 ° C. um 1 ° C. ju erhöhen. Diefe Ennballs perfind über fpezififche warme. Einheit heißt Ralorie oder genauer Gramm=



Ralorie (zum Unterschied von der in der Technik gebräuchlichen, 1000 Mal größeren Ginheit fur bie Barmemenge ber Rilogramm=Ralorie). Unter Barmetapagitat eines Korpers versteht man bie Ungahl von Barmeeinheiten, welche erforderlich find, um feine Temperatur um 1º C. ju erhöhen, und unter fpegififcher Barme eines Rorpers das Berhaltnis feiner Barmetapazität zur Barmetapazität einer gleich großen Daffe bestillierten Baffers von + 40 C. Demnach wird die spezifische Barme als eine reine Bahl ausgedrückt; die spezifische Wärme 1 besitt destilliertes Wasser von + 4 $^{
m o}$ C.


Ein beliebter Bersuch, die Berschiebenheit der spezifischen Barme verschiedener Substanzen nachzuweisen, ist der von Thndall angegebene: fünf gleich schwere Kugeln aus Gifen, Rupfer, Zinn, Blet und Wismut werden in einem Olbade gleichzeitig bis auf etwa 180° C. erhist und hierauf schnell auf eine Wachsicheibe CD gelegt (Abb. 589); sie schmelzen das darunter liegende Wachs und finken ein, aber mit verschiedener Geschwindigfeit; die Gifen- und Rupfertugeln finten schneller und tiefer ein, als die anderen und fallen bald unten durch, während die Zinnkugel zwar tief eindringt, aber nicht hindurchzudringen vermag, und die Blei- und Wismuttugeln nur geringe Vertiefungen hervorbringen.

Der Berfuch lehrt, daß Gifen die größte spezifische Barme besitt, dann folgt Rupfer, dann Zinn u. s. f.

Bur quantitativen Beftimmung ber fpegififchen Barme fester ober fluffiger Rorper wendet man vorzugsweise zwei Methoden an, die Mischungs- und die Gisichmelgungsmethode, bisweilen wohl auch die Strahlungsmethode.

Wischungsmethode. Das Prinzip derselben besteht darin, daß eine genau ebgewogene Menge (etwa m Gramm) der zu untersuchenden Substanz auf eine genau zu messende Temperaturt erwärmt und hernach schnell in ein Gefäß (das Kalorimeter) gebracht wich, welches mit einer ebenfalls vorher genau abgewogenen Bassermenge (etwa m. Gramm) von bestimmter Temperatur t_1 gefüllt ist. Aus der Temperaturerhöhung, welche das Bassersersährt, läßt sich dann die spezissische Wärme x der Substanz berechnen. Ist nämlich die gemeinsame Endsemperatur von Basser und Substanz gleich T, so besteht für die von der Substanz an das Wasser abgegebene Wärmemenge offenbar die Gleichung m x $(t-T) = m_1$ $(T-t_1)$, aus der sich $x = \frac{m_1}{m} \frac{T-t_1}{t-T}$ ergibt.

Das Bassertalorimeter besteht in der Regel aus dunnem Silberblech, ift wir einer wärmeisolierenden Umhüllung zum Schutze gegen Bärmeausstrahlung versehen wirchthält eine Rührvorrichtung, um den Temperaturausgleich zu beschleunigen, sowie eine empsindliches, seingeteiltes Thermometer. Die Bärmetapazität des Kalorimeters selbst fie bei der Bestimmung in Rechnung zu bringen. Man nennt den Basserwert des Kalori-



590. Doppelkalorimeter.

691. Eiskalorimeter.

metere biejenige Bit memenge, welche non tft, um feine Tempers tur um 1º C. m ce Er ift gleich höhen. bem Produtte. jeinem Gewichte mi feiner fpezifiiden Bir In Abb. 590 if Doppelfalorimen jur ichnellen Bergleichung ber fpezifiiden Wärmen zweier Körper dargeftellt.

Eisschmelzungsmethode. Abb. 591
stellt das Eistalorimeter von Lavoisier und Laplace dar. Die
genau abgewogene
und auf eine be-

stimmte Temperatur erwärmte Substanz, 3. B. eine Gijentugel, wird ichnell in bas korb chen A gebracht, welches in einem doppelwandigen Gefag von allen Seiten von flein gerstoßenem Gife von 0° C. umgeben ift. Die Rugel fühlt fich bald auf 0° ab. und die von ihr an das Gis in B abgegebene Barmemenge wird dazu verwandt, einen Teil besfelben zu schmelzen, d. h. in Baffer von 00 zu verwandeln, welches mittels des Sahnes H in dem Befäß G aufgefangen wird. Um zu verhüten, daß dem Eis in B Barme von außen ber zugeführt werbe, ift dasselbe mit einem Schmelzmantel C von Gis umgeben, aus welchem das Schmelzwaffer durch den Sahn H1 abfliegen tann. Aus der durch das abfliegende Baffer gemeffenen Menge q bes geschmolzenen Gifes läßt fich bann unter Berudfichtigung ber Thatfache, daß die latente Schmelzwarme des Gifes 80 beträgt (vgl. S. 457), - b. b. daß 80 Grammfalorieen erforderlich find, um 1 g Gis von 0 ° C. in Baffer von 0 ° C. ju verwandeln - die fpezifische Barme x der Rugel bestimmen. Denn angenommen, die Augel hat die Masse von m Gramm und war auf die Temperatur t gebracht worden, so bejag sie die Barmemenge mtx Grammtalorieen; die von dem Gife aufgenommene Barmemenge ift aber q. 80 Grammfalorieen: folglich besteht bie Gleichung mtx = 80. q, aus welcher sich x = $\frac{80 \cdot q}{m \cdot t}$ berechnen läßt.

Die Methobe ist insofern mit einer Fehlerquelle behaftet, als notwendigerweise etwas Schmelzwasser am Gise hängen bleibt; damit die Menge klein genug bleibt, um im Bergeleich mit der gemessenen Wenge Schmelzwassers vernachlässigt werden zu können, müssen große Mengen der Substanz angewendet werden, um brauchbare Resultate zu erhalten.

Bon dieser Fehlerquelle ist die Eisschmelzungsmethode mittels des Bunsenschen Eiskalorimeters frei, bei welchem in ähnlicher Beise versahren, aber zur Bestimmung der spezifischen Bärme nicht die Menge geschmolzenen Eises benutt wird, sondern die Bolumenverminderung, welche Eis von 0°C. beim Übergange in Basser von 0°C. erfährt. Der Apparat ist in Abb. 592 dargestellt. Das Reagenzgläschen a ist in das weitere Glasgesäß d eingeschmolzen, welches sich in die Uförmige Röhre oc fortsett. In dem oberen Teile von b besindet sich ausgekochtes destilliertes Wasser, in dem unteren

Teile und der Uförmigen Röhre c ausgekochtes Queckfilber. Bor dem Bersuche wird das Wasser in b zu Gis gebildet und dann auf der konstanten Temperatur 0° C. erhalten, indem der ganze Apparat in schmelzens den Schnee oder in klein gestoßenes schmelzendes Gis eingebettet wird. Die genau abgewogene und auf eine bestimmte Temperatur erhitzte Substanz wird in das Reagenzgläschen geworsen, bringt einen Teil des Gises zum Schmelzen, und die dadurch eintretende Bolumenverminderung wird durch den im kalibrierten Kapillarrohr d zurückgehenden Quecksilbersaden beobachtet.

Bei der Strahlungsmethode wird das Berhältnis der spezisfischen Barmen zweier Substanzen bestimmt durch das Berhältnis der Betten, welche sie bei gleicher Oberflächenbeschaffenheit gebrauchen, um sich von einer bestimmten Temperatur auf dieselbe Umgebungstemperatur

burch Ausstrahlung abzufühlen.

Nach diesen Methoden sind die spezisischen Wärmen sester und slüssiger Körper bestimmt worden, und zwar beträgt z. B. die mittlere spezisische Bärme von Wismut 0,030, diesenige von Blei 0,031, von Platin 0,032, von Silber 0,056, von Messing 0,086, von Aupser 0,093, von Eisen 0,113, von Quecksilber 0,003. Wasser besigt von allen sesten und slüssigen Körpern die größte spezisische Wärme, nämlich 1. Hieraus erklärt sich der mildernde Einsluß, welchen das Meer und weite Wasserslächen infolge ihrer langsamen Erwärmung im Sommer und ihrer langsamen Abkühlung im Winter auf die klimatischen Verhältnisse eines Landes ausüben.

William Thomson (Lord Relvin) hat gezeigt, wie man unter der Annahme, daß die spezifische Wärme einer Substanz unabhängig von der Temperatur sei, zu einer Stale für die Temperatur gelangen kann, und diese Methode würde ohne jene Annahme einen hohen wissenschaftlichen Wert haben. Erhipt man ein Platinstück von bestimmtem Gewicht längere Zeit in einem Gefäße und bringt es in eine genau abgewogene Wassermenge von bestimmter Temperatur, so kann man aus der Temperaturerhöhung, welche



692. Bunsensches Eiskalorimeter.

das Wasser erfährt, auf die Temperatur des Erhitzungsgefäßes schließen. Wir würden auf eine doppelt so hohe Temperatur des Erhitzungsgefäßes schließen können, wenn dasselbe Platinstüd im stande wäre, bei einer doppelt so großen Wassermenge dieselbe Temperaturserhöhung hervorzubringen oder bei derselben Wassermenge eine doppelt so große Temperaturerhöhung. Allein dieselbe Wassermenge bringt nicht immer bei einem und demselben Körper dieselbe Temperaturerhöhung hervor, sondern eine verschiedene, je nach der Ansfangstemperatur des Körpers; die spezissische Wärme der Körper ist nicht unabhängig von der Temperatur, sondern wächst im allgemeinen mit zunehmender Temperatur, und zwar für die verschiedenen Körper in verschiedener Weise, so daß diese Wethode eine absolute Temperaturstale zu liesern nicht im stande ist.

Das Dulong=Petitiche Geset. Man nimmt in der Chemie an, daß die kleinste Menge eines Elements, welche in dem Molekul einer Berbindung vorkommt, seinem Atom= gewicht entspricht, und hat unter Zugrundelegung des Atomgewichts 1 für Wasserstoff die relativen Atomgewichte der anderen Elemente bestimmt. Es hat sich nun gezeigt, das die spezisische Wärme der Elemente im sesten Aggregatzustande nahezu umgekehrt proportional ist ihrem Atomgewicht, oder daß das Produkt aus spezisischer Wärme und Awsgewicht, die Atomwärme, für die meisten Elemente im sesten Aggregatzustande naheze eine Konstante, nämlich etwa 6,4 ist. Eine wesenkliche Ausnahme von diesem Gesee, welche von Dulong und Petit gefunden worden ist und ihnen zu Ehren seinen Namen süht, bilden Kohlenstoff, Bor und Silicium, deren spezisische Wärmen aber sehr start mit der steigenden Temperatur, wie F. Weber gezeigt hat, zunehmen, so daß ihre Atomwärmen bei sehr hohen Temperaturen sich gleichfalls jener Konstante nähern. Das Dulong-Petitsche Geses, dessen Gültigkeit von F. Reumann, von Regnault und besonders von Kopp auch für die im starren Aggregatzustande besindlichen Verbindungen erweitert wurde, ist die moderne Chemie insosern von großer Bedeutung geworden, als es ein beguemes Mittel bildet, das Atomgewicht eines neuen Elements zu bestimmen, als dasjenige Multipsum des Verbindungsgewichtes, durch welches die Atomwärme am nächsten den Wert 6,4 erreicht.

Spezifische Wärmen ber Gase und Dampfe. Bei ben gas- und bampfformiga Rorpern unterscheidet man zwei Arten fpegifischer Barmen, Die fpegififche Barme bei tonftantem Bolumen und bie fpegififche Barme bei tonftantem Drude. Dente wir uns die Maffeneinheit eines Gafes um 1º C. erwarmt, bas eine Mal, indem wir feine Ausdehnung verhindern, also bei konstantem Bolumen, das andere Mal, indem wir et bei tonftantem Drude fich ausdehnen laffen. Die Maffe ber erwarmten Substang ift is beiden Fällen die gleiche und ebenso die Temperatur, auf welche fie erwarmt ift, nicht aber die absolute Warmemenge, welche in beiden Fallen dem Gase mitgeteilt werben mußte. Im erften Falle ber Erwarmung bei tonftantem Bolumen hat bie zugeführte Barmemenge feine Arbeit zu leisten, fondern wird nur zur Erhöhung ber Temperatur benutt, im zweiten Falle dagegen, der Erwarmung bei fonftantem Drude, hat bas Gas, mabrend es fic and behnt, ben auf ihm ruhenden tonftanten Drud zu überminden, alfo eine mechanische Arbeit au leiften. Daher wird die im zweiten Falle juguführende Barmemenge, Die fpegififche Barme bei tonftantem Drude, größer fein muffen, als die im erften Falle guguführende, Die fpegifische Barme bei tonftantem Bolumen, und zwar nach bem im erften Teile bicket Bertes behandelten Sage von der Erhaltung der Energie um bas Barmeaquivalent ber Arbeit, welche bei ber Ausdehnung geleistet murbe.

Die sorgfältigsten Versuche über die spezifische Barme der Gase und Lampse bei konstantem Drucke verdanken wir Regnault, der eine schon von Lavoisier und Laplace angegebene Methode anwandte, bei welcher eine bestimmte auf höhere Temperatur erhipte Gasmasse durch ein Kalorimeter strömte und aus der Temperaturerhöhung, welche die Kalorimeter erjuhr, die spezisische Wärme des Gases berechnet wurde.

Die spezifische Barme bei konftantem Drud beträgt für Luft O,287, für Bafferftoff 3,410, für Bafferbampf 0,481.

Tie spezifische Wärme bei konstantem Volumen läßt sich indirekt aus dem Verhältnis der beiden spezifischen Wärmen ableiten. Tiese für die mechanische Wärmetheorie, sowie für die Theorie der Dampsmaschine wichtige Größe, $R = \frac{C_p}{C_v}$, das Verhältnis der spezisischen Wärme bei konstantem Trucke zu dersenigen bei konstantem Bolumen, ist zuerk experimentell bestimmt worden von Clement und Desormes nach einer sehr schwierigen, in neuerer Zeit von Köntgen angewandten Wethode, und später nach einer bequemeren von Kundt angegebenen Wethode mit Hilfe der Schallgeschwindigkeit. Für trodene Lust hat sich nach diesen Versuchen im Wittel der Wert 1,41 ergeben.

Mechanische Wärmetheorie. Was das eigentliche Besen der Barme sei, hat seit den ältesten Beiten die tiefften Denker beschäftigt. Da bei fast allen physikalischen Erscheinungen Wärmeerscheinungen auftreten, so wurde man frühzeitig dahin geführt, sie für das wichtigke Ugens in der Natur zu halten, und bis auf die jüngste Beit sind die Ansichten, die man von dem Wesen der Dinge, von der Ursache und der Art ihrer Beränderungen, kurz von der sinnlich wahrnehmbaren Welt sich bildete, abhängig gewesen von der Borstellung, die

man von dem Wefen der Wärme hatte. Und jede veränderte Vorstellung hat auf die Theorieen und Methoden der gesamten Naturforschung einen umgestaltenden Einfluß ausgeübt.

Im Altertum hielt man die Wärme und mit ihr das Feuer für ein Element, für ein äußerst seines Medium, verschieden von der materiellen Masse der Körper, in deren Poren es einzudringen im stande sei. Plato scheint schon eine unbestimmte Vorstellung davon gehabt zu haben, daß Wärme eine Art von Bewegung sei. Erst Baco von Verulam erklärt die Wärme als gewisse wellensörmige Bewegungen der kleinsten Teilchen der Körper, und Newton, der Begründer der Emanationstheorie des Lichts, psichtete merkswürdigerweise dieser Auffassung bei, während umgekehrt Euler einen besonderen Wärmestoff annahm, eine Feuermaterie, durch deren Zutritt oder Entweichen die Körper

in die verschiedenen Wärmezustände versetzt und gleich= zeitig mit neuen chemischen Eigenschaften begabt wür= den — eine Anschauung, welche durch die Oryda= tionserscheinungen bei hohen Temperaturenschein= dar eine Stütze erhielt und zu einer lange herrschen= den, aber irrigen chemischen Theorie führte.

Erft den Berfuchen bes Grafen Rumford gelang es, die Anficht, nach welcher bie Barme eine Substang fei, zu erschüttern. Er begnügte sich nicht, zunächst au beweisen, daß ber hy= pothetische Barmeftoff un= magbar, und daß die Annahme eines Barme= ftoffs unvereinbar fei mit ber täglich beobachteten Thatfache, bag Wärme burch Reibung neu ent= fteben tann, sondern war im stande, durch Bersuche ben Nachweis zu bringen, bag einzig und allein in



598. Benjamin Thompson, Graf von Unmford.

der Reibung eine unerschöpfliche Quelle von Wärme gegeben sei. Beim Bohren von Kanonen hatte er mit Erstaunen die bedeutende Erhitzung derselben bemerkt, und indem er die Kanonen mit einem Wassermantel umgab, gezeigt, daß das Wasser durch die beim Bohren erzeugte Wärme nach kurzer Zeit zum Sieden gebracht werden konnte. Nicht minder überzeugend und ausschlaggebend als Rumfords Versuche, war der bekannte Verssuch humphrey Davys, zwei Eisstücke durch Reibung allein zum Schmelzen zu bringen. Zum Schmelzen von Eis ist, wie wir gesehen haben, eine beträchtliche Wärmemenge ersforderlich. Wasser von O°C. besitzt ferner eine spezisische Wärme, die doppelt so groß ist, als diesenige von Eis. Wird also Eis durch Reibung zum Schmelzen gebracht, so entsteht eine Flüssigkeit, welche nach der stofflichen Theorie eine viel größere Quantität von Wärmesstoffs, die Wärme kann nur durch Reibung neu erzeugt sein. Wir dürsen heute nicht mehr zweiseln, daß die Wärme eine Energiesorm ist ebenso wie das Licht, daß sie in einer Art

von Schwingungsbewegung bestehe, in welche die kleinsten Teilchen ber Korper buch verschiedene Ursachen verset werben.

An anderer Stelle ist gezeigt worden, daß wir im allgemeinen zwei Formen von Energie zu unterscheiden haben: Kinetische Energie, welche herrührt von den Geschwindigkeiten, welche die einzelnen Teile eines Systems besitzen, und potentielle Energie, welche von der relativen Lage der einzelnen Teile des Systems abhängt, die zwar nur der Potenz, der Fähigkeit nach vorhanden ist, aber in kinetische Energie umgesett werden kann. Gine gehobene schwere Masse, eine gespannte oder tordierte Feder, ein komprimiertes Bas besitzen eine bestimmte Menge potentieller Energie, welche sin unter geeigneten Umständen in kinetische Energie umsehen und Arbeit leisten kann. Das Prinzip von der Erhaltung der Energie, welches die ganze Physik umsaßt, sagt aus, daß die Gesamtenergie irgend eines Systems während einer Bewegung stets unveränden bleibt, daß sie zwar in verschiedene Formen übergeführt, aber durch Wechselwirkung



694. James Prescoit Jonie.

zwischen ben einzelnen Teilen bes Systems weber vergrößen noch verkleinert werden tann

Bringen wir einen erhip ten und burch ein Bewicht gespannten Draht mit einem talte ren Rorper in Berührung, is wird er einerseits an dieser Wärme abgeben, andererfeils, indem er fich infolge der Abliklung zusammenzieht, bas Gewick heben, also Arbeit leiften. Gi wird also eine gewisse Energie menge aus ihm verichwunden fein, welche fich nach bem Bring der Erhaltung der Energie in der Erwärmung bestälteren Roment und in ber Bergrößerung ber potentiellen Energie bes ge hobenen Gewichts wiederfinder muß. Bir werden daher wa einer Energie bes Drabtet sprechen können, beren abioluten Wert wir zwar nicht

tennen, welche aber bei gewissen Bustandsänderungen des Drahtes meßbare Beränderungen ersährt. Da die Wärme von dem erhitzten Draht zu dem anderen körper nicht nur durch direkte Berührung übergeht, sondern der Draht auch durch Strahlung, also durch Erregung wellenförmiger Schwingungen des ihn umgebenden Athers, seine Wärme sortzupflanzen vermag, so werden wir einen Teil seiner Energie als kinetiiche Energie und als Träger derselben seine Moleküle ansehen können, welche wir und in lebhafter Bewegung besindlich vorstellen. Man nahm lange Zeit hindurch an, daß dei gewissen werden Bewegungsprozessen, z. B. beim Stoße und bei der Reibung kinetische Energie verloren gehe; die mechanische Wärmetheorie hat aber gezeigt, daß dies niemals der Fall ist, sondern daß nur eine Umwandlung in eine andere Energiesorm, in Molekularschwingungen, in Wärme stattsindet, daß durch jeden Verlust an kinetischer Energie oder durch jeden Auswand von Arbeit eine bestimmte, ihr äquivalente Wärmemenge erzeugt und ebenso durch Verbrauch von Wärme eine bestimmte ihr äquivalente Arbeitsmenge geleistet wird.

Es ist das unbestreitbare und unsterbliche Berdienst des Heilbronner Arztes Julius Robert Mayer (Abb. S. 33), in seinen "Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur" (1842) und in der größeren Abhandlung "Die organische Bewegung in ihrem

Busammenhange mit dem Stoffwechsel" (1845) das Prinzip von der Erhaltung der Energie zuerst klar und allgemein ausgesprochen zu haben. Die konsequente, strenge und mathematische Durchführung des Prinzips auf allen Gebieten der Physik ist aber erst von Hermann Helmholt in seiner berühmten Schrift "Über die Erhaltung der Araft" (1847) dargelegt worden. Robert Mayer hat auch als erster 1842 in genialer Weise das mechanische Wärmeäquivalent berechnet. Den genauen Wert desselben hat aber erst der Engländer James Prescott Joule 1843 durch seine klassischen Experimente geliefert. Wayer und Joule bilden, wie Tyndall treffend sagt, am Firmamente der Wissenschaft ein Doppelgestirn, in gewissem Sinne ist das Licht des einen dem des anderen komplementär. Wir haben gesehen, daß durch Reibung mechanische Energie verbraucht und dafür Wärme

erzeugt wird. Joule hat Versuche angestellt, bei denen sowohl die durch Reibung erzeugte Wärmemenge, als auch die dabei verbrauchte mechanische Energie gemessen werden konnte. Eine mit Flügeln versehene Achse wurde durch sinkende Gewichte in einem Wasserkaldrimeter in Rotation gesetht, die verbrauchte Energie wurde durch das Produkt aus Gewicht und Fallhöhe, die durch Reibung erzeugte Wärme im Kalorimeter mittels des Thermometers gemessen. Diese Reibungsversuche wurden später von Joule mannigfach variiert, indem Wasser, Walratöl und Quecksilber als kalorimetrische Flüssigkeiten angewandt wurden, und indem er seste Körper, z. B. zwei gußeiserne Scheiben in Quecksilber rotieren und an einander sich reiben ließ. Er sand, daß die gewonnene Wärmemenge stets proportional war der ausgewendeten Energie. Joule beschränkte sich aber nicht auf die Untersuchungen der Wärmeentwicklung bei der Reibung, sondern dehnte sie auch aus auf die Bestimmung der Wärmeentwicklung bei anderen physikalischen Erscheinungen.

Ein Gas tühlt sich bei seiner Ausdehnung ab und erwärmt sich bei ber Kompression. Bringen wir unter die Glode einer Luftpumpe ein Brequetsches Metallthermometer, so beobachten wir beim plöglichen Evastuieren am Thermometer eine Temperaturerniedrigung, welche in der Regel von einer Nebelbildung begleitet ist, weil der in der Luft der Glode enthaltene Wasserdampf infolge der plöglichen Abkühlung sich nicht mehr in dampsförmigem Zustande halten kann, sondern sich in Form eines Nebels niederschlägt. Läßt man durch Drehung des Pumpenhahnes von außen her wieder Luft in die evakuierte Glode ausströmen, so zeigt das Thermos


meter eine Temperaturzunahme.

696. Pueumatifches Fenerzeng.

Auf der Temperaturerhöhung der Luft bei ihrer Kompression beruht iches Fenerzeng. die Wirkungsweise des pneumatischen Fenerzeugs. Es besteht aus einem didwandigen, unten mit einem starken Metallsuß versehenen Glaschlinder G (Abb. 595), in welchem ein luftdicht schließender Kolben K verschiebbar ist, an dessen

unteres Ende etwas Feuerschwamm befestigt werden kann. Wird ber Kolben durch einen fräftigen Ruck in den mit Luft gefüllten Cylinder hineingestoßen, so tritt infolge der Luftkompression eine so bedeutende Temperaturerhöhung ein, daß der Schwamm unter Auftreten eines Feuerbliges sich entzündet.

Strömt ein Gas in einen leeren Raum aus, so findet dabei eine Temperaturänderung nicht statt. Gay-Lussac hat diese wichtige Thatsache durch ein einsaches Experiment bewiesen, welches von Joule wiederholt worden ist. Läßt man aus dem Gefäße A (Abb. 596), in welchem sich tomprimierte Lust befindet, diese in ein gleich großes Inftleeres Gefäß B ausströmen, so fühlt sich diesselbe im ersten Gefäße genau so viel ab, als



sie sich im zweiten erwärmt. Befinden sich beide Gefäße in einem Wasserkalorimeter, so bleibt die Temperatur des Bassers, also auch der Luft unverändert. Zur Ausdehnung des Gases an und für sich ist also kein Wärmeauswand erforderlich, wohl aber erleidet das Gas eine Temperaturerniedrigung, wenn es sich unter Druck ausdehnt.

Joule verglich die bei ber Rompreffion ber Luft gewonnene Barme mit ber babei aufgewendeten Arbeit und ebenso die gewonnene Arbeit mit dem bei der Ausdehnung der Luft auftretenden Barmeverlufte und fand auch bei biefem Berfuche einen bestimmen quantitativen Busammenhang zwischen Barme und Arbeit. Beiter fant er, bag bie bei gewiffen magnetoelettrifchen Ericheinungen auftretende Barme ber aufgewendeten Energie proportional ift. Aus allen feinen Berfuchen, welche burch die Berfuche anderer Forider, 3. B. hirn in Logelbach im Eljag, Rupffer in Petersburg bestätigt wurden, tonne man ichließen, bag Barme und mechanische Energie nach festen Berhaltniffen in einander verwandelt werden tonnen, und daß Wärme alfo eine Form von Energie ift. Dan nennt Diejenige Arbeitegroße, welche ber Barmeeinheit aquivalent ift, bas mechanifche Aquiva. Ient der Wärme. Unter Berüchichtigung der neueren Arbeiten hat man als den minleren Wert bes mechanischen Aquivalents einer Kilogrammfalorie im Gravitationsmaße 425 Rilo grammmeter angenommen, b. h. also die Arbeit, welche geleistet wird, wenn 1 kg 425 m hoch gehoben wird. Das mechanische Aquivalent einer Grammfalorie im Gravitations maße, b. h. also die Arbeitsgröße, welche äquivalent ift berjenigen Barmemenge, welche bie Temperatur von 1 g bestillierten Baffere von 00 auf 10 erhoht, betragt bemnach (),425 Kilogrammmeter ober 42 5()() Grammzentimeter.

Robert Maners Berechnung bes mechanischen Barmeaquivalents. In feiner oben erwähnten, berühmten Abhandlung berechnet nun Robert Daner bas mede nifche Warmeaquivalent in folgender ebenfo einfacher, wie geiftvoller Beife: Die fpegifiiche Barme der atmosphärischen Luft bei fonftantem Drude ift, wie wir gesehen haben, U,m. Das Gewicht eines Lubitzentimeter Luft bei 00 C. und 76 cm Barometerftand beträgt O,001293 g; die Barmemenge, beren ein Rubifgentimeter Luft bedarf, um bei tonftanten Drud von () auf 10 C. erwärmt zu werden, ift alfo ber Barmemenge gleich, welche 0,001293 · 0,237 = 0,0003064 g Baffer von 0° auf 1° C. zu erwärmen im stande ift. Bent Luft bei konstantem Drud um 10 C. erwarmt wird, so behnt sie fich um 273 ihres Bolumens bei 0° aus, hebt jomit eine Quedfilberjaule von 1 gem Grundflache und 76 cm bobe um 1 cm. Da bas Gewicht dieser Quedfilberfaule 1033 g beträgt, fo ift bie geleiftete Arbeit gleich 1633 = 3,783883 Grammzentimeter. Das Berhaltnis ber fpezifischen Barme ber Luft bei tonftantem Drude zu berjenigen bei fonftantem Bolumen ift nun 1,41; folglich ift die Barmemenge, deren 1 Rubitgentimeter Luft bedarf, um bei tonftantem Bolumen um 1° C. erwärmt zu werden -0,0003064 = 0,0002178 Grammfalorieen. Die Differeng der 1,41 beiben Barmemengen 0,0003064 — 0,0002173 = 0,0000891 Grammtalorieen find bemnach aufgewendet worden, um die Arbeit von 3,78388 Grammgentimeter gu leiften, und bieraus berechnet sich, daß 1 Grammkalorie die Arbeitsmenge 0,000891 3,783883 - 42468 Grammzenti: meter oder von 0,42468 Kilogrammmeter äquivalent ift. Diefer von Maper*) berechnete Bert ftimmt mit dem fpater von Joule auf experimentellem Bege gefundenen überein

Latente Barme. Wir haben bisher fast ausschließlich die Drud- und Bolumenveränderungen behandelt, welche feste, slüssige und gassörmige Körper unter der Einwirkung der Barme ersahren. Außer dieser volumenverändernden Birkung sind die den Aggregatzustand der Körper verändernden Einwirkungen der Barme von großer Bichtigkeit. Die meisten seiten Körper sonnen bei genügender Erwärmung in den slüssigen Aggregatzustand und bei weiterer Erwärmung in den gassörmigen übergeführt werden. Benn wir ein Stück Gis, welches die Temperatur von — 5° C. haben möge, erwärmen, so steigt, wie

^{*)} Der ursprünglich von Maner gefundene Bert war 0,367 Kilogrammmeter, weil er feiner Berechnung nicht den richtigen Wert 0,237 für die spezifische Bärme der Luft bei konftantem Drude, sondern den ungenanen Bert 0,267 zu Grunde gelegt hatte.

uns das Thermometer zeigt, seine Temperatur bis auf 0° C., bei welcher es zu schmelzen beginnt. Bon da ab behalt das Thermometer einen tonftanten Stand, auch wenn wir immer von neuem bem Gis Barme juführen, fo lange, bis alles feste Gis ju Baffer gefomolgen ift. Run beginnt das Quedfilber im Thermometer wieder zu steigen, und zwar immer hoher, je weiter wir das Wasser erwarmen, bis es zu sieden und in den dampf= förmigen Buftand überzugehen beginnt. Jest nimmt bas Thermometer wieder, mahrend bas Baffer durch die fich entwickelnden Dampfblasen in kochendes Aufwallen gerat, einen stationaren Stand an, ben es, fo viel Barme wir auch bem fiebenben Baffer noch zuführen mogen, fo lange behalt, ale überhaupt noch fluffiges Baffer vorhanden ift. Die gleiche Ericheinung, welche wir beim Schmelgen bes Gifes und beim Berdampfen bes Baffers beobachten, daß nämlich die zugeleitete Barme, folange noch festes Gis ober fluffiges Baffer vorhanden ift, icheinbar verschwindet, thatsachlich aber ausschließlich verbraucht wird, um den Rorper aus dem einen Aggregatzustand in ben anderen überzuführen, tonnen wir bei allen Körpern, welche eine ahnliche Umwandlung geftatten, beobachten,

3. B. beim Quedfilber, beim Bint, beim Schwefel, beim Phosphor u. f. w. Diefe von den Rörpern absorbierte Barme, welche wir latente Barme nennen, weil fie durch bas Thermometer nicht nachweisbar ist, wird wieder frei und mahrnehmbar, wenn die Rorper umgefehrt aus dem gasförmigen in ben fluffigen, oder aus dem fluffigen in den festen Zustand übergeführt werden. Man nennt die Angahl von Grammfalorieen, welche gur Schmelaung von 1 g der Substang erforderlich find, die latente Schmelzwärme und die Angahl Grammfalorieen, welche gur Berbampfung von 1 g fluffiger Substang erforberlich find, die latente Berbampfungewärme ber Gubstanz. Die latente Schmelzwärme für Gis ist, wie wir bereits gesehen haben, 80, b. h. es find 80 Grammfalorieen nötig, um 1 g Gis von 00 in Baffer von 0° C. ju verwandeln. Um leichteften wird bies burch ben Bladichen Bersuch gezeigt: Gießt man in ein Glasgefäß, welches 1 kg Schnee von 0° C. enthält, ein kg Baffer von 80° C., fo erhält man 2 kg Baffer von der Temperatur 0 ° C. Nach ber Mischungsmethobe bestimmt, ift die latente Schmelzwarme für Quedfilber 2,8, für Blei 6,0, für Binn 13, für Silber 21, für Platin 27, für Bint 28. Die latente Berbampfungswärme bes Baffers ift dagegen 536, d. h. es sind 536 Grammkalorieen nötig, um 1 g Baffer von 100° C. in Dampf von berfelben Temperatur zu verwandeln.

Der Schmelzpunkt ift verschieden bei den verschiedenen Rörpern und wird auch für einen und benfelben Körper burch Erhöhung bes Drudes beeinflußt, und zwar wird er durch stärkeren Druck erhöht oder erniedrigt, je nachdem ber Rorper beim Erstarren fein Bolumen verfleinert ober vergrößert. thermometer. Der Schmelzpuntt bes Binns liegt bei 232, ber bes Bismuts bei 267,




58

bes Radmiums bei 320, des Bleis bei 328, des Alluminiums bei 620, des Silbers bei 950, des Goldes bei 1070, des Kupfers bei 1080, des Palladiums bei 1500, des Blatins bei 1800° C. Bemerkenswert ift, daß bei manchen leicht schmelzbaren Legierungen ber Schmelzpunkt viel tiefer liegt, als der Schmelzpunkt des am leichtesten schmelzbaren Bestandteils der Legierung. So liegt z. B. der Schmelzpunkt der sogenannten Roseschen Legierung (2 Teile Bismut, 1 Teil Blei, 1 Teil Binn) bei 95 und der Boodschen Legierung (1 Teil Radmium, 1 Teil Binn, 2 Teile Blei, 4 Teile Bismut) bei 68° C.

Die Schmelgpuntte von Metallen und Metallegierungen werden in ber Pragis häufig als Fixpuntte zur Bestimmung höherer Temperaturen benutt. So sind 3. B. die von der deutschen Golb= und Silbericheideanstalt vorm. Rögler in Frankfurt a. M. hergestellten Metallpprometer in ber form von Serien von Streifen sowohl aus den foeben erwähnten, reinen Metallen, als auch deren Legierungen in Gebrauch, und zwar Silber-Rupferlegierungen (für 820-900), Gilber-Golblegierungen (für 1020) und Gold-Blatinlegierungen (für 1100-1730 ° C.), je nach bem Prozentgehalte ber komponierenden Beftandteile von 30 gu 300 fortichreitend.

Unterfühlung. Wasser kann unter gewissen Umständen weit unter den Eispunkt abgefühlt werden, ohne daß es erstaret. Dies läßt sich mittels des Augustschen Gestierthermometers zeigen. Un das Umhüllungsrohr des Quecksilberthermometers T (Abb. 597) ist das mit ausgekochtem, luftfreien destillierten Wasser gefüllte Gefäß A angeschmolzen. Wan kann dasselbe bis auf — 10°C. abkühlen, ohne daß das Wasser erstaret, dann aber durch eine Erschütterung das Wasser zum Gestieren bringen, wobei infolge des Freiwerdens der latenten Schmelzwärme der Quecksilbersaden des Thermometers sosort auf 0° steigt.

Molekulargewicht und Schmelzpunktserniedrigung. Ravultsches Gejet In neuerer Zeit ist das Studium der Schmelz- und Gestierpunktserniedrigung von Lösungen für die Chemie von großer Bedeutung geworden. Der Gestierpunkt eines Lösungsmittels wird durch Auflösung einer Substanz erniedrigt und zwar proportional der Menge der Substanz und umgekehrt proportional der Menge des Lösungsmittels, wenn die Konzentration der Lösung nicht zu stark wird. Man nennt spezifische oder reduzierte Gestierpunktserniedrigung diejenige, welche 1 g Substanz in 100 g



698. Waffergefrierapparat.

Löfungemittel bewirtt. Raoult bat nur das Gesetz gefunden, daß für ein und dasselbe Lösungsmittel die reduzierte Befrierpuntteerniedrigung, welche eine Gubstanz hervorbringt, ihrem Moletulargewick umgefehrt proportional ift, ober bag für ein und basselbe Lösungsmittel bas Broduft aus dem Molekulargewicht M und der reduzierten Gefrierpunfterniedrigung e eine von der Ratur ber gelöften Gubstanz unabhängige Ronftante C ift. M . c - C. Das Bejet bietet alio ein Mittel, aus ber von einer Substang ber vorgebrachten reduzierten Gefrierpunttserniedrigung ihr Molekulargewicht zu bestimmen. Für Essigsaure ist C = 39. für Benzol 49, für Naphthalin 92. Wendet man alfo Effigfaure als Lojungeminel an, fo erhalt man das Moletulargewicht einer Substang, wenn man Die von ihr hervorgebrachte spezifische Gefrierpuntte: erniedrigung burch 39 bivibiert.

Beitere Barmeericheinungen bei Unberung bes Aggregatzuftandes. Die latente Schmelge und Berdampfungswärme bietet uns ben Schluffel zur Erflärung vieler intereffanter und wichtiger Barmeerscheinungen, welche bei Beranderungen bes Aggregatguftandes ber Körper auftreten. Schüttet man Salpeter ober Salmiat in Baffer, fo trin eine bedeutende Temperaturerniedrigung ein, weil die gur Auflöjung des Salpeters oder bes Calmiafe erforberliche Warme ihnen und bem Waffer entzogen wird. Dan fann auf diese Beije leicht eine Raltemischung von - 5° bis - 10° C. erzielen. Gine bei weitem intenfivere Ralte erhalt man burch Difchung von flein gestoßenem Gis und Rochjalz. Beide Rorper andern dabei ihren Aggregatzustand und bilden eine Salzlojung: hierzu wird die latente Schmelzwärme des Gifes wie des Salzes verbraucht, welche der Lösung entzogen wird. Durch eine Mijchung von 100 Gewichtsteilen Gis und 33 Gewichts teilen Kochjalz kann man eine Temperatur von — 21°C., und durch geeignete Wijchungen von Chlorcalcium mit Schnee oder flein gerftogenem Gife noch viel tiefere Temperaturen bis zu - 50" C. erhalten. Körver, welche raich verdunften, aus dem fluffigen Buftande raich in ben gasformigen übergeben, absorbieren bei diefem Borgange große Barme mengen und find im frande, die benachbarten Rorper, benen fie ihre Barme entzieben, dadurch bedeutend abzufühlen. Durch die sogenannte Berdunstungstälte können wir

Wasser zum Gefrieren bringen, wenn wir ein damit angefülltes Gefäß über Schweselssäure unter den Rezipienten einer Luftpumpe stellen und durch fortgesetes Auspumpen die sich entwickelnden Wasserdämpse rasch wieder entsernen, so daß an der Oberstäche sortwährend neue Dämpse sich entwickeln. Der Versuch läßt sich bequem mit dem in Abb. 598 dargestellten Apparat zeigen. Das Wasser in der Flasche F, welche behuss Absorption der Wasserdämpse mit dem Schweselsäuregefäß SS in Verbindung steht, gefriert, wenn man die Röhre a mit der Luftpumpe in Verdindung bringt und evastuiert. Diese Verdunstung im luftleeren Raume wird bei den Eismaschinen benutzt. Ammoniak oder schwessige Säure oder ein Gemisch von Kohlensäure und schwessiger Säure wird durch eine Heizvorrichtung zum Verdampsen gebracht und durch Pumpen angesaugt.

Bir empfinden ein Kältegefühl, wenn wir dem Bade entsteigen, weil das an uns haftende Wasser verdunstet und die zu seiner Verdunstung nötige Wärme unserem Körper entzieht; wir sühlen auf unserer hand die kühlende Wirkung rasch verdunstenden Altohols und sprengen bei großer hiße die Fußböden unserer Zimmer mit Wasser, um der lästigen Wärme Gelegenheit zu geben, sich in dem Dampse desselben auf eine uns unmerkbare Weise zu binden. Umgekehrt wird die Wärme wieder frei bei der Anderung der Aggregatzusstände im entgegengesetzen Sinne, wenn die in der Luft schwebenden Wasserdämpse sich zu Tröpschen verdichten, oder die als Nebel und Wolken in der Luft schwimmenden Flüssigkeitströpschen sich in seste Eise und Schneenadeln verwandeln.

Mittels bes Rryophors (ober Gietragers) lagt fich zeigen, wie man Baffer burch

feine eigene Berdamspfung und die dadurch bedingte Abtühlung zum Gefrieren bringen tann. Zwei Glastusgeln, von denen die eine A etwa bis zur Hälfte mit destilliertem Baffer gefüllt ift, sind durch eine zweimal gebogene Glasröhre mit einans




599. Aryophor

ber verbunden. Die Fullung erfolgte vor bem Buichmelgen ber leeren, in eine fleine Spige endigenden Rugel wie beim Thermometer, indem das Baffer jum Sieden gebracht und burch ben dabei entwidelten Dampf alle Luft ausgetrieben ift. Alsdann wird die Spipe gugeichmolzen, so daß der Apparat außer dem in der Rugel A enthaltenen Wasser nur noch Dampf enthält. Bringt man nun die leere Augel (die sogenannte Kondensatorkugel) in eine Rältemifchung (Abb. 599), fo verdichtet fich ber in ihr enthaltene Bafferdampf zu Baffer, und es können fich aus dem Wasser der Rugel A neue Dämpfe entwickeln, die wieder in der anderen Rugel zu Baffer verdichtet werden u. f. f. Infolge der andauernden Berdunftung wird bem Baffer so viel Wärme entzogen, daß es nach einiger Zeit gefriert. Gin weiteres Beispiel für den großen Wärmeverbrauch bei Anderung des Aggregatzustandes liefert die fluffige Rohlenfaure, welche in ftarten, schmiedeeisernen Flaschen (Abb. 600) sicher aufbewahrt werden kann und in dieser Form in neuerer Zeit so vielfache praktische Berwendung findet. Wird ber die Flasche verschließende Sahn g geöffnet, so stromt die Kohlenjäure, von bedeutendem Druck (bei Zimmertemperatur etwa 50 Atmosphären) entlaftet, mit großer Beftigfeit und mit gifchenbem Berausche aus, und man erhalt mit bem Basftrom jugleich eine weiße, ichneeformige Maffe, welche feste Roblenfaure ift. Beim Effnen des Hahnes geht die fluffige Rohlenfaure fofort in den gasförmigen Buftand über, und bei dieser Anderung des Aggregatzustandes findet eine so bedeutende Temperaturerniedrigung ftatt, bag ein Teil der Rohlenfaure jofort ju Schnee gefriert. Derfelbe läßt fich burch Drud zu gang festen Studen preffen. Durch ein Gemisch von fester Rohlenfaure mit abgefühltem Alfohol ober Ather fann man eine Temperatur von - 80° C. erzielen und verhältnismäßig lange Beit tonftant erhalten. Man tann in einer folden

Kältemischung leicht größere Mengen Quedfilber zum Erstarren bringen und bas feite Quedfilber mit bem hammer bearbeiten.

Trot ihrer tiefen Temperatur kann man feste Kohlensäure, ohne Schaden in die Hand nehmen, nur darf man sie nicht zu fest anfassen; infolge ihrer starken Berdunstung bildet sich nämlich zwischen der festen Kohlensäure und der Hand eine Art Dampstissen, welches diese vor dem Verbrennen schützt; in derselben Weise bildet sich, wenn man ein Bassertröpsichen auf eine weißglühende Eisenplatte fallen läßt, infolge der Verdunstung des Wassers, ein Wasserdampstissen, welches eine innige Berührung zwischen Platte und Tropsen verhindert (Leidenströßtsches Phänomen).

Gefättigte Dampfe. Denten wir uns brei mit reinem, trodenen Quedfilber gefüllte und durch Austochen von Luft befreite Torricellische Röhren b, b', b" mit ten offenen Enden in ein weites Quedfilbergefäß getaucht, in die mittlere derjelben, b', minels einer gefrümmten Pipette etwas Baffer und in die Rohre b" etwas Schwefelather



600. Schmiedeeiferne glafche für fluffige Rohlenfaure.

hineingebracht (Abb. 601), jo steigen alsbald die Fluisigteiten bis zum Torricellifden Batuum in bie Bohe, und die Niveaus ber Quedfilberjäulen werden herabgedrid:. beim Baffer etwa um 17mm. beim Uther um 433 mm, wenn die Bimmertemperatur etwa 200 C. beträgt. Die fleinen Fluffigfeitejaulen können diese Drude nicht ausüben, sie werden ausgeübt von bem unfichtbaren Wasser= resp. Atherdampi, welche fich aus bem Baffer, refp. aus bem Uther emwidelt haben. Die Große ber Depreffion liefert uns zugleich ein Maß für die Spanufraft bes Baffer reiv. Atherdampies. Dampfe befigen bas Beitreben, sich soweit als möglich auszudehnen; eine noch ie fleine Menge Dampfes debnt

sich in einem leeren Raume, so groß er auch sein mag, nach allen Seiten aus und übt auf die Wände desselben stets noch einen mehr oder minder großen Druck aus; das kleinkt Tröpschen Wasser vermag in Form von Wasserdampf ebenso wie die Lust einen Raum von Tausenden von Aubikmetern auszufüllen. Trot der ins unendliche gehenden Expansionsfähigkeit der Tämpse läßt sich indessen ihre Spannkraft durch Vermehrung des Truckenicht über eine gewisse Grenze steigern. Diese Thatsache bildete früher den charafteristischen – heute nur einen graduellen — Unterschied zwischen den Dämpsen und den sogenannen permanenten Gasen, von denen man annehmen zu können glaubte, daß ihre Glastizität in demielben Maße zunehme, in welchem man ihr Volumen durch Truck verkleinere. Für die Tämpse czistiert ein Mazimum der Spannkraft. Dies läßt sich leicht in solgender Weise zeigen: Bringen wir eine der beiden Röhren, z. B. b" in ein tieseres, mit Lucksilber gefülltes Gefäß, so daß wir sie tieser einsenken können, so beobachten wir, daß die Klüssigsteitsmenge zunimmt, daß sich also ein Teil des Atherdampses wieder kondensiert, und daß der Tampfraum sich infolgedessen verkleinert, daß aber die Duecksilbersäule diber dem Niveau unverändert dieselbe bleibt. Der Druck des Dampses, also auch seine

Dichte bleiben konstant. Der Raum über der Flüssigkeit ift mit Damps von bestimmtem Drude und bestimmter Dichtigkeit erfüllt, welche nicht vergrößert werden können, solange die Temperatur unverändert bleibt. Dies gilt jedoch nur, solange der Damps noch ges sättigt ist, d. h. solange er noch in Berührung mit seiner Flüssigkeit steht. Biehen wir die Röhre aus dem Quecksilbergesäße heraus, vergrößern also den Dampsraum, dann wird die Flüssigkeitsmenge durch Berdampsen des Üthers wieder kleiner, und ist das letze Tröpschen verdampst, dann nimmt der Trud bei Bolumenvergrößerung des Dampsraumes ab, bei Bolumenverminderung zu, gemäß dem Mariotteschen Gesehe. Solcher Damps, dessen Drud sich mit dem Bolumen nach dem Mariotteschen Gesehe ändert, heißt ungesättigter oder überhitzter Damps. Die Spannkrast desselben ist geringer, als die des gesättigten Dampses bei derselben Temperatur. Solcher Damps dagegen, der den größten Drud ausübt, welchen er, ohne kondensiert zu werden, erträgt, heißt gesättigter Damps und sein Drud Sättigungsdrud. Gesättigter Damps des sigt also bei gegebener Temperatur, unabhängig vom Bolumen, das Maximum der Spannstrast. Verkleinern wir das Volumen, so kondensiert sich entsprechend der Damps, vergrößern wir es, so bildet sich entsprechend mehr Damps. Ündern wir aber die Temperatur des gesättigten


Dampfes, so ändert sich auch der Sättigungsdruck, und zwar nimmt er mit steigender Temperatur zu. Ferner ist er abhängig von der Natur der Substanz und zwar um so größer, je slüchtiger die Substanz ist.

Es ist von vielen Forschern, z. B. von James Watt, hauptssächlich aber von G. Magnus und V. Regnault, versucht worden, die Spannkraft des gesättigten Wasserdampses als Funktion der Temperatur darzustellen, doch ist es disher nicht gelungen, eine einsache, den Zusammenhaug darstellende Formel aufzustellen. Um besten und einsachten benutt man die aus den Experimental = Untersuchungen direkt abgeleiteten Spannkraftstabellen, wie sie z. B. von Regnault für Wasserdampf aufgestellt sind, aus denen man für eine bestimmte Temperatur den zugehörigen Sättigungsdruck entnehmen kann.

Folgendes sind die Sättigungsdrucke (ausgedrückt in mm Queckfilber) von Wasser, Alfohol, Ather für die danebenstehenden Tem=

peraturen:

	B asser	Athylaltohol	Athyläther
0	4,56	12.5	185
20	17,4	44,1	440
40	54,9	133,6	910
60	148,9	351	1730
80	355,4	812	3000
100	760	1690	4900
120	1490	1 1	
140	2730	;	
160	4650	1	
180	7550		
200	11700	1	



601. Bum Nachweis des Maximums der Spannkraft.


Die Methoden, Dampf zur Arbeiteleistung zu benuten, und die auf ihnen beruhenden Maschinen, welche durch Barme Arbeit erzeugen, sollen an anderer Stelle behandelt werden.

Bir wollen hier nur noch eine kalorimetrische Aufgabe auschließen, nämlich bie Beftimmung ber Berbindungswärme.

Wenn Wasser und Sauerstoff von einander getrenut sind, so besithen sie zu einander potentielle Energie, welche bei der Bereinigung beider sich in Wärme umsett, wodurch die Verbrennung erzeugt wird. Wir können nach der Wärme fragen, welche bei der Vereinigung produziert wird. Wan nennt Verbindungswärme diesenige Wärmemenge, welche durch die chemische Verbindung zweier Körper erzeugt wird; sie ist gleich dersenigen Värmemenge, die erforderlich ist, um die Verbindung wieder in ihre Vestandteile zu zerlegen. Hierbei kann ein Teil der bei der Verbindung freiwerdenden Energie nicht als Wärme, sondern in Form von Elektrizität auftreten, und ebenso ein Teil der zur Zerslegung erforderlichen Energiemenge in Form von Elektrizität zugeführt werden.

Berbrennungswärme nennt man diejenige Barmemenge, die durch Czydation der Massenicheit des Körpers erzeugt wird. Die Verbrennungswärme des Wasserstoffs beträgt 3. B. 34444 Bärmeeinheiten; d. h. durch Verbrennung von 1 g Wasserstoff werden 34444 Grammtalorieen erzeugt.

Wärmetönung nennt man diesenige Wärmemenge (in Grammfalorieen), welche bei einer chemischen Reaktion entwickelt oder verbraucht wird, wenn die Anzahl der Masseneinheiten (Gramm) der an der Reaktion teilnehmenden Körper gleich ihrer Atom-




602. Dulehammer.

gewichtszahl ist.

3. B. entwickln 2 g Wasserstoff bei der Berbrennung mit 16 g Sauerstoff zu Basser 68 888 Grammtalorieen; 12 g Kohlenstoff entwickln bei der Berbrennung mit 32 g Sauerstoff zu Kohlensäure 96 568 Grammtalorieen. Die Verbrennungswärmen können und sind auf kalorimetrischem Wege bestimmt worden von kalorimetrischem Wege bestimmt

Favre und Silbermann, von Andrews, Berthellot u. a. Bei der Berbrennung von Knallgas zu Baffer erhalt man die höchste uns befannte Temperatur.

Sieben. Wird eine Flüssigteit erhitt bis zu der Temperatur, bei welcher die Spannkraft ihres gesättigten Dampfes so groß ift, als der Druck der über der Flüssigkeit lastenden Atmosphäre, dann beginnt sie zu sieden, d. h. es können Dampfblasen, die sich mannern der Flüssigkeit entwickeln, emporsteigen. Man nennt jene Temperatur die Siedetemperatur oder den Siedepunkt der Flüssigkeit. Er ist, wie wir schon beim



608. Dumas' Methode der Dampfdichtebeftimmung.

Wasser gesehen haben, abhängig vom Truck, und man pslegt ihn auf den Normaldruck von 76 cm zu beziehen. Bei dem sogenannten Wassers oder Pulshammer, einer mit Augeln versehenen, mit ausgekochtem Basser oder Alkhahm Teil gefüllten, sonst aber lustleeren Röhre (Abb. 602), kann man den Alkohol, resp. das Wasser school durch die Handwärme zum Sieden bringen. Unter der Glocke der Lustpumpe bei einem Druck von 4,5 mm siedet Wasser bei 0° C., auf dem St. Gotthard (2175 m) bei 92,9° C., auf dem Wontblanc (4810 m) bei 84° C.

Der Siedepunkt ist ferner abhängig von der Ratur der Substanz; er liegt beim Alkohol bei 78,3° C., beim Ather bei 34,9° C., beim Quecksilber bei 357° C.

Salzlöfungen haben einen geringeren Sättigungsbruck als reines Wasser, ihr Siedepunkt liegt deshalb höher als der des Wassers. Gefättigte Kochialzlöfung 3. B. siedet bei 108 ° C.

Dampfdichte nennt man das Berhaltnis ber Dichtigkeit eines Dampfes zur Dichtigkeit der trodenen

atmosphärischen Luft bei bemfelben Drude und bei berfelben Temperatur.

Nach der Dumasschen Methode bringt man einige Gramm der zu bestimmenden stüssigen Substanz in einen in eine seine Spike ausgezogenen Glasballon und diesen in ein Flüssigteitsbad, dessen Temperatur etwa 20° höher ist als die Siedetemperatur der Substanz Abb. 603). Haben die Tämpse der siedenden Flüssigteit alle Lust aus dem Ballon vertrieben, und ist der gesättigte Tamps, welchen der Ballon dann enthält, durch weiter sortgesete Erhitzung in überhitzten Tamps verwandelt, so schwelzt man den Ballon zu und liest den Barometerstand den die Temperatur t des Bades ab. Aus dem Gewicht des mit Tamps gefüllten und dem Gewicht des mit Lust gefüllten Ballons erhält man die Tampsidicte, bezogen auf Lust, welche man auf 0° C. und 76 cm Truck reduziert. It das Bolumen des Ballons durch Basser= oder Duecksilberfüllung bestimmt, so erhält man die Tampsicicte bezogen auf Basser.

Λ

Dampfdichte.

bestimmungsapparat von Piktor Meyer.

Bei der in neuerer Zeit vorzugsweise angewandten Biktor Meyerschen Dampsbichtebestimmungsmethode wird das Dampsvolumen einer kleinen abgewogenen Substanzsmenge aus der bei ihrer Verdampfung verdrängten Luftmenge bestimmt. Ein Glass oder Porzellangesäß G (Abb. 604) mit Steigrohr und engem Gasentbindungsrohr R wird im Lusts oder Dampsbad H auf einer weit über den Siedepunkt der zu untersuchenden Substanz gelegenen Temperatur T erhalten. Entweichen aus dem Entbindungsrohr unter Wasser keine Lustblasen mehr, so ist die Temperatur konstant geworden. Stülpt man nun über das offene Ende von R das mit Wasser gefüllte, geteilte und kalibrierte Meßrohr M, läßt das mit abgewogener Substanzmenge gefüllte Glassläschen g in das Gefäß & hineinfallen und verschließt darauf schnell das obere Ende, so wird der Inhalt des Fläschens in überhitzten Damps verwandelt, welcher ein dem seinen gleiches Volumen Lust aus G versdrängt. Dieses wird in M ausgesangen. Ist v das gemessene Lustvolumen in Kubikzentismeter, m die Wasse der Substanz in Gramm, t die Lusttemperatur und p der Druck, unter welchem die gemessene Luststeht, in m m Quecksilber bei 0° C.,

so ist die gesuchte Dampsdichte $d = \frac{m}{v} \frac{760}{p} \frac{1+0,004 t}{0,001298}$.

Dampfdichte und Molekulargewicht. Die Bestimmung der Dampsdichte ist für die Physik und besonders sür die Chemie von großer Wichtigkeit, da sie ein Hilfsmittel zur Bestimmung des Molekulargewichts liefert. Nach dem Avogadroschen Prinzip enthalten nämlich gleiche Bolumina verschiedener Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur die gleiche Anzahl Moleküle. Ist N diese Anzahl, v das Bolumen, sind M1, M2, M3, ... die Molekularsgewichte und d1, d2, d3, ... die entsprechenden Dichten, so besteht die Gleichung

$$\frac{\mathbf{N} \, \mathbf{M}_1}{\mathbf{v}} : \frac{\mathbf{N} \, \mathbf{M}_2}{\mathbf{v}} : \frac{\mathbf{N} \, \mathbf{M}_3}{\mathbf{v}} : \dots = \mathbf{d}_1 : \mathbf{d}_2 : \mathbf{d}_3 : \dots$$

Die Dichten verhalten sich also direkt wie die entsprechenden Molekulargewichte. Man ist überein gekommen, das Molekulargewicht des Wasserstellen Dichte bezogen auf Lust O,000000 ist, gleich 2 zu setzen. Ist also M das Molekulargewicht, d die Dampsdichte irgend eines Stoffs bezogen auf Lusk, so ist

$$M: 2 = d: 0,06925$$
, ober $M = \frac{2}{0,06925}d = 28,88 d$.
Um also das Molekulargewicht eines Stoffes zu ershalten, hat man nur seine Dampsbichte mit 28,88 zu multisplizieren.

Bethalten des Wasserdamps in der Atmosphäre. Infolge ihrer Berührung mit den Reeren und Flüssen enthält die atmosphärische Luft stets Wasserdampf, ist aber im allgemeinen nicht mit Wasserdampf gesättigt. Er ist farblos und für unser Auge nicht sichtbar und nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Wasserdunst, welcher aus einzelnen, in der Luft schwebenden Tröpschen besteht und sichtbare Nebel und Wolken bildet. Läßt man aus dem Ausströmungsrohr eines Dampseisels Damps entweichen, so nimmt unser Auge diesen erst in einem kurzen Abstande, etwa 1 cm weit von der Rohrmündung, als bereits verdichteten Wasserdampsstrahl wahr, unmittelbar an der Mündung zeigt sich ein klarer durchsichtiger Raum, welcher von dem eigentlichen, alsbald sich zu Wasser versdichtenden Wasserdamps ausgefüllt wird. Je wärmer die Luft ist, um so mehr Wasserdampstann sie aufnehmen. Jeder Temperatur entspricht eine bestimmte Wasserdampsmenge, mit welcher die Luft gesättigt ist. Tritt dann mehr Wasserdamps hinzu, oder kühlt sich die gesättigte Luft ab, so verdichtet sich der Überschuß zu Nebel und Wolken. Bis zum Sättigungspunkte aber steht dem Verdampsungsbestreben des Wassers kein Widerstand entgegen. Ein trodener Wind, der aus den öden Landsteppen Usiens zu uns kommt,

entzieht begierig dem Boden und den Pstanzen die Teuchtigkeit, bringt daher in der Regel klare und trockene Witterung mit sich. Der heiße Süd= und Westwind dagegen, der nich über dem Mittel- und Atlantischen Meere mit Wasserdampf gesättigt hat, pflegt in unseren kühleren Regionen seinen Überschuß an Wasserdampf abzugeden und Regen herbeizusühren. Die Bestimmung des Wassergehaltes in der Luft ist daher eine der wichtigsten Ausgaden der Meteorologie; sie bildet den Gegenstand der

Highen etrie. Drei Größen sind es, mit deren Bestimmung sich die Higrometrie beschäftigt, und die wir von einander so unterscheiden: absolute Feuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und Spannkraft des Wasserdampses in der Luft. Unter absoluter Feuchtigkeit versteht man das Gewicht des in einem Kubikmeter Luft enthaltenen Wasserdampses, ausgedrückt in Gramm. Wenn wir also sagen, die absolute Feuchtigkeit der uns umgebenden Luft ist 9, so heißt dies: in 1 com dieser Luft sind 9 g Wasserdamps enthalten. Unter relativer Feuchtigkeit versteht man das Verhältnis der in der Luft wirklich vorhandenen zu der bei der Sättigung vorhandenen Dampsmenge, also zu dersenigen Dampsmenge, welche im Maximum bei gleicher Temperatur in der Luft vorhanden sein könnte. Die relative Feuchtigkeit drück sich also stets als ein echter Bruch, und indem man diesen Bruch mit 100 multipliziert, in Prozenten der absoluten Feuchtigkeit aus.



605. Danielle ijngrometer.

Kinden wir also nach Methoden, die wir sofort besprechen wollen, in der uns umgebenden Luft von der Temperatur 20° C. die absolute Feuchtigkeit 11,5, so ergibt sich mit Zuhilsenahme der Regnaultschen Spanntraftstabelle (vergl. S. 461), daß bit 20° C. in 1 obm Luft im Maximum vorhanden sein könnten 17,2 g Wasserdamps; demnach wäre die relative Feuchtigkeit 11,2 == 0,67 oder 67° a. Spannkraft des Wasserdampses in der Luft; er steht zur absoluten Feuchtigkeit in einem sehr einsachen Verhältnis. Es sind nämlich die absolute Feuchtigkeit und die Spannkraft des Wasserdampses in der Luft; er steht zur absoluten Keuchtigkeit in einem sehr einsachen Verhältnis. Es sind nämlich die absolute Feuchtigkeit und die Spannkraft des Wasserdampses in der Luft im Jahlenwerte nahezu einander gleich, wenn man erstere in Gramm pro Kubikmen und letztere in mm Lucchsilber ausdrückt.


Feuchtigkeitsbestimmung. Direkt erhält man die absolute Feuchtigkeit, wenn man ein gemessenses Bolumen Luft mittels eines Aspirators durch eine mit wasserabsorbierenden Rhaspharläuregubydrid. Bimskein und Schweselsäures gesüllte

Medien (Chlorcalcium, Phosphorfaureanhydrid, Bimsstein und Schwefelsaure) gefüllte und vorher genau gewogene Trockenröhre saugt, und die durch die Absorption des Wasserbewirfte Gewichtszunahme bestimmt.

Methode der Taupunktebestimmung. In den verschiedenften Formen wird bas Danielliche Sugrometer gur Feuchtigfeitsbestimmung angewandt. Der Driginalapparat ift in Abb. 605 bargeftellt. Zwei Glasfugeln a und b find burch eine zweimal rechtwinfelig gebogene Röhre mit einander verbunden und eine derfelben, a, ift nach An bes Arnophors (vgl. G. 459) gur Galfte mit luftfreiem Schwefelather gefüllt, fo bag bas Junere über dem Ather nur Atherdampf enthält, sonst aber luftleer ift. In den Schwefelather ber Rugel a taucht das Gefäß eines feinen Quedfilberthermometers, während das Statio ein zweites Thermometer zur Ablesung der Lufttemperatur tragt. Die Rugel a ift mit einem breiten, eingebrannten und glangend polierten Goldreif verfeben. Rublt man nun die Kondensatorfugel b, welche mit Musselin umwidelt ist, durch Auftröpseln von Ather, welcher fofort verdunftet, ab, fo kondenfiert fich ber in b enthaltene Atherdampi, infolgebeffen entwidelt fich neuer Atherdampf aus a, ber fich wieder in b kondenfiert u. i.f. Der Borgang ift berfelbe, wie wir ihn beim Krophor besprochen. Die Rugel a und die fie umgebende Luft fühlen fich durch Berbrauch latenter Berdampfungewärme ab, bie ber in der Luft enthaltene Wasserdampf fich nicht mehr als Dampf halten tann, fondern no in tropfbarer Form auf a niederschlägt. Der Gintritt bes Taubeichlags läßt sich bei vorsichtigem Abfühlen leicht beobachten. Un bem im Ather befindlichen Thermometer

beobachtet man dabei den Taupunkt, d. h. diesenige Temperatur, bei welcher die Luft mit dem vorhandenen Wasserdampf gesättigt ist. Um ihn genau zu bestimmen, beobachtet man sowohl die dem Entstehen als auch die dem Verschwinden des Niedersschlags entsprechende Temperatur und nimmt das Mittel aus beiden als Taupunktsetemperatur an. Mit dieser geht man in die Regnaultsche Spannkraftstabelle ein, um aus ihr den zugehörigen Sättigungsdruck, resp. die absolute Feuchtigkeit f zu entsnehmen. Das zweite Thermometer gibt die Lufttemperatur an. Geht man mit dieser in die Regnaultsche Tabelle ein, so erhält man die Wasserdampsmenge F, welche im Maxismum in der Luft von der herrschenden Temperatur vorhanden sein könnte; das Berschältnis $\frac{f}{F}$ ist demnach die relative Feuchtigkeit. Ergibt sich dieses Verhältnis nahe gleich 1,

fo beutet dies an, daß man auf Regen rechnen kann, da bei geringer Temperaturserniedrigung die Luft übersättigt wird. Bei der Anstellung des Versuchs muß die Abkühlung recht vorsichtig ausgaeführt




606. Regnanlte fingerometer. 607. Dufourides Alpirationshrigrometer. 608. Angufifdes Plindrometer.

entsteht und vergeht; auch muß darauf geachtet werden, daß die Tausläche vor der vom Beobachter infolge des Atmens ausgehenden Feuchtigkeit möglichst geschützt werde. Abb. 606 zeigt ein Daniellsches Hygrometer in einer von Regnault modifizierten Form. Die beiden Thermometer befinden sich in hochpolierten, versilberten Gefäßen; die Abkühlung des Athers im Taupunktsthermometergefäß a wird dadurch hervorgebracht, daß die Lust mittels eines Aspirators durch die Röhren h1, h2 hindurchgesaugt wird.

Abb. 607 stellt das Dufoursche Aspirationshygrometer dar. Es besteht aus zwei durch eine dunne Metallplatte von einander getrennten Metallgefäßen. Das hintere b ist bis etwa "/3 seiner Höhe mit Ather gefüllt, welcher wieder durch Aspiration zur Bersdampfung, resp. Abkühlung gebracht wird. In das vordere, eventuell mit Duecksilber zu füllende Gefäß a, dessen Borderseite vernidelt und hochpoliert ist, so daß sich der Eintritt bes Beichlages mit großer Sicherheit beobachten läßt, besindet sich das Taupunttethermos

meter. Der ganze Apparat kann bicht in ein Glasgefäß eingescht werben, wofern man nicht bloß die Luftfeuchtigkeit, sondern die Feuchtigkeit eines burch die Röhren a1, b1 hin-burchgeleiteten Gases bestimmen will.

Bequemer läßt sich die Feuchtigkeit der Luft mit dem Augustschen Psinchrometer bestimmen (Abb. 608). Es besteht aus zwei gleichen, gut geteilten und genau untersuchten Thermometern, von denen das eine zur Bestimmung der Lufttemperatur dient, während das mit Zeug (Musselin) bewickelte Gefäß des anderen durch einen darum geschlungenen, in Wasser tauchenden Docht seucht erhalten wird. Ist die Luft mit Wasserdampf gesättigt, so zeigen beide Thermometer dieselbe Temperatur an, da Wasser von der Oberstäche des seuchten Thermometers nicht weiter verdunsten kann. Ist dagegen die Luft, wie gewöhnlich, nicht mit Wasserdampf gesättigt, so wird Wasser am seuchten Thermometer verdunsten können, und dieses wird insolge des Verdrauchs latenter Verdampfungswärme niedriger stehen, als das trodene, und zwar um so tieser, je trodener die Luft ist, je rascher also die Verdunstung vor sich gehen kann. Insolge der höheren Temperatur der Luft wird andererseits wieder dem seuchten Thermometer Wärme zugeführt; es wird daher schließlich ein thermischer Gleichgewichtszustand eintreten müssen, nämlich dann, wenn die durch die



609. Banfinreiches Saarbnarometer.

Berdunstung an die umgebende Luft abgegebene Wärmemenge gleich ift der von der wärmeren Umgebung dem feuchten Thermometer zugeführten. Die Spannkraft des Wasserdampses in der Lust ist also kleiner als der der Temperatur des seuchten Thermometers entsprechende Sättigungsdrud. Aus der Differenz zwischen den Angaben der beiden Thermometer, der so genannten psychrometrischen Differenz, läßt sich dann aus Tabellen, die nach teilweise empirischen, von August aufgestellten und von Regnault geprüften, Formeln berechnet sind, der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ermitteln.

Haarhygrometer. Es gibt viele organische Körper, welche ihr Volumen ober ihre Form je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft ändern. Haare, Fischbein, Federkiele, Holz, Stroh u. s. w. sind solche hygrostopische Körper, welche zu Feuchtigkeitsmessern mit empirisch zu gradulerender Skale benutzt werden. Bei den sogenannten Wettermännchen, welche in Nürnberg zu Tausenden verfertigt werden, trägt eine im Junern eines kleinen Häuschens lotrecht ausgespannte, gedrehte Darmsaite eine horizontale Pappscheibe, auf welcher zwei Figuren, einen Herrn und eine Dame darstellend, angebracht sind. Dreht sich infolge größerer Feuchtigkeit die Darmsaite auf, so tritt der Herr mit einem Regenschirm aus seiner Thür; bei trockener Luft verkürzt sich die Saite, dreht sich also wieder zusammen, und die Scheibe läßt aus einer andern Thür die Dame

mit einem Fächer hervortreten. Im ersteren Falle soll man auf regnerisches, im zweiten auf heiteres Wetter schließen können. Uhnliche Apparate sind in großer Menge unter verschiedenen Formen und aus dem verschiedensten Material hergestellt worden. Die Juverlässigieteit ihrer Angaben läßt im allgemeinen manches zu wünschen übrig.

Recht brauchbare Resultate liefert dagegen das Saussuresche Haarhygrometer. Es besteht im wesentlichen aus einem durch Ather oder Lauge sorgsältig entsetteten Frauenhaar, dessen oberes Ende bei a und dessen unteres Ende an dem Umfange einer leicht beweglichen Rolle o beseiftigt und durch ein kleines Gewicht p so in konstanter Spannung gehalten wird. Der Bassergehalt des Haares in der Luft hängt von der relativen Feuchtigkeit ab; bei Basseraufnahme verlängert, bei Basserabgabe verkürzt es sich. Diese Längenänderungen werden im vergrößerten Maßstabe durch einen an der Rolle befestigten Beiger an einer empirisch graduierten Stale abgelesen. Den Rullpunkt derselben bestimmt man, indem man das Instrument unter den Rezipienten einer Luftpumpe bringt, in welchem die Luft durch Chlorcalcium oder Schwefelsäure absolut trocken gemacht ist, den Punkt 100, indem man es in eine innen mit seuchtem Fließpapier bekleidete, in Basserstehnde und durch Basser abgescholssen Glaszlocke sest. Eine Anzahl dazwischen liegender Punkte wird durch Bergleichung mit anderen sicher funktionierenden Instrumenten markiert.

Bei bem Delucichen Sygrometer wird anstatt bes Saares Fischbein benutt.

Luftgewicht. Die brei meteorologischen Elemente: Barometerftand, Temperatur und Feuchtigfeitsgehalt ber Luft beftimmen bas Luftgewicht. Gin Rubitzentimeter trodener, toblenfaurefreier, atmofphärischer Luft bei bem Normalbrud 760 mm und ber Normal= temperatur 0° C. wiegt 1,293 mg. Mit steigendem Barometerstande nimmt das Luftgewicht ju; bagegen nimmt es ab, je marmer und feuchter die Luft ift.

Meteorologie. Die Underungen im Ruftande unserer Atmosphäre find jum großen Teile gurudzuführen auf Unberungen in ben Barmeverhaltniffen, auf Ruhe ober Bewegung ber Luft und ihrer Sahigfeit, Wafferdampf aufzunehmen ober Niederschläge gu bilben. Die Mannigfaltigfeit ber Storungen bes Gleichgewichts ber Atmofphare, welche die Barme icon dadurch verurfacht, daß fie die Erpansivfraft der Luft erhoht und das Berdampfen des Baffers begünftigt, wird noch erhöht durch die Achsendrehung der Erde.

Denn erstens treffen die von ber Sonne ber Erbe augefandten Barmeftrahlen immer andere Buntte der Erde und bedingen fo eine Luftbewegung, und zweitens übt die vom Aquator nach ben Bolen zu abnehmende Drehungsgeschwindigfeit eine erhebliche Wirfung aus auf die ununterbrochenen Luftftrömungen. welche infolge ber ungleichen Erwärmung zwischen den Bolen und dem Aquator ftattfinden. Die periodisch wiedertehrenden Stellungeanderungen ber Erbe gur Sonne werden baber naturgemäß von gewiffen Ericheinungen in der Atmosphäre begleitet fein, beren Eintreffen im allgemeinen mit einer großen Regelmäßigfeit ftattfinden muß.

Die verschiedenen Tages- und Sahreszeiten kehren mit ihren allgemeinen charakte= riftischen Barmeverhaltniffen immer wieber. Und für einen Blaneten, der eine mathematisch vollfommene Rugelgestalt und ebenso eine ftreng symmetrische Anordnung in ber Berteilung von Baffer und erbigem ober felfigem Lande befage, für eine folche Erde murben die verschiedenen Buftande des Luftmeeres sich nach gewiffen Beitperioden in einer volltommen regelmäßigen Reihenfolge wiederholen. Allein bei der wirklichen Beschaffenheit unferes Planeten liegen die Berhaltniffe 610. Anemameter der Witterungsbeobachtungsftatte nicht fo einfach. Die lotalen und temporaren



auf dem geben Santis.

Umftande, welche auf die Wirfungsweise ber Sonnenwarme Ginfluß gewinnen, find so wechselnder Art, daß sie eine fast unendliche Mannigfaltigkeit der Wetterverhältnisse bedingen.


Wetter ober Witterung nennen wir die Gesamtheit der atmosphärischen Zustände, wie fie mahrend eines furzeren oder langeren Beitraums für eine gewiffe Begend herrichen. Der besondere Zweig der phyfitalischen Biffenschaften, welcher fich mit der Erforschung ber in ber Atmosphäre vorgebenben Erscheinungen und Beranderungen beschäftigt, ift die Meteorologie.

Den Hauptinstrumenten für meteorologische Beobachtungen, dem Thermometer, Barometer, Binchrometer, ichließen fich noch an die Ombrometer ober Regenmeffer, welche bagu bienen, die in einer gewiffen Beit und auf einen abgegrenzten Raum gefallene Menge ber Riederichläge zu bestimmen, Windfahnen, um die Windrichtung, Unemometer, um bie Binbftarte, Eleftroftope und Gleftrometer, um den eleftrifchen Buftanb ber Luft zu ermitteln, Dzonometer, um ben Dzongehalt ber Luft zu meffen, und mehrere andere Inftrumente.

Der Einfluß des Wetters auf das Wohlbefinden nicht nur des einzelnen Raife, sondern auf die Zustände ganzer Länder und Bölter ist hinlänglich bekannt. Tie ben Jahre erst haben gezeigt, wie schrecklicher Art die Verheerungen durch Überschwennensein fein können. Aber abgesehen von derartigen Ereignissen sind es große Gebiete der necht lichen Beschäftigung, welche in den Erträgnissen, die sie gewähren, von der Ernik der Ungunst der Witterung direkt abhängen, z. B. die Land- und Forstwirtschaft, Beindund Jagd, die Schissischer und eine ganze Reihe von Geneka die sich wie die Windmüllerei mit der Berarbeitung und Aubereitung von Rohendund bie sich wie die Windmüllerei mit der Berarbeitung und Bubereitung von Rohendund befassen, auf deren Gewinnung sene ausgehen. — Landleute und Schisser haben die such von seher der Witterungskunde die größte Ausmerksamseit geschenkt. Ben der Meteorologie vor dem 19. Jahrhundert bestand. In der Regel sehlt aber diesen, mehrtigiten Falle sur lokale Berhältnisse mitunter gültigen, empirisch gewonnenen Erständsplässen sede Rückbeziehung auf die letzte Ursache, welche gerade bei den atmosphilike Borgängen nur aus der Untersuchung der universellen Zustände erkannt werden ken

In vielen Fällen fünd die allbekannten Wetterregeln geradezu Unfinn, wie 3. & b Brophezeiungen des jogenannten hundertjährigen Ralenders, ber in Birflichteit gur eriftieren fann. Jedenfalls hat die Meteorologie, die Phyfit der Atmofphare, bamit mi gu thun; für fie exiftieren bie Ericheinungen nur ale Wirtungen von Rraften, beren 144 Bechielwirfung und Große fie mittels geeigneter Methoden gu beftimmen fuct. ein vergleichbares Material zu gewinnen, nach welchem fich ipater eintretende Erfdeinns beurteilen laffen, jo daß auf ihre mahricheinliche Nachwirfung Schluffe gemacht water tonnen. Freilich tonnen wir, da biefe Radywirkungen, nämlich bie Witterung, we & fammenwirfen fo unendlich vieler und verschiedener Faltoren abhangt, beren quantit Feststellung in vollem Umfange geradezu unmöglich ift, immer nur von mabrideint Schlüffen reden, welche die Meteorologie in Bezug auf das Wetter machen fann. 3 hin ift der praftische Rugen, welchen die Ausbildung der Meteorologie als Biffet gewährt, ein gang bedeutender. Wir brauchen nur darauf hinguweifen, bag burg Erforichung des Gesetzes der Winde, durch die Entdedung, daß Stürme Wirbelbewegung um einen fortichreitenden Mittelpuntt find, dem Geefahrer die Doglichfeit gegeben if, gefahrbrobenden Region ju entfliehen, indem er möglichft entgegengefent ber Bewegnet richtung des Wirbels zu fteuern fucht.

Um nun einen Überblid über die atmosphärischen Buftanbe, welche an pericieden Orten ju berielben Beit herrichen, ju erlangen, hat man auf Alexander von Sumboldt Anregung snitematisch ein Det von meteorologischen Stationen über die Erde ausgeimmt welches feine Majchen immer enger zieht, indem immer mehr folder Beobachtungeftells errichtet werben. In biefem Unternehmen haben fich alle Rulturstaaten beteiligt, und af meteorologischen Kongreffen, die von Beit zu Beit abgehalten werben, erledigt mi biejenigen Fragen, welche fich auf die Beobachtungsmethoden und auf die Berwertung be durch fie erhaltenen Resultate beziehen. Für die Bezeichnung der meteorologiichen & icheinungen hat man eine besondere Chifferschrift eingeführt. Die wichtigften ber metem Togischen Stationen find telegraphisch mit einer Bentralftelle verbunden, ber fie ihre & obachtungen sofort mitteilen, und von welcher sie unverzüglich verarbeitet und publisien Die Bentralftelle für alle meteorologischen Stationen Deutschlands bildet be beutsche Seewarte in Samburg, welche die ihr von ben Stationen gufommenben Beobachtungen instematisch behandelt und in täglichen "Betterkarten" publiziert. 213 Beifpiel jei eine folche "Wetterkarte" (vom 20. August 1897) hier mitgeteilt (Abb. 611). Die weißen Rahlen auf ichwarzem Grunde bedeuten ben Barometerftand ber einzelnen Etetionen. Die eingeschriebenen weißen Linien (Ifobaren) verbinden die Orte mit gleichen Barometerstand. "Boch" und "Tief" zeigen barometrische Magima und Minima at Die schwarzen Bahlen bruden die Ortstemperaturen in OC. aus. Die Bahl ber Salden an den die Windrichtung angebenden Pfeilen bestimmt die Windstarte nach der Beaufortichen Stala. Außer ben angeführten meteorologischen Bezeichnungen findet man bieweilen cinige andere, weniger gebräuchliche angewandt, welche in Abb. 612 gegeben find.



611. Wetterkarte nom 20. Anguft 1897.

Es leuchtet ein, daß die Methoben, nach welchen die atmosphärischen Erscheinungen beobachtet werden, auf allen Stationen übereinstimmend sein muffen. Diese Übereinstimmung bezieht sich sowohl auf die Einrichtung der Instrumente, als auch auf die Tagesstunden, an welchen der Stand derselben registriert wird. Denn die Beobachtungen

werden nicht ununterbrochen ausgesführt, sondern es genügt, Temperatur, Druck und Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmten Tageszeiten zu beobachten, um aus ihnen einen Mittelwert abzusleiten. Durch Zusammenstellung der Ergebnisse der einzelnen Stationen erhält man ein annäherndes Gesamtsbild des Wetters innerhalb des ganzen beobachteten Gebietes. Für gewisse zwecke ist es nun aber doch wünschens

<	Blit ohne Donner oder Wetterleuchten.	†	Schneegestöber. Eisnadeln.		
A	Sagel.	,w	Starker Wind.		
Δ	Graupeln.	\oplus	Sonnenring.		
$\ddot{\mathcal{C}}$	Reif.	Ŏ	Sonnenhof.		
ے	Tau.	Φ	Mondring.		
. V	Rauchfrost ober Duft.	Θ	Mondhof.		
S	Glatteis.	<u> </u>	Regenbogen. Nordlicht.		
ara Markenial estate Wet home					


618. Meteorologifche Beichen.

wert, diese Zusammenstellung augenblicklich vornehmen zu können. Durch die Beobachtung zu gewissen Stunden erhält man freisich kein zusammenhängendes Bild von den Variationen der einzelnen meteorologischen Elemente, die den atmosphärischen Zustand bedingen. Deshalb läßt man den sich sast stetz ändernden Gang der Instrumente durch diese selbst aufzeichnen.

Dies geschieht 3. B. in der Art, daß ein durch das Instrument bewegter Stift seinen Stand auf einem Lapierftreifen martiert, ber burch ein Uhrwerf mit gleichmäßiger Beschwindigfeit ver bem Inftrumente vorbeibewegt wird, ober bag bas Inftrument feinen Stand auf bem gu biefem Bwede besonders praparierten Papiere ununterbrochen auf photographischem Bege figien

Denten wir und 3. B. auf dem Quedfilbermenistus im offenen Schentel Des Deberbarometere, der fich ebenjo heben und fenten tann wie der bee langeren Schentele, einen Aprf mit Farbstift schwimmend, welcher auf einem vorüberziehenden Papierstreisen absarber fann, jo wird die Beranderung ber Sohe ber Quedfilberfaule fich in einer fortlaufenten Murve ausbruden, beren hochfte Buntte ben tiefften Barometerftanden entsprechen, und um gefehrt. Undererseits könnte man dirett hinter dem Spiegel der Quedfilberfaule ein photegraphisch prapariertes Papier vorbeipassieren laffen, welches jo weit vom Licht geschmar; wird, als biefes von bem Quedfilber in der Robre nicht aufgehalten wird. Nach biefer und anderen Bringipien find Barographen, Thermographen u. j. w. tonftruiert worden.

In fehr finnreicher Beije hat ber berühmte Aftronom Pater Secchi in Ren einen Apparat gufammengestellt, welcher, burch ein Uhrwert in Bewegung gesett, alle meteorologischen Elemente in der beschriebenen Art ale Aurven verzeichnet. Diese jelbstihätige Meteorograph erregte auf der Barifer Ausstellung im Rahre 1866 algemeine Bewunderung und ift seitdem auf vielen Sternwarten als ein nie raftender Arbeiter angestellt worden. Auf der einen Seite des Seechischen Apparate fah man außer bem Ubwert die photographischen Tableaur der Barometerstände, der Angaben des trockenen und bet



613. Enftifotherme.

feuchten Thermometers und berjenigen Stunden, u welchen Regen gefallen war, forvie die Regenmenge Die andere Seite enthielt die Angaben der Windnack. der Windrichtung, eines zweiten Thermometers, un die Warme der Sonnenftrahlen gu meffen, und eine Rontrolle der Barometerstände und der Regenmengen. Die Tableaux der ersten Seite liefen in 21, Tagen, die der zweiten in 10 Tagen ab. Go oft alfo mußter fie erneuert werden. Während diefer Zeit murd ein vollständiges Bild ber atmojphärifchen Borgangt entworfen durch ein scharffinnig erfundence Uhrwert. durch bas Ineinandergreifen gahlreicher und mt aller mechanischen Bolltommenheit ausgeführtet

Sebeltombinationen und durch elettromagnetifche Araftaugerung einer galvanifden Banene. mittels welcher auf telegraphischem Bege biejenigen Teile in Birkfamkeit gesett wurden. welche außerhalb des Beobachtungsraumes lagen. — In neuerer Zeit ift ein intereffanker Meteorograph von Brof. v. Anffelberghe in Oftende konstruiert worden.

Berflüffigung ber Bafe. Kritifche Temperatur und fritifder Drud Bir haben früher den Unterschied gwifden einem Gase und einem gesättigten Damvie bahin formuliert, daß wir fagten, bas Bas folge bem Mariotte-Ban-Luffaciden Befete, mahrend ber gefattigte Dampf ein Maximum ber Spanntraft bei gegebener Diefer Unterschied ift aber tein charafteristischer, sondern nur em Temperatur besite. gradueller. Denten wir und ein Rilogramm Luft bei mittlerer tonftanter Temperatur, Dann ift die Beziehung zwischen feinem Drud p und feinem Bolumen v nach den Mariotteichen Weiche durch die Gleichung gegeben p.v = fonftant.

Stellen wir dieje Gleichung graphijch in rechtwinkeligen Koordinaten (Abb. 613) dar, und zwar die Bolumina ale Absciffen, die Drude ale Ordinaten, fo erhalten mir eine Aurve, welche, wie in der Mathematit gelehrt wird, eine Syperbel ift. Wir nennen fie in unferem Galle Giptherme*) und verstehen barunter allgemein eine Rurve, welche Die Buftandsanderung eines Bafes bei fonftanter Temperatur Darftellt.


Niehmen wir anftatt der Luft ein Rilogramm Rohlenfaure im gasförmigen Buffand. etwa bei der fonftanten Temperatur 500 C., jo gilt auch hier Diefelbe Begiehung gwiichen

^{*} In der Alimatologie verfieht man unter Gjotherme eine Linie, welche Orte gleicher Temperatur mit einander verbindet.

Drud und Bolumen, und wir erhalten als Afotherme wieber eine Spperbel; basfelbe findet bei Kohlenfaure ftatt für eine Temperatur von 400 C. Unders verhalt es fich aber für eine Temperatur, bei welcher eine Kondensation ber Rohlenfaure eintreten fann, 3. B. für eine Temperatur von 21,50 C. Berfleinern wir, mahrend biefe Temperatur konstant erhalten wird, das Bolumen der Rohlensäure durch Erhöhung des Druckes, dann tommen wir zu einem Buntte, wo der erste Tropfen fluffiger Rohlenfaure fich zeigt; wir haben aledann gefättigten Dampf, beffen Drud bei weiterer Bolumenverminderung nicht mehr erhöht werden tann, fondern tonftant bleibt, bis alle Rohlenfaure fluffig geworben ift. Bon biefem Momente ab wird ber Drud, ba bie fluffige Rohlenfaure nur wenig aufammenbrudbar ift, wieder ichnell anfteigen.

Wir können also drei Teile bei der Fotherme (21,50 C.) Ao' A' B' C' unterscheiden: ber Teil Ao' A' stellt ben Berlauf mahrend ber Busammenbrudung bis jum Sattigungs-

brud a' A' bes Dampfes bar; ber Teil A' B' ben Berlauf mahrend ber Berflüffigung, in welchem also die Kohlensäure sich zum Teil †100 in fluffigem, zum Teil in bampfformigem Bustande befindet, der Teil B' C' endlich ben Berlauf, wenn alle Rohlenfaure fluffig geworden ift. Uhnlich ift der Berlauf der Rfothermen ber Rohlenfaure für tiefere Temperaturen, z. B. 13,10, und auch für bohere, aber nur bis zu einer gemiffen Temperatur, für welche ber mittlere Teil (A' B') der Kondensation fortfällt und eine Berfluffigung bei teinem noch fo bedeutenben Drude mehr möglich ift. Diefe Temperatur, bei welcher also ber Unterschied amijden fluffigem und gasförmigem Buftand verichwindet, oberhalb beren ein Gas in ben tropfbaren Alggregatzustand nicht übergeführt werben fann, heißt die fritische Temperatur, ber entfprechende Drud ber fritische Drud, ber Buftand, in welchem fich das Gas bei der fritischen Temperatur und dem fritischen Drud befindet, der fritijche Buftand, oder auch der Cagniard be la Toursche Zustand, weil Cagniard de la Tour ihn und die kritischen Daten zuerst beobachtet hat. Der Verlauf der Sjothermen für Rohlenfaure ift zuerft von Andrews auf Grund ber von ihm mit



614. 3fothermen.

Kohlenfäure angestellten Berfuche gegeben worden. In Abb. 614 entspricht die Abscissenachse nicht bem Drude Rull, sondern einem Drude von 47 Utmosphären.

Erwärmt man eine mit flüffiger Kohlenfäure etwa bis zur Hälfte gefüllte, zugeschmolzene Glaeröhre, aus welcher alle Luft entfernt ist, so daß der Raum über der fluffigen Rohlenfaure nur gefättigten Dampf derselben enthält, so dehnt sich die Flüssigteit sehr stark aus, und um fo ftarter, je näher man der fritischen Temperatur tommt; der ursprünglich konkave Menistus verflacht sich allmählich immer mehr, und ist die kritische Temperatur, welche für Kohlenfaure bei + 32° C. liegt, erreicht, so verschwindet die Grenze, und die Substanz erfüllt die Glasröhre als homogene Maffe. Der Borgang der Berfluffigung der Bafe und ber Cagniard de la Toursche Bersuch kann bequem und leicht mittels des Cailletetschen Apparats (Abb. 615) demonstriert werden. Man leitet durch die gut getrocknete Glass röhre a, in deren unterem Teile sich etwas Quecksilber befindet, hinreichend lange Beit trodene gasförmige Rohlenfäure mit geringem Überdruck, schmilzt bann die Röhre oben zu, schließt sie am unteren Ende unter und durch Quedsilber ab und bringt sie in das mit Quedsilber gefüllte, schmiedeeiserne Wefäß G, welches einerseits durch die Überwurfschraube V absolut dicht verschlossen, andererseits durch das schlangenförmige Kupserrohr K mit der hydraulischen Presse P verbunden werden kann. Wittels derselben kann auf das in G besindliche Quedsilber und durch dieses auf die in der Glasröhre besindliche Kohlensäure ein Truck die zu 300 Atmosphären ausgeübt werden. Wan kann auf diese Beise die allmähliche Verstüssigung der Kohlensäure und auch den kritischen Zustand derselben beobachten, wenn man in den Glasmantel b Wasser von etwa -:- 35° gießt.

Folgendes find die

Aritifden Dater	ı einiger	Substangen:
-----------------	-----------	-------------


		Rritifde Temp.	Kritlider Drud
Waffer		. 365 ° C.	196 Atmojphären
Schweieltohlenftof	ñ.	. 275° "	76 "
Schweilige Saure	٠.	. 157" "	80 "
Ammoniat			140 "
Rohlenjäure		. 32° "	75 "
Athylen		. 9,2" "	58 "
Sauerstoff		— 118° "	48 "
Rohlenorud		— 140° "	36 "
Sticitoff		— 145° "	42 "
Wasserstoff		— 174° "	99 "

Altere Berfuche über die Berfluffigung von Gafen. Berfluffigung von Sauerftoff, Stidftoff, Rohlenogyd. Das Chlor ift bereits im Rahre 1805 von Northmore fluffig dargeftellt worden. Faraban gelang es in ben zwanziger Jahren, burch verftarten Drud mittele einer Rompreffionspumpe Chlorgas, fcmeflige Gaun, Schwefelmafferftoffgas, Chan, Roblenfaure und Stidftofforybul und burch gleichzeitige Anwendung von tiefen Temperaturen und hohem Drud noch viele andere, früher nur all Baje befannte Korper in fluffigem, einige fogar in festem Buftanbe barguftellen. Wichtig wurde die Darftellung fester Rohlenfaure (1834) durch Thilorier, weil man mit ihrer Bilfe fehr tiefe Temperaturen herstellen fonnte, und als Natterer die nach ihm benannten Apparate (1844) fonstruiert hatte, welche ein gesahrloseres Experimentieren mit hohen Druden ermöglichten, suchte man die permanenten Gaje durch möglichft hohen Drud fluffig ju erhalten; indeffen blieben die Berjuche, felbit bei Unwendung von Druden bis ju 3000 Ab mofphären, ohne Erfolg. Erft als Undrews burch feine ichonen und wichtigen Unter fuchungen, welche erft ein flares Berftandnis über bie Berhaltniffe bes fluffigen und gasformigen Buftandes der Materie verbreiteten, gezeigt hatte, daß man, um einen Erfolg zu erzielen, notwendigerweise mit der Abfühlung unter die fritische Temperatur berabgeben muffe, gelang es gleichzeitig (1877) Cailletet in Baris und Raoul Picter (bamals in Genf, jest in Berlin) und fpater ben Phyfitern Broblewsti und Clegemeli in Kratau, alle permanenten Gafe fluffig barguftellen. Cailletets Methode beftand darin, daß er ftart (bis ju 300 Atmofphären) tomprimierten Sauerftoff fich ploplich auebehnes ließ. Die hierdurch eintretende bedeutende Abfühlung bewirkte, daß das Gas fich in Gestalt eines Rebels niederschlug, welcher als fluffig gewordener Sauerstoff erfannt wurde. In berfelben Beife verfluffigte er Sticftoff, Bafferftoff und atmofpharifche Luft. Raoul Bictet verfuhr nach einer anderen Methode. Fluffige ichweflige Saure wurde mittels einer Bumpe durch einen Areislauf von Röhren getrieben, in welchen fie abmechielnt verbampft und wieder verdichtet wurde. Auf Diese Beise erzielte er burch Die Berdunftung eine Temperatur von - 650 C., die er gur Abfühlung eines Gefäßes benutie, in welchem Roblenfaure bei geringem Drude (4-6 Atmosphären) verfluffigt murbe. Durd Berdunftung der fluffigen Rohlenfaure erhielt er eine Temperatur von - 130° C., und diese benutte er wieder, um eine starte, 5 m lange Röhre abzufühlen, die mit dem eigentlichen Gasbehalter verbunden wurde, in welchem burch Erhiten von chlorjaucen Rali ber Sauerstoff (ober aus einem Gemijch von ameifensaurem Rali mit tauftichen Natron ber Wafferftoff, entwidelt wurde. Der Drud bes Sauerstoffe stieg mahrend bet Funttionierens bis auf 520 Atmosphären, sant dann aber bald auf 320. Bei Cffnung des Schraubenhahns, welcher Rommunikation zwischen dem Behalter und der langen

abgekühlten Röhre herstellt, entweicht der Sauerstoff mit großer Heftigkeit, zum Teil in Form eines slüssigen Strahls in diese Kompressionsröhre und wird in ihr durch seinen eigenen Druck verstüssige. Raoul Pictet hat große derartige Verstüssigungsanlagen, die mit mehrsachen Kreisprozessen arbeiten, ausgeführt und eine solche auf der letzen Genser Landesausstellung in voller Thätigkeit vorgeführt. In der ersten Maschine wurde mittels der sogenannten Pictetschen Flüssigkeit, einem Gemisch von Kohlensäure und schwesliger Säure eine Temperatur von — 100° bis — 110° erzielt, welche benutt wurde, um in einer zweiten Maschine Sticksochul zu verstüssigen und dadurch eine Temperatur von — 160° zu erhalten. In dem dritten Apparat wurden endlich Sauerstoff und atmosphärische Lust hauptsächlich durch eigenen Druck in den flüssigen Zustand übergeführt. Die hierbei auftretenden niedrigen Temperaturen (Wroblewski und Olszewski erreichten mit flüssigem Stickstoff die niedrigste Temperatur von — 213° C.) können nicht mehr mit dem Lustthermo-

meter gemessen werden; man bedient sich hierzu der Thermoelemente, die in der Elektrizität ihre Besprechung finden werden.


Das Lindesche Berfahren gur Ber= ftellung flüffiger Quit. In ber neuesten Beit ift es Brofeffor Linde in München burch Einführung eines neuen Bringipe gelungen, niebrige Temperaturen und bamit auch die Berfluf= figung beliebiger Luftmengen mit fo einfachen und dabei doch fo wirtfamen Mitteln und mit verhältnismäßig fo gerin= gem Aufwande zu erzielen, daß nicht bloß Laborato= rien, fondern auch Wertftatten ber Industrie davon leicht und bequem Bebrauch machen tonnen, mahrend die bisher von



616. Cailletets Apparat gur Berfluffigung der Gafe.

den Physitern angewandten Methoden und Hilfsmittel so schwierig in der Handhabung und so tostspielig waren, daß nur wenige Laboratorien der Welt die Einrichtungen besaßen, um für Bersuckswecke geringe Mengen schiffiger Luft herzustellen. Die Grundlage, auf der das Lindesche Bersahren beruht, bildet die wichtige, aber zu wenig beachtete Thatsacke, daß, wenn ein Gas unter Druck durch ein Bentil ausströmt, es zur Leistung innerer Arbeit Wärme verbraucht und sich also abkühlt. Diese Abkühlung, welche von Thomson und Joule berechnet und experimentell bestimmt ist, ist zwar unter gewöhnlichen Bershältnissen nur gering, Linde verwertet sie aber von drei Gesichtspuntten aus: 1) macht er den Druckunterschied, unter welchem die Ausströmung ersolgt, sehr groß und steigert damit die ursprüngliche Abkühlung; 2) schränkt er den hierfür ersorderlichen Arbeitsauswand ein auf Grund der Erwägung, daß er nicht von der Druckdisserenz, sondern von deren Berhältnis abhängt, und 3) führt er das in einem einzigen kontinuierlichen Areisprozeß bestehende Gegenstromprinzip ein, in dem die ausgeströmte Luft zur Abkühlung der noch nicht ausgeströmten verwandt und so eine selbstthätige Steigerung der Abkühlung erzielt wird.

Abb. 616 stellt den Lindeschen Apparat schematisch da. Durch den Flansch a wird von dem Kompressor (Verdichter) C atmosphärische Luft vom Drucke P1 angesangt und dis auf den Truck P2 (etwa 175 Atmosphären) komprimiert, wobei sie sich erwärmt. Sie wird dann unter Beibehaltung des Drucks P2 durch den Kühler auf die Temperatur 1, des Kühlwassers abgekühlt und in das Mittelrohr des Gegenstromapparats 3mm Regulierventil geleitet. Hier dehnt sich die hochgespannte Lust aus und erfährt die oben erwähnte, von der Truckverminderung abhängige Abkühlung. Diese auf die Temperaturt achgekühlte Lust vom Drucke P1 wird dann wieder in Richtung der Pseile im äußeren Rohne des Gegenstromapparates nach auswärts (— wodurch das die innere Röhre durchströmende Gas vorgekühlt wird —) und zur Eintrittsstelle zurückgeführt, wo sie infolge der Bärmesabgabe mit der niedrigeren Temperatur t4 (t5) ankommt, vom Kompressor wieder angesogen und auf diese Weise längere Zeit hindurch kontinuierlich dem eben beschriebenen Kreisprozeß unterworsen wird, dis endlich ein Beharrungszustand eintritt und damit die




616. Sindes Apparat gur Darftellung fluffiger Suft.

Berflüssigung beginnt. Dieflüsige Luft wird in einem Sammelgefaß aufgefangen und kann von bier aus mittels bes Sahnes G' verzavft werden. Der eigentliche Gegenstromapparat (Abb. 617), der in unserer Abbildung nur schematisch stizziert ift, besteht and zwei etwa 40 m langen Lupierspiralen von 3 resp. 6 cm inneren Durchmeffer, von benen eine die andere umschließt. Gie find berart mit einander verbunden, das die Luft nach ihrem Durchaange durch die innere Spirale md burch bas Droffelventil bie außen durchströmt. Der in der inneren Spirale herabsinkende Luftinon wird durch den in der außeren Spirale aufsteigenden, falteren fortwährend abgekühlt, bis die fritische Temperatur (- 141°C.) erreicht ist. Prof. Linde but eine Berflüffigungeanlage 312 erft in Munchen, bann auf der

Banrifchen Landesausstellung in Nürnberg 1896 und im Januar 1897 in Berlin vorgeführt. Bei seinen Versuchen betrug ber Drud P1 etwa 22, P2 etwa 65 Atmospharen, die tieffte Temperatur etwa - 1630 C. Es fonnten mittels bes von Brotherhood in London verfertigten, dreiftufigen Rompreffors pro Stunde etwa 20 cbm Luft auf 175 Mb mofphären fomprimiert und ftundlich mehrere Liter fluffiger Luft erhalten werden. Mi Sammelgefäße für die fluffige Luft werden die fogenannten Dewarichen boppelwandigen Glasflaschen verwendet, bei welchen der Bwischenraum zwischen ben beiden Wänden evafuiert ift und daher einen vorzüglichen Schut gegen die von außen einbringende Warme gewährt, fo daß in folden Flaschen die fluffige Luft, welche bei Atmosphärendrud eine Temperatur von - 1900 zeigt, ohne besonderen Berichlus ftundenlang aufbewahrt werden tann. Die fluffige Luft ift eine volltommen flare Fluffig feit mit gartblauer Farbung, Die um fo ftarter hervortritt, je weniger Sticftoff bie Fluffigfeit enthält. Die anfänglich aufgefangene fluffige Luft zeigt ein getrubtes, milchiges Aussichen, welches indeffen eine Folge beigemischter fester Rohlenfaure ift. Filtriert man fie mittels eines Papierfilters, fo bleibt die feste Kohlenfäure auf dem Filter zurud, und man erhalt eine flare Fluffigfeit. Quedfilber mit fluffiger Luft übergoffen erftarrt fofort #

einem bleichnlichen Klumpen, der sich hämmern und schneiben läßt; auch Alfohol und Ather können durch Übergießen von Luft leicht zum Erstarren gebracht werben. Merkwürdig ist der Einsluß, welchen stülssige Luft infolge ihrer kolossalen Kälte auf die Elastizität gewisser Körper ausübt. Taucht man einen Gummischlauch in flussige Luft,

fo wird er glashart, fo daß er, mit einem Sammer geschlagen, wie Glas zerfplittert. Es foll nicht unerwähnt bleiben, daß die fluffige Luft, was den Gehalt an Sauerstoff und Sticktoff betrifft, durchaus nicht die Zusammensetzung der atmosphärischen Luft hat. Bahrend lettere bekanntlich etwa 4/5 Stickstoff und nur 1/5 Sauerstoff enthalt, ist die fluffige Luft bedeutend fauerstoffreicher; denn fie besteht aus etwa 2 Teilen Sauerstoff auf 1 Teil Stickftoff; außerdem verdampft der Stickftoff rascher als der Sauerstoff, so daß die fluffige Luft bei offenem Stehen immer fauerftoffreicher wird. Dies lagt fich ichon zeigen, wenn man einen glimmenden Solzipan in die Fluffigfeit, welche langere Beit an ber Luft gestanden, taucht; ber glimmenbe Span entflammt und brennt in ber Fluffigfeit mit leuchtender Flamme weiter. Gerade diefer Umftand, daß die Berfluffigung der Luft unter einer unmittelbaren, partiellen Trennung ihrer Bestandteile vor fich geht, daß sauerstoff= und stickstoffreiche Gemische mit geringem Aufwande hergestellt, und daß der Apparat mit geringen Modifitationen gur fabritmäßigen Erzeugung von Sauerstoff direkt aus der Luft angewandt werden kann, wird vorausfichtlich ber Unwendung bes Lindeschen Berfahrens, besonders in ber demischen Industrie, neue Bahnen eröffnen.



617. Gegenftromapparat.

Fortpflanzung der Barme. Die Fortpflanzung der Barme kann auf zwei Arten erfolgen, entweder durch Leitung oder durch Strahlung. Bei der Barmeleitung pflanzt sich die Barme in einem Körper oder von einem Körper zum anderen von Schicht zu

Schicht und zwar ftets von Stellen höherer au Stellen tieferer Temperatur fort. Bei ber Strahlung wird die Wärme in eine andere Energieform umgesett, welche nachher sich wieder in Barme verwandelt. Die Fähigkeit, bie Barme fortzuleiten, ift für verschiedene Rorper verschieden. Dies tann mittels bes Ingenhoußichen Apparats leicht nach= gewiesen werden (Abb. 618). Durch die eine Seitenwand eines Bafferbehälters geht eine Angahl Stopfbuchsen mit gleich langen und gleich ftarten Staben aus verschiedenen Da= terialien, welche mit Bachs ober Stearin überzogen find und in möglichst gleichen Ab= ftanden fleine, gleich schwere Rügelchen tragen. Wird nun das Waffer im Behälter erwärmt, fo fallen die Rügelchen der Reihe nach von Den einzelnen Stäben, von ber Ermarmunge= ftelle aus gerechnet, schneller ober langsamer



618. Ingenhonficher Apparat.

ab, je nachdem der betreffende Stab ein guter oder schlechter Wärmeleiter ist. Genaue Untersuchungen, welche von Franz und Wiedemann über das Leitungsvermögen angestellt worden sind, haben ergeben, daß interessante Beziehungen zwischen den Leitungssfähigkeiten der Körper für Wärme und für Elektrizität bestehen, und zwar daß gute Wärmeleiter auch zugleich gute Elektrizitätsleiter sind. Setzt man die Leitungsfähigkeit des Silbers gleich 100, so ergeben die Versuche für die anderen Körper solgende resativen Werte: für Kupfer je nach der Reinheit desselben 90—50, sur Zink 30, sur Eisen 18—15, sur Platin 10, sur Glas 0,2.

Die Barmeleitungsfähigkeit der Arystalle ist nach verschiedenen Richtungen verschieden in einem und demselben Arystalle. Berührt man z. B. eine mit einer feinen Bachsichicht überzogene Bergfrystallplatte mit einer glühenden Nähnadelspihe, so entsteht an der Berührungsstelle durch das Schmelzen und Verdampsen des Bachses nicht ein Kreis, wie es bei Glas der Fall ist, sondern eine Ellipse. Diese Thatsache läßt auch auf einen innigen Busammenhang zwischen Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes und Warmeleitungsvermögen schließen.

Was die Wärmeleitungsfähigkeit in Flüssigkeiten anbelangt, so muß man bei ihnen Strömung von Leitung zu trennen wissen. Beim Erwärmen einer Flüssigkeit von unten sindet nicht Leitung, sondern Strömung (Konvektion) der erwärmten, leichteren Flüssigkeit nach oben und Sinken der kalten, schwereren Flüssigkeit nach unten statt. Nur beim Erwärmen von oben kann man die Wärmeleitung bei Flüssigkeiten mittels Thermometer beobachten, welche vertikal übereinander in die Seitenwand des mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllten Gefäßes eingesett sind. Auf diese Weise sindet man, daß Flüssigekeiten schlechte Wärmeleiter sind.

Noch schlechter als Fluffigfeiten leiten Gase die Barme. Man untersucht ihr Barmeleitungevermögen in ähnlichen Gefäßen wie das von Fluffigfeiten, indem man zur Bermeidung von Strömungen die Gefäße mit Daunen füllt. Nach Magnus leitet von ben Gasen Basserstoff am besten, und zwar etwa siebenmal besser als Luft.

Zweitens tann Warme von einem Körper durch Strahlung auf einen anderen fortgepflanzt werden, b. h. sie tann an der Oberfläche des strahlenden Körpers in Atherwellenenergie verwandelt und von den Körpern, welche sie auf ihrem Wege trifft, ganz oder teilweise aufgenommen und wieder in Barme umgesett werden.


Die aus der Undulationstheorie gefolgerte Identität der strahlenden Wärme und bes Lichtes ist, seitdem von Melloni die Existenz der strahlenden Wärme nachgewielen war, in rascher Auseinandersolge für die Reslexion, Brechung, Dispersion und Polarisation experimentell bestätigt worden. Gine in den Brennpunkt eines von zwei sich gegenübersstehenden, parabolischen Spiegeln gebrachte glühende Kohle entzündet Schießbaumwolle ober ein Streichholz, welche sich im Brennpunkte des zweiten besinden.

Untersucht man die durch ein Brisma zerlegten Lichtstrahlen auf ihre Barmeenergie, io findet man, daß mit gunchmender Brechbarteit die Barmeenergie abnimmt, bag affo bie Wärmestrahlen vorzugeweise die roten und ultraroten und die für das Auge nicht mehr fichtbaren Strahlen bes Spettrums find. Da Glas ein zu großes Absorptionsvermogen für Barmestrahlen besigt, muß man für folche Bersuche Brismen und Linfen von Steinfalg anwenden, welches die Wärmestrahlen fast vollständig durchläßt. Ebenso wie die berichiedenen Korper einen verichiedenen Grad von Durchlässigfeit für Lichtftrablen zeigen, befigen fie auch einen verschiedenen Grad von Diathermanfie oder Barmedurchlaffigfeit. Metalle find für Warmestrahlen ebenso abiatherman, wie undurchlaffig fur Lichtftrahlen. Steinsalz verhält sich gegen Wärmestrahlen, wie ein durchsichtiger, farblofer Körper gegen Lichtftrahlen. Alaun und Waffer find durchläffig für Lichtftrahlen, abforbieren aber faft vollständig die Wärmestrahlen. Gine konzentrierte Lösung von Jod in Schwefelkohlenstoff in vollkommen undurchfichtig, läßt aber die Barmeftrahlen fehr gut durch. Das Strahlungvermögen ift bei gegebener Temperatur außerordentlich verschieden, wie die Berfuche mit dem Leslieschen Burfel zeigen. Dies ift ein Metallwurfel, beffen eine Seite hochpoliert, Die zweite rauh, die britte weiß angestrichen und die vierte schwarz beruft ift. Bei gleicher Temperatur strahlt die schwarze Seite mehr Wärme aus, als die rauhe, diese mehr, als die weiße und am wenigsten die polierte. Ebenso wie für Lichtstrahlen ift auch das Berhältnis ber Emission und Absorption von Barmestrahlen tonftant.

Bur Messung der Wärmestrahlung dienen zwei Wegapparate, welche erst in dem Abschnitt über Elektrizität ihre Beschreibung finden, der Thermomultiplikator und das Bolometer.

Mit hilfe des letteren, bei welchem die durch Strahlung bewirkte Temperaturerhöhung eines dünnen, geschwärzten Metalldrahtes aus der Zunahme seines galvanischen Leitungswiderstandes bestimmt wird, hat Langley die Berteilung der Barmeenergie im Sonnenspektrum genau untersucht. Er fand, daß das Wärmespektrum sich weit über die Grenzen des sichtbaren Spektrums erstreckt, daß Wärmewirkungen im Ultraviolett bis zu Strahlen von der Wellenlänge O,s \(\) (Mikron) und im Ultravot dis zu Strahlen von etwa der Wellenlänge 3 \(\) nachweisbar sind, und daß das Wärmemaximum im Gelb in der Nähe der Fraunhoserschen Linie D liegt. Abb. 619 stellt das Sonnenwärmespektrum nach Jangley dar. Wan erkennt, daß die Ausdehnung des unsichtbaren Wärmespektrums über die Fraunhosersche Linie A hinaus etwa sechsmal so groß ist, als das ganze sichtbare Spektrum von H dis A. Auch die Wärmespektra des Mondes und anderer leuchtender sowohl wie dunkler Körper sind auf bolometrischen Wege in neuerer Zeit mehrsach bestimmt worden, und man hat mit Hilse von Prismen und Linsen aus Steinsalz, aus Sylvin und Flußspat Wärmestrahlen bis über 20 \(\) Wellenlänge mit Sicherheit gemessen.

Die Bärme im Haushalte der Natur. Wenn wir in das Innere unserer Erde hinabsteigen, so beobachten wir eine stetige Zunahme der Erdwärme, welche auf etwa 30 m je 1°C. beträgt. Die aus beträchtlicher Tiefe hervorquellenden artesischen Brunnen zeigen eine gleiche Temperaturerhöhung und deuten darauf hin, daß die Temperatur der heißen Quellen ebenso wie der flüssige Zustand der vulkanischen Lava durch die große Tiefe bedingt ist, aus welcher die Ergüsse emporströmen. Nun erfolgt zwar in größeren Tiesen die Wärmezunahme langsamer, als in den der Erdoberstäche naheliegenden Schichten, aber mit einer Stetigkeit, welche uns zu der Annahme zwingt,



619. Sonnenmarmefpektrum.

daß es eine Region gibt, in der die Erdmasse den starren Charafter, welchen ihre Oberstäcke besist, noch nicht erreicht hat, und daß sie von dort dis zum Mittelpunkt in seurigsstüssigem Zustande sich besindet. Sie gleicht hiernach einem riesigen geschmolzenen Tropsen, der von einer verhältnismäßig dünnen Schale umhüllt wird. Jeder andere Weltkörper weist durch seine kugelförmige Gestalt auf den gleichen Entwickelungsgang hin. Die allen eigentümliche schnelle Achsendehung ist Ursache ihrer sphärischen Gestalt.

Als Ursache der ungeheuren Warme, welche den feurig-flussigen Bustand bedingt, tonnen wir die Birtungen demifder Anziehung und mechanischer Berdichtung ansehen. Die Materie ber Belt erfüllte ursprünglich ben unendlichen Raum vor ber Entftehung ber Beltforper als eine feine, nebelartige Maffe, in welcher die elementaren Bestandteile, jeder mit seinen anziehenden und abstoßenden Rräften, gesondert schwebten. Bu gewissen Beiten und an gewiffen Stellen murbe bas Gleichgewicht, in welchem biefe Spannungen fich gegenseitig erhielten, gestört, und es erfolgte in dem Weltnebel eine teilweise Ber-einigung der Materie, die sich auf mehr oder weniger große Räume erstreckte. Innerhalb berfelben folgten die einzelnen Teilchen ihrer gegenseitigen Anziehung, fie vereinigten fich gu zusammengesetten Stoffen und entwidelten babei burch die Berbichtung und bie Rompression der einzelnen Atome jene ungeheure Barmemenge, infolge deren die neugebildeten, bichteren Rorper in glühenden Buftand verfett murden und zuerft als glühende Dunftmaffen, fpater bei noch weiter vorgeschrittener Abfühlung und Berbichtung als geschmolzene Tropfen in dem nun von dem tosmischen Staube freien, leeren Raume ichwebten. Bir burfen annehmen, daß biese Borgange burch gestörtes Gleichgewicht hervorgerufen, mit wirbelartigen Bewegungen por sich gingen, und haben barin bie Urfache ber jenen Rörpern eigentumlich gebliebenen Bewegungen gu fuchen.

Der unendliche Beltenraum felbft ift talt, viel talter, als die niedrigfte Temperatur, bie unsere Winter mit fich bringen. Man vermutet aus verschiedenen Beobachtungen, daß bie Temperatur bes Weltraumes fich nicht über - 60° C. erhebt, mahricheinlich aber noch weit darunter liegt. Nun findet unaufhörlich ein Übergang der Wärme von Körpern höberer Temperatur ju folchen tieferer Temperatur ftatt. Infolgebeffen verloren die feurig-fluffigen Beltförper fortwährend einen Teil ber ihnen innewohnenden Barme, und die Temperatur ihrer Masse erniedrigte sich um so schneller, je geringer ihr Bolumen war. Insolge der Ausstrahlung von der Oberfläche fand allmählich ein Erfalten nach dem Annern zu statt, die Oberfläche ber einst flüssigen Rugel erstarrte und nahm an Dide immer mehr und mehr zu. bis fie eine feste Krufte bildete. Während diefer Abfühlungsprozes nun bei Beltförpern von Aeinerem Bolumen sehr rasch vor sich ging, wie z. B. bei unserem Monde, welcher jett eine icon völlig erfaltete Rugel ift, bauert er bei größeren Massen entsprechend langer, und bei dem Hauptkörper unseres Sonnensustems, bei der Sonne selbst, hat er glucklicherweise ben Beitpunkt noch nicht erreicht, in welchem auch nur die Oberfläche fest geworben ware und die licht- und warmestrahlende Rraft eines feurig-fluffigen Rorpers verloren batte. Bwifchen Mond und Sonne stehen die Blaneten, im Innern noch feurig lebendig, aber außen bereits abgefühlt. Bei unserer Erbe nun ift bis jeht bie Erstarrung ju bem Buntte gediehen, auf welchem die Barmeabgabe infolge ihrer fortwährenden Barmeausftrablung in den falteren Beltraum genau ausgeglichen wird durch die Barmezufuhr, welche fie burch Strahlung von ber Sonne empfängt. Seit mehr als 2000 Jahren haben fich bie Barmeverhältnisse der Erde nicht wahrnehmbar geandert. Auch hat in dieser Zeit, wie die genauesten aftronomischen Beobachtungen zeigen, der Durchmesser der Erde teine merkliche Beranderung feiner Lange erfahren. Gine folche Abnahme mare aber die naturliche Folge, wenn die gesamte innere Erdwärme auch nur um den geringsten Bruchteil eines Grades fich verringert hatte.

Wie lange dieser Zustand des Gleichgewichts auch andauern, und wie ausgedehnt auch ber Beitraum fich gestalten mag, ben wir unter bem Begriff "unfere Beriobe" gusammenfassen, so leuchtet boch ein, daß derselbe kein ewiger sein kann. Die Gesamtheit unferes Sonnenfustems gahlt an ben talten, ewig mahnenden Begehrer "Beltraum" nicht die Zinsen eines Rapitals, sondern sie zehrt vom Rapitale felbst. So groß dieses ift, unerschöpflich ift es nicht. Die Sonne muß endlich auch an ihrer Außenseite erftarren, fo bag fie bie Warmeunterftugung, welche fie ben Planeten jest noch gewährt, nicht mehr in dem Maße bestreiten kann, und eine allgemeine Erstarrung bereitet sich langfam, wenn auch für unfere menschliche Anschauung nicht wahrnehmbar, vor. Durch das Aufhören der Bewegung bes Mondes und durch das Zusammenfallen desfelben mit unferer Erbe murbe biefe gmar einen ungeheuren Barmegumache mieber erlangen; und fo konnen die Planeten und andere himmelskorper, indem fie in ihren Bentralforper wieder gurudfallen, die Temperatur besfelben erhohen und feine Lebensfahigfeit auf große Reiträume hingus verlängern. Allein bies ift immer nur ein Aufichub. und es muß schließlich eine Zeit tommen, in ber bie gesamte Materie in einem Rorper fich vereinigt hat, wo Sonnen felbft mit Sonnen fich verfchmolgen haben, und bie gufammengehäufte Materie nur noch burch bie angiehende Birtung ber Moletularfrafte Bufammen-

Belde Birtung haben bann ichlieflich alle bie Rrafte, die bas machfenbe Leben von heute erhalten, hervorgebracht? Bas ift aus ben Lichtwellen geworben, mas aus ben elektrischen? hat die Ursache ber magnetischen Erscheinungen spurlos aufgehört, und wohin hat sich die ungeheure Barmemenge verloren? Die Antwort auf diese Frage lautet: Alle jene einzelnen Kraftäußerungen: Unziehung, Licht, Glektrizität, Wagnetismus. find in die eine Energieform Wärme verwandelt und durch Ausstrahlung von allen Bunkten der Materie in den unendlichen Weltraum verteilt worden. Durch die Unendlichkeit des Raumes herrscht dann überall eine gleiche Temperatur; es gibt keinen Unterschied mehr zwischen kalt und warm, hell und dunkel, nirgends mehr Bewegung, Wechsel und Rampf, überall Friebe und ungeftorte Rube, aber auch tein Leben - benn "nur

im Wiberstreit schafft sich bas Neue."

Dom Magnetismus.

Natürlicher Magnet. — Aunfliche Magnete. — Magnetische Grunderscheinungen. — Aompaß. — Scheidungsund Dreftungotheorie. — Coulonofiches Geseth. — Ginfielt der Menge von Magnetismus. — Magnetisches Feld und Feldftake. — Arastlinien. — Magnetisches Moment. — Intensität der Magnetischeng. — Spezifischer Magnetismus. — Magnetische Induktion. — Magnetisierungokurve. — Systeresis. — Ginfluß der Temperatur auf den Magnetismus.

Es gibt in der Natur ein schwärzliches unscheinbares Mineral, welches weder zu einem Schmudftude noch zu irgend etwas anderem, als etwa zu einem Studchen Gifen verarbeitet werden tann, das aber mit geheimnisvollen Rraften und mit Sigenschaften begabt ift, die nutbringender und wertvoller find, als die des toftbarften Diamanten. Taucht man jenes Mineral in Gifenfeilspane, so zeigt es ein eigentumliches Berhalten: Die Eisenfeilspane bleiben an ihm bartahnlich haften, in großer Menge vorzugsweise an zwei entgegengefett gelegenen Stellen einer Augenfläche. Und wenn wir bas Mineral in ein auf bem Baffer ichwimmenbes Schiffchen legen, beffen Riel wir nach einer beliebigen Himmelsgegend richten mögen, immer wird es fich von selbst wieder drehen und nach einer gang bestimmten Richtung zeigen, und zwar fo, bag eine gewiffe Stelle bes Minerals ftets nach bem geographischen Nordpol, eine andere nach dem Gubpol weist. Und diese beiben mertwurbigen Stellen find gerade biejenigen, an benen fich bie Gifenfeilspäne vorzugeweise in großer Menge gruppiert hatten. Bir wiffen alle, daß biefes merkwürdige Mineral bas unter bem Ramen Magnet ober Magneteifenftein befannte Gifener, ift, beffen richtende Rraft, gleich bem gaben ber Ariadne, bem Schiffer ben Weg zeigt in Racht und Rebel auf ber unbegrengten Meeresflache und ihn mit einer Sicherheit führt, als befande er fich auf einer gebahnten Strafe.

Man versteht unter Magnetismus die Gesamtheit der magnetischen Erscheinungen und ihrer Ursachen und unter Magnet im allgemeinen einen Körper, welcher die Eigenschaft besitzt, Eisenteilchen anzuziehen und, salls sie nicht zu schwer sind, sestzuhalten. Je nachdem diese Eigenschaft dem Körper von Natur innewohnt oder ihm durch künstliche Beshandlung beigebracht worden ist, unterscheidet man natürliche oder künstliche Magnete. Zu ersteren gehört unter anderen der erwähnte Magneteisenstein, welcher eine Berbindung von Eisenoryd mit Eisenorydul ist, die sich von dem gewöhnlichen Eisenroste nur durch einen etwas geringeren Gehalt an Sauerstoff unterscheidet. Der Name Magnet soll von der lydischen Stadt Magnesia herrühren, in deren Rähe er in Bergwerten gesunden wurde. Er hieß auch lydischer Stein, Stein des Herkules u. s. f. und diente den Priestern der Alten schon, um ihren mysteriösen Gebräuchen einen höheren, geheimnisvollen Anschein zu geben.

Lucrez erzählt von eisernen Kingen, die an der Decke der Tempel aufgehangen einer den anderen tragen, einzig und allein durch die an den Berührungsstellen auf einander auszeübte Anziehungstraft. Man erzählte von großen Magnetfelsen im Ozean, welche aus weiter Ersernung alles Eisen an sich zögen und die Schiffe unaufhaltsam von ihrem Wege ablentten, noch ehe die Nähe der gefährlichen Klippen durch etwas anderes geahnt werden konnte. Dergleichen Mythen erhielten sich zum großen Nachteil der Seefahrer lange Zeit, und doch wurde gerade jene Kraft, welche man einst für so gefahrdrohend für die Schisssahrt hielt, der sichere Führer und Leitstern, welcher den Forschungstrieb und den Mut zur Durchschiffung des unbekannten Weltmeeres belebte.

In Europa scheint man im Altertum nur die Tragkraft des Magnets bewundert zu haben; die Chinesen dagegen scheinen schon 1900 Jahre vor unserer Zeitrechnung kleine magnetische Wagen besessen, welche ihnen durch eine darauf angebrachte, stets nach Süden gerichtete Figur den Weg durch die unermeßlichen Steppen der Tartarei zeigten. Im 3. Jahrhundert n. Chr. bedienten sich die Chinesen schon einer an einem Seibenfaden ansgehängten Magnetnadel, während man im Abendlande und zwar wahrscheinlich zuerst bei den seefahrenden Nationen des Nordens den Magnetstein selbst an einem Faden aufhing oder auf ein Brettchen legte, das man auf ruhigem Wasser schwimmen ließ. In dem um das Jahr 1180 geschriebenen, altfranzössischen Roman von der Rose wird des Magnets unter dem Namen Marinette gedacht, was auf Beziehungen zur Schiffsahrt schließen läßt.

Marco Polo soll den Gebrauch der Magnetnadel von den Chinesen erlernt haben. Die eigentliche Ersindung der Anwendung seiner Richtkraft schreibt man indessen einem gewissen Flavio Gioja aus dem Neapolitanischen zu, der um das Jahr 1300 lebte. Weil der Magnet den Reisenden leitete, hieß er bei den nordischen Bölkern Leitstein oder auch Leitarstein, und es ist wahrscheinlich, daß Magnete schon in sehr frühen Zeiten in Nor-



620. Armierung des Magnets.

wegen und Schweden gefunden worden sind; ihr Vorkommen beschränkt sich nämlich feineswegs auf die lydischen Bergwerke, man sindet den Magneteisenstein vielmehr in großer Menge auch in Lagern und Stöcken bei Dannemora, Arendal, in Sibirien, in England, im Hagern und Stöcken und in vielen anderen Gegenden, in denen er als das beste Erz zur Gewinnung von Eisen verarbeitet wird. Die natürlichen Magnete kann man in ihrer Wirkung, besonders ihrer Tragfähigkeit bedeutend verstärken, wenn man ihre beiden Polseiten mit eisernen Schienen bekleibet, welche in zwei stärkere, einander nahe gegenüberstehende Enden auslausen. Diese beiden Enden verbindet man dann durch einen Eisenstab, den Anker (Abb. 620). Ein auf solche Weise ermierter Magnet vermag oft mehr als das Zweihundertsache seigenen Gewichts zu tragen.

Rünstliche Magnete. Die magnetischen Eigenschaften lassen sich auch auf tunftliche Weise werschiedenen Körpern mitteilen. Gisen, Stahl, Nickel, Kobalt können, sei es durch Einwirkung eines in ihrer Nähe befindlichen Magnets oder durch gewisse Beshandlungsmethoden (Streichen) mittels eines oder zweier Magnete, oder mittels eines galvanischen Stroms, vorübergehend oder dauernd zu künstlichen Magneten gemacht werden.



621. Hufeisen. Lamellarmagnet.

Der Form nach unterscheibet man Stabmagnete, Hufeisenmagnete, Ringmagnete u. f. w. Mehrere Magnete vereinigt man in passender Wetse, gewöhnlich in Form eines Huseisens, zu einem sogenannten magnetischen Magazin ober Lamellarmagnet (Abb. 621).

Alls Elektromagnet bezeichnet man eine von einem galvanischen Strom durchstossen Drahtspirale, welche einen Eisenkern enthält und auch wohl eine von einem galvanischen Strom durchstossene Drahtspirale allein (Solenvid). Die magnetische Birkung eines Magnets tritt, wie bereits erwähnt, nicht an allen Punkten seiner Oberstäche in gleichmäßiger Stärke auf, sie scheint sich vielmehr im allgemeinen an zwei Stellen zu konzentrieren, zwischen denen es stets eine Stelle gibt, die gar keine anziehende Wirkung auf Eisen ausübt, und welche bei einem Magnetstabe in der Mitte desselben, bei einem Huseiselnmagnet an der Kniestelle liegt. Ebenso nämlich, wie beim natürlichen Magneteisenstein, haften auch bei einem gleichsörmig magnetisierten Stahlstabe, wenn man ihn in Eisenseilspäne taucht, nach dem Herausheben diese in der Nähe der beiden Enden in größter Anzahl, während die Mitte des Stades frei von ihnen bleibt. Man nennt die Stellen stärkter Birkung die Bole des Magnets und die zwischen ihnen besindliche nach außen

hin unwirksame Stelle, die indifferente oder neutrale Zone oder auch den magnetischen Aquator des Magnets. In gewissen Fällen ungleichförmiger Magnetisierung kann ein Magnetstab mehr als zwei Pole besithen; diese heißen dann Folgepunkte oder Folgepole. Im allgemeinen besitht ein Magnet zwei Pole.

Magnetische Grunderscheinungen. Die Bole betrachtet man gewöhnlich als Kraftzentren obwohl diese Auffassung, streng genommen, nur zulässig ist bei sehr langen, dunnen, gleichformig und longitudinal magnetisierten Stäben. Die Berbindungslinie der beiben (idealen) Bole heißt die magnetische Achse des Magnets.

Bwischen den beiden Bolen eines frei beweglichen Magnets zeigt sich, wie bereits erwähnt, ein wesentlicher Unterschied: der eine Bol ist stets nach Norden, der andere nach Süden gerichtet. Man nennt deshalb den ersteren den Nordpol oder auch den posiztiven oder bezeichneten Bol, den anderen den Südpol oder den negativen oder unbezeichneten Bol des Magnets.

Ferner verhalten sich die beiden Pole eines Magnets einem zweiten Magnet gegensüber in entgegengesetzter Beise: der Nordpol des einen zieht den Südpol des anderen an und stößt dessen Nordpol ab, und umgekehrt; hieraus folgt das Grundgeset: Gleichnamige

Magnetpole ftogen fich ab, ungleichnamige gieben fich an.

Des Weiteren folgt aus diesem Verhalten, daß die Erde selbst als ein großer Magnet zu betrachten ist, dessen Südpol in der Nähe des geographischen Nordpols, und dessen Rordpol in der Nähe des geographischen Südpols liegt. Naturgemäßer wäre es, die Erde als einen Magnet zu betrachten, dessen Nordpol in der Nähe des geographischen Rordpols, und dessen Südpol in der Nähe des geographischen Südpols liegt und demsgemäß den nach Norden zeigenden Pol einer Magnetnadel als Südpol und den nach Süden zeigenden als Nordpol zu bezeichnen. Man ist indessen allgemein übereingekommen, die erstere Betrachtungsweise zu wählen.

Legt man an ben Nordpol eines Magnets ben Sudpol eines zweiten gleich ftarken Magnets, so verschwindet an der Berührungsstelle die magnetische Wirkung. Letztere zeigt sich nur an den beiden Enden.

Konftitution eines Magnets. Scheidungs= und Drehungstheorie. Die magnetischen Erscheinungen sind ihrem Besen nach molekularer Ratur. Zerbricht man einen gleichförmig magnetisierten, längeren Magnetstab in seiner Mitte, so ist jede Hälfte, wie der Bersuch zeigt, wieder ein vollständiger Magnet mit zwei Polen und neutraler Zone. Zerbricht man jede Hälfte abermals, so erhält man wieder je zwei vollständige Ragnete; soweit man auch die Teilung sortsehen mag, das kleinste Bruchstüd bildet stets noch einen vollständigen Magnet mit zwei Polen und neutraler Zone. Man gelangt auf diese Beise zu der Borstellung, daß der Magnetismus eine den kleinsten Teilen eines Ragnets anhaftende, also eine molekulare Erscheinung ist, und daß jeder Magnet aus magnetischen Molekulen oder Molekularmagneten besteht, welche für unsere Wahrnehmung unmerklich kleine Dimensionen haben.

Bur Erklärung der magnetischen Erscheinungen sind vorzugsweise zwei Theorieen aufgestellt worden: die Scheidungs- und die Drehungstheorie. Die hauptsächlich von Coulomb ausgebildete Scheidungstheorie nimmt als Ursache des Magnetismus zwei magnetische Materien, imponderable Flüssigteiten oder Fluiden an, die entgegengesette Eigenschaften haben und daher auch nordmagnetische und südmagnetische oder positive und negative Flüssigteiten heißen. In jedem Molekül eines magnetischen Körpers oder eines Körpers, der fähig ist, magnetisch zu werden, sind beide magnetischen Flüssigteiten in gleicher Wenge und vor der Wagnetisierung gleichmäßig durch einander gemischt vorhanden; sie können sich weder vermindern noch vermehren. Der Akt der Wagnetisierung soll darin bestehen, daß die beiden Flüssigteiten in den Molekülen getrennt und in den einander entgegengesetzten Enden derselben angehäust werden. Die Trennung ist um so vollkommener, je stärker die magnetisierende Kraft ist. Der Wiedervereinigung der beiden getrennten Fluiden wirkt eine besondere Kraft entgegen, welche Koercitivkraft heißt, die verschieden groß ist für die verschiedenen magnetischen Körper, insbesondere für harten Stahl größer ist als für weiches Eisen.

Beiches Sisen läßt sich infolgebessen viel leichter magnetisieren, als harter Stahl. Hat aber die magnetisierende Kraft zu wirken aufgehört, so verliert weiches Eisen sehr schnell seine magnetischen Eigenschaften, während harter Stahl sie beibehält. Man hat daher weiches Eisen und harten Stahl in Bezug auf ihre Magnetisierbarkeit und ihre Fähigkeit, den Ragnetismus zu bewahren, treffend verglichen mit zwei Arten des menschlichen Gedächtnisses. Das weiche Eisen entspricht dem memoria capax, welches schnell auffaßt und ebenso schnell wieder vergißt, während harter Stahl dem memoria tonax gleicht, das zwar schwerer saßt, dafür aber desto sicherer das einmal Ersaßte festhält.


Rach der vorzugsweise von Wilhelm Weber entwickelten Drehungstheorie sind die magnetischen Flüssigkeiten in den einzelnen Wolekülen der magnetischen Körper von vornherein in bestimmten Richtungen, den magnetischen Uchsen der Moleküle, von einander getrennt; jedes Wolekül bildet für sich einen vollständigen Magnet, es ist an einem Ende mit einer bestimmten Quantität nordmagnetischen, am anderen Ende mit der gleichen

Duantität südmagnetischen Fluidums versehen; diese Fluida sind eine dem Molekul inhärente Eigenschaft und können weder vermehrt noch vermindert werden. In einem unmagnetischen Stade liegen indessen die Molekularmagnete mit ihren magnetischen Achsen nach allen Richtungen durcheinander und üben deshalb nach außen keine Wirkung aus. Der Akt der Magnetisierung besteht nun darin, daß alle Moleküle um ihren Schwerpunkt berart gedreht werden, daß die mit nordmagnetischem Fluidum versehenen Enden nach der einen und die mit südmagnetischem Fluidum versehenen nach der anderen Seite gerichtet sind, und demgemäß der Stad eine bestimmte Polarität erhält. Die Drehung wird um so leichter und vollkommener stattsinden, je geringer der Widerstand oder die innere Reibung ist, welche die Moleküle der Drehung entgegensehen. Dieser Widerstand, der an Stelle ber Koercitivkrast angenommen werden muß und der bei den verschiedenen magnetischen Körpern verschieden, beim weichen Eisen z. B. geringer ist als beim harten Stahl, hindert die infolge der Magnetisscrung gerichteten Moleküle, wieder in ihre ursprüngliche (unmagnetische) Gleichgewichtslage zurückzukehren.

Die Drehungstheorie wird in der Regel in der neueren Zeit den Betrachtungen über Magnetismus zu Grunde gelegt. Gegenüber der Scheidungshypothese besitzt sie auch einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit infolge gewisser Beziehungen zwischen magnetischen und rein mechanischen Erscheinungen: So zeigt sich z. B., daß ein Eisenstab, während er magnetisiert wird, sich in Richtung seiner Magnetisierung verlängert, ferner, daß beim Magnetisieren und Entmagnetisieren eines Eisenstabes ein seinem Longitudinalton gleicher Ton erzeugt wird, und daß es für die Stärke der Magnetisierung eine obere Grenze, die

Sättigungsgrenge, gibt.

Im allgemeinen ist die magnetische Berteilung und Birfung eines Magnets nach außen hin sehr kompliziert und schwierig zu bestimmen. Bei einem hinreichend langen, bunnen Magnetstab aber, der als eine zusammenhängende Reihe von Molekularmagneten




nahme des ersten und letten Boles aufheben, reduziert sich die magnetische Birtung nach außen auf diejenige dieser beiden Endpole, die allein freien Magnetismus besiten und als Rraftzentren anzuschen sind.

Der Kompaß ober die Buffole. Die älteste und wichtigste Unwendung ber magnetischen Erscheinungen besteht im wesentlichen in einer Magnetnadel, welche fich um eine durch ihren Schwerpunkt gehende, vertikale Achse frei bewegen kann (Abb. 623). Die Richtung, welche die Nadel fich felbst überlaffen in ihrer Gleichgewichtslage ftets einnimmt, dient als Wegweiser bei ben verschiedensten Unternehmungen. Nicht nur See: fahrer bedienen fich ihrer, fondern auch Ingenieure bei ihren oberirdifchen. Berglent bei ihren unterirdischen Bermeffungen, Geologen gur Bestimmung bes Streichens und Fallens ber Bebirgsichichten, Landreifende, Aftronomen, Phyfiter machen von ihr Gebrauch, und entsprechend biefen mannigfachen Unwendungen ift auch bie Buffole berfchieden eingerichtet. Bald ift die Nadel in ihrem Schwerpuntte an einem Faden auf gehängt, bald ist fie in ihrem Schwerpuntte mit einem fein polierten Achathutchen versehen, welches auf der Spipe eines senkrechten Stiftes ruht, um welches fie die Schwingungen ausführt. Unterhalb ber Magnetnadel befindet fich ein fein geteilter Kreis, auf welchem man die Große der Ablentung irgend einer Richtung von der Rulllinie ablefen fann.

In Abb. 624 ist eine Bussole, wie sie in der Feldmeßtunst vielsach angewandt wird, dargestellt. Sie besteht aus einem in halbe Grade geteilten Kreise, in bessen Mittelpunkt die Magnetnadel angebracht ist. Kreis und Nadel besinden sich in einer oben durch eine Glasplatte verschlossenen Metallkapsel K, die an ihrer unteren Fläche mit einer Borrichtung behufs Beseistigung an einem einsachen Stative versehen ist. Zwei sich diametral gegenüberstehende Diopter DD, welche bei der Fernrohrbussole durch ein mit Fadenkrenz versehenes Fernrohr ersetz sind, ermöglichen das Anvisieren bestimmter Punkte.

Der Schiffstompag besteht im mefentlichen aus einer Binbrofe, unter melder ein System von 2-8 fleinen Magneten symmetrisch zu ihrem Mittelpuntte besestigt ift (Abb. 625). Die Bindrose, welche einen Stern mit 32 aquidiftanten, die Lage ber Himmelsgegenden anzeigenden Strahlen bilbet, ruht mit einem in ihrer Mitte angebrachten Achat- oder Rubinhutchen auf einer fehr feinen, in der Mitte des meffingnen Rompaßteffels befindlichen Spipe und tann, wenn man ihrer Angaben nicht bedarf, burch eine Arretierungsvorrichtung arretiert werden. Der oben burch eine Glasplatte verschloffene Rompaßteffel ift wegen ber Schiffsichwantungen in einer sogenannten Cardanischen Aufhängung gelagert, das sind zwei in einander leicht bewegliche Ringe, deren Achsen rechtwinkelig auf einander stehen. Un dem in der Innenwand des Kompaßkessels angebrachten Steuerstrich lagt fich die relative Lage ber Winbrose gur Rielrichtung bes Schiffes, alfo auch ber Rurs, jederzeit beftimmen. In neuerer Beit ift man beftrebt, die Rofen möglichst leicht und beweglich und dabei boch von großem magnetischen Moment au tonftruieren. Die Rofe von Sir Billiam Thomfon (Lord Relvin) befteht aus einem Durch Seidenfäden mit dem Achathütchen verbundenen Aluminiumring und aus acht feinen, in Seibenfaben symmetrisch hangenben Magnetnabeln. Um ber Rose, tros ihrer Leichtigkeit und Beweglichkeit, bei ben burch ben Seegang und ben Mafchinengang bedingten Erschütterungen bes Schiffes mehr Stabilität zu verleihen, wird ber Rompaß-





623. Magneinadel.


624. Feldmefferkompak.

Teffel mit einer Flüffigkeit (Spiritus ober Glycerin) gefüllt. Solche Fluid- ober Schwimmkompasse sind fast allgemein in der deutschen Marine eingeführt.

Coulombsches Gesey. Einheit der Menge von Magnetismus. Wir messen nun die Mengen von Magnetismus, welche die Pole eines Magnetis enthalten, durch die Wirkungen, die sie auf einen anderen Magnet ausüben. Zwei Mengen von Magnetismus sind gleich groß, wenn sie aus derselben Entsernung auf einen und denselben Magnet identische Wirkungen ausüben; sie sind gleich, aber von entgegengesetzem Zeichen, wenn sie aus derselben Entsernung auf einen und denselben Magnet gleich große Wirkungen, aber in entgegengesetzem Sinne, ausüben. Eine Menge μ von Magnetismus endlich ist n-mal größer als eine Menge μ_1 , wenn die Wirkung von μ auf einen anderen Magnet n-mal größer ist, als diesenige von μ_1 unter denselben Umständen.

Dentt man fich einen fehr langen und dunnen Magnetstab, beffen Bole die Mengen

+ μ und — μ enthalten mögen, in seiner Mitte, etwa burch eine Schneibe unterstützt, so daß er einen gleich= armigen Wagebalken bildet, und unterhalb besselben in der Entsernung r einen zweiten, ebenfalls sehr langen und dünnen Magnetstab mit denselben Polstärken, wie nebenstehende Abb. 626 zeigt, in sester Lage, so würde der Pol + μ des beweglichen Magnets infolge der Anziehung sich nach — μ hin bewegen; diese Anziehung könnte aber aufgehoben werden durch ein Gewicht, das auf das andere Ende — μ des beweglichen Magnets



25. Schiffskompaß.


aufgelegt würde, und dessen Größe abhängig ist von der Größe von μ einerseits und der Entsernung r andererseits; ferner ist ersichtlich, daß sich auch umgekehrt μ als eine Funktion dieses Gewichtes und der Entsernung r, d. h. in absolutem Maße, wird darstellen lassen mussen.

Die quantitativen Beziehungen der magnetischen Anziehung und Abstoßung sind nun von Coulomb auf der nach ihm benannten (Coulombschen) Drehwage ermittelt worden unter Anwendung von Magnetstäben von solcher Länge, daß bei der Untersuchung der Wirkung eines Pols derselben diesenige des zweiten Pols vernachlässigt werden konnte.



Die Versuche ergaben bas wichtige Geset, daß zwei Mengen von Magnetismus, die in zwei Polen konzentriert gedacht werden können, auf einander eine Kraftwirkung ausüben, beren Richtung in die gerade Verbindungslinie der beiden Pole fällt, und deren Größe direkt proportional ist dem Produkte der beiden Wengen und umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung der beiden Pole.

Für die Einheit der Menge von freiem Magnetismus, oder was dasfelbe ift, für die Einheit der Starke eines magnetischen Poles, oder auch turz für die Einheit des magnetischen Boles ergibt fich folgende Definition: Die absolute Einheit der Menge von



627. Kraftlinien sines Magnetftabe.

freiem Magnetismus ist diejenige Menge Nord- ober Südmagnetismus, welche in einem Pole vereinigt gedacht, auf eine gleich große Menge, die in einem zweiten Pole, in einem der Längeneinheit gleichen Abstande vereinigt gedacht wird, eine Anziehungs- oder Abstohungstraft ausübt, welche gleich der absoluten Krafteinheit ist.

Im Bentimeter-Gramm-Sekunde- (C. G. S.) System ist also die Einheit der Menge von freiem Magnetismus diejenige, welche auf eine gleich große um 1 cm von ihr entfernte Menge (beide in Punkten konzentriert gedacht) die Kraftwirkung einer Dyne (etwas mehr als die Kraftwirkung von 1 Milligramm) ausübt.

In dem vorigen Beispiele (Abb. 626) wurden die Magnetpole u die Polstärke Gins besitzen, wenn die Entfernung r gleich 1 cm und die zur Herstellung des Gleichgewichts


nötige Gewichtszulage etwas mehr als 1 mg betrüge.

Magnetisches Feld. — Feldstärke. Unter einem magnetischen Felde versteht man jeden Raum, in dessen Punkten eine magnetische Kraftwirkung stattsindet. Jeder Raum der Erdobersläche wird daher ein magnetisches Feld sein. Sieht man indessen einstweilen von dem durch den Magnetismus der Erde allein hervorgerusenen Felde magnetischer Kraft ab, so versteht man unter einem magnetischen Felde jeden Raum, in welchem durch die Anwesenheit eines Magnets an jedem Punkte eine magnetische Wirkung ausgeübt wird derart, daß, wenn in diesen Raum ein magnetischer Pol gebracht wird, berselbe an jedem Punkte eine Anziehung oder Abstohung erfährt, welche er ohne die

Unwesenheit bes Magnets nicht erfahren murbe. Gin freier Magnetvol tommt zwar in der Natur nicht vor und läßt sich auch, ba jeder Magnet mindestens zwei Bole besitt, praftifch nicht herstellen. Ungenähert aber fann man, wie dies ichon bei den vorher= gehenden Betrachtungen geschehen ift, einen freien Magnetpol herstellen, wenn man den Magnet im Bergleich zu ber Starte feiner Bole fo lang mahlt, bag bei ber Untersuchung der Wirkung des einen Pols der störende Einfluß des anderen vernachlässigt werden kann. Im allgemeinen wird die Richtung und die Größe der auf den Magnetpol ausgeübten magnetischen Rraft in jedem Bunkte bes Rraftfelbes verschieden fein. Denkt man fich baher ben Magnetpol, beffen Stärte fo flein gewählt fein moge, dag burch ihn ber magnetifche Buftand des Felbes in teinem Buntte eine Underung erfährt, in dem Felbe frei beweglich, fo bag er ben auf ihn wirtenden Anziehungs- und Abstogungsfraften frei folgen tann, so wird er im allgemeinen eine frummlinige Bahn beschreiben, beren Tangente in jedem ihrer Bunkte mit ber Richtung ber baselbft wirkenden resultierenden magnetischen Araft zusammenfällt. Solche Rurven werden nach dem Borgange von Faraday Araft= linien genannt. Man tann fich von bem Berlaufe berfelben burch einen betannten Berfuch angenabert eine Borftellung verschaffen: Legt man auf einen gleichförmig magnetifierten Magnetstab ein Blatt Bapier ober eine Scheibe von Glas und streut barauf burch ein feines Sieb Gifenfeilspäne, fo ordnen fich biefe, wenn man die Scheibe burch gelindes Klopfen erschüttert, in zusammenhängenden Fäden an, welche annäherungsweise ben Ber-

lauf der Kraftlinien in einer Horizontalebene des magnetischen Feldes veranschaulichen und demgemäß ein ungefähres Bilb über die Berteilung der magnetischen Kraft gewähren (Abb. 627).

Solche Kraftlinien muffen wir uns nach dem Borgange von Faraday (auch ohne die Eisenfeilspäne) bloß durch die Anwesenheit des Magnets im Kraftsfelde bestehend denken. Obschon sie in Wirklichkeit nicht existieren, gewähren sie eine zwedmäßige Vorstellung und ein geistiges Bild für den Zusammenhang der magnetischen und mechanischen Kräfte, die in dem Kraftselde herrschen. Sie können als eine graphische Darstellung der Wirtung einer Kraft aufgefaßt werden. Wir können uns eine gegen die Erde hin fallende Masseninheit z. B. so vorstellen, als wäre an der Masse ein Faden besestigt, der mit




628. Araftlinien.

konstanter Kraft immer nach dem Mittelpunkt der Erde gezogen würde; weiter können wir uns vorstellen, daß eine große und doch konstante Anzahl solcher Fäden vom Erdzentrum nach symmetrisch auf der Erdoberstäche verteilten Punkten ausgehen, welche auf diese die Wirkung der irdischen Schwere darstellen. Die Kraftlinientheorie ist für die Entwickelung der neueren Elektrotechnik von großer Bedeutung geworden. Es wird in der mathematischen Physik gezeigt, daß, je weiter die Kraftlinien im Raume sich von einander entsernen, desto schwächer die Kraftwirkung an diesen Stellen des Raumes wird, und je mehr die Kraftlinien im Raume sich nähern, desto stärker an diesen Stellen des Raumes die Kraft ist, oder präziser, daß die Intensität der Kraft an allen Stellen des Raumes proportional ist der Anzahl der durch die Flächeneinheit hindurchgehenden Kraftlinien.

Unser Versuch mit den Gisenseilspänen zeigt in der That, daß die Kurven um so ichwächer verlausen, je weiter sie sich von den Polen entsernen. Die Anzahl der Kraftlinien, welche durch die Raumeinheit an verschiedenen Punkten des magnetischen Kraftseldes gehen, ist verschieden, und man wird sessjedenen bunkten daß die Feldstärke an irgend
einem Punkte gemessen wird durch die Anzahl der Kraftlinien, welche daselbst durch die Einheit des Raumes hindurchgehen. Demgemäß können wir ein gleichförmiges magnetisches
Feld von der Stärke Eins als ein solches definieren, in welchem die Flächeneinheit, d. h. also
ein Duadratzentimeter, rechtwinkelig von einer einzigen Kraftlinie durchset wird. Um nun bie von einem Magnetpol von der Stärke μ ausgehende Anzahl von Kraftlinien, welche strahlenförmig in den Raum sich erstredende Geraden sind, zu bestimmen, denke man sich um den Magnetpol als Mittelpunkt eine Kugel vom Radius r beschrieben; alsdam wird ein auf der Kugelobersläche besindlicher, in Bezug auf μ ungleichnamiger Sinheitepol, an welcher Stelle der Rugelobersläche er sich auch besinden möge, von dem Ragnetpol μ nach dem Coulombschen Gesetz siehets mit der Kraft angezogen $\frac{\mu-1}{r^2}$; hieraus solgt, daß die Dichtigkeit der Kraftlinien auf der ganzen Kugelobersläche gleich sein muß, und daß die durch die Flächeneinheit der Kugelobersläche senkrecht hindurchgehende Anzahl der Kraftlinien ebenfalls $\frac{\mu-1}{r^2}$ ist. Da nun der Flächeninhalt der ganzen Kugelobersläche $= 4\pi r^2$ ist, so ist die Gesamtanzahl der vom Magnetpole μ ausgehenden und die Kugelobersläche durchsehenden Kraftlinien $= 4\pi r^2$. $\frac{\mu}{r^2} = 4\pi \mu$. Ist der betrachtete Pol μ ein Sinheitspol, also $\mu = 1$, so gehen von ihm demnach 4π Kraftlinien aus.

Ist die Resultante der magnetischen Rraft in allen Puntten eines magnetischen Felbes der Größe und Richtung nach konftant, so heißt das Felb homogen; die Rraft-



linien in einem homogenen magnetischen Felde sind äquidistante, parallele Geraden. Für ein nicht zu langes Zeitinterval kann ein kleinerer Raum der Erde, z. B. ein von Eisenteilen freies Laboratorium, als homogenes magnetisches Feld betrachtet werden. Hängt man in einem solchen Raum eine Anzahl von Magnetnadeln frei beweglich in solchen Entfernungen von einander auf, daß sie sich gegenseitig nicht merklich beeinflussen, so nehmen alle in ihrer Ruhelage dieselbe Richtung an. Die Magnetnadeln stellen die Kraftlinien des magnetischen Feldes dar, welche in diesem Falle parallele Geraden sind.

Die Feldstärke in einem beliebigen Punkte eines magnetischen Feldes wird gemessen durch die Kraft, die daselbst auf den Magnetpol Eins ausgeübt wird. Allgemein wird diese Kraft P proportional sein der Intensität H des Feldes in dem betrachteten Punkt und der Stärke µ des Poles, die Krast

wird sich also darstellen lassen durch das Produkt $P=H\mu$, woraus $H=\frac{P}{\mu}$ folgt.

Sett man in diese Gleichung P=1 (Einheit der Kraft) und $\mu=1$ (Einheit des Magnetpols), so ergibt sich auch H=1 und demgemäß folgende Definition für die Einheit der Stärke des magnetischen Feldes: In einem Punkte eines magnetischen Feldes herricht die Stärke Eins, wenn in demselben auf den Magnetpol Eins die Krafteinheit ausgeübt wird, d. h. also wenn daselbst auf den Wagnetpol Eins die Kraft von etwa 1 mg ausgeübt wird. Für die Einheit der magnetischen Feldskärke wird häufig die in neuerer Zeit vorgeschlagene Bezeichnung Gauß angewandt.

Magnetisches Moment. Bringt man einen gleichförmig magnetisierten, beweglichen Magnetstab, dessen Pole die Stärke $+\mu$ und $-\mu$ haben mögen, und dessen Poldistanz 21 sei, in ein homogenes magnetisches Feld von der Stärke $+\mu$, so übt diese auf die beiden, gleich starken, aber ungleichnamigen Pole des Magnets zwei gleiche, parallele und entgegengesetzt gerichtete Kräfte aus, welche ein Kräftepaar bilden und die magnetische Uchse des Magnets parallel zur Richtung des Kräftepaars, d. h. parallel zu den Kraftlinien des magnetischen Feldes zu drehen streben.

Befand sich die magnetische Achse des Magnets ursprünglich senkrecht zu diesen Kraftlinien (Abb. 627), so ist das Moment dieses in seinen Polen angreisenden Kräftepaares gleich $P\cdot 21$, wenn P die Kraft ist, die auf jeden der beiden Pole wirkt. Diese Kraft P ist aber nach dem Borhergehenden gleich dem Produkte aus der Stärke μ des Bols und der Feldstärke H, $P=\mu\cdot H$.

Das Drehungsmoment D bes Kräftepaares ift also = 21. \mu. H.

Man nennt nun das Produkt u. 21 aus der Intensität u jedes der beiden Magnetpole in ihre Diftang 21 bas magnetische Moment bes Magnetftabs ober auch wohl feinen Stabmagnetismus.

Die Einheit bes magnetischen Moments ift basjenige eines Magnets, beffen beibe Bole die Ginheit der Bolftarte besiten, und deren Abstand gleich der Langeneinheit ift.

Das magnetische Moment eines Magnets ift einer ber wichtigften Begriffe aus ber Lehre vom Magnetismus. Seine Beftimmung bilbet bie Grundlage ber meiften magnetischen Magbeftimmungen. Auch die folgenden Begriffe, welche in der Elettrotechnit in neuerer Beit vielfach Unwendung finden, find von ihm abgeleitet.

Intenfität ber Dagnetifierung. Dentt man fich einen gleichförmig magnetifierten Magnetftab in feiner Mitte quer burchbrochen, fo wurden die beiden Magnete biefelbe Polftarte, aber nur ein halb fo großes magnetisches Moment besigen, wie ber ursprüngliche Magnet. Denkt man fich ben ursprünglichen Magnet ber Lange nach halbiert, fo wurde die Bolftarte ber beiben Teile und alfo ihre magnetischen Momente wieber nur halb fo groß fein, wie bas bes ursprunglichen Magnets; allgemein: bas magnetische Moment eines Teiles eines gleichförmig magnetisierten Magnets verhält sich zum magnetischen Moment bes gangen Magnets, wie bas Bolumen jenes Teiles jum Gesamt= volumen. Der magnetische Buftand eines Magnets tann baber burch bas ber Bolumeneinheit zukommende magnetische Moment beurteilt werden. Diese Größe wird Intensität ber Magnetifierung genannt. Die Intensität ber Magnetisierung eines gleichformig magnetifierten Magnets ift alfo bas Berhaltnis feines magnetifchen Moments zu feinem Bolumen. Die Intensität ber Magnetisierung eines Magnets ift Gins, wenn auf bie Bolumeneinheit (1 cbom) die Einheit des magnetischen Momentes kommt.

Spezifischer Magnetismus. Unter spezifischem Magnetismus eines Magnets versteht man bas Berhaltnis feines magnetischen Moments zu feiner Maffe. Die Gin= beit des spezifischen Magnetismus besitt ein Magnet, wenn der Masseneinheit (1 g) seiner Substang bie Ginheit bes magnetischen Moments gutommt. Bei guten Stahlmagneten


beträgt ber spezifische Magnetismus etwa 40 bis zu 100 absolute Einheiten.

Magnetische Induttion. Bird ein Gisenstüd ober ein Körper, der fähig ist, magnetisch zu werben, in die Rabe eines Magnetpoles gebracht, so wird bas Gifenftud burch Induttion magnetisch, und zwar wird in der Nahe des Sudpols des ursprunglichen Magnets ein Nordpol und in ber Rabe bes Nordpols bes ursprünglichen Magnets ein Sudpol erzeugt. Ubrigens beschränkt fich die Einwirkung des Magnets nicht bloß auf Gifen, Nidel und Robalt, fondern, wie Faradan gezeigt hat, auf alle festen, fluffigen ober gasförmigen Körper. Alle Körper werben, wenn fie in ein magnetisches Feld gebracht werben, magnetifiert. Man fann die Rorper indeffen in zwei hauptgruppen teilen, namlich in paramagnetische (ferromagnetische), d. h. folde, welche von den Bolen eines Magnets angezogen werden, wie Gifen, Ridel, Robalt u. f. w., und in biamagnetische, b. h. folde, welche von ben Bolen eines Magnets abgestoffen werben, wie Bismut, Bint, Baffer u. f. w.

Wird ein Eisenstab in ein magnetisches Feld gebracht, so ist die Anzahl der Kraftober Induftionslinien, welche an irgend einer Stelle durch die Flacheneinheit im Inneren bes Stabes hindurchgehen, größer als die Anzahl ber Rraftlinien, welche an diefer Stelle burch die Flächeneinheit bes Felbes gehen. Man fagt, das Gifen hat eine größere Aufnahmefähigfeit ober nach Faraday eine beffere Leitungsfähigfeit für bie Induttionslinien, als der umgebende Raum, indem man sich vorstellt, daß die Kraftlinien in dem Eifenstabe, weil er ihnen einen leichteren Durchgang bietet, als bas umgebenbe Mebium, fich gewiffermaßen zusammenbrangen. Man nennt diese Gigenschaft nach bem Borgange von Billiam Thomfon Permeabilität und bezeichnet fie gewöhnlich mit dem Buchftaben µ. Permeabilität einer Substanz ist demnach das Verhältnis der magnetischen Inbuttion an irgend einer Stelle der Substanz zu der magnetischen Kraft dajelbst.

Die Einheit der Permeabilität besitt eine Substanz, für welche die magnetische Inbuktion gleich ber magnetischen Kraft ist. Der leere Raum und nahezu auch die atmosphärische Luft haben die Permeabilität Eins. Den reziproten Wert von μ , also $\frac{1}{n}$, nennt man, indem man u als magnetische Leitungsfähigkeit auffassen kann, den spezisischen magnetischen Widerstand der Substanz. Er ist das Analogon zum spezisischen elektrischen Widerstand, d. i. (wie wir später sehen werden) der elektrische Widerstand eines Leiters von der Länge Eins und dem Luerschnitt Eins. In den paramagnetischen Körpern in die Permeabilität größer (und zwar im Eisen, Nickel und Kobalt sehr bedeutend), in den diamagnetischen dagegen nur wenig kleiner, als im seeren Raume.

Magnetisierungsturve. Es sind von verschiedenen Forschern Formeln für die Beziehung zwischen der Intensität der Magnetisierung und der magnetisierenden Kraft ausgestellt worden, welche indessen nur innerhalb gewisser Grenzen mit der Erfahrung übereinstimmen. Man kann den Verlauf der Stärte der Magnetisierung von Eisen in Abhängigket von der magnetisierenden Kraft graphisch darstellen. Erfolgt z. B. die Magnetisierung durch eine stromdurchstossen Spirale, und stellt man die Stärte des magnetisierenden Stromes als Abscisse und die durch ihn hervorgerusene Stärte der Magnetisierung von weichem Gisen als Ordinate eines rechtwinkeligen Koordinatenspistems dar, so erhält man eine Magnetisierungsturve, deren Form von der Natur des Eisens und von der Wahl der Einheiten für die Stromstärte und die Intensität der Magnetisierung abhängig ist, deren Charafter aber im allgemeinen durch Abb. 630 dargestellt wird. Die Kurve steigt anfänglich bei schwachen magnetisierenden Kräften langsam, dann bei wachsender magnetisierender Kraft steil in die Höhe bis zu einem Wendepuntte A, um dann in sanster Steigung zu verlausen. Sie



630. Magnetifterungskurve.

sehr man auch die magnetiserende Kraft steigern mag, et gibteine Sättigung zgrenze für die Magnetisierung, welche niemals überschritten werden tann. Sehr bemertenswert it der Berlauf der Kurve bei abnehmender magnetisierenden Kraft. Wenn letztere bereist auf Null herabgesunten ist, zeigt die im Eisen noch enthaltem Stärfe der Wagnetisierungeine beträchtliche Größe, welche remanenter Ragnetismus

genannt wird und burch die Ordinate o C dargeftellt wird. Wird die Richtung ber magnetisierenden Kraft umgekehrt, so nimmt der remanente Magnetismus rasch ab, und die Kraft o D, welche nötig ift, um ihn gum Berschwinden zu bringen, bietet ein Dag fur bie Statte bes remanenten Magnetismus und ift zwedmäßig Roercitivtraft genannt worden. Der Berlauf ber Magnetifierungefurbe zeigt, daß bei abnehmender magnetifierender Rraft bie Abnahme bes Magnetismus im Gifen weit geringer ift, als bie gunahme bes Dagnetismus bei entsprechender auffteigender magnetifierender Rraft mar, bag alfo bas Guen bas Bestreben hat, in dem einmal durch die Magnetisierung erlangten magnetischen 311ftande zu verharren und der Underung besfelben einen Widerftand entgegenzusegen. Lagt man, nachdem der remanente Magnetismus jum Berichwinden gebracht ift, die magnetis fierende Araft von neuem von Rull an anwachjen, jo zeigt bas Gifen wieder ein Bider ftreben gegen jede Underung feines Buftandes; Die Anderungen bes Magnetismus bleibe hinter ben Underungen der magnetifierenden Kraft gurud. Man hat fur Diefe Ericheinung, eine Art magnetischen Beharrungsvermögens, welche sich nicht nur bei weichem Gifen, sondern auch bei Stahl, bei Nickel und bei Kobalt zeigt, den Namen magnetische Hifteresies (von 6572666 zuruchbleiben) eingeführt. Die Erscheinungen der Syfterens find zuerft von dem deutichen Physiter Warburg, dann von den Englandern Soptinion. Ewing u. a. untersucht worden und find nicht nur von großem wiffenschaftlichen Interenc, fondern haben fich in neuerer Beit von hervorragender Bedentung für Die Technif erwieien.

Einfluß ber Temperatur auf ben Magnetismus. Die Temperatur int von großem Ginflusse auf ben magnetischen Buftand ber Körper, und zwar nimmt ber Rag-

netismus mit wachsender Temperatur ab. Man versteht unter Temperaturkoeffizient eines Magnets die infolge einer Temperaturerhöhung von 1°C. bewirkte Abnahme des magnetischen Moments dividiert durch das magnetische Moment. Im allgemeinen ist der Temperaturkoeffizient um so kleiner, je größer der spezissische Magnetismus ist; sein Wert schwartt zwischen O,0003 und O,001. Erhitzt man einen weichen Eisendraht in einer Bunsenslamme dis zur Rotglut, so wird er von einem starken, in seine Nähe gedrachten Magnet nicht angezogen. Bei der Abkühlung des Eisendrahtes tritt sosort wieder Anziehung ein. Für jeden magnetischen Körper gibt es, wie Hopkinson gezeigt hat, eine kritische Temperatur, bei welcher der betreffende, vorher magnetische Körper vollkommen unmagnetisch wird und eine Strukturänderung erleidet; beim gewöhnlichen Eisen liegt die kritische Temperatur zwischen den Grenzen 690 und 870°C.

Erdmagnetismus.

Die Erde ein Magnet. — Die drei erdmagnetischen Clemente: Inklination, Deklination, Sorizontale Intensität des Gromagnetismus. — Methoden der Bestimmung der drei erdmagnetischen Clemente. — Absolutes Masschliem. — Sauslichen Schwingungs- und Absenkungsbeobachtung. — Bergleichung magnetischer Momente. — Variationen der erdmagnetischen Clemente. — Das Aordlicht und sein Cinflus auf die erdmagnetischen Clemente.

Wir haben schon erwähnt, daß die Ursache der Richtfraft der Magnetnadel darin zu suchen ist, daß die Erde selbst als ein großer Magnet anzusehen ist, dessen Bole in der Rabe des geographischen Nord-, resp. Südpols liegen.

Die Bestimmung bes magnetischen Buftanbes der Erde bilbet eine ber wichtigften Aufgaben ber tosmischen Physik. Alexander von Humboldt hat sich um die Begründung biefes Biffenszweiges unfterbliche Berdienfte erworben. Seiner traftigen Unregung ift es, wie bereits erwähnt, zu banten, daß über ben gangen Erdraum ein Net von meteoro-Logischen Stationen gezogen worden ist, in denen spstematisch, nach einem gemeinsamen Plane zu festgesetten Stunden die Beränderungen nicht nur des Luftdruck, des Feuchtigkeitsgehalts, ber Temperatur, ber Windrichtung u. f. m., fondern auch bes magnetischen Berhaltens unseres Blaneten, gemeffen und verzeichnet werden, fo daß man im stande ift, durch Bereinigung der vereinzelt gemachten Beobachtungen ein genaues, anschauliches Bild bes allgemeinen Ruftandes der Erde, soweit er von diesen Rraftäußerungen abhängig ift, sich zu bilden. Und wenn Humboldt die allgemeine Aufmertfamteit und thatfraftige Unterftutung biefem wichtigen Gegenstande zuwandte, fo haben andere Forscher durch Erfindung ausgezeichneter Methoden ber Beobachtung und burch Diskuffion ber fo erhaltenen Refultate Die junge Biffenschaft bes Erdmagnetismus auf bas glanzenofte bereichert. Namentlich find es Rarl Friedrich Gaug und Wilhelm Beber, bas glanzende Doppelgestirn Göttingens, beren geniale Beobachtungsmethoben, überall angewandt, zum Ausbau eines ber wichtigsten Teile ber Naturlehre bas Befentlichfte beigetragen haben. Durch die von ihnen erfundenen Mittel ift es möglich geworden, den geheimnisvollen Wandlungen jener Naturfraft nachzuspuren und beren Augerungen gu ertennen, auch wenn sie weit von uns entfernt stattfinden.

Magnetische Inklination. Die Erde selbst ist also als ein großer Magnet, und ein nicht zu ausgedehnter, von Eisenteilen freier Raum an der Erdoberstäche als ein durch den Erdomagnetismus hervorgebrachtes, homogenes magnetisches Kraftseld aufzusassen. Die Richtung der Kraftlinien ist an verschiedenen Stellen der Erdoberstäche verschieden, in der Nähe des Aquators ist sie beinahe horizontal, in der Nähe der Pole nahezu lotrecht; ihre Neigung an irgend einem Punkte gegen die Horizontalebene heißt magnetische Inklination dieses Punkts und wird durch eine in ihrem Schwerpunkte aufgehängte, nach allen Richtungen hin frei bewegliche Magnetnadel, wenn sie in Ruhe ist, angezeigt. In der nördlichen Hemisphäre ist der Nordpol der Magnetnadel abwärts, in der süblichen aufwärts gerichtet.

Magnetische Deklination. Die Bertikalebene, welche man sich durch die Achse einer in ihrem Schwerpunkte aufgehängten, frei beweglichen Magnetnadel, wenn dieselbe sich in ihrer Gleichgewichtslage befindet, gelegt denken kann, heißt der magnetische Meridian Fernrohr berart auf den Magnet eingestellt, daß seine Achse mit derjenigen des Magnets zusammenfällt. Um diese Einstellung zu ermöglichen, ist der Magnet mit einer eigentumlichen Bisiervorrichtung versehen; hierauf wird der Magnet um seine Uchse um 180° gedreht und die Fernrohreinstellung wiederholt. Ist a, der Mittelwert der den beiden Einstellungen entsprechenden Winkelablesungen, so ergibt sich die Teklination $\delta' = \alpha - \alpha_1$. Dieser Ausdruck bedarf indessen noch einer von der Torsion des Aushängesadens herrührenden kleinen Korrektion.

Beschreibung eines magnetischen Theodolits. Gine fehr zwedmäßige und tompendiofe Form bes magnetischen Theodolits, welcher zur Bestimmung sowohl ber




682. Rarl Friedrich Ganf.

erdmagnetischen Deklination wie der Horizontalintensität dient, ist von Lamont konstruiert worden.

Die Einrichtung desselben ist folgende: Mit der durch drei Stellschrauben horizontierbaren Grundplatte AA ist die mit einer seinen Rreisteilung versehene Scheibe B sest verbunden. Durch die Mitte der Platte AA und der Scheibe B geht eine vertikale Achse, welche die Scheibe o trägt. Lettere ist in ihrer Ebene um die vertikale Uchse drehbar, und die Größe der Drehung kann mittels zweier, an ihr besestigten Nonien an dem Teilkreise abgelesen werden. Der Fernrohrträger wird durch die horizontale Berlängerung der Scheibe c gebildet; ihre Feststellung erfolgt durch die Druckschraube S, die seinere Einstellung mittels der Mikrometerschraube T. Auf die Scheibe o ist das Magnetgehäuse aufgesetzt. Der am oberen Ende der Suspensionsröhre F mittels eines

Kokonfadens aufgehängte Magnet schwingt innerhalb des durch zwei Glasröhren aund b verschlossenen Raums und trägt unterhalb den Spiegel, dessen Ebene genau senkrecht zur magnetischen Achse einzustellen ist. Das den Spiegel umgebende Gehäuse ist an der dem Fernrohre zugewandten Seite mit einer Spiegelglasplatte verschlossen. Die Rormale zum Spiegel würde die Richtung des magnetischen Meridians angeben, und die Achse des Fernrohrs kann mittels einer eigenkümlichen, von Gauß angegebenen Okularvorrichtung (Abb. 635) genau normal zur Spiegelebene eingestellt werden. Zu diesem Zwede ist das Okularrohr des Fernrohrs in der Bildebene ab des Objektivs durch eine Glasplatte verschlossen, in welche ein seines Fadenkreuz eingerist ist. Die Hülse od des Okulars hat einen unter einem Winkel von 45° bis zu ihrer Mitte reichenden Einschnin, in welchen eine Spiegelplatte eingeset ist, behufs seitlicher Beleuchtung des Fadenkreuzes.



684. Magnetischer Theodolit.

Die Achse des Fernrohrs wird normal zur Spiegelebene stehen, wenn das durch das Okular diren gesehene (seitlich beleuchtete) Fadenkreuz mit dem von dem Spiegel restettierten Bilde desselben genan koinzidiert.

Eine einfachere und ebenfo zwedmäßige Form bes Magnete, bei welcher die birette Ginftellung des Fernrohrs auf die magnetiiche Achje ohne Anwendung ber Spiegelvorrichtung ausgeführt werden fann, ist die, daß der Magnet hohl und an seinem hinteren Ende mit einem zur Achse sentrechten Glasmittometer oder einem vertikal durch die Mitte bes Magnets gehenden Spinnewebfaden verfeben ift. mabrend das vordere, dem Fernrohr zugewandte Ende burch eine fleine Ronveglinje verschloffen ift, deren Brennweite gleich ber Lange des Magnets ist, jo daß die Teilstriche des Glasmifrometers, oder der Spinnewebfaden, burch bas Fernrohr gefehen, als unendlich ferne Objette, also scharf erscheinen, wenn das Fernrohr vorher auf einen unendlich fernen Gegenstand jur

Bestimmung des aftronomischen Meridians auf die Sonne) eingestellt worden ift.

Bur Bestimmung des astronomischen Meridians kann das Magnetgehäuse vom Theodolit abgehoben, und das Fernrohr in der vorhin angegebenen Beise zur Beodachtung des Moments der Kulmination der Sonne, resp. zur Beodachtung korrespondierender Sonnenhöhen angewandt werden.

Die magnetische Deklination für einen und benselben Ort ist säkularen, jährlichen und täglichen Schwankungen unterworfen. Im Jahre 1580 betrug sie zu Baris, wo die ältesten, regelmäßigen erdmagnetischen Beobachtungen ausgeführt sind, 11° 30' östlich, im Jahre 1663 Null, im Jahre 1814 erreichte sie ein Maximum westlich 22° 34' und geht seitbem langsam nach Osten zurück. Die jährlichen Schwankungen übersteigen kam 15 Minuten, die täglichen schwanken zwischen 5 und 25 Minuten. In unseren Gegenden hat die Deklinationsnadel morgens gegen 8 Uhr ihre östlichste Ausweichung, dann geht das Nordende nach Westen, zwischen 1 und 2 Uhr nachmittags kehrt sie wieder um und geht

in den Tages- und Abendstunden rascher als in den Nachtstunden wieder zu ihrer ursprünglichen Ruhelage zurück. Außerdem treten ab und zu plöhliche, kurz andauernde Schwankungen auf, infolge magnetischer Ungewitter. Die Deklination ist verschieden für verschiedene Orte, an den beiden geographischen Polen ist sie Null. Die Berbindungs- linien der Orte, welche gleiche Deklination besitzen, heißen Isogonen, die Berbindungs- linie der Orte, deren Deklination Rull ist, heißt Ugone.

Für Berlin ist gegenwärtig die magnetische Deklination 9,5° westlich, und nimmt pro Jahr etwa um 6 Minuten ab. Die Richtung der großen Friedrichstraße zu Berlin siel zur Zeit ihrer Erdauung genau mit dem magnetischen Meridian zusammen; so kann die Bussole gewissermaßen ein chronologisches Moment bilden.

Die Beobachtung ber Deklination finden wir zum erstenmal in ben Schiffsbuchern des Christoph Rolumbus verzeichnet, welche derselbe auf seiner Entdeckungsfahrt 1492 führte. Unter dem 13. September heißt es darin: "Beim Anbruch der Nacht

zeigte ber Rompaß eine Abweichung gegen Nordwesten, am Morgen war die Abweichung ein wenig geringer." Den Grund der Erscheinung aber suchte der fühne Seefahrer nicht in ben magnetischen Berhaltniffen der Erde, über beren Natur man zu seiner Reit sehr mangelhafte Bor= ftellungen hatte, fondern in dem Umftande, daß ber Bolarftern nicht ben aftronomischen Bol genau anzeigt, fondern eine Rreisbewegung macht, welcher bie Magnetnadel nicht folge, und mit dieser Ertlarung beruhigte er bas Schiffsvolt, welches die wiederholt fich zeigende Er= scheinung mit Angst aufnahm. Erst auf bem Rudwege aus Weftindien fah Rolum= bus feinen Brrtum ein und erkannte, daß es im Atlantischen Meere eine Linie gebe, nach beren Uberschreitung die Magnetnadel eine Ablentung von ihrer Nordrichtung zeigte.

Beschreibung eines Inklinatoriums. Abb. 636 stellt ein zwedmäßig konstruiertes Inklinatorium dar. Der mit einer seinen Gradteilung versehene Bertikalkreis, innerhalb bessen




686. Inklinatorium.

sehene Bertikalfreis, innerhalb bessen dusstührt, ist behufs Einstellung in den magnetischen Meridian mittels Drud= und Mikrometerschraube um die vertikale Achse drehbar, welche durch den Mittelpunkt des durch drei Stellschrauben nivellierbaren, geteilten Horizontalkreises geht. Auf der Mitte der Alhidade ist ein Bogenstück B besestigt, welches die beiden horizontalen Duerleisten F trägt, in deren Mitte die Achatlager für die Inklinationsnadel angedracht sind. Die oberen Kanten der Lager liegen in einer dem Zentrum des Kreises entsprechenden Horizontalebene. Durch die Mitte der vertikal stehenden Platte p geht eine Horizontalachse, um welche der nach innen liegende Kreis drehbar ist. Mit dem Bertikalfreis sest verbunden ist eine Alhidade mit den beiden konstaven Spiegeln M und M1, welche zur genauen Einstellung der Radelspitzen dienen. I und l1 sind zwei mit der Hand zu bewegende Ableselupen. Die Inklinationsnadel ist mit einer durch ihren Schwerpunkt gehenden, zu ihrer Ebene senkrecht stehenden Stahlachse versehen, welche mittels der Hebevorrichtung H auf die Uchatlager aufgesetz und von ihnen abgehoben werden kann. Bertikalfreis und Inklinationsnadel können durch ein Glasgehäuse vor Lustströmungen geschützt werden. Die außerhalb des Gehäuses mit dem

Bertikalkreis fest verbundene Scheibe V dient zur rohen, die Mikrometerschraubes zur feineren Einstellung des Bertikalkreises. Die beiden Spiegel M und M, find so zu justieren, daß, wenn der Nullpunkt des Bertikalkreises und der Nullpunkt des Nonius zusammenfallen, die Berbindungslinie der beiden Spiegelmittelpunkte genau vertikal steht, was mit Hilfe eines am obersten Teile des Gehäuses angebrachten Lotes und der beiden Ableieluben kontrolliert werden kann.

Bestimmung der magnetischen Inklination. Nach sorgfältiger Horizontierung bes Inklinatoriums wird der Vertikalkreis durch Drehung um die Drehungsachse in den vorher sestgelegten magnetischen Meridian gebracht. Ist die Lage des letteren noch nicht vorher bekannt, so kann man sie mit hilse des Inklinatoriums selbst auffinden, indem



687. Magnetometer.

man durch Drehen des Bertifalfreises diejenige Stellung auffucht in welcher die Inklinationenadel genau vertikal steht, in welcher also nur die vertifale Romponente ber erdmagnetischen Kraft zur Birtung fommt, während der horizontale Anteil Null ist. Lieft man bieie Stellung auf bem Borigontaltreffe ab und dreht bann ben Bertitalfreis um 900, fo befindet er fic im magnetischen Meridian. Runmehr wird die Gleichgewichtslage der Inklinationsnadel ermittelt; als Mittel aus den an beiden Spipen gemachten Ablesungen ergebe sich für die Inklination der Winkel i. Um ben schadlichen Ginfluß einer feitlichen Erzentrigität des Schwerpunftes ber Magnet nadel sowie der Abweichung dei Rullstriches von der Horizontalen ober bes 900 = Striches von ber Bertifalen zu eliminieren, wird ber Bertifalfreis um 1800 gebreht und von neuem die Gleichgewichts lage ber Magnetnadel bestimmt: wird jest der Winkel i. (ftete als Mittel aus den Ablesungen an bei ben Spigen) abgelesen, fo ift die magnetische Inklination $i = \frac{i_1 + i_2}{3}$.

Auch die Inklination hat nicht nur von Ort zu Ort verschiedene Werte, sondern ändert auch für einen und denselben Ort beständig ihren Wert. Im Jahre 1661 betrug sie zu Paris 75° und hat seitdem beständig abgenommen, so daß ihr Wert daselbst im Jahre 1870 nur noch 65° 19' war und gegenwärtig 64° 54' beträgt. Den größen Wert besigt sie in den Polarregionen, den kleinsten in der Nähe des Aquators. Die Berbindungslinie dersenigen Punkte der Erdobersläche, für welche die Inklination Rull ik, heißt magnetischer Äquator; die Linien, welche Orte von gleicher magnetischer Flination verbinden, heißen Jostlinen.

Für Berlin ist gegenwärtig die magnetische Inklination 65° 58' und nimmt pro Jahr etwa um 1 Minute ab.


Bestimmung ber horizontalen Intensität bes Erdmagnetismus. Das wichtigste erdmagnetische Element ist die Intensität bes Erdmagnetismus, und zwar die

Norden

Horizontalintensität, welche allein bei der Mehrzahl der magnetischen und elektrischen Reßinstrumente in Wirkung tritt, und welche man nur durch den Cosinus der Inklination zu dividieren hat, um die Gesamtintensität zu erhalten. Ihre Bestimmung ist deshalb von so großer Bedeutung, weil sie die wissenschaftliche Grundlage des absoluten Maßsystems und somit auch die Grundlage des aus demselben abgeleiteten und in der Elektrotechnikalgemein angewandten praktischen Maßsystems ist. Karl Friedrich Gauß hat zuerst im Jahre 1833 in seiner berühmten Abhandlung "Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata" gezeigt, in welcher Weise alle magnetischen Größen in absolutem Maße, d. h. durch die drei Fundamentaleinheiten der Wasse, der Länge und der Beit darzustellen sind, und seine Methode ist später (1852) von seinem Witarbeiter Wilhelm

Weber auch auf die Messung elektrischer Größen übertragen worden. Eine Geschwindigkeit läßt sich z. B., wie im ersten Teile dieses Buches aus einander gesett ist, darstellen als Quotient aus Länge und Zeit, eine Beschleunigung als Quotient aus Geschwindigkeit und Zeit, eine Kraft als Produkt aus Masse und Beschleunigung, kurz, alle physikalischen Größen lassen sich durch die drei Fundamentaleinheiten Zentimeter, Gramm, Sekunde darstellen, und man nennt die Funktion, welche das Abhängigkeitsverhältnis einer physikalischen Größe von den drei Fundamentaleinheiten ausdrückt, die Dimension der physikalischen Größe. Wir haben bei der Definition der Einheit der Wenge von Magnetismus gesehen, daß dieselbe sich als Funktion eines

Gewichts, d. h. also einer Rraft und einer Länge, alfo in Bentimeter, Gramm und Setunde ausdruden läßt, und Bauß hat biefes zuerft für bie Intensität des Erdmagne= tismus und für alle magnetischen Größen ausgeführt. -Der Definition gemäß wird die Intensität an irgend einer Stelle gemeffen durch bie magnetische Wirkung, bie bafelbst auf einen Magnetpol bon der Stärke Eins ausgeübt Dirett läßt fich nun wird. nicht die Horizontalintensität H




bestimmen, sondern nur indirekt, indem man einmal das Produkt aus Horizontalintensität H und magnetischem Woment M und dann den Quotienten aus Horizontalintensität H und magnetischem Woment M bestimmt und so zwei Gleichungen erhält, aus denen sich H und M gesondert ermitteln lassen. Demgemäß zerfällt die von Gauß angegebene geniale Wessungsmethode in zwei Teile, in die Schwingungsbeobachtung, durch welche das Produkt M H aus magnetischem Woment eines Wagnets und Horizontalintensität, und in die Abstenkungsbeobachtung, durch welche der Quotient dieser beiden Größen M bestimmt wird.

Was zunächst die Bestimmung des Produkts MH anbelangt, so beobachtet man mittels eines Chronometers oder mittels des auf S. 231 bis 232 beschriebenen Chronoftops die Schwingungsbauer eines passend gesormten Magnets, d. h. also das Zeitsintervall, welches versließt zwischen zwei unmittelbar auf einander solgenden Durchgängen durch die Gleichgewichtslage des Magnets. Man bedient sich hierzu eines Magnetometers, wie es z. B. durch Abb. 637 dargestellt ist, bei welchem der an einem feinen Kotonsaden aufgehängte Magnet hohl ist und an seinem hinteren Ende eine photographische Stale, an dem vorderen Ende eine achromatische Linse enthält, deren Brennweite gleich der Länge des Magnets ist. Diese Stale wird durch einen seitlich am Instrument angebrachten, mitrometrisch einstellbaren Spiegel S beleuchtet und erscheint deshalb im Gesichtsselbe des in

Lagern ruhenden, dem Magnet gegenüber liegenden Fernrohrs F hell auf dunklem Grunde. Die Schwingungen eines Magnets erfolgen nun nach denselben Gesehen, welche für das physische Bendel gelten, und welche im ersten Teile dieses Buches ihre Behandlung gesunden haben. Ist also die Schwingungsdauer des Magnets bevbachtet und sein Trägheitsmoment bekannt, so läßt sich mittels einer einfachen, der Bendelgleichung ähnlichen Beziehung das (magnetische) Drehungsmoment MH bestimmen. Da das Trägheitsmoment als das Produkt einer Masse in das Quadrat einer Länge durch Gramm und Zentimeter darstellbar ist, serner die beobachtete Schwingungsdauer in Sekunden und Bruchteilen berselben ausgedrückt wird, so erhalten wir auch das Produkt MH in absolutem Waße, d. h. in Gramm, Zentimeter und Sekunde ausgedrückt.

Was zweitens die Bestimmung des Quotienten $\frac{\mathbf{M}}{\mathbf{H}}$ anbelangt, so wird derselbe gemessen die Größe des Winkels, um welchen ein in seinem Schwerpunkte ausgehängter, um die vertikale Achse schwingender Hispangnet M' aus dem magnetischen Weridian durch den für die Schwingungsbevbachtung benupten Wagnet M abgelenkt wird.



640. Apparat für Ablenkungsbesbachtungen.

Die Größe der Ablenkung wird offendar abhängen von der Entfernung, aus welcher der ablenkende Magnet wirkt, und da auf den Hilfsmagnet zwei Kräfte wirken — nāmlich die Kraft des Erdmagnetismus (die ihn in den magnetischen Meridian zu bringen strebt) und die ablenkende Kraft des Magnets (die ihn aus dem Meridian zu treiben strebt) — von dem Verhältnisse dieser beiden Kräfte. Man unterscheidet nach Gaus zwei Fälle: die erste Hauptlage (Abb. 638), in welcher der ablenkende Magnet Mich östlich oder westlich vom Hilfsmagnet M' besindet und zwar so, daß seine Achse sent und sin steicher Hohe mit ihr liegt, und die zweite Hauptlage (Abb. 639), in welcher der ablenkende Magnet M nördich oder spieltschen Fühle des Hilfsmagnets und in gleicher Hähre mit ihr liegt, und die zweite Hauptlage (Abb. 639), in welcher der ablenkende Magnet M nördich oder spieltsmagnet M' liegt

Ein Apparat für die Ablenkungsbeobachtungen ist in Abb. 640 dargestellt. Seine Einrichtung ist fast dieselbe wie die des Magnetometers (Abb. 637). Der Hissmagnet M' ist wieder an einem feinen Kokonsaden aufgehängt, seine Ruhelage und Ablenkung wird mittels des Fernrohrs F und der Gauß-Poggendorfsichen Spiegelablesungsvorrichtung der obachtet und an dem geteilten Kreise K abgelesen. Die Ablenkung erfolgt in der ersten Hauptlage durch den Magnet M; die Entsernung r seiner Mitte von derzenigen des Hise magnets M' kann auf der geteilten Schiene A abgelesen werden. Aus dem Winkel, w

welchen M' von M bei einer bestimmten Entfernung aus dem magnetischen Weridian abgelenkt wird, ergibt sich das Verhältnis $\frac{M}{H}$. Um eine etwaige unsymmetrische Wagnetisserung von M und M' zu eliminieren, beobachtet man die Ablenkungswinkel, wenn M in der östlichen Lage sowohl, wie in der westlichen, in derselben Entfernung einmal seinen Nordpol, das andere Wal seinen Südpol dem Hilfsmagnet M' zuwendet.

Da durch die Schwingungsbeobachtung das Produkt MH und durch die Ablenkungssbeobachtung das Verhältnis $\frac{M}{H}$ gefunden ist, so erhält man demnach sowohl das magnestische Woment des Wagnets als auch die Horizontalintensität in absolutem Waße bestimmt.

Die Gaußiche Methode kann natürlich auch angewandt werden, um die magnetischen Momente verschiedener Magnete mit einander zu vergleichen. Man braucht diese nur aus einer und berselben Entfernung auf benselben Hilsmagnet einwirken zu lassen und

bie jedesmaligen Ablenkungswinkel zu beobachten. Die magnetischen Womente verhalten sich bann wie die Tangenten ber Ablenkungswinkel.

Dividiert man das auf diese Beise in abfolutem Mage ausge= brudte magnetische Do= ment eines Magnets durch feinen Polabstand, so erhält man auch die Stärke bes magnetischen Pols in absolutem Mage ausgedrudt. Und bivi= biert man endlich die Bolftarte burch die Bolflache, ausgedrückt in Quadratzentimeter, fo erhalt man die Anzahl ber durch die Flächeneinheit hindurchgehenden Rraftlinien. Go zeigt sich die



641. Kane, das Magnetometer beobachtend.

Gaußiche Meffungsmethode von fundamentaler Bebeutung für die Bestimmung ber magnetischen Größen.

Auch die Intensität des Erdmagnetismus hat an verschiedenen Stellen der Erdsobersläche verschiedene Werte; sie nimmt im allgemeinen vom Aquator nach den Polen hin zu. Die Kurven, welche Orte von gleicher magnetischer Intensität verbinden, heißen Isodynamen. Ferner ist die Intensität, ebenso wie die anderen magnetischen Elemente, für einen und denselben Ort nicht konstant, sondern gewissen, teils regelmäßigen, teils zufälligen Schwankungen unterworsen. Für Berlin beträgt die magnetische Horizontalintensität gegenwärtig 0,187 C. G. S.-Einheiten, d. h. also die horizontale Komponente der Krast, mit welcher der Erdmagnetismus in Berlin auf den Magnetpol Eins wirkt, hat die Größe von 0,187 Ohnen oder abgerundet 0,2 Milligramm. Die Gesamtintensität des Erdmagnetismus beträgt für Berlin 0,48 absolute Einheiten.

Ursache ber erdmagnetischen Bariationen. Das Nordlicht und seine Beziehungen zum Erdmagnetismus. Die Schwankungen ber erdmagnetischen Elemente stehen offenbar in engem, wenn auch bisher nicht ausgeklärtem Zusammenhang mit den Anderungen der Licht-, Wärme- und Elektrizitätserscheinungen auf unserer Erde. Diese Bariationen zu beobachten und durch auf lange Zeiträume ausgedehnte Bergleichungen den gesehmäßigen Zusammenhang zu ergründen, ist der Zwed der umfangreichen Arbeiten, die in shstematischer Weise in verschiedenen Laboratorien der Universitäten, in magnetischen Observatorien Europas und aller anderen Erbteile, in Indien und in den Steppen Chinas, auf den Inseln der Südsee, wie in Grönland, am Kap der guten Hoffnung auf die Beobachtung der zudenden Wagnetnadel verwandt werden. Der Weltreisende zählt das Wagnetometer zu seinen wichtigsten Apparaten, seitdem Alexander von Humboldt auf den Kordilleren Südamerikas sowie in der leicht gezimmerten Hütte in den sumpsigen Urwäldern des Amazonenstroms und Kane im hohen Korden, in den arktischen Regionen, durch ihre magnetischen Beobachtungen der kosmischen Physik die wichtigsten Dienste geleistet haben.


Abgesehen von den periodischen, täglichen magnetischen Bariationen zeigt die Magnetnabel häufig plötliche Schwantungen und erfahrt nicht nur porübergebende, fondern auch permanente Ablentungen, welche bisweilen die Große eines Grades erreichen und überfteigen, 3. B. burch Erderschütterungen und burch vultanische Eruptionen. Bon allen magnetischen Störungen find aber diejenigen am ftartften, welche fich zeigen, fobald ein Nordlicht (aurora borealis) am himmel erscheint, jene wunderbare und prachtvolle Naturericheinung, Die in ihrem vollen Glange in ben Gegenben jenfeit bes nordlichen Polarfreises auftritt, in denen die Sonne um die Zeit des Wintersolstitiums Wochen und Monate unter dem Horizonte bleibt. Sobalb ein Nordlicht erglanzt und auch icon vorher gerat die Magnetnadel in merkwürdige, beständige Budungen und erfahrt eine beträchtliche Ablentung, die dadurch charafteristisch ist, daß ber Nordpol ber Deflinationsnadel vorzugsweise nach Beften abgelentt wird; und zwar werben biese Budungen und Ablentungen nicht nur an Orten beobachtet, an benen bas Nordlicht fichtbar ift, fonbern auch an weit entfernten, an benen man nichts von jenem Phanomen wahrnimmt. Je naher man aber dem letteren ift, und je intensiver es auftritt, um so ftarter find die magnetischen Ginwirtungen besselben. Am beutlichsten für ben innigen Busammenbang mit bem Erdmagnetismus spricht die Thatsache, daß die Richtung der Nordlichtftrablen mit ber Richtung zusammenfällt, welche eine an ihre Stelle gebrachte, nach allen Seiten frei bewegliche Magnetnadel annehmen wurde.

Bei uns erscheinen die Nordlichter ziemlich selten; die letzen sind am 18. Okt. 1836, am 24. und 25. Oktober 1870 und am 4. Februar 1872 beobachtet worden; in den nördlicher gelegenen Gegenden aber erglänzen sie fast allabendlich am Himmel. Auf einer im Jahre 1838 nach Norwegen ausgesandten Expedition beobachtete der Schiffse seutnant Lottin während eines Zeitraums von 206 Tagen nicht weniger als

143 Nordlichter.

"Zwischen 4 und 8 Uhr bes Wends farbte sich ber obere Teil bes lichten Rebels, welcher bort fast immer gegen Norben zu herrscht. Der lichte Streifen nahm allmählich bie Geftalt eines Bogens an, beffen Enben fich auf ben horizont ftutten. Sein Gipfel blieb in ber Richtung bes magnetischen Meribians. Balb erscheinen schwarzliche Streifen, welche ben lichten Bogen trennen, und fo bilden fich Strahlen, welche fich balb rafc, balb langfam verlängern ober verfürgen. Die Strahlen ichießen über ben Simmel berauf und verlängern sich bisweilen bis zu bem Buntte, welcher burch bas Gubende ber Inklinationsnadel bezeichnet wird, fo bas Fragment eines ungeheuren Lichtgewölbes bilbend. In bem Glange bes nach bem Benith bin machfenben Bogens zeigt fich eine wellenformige Bewegung; ber Glang ber Lichtstrahlen wächft ber Reihe nach von einem Juge gum anderen, und es geht bies Wogen bes Lichts balb von Westen nach Often, balb in umgefehrter Richtung. Much in seiner horizontalen Ausbreitung tommt ber Bogen in Bewegung, er wallt und wogt, er entwidelt sich wie ein bewegtes Band ober eine wehende Fahne. Manchmal verläßt einer der Fuße oder felbft beide ben Sorizont, bann werden biefe Biegungen gablreicher und beutlicher. Der Bogen erscheint nun als ein langes Strahlenband, welches sich entwidelt, in mehrere Teile trennt und graziose Windungen bildet, welche sich faft schließen und das hervorbringen, was man wohl die "Arone" genannt hat. Alsbann andert

sich plöglich die Lichtintensität der Strahlen, sie übertrifft die der Sterne erster Größe; die Strahlen schießen mit Schnelligkeit, bilden Biegungen und entrollen sich wie die Windungen einer Schlange; nun färben. sich die Strahlen, die Basis ist rot, die Mitte grün, der übrige Teil behält ein blaßgelbes Licht. Diese Farben behalten immer ihre gegenseitige Lage und haben eine bewundernswürdige Durchsichtigkeit. Das Rot nähert sich einem hellen Blutrot, das Grün einem blassen Smaragdgrün. Da endlich nimmt der Glanzah, die Farben verschwinden, die ganze Erscheinung erlischt entweder plöglich, oder sie wird nach und nach schwächer. Einzelne Stücke des Bogens aber treten wieder auf, er bildet sich von neuem, er setzt seine ausstellende Bewegung fort und nähert sich dem Zenith. Die Strahlen erscheinen durch die Verspektive immer kürzer, alsdann erreicht der Gipfel




642. Mardlichterscheinung auf dem Gismeer.

bes Bogens ben magnetischen Zenith, einen Punkt, nach welchem die Sübspitze ber Inklinationsnadel hinweist. Unterdessen bilden sich neue Bogen am Horizonte; sie folgen einander, indem alle fast dieselben Phasen durchlausen und in bestimmten Zwischenräumen von einander bleiben. Manchmal werden diese Zwischenräume kleiner, mehrere dieser Bogen drängen einander, sie erinnern durch ihre Anordnung an die Coulissen unserer Theater, die, auf die Seitencoulissen gestützt, den Himmel der Theaterszene bilden. So oft die Strahlen am hohen Himmel den magnetischen Zenith überschritten haben, scheinen sie von Süden her nach diesem Punkte zu konvergieren und bilden alsdann die eigentliche Krone. Die Erscheinung der Krone ist ohne Zweisel nur eine Wirkung der Perspektive, und ein Beobachter, welcher in diesem Augenblick weiter nach Süden sich befindet, wird sicherlich nur einen Bogen sehen können.

"Denkt man sich nun ein lebhaftes Schießen von Strahlen, welche beständig sowohl in Beziehung auf ihre Länge als auf ihren Glanz sich ändern, daß sie die herrlichsten roten und grünen Farbentöne zeigen, daß eine wellenartige Bewegung stattsindet, daß Lichtströme einander folgen und endlich, daß das ganze Himmelsgewölbe eine ungeheure prächtige Lichtsuppel zu sein scheint, welche über einen mit Schnee bedeckten Boden auszgebreitet ist und einen blendenden Rahmen für das ruhige Meer bildet, welches dunkel ist wie ein Asphaltsee, so hat man eine unvollständige Vorstellung von diesem wundersbaren Schauspiele, auf dessen Beschreibung man verzichten muß." So schildert Lottin die zu Bosselve beobachteten Nordlichter. Was wir in unseren Gegenden von dieser Ersscheinung wahrnehmen, kann mit dem Glanze, welchen das Phänomen im Norden hat, nicht verglichen werden.

Die spektroskopische Untersuchung der Nordlichter hat ergeben, daß das Spektrum des Lichtbogens vorzugsweise aus einer einzigen hellen, gelbgrünen, zwischen den Fraunshoserschen Linien D und E gelegenen Linie, der sogenannten Nordlichtlinie, besteht, welche Ängström auch im Spektrum des Zodiakallichtes beobachtet hat; sie stimmt mit keiner der uns bekannten Gaslinien überein (vergl. S. 337, Abb. 403).



648. Nordlicht.

Die Grenzen, innerhalb beren ein Nordlicht sichtbar ist, sind oft sehr weit; daraus läßt sich auf die große Höhe, in welcher sich das Phänomen abspielt, ein Schluß ziehen. So wurde z. B. das Nordlicht vom 28. August 1859 auf einer Strecke von 140 Längengraden, von Kalisornien bis Osteuropa und von Jamaika bis in die nördlichsten Gegenden von British = Amerika beobachtet, und aus ähnlichen Besobachtungen hat Mairan die Höhe des Nordlichts auf mehr als 100 geographische Meilen geschätzt.

In dem Auftreten der Polarlichter scheint eine gewisse Periodizität zu herrschen. Abgesehen davon, daß Loomis für Kanada die Stunden gegen 11 Uhr nachts, für höhere Breiten die Zeit um Mitternacht und 1 Uhr morgens als diesenigen Zeiten angibt, zu denen sie am häusigsten erscheinen, haben einige Forscher, namentlich R. Wolf und Frip, nachzuweisen versucht, daß ein Maximum der Häusigsteit der Nordlichter immer nach Berlauf von elf Jahren wiederkehre. Fünf solcher elsjährigen Perioden sollen Abschnitte bezeichnen, welche durch noch bedeutendere Maxima hervortreten. Es soll hierbei nicht unerwähnt bleiben, daß man auch für die Wiederkehr der Sonnenslecken eine elfjährige Beriode und für die der Sternschnuppen (nach Humboldt) eine dreiunddreißigjährige besobachtet zu haben glaubt.

Die Übereinstimmung der Strahlenrichtung mit dem magnetischen Meridian führte, wie bereits erwähnt, schon zeitig auf die Bermutung, daß das Nordlicht mit dem Erdmagnetismus in engem Zusammenhange stehe. Seit man nun auch noch beobachtet hat, daß über dem Himmel des Südpols dieselben wunderbaren Ausstrahlungen von Zeit zu Zeit stattsinden, daß diese Südlichter oft gleichzeitig mit den Nordlichtern auftreten, und beide in unverkennbarer Abhängigkeit von einander stehen; seit man die Einslüsse derselben auf die Magnetnadel oft und so genau beobachtet hat, daß Arago von seinem Zimmer zu Paris, viele Hundert Meilen vom Nordpol entsernt, aus den Bewegungen seiner Nadel das gleichzeitige Ausstammen eines Nordlichts über den nordischen Himmel verkünden konnte, seitdem war man geneigt, diese vielbewunderte und früher vielgesürchtete Naturerscheinung für das zu halten, was sie Humboldt nennt, für ein magnetisches Ungewitter, in welchem die gestörten Verhältnisse durch einen plöglichen Ausgleich dem Gleichgewichtszustande wieder zustreben.

Nach de la Rive ift das Nordlicht eine Erscheinung atmosphärischer Elektrizität, beren Erklärung wir des Zusammenhangs wegen schon an dieser Stelle bringen wollen, obgleich einige für das Berständnis ersorderlichen Begriffe erst in der Elektrizitätslehre

ihre Befprechung finden werden:

Durch die Dampfe, welche von bem mit politiver Gleftrigität gelabenen Meerwaffer auffteigen, wird die positive Elettrigitat in die hoheren Regionen ber Atmosphare und burch ben rudfehrenden Baffat ben Bolen zugeführt, mahrend die Erbe felbst mit nega= tiver Elettrigitat gelaben bleibt. Die gut leitenbe verbunnte Luft ber höheren Regionen und die gleichfalls gut leitende Erbe bilben fo gemiffermagen die beiden Belegungen eines Kondensators, beffen isolierende Schicht burch die unteren Regionen ber Atmosphäre gebildet wird. Dort wo die positive Luftschicht der negativen Erdoberfläche am nächsten ift, alfo in ber Rabe ber Bole, werben fich nun bie entgegengesetten Gleftrigitaten borzugeweise verdichten, und wenn eine gewisse Spannung erreicht ift, wird eine Ausgleichung in Form von Entladungen, und zwar nahezu gleichzeitig an beiden Bolen, erfolgen muffen. Infolge biefer Entladungen muß auf ber Erbe bie positive Glettrigität von ben Bolen gum Aquator und die negative in umgekehrter Richtung ftromen, und infolge diefes elektrischen Stroms muß auf der nördlichen Bemisphäre der Nordpol ber Deflinationsnadel nach Weften abgelenkt werben. Thatfachlich findet die magnetische Ablentung, wie oben ermahnt, in diesem Sinne statt, auch läßt fich die bezeichnete Richtung jenes durch bas Rordlicht hervorgerufenen Erbftroms in ben Drahtleitungen zweier nördlich gegen einander gelegenen Telegraphenstationen nachweisen. De la Rive hat einen Apparat konstruiert, welcher eine Nachbilbung der das Nordlicht begleitenden Erscheinungen Die de la Rivesche Nordlichttheorie ist nicht einwurfsfrei. In neuerer Zeit (Mitte ber achtziger Sahre) ift es Lemftrom gelungen, Die Ericheinungen bes Nordlichts fünftlich nachzubilden und seinen elettrischen Ursprung nachzuweisen, indem er auf hoben Berggipfeln ein System isolierter, aber mit einander leitend verbundener Ausströmungs= spipen aufftellte und von ihnen eine isolierte Leitung thalabwärts und nach Ginschaltung eines Galvanometers zur Erbe führte. Es flammten über den Ausströmungsspigen gelblich-weiße Lichtläulen bis zu einer Sohe von etwa 120 m auf, welche, spektrostobisch untersucht, die carafteristische Nordlinie zeigten; zu gleicher Beit maren elettrische Strome nachweisbar, beren politive Richtung von ber Atmosphäre gur Erbe ging. Benn auch eine in allen Puntten erschöpfende Theorie bes Nordlichts bisher noch nicht gegeben ift, - die Beiten, in benen sein Auftreten von ber aberglaubischen Brophezeiung bes Aufloderns der Kriegsfacel begleitet war, find längst entschwunden.

Eine lichtvolle Erkenntnis ist an die Stelle angftlicher Deutung getreten. Das Begreifliche verliert die furchterregende Macht, durch welche das Wunderbare über die

Schwachen herrscht.

Das "magnetische Ungewitter" ist wie das elektrische gewissermaßen ein Bersöhnungsakt, ein Bereinigen entgegengesetzter Kräfte, ein Ausgleich von Spannungen, ein Symbol des eintretenden Friedens; Blig und Nordlicht sind "Liebesboten, die verkünden, was ewig schaffend uns umwallt." "Dentt man sich nun ein lebhaftes Schießen von Strahlen, welche beständig sowohl in Beziehung auf ihre Länge als auf ihren Glanz sich ändern, daß sie die herrlichten roten und grünen Farbentöne zeigen, daß eine wellenartige Bewegung stattsindet, daß Lichtströme einander folgen und endlich, daß das ganze himmelsgewölbe eine ungeheure prächtige Lichtsuppel zu sein scheint, welche über einen mit Schnee bedeckten Boden ausgebreitet ist und einen blendenden Rahmen für das ruhige Meer bildet, welches dunkt ist wie ein Asphaltsee, so hat man eine unvollständige Vorstellung von diesem wunderbaren Schauspiele, auf dessen Beschreibung man verzichten muß." So schilbert Lottin die zu Bossetze beobachteten Nordlichter. Bas wir in unseren Gegenden von dieser Erscheinung wahrnehmen, kann mit dem Glanze, welchen das Phänomen im Norden hat, nicht verglichen werden.

Die spektroskopische Untersuchung der Nordlichter hat ergeben, daß das Spektrum des Lichtbogens vorzugsweise aus einer einzigen hellen, gelbgrünen, zwischen den Fraun-hoserschen Linien ID und E gelegenen Linie, der sogenannten Nordlichtlinie, besteht, welche Angström auch im Spektrum des Zodiakallichtes beobachtet hat; sie stimmt mit keiner der uns bekannten Gaslinien überein (vergl. S. 337, Abb. 403).



648. Nordlicht.

Die Grenzen, innerhalb deren ein Nordlicht sichtbar ist, sind oft sehr weit; darant läßt sich auf die große Höhe, in welcher sich das Phänomen abspielt, ein Schluß ziehen. So wurde z. B. das Nordlicht vom 28. August 1859 auf einer Strede von 140 Längengraden, von Kalifornien bis Ofteuropa und von Jamaika bis in die nördlichsten Gegenden von British = Amerika beobachtet, und aus ähnlichen Beobachtungen hat Mairan die Höhe des Nordlichts auf mehr als 100 geographische Meilen geschätzt.

In dem Auftreten der Polarlichter scheint eine gewisse Beriodizität zu herrichen. Abgeschen davon, daß Loomis für Kanada die Stunden gegen 11 Uhr nachts, für höhere Breiten die Zeit um Mitternacht und 1 Uhr morgens als diesenigen Zeiten angibt, zu denen sie am häusigsten erscheinen, haben einige Forscher, namentlich R. Wolf und Fris, nachzuweisen versucht, daß ein Maximum der Häusigsteit der Nordlichter immer nach Berlauf von elf Jahren wiederkehre. Fünf solcher elfjährigen Perioden sollen Abschnitte bezeichnen, welche durch noch bedeutendere Maxima hervortreten. Es soll hierbei nicht unerwähnt bleiben, daß man auch für die Wiederkehr der Sonnensteden eine elfjährige Beriode und für die der Sternschnuppen (nach Humboldt) eine dreiunddreißigjährige bevobachtet zu haben glaubt.

Die Übereinstimmung der Strahlenrichtung mit dem magnetischen Meridian führte, wie bereits erwähnt, schon zeitig auf die Bermutung, daß das Nordlicht mit dem Erdmagnetismus in engem Zusammenhange stehe. Seit man nun auch noch beobachtet hat, daß über dem Himmel des Südpols dieselben wunderbaren Ausstrahlungen von Zeit zu Zeit stattsinden, daß diese Südlichter oft gleichzeitig mit den Nordlichtern auftreten, und beide in unverkennbarer Abhängigkeit von einander stehen; seit man die Einslüsse derselben auf die Magnetnadel oft und so genau beobachtet hat, daß Arago von seinem Zimmer zu Paris, viele Hundert Meilen vom Nordpol entsernt, aus den Bewegungen seiner Nadel das gleichzeitige Aufslammen eines Nordlichts über den nordischen Himmel verstünden konnte, seitdem war man geneigt, diese vielbewunderte und früher vielgesürchtete Naturerscheinung für das zu halten, was sie Humboldt nennt, für ein magnetisches Ungewitter, in welchem die gestörten Verhältnisse durch einen plöplichen Ausgleich dem Gleichgewichtszustande wieder zustreben.

Nach be la Rive ist das Nordlicht eine Erscheinung atmosphärischer Elektrizität, beren Erklärung wir des Zusammenhangs wegen schon an dieser Stelle bringen wollen, obgleich einige für das Berständnis erforderlichen Begriffe erst in der Elektrizitätslehre thre Besprechung finden werden:

Durch die Dampfe, welche von bem mit positiver Elettrigitat gelabenen Meermaffer auffteigen, wird die positive Glettrigitat in die hoheren Regionen der Atmosphare und burch ben rudfehrenden Baffat ben Bolen zugeführt, während die Erde felbst mit negativer Gleftrigitat geladen bleibt. Die gut leitende verdunnte Luft ber höheren Regionen und die gleichfalls aut leitende Erbe bilben fo gemiffermagen die beiden Belegungen eines Kondensators, beffen isolierende Schicht durch die unteren Regionen der Atmosphäre aebildet wirb. Dort wo bie positive Luftschicht ber negativen Erdoberfläche am nächsten ift, alfo in der Rabe ber Bole, werden fich nun Die entgegengesetten Glettrigitäten vorjugsweife verdichten, und wenn eine gewiffe Spannung erreicht ift, wird eine Musgleichung in Form von Entladungen, und gwar nabezu gleichzeitig an beiben Bolen, erfolgen muffen. Infolge diefer Entladungen muß auf der Erde die positive Elettrigität von den Bolen jum Aquator und die negative in umgefehrter Richtung ftromen, und infolge diefes elettrifchen Stroms muß auf der nördlichen Bemifphare der Nordpol der Deklinationsnadel nach Beften abgelenkt werden. Thatfachlich findet die magnetische Ablentung, wie oben ermahnt, in diesem Sinne ftatt, auch lagt fich die bezeichnete Rich= tung jenes burch bas Rorblicht hervorgerufenen Erbstroms in ben Drahtleitungen zweier nördlich gegen einander gelegenen Telegraphenstationen nachweisen. De la Rive hat einen Apparat tonftruiert, welcher eine Nachbildung ber das Nordlicht begleitenden Erscheinungen ermöglicht. Die de la Rivesche Nordlichttheorie ist nicht einwurfsfrei. In neuerer Beit (Mitte ber achtziger Jahre) ift es Lemftrom gelungen, Die Erscheinungen bes Nordlichts kunftlich nachzubilben und seinen elektrischen Ursprung nachzuweisen, indem er auf hohen Berggipfeln ein Spftem ifolierter, aber mit einander leitend verbundener Ausftrömungsspiten aufstellte und von ihnen eine isolierte Leitung thalabwärts und nach Einschaltung eines Galvanometers gur Erbe führte. Es flammten über den Ausströmungsspigen gelblich-weiße Lichtfäulen bis zu einer Sohe von etwa 120 m auf, welche, spettroftopisch untersucht, die charafteristische Nordlinie zeigten; zu gleicher Beit waren elettrische Strome nachweisbar, beren positive Richtung von ber Utmosphäre gur Erbe ging. Wenn auch eine in allen Buntten erichopfende Theoric bes Nordlichts bisher noch nicht gegeben ift, - Die Beiten, in benen fein Auftreten von der abergläubischen Prophezeiung des Auf-Ioberns der Rriegsfadel begleitet war, sind längst entschwunden.


Eine lichtvolle Erkenntnis ift an die Stelle ängstlicher Deutung getreten. Das Begreifliche verliert die furchterregende Macht, durch welche das Bunderbare über die Schwachen herrscht.

Das "magnetische Ungewitter" ist wie das elektrische gewissermaßen ein Versöhnungsakt, ein Bereinigen entgegengesetzer Kräfte, ein Ausgleich von Spannungen, ein Symbol des eintretenden Friedens; Blit und Nordlicht sind "Liebesboten, die verfünden, was ewig schaffend uns umwallt." elektrischen Pendel gegenüber scheinbar in berselben Art wie Siegellad. Allein es sindet zwischen der Wirkung des Siegellads und der des Glases doch ein namhafter Unterschied statt. Denn hängen wir zwei Holundermarkfügelchen in der angegebenen Beise jedes für sich auf und berühren das eine mit der geriebenen Siegellackftange, das andere mit der Glasröhre, so slieht das erste von dem Augenblick der Berührung an die Siegellackftange, wird dagegen von der Glasröhre angezogen. Umgekehrt nähert sich daszenige Kügelchen, welches von der Glasröhre abgestoßen wird, der Siegellackstange.

Positive und negative Elektrizität. Dieses von Dufan um das Jahr 1730 zuerst beobachtete, entgegengeseste Berhalten hat zur Annahme zweier entgegengesesten Arten von Elektrizität geführt, welche man Glas- oder positive Elektrizität und Harzoder negative Elektrizität genannt hat, und zu dem Fundamentalsan, daß gleichnamig

eleftrifierte Rorper fich abstoßen, ungleichnamig eleftrifierte fich angieben.

Alle Körper können durch Reiben vorübergehend elektrisch gemacht werden, ob positiv oder negativ elektrisch, können wir mittels des elektrischen Bendels erkennen. In das Korkfügelchen durch Berührung mit einer geriebenen Glasröhre positiv elektrisch geworden, so wird es in gleicher Weise wie von der Siegellackftange, von jedem negativ elektrischen



646 u. 647. Elektrifches Bendel.

Körper angezogen, von jedem positivelektrischen aberabgestoßen. Feinere Instrumente zur Unterscheidung der beiden Arten von Elektrizität und zur Messung derselben werden wir alsbald im Elektroskop und später im Elektrometer kennen lernen.

Wieberholt man den Berjuch mit den Korkfügelchen mit einer geriebenen Wetallstange, is zeigt sich keine Einwirkung auf die Kügelchen. Die durch Reibung erzeugte Elektrizität sließt sofort aus der Wetallstange durch die Hand und den menschlichen Körper zur Erde ab, während sie bei der Glasstange an der Erregungstelle haften bleibt. Ift die Metallstange haften bleibt.

stange aber mit einer Handhabe aus Glas versehen, so erhält man bei Bieberholung des Bersuchs dasselbe Resultat, wie oben bei Unwendung der Glas- oder Siegellackange.

Scheidungshupothefe. Als Urfache ber elettrifchen Ericheinungen nimmt mas ähnlich, wie bei den magnetischen Erscheinungen, nach Coulomb zwei imponderable Fluffigfeiten, elettrifche Fluida an, welche entgegengesette Eigenschaften befigen, fo bas Teilchen berfelben Flüffigkeit fich abstoßen, mahrend fich Teilchen entgegengejester Flüffigfeit anziehen; man unterscheidet fie deshalb als positive und negative Glettrigitaten In einem unelektrischen oder neutralen Körper sollen beide Arten Fluiden in gleicher Menge und gleichmäßig durch einander gemischt vorhanden fein, fo bag ihre Birtung no außen Rull ift. Der Att der Glettrifierung der Rorper besteht in einer teilweisen Trennung ber beiden Fluiden, fo daß an einer Stelle ein Uberichuf von positiver oder negativet Elektrizität auftritt, welche freie Elektrizität heißt und nach außen wirkfam ift. Gir wesentlicher Unterschied aber zwischen ber Supothese von ber Eristens der beiben magnetifce Fluiden gegenüber der von der Existenz der elektrischen besteht barin, baß, mahrend it magnetischen Fluiden an das Moletul gebunden find und nicht von Moletul zu Moletu übergehen können, die elettrischen Fluiden sich bis zu einem gewissen Grade im Rocer bewegen und von einem Rörper zu einem anderen übergeben konnen, und zwar um fo leichter, ein je befferer Leiter ber betreffende Korper ift. Bur Erklarung ber Fortpflangung ber Eleftrizität in einem Leiter nimmt man an, daß ihn die beiden Arten von Eleftrizitäte

in entgegengesetzem Sinne durchfließen. Wenn auch die Hypothese von der Existenz der beiden elektrischen Fluiden als eine befriedigende Erklärung für die wahre Ursache der elektrischen Erscheinungen nicht gelten kann, lettere vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach als eine besondere Urt von Utherschwingungen aufzufassen sind, so ist sie doch aus einer Ersahrungsthatsache gefolgert und erweist sich für den Zusammenhang vieler elektrischen

Erscheinungen, sowie für die Anwendung der mathematischen Analyse als sehr nützlich; man hat sich nur, wenn man von positiver oder negativer Elektrizität spricht, nicht besondere Flüssigkeiten vorzustellen, sondern bestimmte, durch die Wirkung nach

außen hin charafterifierte Buftanbe eines Rorpers.

Bir tonnen uns nach bem Borhergehenden einen unelettrifchen Körper so vorstellen, als wenn er mit gleichen Mengen positiver und negativer Glektrizität, welche sich neutralisieren, geladen ware.

Elektrische Influenz. Wird einem unelektrischen, isolierten Körper B ein (etwa positiv) elektrischer Körper A genähert (Abb. 648), ohne ihn zu berühren, so wird B durch Instuenz elektrisch, b. h. es werden die in ihm vereinigt gewesenen Elektrizitäten getrennt, seine negative Elektrizität



648. Elektrifche Influens


wird von A angezogen und in gebundenem Buftande festgehalten, die positive abs gestoßen. Man nennt A den influenzierenden, B den influenzierten Leiter.

Besteht ber Leiter B aus zwei Teilen, die man von einander trennen kann, so läßt sich nachweisen, daß die dem Leiter A zugewandte Hälfte mit negativer, die andere mit positiver Elestrizität geladen ist. Berbindet man, mahrend der Leiter B dem elektrisierten

Leiter gegenübersteht, das abgewandte Ende von B füreinen Augenblick leitend mit der Erde, so sließt seine positive Elektrizität in dieselbe. Entsernt man alsdann den influenzierenden Körper A, so kann sich die von ihm gebunden gewesene negative Elektrizität frei über die Oberstäche von B ausbreiten, und B erweist sich als negative elektrisch. Man kann also auf diese Weise einen Körper durch bloße Unnäherung an einen elektrischen Körper mit der entgegengeseten Elektrizitätsart laden.

Wird A von B entfernt, so vereinigen sich wieder beibe Elektrizitäten von B und neutralisieren sich. Durch ben Prozeß der Influenz werden stets genau gleiche Mengen positiver und negativer Elektrizität erzeugt.

Alle diese Erscheinungen lassen sich leicht mit Hilse bes Goldblattelektroskops nachweisen. Dasselbe ift folgendermaßen eingerichtet: In eine Glasskugel ist durch Schellad wohl isoliert ein Metallstab eingeführt, welcher an seinem oberen Ende mit einer kleinen Rugel, dem Knopf, versehen ist und an seinem unteren, abgeschrägten Ende zwei leichte, genau



649. Goldblattelektrolkop.

gleiche Golbschaumblättchen trägt. Nähert man einen mit Amalgam geriebenen Glasstab bem Anops des Elektrostops, so wird der Metallstab demselben durch Influenz elektrisch; seine negative Elektrizität wird vom Glasstab angezogen, die positive abgestoßen und nach den Goldblättchen getrieben; diese werden also einander abstoßen und divergieren, solange der Glasstab sich in der Nähe des Elektrostopknopfs besindet, und sie werden wieder zusammenfallen, wenn er entsernt wird. Berührt man aber, während der Glasstab sich in der Nähe des Knopses besindet, diesen mit dem Finger, so fließt die positive Elektrizität zur Erde ab, während die negative Elektrizität von dem Glasstab in

gebundenem Ruftande festgehalten wird. Entfernt man bann zuerft ben Finger und hierauf ben Glasstab, fo verbreitet fich bie negative Elettrigitat nach ben Golbblattchen, welche infolgebeffen mit negativer Gleftrigität bivergieren. Gengu in berfelben Beife tann man bas Elettroffop mittels einer negativ gelabenen Siegellacktange burch Influeng positiv elettrifc laben (Influenzelettrigitat erfter Art). Durch Berührung bes Knopfes mit einem geriebenen Glas-, refp. Siegelladftabe wird dagegen bas Glettroftop pofitiv, refp. negativ geladen (Influenzeleftrigitat zweiter Art). Um nun mittels bes Gleftroftops enticeiten ju fonnen, ob ein Rorper positiv ober negativ elettrisch ift, ladet man basselbe mit einer beliebigen Elektrizität, etwa mit positiver, so daß die Goldblättchen eine passende Tivergeng geigen, und nabert bem Gleftroftop ben zu untersuchenben Rorper. Ift er ponitio eleftrifc, fo wird er die negative Gleftrigitat angieben und die positive abstogen und in bie Goldblättchen treiben, beren Divergen, alfo vergrößern; ift er negativ eleftrisch, fo wird er, ba er bie positive Elettrigität angieht und bie negative in Die Goldblattden treibt, beren Divergenz verkleinern. Man tann auf biefe Beife auch zeigen, bag burd Reiben zweier Rorper an einander ftete beibe Rorper elettrifch werben, und zwar ber eine positiv, ber andere negativ. Das Glas wird durch Reiben mit Amalgam positiv, bas Amalgam negativ eleftrisch, Ebonit durch Reiben mit Belzwert negativ, bas Belzwert positiv elettrifc. Stets find die erzeugten Glettrigitatemengen gleich groß, aber engegengefest.

Coulombsches Geset. — Einheit der Elektrizitätsmenge. Die Ersahrung lehrt, daß, wenn man eine isolierte, unelektrische Metalltugel mit einer isolierten, elektrisiterten Metalltugel berührt, diese so viel an Elektrizität verliert, als die erstere gewinnt. Sind die Augeln gleich groß, so enthält nach der Berührung jede Augel nur die hast ber ursprünglich auf der einen Augel vorhanden gewesenen Elektrizität. Man wird als von einer Quantität von Elektrizität sprechen können, mit welcher jede Augel geladen ikIndem man sich die Augel unbeschränkt klein vorstellt, während die auf ihr vorhandene Elektrizitätsmenge einen endlichen Wert behält, gelangt man zur Vorstellung eines mit einer bestimmten Elektrizitätsmenge geladenen Punkts, in demselben Sinne, in welchem "Wenge von Magnetismus" für die Stärke eines magnetischen Pols gebraucht wird.

In ähnlichem Sinne haben wir in ber Optik von Lichtmenge und in ber Barmelehre von Wärmemenge gesprochen, ohne mit diesen Begriffen die Borftellung von einem Stoffe zu verbinden. Ebenso wie die Mengen von Magnetismus, so messen wir auch die Mengen von Elektrizität durch die Wirkungen, die sie auf einen anderen Körper ausüben. Wir sagen, zwei Mengen von Elektrizität sind gleich, wenn sie unter denselben Umftanden auf einen und benselben Körper identische Wirkungen ausüben, und wir nennen zwei Mengen von Elektrizität gleich und entgegengesetzt, wenn sie unter denselben Umftanden auf einen und denselben Körper gleich große, aber entgegengesetzt Wirkungen ausüben.

Das Gefet, nach welchem zwei fleine elettrifierte Rorper auf einander wirten, ift zuerst von Coulomb im Jahre 1785 durch Bersuche auf der nach ihm benannten Drebwage aufgefunden worden. Sie hat folgende Einrichtung (Abb. 650): An einem Torfiontreise ist ein feiner Faden befestigt, welcher ein horizontales Schellacftabchen (Bagebalten trägt. Das eine Ende besfelben ift mit einer fleinen, leitenden Rugel verfeben, mabrend bas andere Ende als Gegengewicht eine Glimmerscheibe trägt. Durch einen isolierten Stab wird eine zweite, der ersteren genau gleiche Rugel (bie Standlugel) auf einem beftimmten Buntte bes Kreifes gehalten, ben bie bewegliche Rugel beschreiben tann. Gin weiter Glaschlinder mit aufgesetter, konagialer Röhre umschließt ben gangen Apparat Bor dem Bersuche berühren beide Rugeln einander bei nicht tordiertem Aufhangesaden. Gibt man nun der Standfugel eine beftimmte Ladung, fo verteilt fich biefe bei ber Berührung auf beide Rugeln, und die bewegliche wird abgestoßen. Um fie dann auf einen bestimmten an einer Kreisteilung abzulesenden Bintelabstand gegen bie Standtugel gurud. guführen, muß ber Faben um einen gemiffen Wintel torbiert werben, und bie Große bes am Torfionstreise abgelesenen Torfionswinkels bietet ein Maß für die Kraft, mit welcher die beiden elektrisierten Rugeln einander abstoßen. Das Coulombice Gejet lautet nun folgendermaßen:

Zwei kleine elektrifierte Körper üben auf einander in Richtung ihrer Berbindungslinie je nachdem sie ungleichnamig oder gleichnamig elektrisiert sind, eine anziehende oder abstoßende Kraft aus, welche gleich dem Produkte ihrer Elektrizitätsmengen, dividiert durch das Quadrat ihrer Entsernung ist.

Das Coulombiche Gesetz setzt uns in den Stand, die sogenannte elektrostatische Ginsheit der Elektrizitätsmenge im C.G.S.-System zu definieren: die elektrostatische Einheit der Elektrizitätsmenge ist diesenige, welche auf eine gleich große, um 1 cm von ihr entfernte Wenge (beide in Punkten konzentriert gedacht) die Krastwirkung einer Dyne ausübt.

Statt dieser Einheit, welche sehr klein ist, wendet man zur Messung von Elektrizitätsmengen in der elektrotechnischen Praxis eine auf anderer Grundlage beruhende Einheit an, nämlich das Coulomb, welche dreitausendmillionenmal größer ist, als die eben definierte

elettroftatifche Ginheit ber Elettrizitätsmenge.

Berteilung ber Elektrizität auf ber Obersfläche. Die Erfahrung sowohl, wie die mathematische Physik lehren bezüglich der Berteilung der freien Elektrizität in einem elektrisierten Leiter, daß keine freie Elektrizität im Inneren des Leiters existiert, sondern daß sie sich nur auf der Obersläche desselben befindet, und daß in dem von dieser umschlossen, inneren Raum keine elektrische Kraft ausgeübt wird.

Den experimentellen Nachweis für die Richtigkeit dieses Sates hat Faraday gegeben. Er ließ sich ein isoliert aufgestelltes, mit leitender Obersläche vollkommen bekleidetes Zimmer bauen und begab sich selbst, mit empfindslichen Elektrostopen ausgerüstet, in dasselbe hinein. Wie start er es nun auch von außen mittels großer Elektrisiermaschinen elektrisieren ließ — es konnten außen lange Funken aus den Wänden gezogen werden — im Inneren ließ sich keine Spur von Elektrizität nachweisen.

Eine gleichförmige Berteilung der Elektrizität findet nur auf einer vollkommenen Augelfläche ftatt; im allgemeinen ist die Ladung ungleichförmig, je nach der Gestalt des Leiters, an Stellen größter Krümmung am größten. Man nennt das Berhältnis der auf einem kleinen Flächenstück des Leiters enthaltenen Elektrizitätsmenge zur Größe dieses Flächenstücks die elektrische



650. Coulombsche Prehwage.

Dichtigkeit ober die Dicke der elektrischen Schicht an dieser Stelle. An sehr stark geskrümmten Stellen der Obersläche, besonders also an Spiken, ist die elektrische Dichtigkeit und also auch die elektrische Kraft sehr groß, so daß aus Spiken leicht die Elektrizität die sie umgebende, isolierende Luftschicht durchbricht, d. h. ausströmt.

Elektrisches Kraftfeld. Wir haben auf Seite 484 den Begriff des magnetischen Kraftfelds definiert. In analoger Beise nennen wir ein elektrisches Kraftfeld jeden Raum, in welchem durch die Unwesenheit eines elektrischen Körpers eine Kraftwirkung ausgeübt wird. Die Stärke H des Kraftfelds in irgend einem Punkte wird gemessen durch die Kraft, welche daselbst auf einen mit der Einheit der Elektrizitätsmenge geladenen Punkt ausgeübt werden würde, vorausgesetzt, daß durch dessen Anwesenheit keine Störung des elektrischen Zustands des Kraftfelds hervorgerusen wird. Auf einen Punkt, der die Elektrizzitätsmenge 0 enthält, wird eine Kraft He ausgeübt werden.

Wird der Punkt im Kraftfelde entgegen der auf ihn wirkenden resultierenden Kraft bewegt, so begegnet er einem meßbaren Widerstande, zu dessen Überwindung Arbeit verbraucht wird; wird er dagegen durch die auf ihn wirkende Kraft selbst bewegt, so wird Arbeit geleistet.

In einem Puntte bes Kraftfelds herrscht die Feldstärke Eins im C.G.S.-Spstem, wenn baselbst ein mit der Einheit der Elektrizitätsmenge geladener Bunkt die Kraft= wirkung einer Dyne erfährt.

Potential. Wir mussen uns nun mit einem Begriffe vertraut machen, welcher zwar schon in der Mechanik seine Begründung und Behandlung findet, welcher aber in allen Zweigen der Physik eine wichtige Rolle spielt, das ist der Begriff des Potentials. Was für die Probleme der tropsbar stüssigen Körper der Begriff des hydrostatischen Drucks, für die Gastheorie der Begriff der Spannkraft, für die Bärmelehre der Begriff der Temperatur ist, das ist für die elektrischen Erscheinungen der Begriff des elektrischen Botentials.

Wird durch einen die Elektrizitätsmenge + e enthaltenden Punkt A (Abb. 651) ein elektrisches Kraftfelb erzeugt, so wird auf einen in der Entfernung r befindlichen, die positive Einheit der Elektrizitätsmenge enthaltenden Punkt M nach dem Coulombschen Gest in Richtung von r eine abstoßende Kraft $\frac{e}{r^2}$ ausgeübt; der Ausdruck $\frac{e}{r}$ heißt das Potential des der Wirkung von e unterworfenen Punkts M, oder kürzer das Potential von M. Es hat eine wichtige physikalische Bedeutung: Bewegt sich der Punkt M in Richtung der elektrischen Kraft nach M', so leistet die Kraft Arbeit (Kraft mal Beg). Der mit Elektrizität geladene Punkt M repräsentiert also, gleich einem gehobenen Gewicht, im elektrischen Kraftselbe eine gewisse potentielle Energie, welche ausgezehrt sein wird, wenn er in unendliche Entsernung von A gerückt ist. Das Potential von M drückt also die Arbeit

(+e) A

aus, welche die elektrische Kraft des Felds leistet, wenn durch sie die Elektrizitätsmenge 1 vom Punkte M in unendliche Emfernung gebracht wird, oder auch die Arbeit, welche entgegn der elektrischen Kraft des Felds ausgewandt werden muß, und die Elektrizitätsmenge 1 aus unendlicher Entsernung nach und bei Elektrizitätsmense von Kraftselds verschieden sein. Die Differenz der Potentiale zweier Punkte ist gleich der Elektrizitätsmenge von dem einen Punkte zum anderen entsegen der Kraft des Felds überzusühren; zwischen zwis Punkten wird also die Einheit der Potentialdifferenz herrschen, wenn zu dieser Überführung die Einheit der Arbeit (Erg) geleistet werden muß. Die in der Praxis übliche Maßeinheit sür Potentialdifferenzen, das Bolt, wird später desiniert werden. Die Punkte eines elektrischen Felds, deren Botentiale

benselben konstanten Wert haben, bilden eine Obersläche, welche Fläche gleichen Potentials ober Niveaufläche heißt. Zur Verschiebung einer Elektrizitätsmenge längs einer Niveaufläche ist keine Arbeit ersorderlich. In jedem Punkte derselben ist die daselbu wirkende Kraft senkrecht gegen die Niveaufläche gerichtet. Ebenso wie die Obersläche eines Wasserreservoirs sich dann im Gleichgewichte befindet, wenn alle Wasserteilchen der Obersläche dasselbe Niveau haben, so kann auch elektrisches Gleichgewicht auf einem Leiten nur bestehen, wenn alle Punkte dasselbe Potential haben, wenn das Potential des Leiters einen konstanten Wert hat. Die elektrische Kraft ist dann an allen Stellen senkrecht zur Obersläche gerichtet und kann keine Bewegung der Elektrizität auf dem Leiter hervorbringen; ebenso wie auf jedes Teilchen einer im Gleichgewicht besindlichen Wasserders son einem Punkt zum anderen hervorbringen kann.

Obichon der mahre elektrische Zustand der Erde uns unbekannt, jedenfalls ein komplizierter, an verschiedenen Punkten sehr verschiedener ist, wie unter anderem aus den Beobachtungen der erdmagnetischen Störungen hervorgeht, so pflegt man praktisch das Potential der Erde als Null anzunchmen, in ähnlicher Weise, wie man bei Höhenmeisungen von einem bestimmten Niveau, nämlich dem Meeresspiegel, als Ausgangspunkt rechnet.

Das Potential irgend eines Punktes ist dann die Differenz zwischen seinem Potential und demjenigen der Erde, analog der Sohe eines Punktes über dem Meeresniveau, und

kann gemessen werden durch die Arbeit, die geleistet werden muß, um die Einheit der Elektrizitätsmenge entgegen den Kräften des Feldes von der Erdobersläche nach diesem Punkte überzuführen.

Werden zwei Leiter von verschiedenem Potential mit einander verbunden, so strömt stets Elektrizität von dem Leiter mit höherem Potential zu dem mit niedrigerem Potential, gleichwie in zwei, durch eine Röhre verbundenen Flüssigkeitsreservoiren von verschiedenen Niveaus die Flüssigkeit stets aus dem Reservoir mit höherem Niveau zu demjenigen mit niedrigerem Niveau überströmt so lange, die beide das gleiche Niveau haben. Durch Berbindung eines geladenen Leiters mit der Erde wird sein Potential auf Rull gebracht.

Rapazität. Das Potential eines elektrisierten Leiters wird um so größer sein, je mehr Elektrizität ihm zugeführt wird, gleichwie in einem mit Gas gefüllten, versichließbaren Gefäße der Druck des Gases um so größer ist, je mehr Gas dem Gefäße zuzgeführt wird. Gleichwie serner gleiche Gasmengen in Gefäßen von verschiedener Rapazität einen verschiedenen Druck ausüben werden, und zwar in dem Gefäße von größerer Rapazität einen kleineren Druck als in dem von kleinerer Rapazität, so werden Leiter von verschiedener Größe durch gleiche Elektrizitätsmengen zu verschiedenen Potentialswerten geladen werden. Man nennt das Berhältnis der auf einem Leiter angesammelten Elektrizitätsmenge zu seinem Potential bie Rapazität des Leiters.

Rapazität = Elettrizitätsmenge Botential

Sie hängt, wenn sich keine influenzierbaren Körper in der Nähe befinden, nur von der Gestalt und den Dimensionen des Leiters ab.

Gin Leiter besitht die Rapazität Gins, wenn er durch die Ginheit der Elektrizitäts= menge zum Potentialwerte Gins geladen wird. Die in der Technik gebräuchliche Ginheit, das Farad, soll später befiniert werden.

Rondenfator. Dieleftrigitätsfonftante. Bird ein Leiter mit einer Gleftrigitätsquelle, welche Glettrigitat von einem beftimmten Botentialwerte liefert, verbunden, fo nimmt er eine bestimmte, von seiner Rapazität abhangige Elektrigitätsmenge auf. Seine Rapazität, alfo auch die von ihm aufzunehmende Glettrigitätsmenge wird vergrößert, wenn ihm ein zweiter, zur Erde abgeleiteter Leiter gegenübergestellt wird. Man nennt eine folche Anordnung, welche aus zwei, durch einen Ffolator getrennten Leitern befteht und ben 3med hat, bei gegebener Botentialbiffereng und verhaltnismäßig geringer Oberflache eine möglichft große Elettrigitatsmenge aufzunehmen, einen Rondenfator. Die beiden Leiter heißen gewöhnlich Belegungen, ber Jolator bas Dieleftrifum, bas fonstante Berhältnis der Elektrizitätsmenge zur Potentialdifferenz die Kapazität des Kondensators. Der Bert der letteren ift abhängig von der Große und Gestalt der Belegungen, sowie von der Natur und Dide des Dielettrifums, er ift unabhängig von der Natur des Metalls, welches für die Belegungen verwandt wird. Die Berfuche ergeben, daß bei Anwendung irgend eines festen oder fluffigen Dielettrikums als isolierender Substanz die Kapazität des Kondensators ceteris paribus größer ist, als bei Anwendung von Luft als isolierende Substanz. Man nennt den Koeffizienten, mit welchem man die Kapazität eines Luftkondensators multiplizieren muß, um die Rapazität desselben Kondensators für ein anderes Dielettrifum, als Luft, zu erhalten, bas fpegififche Induftionsvermögen, oder die Dielektrigitätstonstante der betreffenden Substang.

Zwischen ber Diesetrizitätskonstante und dem Brechungserponenten einer Substanz für sehr lange Bellen besteht eine interessante und für den Zusammenhang zwischen elektrischen und Lichterscheinungen wichtige Beziehung, welche sich als Folgerung aus der Maxwellschen elektromagnetischen Lichttheorie ergibt, daß sich nämlich die Brechungserponenten wie die Quadratwurzeln aus den Diesektrizitätskonstanten verhalten.

Nachdem wir so die wichtigsten Begriffe der Elektrigitätslehre auseinandergesett haben, wollen wir nunmehr zur Beschreibung der Apparate übergehen, durch welche wir Elektrizität erzeugen.

Die Reibungseleftrifiermaschine. Sie besteht im wesentlichen heute noch, wie bei ber ersten Guericeschen Ginrichtung, aus drei Teilen: einem Isolator, welcher gerieben

wird, einem Reibzeuge und einem Körper, welcher die erzeugte Elektrizität aufspeichen, dem sogenannten Konduktor. Das Reibzeug steht mit der Erde in leitender Berbindung, der geriebene Körper dagegen ist isoliert. Gueride bediente sich, wie wir gesehen haben, seiner Hahr als Reibzeug; ebenso versuhr dreißig Jahre später noch Hawksbee, der aber anstatt der Schwefelkugel eine mittels einer Kurbel zu drehende Glaskugel rieb. Die Unvollsommenheit dieser ersten Maschinen hat ihrer allgemeinen Anwendung lange im Wege gestanden. Durch Hausen, Bose und Binkler in Leipzig wurde etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Elektrisiermaschine mannigsach verbessert. Der leptgenannte verband die Uchse des Elektrizitätserzeugers, der aus einem gewöhnlichen Bierzenannte verband die Uchse des Elektrizitätserzeugers, der aus einem gewöhnlichen Bierzen

652. Scheibenelektriftermafchine.

glas bestand, mittels einer Schnur mit einem Birbel, der wie bei den Drechslerbänken durch einen Tretschemel in Bewegung geseht wurde; er brachte auch um 1740 an seiner Waschine zuerst das vom Drechsler Gießing in Leipzig ersundene Reibzeug an, welches mittels Federn an den rotierenden Glascylinder angedrückt wurde.

Der Konduttor, in Form eines Hohlchlinders von Metall, war schon früher in Gebrauch. Der Abbe Rollet isolierte ihn durch Aufhängen an seidenen Fäden; direkt mit der Maschine verbunden wurde er erst von Bilson, welcher auch die noch heute gebräuchliche, kammartige Form des Zuleiters mit den gegen den Glaskörper gerichteten Spigen, mittels deren die Elektrigität aufgesaugt wird, einführte.

Große Berdienste um die konstruktive Bervollkommnung der Elektrifter maschine hat sich van Marum erworben. Berühmt ist die unter seiner Anleitung von dem Amsterdamer Rechaniter Cuthbertson im Jahre 1786 für das Teylersche Museum in Haarlem konstruierte Riesenmaschine mit zwei Scheiben von etwa 1,7 m Durchmesser, welche Funken von 60 cm liesent und mächtige Batterieen zu laden im stande war.

Je nachdem ber geriebene Korper eine Glasicheibe ober ein Glaschlinder


ist, unterscheidet man Scheiben= oder Chlindermaschinen. Wir wollen eine einfache Maschine der ersten Art beschreiben (Abb. 652): Auf einem soliden Tische erheben sich zwei Ständer, welche die durch die Kurbel M drehbare Achse A tragen, auf der die Glasscheibe P sist. Gegen sie drücken an beiden Seiten mittels elastischer Federn die Reibzeuge KK'; dies sind zwei auf Holzbrettchen angebrachte Lederkissen, welche auf ihren inneren Seiten mit sogenanntem Kienmayerschen Amalgam (Quecksteber, Zinn und Zink, pulverisiert und mit Schweinesett zu einer Salbe verrieben) bestrichte sind. Von den Reibzeugen gehen Flügel GG von Seide oder Wachstaft aus, welche bei der Trehung der Scheibe sich an diese anlegen und das Aussströmen der positiven Elektrizität des Glases in die Luft und das Zurückschlagen derselben zum Reibzeug verbindern.

Auf der Grundplatte ruht der isolierte, aus einer hohlen Metallfugel bestehende Konduktor C, welcher mit den beiden Zuleitern oder Einsaugern FF' verbunden ist. Dies sind zwei Holzeinge, welche auf den der Scheibe zugewandten Seiten mit seinen Spiken versehen sind, welche die positive Elektrizität der Scheibe aussaugen und zu dem mit ihnen leitend verbundenen Konduktor C führen. Auf den Konduktor C kann behufs Erzielung größerer Funken noch der sogenannte Wintersche Ring ausgesetzt werden. Das Reibzeug und der mit ihm leitend verbundene Konduktor C' werden durch eine metallische Leitung zur Erde abgeleitet. Das Spiel der Maschine ist nun folgendes:

Bird die Glasscheibe in Umdrehung versett, so wird sie durch Reibung an dem amalgamierten Reibzeug mit positiver, das Reibzeug mit negativer Elektrizität geladen; lettere sließt zur Erde ab. Die positive Elektrizität der rotierenden Glasscheibe wirkt influenzierend auf die Spiten der Einsauger. Aus diesen strömt die erregte negative Elektrizität auf die Glasscheibe über und neutralisiert die dort eben entwickelte positive

Elettrizität, mahrend die frei werdende positive Elektrigität der Ginsauger sich auf ben Ronduttor C verbreitet. Diefer wird also mit positiver Gleftrigität geladen und zwar um fo ftarter, je langer die Glasicheibe gebreht wird. Isoliert man den mit dem Reibzeug leitend verbundenen Ronduttor C', anftatt ihn zur Erde abzuleiten, mahrend man den Ronduftor C aur Erbe ableitet, so kann man auf C' bie negative Eleftrizität des Reibzeugs anfammeln. Die Elektrifiermaschine bietet alfo ein einfaches und bequemes Mittel, um positive ober negative Eleftrigitat in beliebiger Menge zu entwickeln und anaufammeln.

Die Ladungsfähigkeit eines Konduktors hängt von der Größe seiner Oberfläche ab. Bon einem stark geladenen Konduktor entweicht die Elektrizität allmählich in die Luft, welche ja niemals absolut trocen ist, oder sie springt mit Blis und Knall selbst auf weit entsernte gute Leiter über. Großen Maschinen können leicht Junken entsoch werden, welche




668. Armftrange Dampfelektriftermafchine.

recht empfindlich und nicht unbedenklich auf den menschlichen Organismus wirken. Man darf sich daher dem start geladenen Konduktor, um sich vor seinen Schlägen zu hüten, nicht zu sehr nähern. Wenn man aber vor dem Beginn des Ladens den Konduktor oder einen von ihm ausgehenden Draht berührt und sich auf eine isolierende Unterlage (Folierschemel) stellt, dann wird beim Drehen der Majchine der menschliche Körper ebenso gut wie der Konduktor geladen; er gibt Funken, wo man ihn berührt; sein Kopf zeigt, wenn man den Raum verdunkelt, eine Art Licht oder Glorienschein, die Haare sträuben sich empor, denn sie werden mit positiver Elektrizität geladen und sahren, indem sie sich gegensseitig abstoßen, aus einander, wie die Goldblättichen am Elektrostop. Ubrigens kann die Entladung eines Konduktors auch geräuschlos, ohne Junken und Knall, vor sich gehen, nämlich wenn man ihm einen Ableiter entgegenhält, der in eine oder mehrere seine Spizen endigt. Bei seuchter Lust sunktioniert die Elektrissermaschine unsicher und schwach; schon die Gegenwart mehrerer Menschen in einem geschlossenen Raume wirkt ungünstig durch die Feuchtigkeit, welche der Atem der Lust beimengt.

Dampfelektrifiermaschine. Die Thatsache, daß durch die Reibung beim Ausströmen bes Bafferdampfes aus engen Röhren Elektrizität entwickelt wird, ist von Armstrong in

England im Jahre 1840 benutt worden zur Konstruktion der Hybro= oder Dampselektrisiermaschine, von welcher Abb. 653 uns eine Ansicht gibt. Der Damps wird in einem auf Glassäulen ruhenden und zur Erde abgeleiteten Ressel entwicklt, dessen Bentil s so lange geschlossen gehalten wird, bis eine beträchtliche Spannung von etwa 10 Atmosphären und darüber erreicht ist. Alsdann läßt man den hochgespannten Damps



654. Frankliniche Tafel.

durch ein Spstem von schmalen Sägenschnitten und engen Offnungen in durchbohrte Cylinder von Buchsbaumholzströmen, welche sich in dem bei c angebrachten Stud befinden. Durch die Reibung des Dampfes an den Banden wird der Ressell mit negativer, der Basserdampf mit positiver Elektrizität geladen, welche man mittels des zinkenförmigen Zuleiters v auf dem isolierten Konduktor B ansammeln kann.

Beim Ausströmen der flüssigen Kohlensäure (vgl. S. 459) aus der Bombe sindet eine so starke Reibung derselben gegen die Wand der Ausströmungsöffnung, und bei Anwendung eines Tuchbeutels zum Auffangen der festen Kohlensaure eine so starke Reibung der letzteren gegen das Tuch statt, daß man leicht große Funken aus der Flasche ziehen kann. Die seste Kohlensäure erweist sich dabei als negativ, das Tuch als positiv elektrisch.

Die Franklinsche Tafel (Abb. 654) ist eine auf beiden Seiten (von der Witte bis etwa 3 cm vom Rande) mit Stanniol belegte Glastafel. Wenn man die eine Be-

legung mittels des Konduktors einer Elektrisiermaschine mit positiver Elektrizität ladet, so wird durch Influenz auf der gegenüberliegenden Innensläche der zweiten Belegung eine gleich große Wenge negativer Elektrizität gebunden, während die positive Elektrizität nach der Außensläche abgestoßen wird und von dieser mit dem Finger zur Erde abgeleitet



Cendener Flasche.

657. Entladen der Cendener Flasche.


werben fann. Die beiden Belegungen find alio mit entgegengesetten Glettrigitaten geladen, und beren Bereinigung wird durch die bazwiichen liegende isolierende Glasplatte gehindert, folange die Ladungen nicht ftart genug find, fie zu durch schlagen und fich so einen direkten Weg zum Aus gleich zu bahnen. Bei ichmächeren Ladungen aber muß man, um einen Ausgleich berfelben gu erzielen, über den Rand der Glastafel eine metallische Leitung etwa in Form bes Senlenichen Ausladers legen (Abb. 655). Diejer besteht and einem metallenen Rreisbogen, beffen Salften C und D in einem Scharnier O beweglich find, und beren Rugelenden mit Silfe ber glafernen Sandgriffe beliebig gegen einander verstellt werden tonnen. Es findet babei auch bei geringen Le dungen eine verhältnismäßig heftige Entladung ftatt, die auch von ftarter physiologischer Birtung ift. Hiervon tann man fich leicht über-

zeugen durch Vergleichung der elektrischen Schläge, die man erhalt, wenn man einmal einen geladenen Konduktor, das andere Mal die beiden Belegungen einer geladenen Franklinichen Tafel berührt.

Die Leydener Flasche ist ein ähnlicher Ansammlungsapparat für Elektrizitätsmengen. Sie besteht aus einem offenen Glascylinder, der innen und außen bis auf etwa zwei Drittel seiner höhe mit Stanniol belegt ist. Mit der inneren Belegung in Berührung steht eine Metallstange, welche in einen Metallsnopf endigt (Abb. 656). Man ladet die Flasche, indem man den Knopf der inneren Belegung mit dem Konduktor einer Elektrifiermaschine leitend verbindet, während man die Flasche in der Hand hält oder die äußere Belegung metallisch mit dem Erdboden in Berbindung sest. Die Elektrizitäts=menge, welche die Leydener Flasche aufzunehmen vermag, ihre Kapazität, und also auch ihre Wirkung beim Entladen, hängt von ihren Dimensionen, insbesondere von der Ober=

flachengröße der beiben Belegungen ab.

Berbindet man mehrere Leydener Flaschen derart leitend mit einander, daß ihre inneren Belegungen mit derselben Elektrizität geladen werden, so hat man eine elektrische Batterie. Die äußeren Belegungen werden zu diesem Zwede gleichfalls leitend mit einander versunden und auf eine gemeinschaftliche, zur Erde abgeleitete Unterlage gesetzt. Abb. 658 zeigt eine solche Kombination mehrerer Leydener Flaschen zu einer elektrischen Batterie. CC' ist der Konduktor der Elektrisiermaschine, der durch die Metallstange T mit den inneren Belegungen der einzelnen Flaschen bei B in leitender Verbindung steht. Die äußeren, gleichfalls unter einander verbundenen sind, durch den Draht P zur Erde abgeleitet. Zur Entladung der Batterie dient die bei A zur Erde abgeleitete Entladungs-vorrichtung AFG.



658. Elektrifche Batterie.

Oscillierende Entladung. Die Dauer des Entladungsfunkens einer Leydener Flasche ift eine sehr kurze; sie beträgt nach Bersuchen von Bheatstone etwa $\frac{1}{24000}$ Sekunden. Die Entladung ist aber keine momentane, sondern wie zuerst Helmholz auf theoretischem Wege erkannt hat, eine oscillierende, d. h. es sindet ein Hin- und Herströmen der Elektrizität zwischen ben beiden Belegungen statt, wobei die Schwingungsdauer der oscillierenden Flaschenentladungen etwa $\frac{1}{1000000}$ einer Sekunde beträgt. Die experimentelle Besstätigung hierfür hat Feddersen gegeben, welcher den Entladungssunken mittels eines sehr schnell rotierenden Spiegels beobachtete und ihn in eine Reihe von Einzelfunken sich lösen sah.

Das Clektrophor, bessen man sich anstatt ber Elektrisiermaschine bedienen kann, wenn es sich nur um Erzeugung geringer Elektrizitätsmengen handelt, besteht aus einem möglichst ebenen Harztuchen (ohne Risse und Sprünge), am besten aus Schellad und venezianischem Terpentin, welcher in eine zur Erbe abgeleitete Wetallplatte ausgegossen ist, und der bei einem Durchmesser von 25—50 cm etwa 1—2 cm dick sein kann. Er wird durch Peitschen mit einem recht trocenen Kapensell oder Fuchsschwanz negativ elektrisch gemacht. Legt man dann einen, mit einem isolierenden Handgriffe versehenen

čд

oder an seibenen Schnüren aufgehängten, etwas kleineren Metallbedel auf den hartuchen, so wirkt dessen negative Elektrizität influenzierend auf die neutrale Elektrizität des Deckels; die positive sammelt sich an der unteren Fläche, wo sie gebunden bleibt, die freie negative wird abgestoßen, strömt zur oberen Deckelsläche und kann mit dem Finger zur Erde abgeleitet werden (Abb. 659 links). Solange der Deckel auf dem Ruchen liegt, ist die positive Elektrizität an der unteren Fläche gebunden; sobald er aber abgehoben wird, wird dieselbe frei, und man kann sie ebenfalls in Form von Funken aus ihm ziehen (Abb. 659 rechts). Dieses Spiel kann man, da der Harzluchen die ihm durch das Peilschen mitgeteilte Elektrizität behält, wiederholen, so oft man will; nur muß man stets während des Aussleigens des Deckels seine obere Fläche ableitend berühren.

Influenz-Elektrisiermaschine. Könnte man die Birtung des Elektrophors tominuierlich machen, so wurde damit eine neue Form für die Elektrisiermaschine gegeben sein. Dieser Gedanke leitete zwei deutsche Physiker, Hold in Berlin und Töpler in Dorpat, und führte sie fast gleichzeitig und unabhängig von einander zur Ersindung der "Influenz-Elektrisiermaschine", welche in Abb. 660 und 661 in zwei Unsichten, von vorn und von hinten gesehen, dargestellt ist.

Sie besteht aus zwei parallel und nahe an einander aufgestellten Glasscheiben & und B, von denen die erstere, etwas größere A feststeht, während B mittels eines



669. Elektrophor.

Schnurlaufs in rasche Umdrehung verjest werden kann. Die Glasscheibe A wird sestgehalten durch Ebonitringe, welche auf den von den vertikalen Glassäulen 1, 2, 3, 4 ausgehenden, horizontalen Glasstäben sitzen. In der Mitte ist sie kreissörwig ausgeschnitten, um die die Scheibe B tragende Welle x durch zulassen. Diese Welle x geht mit stüblernen Spitzen in den beiden, zwischen den Säulen 1 und 3 einerseits und 2 und 4 andererseits angebrachten Querstüden k und h. An dem Querfücke k itzen die mit ihren Spitzen der Scheibe B zugekehrten Einsauger g und i und

endigen in den Augeln f und e; durch die Durchbohrungen derselben gehen die mit der beiden Entsadungsfugeln n und p versehenen Führungsstäde, so daß n und p beliedig einander genähert oder von einander entsernt werden können. Zwei andere Konduktoren t und v sind an einem senkrechten, gleichfalls von dem Querbalken k getragenen Sbonititabe angebracht.

Die seisstehende Glasscheibe A hat zwei einander diametral gegenüberstehende Ausschnitte a und b, zwei Papierbelege mit Spigen c und d aus Pergamentpapier, welche in die Ausschnitte hineinragen. Glasscheibe, Papierbelege und Spigen sind mit Schellacksfirmis überzogen.


Um nun die Maschine in Thätigkeit zu setzen, schiebt man die Kugeln n und p zu-sammen, teilt der Belegung c Elektrizität, etwa negative, mittels einer geriebenen Siegellackstange mit und dreht die Glasscheibe B im Sinne des Pfeils, so daß sie den Pergamentspitzen entgegenläuft. Die negative Elektrizität der Belegung e wirkt nun inslumzierend auf den ihr gegenüberstehenden Einsauger g, treibt dessen negative Elektrizität nach den Spitzen gezogen wird, durch diese auf die Glasscheibe B überströmt, von dieser fortgeführt wird, die die rotierende Scheibe an den anderen Ausschnitt b gelangt. Hier wird ihre positive Elektrizität von der Pergamentspitze d ausgesaugt, und nun wiederholt sich an der positiv geladenen Belegung d und dem Einsauger i dasselbe Spiel in entgegengesetem Sinne: die positive Elektrizität strömt aus i nach p und neutralisiert die negative von n, während die negative Elektrizität der Belegung c zugeführt wird, also deren ursprüngliche Ladung verstärkt.

Die Labungen der Belege werben auf diese Beise fort und fort verstärkt, mas man an dem Ausströmen der Glektrizität aus den Spigen der Ginsauger g und i hören und


im Duntlen beutlich feben tann, bis zu einem Grengwerte, ber burch bie Riolationsfähigfeit ber rotierenden Scheibe bedingt ift. Entfernt man alsbann die beiden Elektroben= tugeln n und p allmäh= lich von einander, fo bildet fich zwischen ihnen ein tontinuierlicher Fun= tenftrom. Bei guter 3fo= lierung und trodener Luft tann man mit ber Holb= ichen Maichine Funten= längen erhalten, welche ber außerften Entfernung ber beiben Gleftroben= tugeln entsprechen. Die Wirfung fann noch verftartt werben, wenn man Die Elettroben mit ben

inneren Belegungen zweier Lepbener Flaschen verbindet, beren außere Belegungen unter ein= ander verbunden und gur Erbe abgeleitet werden. Die beiden vertikalen Gin= fauger t und v bienen, wenn fie durch einen Detallbügel verbunden werben, bagu, um von der rotierenden Scheibe, falls biefe an die Bergament= spigen d, resp. c ihre posi= tive, reip. negative Gleftri= zität nicht vollständig abgegeben haben follte, die zurudgebliebenen Refte aufzusaugen und auszu= gleichen.

Töpler hat selbst erregende Influenz = maschinen tonstruiert, bei welchen auf ber rotie = renden Glasscheibe äqui = bistante Metallbelegungen



660. Infineng-Glektriftermafchine von folt. (Borberanficht.)




661. Infineng-Clektrifiermaschine von golt. (hinteranficht.)

angebracht find, welche bei der Rotation an Metallpinseln vorbeistreichen. Die durch diese Reibung erzeugte Elektrizität genügt zum Erregen der Maschine. Er hat sehr große Raschinen dieser Art mit sechs festen und sechs rotierenden Scheiben hergestellt. Abb. 662 zeigt eine Töplersche Maschine mit vier festen und vier rotierenden Scheiben, während

Ubb. 663 eine Wimshurstiche Influenzmaschine barftellt, welche zwei in entgegengeseter Richtung rotierende Scheiben besitht; diese tragen auf den einander abgewandten Seiten speichenförmige Belegungen, welche bei der Rotation an Metallpinseln vorbeistreichen.

Elektrische Bersuche. Mittels der Elektrisiermaschine und der Lendener Flaiche ist man im stande, eine große gahl interessanter Bersuche anzustellen. Bekannt ift des elektrische Glodenspiel, der elektrische Rugel- und Puppentanz und ähnliche Bersuch- anordnungen, welche darin bestehen, daß zwischen zwei, mit verschiedenen Elektrizitäten geladenen Platten leichte Körperchen angezogen und abgestoßen werden.

Andere Versuche und Apparate beruhen auf den Licht- und Warmeerscheinungen bet elektrischen Funkens: Die Blistafel (Abb. 664) ist eine mit Stanniolstucken mosailartig belegte Glastafel; die Zwischenräume zwischen den kleinen Metallblättchen geraten badurch, daß Funken über die Tasel hinweggeleitet werden, ins Leuchten, und man vermag so beliebige, strahlende Muster zu erzeugen. In ähnlicher Beise sind die Blis-



662. Toplers felbfterregende Infinengmafchine.

668. Wimohurfte felbfterregende Influengmafdim.

röhren eingerichtet: Auf einer mit metallenen Enden versehenen Glasröhre ift eine jum Teil unterbrochene Spirallinie aus Stanniol aufgeflebt.

Die sogenannten Quechsilberröhren sind luftleer gemachte Glasröhren, welche stemförmig um eine Achse angebracht sind und im Inneren etwas Quechsilber enthalten. Bersett man sie um die Achse in Rotation, so fallen die Quechsilberfügelchen an den Glaswänden herab und erregen dabei durch Reibung Elektrizität, welche den luftleeren Ramm mit einem magischen Lichtblit erfüllt.


Füllt man eine mit zwei Drahtenden versehene Röhre mit einem Gemisch von Baserstoffs und Sauerstoffgas, so kann man dies dadurch, daß man zwischen den Drahten in Inneren einen elektrischen Funken überschlagen läßt, entzünden und mit Gewalt eine Rugd aus der Röhre herausschießen. Diese sogenannte elektrische Pistole ist im großen Rahstabe in der Lenvischen Gasmaschine nachgeahmt worden. In derselben Beise kann man Schießpulver entzünden; hiervon wird in der Praxis beim Sprengen großer Felsmassen Gebrauch gemacht. Durch die vom elektrischen Funken erzeugte Wärme wird beim elektrischen Mörser (Abb. 665), bei dem der Funke zwischen T und T' überschlägt, eine abgeschlossen Lustmenge so ausgedehnt, daß sie die absperrende Kugel B fortschleubert.

Sehr intenfive Birtungen laffen fich burch Entladung einer Leydener Flasche ober einer Batterie von Lepbener flaschen erzielen. Starte Rapptafeln werben von einem folden Funten durchschlagen, dide Glasscheiben durchbohrt, wenn man die in Abb. 666 dargestellte Bersuchsanordnung mahlt. Die zu durchbohrende Glasscheibe wird zwischen die beiden Spigen T und T', Die sich möglichst nahe stehen muffen, gebracht. Nähert man alsdann die innere Belegung A ber ftart geladenen Flasche bem Knopfe B, bis ber Funte zwischen ihnen überspringt, fo durchschlägt er leicht die zwischen T und T' befindliche Glasplatte. Metallene Drafte fonnen durch ftarte gunten zu lebhaftem Glühen, dunnere gum Schmelgen gebracht werden, feine Blatin- oder Gilberbrahte verbrennen mit blendendem Lichte und gerftieben wie Rebel in ber Luft. Daß folde Wirfungen auch den Rerven jehr fühlbar werden muffen, braucht wohl taum noch besonders betont zu werden. Bahrend ber Funte aus einem Konduttor nur einen prickelnden Reig verursacht, tann die Entladung einer ftarten elettrifden Batterie einen Meniden augenblidlich betäuben, ja

noch gefährlicher wirten, fo bag man. wenn man mit ftarken Batterieen experimentiert, barauf achten muß, daß ber Rörper nie in ben Schliegungefreis zwischen ber inneren und ber äußeren

Belegung eingeschaltet wird.

Sehr interessante, auf der Spigen= wirfung beruhende Berfuche follen hier noch erwähnt werden, die der englische Phyfiter Lodge in neuerer Beit mit ber Influenzmaschine ausgeführt hat, um mittels beren Gleftrigität ben Rauch gu tondensieren, und welche mittels bes durch Abb. 667 dargestellten Apparats bemonftriert werben tonnen. Durch bie Durchbohrungen A und B eines Glas= enlinders find zwei mit Spigen verfehene Elettrizitätsausstrahler geführt. Glascylinder ruht auf einer in der Mitte mit einer Dffnung verfehenen Grund= platte über dem Raucherzeuger C und hat oben ein Abführungsrohr D, um ben nötigen Luftabzug zu haben. Er= zeugt man nun badurch, daß man



664. Blittafel.

brennenden Feuerschwamm oder Salpeterpapier u. f. w. in den Raucherzeuger legt, in dem Glascylinder Rauch, verbindet alsdann die Elettroden A und B mit den Bolen einer felbsterregenden Influenzmaschine und sett diese in Thätigkeit, so beobachtet man bald ein Aufwirbeln bes Rauches und ein Berichwinden, b. h. eine Rondensation besselben. Das Berfahren wird vielfach in Bergwerten zur Nondenfierung des hüttenrauchs angewandt.


Der Blig. Unter allen naturerscheinungen haben Blig und Donner von jeher auf bie Ginbilbungstraft ber Bolter einen mächtigen Ginfluß ausgeübt und find meistens als bamonische Außerungen göttlichen Willens aufgefaßt worden. In= piter tonans regiert die Welt, und ber Blit ift ein Zeichen seiner Rraft. Gine naive Naturauffassung begnügt sich damit, alle Er= icheinungen auf den Willen der Gottheit gurudguführen, fie fragt nicht nach anderen Urfachen der Erscheinungen, sondern erträgt beren schädliche Wirfungen als eine Schidung mit demütiger Ergebung. Dit dem Entstehen der Naturwissenschaften machte sich bas Bedürfnis nach einer natürlicheren Erklärung fühlbar. Freilich blieben noch fehr lange Beit die Auffassungen und Erklärungs= bersuche für das Gewitter unzureichend.



665. Elektrifcher Marter.

Boerhave und Muschenbroek hielten noch den Blitz, ähnlich wie schon Aristoteles, für eine Entzündung in der Luft schwebender, öliger und schwesliger Dünste, denen Sapeter beigemengt sei. Descartes selbst meinte, daß der Blitz eine Lichterscheinung sei, die durch gewisse Ausammenziehungen von Wolkenpartieen entstehe, mit denen eine große Wärmeentwickelung notwendig verbunden sein müsse; der Donner aber entstehe dadunch, daß Wolkenmassen aus großer Höhe plötzlich auf niedriger liegende Wolken herabstürzen. Mit der Ersindung der Elektrisiermaschine und infolge der mit ihr angestellten Bersack gewann man indessen bald Gesichtspunkte, die die bisherigen Erklärungsversuche mzulänglich erscheinen ließen.

Der englische Physiker Wall war wohl ber erste (1708), welcher bem Lichtfunkten und dem Knistern, bas beim geriebenen Bernstein zu beobachten ist, eine gewisse Khi-



666. Durchbohren von Glas mittels des Junkens einer Leydener Flasche. 667. Lodges Apparat jur Kondensterung des B


lichkeit mit Donner und Blip Bufchrieb. Gray und Rollet und später Binkler in Leipzig behaupteten entschieden die Identität der Erscheinung und erklärten, daß der einzige Unterschied zwischen bem aus bem Konduttor ber Gleftrifiermaschine gezogenen Funten und dem Blit in der relativen Stärke beiber bestehe. Den thatsachlichen Beweis fur bet Behauptete aber führte Benjamin Franklin, der große amerikanische Burger, burch dirette Berfuche. Er holte mit Silfe eines Papierdrachens, den er gegen eine Gewitter wolfe aufsteigen ließ, die Elektrizität aus diefer herab, indem er die Schnur leitend macht, und experimentierte mit der aus den Bolfen gewonnenen Elettrigitat genau fo wie mit ber durch Umdrehung einer Glasscheibe erhaltenen, und weil wegen der größeren Glettrigitate menge, die er auf seinem neuen Bege erhielt, die Erperimente glangender als früher ans fielen, fo murben die Franklinichen Berfuche balb von allen Seiten, von ben Belehtten wie von der Laienwelt, wiederholt, und haben leider auch in jener Zeit durch die me berechenbare Gewalt der elektrischen Rräfte manches beklagenswerte Opfer gefordert. So wurde g. B. ber Physiter Richmann in Betersburg, ein erfahrener und vorfichiger Experimentator, bei feinen Berfuchen von einem aus ber Leitung gudenden Blisftrabl er schlagen.

Der Blis.

Der Blit ist nichts anderes als ein elektrischer Funke, ein großartiger, in der Luft

por fich gehender, elettrifcher Ausgleich.

Die Atmosphäre besit stets eine, wenn auch schwache Ladung von Elektrizität. Die Entstehungsursache dieser atmosphärischen Elektrizität ist noch nicht aufgeklärt, ebenso wenig wie die direkte Entstehung des Gewitters. Wir müssen uns vorläusig mit der Thatsache begnügen, daß durch die mannigsachen, in unserer Atmosphäre unaufdörlich sich abspielenden Borgänge, z. B. bei der Berdampfung und Kondensation des Wassers, bei den chemischen Prozessen im Pslanzenleden, dem Wechsel der Temperatur, sowie der Richtung und Stärke der Winde in disher noch unaufgeklärter Weise große Mengen von Elektrizität erzeugt werden, welche durch den ausstellärter Weise große Mengen von Elektrizität erzeugt werden, welche durch den ausstellenden Wasserdampf mit emporgeführt und allmählich in den Wolken angesammelt werden. In der Regel verhält sich das lusteelektrische Kraftseld so, als wenn die Erde mit negativer Elektrizität geladen wäre. Eine solche, mit Elektrizität geladene Wolke wirkt gleich einem mit Elektrizität geladenen Konduktor insluenzierend auf die unter ihr besindlichen Körper (die Erde), stößt deren gleichs



over Edinin pre Arminitie

namige Elektrizität ab und zieht die ungleichnamige an, welche sich in den der Bolke zunächst gelegenen höheren Stellen, den Gipfeln der Bäume, Dachsirsten, Turmspipen u. s. w. ansammelt. Zwischen Bolke und Erde besteht also eine Spannung, wie zwischen zwei geladenen Konduktoren, die mit ungleichnamigen Elektrizitäten geladen sind, welche das Bestreben haben, sich anzuziehen, während die dazwischen besindliche Luft als Folator die Bereinigung hindert. Dieses Hindernis wird aber überwunden, wenn die Spannung, sei es dadurch, daß die Wolke sich stärker ladet, oder der Erde näher rückt, genügend groß ist, um den Folator zu durchbrechen, alsdann erfolgt die Ausgleichung in Gestalt eines zur Erde niedersahrenden Blizes (Abb. 668).

In jüngster Beit hat der französische Meteorolog Marcel Brillouin eine Erklärung für die Entstehung der atmosphärischen Elektrizität gegeben, indem er von der wissenschaftlichen Thatsache ausgeht, daß jeder mit negativer Elektrizität geladene metallische Körper seine Ladung verliert, wenn er der Bestrahlung durch ultraviolettes Licht ausgeset wird. Nach Versuchen von Brillouin verhält sich nämlich trockenes Eis, wenn es mit negativer Elektrizität geladen ultravioletten Strahlen ausgesetzt wird, ebenso wie ein Metall, verliert also auch seine negative Elektrizität, während dies nur in sehr beschränktem Maße und sehr langsam der Fall ist, wenn sich auf dem Gise Basser befindet. Nun bestehen die in großer Höhe der Atmosphäre schwebenden Zirruswolten aus Eisnadeln. Werden diese von der Sonne, welche ultraviolette Strahlen reichlich aussendet, beschienen, so müssen sie ihre Elektrizität an die Luft abgeben. Ihre Elektrizität sollen die Zirruswolsen nach Brillouin durch Einwirkung des Erdmagnetismus erhalten.

Wie auf die Erde, so wirft eine start geladene Wolke auch insluenzierend auf andere Wolken, und da die Wolken sich leicht einander nähern können, so wird auch ein Ausgleich von Wolke zu Wolke leichter und häufiger stattfinden als zwischen Wolken und Erdboden. Bisweilen geht der Ausgleichungsprozeß in ganz ruhiger Beise vor sich, so daß nur Gestalt und Dichtigkeit der Wolken sich verändern, und die eine oder andere auch wohl ganz aufgelöst wird. Häufig aber, bei starker elektrischer Spannung und trockener Lust erfolgen die Entladungen in Form eines Gewitters, das die Wolken unter sich aussechten, ohne daß ein Plitz zur Erde fährt. Die dabei auftretenden elektrischen Funken können von enormer Länge sein; man will beobachtet haben, daß Blitze über Räume von 70 und mehr Kilometer hinwegschlagen.

Fast alles, was wir über das Gewitter wissen, verdanken wir Benjamin Franklin, welcher als das fünfzehnte Kind einer Familie von siedzehn — am 17. Januar 1706 zu Boston geboren wurde; sein großes Genie zeigte sich schon sehr frühzeitig, die Resultate seiner vielseitigen Forschungen wurden aber erst in den vierziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts Allgemeingut der Menschheit.

3m Jahre 1748 sprach er es aus, daß das Gewitter nichts anderes als die Ausgleichung zweier entgegengesetter Gleftrigitaten, ber Blit ein machtiger elettrifcher Sunte fei, welcher, wenn er gut leitende Rorper treffe, auf feinem Bege feine gerftorenden Birfungen ausübe, der jedoch beim Überschlagen durch Ifolatoren von einem Leiter jum anderen Bertrümmerungen, Entzündungen und Schmelzungen hervorrufen fonne. Bahrnehmung, daß ber Blit vorzugeweise fpite Bervorragungen, wie Turme, Raften, Baume u. f. w. trifft, führte Franklin auf den fuhnen Gedanken, ju versuchen, ob fich nicht Die Elettrigität aus einer Betterwolfe gur Erbe leiten laffe, und fo ftellte er benn jenes berühmte Experiment an, beffen Lebensgefährlichfeit er freilich nicht ahnte. Er befestigt am oberen Ende eines großen, aus Seidenftoff gefertigten und über ein Beftell gespannten Drachens eine eiferne Spite. Die Leine, an welcher ber Drachen aufftieg, mat ein hanfener Bindfaden, welcher fich in eine feidene Schnur fortfette, an deren Ende ein Stahlschlüssel als Sandgriff bing. So ausgerüftet ging Franklin an einem Sommertage des Jahres 1752, nur von seinem Sohne begleitet, beim Berannahen eines Gewittet auf eine nahe bei Philadelphia gelegene Biefe und ließ den Drachen fteigen. nun dieser hoch ftand, und die Gewitterwolfen dicht über ihn hinzogen, bemertte Franklin teine Spur von Gleftrigität, und ichon fürchtete er, fich in feiner Unficht von der Ramt bes Bewitters getäuscht zu haben, als er, nachdem ber Faben infolge eines gelinden Regent angefeuchtet mar, plöglich zu feiner größten Freude mahrnahm, daß die einzelnen Faferden ber seibenen Schnur aufwärts ftrebten, gerade fo, als wenn fie an bem Rondufter ber Eleftrisiermaschine hängen murben. Und als er hocherfreut über biese offenbaren Anzeichen von aus ben Gewitterwolken herabgeleiteter Elektrizität sein Fingergelent an den Stahlichluffel hielt, da fprang ein ftarter, elettrifcher Funte auf feinen Rorper über. Die Lufteleftrigität wirfte alfo in gleicher Beise wie die fünftlich erzeugte. Bum Glud war Die Schnur feucht genug, um einen guten Leiter ju bilben, fonft hatte ber Berfuch Franklin leicht das Leben toften fonnen. Um bequemer experimentieren ju fonnen, ftellte dans Franklin an feinem Saufe eine ifolierte eiferne Stange auf und verfah fie an ben unteren Ende mit zwei Glodchen; biefe ichlugen an, fo oft bie Luft eine genugend große elektrische Spannung besaß. Später gelang es ihm leichter, eine Lenbener Flasche mit Luftelettrigität zu laden und mit diefer zu operieren.

Die Franklinschen Versuche, auf Grund deren die Oxforder Universität den ameritanischen Bürger 1762 zum Doktor promovierte, wurden bald vielfach wiederholt und in zwedmäßiger Weise abgeändert. Ein Franzose de Romas z. B. band seinen Dracken an eine mit einem Metalldrafte durchflochtene Schnur, an welcher er unten, um sich vor

Der Blis. 521

ben Birtungen bes Blibes ju icuben, eine mehrere Meter lange Seibenfchnur befestigte. Den Funten entlodte er nicht mit bem Finger, sondern mittels eines mit einem ifolierten Sandgriffe verfebenen und mit ber Erbe burch eine eiferne Rette verbundenen Metallleiters. Der Drache ftieg 180 m hoch und paffierte Luftschichten, welche fehr ftart mit Elettrigitat geladen fein mußten; benn binnen einer Stunde erhielt be Romas unter piftolenahnlichem Anattern 30 Feuerstrahlen, deren jeder eine Länge von fast 3 m hatte. Durch fo glangende Erfolge murde die Frankliniche Anschauung von der Ratur des Gewitters allgemein anerkannt.

Abb. 669 stellt einen Teil einer im Juli 1884 von Prof. Ranfer aufgenommenen Photographie eines eigentumlichen Blipstrahls bar. Der hauptstrahl besteht aus vier

parallel neben einander liegenden Strahlen: links ber ftartfte Strahl, an ben fich rechts ein helles breites Band anschließt; bann folgen zwei dicht neben einander verlaufende Strahlen und nach einem größeren Abstande ein vierter Strahl. Bahricheinlich ift diefe vielfache Strahlenform die Folge einer oscillierenden Entladung, bei welcher in fehr turgen Zwischenraumen Entladungen in entgegengesetter Richtung verlaufen. Rach diefer Erflärung wurde der erfte Funke auf feinem Wege einen Kanal erhipter Luft hinterlassen, der nächste, von der Erde zur Wolfe gehende Funte wurde denselben Ranal benuten, der im wefentlichen noch besteht und nur durch den Wind etwas ver= schoben ift, u. f. w. Bon ben vier Teilen bes Blipes geht eine größere Ungahl ichwächerer Seitenentladungen aus. Die sich zum Teil noch weiter verzweigen.

Der Donner beim Gewitter erklart fich einfach burch die Schwingungen ber gewaltsam ericutterten Luft. Wenn der Blig die Atmosphäre durchzuckt, erhipt er die von ihm getroffenen Luftteilchen fo ungeheuer, daß fie fich plöglich auf das Bieltausendsache ihres früheren Bo= lumens ausdehnen, gleich darauf aber wieder, wenn die Barme fich verteilt, in fich zusammenfturzen. Es wirkt also dieselbe Ursache wie etwa beim Flintenschuß, und die Reflexion bes Schalls an ben verschiedenen Wolfenschichten. Bergen und Balbern ruft bas Echo und bas allmählich verhallende Geräusch des Donners hervor. Da ber Schall fich langfamer fortpflanzt als das Licht, fo feben wir den Blig früher und auf einmal in seiner gangen Lange, wah= rend der Donner unfer Ohr erft später und von den ent= fernteren Buntten bes oft viele Meilen langen Funtens nur nach und nach erreicht. Ohne uns nach bem Gewitter umzusehen, horen wir fein Raben an bem Donner, fobalb 669. Photographie eines Bligftrable. er stärfer und stärfer wird. In der Nähe des Ortes, wo



es einschlägt, vernimmt man befanntlich gleichzeitig mit dem Blig einen einzigen praffelnden Schlag; ist das Gewitter entsernt, so liegt je nach der Entsernung eine um so längere Baufe zwischen Blit und Donner.

Der Donner ift uns ein bequemes Mittel, zu beurteilen, wie weit ein Gewitter von uns entfernt ift. Denn da Blit und Donner gleichzeitig auftreten, die Fortpflanzung bes Lichts für irbifche Entfernungen als eine momentane betrachtet werden fann, ber Schall aber in der Sekunde im Mittel nur 330 m zurücklegt, so brauchen wir nur die Bahl ber Sekunden, welche zwischen Blip und Donner vergehen, mit 330 zu multiplizieren, um die Entfernung bes Gewitters in Meter tennen zu lernen.

Bon ben Donnerkeilen, die man in manchen Gegenden nach heftigen Gewittern und Regenguffen an Berghalben ober in Thalgrunden findet, nahm man fruher an, daß Bud ber Erfind, 11.

sie zugleich mit dem Blit in die Erde geschleubert würden. Seit man aber jene länglich runden und vorn zugespitzten Steinbildungen auch in geschichteten Gesteinen eingebettet gefunden hat, weiß man, daß es Versteinerungen vorweltlicher, schneckenartiger Tiere sind, und weit entsernt, ihren Ursprung über unseren Häupten zu suchen, hat die Geologie die Geburtsstätte dieser Besemniten vielmehr in der Tiese schlammabsehender Meeresbecken erkannt.

Wirkung bes Bliges. Die Erhigung durch den Blig mächft mit der Größe des Widerstandes, der sich ihm auf seinem Wege bietet. In den oberen Regionen der Atmosphäre, in denen die Luft sehr verdünnt ist, so daß sie dem Ausgleich der Elektristäten nur einen geringen Widerstand entgegensetzt, erfolgt das Bligen als ein geräuschloses Wetterleuchten, während in den tieferen Luftschichten die Luft infolge ihres größeren Widerstandes mit Gewalt durchbrochen werden muß. Findet der Blig einen gutleitenden Körper von großem Querschnitt, so fährt er an demselben herab, ohne merkliche Spuren zu hinterlassen; trifft er aber auf dunne Trähte oder gar auf trockene, harzige Hölzer, so erhigt er sie dis zum Schmelzen, beziehungsweise Entzünden.

Leicht können aber auch dide Eisenstangen durch den hindurchgehenden Funken geschmolzen, weniger gut leitende Körper vollständig zertrümmert werden. Mit der großen Bärmeentwickelung hängen die enormen mechanischen Birkungen zusammen, welche durch Blisschläge ausgeübt werden. Wenn der Blis in einen Baum fährt, so sucht er seinen Weg vorzugsweise zwischen Kinde und Holz in dem feuchten Splinte; das Basser wird plöglich in Dampf verwandelt, und dadurch erklärt sich die außerorbentliche Zerreißung und Zersplitterung, welche vom Blis getroffene Bäume aufweisen.

Derselbe Blit, welcher die dide Stange eines Bligableiters nur mäßig erwärmt, schmilzt die Vergoldung von Bilberrahmen, über welche er hinwegfährt, vollständig ab. Humboldt erzählt in seinem "Kosmos", daß er auf seinen Reisen in Südamerika, wo allerdings die Gewitter mit einer bei uns unbekannten Heftigkeit wüten, Felsen angetroffen habe, welche auf der Oberstäche vom Blitze verglast waren. Die Blitzröhren, die man häusig in ebenen, sandigen Gegenden findet, und oft in einer Länge von mehr als 12 m in einer Richtung oder in Afte verzweigt unter der Oberstäche des Bodens verfolgen kann, bestehen aus Sand und Bodenteilen, welche von dem einschlagenden Blitze geschmolzen und zu röhrenförmigen Gebilden mit einander verkittet sind.

Gewaltige mechanische Wirkungen bringt häufig der Blit hervor. In der Nähe von Manchester fuhr am 2. August 1809 ein Blitztrahl zwischen einem Keller und einer Zisterne in die Erde und verschob eine Mauer von 1 m Dide und 4 m Höhe, so daß der weggeschobene Teil an einer Seite mehr als 1 m, an der anderen 3 m abstand, wobei alle hölzernen Berbindungsstüde zertrümmert wurden. In dem bewegten Mauerstud befanden sich 7000 Backsteine mit einem Gesamtgewicht von 26000 kg.

Daß durch das Ginschlagen des Blipes in die Masten von Schiffen die Rompasnadel vollständig ummagnetisiert worden ist, ist eine nicht selten beobachtete Erscheinung.

Bligableiter. Manche Thatsachen scheinen bafür zu sprechen, daß man schon im Altertum bestrebt gewesen ist, Schutvorrichtungen gegen die verheerenden Birkungen des Bliges zu treffen. Hohe, eherne Bildsäulen sollen zu Beiten des Numa Pompilius und Tullus Hostilius aufgestellt worden sein, um Funken herabzuziehen. Bon den alten Indern erzählt Ktesias, daß sie sich eines gewissen Giens bedient hätten, welches von ihnen zur Ableitung zündender Blige aufgerichtet worden wäre. Bu Karls des Großen Zeiten soll es Sitte gewesen sein, in den Feldern hohe Stangen zur Ableitung von Hagelwettern aufzurichten, was sedoch von dem großen Kaiser selbst als abergläubisch verpont war.


Wir haben schon früher (S. 507 u. 517) gesehen, daß die Verteilung und Tichte der Elektrizität wesentlich von der Oberstächensorm der Leiter abhängt, daß sie insbesondere an spissen Stellen dichter ist wie an abgerundeten, und daß sie daher von ersteren leichter ausströmt, was wir im Dunklen leicht bevbachten können. Wir haben bei der Elektristermaschine von der Spissenwirfung gesprochen. Sie bildete auch die Ursache einer merkwürdigen Naturerscheinung, deren Erklärung lange Zeit große Schwierigkeiten darzubieten schien, der sogenannten St. Elmsfeuer.

Un schwülen Abenden beobachtet man bisweilen über den Spitzen von Bligableitern, über Turmknöpfen, an Eden von metallenen Dachrinnen kleine blaue Flämmchen, welche nach einiger Zeit von selbst wieder verschwinden, wie sie entstanden. Besonders häusig zeigt sich die Erscheinung auf den Rastspitzen der Schiffe, und sie galt bei den alten Griechen und Römern für ein Zeichen des baldigen Aushörens des Sturms. Zwei Flämmchen, Kastor und Pollux, waren glückbringend, ein einziges, Helena, galt für verderblich. Aus dem letzten Namen soll die Bezeichnung St. Elias, Elmen und Elmsseuer entstanden sein. Bei sehr starker Lustelektrizität brauchen übrigens die Spitzen gar nicht hoch über den Erdboden empor zu ragen; man hat Flämmchen auf den Köpfen von Statuen, auf den Lanzen von Soldaten, auf den Hüten von Wanderern u. s. w. bemerkt. Für uns hat das Phänomen nichts Rätselhaftes mehr; es ist das Ausströmen und Aus-

gleichen von Elektrizitäten auf stille, friedliche Weise in einem elektrischen Gleichgewichtszustande, welcher durch den Blig nur unter gewaltsamen Aktionen herbeigeführt werden kann.

Der Bligableiter hat nun benselben Zweck, und sein genialer Erfinder hat ihn in richtiger Erstenntnis jener Naturerscheisnung auf die Spigenwirstung gegründet.

Raum dürfte eine Erfindung bei ihrem Auf= tauchen die ganze gelehrte und nichtgelehrte, fromme und profane Welt fo in Aufregung verfett haben, wie die Franklins. Man fühlte ihre ungeheure Be= beutung - aber der Glaube tam mit ber Wiffenschaft in Ronflift; der entstehende Rampf dauerte lange und binderte bie fegensreiche Ginführung. Es ericien vermeffen, dem lieben Gott ein fo bequemes Buchti-



670. Benjamin Franklin.

gungemittel wie den Blig aus der Sand winden zu wollen.

Es war im Jahre 1760, als Franklin den ersten Blitableiter, der sich im wesentlichen in nichts von unseren heutigen unterschied, auf dem Hause des Kausmanns Best in Philadelphia errichten ließ: ein eiserner Stab von 3 m Länge und 27 mm im Durchmesser war, von dem Gebäude durch schlechte Leiter isoliert, mittels einer metallenen Buleitung mit der Erde verbunden worden. Frankreich und England verhielten sich lange Zeit hindurch absehnend gegen die neue Erfindung. Erst gegen das Jahr 1788 wurden Blitableiter auf den Masten englischer Schiffe errichtet. Ehe sie auf Gebäuden augebracht wurden, verging noch eine geraume Zeit.

Von besonderem Ginfluß auf die Einführung wurde die Stimme des berühmten schweizerischen Physiters Sauffure, welcher im Jahre 1771 auf seinem Hause in Genfeinen Bligableiter hatte errichten und, um die darüber entseten, gottesfürchtigen Gemüter zu beruhigen, eine Broschüre über die Nüglichkeit der Elektrizitätsleiter hatte drucken

und gratis verteilen lassen. Bon der amerikanischen Regierung wurde die Franklinsche Idee auf das energischste unterftügt. Philadelphia hatte im Jahre 1782 auf seinen 1300 häusern schon über 400 Bligableiter; alle öffentlichen Gebäude, mit Ausnahme des hotels der französischen Gesandtschaft, waren damit versehen. Und gerade in diese haus schlug am 27. März 1782 der Blig. Er tötete einen Offizier, und nun ließ der Gejandte Frankreichs sein Palais mit der Schupvorrichtung versehen.

In Frankreich selbst erhoben zwar der Abbe Rollet und de Romas ihre Stimmen zu gunften Frankling, aber erst im Jahre 1784 wurden baselbst Blitableiter zum Schute

ber Bulvermagagine und einiger öffentlichen Bebaube eingeführt.

Die Republit Benedig hatte schon im Jahre 1778 ihre Marine mit dem neuen Betterschutz versehen. Friedrich Wilhelm II. von Preußen ordnete im ganzen Umfange seiner Staaten die Errichtung von Blipableitern an, verbot aber merkwürdigerweise aus-

brudlich, auf bem Schloffe Sansfouci einen folden anzubringen.

Der Bligableiter besteht aus drei Teilen: der Auffangestange mit der Spise, der zur Erde führenden Leitung und der Versenkungsvorrichtung der letteren. Als Auffangestange wählt man eine starke, konisch nach oben sich verzüngende, eiserne Stange mit vergoldeter oder platinierter Aupferspise. Häusig werden noch zwei, drei und mehr einsache oder lanzenförmige Spisen auf einer und derselben Auffangestange angebracht. Augeln austatt der Spisen auf den Auffangestangen anzubringen, damit sie dem Blige eine größere Obersläche darböten, ist unzwecknäßig, denn der Bligableiter soll nicht den Blig anziehen, vielmehr soll er durch unausgesetzte Ausstrahlung der Erdestrizität die in der Luft vorhandene Elektrizitätsmenge neutralisieren, also nicht durch eine einmalige Abseitung schüßen, sondern durch fortwährende Wirkung das elektrische Gleichgewicht wieder herstellen. Wenn ein Gewitter über Wälder mit spit emporragenden Bäumen zieht, sindet gewöhnlich ein Ausgleich der Elektrizitäten statt, ohne daß es einzuschlagen braucht. Wie hier jeder einzelne Baum wirkt, soll in verstärttem Maße jeder Bligableiter wirken.

Die Auffangestange IP (Abb. 671) ist der Teil, welcher sich vom Dache des Gebäudes in die Luft erhebt. Der Querschnitt der Auffangestange richtet sich nach ihrer Höhe, welche etwa 3—6 m beträgt. Am unteren Teile I, da, wo die Auffangestange auf dem First des Hauses aufsteht, hat sie zum Absluß für das Regenwasser ein Neines Regendach, um die Befestigung im Gebält trocken zu halten. Nach der gewöhnlichen Unnahme soll eine Auffangestange einen Umkreis von 12—16 m Durchmesser schulen; ein Gebäude von 20 m Länge soll daher mindestens zwei, ein noch größeres nach Bet-

hältnis feiner Dimenfionen mehr Auffangeftangen erhalten.

Eine von der französischen Regierung zur Untersuchung der Blizableitungsfrage eingesetzte Kommission, welcher unter anderm Arago, Biot, Poisson, Girard, Fresnel, Gap-Lussac angehörten, gelangte auf Grund eingehender Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß ein Blizableiter mit zugespitzter Auffangestange um sich her einen treissörmigen Raum, dessen Radius gleich der doppelten Höhe der Stange ist, noch paschein vermöge, und gründete darauf Vorschläge für die Anlage von Blizableiten, denen zusolge die hervorspringenden Teile des Daches, Schornstein, Eden u. s. w. durch Blei- oder Kupferstreisen mit einander und dann mit einer zur Erde führenden haupt leitung zu verbinden seien. Wettersahnen, Stangen, welche den Stern oder Knops auf Türmen tragen, lassen sich, wenn sie nicht zu weit in das innere Gebalt hineinragen und den Gloden nicht zu nahe kommen, ohne weiteres als Auffangestangen benutzen.

Die Leitung I C, welche dazu dient, die Auffangestange mit der Erde in metallische Berbindung zu setzen, wählt man am besten aus einem ununterbrochen gleichmößigen, starken Kupserseil. Die Hauptansorderung ist, daß sie nirgends unterbrochen, an keiner Stelle zu schwach oder gar schadhaft sein darf, damit sie dem Funken eine sichere und bequeme Bahn bietet, um in die Erde zu gelangen. Wenn mehrere Stangen vordanden sind, so sind sie unter einander zu verbinden und durch eine Hauptleitung abzusühren. Die Dicke der Leitung muß der Stärke der Auffangestangen entsprechend gewählt werden, um ein gleichmäßiges Abströmen der Elektrizikät zu ermöglichen. Die in die Erde

geführte Leitung läßt man 1—2 m unter ber Oberstäche vom Hause etwa bei A bis B abbiegen und versenkt sie am sichersten in einen Brunnen BE, ober wenn dies nicht angeht, jedenfalls so tief in das Erdreich, daß sie beständig in seuchter Erdschicht liegt. Eine eiserne Leitung ist durch Anstrich möglichst vor Rost zu schüpen. Eine von Rost angefressen Stelle birgt die Gefahr, daß der Blit abspringt und irgend einen be-

quemeren Beg gur Erbe einschlägt, auf welchem er dann leicht durch Bundung oder Bertrumme= rung Schaben ftiftet. Daher ift es notwendig, die Leitung, als den wichtigsten Teil am Blit= ableiter, von Beit zu Beit einer genauen Brufung gu unterwerfen, um etwa entstandenen Schaben fofort abhelfen zu konnen. Die Führung über das Dach und am Gebäude entlang bewertstelligt man am sichersten durch isolierende Träger. Indessen ift bies nur notwendig, wenn die Leitung nahe an großen, im Innern bes Gebäudes liegenden Metallmaffen vorüber geführt wird. Bu empfehlen ift es, mit ber Leitung in leitenbe Berbindung zu seten metallene Dachrinnen, eiserne Dachkonftruttionen, eiferne Saulen, Bas- und Bafferleitungen (die Gas- und Baffermeffer find hierbei burch ftarte Rupferfeile zu überbruden), ferner Eden und Firsten, welche durch ihre hervorspringende Form den Blit anziehen fonnten. Die in Abb. 671 mit M bezeichneten Gebäudeteile find folche mit ber Leitung zu verbindende Stellen.

Den britten Teil ber Blipableitung bilbet die Berfentungevorrichtung. Da die Birtfamteit ber gangen Ginrichtung bavon abhängt, wie rafch bie Elettrigitat aus bem Erbboden durch die Leitung in die Spite ber Auffange= ftange und aus dieser in die gewitterschwangere Luft und andererfeits im Fall bes Ginichlagens aus ber Leitung in ben Boben abströmen fann, muß bas Ende ber Leitung in feuchtem Erb= reich liegen; benn die gahllofen, feinen Baffer= abern, die den Boden durchziehen, find ebensoviel leitende Afte, in denen sich der Blitstrahl verzweigt, oder welche die neutralifierende Elettri= gitat herbeiführen. Bollte man die Leitung in trodenem, fandigen Erdreich plöglich abbrechen, fo murbe ber Blipableiter eher eine Gefahr, als ein Schut fur bas Gebaude fein. Um zwedmäßigsten ift es, die Ableitung wie in Abb. 671 bei E mehrfach zu verzweigen oder fie in große



671. Führung der Ceitung.

MetaUplatten endigen ju laffen und fie in Brunnen zu verfenten oder bis zum Grundwaffer zu führen.

Welchen Segen die Erfindung und Anwendung des Blipableiters gestiftet hat und in immer erweiterterem Raße stiftet, je mehr unsere Wälder, die natürlichen Wälle, an denen sich die Wut der Gewitter brach, gelichtet werden, ist allbefannt. Unvergänglich ist der Ruhm des großen Amerikaners, welchem die Welt mit vollem Recht das stolze Wort gewidmet hat:

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Dem Himmel entriß er ben Blit, den Tyrannen das Zepter.

Dom Galvanismus.

Galvanis Entderkung. Froschversuch. Boltas Aundamentalversuch. Rontaktelektrizität. Spannungsreihe. Seine erfter Afasse. Boltas Spannungsgesch. Leiter zweiter Afasse. Galvanisches Clement. Vollasche Saule. Technerides Baulenelektrosebaulenelektro

Jahrtausende lang hat das kaltblütige Geschlecht der Frosche sorglos seinen naturgemäßen Kreislauf vollenden können, in freier Entwicklung sich entfaltet, gelebt und geliebt, einen Feind nur fürchtend, den Meister Adebar, sonst aber in der behaglichen Existenz vielleicht nur gestört durch einen Gourmand, dessen Gelüsten das zahllose Geschlicht einige Schenkel als Tribut entrichten mußte. Wit dem Bendepunkt des vergangenen



672. Aloific Enigi Galvani.

Jahrhunderts ift aber ein ehernei Zeitalter über den Froich hereingebrochen; er ift einem Berhangnis veriallen, bem er faum jemals wieder entrinnen wird. Bebest, gefangen, geguält, gefchält, geföpft, getotet - endet feine Qual auch nicht mit dem Tode. Frosch ift ein php sikalischer Apparat geworben und ber Wissenschaft verfallen. Auch wenn ihm der Ropf abgeschnitten, die Saut abgejogen, die Dusteln auseinandergeicalt, das Rückgrat durch ftochen wordenift -

er dacf noch nicht zur ewigen Ruhe eingehen; auf das Geheiß der Phyfiter und Phyfivlogen muffen seine Nerven sich noch regen, seine Muskeln noch zusammenzucken, bis das lette Tröpschen "Lebensfeuchtigkeit" vertrodnet ist.

Und alles Das hat jener Aloifio Luigi Galvani auf bem Gewissen, welcher am 9. September 1737 zu Bologna geboren und 1775 Professor der Anatomie an der Universität seiner Baterstadt geworden war, die er auch nur selten verlassen hat. Im Jahre 1797 seiner politischen Gesinnung wegen eine kurze Zeit von seinen Amtern entfernt, bald aber wieder in dieselben eingesetht, starb er zu Bologna am 4. Dezember 1798.

Die Geschichte seiner für den Frosch so verhängnisvollen, für die Wissenschaft aber so folgenschweren Entdedung war folgende: Seiner erkrankten Gattin waren zur Stärkung die Brühen von Froschkeulen verordnet worden. Gines Tages, es soll am 6. November 1780 gewesen sein, lag nun zufällig eine Anzahl zu diesem Zwed abgehäuteter Frösche in dem Zimmer Galvanis, während er gerade mit Bersuchen über Elektrizität beschäftigt war, der er eine wesenkliche Mitwirkung bei den Muskels und Nervensunktionen des Körpers zuschrieb. Bei diesen Bersuchen bemerkte er, daß die


getöteten Frösche allemal in eigentümliche Zudungen gerieten, wenn aus dem Ronduttor der Elektrisiermaschine ein Funken gezogen wurde. Um zu erforschen, ob auch die atmosphärische Elektrizität auf die Nerven eine Einwirkung ausübe, hängte Galvani präparierte Froschschenkel mittels eines in der Wirbelfäule befestigten Rupferdrahts an seinem eisernen Balkongeländer auf und suchte sie durch hin= und herschwenken mit möglichst viel Luft in Berührung zu bringen. Indessen verhielten sie sich ganz ruhig; nur zuckten sie, so oft sie mit dem Eisengeländer in Berührung kamen, heftig zusammen.

Diese Thatsache und eine Anzahl unter verschiedenen Abänderungen des Bersuchs beobachteter, nicht minder merkwürdiger Erscheinungen, die Galvani mit genauer Schilderung
der Umstände veröffentlichte, sette die gesamte wissenschaftliche Welt in das größte Erstaunen.
Galvani, welcher der Anschauung huldigte, daß es eine gewisse Nerven- oder Lebensslüssigkeit gebe, erkarte die Erscheinung in der Art, daß durch die metallische Leitung
eine besondere, der Elektrizität ähnliche Flüssigkeit, welche nach ihm die galvanische
Flüssigkeit genannt wurde, von den Nerven zu den Muskeln übergeführt werde, und daß
der organische Körper sich wie eine gesadene Lendener Flasche verhalte, deren Belegungen
einerseits die Nerven, andererseits die Muskeln seien, und deshalb durch die Entsadung
in Zudungen verset werde. Ein großer Teil der Gelehrten hielt lange an dieser Er-

Klarung fest, tropdem sie sehr bald burch die ausgezeichs neten Untersuchungen Alessandro Boltas widerlegt und durch eine neue Theorie ersett wurde, welche die Grunds lage der Lehre vom Galvanismus geworden ist.

Bolta ist zu Como am 19. Februar 1745 geboren, war bis zu Ende der siedziger Jahre des vorigen Jahrs hunderts Prosessor der Physik am Gymnasium seiner Baterstadt, später an der Universität zu Pavia dis zum Jahre 1804. Napolkon I. ehrte den berühmten Forscher durch Ernennung zum Grasen und Senator von Italien. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der große Gelehrte zu Como, wo er am 5. März 1827 stard. Nahe seinem Geburtshause ist seinem Andenken eine Warmorstatue errichtet worden.

Boltas Fundamentalversuche. Bolta hatte als das Wesentliche in den Versuchen Galvanis erkannt, daß die metallische Leitung aus zwei verschiedenen Metallen, welche mit einander in Berührung gebracht werden, bestehen musse. Der galvanische Fundamentalpersuch läßt sich bequem anstellen, wenn man nach Un-



678. Froichverfuch.

Teitung von Abb. 673 einen Rupferdraht o mit einen Zinkbraht z verlötet ober auch nur durch Zusammendrehen in innige Berührung bringt und mit dem einen Draht die burch Abtrennung der unterften Rückenwirbel bloßgelegten Schenkelnerven eines frisch präparierten Frosches bei a, mit dem anderen die Schenkelmuskeln bei b berührt. Bei jeder Berührung, sowie bei jeder Unterbrechung der Berührung gerät der Muskel in Zuckungen. Bolta zeigte, daß auch ohne Zuhilsenahme des Froschpräparates durch bloße Berührung zweier verschiedener Leiter Elektrizität entwickelt werde.

Diese Elektrizität ift nur in der Art ihrer Entstehung, nicht aber in ihren Eigenschaften und Wirkungen von der durch Reibung erzeugten verschieden. Man nennt sie Berührungs- oder Kontaktelektrizität und die Lehre von derselben Galvani zu Ehren Galvanismus, obwohl erst Bolta die grundlegenden Versuche ausgeführt und ihre Erklärung gegeben hat. Boltas Kontakttheorie ist lange Zeit hindurch allgemein als richtig anerkannt worden. In neuerer Zeit jedoch ist man infolge genauerer Unterssuchungen der chemischen Wirkungen des galvanischen Stroms geneigt, die Kontakttheorie zu Gunsten der chemischen Theorie sallen zu lassen, der zusolge die Elektrizitätsentwickelung bei der Berührung durch die dabei auftretenden chemischen Vorgänge bedingt sei. Folgendes ist der berühmte Voltasche Fundamentalversuch:

Berührt man zwei mit isolierenden Handgriffen versehene, unelektrische, heterogene Metallplatten, welche dieselbe Temperatur haben mögen, z. B. eine Zinks und eine Aupferplatte, so wird infolge ihrer Berührung die in ihnen enthaltene neutrale Elektrizütz zerset, die positive Elektrizität strömt nach der einen, die negative nach der anderen Metallsplatte ab, und zwar ist nach ihrer Trennung die Zinkplatte positiv, die Aupferplatte negativ elektrisch.

Als Ursache, welche die Trennung der im neutralen Zustande vereinigten, entgegengesetten Elektrizitäten bewirkt und deren Wiedervereinigung während der Berührung verhindert, nimmt man eine Kraft an, welche elektromotorische Kraft genannt wird, und welche nur abhängig ist von der Natur der beiden einander berührenden Metalle. Jufolge der Wirkung dieser Kraft nimmt das Potential der auf dem Link besindlichen



674. Bleffandro Jolia.

Elettrizitätsmenge einen fon: ftanten positiven und ebenjo das Potential der auf dem Rupfer befindlichen Elettrigitatemenge einen tonftanten negativen Wert an. absolute Wert dieser Botentiale ift für die beiden Detalle ein verschiedener, die elektrische Differenz oder Potentialdifferenz aber eine Konstante, welche nur ab hängig ift von ber Ratur ber beiben Metalle um unabhängig ift von ihmt Größe und von dem abioluten Botentialwerte eines jeden Metalls.

Teilt man den beiden sich berührenden Metallplatten, oder der einen von ihnen mittels irgend einer Clektrizität mit, oder leitet man eine der beiden Metallplatten zur Erde ab, so behält ihr Potentialdifferenz stets den selben fonstanten Bert.

Dies gilt nun für jede

Rombination von zwei Metallen, und es lassen sich, wie bereits Bolta experimental gezeigt hat, sämtliche Metalle in eine Reihe derart anordnen, daß jedes Metall negawelektrisch wird, wenn es mit einem vorhergehenden, und positiv elektrisch, wenn es mit einem nachsolgenden in Berührung gebracht wird, und daß die Potentialdisserenz zweir Metalle um so größer ist, je weiter sie in dieser Reihe aus einander stehen. Man neme eine solche Reihe Spannungsreihe und die Substanzen, welche ihr gehorchen, Leiter erster Klasse. Eine solche Reihe von Metallen ist z. B. solgende: Zink, Kadminn, Blei, Eisen, Wismut, Antimon, Kupser, Silber, Gold, Platin. Zink wird also bei der Berührung mit allen Metallen der Reihe positiv, Platin umgekehrt bei Berührung mit allen megativ elektrisch.

Sett man die Potentialdifferenz zwischen Zink und Rupfer gleich 100, was durch die symbolische Bezeichnung Zn Cu = 100 angebeutet wird, so erhält man nach den von Hankel ausgeführten Messungen folgende Werte von Potentialdifferenzen für verschiedene Kombinationen von Metallen:

Cu	Ag = 18	$\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}$	Cu = 100
$Z_{\mathbf{n}}$	Cd == 24	Zn	Au — 110
	Pb = 44		Pd = 115
	Sb — 69	Zn	Ag = 118
Zn	Bi == 92		C = 122
Zn	Fe == 84	Zn	Pt = 123

Boltasches Spannungsgesetz. Galvanisches Element. Aus diesen Bahlenwerten ergibt sich ein wichtiges Gesetz, welches bereits von Bolta für die Leiter erster Klasse bewiesen worden ist und das Boltasche Spannungsgesetz genannt wird:


In der metallisch zusammenhängenden Kombination Zink-Rupfer — Silber (Abb. 675) ift die Summe der Potentialdifferenzen


$$Z_n \mid C_u + C_u \mid A_g = 118$$

gleich der Potentialdifferenz zwischen Bint und Silber

Zn | Ag=118. Allgemein ergibt sich für jede Reihe metallisch vers bundener Leiter, daß die Botentialdifferenz zwischen zwei

Gliebern der Spannungsreihe genau dieselbe ift, gleichviel ob man fie dirett in Berührung bringt, oder ob man beliebig viele Leiter erfter Klasse dazwischen






schaltet, vorausgesetzt, daß sämtliche Leiter dieselbe Temperatur besitzen. Die Potentials differenz zwischen dem ersten und letzten Metalle ist genau so groß, als wenn sie sich direkt berührten, also als wenn die Zwischenmetalle gar nicht vorhanden wären.

Beiter ergibt sich, daß in jedem aus Leitern erster Ordnung von konstanter Temperatur bestehenden, geschlossenen Kreise die Botentialbifferenz stets Null ift.

In der That ergibt fich die Summe der Potentialdifferenzen in der geschloffenen Reihe Bint—Rupfer— Silber— Gifen — Gold — Bint (Abb. 676):

 $\begin{array}{l} \operatorname{Bin!} \mid \operatorname{Rupfer} + \operatorname{Rupfer} \mid \operatorname{Silber} + \operatorname{Silber} \mid \operatorname{Silfen} + \operatorname{Eifen} \mid \operatorname{Sold} + \operatorname{Sold} \mid \operatorname{Bin!} = 0. \\ + 100 + 18 + 18 - 110 \end{array}$



677 u. 678. Galvanifches Element.



679. Poltas Becherapparat.

Es tann also auch in einem solchen Areise teine elektromotorische Araft herrschen, welche zu einer Bewegung der Elektrizität Beranlassung geben könnte.

Aber nicht alle Leiter der Elektrizität sind Leiter erster Klasse, sondern es gibt auch Leiter, welche dem Spannungsgeseh nicht gehorchen, z. B. Salzlösungen, verdünnte Säuren, überhaupt die Flüssigkeiten; sie heißen Leiter zweiter Klasse. Befinden sich solche Leiter in einer in sich zurückehrenden Reihe, so treten andere Erscheinungen auf. Nach der Dissociationstheorie erfolgt die Leitung in den Lösungen, um die es sich ausschließlich hier handelt, vorzugsweise durch den gelösten Körper (Zinkvitriol, Schweselsaure, Salpeterssäure u. s. w.), und zwar in der Weise, daß ein von der Konzentration abhängiger Teil derselben in die sogenannten Jonen (vgl. später S. 554 ff.) zerlegt wird, und diese Jonen mit Elektrizität beladen nach den verschiedenen Polen wandern.

Bird ein Metall in eine Fluffigkeit getaucht, fo entsteht, wie fich ebenfalls mittels eines geeigneten Glettroftops nachweisen läßt, eine Potentialbifferenz zwischen ber Fluffig-

keit und dem Metall. Bink 3. B. in angefäuertes Wasser getaucht wird negativ elektriich, während das angesäuerte Wasser positiv elektrisch wird. Wasser müßte also in der

B K THE SECOND TO SECOND THE SECO

Spannungsreihe vor dem Zink stehen, und es müßte, mit dem viel tieser in der Spannungsreihe stehenden Kupfer in Kontakt gebracht, sich gegen das Kupser stärker positiv zeigen, als gegen das Zink, während das Experiment das Gegenteil ergibt, nämlich daß Kupser in Wasser getaucht zwar auch negativ elektrisch wird, aber weniger als das Zink. Jedes Wetall wird in Berührung mit Wasser negativ elektrisch, und zwar die verschiedenen Wetalle in verschiedenem Grade, während das Wasser positiv elektrisch wird. Wasser läßt sich also nicht in die Spannungsreihe einreihen.

Auch der Wert der Potentialdifferenz zwischen Zink und Kupfer ist ein wesentlich anderer in der Kombination Kupfer— Flüssigkeit — Zink (Abb. 677), als in der Kombination Kupser

- Metall - Bint.

3. B. ergibt sich, ausgedrückt in einer bestimmten, später näher zu erläuternden Einheit, in Bolt, für die Potentialdisserang Kupfer | Zinkvitriol der Wert — 0,113 und für die Potentialdisserang Zinkvitriol | Zink der Wert + 0,358, als gesamt Potentialdisserang also:


 $Cu \mid ZnSO_4 + ZnSO_4 \mid Zn = +0,245;$

Kupfer zeigt sich also jetzt gegen Zint positiv elektrisch, während aus der direkten Berührung zwischen Kupfer und Zink oder bei Zwischenschaltung eines Metalls, in derselben Einheit gemessen, die Potentialdifferenz Cu | Zn = -0,75 ift.

Bildet man ferner eine in sich zurückehrende Reihe, imbem man das Zink mittels eines Drahts ab mit dem Aupfer verbindet, so daß beide Endglieder Rupfer sind (Abb. 678), so ergibt sich als gesamte Potentialdifferenz:

 $Cu \mid ZnSO_4 + ZnSO_4 \mid Zn + Zn \mid Cu = -0,113 + 0,858 + 0,75 = +0,995,$

also nahezu gleich ein Bolt, während ohne die Zwischenschaltung der Fluffigkeit die Potentialdifferenz in der in sich geschlossenen Reihe Null ist.



681. Fechneriches Sanlenelektrofkop.

Eine Rombination wie die in Abb. 678 bargestellte nennt man ein vollständiges galvanisches Element.

Die beiden Metallplatten nennt man die Pole des Elements, und zwar die Lupierplatte den positiven, die Zinkplatte den negetiven Pol.

Bilbet man eine zusammenhängende Reihe solcher galvanischen Elemente (Abb. 679), indem man immer das positive Netal des einen Elements mit dem negativen des nächsten verbindet (Hintereinanderschaltung), so ist die Differenz der Potentiale zwischen der ersten Rupfer= und der letzten Zinkplatte gleich der Summe der von den einzelnen galvanischen Elementen erzeugten Potentialdisserenzen.

Die erste von Bolta im Jahre 1800 konstruierte, nach ihm benannte Saule (Abb. 680) besteht aus abwechselnd über einander geschichteten Platten von Aupser und Zink, die von einander durch zwischengeschaltete, mit Salz- oder angesauertem Basser getränkte Tuchscheiben getrennt sind.


Die Zambonische Säule ist in ihrer Einrichtung der Boltaschen nachgebildet; sie besteht aus Gold- und Silberpapierblättchen, welche abwechselnd mit den Metallseiten an einander gelegt zu einer Säule von mehreren Tausend Blättchen aufgeschichtet sind. Das Papier, welches immer etwas Wasser aus der Luft anzieht, vertritt hier die Stelle des seuchten Leiters. Die Zambonische Säule wird unter anderem dei dem Fechnerschen Säulenelektroskop (Abb. 681) verwendet, einem Instrumente, welches nicht nur empfindlich genug ist für den Boltaschen Fundamentalversuch, sondern in Berbindung mit einem mit Okularmikrometer versehenen Ablesemikrossop auch Potentialdissernzen quantitativ zu

bestimmen ermöglicht. Die Säule befindet sich in einer Glasröhre, beren metallene Berschlußkappen aa' mit den Endpolen der Säule in leitender Verbindung stehen. Bon den Verschlußplatten führen zwei Metallbrahte zu den Polplatten b b', zwischen denen ein von einem isolierten Metalldrahte getragenes Goldblättichen

herabhängt.

Für genauere Meffungen von fleinen Botentialdifferenzen bedient man sich in neuerer Zeit vorzugsweise des durch Abb. 682 bargestellten Thomfonichen Quabrantelettrometers: Innerhalb einer cylindrischen metallenen Buchfe, welche burch zwei gu einander sentrechte, biametrale Schnitte in vier, burch ifolierte Glasfüße o von einander getrennte Quadranten Q1, Q2, Q3, Q4 geteilt ift, schwingt eine lemnistatenförmige, an einer Aufhängungsvorrichtung befestigte Nadel C aus Aluminium, welche in Abb. 683 von oben gesehen bargeftellt ift. In Abb. 682 ift ber eine Quadrant Q4, um einen Teil ber Radel fichtbar ju machen, fortgelaffen. Bon ben vier Quabranten find je zwei (Q1, Q4 und Q2, Q3) freuzweise metallisch mit einander verbunden. Jedes der beiben Quadrantenpaare fteht durch je einen gut isolierten Berbindungsdraht mit den Klemmichrauben f, beziehungsweise g

in Berbindung, welche mit den Leitern, deren Potentialdifferenz gemessen werden soll, versunden werden. Ein an der Nadel besestigter Platindraht p₁ taucht in ein mit konzentrierter Schweselsäure gefülltes Glaßgefäß G. Durch einen zweiten, in die Schweselsäure tauchenden, Platindraht p₂, welcher mit dem einen Pole einer Zambonischen Säule verbunden ist, deren anderer Pol zur Erde abgeleitet wird, erteilt man der Elektrometernadel C ein hohes (z. B. positives) Potential. Berbindet man nun die Leiter, deren Potentialbisseraz gemessen werden




682. Thomfoniches Quadrantelektrometer.

foll, durch die Berbindungstlemmen f und g mit den beiden Quadrantenpaaren Q1, Q4 und Q2, Q3, so wird die Radel infolge der auf sie wirkenden elektrischen Kräfte nach dem Coulombschen Gesetze abgelenkt, und die Größe der mit Spiegelablesung zu besobachtenden Nadelablenkung ist der Potentialdissernz der Quadranten nahezu proportional.

Die Voltasche Säule und die verschiedenen Formen der nach ihr gebauten älteren Elemente von Wollaston, Smee u. a., bei denen eine Flüssigieit zwischen Metallsplatten zur Berwendung kommt, zeigen den Übelstand, daß ihre Wirksamkeit bald nach dem Einschalten derselben in den Stromkreis nachläßt und nach einiger Zeit gänzlich aufhört. Der Grund dieser Abnahme der elektromotorischen Kraft liegt in einer durch die chemischen Vorgänge in der Säule hervorgerusenen elektromotorischen Kraft, welche

ber ursprünglichen entgegenwirkt, dieselbe schwächt und schließlich bis auf ein Minimum vernichtet (elektromotorische Gegenkraft, Polarisation). Wird ein solches aus Zink, Rupser und verdünnter Schwefelsäure bestehendes Element, nachdem seine Wirksamteit aufgehört hat, aus einander genommen und untersucht, so zeigt sich, daß die Schweselsäure größtenteils zu Zinkvitriollösung verwandelt und das Rupser mit Wasserstoffbläschen bedeckt ist. Die eigentlichen Elektroden des Elements sind beshalb nicht mehr Zink und Rupser, sondern Zink und Wasserstoff. Durch die Polarisation entsteht eine elektromotorische Rraft zwischen Rupser und Wasserstoff, die der elektromotorischen Kraft zwischen Rupser



688. Nadel jum Onadrantelehtrometer.

entgegengeset ist; hierdurch erklärt sich die Abnahme der ursprünglichen elektromotorischen Kraft des Elements.

Soll das Auftreten dieser elektromotorischen Gegenkraft verhindert werden, so muß die Entwickelung von freiem Bassersstoff am negativen Metall durch orydierende Substanzen beseitigt oder wenigstens möglichst vermindert werden. Dies erreicht man bei den sogenannten konstanten Elementen z. B. daburch, daß man jede der beiden Elektroden in eine besondere Flüssigkeit taucht und sie durch eine porose Scheidewand (tierische Membran, Thonzelle) von einander trennt. Eine dauernde Tren-

nung der Flüssigkeiten ist indessen wegen der Diffusion derselben nicht möglich. Deshalb muffen die Elemente für Präzisionsmessungen jedesmal neu zusammengesetzt werden.

Alls elektropositives Metall wird fast ausschließlich Bink verwendet, welches gut amalgamiert werden muß, damit es, wenn das Element offen ist, von der verdunnten Schweselsaure nicht angegriffen wird.

Das erste konstante Clement wurde von Daniell konstruiert. Abb. 684 stellt ein Danielliches Clement neuerer Form bar. In einem mit gesättigter Rupfervitriollosung



684. Daniell-Element.


gefüllten, cylindrischen Glasgefäße befindet sich ein beiderieits offener Cylinder aus Kupferblech K, und innerhalb desselben in diesem eine poröse Thonzelle T, welche mit verdünnter Schweselsäure gefüllt ist und den Zinkcylinder Z enthält. An Stelle verdünnter Schweselsäure wird häusig Zinkvitriollösung angewandt. An dem Zinkcylinder sowohl wie an dem Aupfercylinder sind Kupferblechstreisen angenietet, an welche die Klemmschrauben zur Verbindung mit anderen Elementen oder mit der Leitung besessigt werden.

Bon ben vielfachen Modifikationen bes Daniellichen Elements ift biejenige von Meidinger, die die Anwendung einer Thonzelle entbehrlich macht, eine der gebräuchlichsten (Abb. 685). Der Zinkring Z steht auf einem Borsprung bes sich unten verengenden Gefäßes A ober wird durch Nasen auf bem Rande besselben gehalten. Ein Rupferring oder eine Rupferplatte befindet sich in einem auf dem Boden von A stehenden Gladgefäße d. A ist mit einer Bittersalzlösung gefüllt, in d besindet

sich Kupfersulfatlösung, welche durch einen in d hineintauchenden Trichter, der mit Aupfersulfattrystallen gefüllt ist, konzentriert erhalten wird. Dieser Trichter wird bei neueren Clementen durch einen umgestülpten Glasballon erset (Ballonelement, Abb. 686). Der Juleitungsdraht g der Kupferelektrode wird wohlisoliert durch die Bittersalzlösung hindurchgeführt.

Abb. 687 stellt eine Bereinsachung des Meidingerschen Elements dar, welche von Callaud angegeben ist und in der deutschen Reichstelegraphie vielsach angewandt wird: es sehlt der Behälter für die Kupfersulfatkrystalle und das Gefäß für die Kupfervlatte. Lettere wird wohl auch ersetzt durch einen Bleistab mit Bleiplatte, welche sich infolge des Stroms mit Kupfer überziehen.

Bu den konstanten Elementen gehört ferner das Grovesche Element, bessen elektromotorische Kraft beinahe doppelt so groß ist wie diesenige des Daniellschen Elements. Es besteht aus Zink in verdünnter Schweselsäure einerseits und Platin in konzentrierner Salpeterfäure andererseits. In Abb. 688 ist ein Grovesches Element dargestellt. Der gut amalgamierte Zinkchlinder steht in einem cylindrischen, mit verdünnter Schweselsäure gefüllten Glasgesäße. Innerhalb des Zinkchlinders steht die mit konzentrierter Salpetersfäure gefüllte Thonzelle, welche durch einen Porzellandedel geschlossen ist. An diesem




685. Meidinger Glement.

686. Ballonelement.

687. Callandiches Clement.

Dedel ist das in Abb. 289 besonders dargestellte, S-förmig gebogene Platinblech befestigt. Un dem Zinkeplinder und dem aus dem Dedel hervorragenden Platinblech sind Klemmen zur Beseltigung des Leitungsdrahts angebracht.



Grove-Clement.

689. Platinelektrode des Grove-Elements.

Bunfen-Glement.

691. Leclandif. Element.

Die Bunsensche Rette, eine der wichtigsten und gebräuchlichsten konftanten Retten von hoher elektromotorischer Kraft, hat dieselbe Zusammensetzung wie die Grovesche, nur ift das kostspielige Metall Platin durch Retortenkohle ersetzt.

Bei den neueren Elementen steht die parallelepipedische Kohle in der Thonzelle, der Zinkchlinder im äußeren Glasgefäße (Abb. 690), bei den älteren Elementen war die Ansordnung die umgekehrte.

Die Bunsensche wie die Grovesche Rette besigen durch ihre bedeutend höhere elektromotorische Kraft einen großen Borzug vor der Daniellschen. Die Anwendung von konzentrierter Salpetersäure hat jedoch verschiedene Übelstände zur Folge, welche die Anwendbarkeit dieser Elemente in geschlossenen Räumen, namentlich in solchen, in denen sich Metallgegenstände befinden, ausschließt. Die sich entwickelnden Dämpfe von Stickstosjbioryd sind nämlich für die Atmungsorgane äußerst schädlich und greisen alle Metallgegenstände, besonders Eisen, aufs heftigste an. Die Elemente müssen deshalb in freier Luft oder in einem abgesonderten, mit Abzug versehenen Raume aufgestellt werden. Eine weitere Folge ist die Orydierung der Elementenksemmen.

Die wichtigste Abanderung der Bunsenschen Kette, welche den Gebrauch der Salpetersäure entbehrlich macht, rührt von Bunsen selbst her. Er ersette die Salpetersäure durch Chromsäure oder durch eine Lösung von doppeltchromsaurem Kali in Schwefelsäure. Ein häusig angewandtes, gleichfalls von Bunsen angegebenes, aber inkonstantes Element besteht aus Zink, Kohle und der Chromsäureslüssigseit allein. Um während der Richtanwendung des Elements die lokale Wirkung auszuheben, werden die Elemente so eingerichtet, daß sich

bas Bint aus ber Fluffigfeit herausheben läßt.

Bon den übrigen Elementen, welche nicht zu den sogenannten konstanten zu rechnen sind, verdient noch besondere Erwähnung das Leclanchesche Element, welches in der Haustelegraphie und Telephonie ausgedehnte Anwendung sindet. Es besteht aus Zinf und Kohle mit Braunstein in Salmiaklösung, in welcher Kohle und Braunstein zu einer Elektrode zusammengepreßt, und das Zink durch eine zwischengelegte Porzellanschiene oder einen Filzstreisen von dem Kohlencylinder isoliert ist. Abb. 691 stellt ein Leclandssches Element neuerer Konstruktion dar.

Da diese Elemente nur für turg dauernde Strome benutt werden, fo behalten fie

ihre Wirffamfeit langere Beit hindurch.

Die sogenannten Trodenelemente sind meistens Leclanchesche Elemente, in denen die Elektroden statt in Salmiaklösung in einer Masse stehen, welche mit dieser Lösung getränkt ist. Die Dauer der Elemente ist davon abhängig, auf welche Zeit diese Rasse seucht erhalten werden kann.

Die Erklärung der Birkungsweise ber Elemente wird bei ber Besprechung ber chemischen Birkungen bes Stroms gegeben werben; bort werben auch die fekundaren

Elemente oder Affumulatoren ihre Behandlung finden.


Der galvanische Strom. Das Ohmsche Geset. Redes galvanische Element ift im ftande, tontinuierlich ein Strömen von Elettrizität zu erzeugen. Gleichwie in zwei durch eine kommunizierende Röhre mit einander verbundenen Bafferrefervoiren von verschiebenem Niveau das Wasser aus dem Reservoir mit höherem Niveau kontinuierlich ju bemjenigen mit niedrigerem Niveau überströmt, wenn auf irgend eine Beife, etwa durch ein Bumpwert, dafür gesorgt wird, daß die beiden Wasserreservoire ihre ursprünglichen Niveaus beibehalten, fo wird auch in einem galvanischen Glement, zwischen beffen Glebtroben ja eine von ber Natur ber Substangen abhangige tonstante Botentialbifferen herrscht, ein kontinuierliches Strömen von Elektrizität stattfinden, wenn das Element geschloffen, b. h. eine leitende Berbindung amifchen feinen Glettroden bergeftellt wird. Als Richtung des Stroms nimmt man Diejenige von dem Orte höheren Botentials gu dem Orte niedrigeren Potentials an, bas ift die Richtung, in welcher positive Glettrigitat ftromt; es wird also 3. B. in bem (außeren) Schließungsbrahte bes Elements (Abb. 678) die positive Elektrizität von Kupfer zum Zink und (im inneren) vom Zink durch die Fluffigfeit zum Rupfer fliegen und die negative Gleftrigität in entgegengefestem Ginne. Beide Elektrizitäten wurden sich ausgleichen, wenn nicht sofort infolge der elektromow rischen Rraft wieder eine Scheidung ber Glettrigitaten und alfo eine Botentialbifferen hervorgerufen murde, welche wieder einen Strom veranlagt u. f. w. Auf diese Beije fommt ein ftationarer galvanischer Strom zustande, b. i. ein Strom, in welchem an demfelben Bunkte stets dasfelbe vor sich geht.

Georg Simon Ohm hat im Jahre 1827, indem er von berselben Hypothese ausging, welche Fourier für die Fortpslanzung der Barme aufgestellt hat, und welche mit der Ersahrung im Ginklange steht, die Gesetze der Fortpslanzung der Elektrizität in von

stationären Strömen durchflossenen Leitern hergeleitet.

In jedem einfachen Stromkreise — so nennt man eine aus einem Element E und einem Berbindungebraht L bestehende, in sich geschlossene Leitung (Abb. 692) - wird burch jeden Querschnitt in berfelben Beit dieselbe Glettrigitatsmenge fliegen muffen. Wir fonnen uns bies leicht burch einen Bergleich mit einem in einer Leitung fliegenben Wasserstrome deutlich machen. Stellen wir uns vor, daß in einer bestimmten Zeit, etwa einer Sefunde, ftets eine beftimmte Baffermenge in die Leitung einftrome, und bag genau bieselbe Bassermenge pro Sekunde aus der Leitung ausströme, so daß also die Leitung anbauernd mit Wasser gefüllt ist, so wird offenbar durch jeden Querschnitt der Leitung in der Setunde ftets diefelbe Baffermenge hindurchfließen muffen, wie verschieden auch die Querschnitte an den einzelnen Stellen der Leitung sein mogen. Ebenso wird beim stationaren galvanischen Strom durch jeden Querschnitt ber Leitung in berfelben Beit bieselbe Elettrigitatsmenge fliegen muffen. Man nennt, nun bie in ber Beiteinheit, in ber Setunde, burch den Querschnitt der Leitung fließende Elettrizitätsmenge die Stromstärke ober Stromintensität, bemgemäß wird also in einem einsachen Stromtreise an allen Stellen ftets dieselbe Stromftarte herrichen. Wodurch wird nun in einem Stromfreise die Stromftarte bedingt sein? Offenbar wird durch jeden Querschnitt pro Sekunde, cetoris paribus, um so mehr Elektrizität fließen, je größer die treibende Kraft ist, welche die Elektris gitat bewegt ober ben galvanischen Strom erzeugt, b. h. die Stromftarte ift um fo größer,

je größer die elektromotorische Kraft ist. Ferner wird um so weniger Elektrizität pro Sekunde durch den Querschnitt gehen, je größer der Widerstand ist, den die Elektrizität bei ihrem Durchgange zu überwinden hat. Dieser Widerstand setzt sich aber zusammen aus dem Widerstand, den die Bestandteile des Elements, und dem Widerstande, den die Verbindungsdrähte dem Stromdurchgange entgegensetzen. Je größer also der Gesamtwiderstand des Stromkreises ist, um so geringer wird bei konstanter elektromotorischer Krast die Stromstäfe sein.



692. Ginfacher Stromkreis.

Diese beiden Sage laffen fich in den einen zusammenfaffen, der das Ohmsche Geset bilbet: In jedem einfachen Stromfreise ist die Stromftarte gleich dem Quotienten aus der elektromotorischen Rraft und dem Gesamtwiderstande.

Nun zeigt sich, daß der Widerstand eines Leiters erstens mit zunehmender Länge zunimmt und zweitens mit wachsendem Querschnitt abnimmt, und daß er drittens bei gleichbleibender Länge und gleichbleibendem Querschnitt wesentlich von der Natur der Substanz des Leiters abhängt. Ein Silberdraht hat einen geringeren Widerstand als ein Rupferdraht und dieser wieder einen geringeren Widerstand als ein Platindraht von gleicher Länge und gleichem Querschnitt.

Wählt man also den Widerstand, welchen eine bestimmte Substanz von bestimmter Länge und bestimmtem Querschnitt dem Stromdurchgang entgegengeset, als Einheit, z. B. nach dem Vorschlage von Werner Siemens eine Quecksilbersäule von 1 m Länge und 1 amm Querschnitt, so kann man für jede Substanz eine Zahl sinden, welche angibt, um wieviel deren Widerstand bei derselben Länge und demselben Querschnitt größer oder kleiner ist als der des Quecksilbers. Man nennt diese Zahl den spezisischen Widerstand der Substanz bezogen auf Quecksilber. Den reziproten Wert des spezisischen Widerstands nennt man spezisische Leitungsfähigkeit oder spezisisches Leitungsvermögen. Aus Gründen, die hier noch nicht erörtert werden können, ist man übereingekommen, nicht die Länge einer Quecksilbersäule von 1 m, sondern von 1,000 m und 1 amm Querschnitt unter der Bezeichnung ein Ohm als Widerstandseinheit anzunehmen. Dies ist nämslich gerade der Widerstand, welchen ein einsacher Kreisstrom besiehen muß, wenn die elektromotorische Krast von 1 Volt in ihm die Stromstärke von 1 Ampère hervorbringen soul, so daß wir also nach dem Ohmschen Gesethe die Beziehung haben:

Wir wollen das Ohmsche Geset noch durch eine graphische Darstellung veranschauslichen. Denken wir uns den Schließungsdraht L L von Abb. 692 zur Linie A B gerade gestreckt (Abb. 693) und die zwischen A und B herrschende Potentialdisserenz durch die Ordinate A C dargestellt, dann werden die Potentialdissernzen zwischen den Punkten A' und B, A" und B, A" und B durch die Ordinaten A' C', A" C", A" C" dargestellt, deren Endpunkte in der Geraden CB liegen. Wäre AB eine Röhrenleitung und stellte A C den bei A herrschenden Druck vor, unter welchem Wasser durch die Leitung strömt, so würden die an den Stellen A', A", A" herrschenden Drucke auch durch die Ordinaten A' C', A" C", A" C", deren Endpunkte in der Geraden CB liegen, dargestellt. Das läßt sich experimentell zeigen sowohl für das strömende Wasser wie für die strömende Elektrizität. Für jedes Stück des Drahtes gilt ein ähnliches Geset wie für den ganzen geschlossenen Stromkreis; die Stromsstärte in ihm ist gleich der zwischen seinen Enden herrschenden Potentialdisser, dividiert durch seinen Widerstand.

Batterieschaltung. Der Gesamtwiderstand eines Stromfreises setz sich aus zwei Teilen zusammen, aus dem inneren oder wesentlichen Widerstande, d. i. aus dem Widerstande des Elementes oder der Kette, und aus dem äußeren oder außerwesentlichen Widerstande, d. i. dem Widerstande der Leitung. Es tritt häusig die Frage auf, in welcher Weise eine aus mehreren Elementen bestehende Kette bei gegebenem äußeren Widerstande zu schalten ist, um die günstigste Wirtung zu erzielen. Stehen z. B. 6 Daniellsche Elemente zur Verfügung, und schaltet man dieselben hinter einander, so daß also stets der Linkol

A 1' A" A"

693. Ohmsches Gesch.


bes einen Elements mit dem Rupferpol des andern verbunden wird, so ist zwar die gesamte elektromotorische Kraft sechsmal größer als die eines Elements, der gesamte innere Widerstand ist aber gleichsalls auf das sechssache gestiegen, der Quotient aus elektromotorischer Kraft und aus Gesamtwiderstand, also die Stromstärke, ist dieselbe geblieben. Schaltet man dagegen die Elemente parallel oder neben einander, d. h. verbindet man alle

Binkpole mit einander und ebenso alle Rupferpole, so daß man also gewiffermaßen ein einziges Element mit großer Bint- und großer Rupferoberfläche erhalt, bann bleibt die elettromotorische Kraft, welche ja nur von der Natur der Substanzen, nicht aber von der Größe der Oberfläche abhängig ist, gleich der eines einzelnen Elements, dagegen wird ber gefamte innere Wiberftand, ba der Querichnitt, burch ben ber Strom fließt, fechemal größer ift, als ber eines einzelnen Glements, fechemal fleiner, als ber Biderftand eines Elements, bemgemäß wird alfo bie Stromftarte bei biefer Anordnung fechemal großer. Ift nun der außere Biberftand des Schließungefreises flein im Bergleich zu bem gesamten inneren Widerstande, so bag er gegen letteren vernachlässigt werben fann, bann murbe bei ber hintereinanderschaltung an Stromintenfität nichts gewonnen werden, bei ber Barallelschaltung bagegen bie sechssache Stromstärke erzielt werben. Parallelichaltung mare also 3. B. ju mahlen, wenn ein furger Draht burch ben Strom jum Gluben gebracht merben foll. Ist dagegen der äußere Widerstand des Schließungstreises sehr groß, so daß im Bergleich mit ihm der innere Widerstand vernachlässigt werden tann, wie bies 3. B. bei einer langen Telegraphenleitung ber Fall ift, bann wurde man burch Barallelicaltung ber 6 Elemente nichts an Stromftarte gewinnen, bagegen burch hintereinanderschaltung das Sechsfache der Stromftarte eines Elements erzielen. — Es ergibt fich alfo die Regel, bağ bei großem außeren Widerstande hintereinanderschaltung, bei fleinem außeren Biderstande Parallelschaltung vorteilhaft ift. In manchen Fällen tann es zwedmäßig sein, bie Elemente zum Teil neben, zum Teil hinter einander zu ichalten, und es lagt fich zeigen, bag man mit einer gegebenen Angahl von Glementen ftets bas Maximum ber Stromftatte erzielt, wenn man fie berart ichaltet, daß der außere Biderftand gleich bem inneren ift.

Stromverzweigung. Wir haben bisher unserer Betrachtung nur einen einfachen Stromtreis zu Grunde gelegt und fur einen folchen bas Ohmsche Gefet abgeleitet. In

ber ganzen Leitung bes einfachen Stromkreises war die Stromstärke dieselbe. Dies ist nicht mehr der Fall bei einer verzweigten Leitung; in einer solchen herrschen in verschiedenen Zweigen der Leitung verschiedene Stromstärken. Für beliebig verzweigte Leitungssysteme lassen sich die Beziehungen der Stromintensitäten und der Widerstände in den einzelnen Zweigen der Leitung durch zwei von G. Kirchhoff aufgestellte Säte herleiten, welche sich als Folgerungen des Ohmschen Gesetzes ergeben.


Der erste Sat lautet: In jedem Berzweigungspuntte einer Leitung ist die algebraische Summe der Stromintensitäten gleich Rull, wenn man den von dem Berzweigungspuntte absließenden Strömen das entgegengesetzte Zeichen gibt wie den zusließenden. Tresen also in dem Puntte O (Albb. 694) verschiedene



Ströme zusammen, so muß die Elektrizitätsmenge, welche dem Punkte durch die Ströme i_1 , i_2 , i_3 zugeführt wird, gleich sein der Elektrizitätsmenge, welche von ihm in derselben Beit durch die Ströme i_4 , i_5 fortgeführt wird, weil sonst in O eine Anhäufung von Elektrizität stattsinden würde; es muß also, wenn wir die zusließenden Ströme positiv, die absließenden negativ nennen, die algebraische Summe $i_1 + i_2 + i_3 - i_4 - i_5 = Null sein.$

Der zweite Satz lautet: In jedem geschlossenen Teil einer Leitung ist die Summe der Produkte aus den einzelnen Widerständen und den entsprechenben Stromstärken gleich der Summe der darin schrickenden elektromotorischen Kräfte, wenn man die Ströme in einer bestimmten Richtung positiv, in der entgegengeseten negativ nennt.

Abb. 695 stellt eine Leitung dar, welche sich bei A und B verzweigt; ber vom positiven Pol des Elements E kommende Strom teilt sich bei A und fließt in der Richtung der Pfeile einerseits über C, andererseits über D nach B zum negativen Pol zurück.



696. Wheatftonelde Brücke.

In dem Zweige ACB ist die Stromstärke i, = ber zwischen Au. Bherrschen Potentialbifferenz.
Widerstand w. des Zweiges

" " ADB " " " ber zwischen Au. Bherrschen Potentialbifferenz.
Widerstand w. bes Zweiges

Die Stromstärken in den beiden Zweigen verhalten sich also umgekehrt wie deren Widerstände. Wäre w1 doppelt so groß wie w2, so würde i1 nur halb so groß sein wie i2. In dem unverzweigten Teil AEB der Leitung ist die Stromstärke i gleich der Summe der Stromstärken i1 und i2 in den beiden Zweigen; denn es muß vom Berzweigungspunkte A ebenso viel Elektrizität absließen, als zu ihm strömt. Durch Anlegung des Zweiges ADB wird der Querschnitt des Stromdurchgangs vergrößert, demnach wird der Widerstand, den die beiden Zweige zusammen dem Strome bieten, kleiner sein, als jeder der Einzelwiderstände. Man sagt analog wie bei der Anordnung der Elemente, die Widersstände seinen parallel oder neben einander geschaltet. Durch Parallelschaltung von Drähten verkleinert, durch Hintereinanderschaltung vergrößert man den Widerstand der Leitung.

Ein tomplizierterer, aber praktisch außerordentlich wichtiger Fall ber Stromverzweigung wird durch Abb. 696 dargestellt; zwischen die beiden Zweige ist nämlich noch ein dritter Zweig CD, der sogenannte Brüdenzweig eingeschaltet. Berfolgen wir die durch die Pfeile angegebene Richtung des positiven Stroms, so sehen wir, daß durch den Brüdenzweig zwei Strome in entgegengeseter Richtung sließen. Denn der bei A sich verzweigende Strom sließt einmal durch die Brücke von C nach D, das andere Mal von D nach C, um über B zum negativen Pole des Elements zurüczukehren. Diese in emgegengesester Richtung fließenden Ströme werden also offenbar einander schwächen, und es wird der Fall eintreten können, daß sie sich ganz ausheben, daß also durch den Brückenzweig gar kein Strom fließt, während die anderen Zweige von Strömen durchslossen werden. Wann dieser Fall eintritt, wird, wie eine einsache Überlegung zeigt, von dem Verhältnis der vier Zweigwiderstände w1, w2, w3, w4 abhängen. Durch die Brücke wird kein Strom fließen, wenn zwischen den Punkten C und D keine Potentialdisserenz besteht. Dann muß die Potentialdisserenz zwischen A und C gleich der zwischen A und D, und ebenso die Potentialdisserenz zwischen C und B gleich der zwischen D und B sein. Wem serner kein Strom durch den Zweig C D fließt, so können wir uns diesen entsernt denken, und es solgt dann, daß die Stromstärke in A C gleich der in CB und die Stromstärke in A D gleich der in DB ist. Und hieraus solgt, daß, wenn durch die Brücke kein Strom fließen soll, zwischen den vier Zweigwiderständen die Beziehung stattsinden muß:



697. Du Bois-Reymonds Stromfchlüffel.

w₁: w₃ = w₂: w₄ oder w₁. w₄ = w₂. w₃.
Diese Anordnung bietet die Möglichkeit, Widerstände mit einander zu vergleichen und zu messen; auf ihr beruht die Wheatstones Kirchhoffsche Brüdentombination, oder wie sie fürzer genann wird, die Wheatstonesche Brüde, auf deren Besprechung wir noch zurücksommen werden.

Stromverbindung. Stromschlüssel. Stromwender. Bur Berbindung der Glemente mit den Zuleitungsdrähten und dieser mit den Apparaten, durch welche der galvanische Strom gesandt werden soll, ferner um den Strom zu schließen oder seine Richtung zu ändern, dienen die verschiedensten Formen von Verbindungsklemmen, Stromschlüsseln und Stromwendern.

Abb. 697 stellt ben bu Bois-Reymondschen Stromschlüsseldar, welcher zum bequemen Schließen und Öffnen eines Stromkreises bient. Auf eine Hartgummiplatte a, die durch eine Schraubzwinge an eine Tischplatte beseftigt werden kann, sind die als Klemmschrauben ausgebildeten Metallklötze b und o angebracht. Die Berlängerung von o bildet die Drehungsachse des mit isolierendem Handgriff verschenen Hebels d, welcher in der gezeichneten Lage die Klötze b und o, an welche die Enden der Leitung geführt sind, verbindet

und demgemäß den Stromfreis schließt. Wird der Hebel mittels der Handhabe nach oben gedreht, so wird die Leitung zwischen b und c aufgehoben, der Stromfreis demnach unterbrochen.


Abb. 698 stellt ben Ruhmkorfsichen Stromwender ober Kommutator bar, welcher sowohl dazu dient, einen Stromfreis zu schließen und zu öffnen, als auch in einen Schließungefreise bie Stromrichtung umzutehren. Der hartgummicylinder e tragt die forgfältigst von einander isolierten Deffingwülfte d und e. Die Achse Des Cylinders besteht aus zwei von einander ifolierten Metallteilen a und b, welche durch ihr metallischen Lager mit ben Klemmichrauben f, refp. g in Berbindung fteben, zu benen bie Boldrähte der Stromquelle führen. Der eine der Messingwulfte d fteht mit dem vorderen Teile a der Achje, also auch mit Klemmichraube f, ber andere o mit bem hinteren Teile b der Achse, also auch mit g in metallischer Berbindung. In der durch die Zeich nung veranschaulichten Stellung des Rommutators preffen die beiben ftarten Metallfedern k und 1, welche mit ben beiben Klemmichrauben h, refp. i und burch biefe mit ben Enden der Leitung in Berbindung stehen, gegen die Meffingwülfte d und e; ber Stron ift dadurch geschlossen, und zwar geht die positive Richtung bes Stroms von g durch b nach e, durch die Metallfeder 1 zur Klemmschraube i, durch die Leitung nach der Klemm schraube h und von derfelben durch die Meffingfeder k, ben Rupfermulft a zum vorderen Teile a der Achse, zu der Klemmichraube f und endlich von dort zum negativen Bol ber Rette. Wird die Achse um 180° gedreht, so daß der Metallwulft d gegen die Metallseder l

brück, so wird die Stromrichtung umgekehrt, der positive Strom geht alsdann von g über b zu e und durch k nach h und von dort in entgegengesetzer Richtung wie vorher durch die Leitung nach i und über die Metallseder l, Wulst d, Achse a und Klemmschraube f zum negativen Pol der Kette.

Dreht man ben Cylinder c um 90°, fo daß die Bulfte d und e fich vertital über einander befinden, fo bruden die Metallfedern k und I gegen ben hartgummichlinder

felbst, der Strom ift also dann unterbrochen.


Ein zwedsmäßiger und besquemer Stromsichlüssel und Stromwender ist der Gyrotrop von Pohl, bestannter unter dem Namen der Bohlschen Wippe (Abb. 699). In einer starten Hartgummtsplatte sind sechsnapsförmigeBers



698. Anhmkorffs Kommutator.

tiefungen a, b, c, d, e, f ausgearbeitet, welche mit Quedfilber angefüllt werben. In die Quedfilbernäpfe o und f tauchen die mittleren Arme l und n zweier dreiarmiger Bügel, welche an dem isolierenden Hartgummichlinder m befestigt find. Sie bilden eine Wippe, welche entweder mit den Armen t und u in die Quedfilbernäpfe a, resp. b, oder mit den Armen s und r in die Quedfilbernäpfe d, resp. c getaucht oder endlich in vertikaler Stellung

außer Kontakt mit den Quecksilbernäpfen gebracht werden kann. Mit den 6 Quecksilbernäpfen stehen die 6 Klemmschrauben 1, 2, 3, 4, 5, 6 in metallischer Berbindung. Die Boldrähte der Stromquelle werden mittels der Klemmschrauben 1 und 2 mit den die Achse der Wippe bilbenden Quecksilbernäpfen e und f verbunden, die Enden der Leitung, in welcher die Stromrichtung gewechselt werden soll, entweder mit den Klemmschrauben 3 und 4 oder mit den Klemmschrauben 5 und 6. Die



699. Pohliche Wippe.

Duechilbernäpfe a und c, sowie b und d sind treuzweise durch starke Kupferdrähte h und i, welche einander nicht berühren, verbunden. In der gezeichneten (nach links gekehrten) Lage der Wippe geht die Richtung des positiven Stroms von e über l und s nach d, von dort durch den Kupferdraht i nach d, durch die Leitung nach a, von dort durch den Kupferdraht h nach c und über den seitlichen Arm r, den Mittelarm n durch f zum negativen Pol der Kette.

Wird die Wippe nach rechts umgelegt, so geht die positive Richtung des Stroms von e über I nach a, von dort durch die Leitung in entgegengesetzer Richtung wie vorhin, nach b, durch die Arme u und n des Bügels nach f und von dort zum negativen Pol der Kette. Die in der Abbildung sichtbare Feder dient dazu, den Bügel in der Mittelslage, in welcher die seitlichen Arme die Quechsilbernäpfe nicht berühren, in welcher daher der Stromkreis geöffnet ist, festzuhalten.

Die Wirkungen des galvanischen Stroms.

Magnetische Birkungen.

Oerstedts Entdeckung. Ablenkung der Magnetnadel. Ampèresche Aegel. Schweiggers Austipstkator. Die Tangentenbussole. Galvanometer. Aftatisches Aadelpaar. Galvanometer von Aobist, von Giedemann, von Gerner Siemens, von Gistiam Thomson. Das Torsionsgalvanometer. d'Arsonvals Galvanometer. Aeneste Siemenssche Form desselben. Clektromagnetismus. Entdeckung von Arago. Ampères Solenoid und Theorie des Magnetismus. Starke Clektromagnete. Paramagnetismus und Viamagnetismus. Faradays Entdeckung der "Magnetiserbarket des Lichtstrafts". Aushmkorss Clektromagnet. Cinwirkung eines Sosenoids aus weiches Cisen. Selbstunterbrecher.
Morses Ichtstrafts". Aufmikors elektromagnetische Allschies elektromagnetische Maschine.

Die Eigenschaften und Wirkungen bes galvanischen Stroms äußern sich in der mannigsachsten Weise und sinden nicht nur in der vom Strome durchlausenen Bahn, sondern auch außerhalb derselben statt. Obwohl es rationeller wäre, zuerst die innerhalb der Strombahn ausgeübten Wirkungen zu erörtern, wollen wir doch zuvor eine Wirkung des galvanischen Stroms betrachten, die außerhald seiner Bahn vor sich geht, nämlich die magnetische, weil auf ihr die Einrichtungen der wichtigsten Weßinstrumente und die wichtigsten Meßmethoden beruhen. Schon früh war man bestrebt, gewisse Beziehungen zwischen den magnetischen und elektrischen Erschenungen auszustellen, besonders seitdem man die Entdedung gemacht hatte, daß der Blitz ebenso wie der Funke der Lepdener Flasche die Pole von Magnetnadeln umkehren oder ihren Magnetismus ganz und gar vernichten oder auch nicht magnetische Stahlnadeln zu Magneten machen könne.

Im Winter von 1819 zu 1820 machte Derftebt in Ropenhagen in einer seiner Borlefungen über Physit die merkwürdige Beobachtung, daß ein mit ben Bolen einer Boltaschen Gäule verbundener Platindraht eine Magnetnadel, über welche er zufällig fortgeleitet murbe, in eigentumliche Schwantungen verfeste. Lange vorher follen analoge Erscheinungen von dem Physiter Romagnosi bemertt und von Albini veröffentlicht worben fein, was inbeffen von anderer Geite beftritten wirb. Derftebt felbft ichien anfänglich bie Bichtigfeit feiner Entbedung nicht ertannt zu haben; benn er beeilte fic burchaus nicht, feine Beobachtung ben Naturforschern in einer Schrift befannt ju geben, und es dauerte noch geraume Beit, ebe die Derftedtiche Entbedung die allgemeine Auf mertfamfeit erregte, bann aber rief fie überall einen ungeheuren Enthufiasmus bervor. In ben wissenschaftlichen Zeitschriften jener Zeit begegnete man fast nur Berichten und Distussionen von Bersuchen, welche sich auf die Derstedtsche Entdedung bezogen; alle anderen Gebiete ber Bhnfit murben von ihren Bearbeitern verlaffen, und nicht nur die Raturforicet, Physiter und Arate, fondern auch Dilettanten bemächtigten fich, wie Pfaff ergahlt, mit einer unerhörten Leidenichaftlichkeit ber neuen Thatfachen. Derftebt lebte in aller Munde, und boch konnte noch niemand die Tragweite seiner Beobachtungen ahnen. Wenn wir beute freilich die aus jenem Reim entsproffenen Erfolge, beren großartigfter die elektromagnetiiche Telegraphie ift, betrachten, fo icheint es uns taum glaublich, bag ber Urfprung ber aangen Biffenschaft noch nicht ein Rahrhundert hinter uns gurudliegen foll.

Man kann den Derstedtschen Fundamentalversuch leicht anstellen, indem man den Schließungsdraht eines galvanischen Elements über eine freischwebende Magnetnadel in der Nord-Süd Richtung führt (Abb. 701). Solange kein Strom durch den Draht geht, bleibt die Magnetnadel im magnetischen Meridian; sobald aber die Kette geschlossen wird, wird sie je nach der Stärke des Stroms mehr oder weniger abgelenkt und zeigt das Bestreben, sich senkrecht zur Richtung des Drahts zu stellen. Dabei ist es nicht gleichzültig, ob der Traht oberhalb oder unterhalb der Magnetnadel geführt wird; in beiden Fällen sindet eine Ablenkung statt, aber nach verschiedener Richtung. Die Richtung, nach welcher die Magnetnadel von dem galvanischen Strom abgelenkt wird, hängt von der Richtung des letzteren ab und wird durch folgende, von dem berühmten französischen Physiker Ampère ausgestellte Regel erhalten: Man denke sich in der Richtung des positiven Stroms mit dem Kopse voran schwimmend (so daß also der positive Strom zu den Fäßen

ein- und am Kopfe austritt) und dabei die Magnetnadel anblidend, so wird ihr Nordpol nach links abgelenkt. Je stärker der Strom ist, um so größer ist die Ablenkung, so daß umgekehrt die Größe der Ablenkung ein Maß für die Stromstärke bietet. Es folgt hieraus, daß, wenn man den Draht oberhalb der Nadel hin- und unterhalb derselben wieder zurücksührt (Abb. 701), die Ablenkung in beiden Fällen in demselben Sinne erfolgt und daher verdoppelt wird. Weiterhin folgt, daß, wenn man eine Magnetnadel freischwebend innerhalb der Windungen eines mehrsach kreissörmig gewundenen Drahts ausbängt und durch diesen einen galvanischen Strom leitet, die Magnetnadel um so stärker abgelenkt werden muß, je größer die Zahl der Windungen ist. Nur müssen, damit der Strom auch wirklich sämtliche Drahtwindungen durchsäuft, diese von einander isoliert sein; dies erreicht man dadurch, daß man den Draht mit Seide umspinnt.




700. Chriftian Berftedt.

Hierauf sußend hat Schweigger einen wichtigen Apparat konstruiert, welcher sehr schwache Ströme nachzuweisen ermöglicht, und den er seiner Wirkungsweise gemäß sehr treffend Multiplikator genannt hat. Bevor wir aber diesen Apparat und die vielsachen Modisitationen und Verbesserungen, welche er von den verschiedenen Physikern erfahren hat, beschreiben, wollen wir zunächst einen einsacheren, nicht minder wichtigen, gleichfalls auf der magnetischen Wirkung des Stroms beruhenden Apparat zur Messung der Stromsstärte beschreiben, nämlich die Tangentenbussole.

Bei der in Abb. 702 dargestellten Konstruktionsform der Tangentenbussole wird der ablenkende Stromkreis durch einen vertikalen Ring R aus Rupser gebildet, welcher von einem soliden, durch drei Stellschrauben zu horizontierenden Holzskativ getragen wird. Der Ring ist unten aufgeschnitten und setzt sich in zwei geradlinige, parallel nach unten laufende Rupserstreisen KK (von denen nur einer in der Ubbildung sichtbar ist) fort, an welchen die Klemmschrauben zur Aufnahme der Ruleitungsdrähte befestigt sind. Der


Ring ist um eine burch seinen Mittelpunkt gehende vertikale Achse drehbar, um in den magnetischen Meridian eingestellt werden zu können. In der Mitte des Aupferrings befindet sich die mit einer feinen Kreisteilung versehene Bussole. Die kurze Magnetnadel ist mittels eines Kokonsadens aufgehängt und trägt senkrecht zu ihrer Achse einen leichten,



701. Ablenkung der Magneinadel durch den galvanischen Strom.

bis an die Areisteilung heranreichenden Aluminiumzeiger, an bessen Enden die relative Lage der Wagnetnadel gegen die Areisteilung abgelesen wird. Mittels des seitsichen Knopses k kann die Magnetnadel durch einen von unten her gegen sie zu führenden Stift arretiert werden. Auf den Aupferring sind fünf Windungen von gleichmäßigem,wohlisoliertem Aupferdaht neben einander aufgewickelt, welche unten in besondere Klemmschrauben er endigen und für Messungen schwächerer Ströme

benutt werden. Die Zuleitungsbrähte ZZ werden nahe bei einander und um einander gewunden geführt, um eine direkte ablenkende Wirkung auf die Magnetnadel auszuschließen. Leitet man durch die Tangentenbussole einen Strom, so wird die Ragnetnadel aus dem



702. Tangentenbuffole.

magnetischen Meridian abgelentt; die Größe der Ablentung bietet ein Raß für die Stärke des Stroms. Die Stromstäcktift nämlich proportional der Tangente des Ablentungswinkels a, so daß die Gleichung für die Tangentenbussole lautet i = c. tang a. Die Größe c, welche nur von den Dimensionen des Instruments und von der Größe der Horizontalintensität des Erdmagnetismus abhängt, heißt der Reduktionsfaktor der Tangentenbussole. Die Tangentenbussole dient nur zur Messung stärkerer Ströme, zur Messung schwächerer dienen die Multiplikatoren oder die Galvanometer.

Die Kraft, mit welcher ein Teil eines Stromfreises (Abb. 703) auf einen in seinem Mittelpunkt besindlichen Ragnetpol pu wirkt, ist nach den Ampèreschen und Biot=Savartschen Geschen sentrecht gerichtet gegen die durch den Stromteil und den Magnetpol bestimmte Ebene, und ist proportional der Länge des Stromteils, der Stärke i des Stroms, der Stärke pess Magnetpols und umgekehrt proportional dem Quadrate des Radius. Ist die Länge des Stromstils gleich dem Kreisradius r, so ist also die Kraft P gleich dem Produkte aus Stroms

stärke und Polstärke dividiert durch den Radius. Hieraus ergibt sich eine einfache Desmition für die Einheit der Stromstärke in absolutem Maße. Setzen wir nämlich r=1 cm, ferner für P die Einheit der Kraft (Opne) und für μ die Einheit der Polstärke, so erhalten wir als Einheit der Stromstärke diejenige, welche in einem Stromkreise von 1 cm Radius stattsindet, wenn ein Teil der Peripherie, dessen Länge gleich 1 cm ik, auf den im Kreismittelpunkt besindlichen Magnetpol 1 die Kraftwirkung einer Dyne

ausübt. Der zehnte Teil dieser absoluten Stromeinheit ist das Umpere und bilbet die praktische Einheit zur Messung von Stromskärken. Eine andere Definition des Ampère wird später gegeben werden.


Galvanometer. Der Schweiggersche Multiplistator hat eine wesentliche Berbesserung von dem italienischen Physiter Nobili durch Einführung des von ihm zuerst tonstruierten astatischen Nadelpaars erfahren, welches den Zwec hat, die vom Erdmagnetismus herrührende Richttraft des Wagnets zu schwächen und dadurch die ablenkende Wirkung des Stroms zu vergrößern.

Ein aftatisches Nabelpaar (Abb. 704) besteht aus zwei gleichen Magnetnadeln von möglichst gleichem magnetischen Moment, welche in paralleler Lage durch ein vertikales Stäbchen berart mit einander verbunden sind, daß ihre Pole nach entgegengesetzen Richtungen

liegen, und daß sie sich als ein starres System um eine gemeinschaftliche Achse breben. Ein solches System frei aufgehängt, wird keine Tendenz zeigen, eine bestimmte Richtung anzunehmen; es würde, wenn die beiden Magnetnadeln absolut gleich stark magnetisiert

waren (was aber in ber Pragis nicht ausgeführt wird), in jeder Lage im Gleichgewicht fein: und wenn es aus feiner Gleichgewichtslage durch einen Strom abgelenkt wird, so wird bas auf dasselbe ausgeübte, vom Erdmagnetismus herrührende, rudtreibende Drehungsmoment nur fehr flein fein; es wird alfo auch einer geringeren Rraft bedürfen, um ein folches Magnetinftem aus ber Rubelage abzulenken, als für einen einzelnen Magnet erforberlich ware. Das Nabelbaar wird nun fo aufgehangt, daß eine der beiden Magnetnadeln innerhalb der ablenkenden Rolle, die andere außerhalb berselben sich befindet; infolgedessen wirkt der Strom auf beide Nadeln in demfelben Sinne. fo daß die ablenkende Wirkung des Stroms noch verdoppelt wird.

Abb. 705 stellt das Nobilische Galvanosmeter dar, welches von Nobili und Melloni zu ihren fundamentalen Untersuchungen über strahlende Wärme und später von Physiologen vielsach benutt worden ist. Das astatische Nadelpaar, welches gewöhnlich für die Besobachtung mit Fernrohr und Stale mit einem Spiegel versehen ist, ist an einem Kotonsaden aufgehängt und kann mittels der Schraube K gehoben und gesenkt werden. Die eine der beiden Nadeln schwingt innerhalb, die andere voberhalb der Drahtrolle. Die Bezeichnung



R₁ Color of the second of th


704. Aftatifchen Madelpaar.



705. Nobilifches Galvansmeter.

Multiplikator, welche ursprünglich nur für die Drahtrolle angewandt wurde, wird auch auf das ganze Instrument übertragen. Allgemein nennt man die zur Strommessung dienenden Instrumente Galvanometer. Zwischen der Drahtrolle und der oberen Radel besindet sich eine mit einer Kreisteilung versehene Kupserplatte, die gleichzeitig zur Dämpfung der Schwingungen des Nadelpaars dient. Zur Einstellung des Instruments dreht man, nachdem man es mittels der drei Stellschrauben horizontiert und die Schraube Egelöst hat, die Grundplatte, dis die auf ihr sitzende Drahtrolle sich im magnetischen

Meridian befindet; die obere Magnetnadel ichwebt alsbann gerade über dem Schlite der Rupferplatte. Die Buleitung bes Stroms erfolgt burch die beiben Rlemmen C und D.




gende Magnetring M ift in ber mit einem Torfionstopf f berfehenen Guspenfioneröhre an einem Roton: faden aufgehängt und fann mittels der Schraube d gehoben und ge-

fentt werden. Du

Durchmeffer der

beiben Multiplikatoren b und c ift fo groß, daß fie fich vollftandig über die als Dampfer bienende Rupferhulfe a bis gur Berührung mit bem Querftud verschieben



707. Wiedemanniches Spiegelgalvanometer.

laffen. Die arialen Durchbohrungen des burch einen Bertifalschnitt in zwei gleiche Bälften geteilten Rupferdampfere fonnen burd Glasplatten verschlossen werden. Der Spiegel, welcher in der Regel sowohl um eine vertis fale, als auch um eine horizontale Achie gedreht werden fann, ift burch eine mit einem Fenster versehene Holzbüchse k vor Luftftrömungen geschütt.

Störend für die Beobachtungen mit dem Galvanometer wirft ber Umftand, daß ber Magnet eine größere Reihe von Schwirgungen ausführt, ehe er feine Rubelage ein: nimmt. Um diefen Ubelftand zu beseitigen, umgibt man ihn, wie schon angebeutet, mit einer Aupferhülse. In dieser werden namlich durch die Schwingungen des Magnets. wie wir später feben werden. Strome induziert, welche ber Bewegung bes Magnets entgegenwirken und dieselben baber bampien. Gine vollständige Dampfung erhalt man mit dem sogenannten aperiodischen Spiegel galvanometer von Werner Siemens, bei welchem er zuerft ben Glodenmagnet angewandt hat. Derfelbe befteht aus einer 1 cm

weiten und 3 cm langen Stahlröhre, welche ber Lange nach biametral aufgeschlitt, unten offen und wie ein hufeisenmagnet magnetifiert ift (Abb. 708). Der Magnet, welcher einem aufgeschlitzten Fingerhute ähnelt, ist an seiner oberen Wölbung mit einem Stiel zur Beseiftigung des Spiegels versehen und schwingt in einer Höhlung, welche in vertikaler Richtung in eine Kupferkugel dis über die Mitte derselben hinaus gebohrt ist. Infolge des geringen Trägheitsmoments, der relativ starken Magnetisserung des Glockenmagnets und der Nähe seiner Pole gegen die Wandungen der ihn eng umschließenden Kupferkugel ist die Dämpfung so stark, daß die Bewegung eine aperiodische ist, d. h. der Magnet, aus seiner Ruhelage abgelenkt, kehrt nach einer einzigen Schwingung in dieselbe zurück.

Eins der ausgezeichnetsten und empfindlichsten elektrischen Präzissionsmeßinstrumente ist das aftatische Galvanometer von Sir William Thomson (Lord Relvin). Bei dem von Elliot Brothers in London nach den Angaben von B. Thomson ausgeführten aftatischen Galvanometer (Abb. 709) ist der Spiegel aus einem dünnen, mikrostopischen Deckgläschen hergestellt, während das Magnetsustem durch fünf leichte, flache und kurze (etwa 4 mm lange) Magnete gebildet wird, welche in gleicher Richtung parallel neben einander auf die Rücseite des Deckgläschens geklebt sind. Zwei solcher Magnetsusteme (von denen das eine auf ein Glimmerplättichen aufgeklebt ist) sind durch ein Aluminiumstädigen zu einem astatischen Paar vereinigt. Zedes der beiden Magnetsusteme besindet sich im Mittelpunkt einer Trahtrolle von kreissörmigem Duerschnitt. Zede Rolle besteht aus zwei Hälften, die sich so an einander lehnen, daß sie nur für den die beiden Nadeln verbindenden


Alluminiumstab Raum lassen. Der Strom durchfließt die beiden Rollen in entgegengeseter Richtung, um deren Wirkung zu verstärken. Mittels eines oberhalb der Rollen auf und ab zu beswegenden und durch ein Zahngetriebe zu drehenden, bügelförmigen Richtmagnets kann die Empfindlichkeit des Instruments beliebig geändert werden. Die Schwingungsdauer des Magnetspstems ist sehr klein, die Dämpfung sehr stark. Nach dem Prinzip des Thomsonschen Galvanometers sind aftatische Galvanometer konstruiert worden von Werner Siemens (mit einem aftatischen Paar von Glodenmagneten) und in neuerer Zeit von vielen anderen, die sich aber im wesentlichen nicht vom Thomsonschen Galvanometer unterscheiden; man ist dabei bestrebt gewesen, die Magnetspsteme noch leichter zu konstruieren und sie nach dem Vorgange von Vernon Bons an möglichst feinen Quarzsäden aufzuhängen.

Bu einem der verbreitetsten Definftrumente für wissenschaft=



708 Siemensscher Glockenmagnet.

liche und technische elettrische Messungen ift in neuerer Beit bas Siemensiche Torfionegalvanometer geworden, beffen Magnet an einer Spiralfeber befestigt ift. Die drehende Wirkung, welche von dem Strom auf den Magnet ausgeübt wird, wird badurch aufgehoben, daß man die Spiralfeder in entgegengefestem Sinne breht. Der Torfionswinkel ber Spiralfeber ift proportional der Intensität bes die Galvanometerspirale durchfliegenden Stroms; bas Inftrument bient baber bireft gur Defjung von Stromintenfitaten, tann aber indirett bequem auch zur Meffung von Spannungebifferengen und Widerständen angewandt werben und wird fehr häufig zur Juftierung anderer Degapparate benutt. Zwischen zwei vertital ftebenden Stromrollen (Abb. 710 u. 711) ift an einem Rofonfaden mittels eines Meffingftabchens ein Glodenmagnet aufgehangt. Un bem Stabchen ift ein leichter, ichrag nach oben gerichteter Aluminiumzeiger befestigt, welcher bis an die das Gehäuse des Apparats oben abschließende Glasplatte reicht, auf welche eine Rreisteilung eingeat ift. Un dem Stabchen ift ferner bas eine Ende einer feinen Spiralfeber f befestigt, beren anberes Ende an einem brebbaren Meffingknopf aufgehängt ift, welcher gleichfalls einen horizontalen, über ber Kreisteilung ber Glasplatte einspielenden Beiger z tragt. Un bem ben Glodenmagnet tragenden Stabchen find noch zwischen Messingplatten mm zwei Glimmerflügel gg angebracht, welche bei der Ablentung des Magnets eine starte Luftdampfung bewirten, so daß derselbe sehr rasch (nach etwa brei Schwingungen) zur Ruhe kommt. Das Instrument wird auf einer soliden Unterlage so aufgestellt, daß der mit N bezeichnete Pol des Magnets ungefähr nach Norben zeigt. Nachbem man alfo burch Linksbreben ber in bie Solzplatte führenden (in ber Abbilbung nicht sichtbaren) Schraube bie Arretierungsvorrichtung des Magnets gelöst hat, stellt man mittels ber brei Stellschrauben bas Inftrument fo ein, daß bie am unteren Ende des Magnets befestigte Spipe gerade über dem Schnittpunkte eines darunter angebrachten Rreuges ichwebt. Sierauf ftellt man ben Torfionszeiger mittels ber großeren randrierten Schraube s über ber Glasplatte auf ben Rullpunkt ber Teilung und dreht nach Lösen ber Schraube a die Holzplatte und bamit die Galvanometerrollen so lange, bis ber am Magnet befestigte Beiger auf Rull zeigt ober gleichmäßig um Rull fcmingt. In diefer Stellung werden die Galvanometerrollen burch die Schraube a feftgeftellt. Bei ber Meffung find die Buleitungebrahte fo an die Rlemmichrauben zu befestigen, bag ber



709. Thomfone aftatifches Galvanometer.

Uhrzeigers gebreht, bis der Magnetzeiger wieder auf Rull zeigt. Der abgelefene Torfionewintel ift proportional ber zu meffenden Bahrend bei ben bisher beschriebenen Galvanometern ftets ein Magnet, welcher um

> ein Galvanometer beichrieben werden, bei welchem umgefehrt eine bewegliche stromdurch flossene Spirale von einem feststehenden

> Magnet aus ihrer Gleichgewichtslage ab gelentt wird. Form des Galvano: meters wird gerade in neuerer Reit baufig angewandt, weil bei ibm bie magnetischen Storungen vermieden merben, welche durch das Borbeiführen eleftris scher Bahnen verur-

facht, die Ausführung genauer Meffungen mit Silfe anderer Galvanometertypen beeinträchtigen.

Das nach diesem Prinzipe konstruierte Deprez = d'Arsonvalsche Spiegelgalvanometer hat folgende Ginrichtung: Bwifden ben Schenkeln eines ftarten Sufeisenmagnets (Abb. 712) ist ein vierediger Drahtrahmen zwischen Metalldrähten, welche zugleich gur Stromzuführung dienen, und deren Spannung durch eine mit einer Schraube versehene Feber reguliert werden fann, berart aufgehängt, daß er um eine vertifale (gur Achje bes hufeisenmagnets sentrechte) Uchse sich breben tann. Innerhalb des Rahmens befindet na ein hohler Cylinder von weichem Gifen, welcher die Intenfität bes magnetischen Feld noch verstärft. Fließt ein Strom durch ben Rahmen, so wird dieser aus seiner Gleichgewichtslage abgelentt, und die Große der Ablentung, welche ein Dag fur bie Stromftarte bilbet, wird in bem mit bem Rahmen fest verbundenen Spiegel mittels gernrohr und Stale beobachtet. Bur Erhöhung ber Empfindlichkeit wird häufig anftatt bei

unteren Aufhängungsbrahts ein in Quedfilber tauchender, feiner Platindraht als untere Stromzuführung angewandt.


Abb. 713 und 714 stellt das neueste, von der Firma Siemens und Halste nach Deprez-d'Arsonval konstruierte Spiegelgalvanometer mit feststehendem Magnetsustem und beweglicher Spule dar, und zwar zeigt Abb. 713 das nach Lösen zweier Schrauben her-ausziehbare Messingrohr, welches den Eisenkern und die bewegliche Spule trägt, Abb. 714 das Magnetsustem, welches von sechs neben einander besindlichen Huseisenmagneten gebildet wird. Der als dikwandiger Hohlechlinder konstruierte Eisenkern, der sich zwischen den Polschuhen besindet, dient dazu, das Feld möglichst gleichsverig zu gestalten und damit


die Broportionali= tät der Ausschläge zu fichern. In dem Raume awischen Sohlenlinder und Bolichuhen ift an einem feinen, aus Phosphorbronze= braht gewalzten Bande, bas gleich= zeitig den Spiegel trägt, ein Rupfer= rahmen, auf bem die Wickelung sich befindet, aufge= banat. Das De= tallband und eine am unteren Enbe der Spule befestigte, feine Spi= ralfeder dienen als Stromzuführung. Mit Bilfe einer an der Borberfeite fichtbaren Arretierungsvorrichtung läßt sich beim Transport die be= wegliche Spule feftftellen.


Elettro=

frangofischen Physiters Umpere.

magnetismus.








710 u. 711. Siemenosches Corfionogalvanometer.

Kurz nach der Derstedtschen Entdedung ist von dem französischen Physier Arago im Jahre 1820 gefunden worden, daß Eisen und Stahl magnetisch werden, wenn man sie in die Nähe eines von einem galvanischen Strom durchstossenen Leiters bringt. Taucht man einen von einem galvanischen Strom durchstossenen Draht in Eisenfeilspäne, so werden diese von ihm angezogen und bleiben an ihm hasten. Der strom-durchstossene Leiter ruft in seiner Nähe ein magnetisches Krastseld hervor und ist, wie sich experimentell nachweisen läßt, seiner ganzen Länge nach von treissörmigen Krastslinien umgeben, deren Mittelpunkte auf der Uchse des Leiters liegen, und deren Ebenen ihn senkrecht durchsehen. Die magnetische Wirkung wird noch verstärkt, wenn man einen stromdurchstossenen Leiter anwendet, der aus einer größeren Anzahl von parallelen, nahe an einander liegenden und von einander isolierten, kreissörmigen Windungen besteht. Man nennt ein solches Gebilde Solenoid nach dem Vorgange des berühmten

Ampère, bessen Name mit der Geschichte des Elektromagnetismus auf unvergängliche Weise verbunden ist, gehört, obwohl die Zahl der Arbeiten, welche er der Wissenschaft geschenkt hat, eine verhältnismäßig geringe ist, doch zu den bedeutendsten Physikern, die je gelebt haben. Er ist zu Lyon am 22. Januar 1775 geboren und zeigte schon früh einen außerordentlich regen Bildungstrieb. Als sein väterliches Vermögen durch die




712. Deprez-d'Arsonvalschen Spiegelgalvanometer.

718 u. 714. Spiegelgalvansmeter nach Peprez-d'Arssurd, konfirmiert von Siemens und Salske.

starb am 10. August 1836 auf einer Reise, die er als Generalinspektor der Universitäten unternommen hatte. Außer seinen berühmten Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrizität hat er einzelne Probleme der Mechanik, der Optik und auch der Bahrscheinlichkeiterechnung behandelt, welche durchweg den Stempel des Klassischen an sich tragen.

Ein solches Solenoid verhalt fich genau wie ein Magnet. Denn hangen wir es an ben beiben Enden s, und s, (Abb. 715) in zwei Quedfilbernapfchen berart auf, daß es fic



um die durch s₁ und s₂ gehende Vertikale frei drehen kann, und leiten einen Strom hindurch, so stellt es sich mit seiner Längsrichtung in den magnetischen Weridian, genau wie ein Magnet; seine einzelnen Kreiswindungen stehen senkrecht zum magnetischen Weridian. Auch in seinen anderen Krastwirkungen äußert es sich wie ein Wagnet. Rähern wir z. B. den Nordpol eines Magnets dem Solenoid, so wird das eine Ende desselben angezogen, während das andere abgestoßen wird. Welches Ende angezogen und welches abgestoßen wird, hängt von der Richtung des das Solenoid durchsließenden Stroms ab. Dies übereinstimmende Verhalten zwischen Magneten und elektrischen

Strömen führte Ampère zu ber Theorie, daß die Ursache des Magnetismus in elektrischen Molekularströmen zu suchen sei, welche in dem magnetischen Körper dessen kleinste Teilchen stets in derselben Richtung umkreisen. Auch das sonstige Verhalten eines stromdurchsslossenen Solenoids stimmt mit dem eines Magnets vollständig überein. Richt nur daß es Eisen anzieht, und zwar an den beiden Enden mit der größten Kraft, in der Mitte dagegen gar nicht, induziert es auch in Eisen und Stahl Magnetismus. Ein Eisenstad in eine von einem Strom durchslossene, isolierte Spirale gesteckt (Ubb. 716), verstärkt die Wirkung derselben auf die Magnetnadel oder auf einen stromdurchslossenen, bewegslichen Leiter in erheblichem Maße. Der Eisens oder Stahlstad wird dabei selbst sehr start magnetisch, und zwar in der Weise, daß er an demselben Ende wie das Solenoid

einen Nordpol, an dem anderen einen Südpol erhält. Nach der Ampèreschen Regel ist stets dasjenige Ende des Stades ein Nordpol, welches man zur linken Hand hat, wenn man sich in dem Draht des Solenoids in der Richtung des positiven Stroms mit dem Gesicht dem Magnetstad zugewandt schwimmend denkt. Demgemäß wird in dem Eisenstad der Abb. 716 links ein Südpol, rechts ein Nordpol erzeugt.

Beiches Gifen verliert feinen Magnetismus sogleich wieber, wenn der Strom unterbrochen wird; bei Stahl bagegen bleibt ber magnetische Zustand auch nach dem Aufhören des Stroms in der Spirale noch bestehen; man wendet beshalb ftromburchfloffene Magnetisierungs= fpiralen jest allgemein an, um fraftige Stahlmagnete gu erzeugen. Wichtiger aber als biefe find die Elettromagnete, bas find Stabe aus weichem Gifen, welche von einer stromdurch= floffenen Spirale umgeben find und nur zeitweilig magnetisch




717. André Maris Ampère.

sind, nämlich so lange, als in der Spirale der Strom zirkuliert. Ebenso wie ein gerader Stab, kann natürlich auch ein huseisensörmig gebogener Stab aus weichem Eisen magnettsiert werden. Man denke sich nämlich die Enden eines zunächst geradlinigen Eisenstades in derselben Richtung von einer Spirale umwunden, hernach den Stab huseisensörmig gebogen (Abb. 718) und dann durch die Spirale einen Strom in der durch die Pfeile angedeuteten Richtung gesandt, so erhält man einen Huseisenelektromagnet, welcher zusolge der Ampereschen Regel links seinen Nordpol und rechts seinen Südpol hat. Überseinstimmend mit der Ampereschen Regel ist die von Dove gegebene, daß wenn man die Pole des Elektromagnets von oben ansieht (Abb. 719), derzenige der Nordpol ist, um welchen der positive Strom entgegengesett der Bewegung des Uhrzeigers kreist, und derzenige der Südpol, um welchen der positive Strom im Sinne der Bewegung des Uhrzeigers strömt.

Die Stärke der Magnetissierung nimmt mit der Anzahl n der Windungen und mit ber Stärke i des magnetissierenden Stroms zu. Wird lettere in Ampère gegeben, so pflegt man das Produkt n.i die Anzahl der Ampèrewindungen zu nennen.

Mit dem Aufhören der magnetisierenden Kraft verschwindet auch beim weichen Gifen der Magnetismus nicht sofort, sondern bleibt noch eine gewisse megbare Zeit bestehen. Die auf dieser Thatsache beruhenden Erscheinungen der Hiftenstells find bereits S. 488




720. Elektromagnet.

Man tann auf die vorhin angegebene Beife außerorbentlich ftarte Elettromagnete herftellen. Gine ber gebrauchlichften Gormen ift durch Abb. 720 bargeftellt. 3mei ver-Gifencolinder titale find durch eine horis zontale Eifenplatte mit einander verbunden. Reber ber Gifenterne ift von drei Magnetis fierungefpiralen umgeben, die mit Rlemm ichrauben verfeben find, um verschiedene Schaltungsweisen (hinter=. neben ein= ander oder gemijcht ju

erwähnt worden.

ermöglichen. Wittle bes Ruhmkorffichen Kommutators o kann die Richtung des Stroms beliebig gewechselt werden. Mit Hilje eines solchen Elektromagnets mit passend zugespitzten Ankern und einer geeigneten Aufhängungsvorrichtung (wie sie 3. B. Abb. 721 darstellt) läßt sich, wie



721. Aufhangungevorrichtung für den Glektromagnet. 722. Anhmkorfficher Glektromagnet.

Grade auf fast alle Substanzen stattfindet, und daß wir zwei Hauptgruppen von Korpern unterscheiden können, nämlich solche, welche von einem Magnetpol angezogen werden, wie Eisen, und solche, welche abgestoßen werden, wie Wismut. Die ersteren nennt man paramagnetisch, die zweiten diamagnetisch. Ein Städchen aus einer paramagnetischen Substanz zwischen die Anker des von einem hinreichend starken Strome gespeisten Ragnets gebracht, stellt sich mit seiner Längsrichtung achsial, d. h. in die Verbindungslinie der


Bole. während ein Stäbchen aus einer diamagnetischen Substanz sich äguatorial. d. h. senkrecht zu jener Berbindungslinie ftellt. Gifen, Nidel, Robalt, Platin find 3. B. paramagne-

tische, Rupfer, Bint, Antimon, Wismut biamagnetische Gubftangen. Bon Fluffigkeiten ift g. B. Gifenchloridlöfung paramagnetisch, bestilliertes Wasser bagegen biamagnetisch, die Mehr= zahl der Gase ist mit Ausnahme des Sauerstoffs diamagnetisch.


Einwirkung bes Magnetismus auf bas Licht. Im Jahre 1845 machte Faraday die für ben Bufammenhang zwischen Licht- und elettrischen Erscheinungen wichtige Entbedung ber "Magnetisierbarteit des Lichtstrahls". Er fand, daß burchsichtige Rörper unter bem Ginflusse einer starten magnetisierenden Kraft die Fähigkeit erlangen, die Bolarisationsebene des Lichts zu breben.

Bur Ausführung biefes Berfuchs und auch für quantitative Bestimmungen eignet sich eine von Ruhmtorff angegebene Ronftruttion bes Eleftromagnets (Abb. 722). 3mei fehr ftarte, horizontal gelagerte Eleftromagnete M und N, welche auf ihrer Unterlage K gegen einander ver= schoben und in jeder Lage mittels zweier Flügel= schrauben festgeklemmt werden konnen, find mit einander berart verbunden, daß, wenn ein von einer ftarten Batterie gelieferter Strom, welcher mittels des Rommutators H nach der einen oder anderen Richtung geschloffen werden fann, fie durchfließt, an den beiben einander zugekehrten Enden der Spiralen ungleichnamige Pole erzeugt werden. Die Unter bes Elettromagnets find ber Länge ihrer Achse nach durchbohrt. In b und a befinden fich zwei Nicoliche Prismen; das erfte, 728. pringip des vor welchem eine Lichtquelle, etwa eine Natrium= Febergalvanometers.

flamme, aufgestellt ift, dient als Polarisator, das zweite kann als Analysator mittels einer Alhydade gedreht und die Große der Drehung an einem geteilten Rreife abgelefen werben. Man bringt zwischen bie Pole des Glektromagnets das durchsichtige Medium c und dreht den Analysator fo lange, bis bas Besichtsfeld für ben durch ben Unalpfator nach ber Lichtquelle hin= schauenden Beobachter vollständig dunkel erscheint; die Hauptschnitte ber beiden Nicols stehen alsdann senkrecht auf einander. Erregt man nun ben Magnet, so wird das Gesichtsfeld wieder erhellt; dreht man dann den Analysator, bis wieder vollständige Dunkelheit bes Besichtsfelds eintritt,



724. Achiraniche Jedergalvanometer.



725. Wagner . Heeficher Selbftunterbrecher.

so tann man an dem Teiltreise ablesen, um welchen Winkel die Bolarisationsebene des Lichtftrahle um feine Fortpflanzungerichtung als Achfe burch ben Magnet gebreht worden ift.

Faraday hat gefunden, daß die Drehung der Bolarisationsebene nach der Richtung erfolgt, in welcher der positive Strom die Windungen der Spirale durchfließt, daß ihre

Broke proportional ift der Lange ber burchftrablten Schicht, ferner proportional ber Intenfitat bes magnetifierenden Stroms, und bag fie abhängig ift von ber Natur bes burchftrablten Mediums. Das elektromagnetische Drehungsvermögen bes Schwefelkohlenftoffs wird haufig jur Mefjung ber Intenfität ftarter Strome und ftarter magnetischer Kraftfelber angewandt.

Einwirkung eines Solenoids auf weiches Gifen. Befindet fich in der Berlangerung ber Achie eines Solenoids (Abb. 723) S ein Stab E aus weichem Eisen an ciner Spiralfeder f aufgehängt, fo wird er, wenn burch das Solenoid ein Strom geschieft wird, fo magnetifiert, bag er von bem Solenoid angezogen, und wenn ber Strom ftart genug ift, in basselbe hineingezogen wird. Die Rraft, mit welcher bie Sineinziehung erfolgt, ergibt fich nach ben Berfuchen von Sankel und Dub proportional dem Quadrate ber Stromftarte und bem Quabrate ber Windungsaahl, fo bag bei gegebener Windungs gahl aus ber Tiefe bes Ginfintens auf Die Stromftarte gefcoloffen werden fann. hierauf



726. Samuel Marfe.

abwechselnd geschlossen und geöffnet wird.

beruht bie Ginrichtung eines einfachen Strommekappa: rats, bes fogenannten Feber:

galvanometers von Rohlraufch (Abb. 724), bei welchem ebenfalls eine an Spiralfeber einer aufae= hangte Gifenröhre in ein ftromdurchfloffenes Colenoid hineingezogen wird, und die Tiefe des Eindringens an einer empirisch graduierten Stale ein Dlaß für die Strom: stärte liefert.

Der felbftthätige Unterbrecher. Auf ber Eigenschaft. des weichen Gifens, zum Gleftromagnet zu werden durch einen Strom und bei Aufhören desielben wieder den Magnetismus ju verlieren, beruht die Konftruftion des felbitthätigen Unterbrechers, einer fleinen, wichtigen Maschine, durch welche auf fehr finnreiche Beife ein Strom in ichnellen Berioden felbitthätig geschloffen und geöffnet wird.

In Abb. 725 ift ein Bagner-Neeficher Gelbstunterbrecher bargeftellt, welcher burch seine hin- und hergehende Bewegung ben Strom abwechselnd schließt und öffnet. U if ber Eleftromagnet, beffen Schenkel, um einen raschen Wechsel bes Magnetismus zu ermöglichen, aus eisernen Röhren hergestellt und nur an ben Enden burch maffive eiferne Rappen geschloffen find; ber Unter n ift an einer Meffingfeber oo befestigt, beren rechtet Ende festgeklemmt ift, und auf welcher eine kleine ichwache geber p mit aufgelotetem Diefes brudt bei geöffnetem Strom gegen bie in eine Platinipite Platinblech c sist. endigende, in den Messingstab b eingesette Schraube q. Die Enden des um den Glettromagnet gewidelten Drahts führen zu den Klemmen e und f. Berbindet man die Rlemmen a und e burch einen Draht und führt zu den Rlemmen d und f bie Bole einer Batterie, so wird dadurch ber Strom gefcoloffen, infolgebeffen ber Elektromagnet M erregt und der Anker n angezogen; dadurch wird der Kontakt bei o unterbrochen und der Strom geöffnet; badurch fällt ber Unter gurud und schließt wieber ben Strom u. f. m.; es wird so durch den Strom selbst eine oscillierende Bewegung erzeugt, durch welche er


Der Morsesche Apparat. Denken wir uns den Anker n des Kleinen Elektromagnets als den einen Arm eines zweiarmigen, durch eine Feder i sestgehaltenen Hebels (Abb. 727), dessen zweiter Arm einen Stift o tragen möge, welcher beim Erregen des Elektromagnets gegen einen durch ein Uhrwerk vorbeigezogenen Papierstreisen gedrückt wird, so haben wir das Prinzip des Morseschen Schreibtelegraphen. Wird der Strom geöffnet, so zieht die Feder den Anker n vom Elektromagnet und also auch den Schreibsstift vom Papier sort. Je nachdem man mittels eines geeigneten Stromschlüssels T, des sogenannten Tasters, kürzere oder längere Zeit schließt, erhält man auf dem Papierstreisen Punkte oder Striche, aus denen sich bekannt-

lich das Morsesche Alphabet zusammensett.
Es kann hier weder auf die geschichtsliche Entwickelung eines der ältesten und wichtigsten Zweige der angewandten Elektrizitätslehre, der Telegraphie, noch auf den hohen Grad der Bervollkommnung, welchen dieselbe heute erlangt hat, eingegangen werden, da dieses Gebiet der Elektrotechnik in einem besonderen

Bande bieses Wertes seine Behandlung findet.

Aus bemfelben Grunde wollen wir uns barauf beidran= ten, aus ben mannia= fachen Anwendungen des Elettromagnetis= mus zur Konstruttion von Bewegungsmecha= nismen, gum Schluffe Diefes Rapitels nur noch eine ber ältesten Majdinen zu beichrei= ben, welche die Um= fetung bes galvani= ichen Stroms in mecha= nifche Energie ermög= liфt, nämlich die Ritchiesche Maschine.

Abb. 728 auf folgender Seite stellt



727. Morfefcher Schreibapparat.


Ritchies elektromagnetische Maschine vor. Sie besteht aus einem permanenten, huseisenförmigen Stahlmagnet NS mit nach oben gekehrten Schenkeln, in beren Mitte sich eine vertikale, stählerne, in Spisen laufende Achse besindet, welche einen huseisensormigen Elektromagnet AB trägt, dessen Pole bei der Rotation gerade über den Polen des permanenten Magnets sortgehen. Die Uchse trägt ferner einen kleinen, zweiteiligen Rommutator, auf bessen von einander isolierten, metallnen Halbringen h und i die beiden Enden o und p der Magnetisierungsspirale besestigt sind, und auf denen die Stromzuleitungssedern f und gschleisen. Bei der in der Abbildung angegebenen Richtung des magnetisierenden Stroms wird A ein Südpol und also von N angezogen, während der Nordpol B von S angezogen wird; der Elektromagnet wird sich infolgedessen die Pole des Elektromagnets über die des Stahlmagnets sortgehen, tritt durch den Kommutator Stromwechsel ein, A wird jest von N und ebenso B von S abgestoßen, und die Rotation erfolgt, indem sich der Vorgang

nach jeber halben Umdrehung wiederholt, stets in berselben Richtung. Durch ein Zahnradgetriebe kann die Rotation der Achse auf ein Schwungrad übertragen und demgemäß Elektrizität in mechanische Energie umgesetzt werden.

Chemische Birkungen des galvanischen Stroms.

Bei der Fortleitung des galvanischen Stroms unterschieden wir bereits Leiter erster Klasse, welche durch den galvanischen Strom keine wesenkliche Anderung erleiden, und Leiter zweiter Klasse, welche durch den galvanischen Strom chemisch verändert, nämlich in ihre Bestandteile zerlegt werden, die sich an den Stromzusührungsstellen ausscheiden. Taucht man einen Zink- und einen Platinstreisen in verdünnte Schweselsäure und verdicht sie durch einen Schließungsdraht, so sinden in dem so gebildeten Element chemische Borgänge statt: Der im Wasser enthaltene Sauerstoff verdindet sich mit dem Zink zu Zinkozyd und dieses mit der Schweselsäure zu schweselsaurem Zinkozyd, während der frei gewordene

Basserstoff an dem Platinstreisen aufsteigt. Das Zinkorpd löst sich beständig von der Zinkoberstäche los; infolgedessen wird von



728. Ritchies elektramagnetische Maschine. (Bu Ceite 568 geborig.)



729. gefmanniches Beltemeter.

ber reinen Zinkobersläche immer von neuem Sauerstoff angezogen und das so gebildet Zinkoryd wieder aufgelöst. Solange noch Zink sich auflösen kann, so lange zirkuliert in dem Schließungskreis ein galvanischer Strom. Aber nicht nur in dem galvanischen Elemem selbst werden durch den galvanischen Strom chemische Prozesse hervorgerusen, sondern in allen stromdurchslossenen Leitern zweiter Klasse. Berbindet man die Endpole einer aus mehreren, hinter einander geschalteten Elementen bestehenden Batterie mit zwei Platinstreisen und taucht sie in angesäuertes Wasser, so wird dieses, wie zuerst Nicholson und Carlisle bald nach der Entdedung der Boltaschen Säule im Jahre 1800 zeigten, in seine Bestandteile zersetzt, und zwar entwickelt sich an dem mit dem positiven Pol der Batterie verbundenen Platinstreisen Sauerstoff, an dem mit dem negativen Pol der Batterie verbundenen Platinstreisen Wasserstoff. Die Zersetung sindet anschenend nur an den Stromzussührungsstellen statt, an anderen Stellen ist keine Spur einer chemischen Zersetzung oder Gasentwicklung wahrnehmbar. Der Borgang läßt sich nach Grotthus solgendermaßen erklären: Durch den galvanischen Strom werden, wenn er hinreichend

start ist, die zu Wassermolekülen verbundenen Sauerstoff- und Wasserktoffatome von einander getrennt; jedes frei gewordene Wasserstoffatom verdindet sich mit dem Sauerstoffatom des ihm nächst benachbarten Wassermoleküls, hierdurch wird wieder das mit jenem Sauerstoffatom verdunden gewesene Wasserstoffatom frei, welches wieder zersehend auf das nächt benachbarte Wasserwolekül wirtt; und dieser Vorgang schreitet von Wolekül zu Wolekül fort bis zu den Elektroden, die das Wasserstoffatom des letzten Wassermoleküls kein Sauerstoffatom mehr vorsindet, mit dem es sich vereinigen könnte, und deshalb in Gassorm an der negativen Elektrode frei wird. Im Innern der Flüssigkeit ist keine Gasentwicklung wahrnehmbar, weil jeder Zersehung der Wasserwoleküle sofort wieder eine Wiedervereinigung folgt. Eine andere Erklärungsweise, welche sich den Thatsachen besser anzupassen scheint, liefert die alsbald (S. 556) zu besprechende Dissociationstheorie.

Um die entwickelten Gase einzeln aufzusangen, kann man sich zweckmäßig eines einsfachen, von A. B. Sofmann angegebenen Apparats, des sogenannten Hofmannschen Boltameters bedienen (Abb. 729).

In die beiden graduierten und durch Sähne verichliegbaren Schentel einesU-förmigen Rohrs AB find unten Platindrähte p und p' eingeichmolzen. welche fich in Platinbleche fortfegen. Bon ber unteren Biegungestelle zweigt sich eine vertifale, oben zu einer Rugel K erweiterte Röhre R ab. Nachdem der Apparat mit angefäuertem Baffer gefüllt ift, werben bie Sahne h und h' gefchloffen. Berbindet man nun die Platindrähte mit den Endpolen der Batterie, fo fteigen die beiben Bafe bon ben Platinblechen aus in die geteilten Röhren auf und treiben die Muffigfeit in die mittlere Röhre hinauf. Der Bersuch zeigt, daß das



780. Sir Sumphrey Davy.

Bolumen des (in der Röhre B) entwickelten Wasserstoffs doppelt so groß ist, als das Bolumen des (in der Röhre A) entwickelten Sauerstoffs. Die Zersetzung findet also nach denselben Berhältnissen statt, nach welchen sich Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser vereinigen.

Im Jahre 1807 gelang es humphren Davy, die Zersetbarkeit der Alkalien und Erden, welche man bis dahin für elementare Körper gehalten hatte, nachzuweisen und zu zeigen, daß sie Oxyde, d. i. einfache Berbindungen gewisser Metalle mit Sauerstoff sind. In der Pottasche fand er das Kalium, in der Soda das Natrium; Calcium, Magnesium, Aluminium und Silicium wurden als die Hauptbestandteile der Kall-, der Tall-, der Thonerde und des Kiesels erkannt, Thatsachen, welche für die Entwicklung der Chemie von hervorragendster Bedeutung waren.

Bei Anwesenheit der atmosphärischen Luft ist es nicht möglich, Kalium oder Natrium in gediegenem Zustande längere Zeit zu erhalten. Ihre Berwandtschaft zum Sauerstoff ist so groß, daß sie denselben aus der Luft an sich reißen und sich mit ihm verbinden. Deswegen findet man diese Elemente auch nicht in der Natur in gediegenem Zustande, und es hat langer Zeit und einer hohen Ausbildung der Wissenschaft bedurft, um sie aus ihren Berbindungen darzustellen. Davy gelang es, indem er einen Block Pottasche

(geschmolzen und wasserfrei) mit dem positiven Pol einer starken galvanischen Batterie verband und den negativen Pol in eine mit Quecksilber ausgefüllte Höhlung dieses Blocks leitete (Abb. 731). Das am negativen Pol sich ausscheidende Kalium, welches bei früheren Bersuchen infolge seiner Ausscheidung in sehr sein verteiltem Zustande immer verbrannte, fand jett in dem Quecksilber einen Körper, der es vor den Einwirkungen der Luft schüpte, und mit dem es sich zu Kaliumamalgam verbinden konnte; aus diesem erhielt dann Davy das Kalium durch Abdestillieren des Quecksilbers. In gleicher Weise gewann Davy das Natrium durch Einwirkung des galvanischen Stroms auf Soda in geschmolzenem Zustande.

Leitet man den galvanischen Strom mittels zweier Platinstreisen in eine Chlornatriumlösung, so wird sowohl das Wasser, als auch das Salz zersett; an dem mit dem
positiven Pol der Batterie verbundenen Platinstreisen entwidelt sich Sauerstoff und Chlor,
während Natrium und Wasserstoff sich an dem mit dem negativen Pol der Batterie verbundenen Platinstreisen ausscheiben. Aus jeder Salzlösung, durch welche ein galvanischer Strom geleitet wird, scheidet sich das Metall (als elektropositiver Körper) stets an der
mit dem negativen Pol der Batterie verbundenen Zuleitungsstelle ab, während sich der Sauerstoff (als elektronegativer Körper) stets an der mit dem positiven Pol der Batterie
verbundenen Zuleitungsstelle entwickelt.War die Kochsalzlösung durch Lackmustinktur blau
gefärbt, so läßt sich, da Chlor ein starkes Entfärbungsmittel ist, aus dem Auftreten der
Entfärbung aus Chlorentwickelung schließen.

Leitet man die Bole der Batterie auf einen Streifen von Fliefpapier, welches mit einer Lösung von Jodfalium getränkt ift, so scheibet sich bas Jod, wie man aus der

Braunung erkennen kann, an dem positiven Pol aus, mahrend metallisches Kalium am negativen Pol frei wird.

Leitet man einen galvanischen Strom in eine mit Ladmustinktur gefärbte schwefelsaure Sodalösung, so wird die Soda von der Schwefelsäure getrennt, wie sich aus der am positiven Pole auftretenden roten Färbung erkennen läßt.



781. Dange Berfehung der Alkalien.

Man nennt den Vorgang der Zerfetung zusammengesetter Körper durch den galvanischen Strom nach der von Faraday eingesührten Nomenklatur Elektrolyse und die Substanz, welche durch den Strom zersett wird, Elektrolyt. Die Enden der Leitung, durch welche der galvanische Strom dem Elektrolyt zugeführt wird, heißen Elektroden (¿dic der Weg), und zwar heißt die mit dem positiven Pol der Batterie verbundene Elektrode die positive Elektrode oder Anode (àvá heraus) und die mit dem negativen Pol der Batterie verbundene die negative Elektrode oder Aathode (xará herab). Die Bestandteile, in welche der Elektrolyt durch den galvanischen Strom zerlegt wird, nennt man Jonen (ter gehen, wandern), und zwar daszenige Jon, welches sich an der positiven Elektrode abscheidet, den elektronegativen Bestandteil dei Elektrolyten oder das Anion, und daszenige Jon, welches sich an der negativen Elektrode abscheidet, den elektropositiven Bestandteil oder das Kation. Die Art und Beise, in welcher der galvanische Strom durch den von ihm zersetzen Elektrolyten fortgeleitet wird, bezeichnet man als elektrolytische Leitung oder Leitung durch Elektrolyse.

In neuerer Zeit neigt man zur Erklärung der elektrolytischen Leitung, anstatt der Grotthußschen Theorie (vgl. S. 554) einer von Rudolf Clausius aufgeftellten und von Svante Arrhenius weiter ausgebildeten Theorie zu, der zusolge ein Teil der Moleküle eines Elektrolyten, auch wenn er nicht von einem Strom durchslossen ist, in mit Elektrizität geladene, freie Jonen gespalten ist. Trop dieser Ladungen erscheint der Elektrolyt, da die Volumeneinheit desselben ebenso viel Anionen wie Nationen enthält, deren einzelne Ladungen mit negativer, beziehungsweise mit positiver Elektrizität, ihrem absolutem Werte nach einander gleich sind, unelektrisch. Wird nun der Elektrolyt von einem Strom durchstossen, so wird durch die elektrische Kraft eine Bewegung der freien Jonen bewirkt, und zwar werden die mit negativer Elektrizität geladenen Anionen nach der Anode, die mit positiver Elektrizität geladenen Kathode getriebeu. Die Jonen geben

ihre Ladungen an die Elektroden ab und sind, nachdem sie auf diese Weise unelektrisch geworden, die Produkte der Elektrolyse.

Die Gesethe der elektrolytischen Wirkung des galvanischen Stroms sind von Faradah aufgefunden worden und lauten:

Die von einem galvanischen Strom zersetzte Menge eines Elektrolyten ist proportional der Stärke und Zeitdauer des Stroms, d. h. proportional der durch den Elektrolyten hindurchgegangenen Elektrizitätsmenge.


Die durch benselben galvanischen Strom zersetten Mengen verschiedener Glektrolyte find einander chemisch äquivalent, b. h. sie verhalten sich zu einander, wie die Gewichtsverhaltniszahlen, nach benen sie chemische Berbindungen mit einander eingehen.

Beide Sabe lassen sich in folgenden zusammenfassen: Die durch den galvanischen Strom zersette ober aufgelöste oder niedergeschlagene Menge einer Substanz ift gleich dem Produtte aus der Stärke, aus der Beitdauer des Stroms und aus einer bestimmten, von der Natur der Substanz abhängigen Größe, welche elektrochemisches Aquivalent der

Substang genannt wird.

Das elektrochemischen Aquivalent einer Substanzist die von der Stromeinheit in der Zeiteinheit zersetze Menge dieser Substanz und kann in Gramm ausgedrückt werden, wenn die Stromeinheit in absolutem Maße gemessen ist. Ist das elektrochemische Üquivalent einer Substanz durch den Berssuch bestimmt, so lassen sich daraus die elektrochemischen Äquivalente der verschiedenen Substanzen mittels ihrer Üquivalentgewichte berechnen.

Da bie von einem galvanischen Strom in einer bestimmten Zeit zersetzte ober niedergeschlagene Wenge eines Elektro-Ihten der Intensität des Stroms proportional ist, so kann diese Wenge als Waß für die Inten-




782, Silbervoltameter.

fität des galvanischen Stroms benutt werden. Man nennt die Apparate, welche zur Messung der Zersetzungsmengen von Elektrolyten dienen, Boltameter.

Die von einem Strome in einer bestimmten Zeit aus einer Silberlösung elektroschtisch niedergeschlagene Silbermenge ist von verschiedenen Forschern mit großer Genauigkeit bestimmt worden, so daß man dieselbe zur Definition der praktischen Stromeinheit, des Ampère, benuth hat: Ein konstanter Strom hat die Stärke von 1 Ampère, wenn er beim Durchgang durch eine wässerige Lösung von salpetersaurem Silber O,001118 Gramm Silber in einer Sekunde niederschlägt. Da nach dem zweiten Faradayschen Geste der Elektrosyse die durch denselben Strom zersetzen Wengen der Substanzen ihren chemischen Äquivalentgewichten proportinal sind, so ergibt sich, unter Zugrundeslegung dieses Wertes für Silber, daß ein Strom von der Stärke 1 Ampère in der Sekunde O,0000228 g Kupser niederschlägt, oder O,0000028 g Wasser zersetzt oder endlich O,174 cdom Knallgas bei 0° C. und 76 cm Druck entwickelt.


Das Silbervoltameter. Eine zweckmäßige Form bes Silbervoltameters ist burch Abb. 732 dargestellt. Es besteht aus einer Platinschale P als Kathobe, welche mit einer wässerigen (15—30%) Lösung von reinem salpetersauren Silber gefüllt wird. Die Platinschale steht in metallischer Berbindung mit der einen der beiden auf dem Stative

befindlichen Klemmschrauben k_2 , zu welcher ber negative Bol der Kette geführt wird. Die Anode, welche längs einer mit der anderen Klemmschraube k_1 verbundenen Metallsäule verschoben werden kann, besteht aus einem Konus oder Stabe oder einer horizontalen Spirale aus chemisch reinem Silber, welche, um das Herabsallen von Silberteilchen zu verhüten, mit Musselin oder Fließpapier umhült, oder von einer kleinen Glasschale umgeben ist. Vor dem Versuche ist die Platinschale zuerst mit Salpetersäure und hierauf mit destilliertem Wasser zu waschen, dann im Lustbade zu erwärmen und im Exikator zu trocknen und abzukühlen. Danach wird sie einer genauen Wägung unterzogen. Alsdann wird das Voltameter mit der Silbernitratlösung gefüllt und die Kathode mit dem negativen, die Anode mit dem positiven Pol einer konstanten Batterie verbunden und die Zeitdauer, während welcher der Strom durch das Voltameter hindurchgeht und welche etwa eine halbe Stunde betragen mag, mittels einer guten Uhr gemessen. Nach Öffnung des Stroms ist die Kathode mit heißem destillierten Wasser abzuspülen, in einem Lustbade zu trocknen, um nach ersolgter Abkühlung wieder einer sorz-



Bei dem Rupfervoltameter wird als Elektrolyt eine fonzentrierte, wässerige Lösung von reinem schweselsauren Rupser (etwa ein Gewichtsteil des krystallisierten Salzes auf drei Gewichtsteile destillierten Wassers), als Anode eine Platte aus reinem Kupser, als Kathode eine solche aus Platin oder ebenfalls aus reinem Kupser angewandt.

Beim Wasservoltameter bient als Elektrolyt angesaucks Wasser, und zwar reine verdünnte (10—20 prozentige) Schweselsäure, als Elektroden bienen reine Platinbleche, welche mittels Platindrähten in das Meßrohr eingeschwolzen sind (Abb. 733). Entweder bestimmt man das Gewicht der zersetzen Wasserwenge durch Wägung vor und nach dem Versuche, nachdem man die Zersetzungsprodukte des Wassers während der Elektrolyse in die Atmosphäre hat entweichen lassen, oder man bestimmt das Volumen des während der Elektrolyse entwicklen Knallgases (Knallgasvoltameter), indem gleichzeitig die Temperatur und der Druck, unter welchem das Gas ausgesangen wird, gemessen wird. Zur Basserzetzung ist mindestens die Anwendung von 3 Daniellschen Elementen erforderlich, da die Polarisation Wasserstoff-Sauerstoff aus Platin saft 3 Volt beträgt.



788. Waffervaltameter.

Bolarifation. Bei bem auf S. 554 angeführten Berfuche, bei welchem ein galwenischer Strom mittels Blatineleftroben in angefäuertes Baffer geleitet murbe, wird bon ber Unobe ber elettronegative Bestandteil bes Baffers (ber Sauerstoff) und von ber Rathode ber elektropositive Bestandteil (ber Wasserstoff) angezogen; die beiden Blatinelektroden werden isfolgebessen polarisiert, b. h. sie werden mit bunnen Gasichichten von Sauerstoff, resp. Baffer ftoff überzogen, welche, wenn man den galvanischen Strom unterbricht und die Platineleftroben burch einen Draht verbindet, einen neuen galvanischen Strom hervorrufen, welcher Bolarifationeftrom beißt. Die Bafferftofficidt entfpricht einem politiven, Die Sauerstoffschicht einem negativen Pol, die Richtung des Polarisationsstroms ift baber entgegengefest berjenigen bes urfprünglichen galbanischen Stroms. Die Dauer bes Bolarisationsstroms ist aber nur eine turze, er zersett nämlich selbst bas Baffer und icheibet an der mit Wasserstoff überzogenen Elektrode Sauerstoff und an der mit Sauerstoff überzogenen Bafferstoff ab, wodurch die Gasschichten neutralisiert werden. Durch diefen Bolarisationsstrom wird ber Batteriestrom geschmächt; auch in ber Batterie selbst treten Polarisationesftrome auf, welche infolge ihrer der Richtung des Sauptstroms entgegengesetten Richtung benfelben außerordentlich ichwächen. Gin Glement mit einer einzigen Fluffigkeit kann infolge ber Bolarifation feiner Metallplatten keine konftante elette

motorische Kraft besitzen. Um die Polarisation möglichst zu beseitigen und in ihrer Birtung möglichst tonstante Elemente zu erhalten, muß man zwei Flüssigkeiten anwenden.

Chemische Prozesse in den Elementen. Beim Daniellschen Element und bet seinen Modifitationen wird der galvanische Strom durch die Bildung von Zinksulphat und den Berbrauch von Rupsersulphat erzeugt. Der Zinkcylinder wird von der Schweselsäure ausgelöft und Zinksulphat gebildet, während sich das Kupser der Kupsersulphatsssung auf der Kupserslatte metallisch niederschlägt und somit deren Oberstäche vergrößert. Das Element bleibt konstant, solange die Kupsersulphatlösung hinreichend gesättigt ist; zu diesem Zwed legt man in die gesättigte Lösung noch Kupsersulphatkrystalle hinein. Beim Groveschen und beim Bunsenschen Element dient die konzentrierte Salpetersäure als Depolarisator. Der bei der Zersehung des Wassers freiwerdende Wasserstoff reduziert die Salpetersäure zu Sticksoffdioryd (Untersalpetersäure), welches mit Wasser in Salpetersäure und Sticksoffdioryd zerfällt. Letzteres löst sich zum Teil in der Salpetersäure unter Bildung von Sticksoffdioryd, teils entweicht es und oxydiert an der Luft zu Sticksoffdioryd.

Sekundäre Elemente ober Akkumulatoren. Während man mit der Konsftruktion der konftanten Elemente bestrebt war, die Wirkungen der Polarisation mögslichst zu beseitigen, wird andererseits die Polarisation der Metallplatten in neuerer Zeit



784. Batterie von Akkumulatoren.

mit großem Borteil gerade zur Stromlieferung, zur Konstruktion der sogenannten sekundären Elemente oder Aktumulatoren benutzt, welche in der Elektrotechnik ausgedehnte Anwendung zu den verschiedensten Zwecken finden.

Bon einer ausführlichen Beschreibung der Herstellung und Wirkungsweise ber mannigfachen Konstruktionsformen der Aktumulatoren muß an dieser Stelle abgesehen werden; hier soll nur das zum allgemeinen Berständnis Erforderliche in Kürze Aufsnahme finden:

Stellt man zwei Bleiplatten in verdünnte Schweselsäure und sendet den Strom mindestens zweier Bunsenschen Elemente hindurch, so wird die positive, d. h. die mit dem Kohlenpol der Bunsenschemente verdundene Bleiplatte zu Bleisuperoryd orydiert, die negative bedeckt sich mit Wasserstoff, resp. wird, wenn sie orydiert war, zu reinem Blei reduzziert. Unterdricht man den primären Strom, so bilden die beiden Bleiplatten die Elektroden eines sekundären Elements, deren positiver Pol dersenige ist, welcher mit dem positiven Pol der primären Elemente verbunden war. Während der Stromabgabe geht in dem sekundären Element der umgekehrte Prozes vor sich. Die positive Platte wird reduziert, die negative Platte orydiert. Der Strom dauert mit abnehmender Intensität so lange, bis der Ansangszustand der Bleiplatten wieder erreicht ist. Man setz jedoch die Entladung nicht bis zu diesem Zeitpunkte fort, sondern unterdricht dieselbe im geeigneten Augenblicke und ladet von neuem. Durch fortgesetzes Laden und Entladen werden die

Bleiplatten in geeigneter Weise formiert, d. h. zur Aufnahme des Bleisuperoxyds tauglicher gemacht. Mit der Formierung nimmt die Dauer des setundären Stroms zu. Hierin besteht im wesentlichen das Versahren von Plante, welcher zuerst im Jahre 1860 in größerem Maßstade setundäre Elemente mittels Bleiplatten hergestellt hat, während die Fähigseit des Bleis, einen kräftigen Polarisationsstrom zu erzeugen, von Sinsteden bereits im Jahre 1854 erkannt wurde. Faure bedecke, um die Formierung zu beschleunigen, die Bleiplatten mit einer Schicht Mennige. Bei diesem, seither allgemein angewandten Versahren bildet sich an der positiven Platte eine größere Menge Superoxyd, an der negativen Bleischwamm. Die verschiedenen Typen von Aktumulatoren sind nur durch die Form und Herschlung der Platten, der Träger der aktiven Masse, verschieden. Die Träger werden teils aus massiven Platten, welche mit Kinnen oder Vorsprüngen versehen sind, teils gittersormig hergestellt, und in diese Gitter wird die aktive Masse,



785. Morit germann von Jakobi, Erfinder der Galvanoplaftik.

b.h. die zu Superogyd, reip. Schwamm umzubildende Masse hineingepreßt. hiersburch erhalten die Platten eine größere Fähigkeit, Strom zu binden, und größere Widerstandsfähigsteit gegen die Zerstörung durch den Strom.

In Abb. 734 ist die Aufstellung einer kleinen Batterie von Aktumulatoren, wie sie die Aktumulatoren-Aktiengesellschaftin Hagen (Westfalen) aussührt, dargestellt.

Die chemischen Birfungen des galvanischen Stroms, von denen hier nur einige wichtige Beispiele angeführt wurden, sind so mannigsacher Art, und ihr Studium hat einen solchen Umfang angenommen, daß es sich zu einer besonderen Bissenschaft ausgebildet hat, der Eleftrochemie, deren Ergebnisse in neuerer Beit nicht

nur in wissenschaftlicher Sinsicht eine wesentliche Erweiterung und Umgestaltung ber elektrischen Theorieen gezeitigt, sondern auch praktisch einen der wichtigsten Zweige der Elektrotechnit und der Industrie begründet haben.

Die Galvanisterung, die Galvanoplastit ober Galvanotypie sind unter anderen wichtige Anwendungen der Elektrochemie, bei denen Gold-, Silber-, Aupjer-, Nickellösungen durch den galvanischen Strom zerseht werden, und die ausgeschiedenen Wetalle an den mit ihnen zu überziehenden Körpern sest werden, und die ausgeschiedenen Wetalle an den mit ihnen zu überziehenden Körpern sest werden, und die ausgeschiedenen Ber Aupferplatte des Taniellschen Elements haben die Natur zu einer merkwürdigen Künstlerin heranbilden gelehrt, indem jene Kupferniederschläge zusammenhängend, sest und doch so zart hervorgerusen werden können, daß sie alle Unebenheiten, alle Erhöhungen und Bertiesungen der Polplatte auf daß genaueste abbilden. Der Entdeder der Grunderscheinung ist Wach, welcher 1830 bei der Konstruktion einer konstanten Kette die Ablagerung von Kupser bemerkte.


Wahrscheinlich treibt die Natur den galvanoplastischen Prozeß seit Millionen von Jahren schon in größter Ausdehnung; wenigstens gibt es für die Entstehung der Lagerstätten von gediegenen Metallen, die sich hier und da, z. B. an den Oberen Seen in Nordamerika sinden, sowie für das Vorkommen von gediegenem Aupfer innerhalb der Schichten sedimentärer Gesteine, keine einsachere Erklärung als die Annahme, daß der galvanische Strom, der im Laboratorium des Chemikers das Aupser aus seinen Lösungen zu scheiden vermag, auch in der großen Werkstätte der Schöpfung seine Thätigkeit immerdar geübt hat.

Zwei Männer sind es, H. Jakobi in Petersburg und Spencer in Liverpool, welche, wie es scheint, gleichzeitig und unabhängig von einander den Gedanken, mit dem am negativen Pol sich niederschlagenden Kupfer bestimmte Formen zu überziehen, ausführten. Im Jahre 1838 gelang es Jakobi, seine ersten galvanoplastischen Produkte auszuweisen, für welche er von der russischen Regierung eine Besohnung von 25 000 Rubeln erhielt.

Ein galvanoplaftischer Apparat besteht im wesentlichen aus einer galvanischen Batterie z. B. von Zink in verdünnter Schwefelsäure und Kupfer in Rupfersulphatlösung und

einer porösen Scheibewand beiber Flüssigkeiten (Abb. 736).

Der Gegenstand, von welchem ein Abdrud genommen werden foll, befindet sich auf der Rupferplatte K. Das sich abscheibende Rupfer schlägt fich auf allen leitenden Buntten feiner Oberfläche nieder. Mungen ober Mebaillen geben ein vertieftes Abbild, von einer gravierten Platte wird dagegen der metallische Überzug eine erhabene Ropie zeigen, wie das Siegel eines Petschafts. Gine geätte ober rabierte Rupferplatte, wie fie für den Abdrud von Rupferstichen hergestellt wird, prägt ber Metall= ablagerung die garteften Linien erhaben ein, und zwar so genau, daß, wenn man diese Ub= lagerung wieder in den Apparat bringt, man einen neuen Niederichlag entstehen laffen fann, ber alle jene feinen Buge wieder vertieft zeigt und eine fo genaue Ropie ber erften Blatte ift, baß man von ihr Abbrude erhalten fann, die




786. Ginfacher galvanoplaftifcher Apparat.

von denen der Originalplatte nicht zu unterscheiden sind. In der That wird dieses Berfahren vielsach angewendet, um von einer Kupserplatte, die für sich allein nur etwa 800 gute Abdrücke liesern würde, nicht direkt zu drucken, sondern auf die angegebene Beise sich erst ein negatives Abbild und von diesem sodann beliebig viele mit der Originalplatte auf das schärsste übereinstimmende Druckplatten zu verschaffen. Ausgedehnte Anwendung von diesem Mittel, wertvolle gestochene Platten zu schonen, macht man besonders in den Anstalten sür Herstellung von Wertpapieren; des gleichen Versahrens bedient man sich, um Holzstöde u. dgl. galvanoplastisch zu vervielsältigen, anstatt Klischees von ihnen anzusertigen. Mit welcher Treue galvanoplastische Rachbildungen dem Originale entsprechen, wie mitrostopisch sein die Teilchen des ausgeschiedenen Kupsers sich in die Modellierungen der Unterlage hineinpressen, das erkennt man daraus, daß es bei gut geleitetem, langsam vorschreitendem Prozesse gelingt, von Daguerreotypplatten, auf denen das Bild durch die verschieden dichte Anhäufung feinster Quecksilberkügelchen hervorgerusen wird, vollständig treue und scharfe Abbilder zu erhalten.

Für viele Zwede ist es vorteilhaft, das Riederschlagsgefäß von der Batterie zu trennen und in die zu zersepende Metalliösung nur die beiden Poldrähte hineinzuleiten. Seit Ende der 70er Jahre werden zur Stromerzeugung für die galvanoplastischen Riederschläge vorzugsweise Attumulatoren angewandt.

Die Form am negativen Pol, welche mit Aupfer überzogen werden soll, braucht nicht von Metall zu sein; es genügt, daß ihre Obersläche leitend gemacht wird. Murran hat im Jahre 1840 zuerst auf die Wöglichkeit hingewiesen, nichtmetallische Formen zu galvanoplastischen Niederschlägen zu benuten. Als ein ausgezeichnetes Absormungsmittel hat sich Guttapercha erwiesen. Sie nimmt, wenn sie in heißem Wasser erweicht und so auf das Original gedrückt wird, die seinste Wodellierung desselben auf das vollkommenste an. Um die Oberslächen der Formen leitend zu machen, reibt man sie mit sein geschlemmtem Graphit ober mit Metallbronzen ein, oder bestreicht sie mit einer Silberlösung und setzt sie den Dämpsen von Schweseläther aus, in welchem etwas Phosphor ausgelöst ist; es bildet sich hierbei ein seines, sehr gut leitendes Häutchen von Phosphorssilber u. s. w. Diesenigen Puntte, an denen sich kein Kupser absetzen soll, bestreicht man mit einem Firnis oder mit Wachs.

Bahllose Werke der Bilbhauerkunft sind auf galvanoplastischem Wege vervielfältigt worden; in vielen Fällen hat der Künstler sein Werk gleich in einer über dem ausgeführten Modell hergestellten Hohlsorm niedergeschlagen, anftatt es in Stein oder in Erzguß herzu-



787. Apparat gur galvanischen Perfilberung.

stellen. Als Bervielfältigungsmittel ist die Galvanoplastif gleich wertvoll dem Kupserstecher, dem Holzschneider u. s. w., wie dem Schriftgießer, indem sie ihn in den Stand setzt, ohne den Stempel in Stahl zu schneiden, von jedem gegossenen Buchstaben eine kupserne Matrize zu gewinnen und ihn in beliebiger Anzahl aufs neue zu gießen.

Für die Industrie ist durch die Ersindung der Galvansplastif ein ausgedehntes und weitverzweigtes Arbeitsseld geschaffen. Es sind große Etablissements entstanden, in denen alle galvanoplastischen Arbeiten ausgeführt werden,

andere wieder, in benen nur einzelne Zweige, z. B. die Abformung von Kupferfiichplatten, Holzschnitten u. f. w. betrieben werben.

Paris hat sehr bedeutende solcher Ateliers aufzuweisen, und eine der großartigiten galvanoplastischen Unternehmungen dürfte wohl die naturgetreue Nachbildung eines der bedeutsamsten Werke alter Bildhauerkunst, der aus 33 Marmorblöcken zusammengeseten, 40 m hohen, mit Tausenden von Figuren gezierten Trajanssäule in Rom sein, welde Napoleon von dem Etablissement von Dudry in Auteuil bei Paris hat aussühren lassen.

Galvanisierung. Bei dem rein galvanoplastischen Versahren kommt es darauf an, aus gegebenen Formen neue, übereinstimmende, selbständige Formen aus Metall, z. B. aus Aupfer zu gewinnen. Bei der Galvanisierung werden Metalle mit anderen Metallen, insbesondere unedle Metalle mit edlen überzogen.

Die Versuchsanordnung zum Vergolden, Berfilbern u. s. w. unterscheidet sich nicht wesentlich von der beschriebenen; die Batterie hat eine gesonderte Aufstellung. Das Metall, welches vergoldet, versilbert u. s. w. werden soll, wird in einem Goldbade, Silberbade (Lösungen von Chankalium) zur Kathode gemacht, also mit dem negativen Pol der Battere verbunden, während ihnen als Anode ein Goldstück, Silberstück u. s. f. gegenübergestellt wird.


Die galvanische Versilberung und Vergoldung hat eine sehr ausgedehnte Anwendung auf die verschiedensten Gebrauchsgegenstände gefunden und ist von großer wirtschaftlicher Wichtigkeit nicht nur insofern, als durch sie in Vergleich zu der Feuervergoldung große

Duantitäten ebler Metalle erspart werden, sondern auch die bei letterer sich entwickelnden schällichen Duecksilberdämpse vermieden werden. In Ruhla (Thüringen) werden mit drei Mark 4—600 Dutzend Pseisenbeschläge versilbert, und mit 5 Gran Gold (1,50 Mark wert) 12 Dutzend Knöpse von 2,5 cm Durchmesser, und mit 5 Gran Gold (1,50 Mark wert) 12 Dutzend Knöpse von 2,5 cm Durchmesser vergoldet; bei geringeren Sorten beträgt die Dick des Goldüberzugs nicht 0,0001 mm. Um für solche Zwecke die richtige Menge Silber oder Gold aus der Lösung abzuscheiden und den verlangten Grad der Beredelung zwar hervorzurusen, aber auch nicht überslüssiger Weise die kostdaren Wetalle zu verwenden, hat man besondere Wagen konstruiert, welche den Fortgang des Prozesses selbsithätig unterbrechen, sobald die beabsichtigte Menge Metall abgelagert ist. Sie sind so eingerichtet, daß die zu galvanisierenden Gegenstände an das eine Ende eines zweiarmigen Wagebalkens angehängt werden, bessen anderes Ende ein der abzuschen Wetallmenge gleiches Gewicht trägt. Ist die Riederschlagsmenge größer geworden, als dieses Gewicht, so sent sich der Wagebalken und unterbricht den Strom, und also auch die Gold- und Silberausscheidung.

Damit der Gold- oder Silberüberzug die gange Oberfläche gleichförmig bedede, muß ber Gegenstand forgfältig gereinigt und frei von allem Fett sein.

Umfangreiche Bergolbungen auf galvanischem Wege wurden unter anderm vom Herzog Max von Leuchtenberg in der russischen galvanoplastischen Anstalt zu Reval vorgenommen. Es handelte sich hierbei um die Bergoldung der für die Säulen der Jaakskirche zu

Betersburg bestimmten, meterhohen, aus Bronze gegossenen Füße und Kapitäle, welche ein Gesamtgewicht von 28 000 kg hatten, für welche Riederschlagskäften nötig waren, von benen jeder 5700 l Goldssüssigkeit enthalten sollte. Hierzu wurden oft




10—15 kg Gold an einem Tage in konzentrierter Cyankalilösung aufgelöst und in den brei Jahren, die diese Arbeiten dauerten, mehr als 280 kg Gold verbraucht.

Um weit größere Ebelmetallmengen handelt es sich aber noch bei der galvanischen Berfilberung in Werkstätten wie der von Christoffle und Co. in Paris, St. Denis und Karlsruhe, oder in der von Elkington in London, in denen die Massenezeugung von versilberten Tischgeräten, u. s. w. betrieben wird. Näheres über galvanische Bergoldung, Berfilberung, Platinissierung, Bernidelung, Berzinnung u. s. w. sindet man in dem dritten Bande dieses Bertes, welcher der praktischen Unwendung der Elektrizität gewidmet ist. Dort sinden auch andere, in der neuesten Zeit start entwickelte Zweige der praktischen Elektrochemie, die elektrolytische Metallgewinnung und Reinigung, die Darstellung von Magnesium und besonders von Aluminium aus geschmolzenen Magnesium= oder Aluminiumverbindungen, ferner die Unwendung der Elektrochemie zum Bleichen, zum Färben, zum Reinigen von Gewässern u. s. w. ihre Behandlung.

Barme- und Lichtwirkungen des galvanischen Stroms.

In dem in der Richtung von A nach B (Abb. 738) von einem Strom durchstossenen Leiter findet, wie wir gesehen haben, in den Punkten A und B eine Potentialdisserenz statt, infolgederen Elektrizität von A nach B strömt. Indem die Elektrizität den Leiter durchströmt, hat sie seinen Widerstand zu überwinden, also eine Arbeit zu leisten, welche nach dem Prinzip von der Erhaltung der Energie in irgend einer Form zu Tage treten muß. In der That tritt die vom Strom geleistete Arbeit in Form einer Erwärmung des Leiters auf, welche um so größer ist, je größer sein Widerstand ist. Wie die von einem frei herabsallenden schweren Körper geleistete Arbeit gemessen wird durch das Produkt aus seinem Gewicht und der Fallhöhe, so wird die von einem galvanischen Strom in einer bestimmten Zeit t durch das Produkt aus der während dieser Zeit übergeführten Elektrizitätzemenge Q und der Potentialdisserenz E


und da die Elektrizitätsmenge Q gleich ist dem Produkte it aus der Stromintensität i und der Zeit t, und ferner nach dem Ohmschen Gesetze E gleich dem Produkte iw aus Stromintensität i und Widerstand w ist, so ist die Stromarbeit A = i²wt. Da nun eine Arbeit, wie wir in der Wärmelehre gesehen haben, stets äquivalent ist einer bestimmten Wärmemenge (einer Grammkalorie entsprechen im Mittel 0,425 Kilogrammmeter), so



ergibt sich, daß die in dem Leiter durch den Strom erzeugte Wärme proportional dem Produtte aus dem Quadrat der Stromintensität, aus dem Widerstand des Leiters und aus der Zeitdauer des Stroms ist.

Auch Flüssigkeiten und die Batterie selbst werden nach bemselben Gesete durch den galvanischen Strom erwärmt, indessen setzt sich dann nicht die gesamte innere Arbeit des Stroms in Barme um, sondern nur ein Teil derselben, während der andere Teil für chemische Prozesse zur Zersehung verwendet wird. Dieser wichtige, theoretisch von

William Thomfon gefundene Sat ist experimentell bestätigt worden von Lenz einerund Joule andererseits und heißt das Joule-Lenzsche Geset der Barmewirkung des Stroms. Joule leitete Ströme, deren Intensität er messen konnte, durch Drafte, welche sich in einem Wasserkalorimeter befanden, und bestimmte die Stromwärme aus der Temperaturerhöhung, welche das Wasser infolge des Stromdurchgangs ersuhr. Bei An-



740. u. 741. Glühlampen nach Sman und Edifon.


wendung eines und besfelben Drahts ergaben fich die in einer bestimmten Beit entwidelten Stromwärmen proportional bem Quabrat der Stromintensität, bei Unwendung verschiedener Drafte bei derfelben Stromftarte proportional bem Biderftand. Dide Drahte werden also burch benselben Strom weniger erwarmt, als bunne aus bemfelben Material. Bir haben früher gesehen, daß ber spezifische Biberftand bes Platins bedeutend größer ift, als der bes Leitet man also einen Strom von paffender Stärke burch eine abmedselnde Reihe von hinter einander geschalte ten, gleich langen und gleich biden Blatinund Silberdrahten (Abb. 739), fo gluben alle Platindrahte, während bie Gilberdrahte duntel bleiben.


Bon der Birfung des Stroms, Draftt zum Glühen zu bringen, wird in der mannigfaltigsten Weise in der Praxis Ge-

brauch gemacht, in der Sprengtechnit, um die Explosivstoffe zur Entzündung zu bringen, in der Medizin zu galvanokaustischen Zweden, im Haushalte für Heizzwede, am ausgebehntesten aber in der neueren Zeit bei der Beleuchtung durch die elektrischen Glühlampen. Denn diese bestehen im Wesenklichen aus dünnen, eigentümlich proparierten Kohlenfäden (Abb. 740 u. 741), welche durch den Strom zum Glühen gebracht, und, damit sie nicht verbrennen und möglichst wenig Wärme durch Wärmeleitung verlieren, in Glasgefäße eingeschlossen werden, welche durch eine Duecksilberlustpumpe evakuiert sind

Auf der Wärmewirfung des Stroms beruht auch das elektrische Bogenlicht, welches im Jahre 1821 der englische Physiker Sir Humphren Davy beobachtete, als er die Pole seiner aus 2000 Elementen bestehenden galvanischen Batterie mit zwei Kohlenstäben in Berbindung brachte, deren Spigen einander berührten (Abb. 742). Zunächst

gerieten diese infolge der ungeheuren Stromwärme ins Glühen. Als er dann die Kohlenspitzen von einander entfernte, ging der Strom von Rohle zu Rohle durch die glühende Luft und bildete ein intensives, glänzendes Licht, den sogenannten Davyschen Licht- oder Flammendogen. Das Licht ist so intensiv, daß man es nur mit durch fardige Gläser geschütztem Auge betrachten kann. Der Flammendogen selbst leuchtet nur mit verhältnismäßig schwachem, bläulichem Licht, dagegen glühen die Kohlenenden in hellster Weißglut, und zwar das positive, d. h. das mit dem positiven Pol der Batterie verbundene, intensiver als das negative. Dabei sliegen Kohlenpartiselchen von den Kohlenspitzen, besonders von der positiven ab und sehen sich an der gegenüberliegenden als kleine Kügelchen an (Abb. 743), und es bildet sich allmählich an der positiven Kohle eine kraterförmige Bertiefung, an der negativen eine Spize. Um die Erscheinungen bequem zu beobachten, prosiziert man den Lichtbogen mittels einer Projektionslinse auf einen weißen Schirm. Der Flammenbogen








Die glühenden Sohlenspiten des Lichtbogens.

liefert die höchste Temperatur, die wir erzeugen können; in ihm werden alle Körper mit Ausnahme des Kohlenstoffs zum Schmelzen und Verdampfen gebracht. Er wird beim elektrischen Löt- und Schweißversahren benutzt, und in jüngster Zeit ist es Moisson in Paris und nach ihm dem Italiener Quirino Majorana gelungen, in einem auf dem Lichtbogen beruhenden, elektrischen Ofen unter Anwendung eines großen Drucks künstliche Diamanten, allerdings nur von winziger Größe, aus Kohlenstoff darzustellen.

Da die Rohlen allmählich im Lichtbogen abbrennen, und zwar die positive nahezu boppelt so schnell als die negative, mussen die elektrischen Bogenlampen mit mechanischen Borrichtungen versehen sein, welche auf automatischem Wege die Rohlen im Verhältnis ihres Abbrennens einander wieder nähern, resp. einen konstanten Abstand derselben regulieren. Ausführlicheres hierüber findet man im 3. Band dieses Werks.

Beltieriches Phanomen. Besteht ein stromdurchstossener Leiter aus zwei an einander gelöteten, heterogenen Wetallen, z.B. aus Wismut und Antimon, so tritt, wie zuerst Beltier im Jahre 1834 beobachtet hat, abgesehen von der Jouleschen Erwarmung, die proportional mit dem Quadrate der Stromintensität und daher von der Stromrichtung unabhängig ist, an der Lötstelle eine Erwärmung oder eine Abkühlung auf, je nachdem der Strom vom Antimon zum Wismut oder in entgegengesetzer Richtung sließt, welche proportional der Stromstärke ist und Peltierscher Effekt genannt wird. Zum Rachweis diese Effekts, welcher leicht durch die Joulesche Wärme verdeckt werden kann, wählt




744. Apparat jur Demonstration des Peltierschen Effekts.

man zwedmäßig möglichst dide Drähte, uw deren Biderstand und also auch die Joulesche Wärme möglichst klein zu machen. Abb. 744 stellt einen zur Demonstration des Peltierschen Effetts geeigneten Apparat dar. An ein Antimonstäbchen sind beiderseits Wismutstäden angelötet und die beiden Lötstellen in die Kugeln eines Luftthermometers eingeschlossen, so daß die Joulesche Wärme in den beiden Rugeln in gleicher Weise, der Peltiersche Effett aber in entgegengesetzer Weise zur Wirkung kommt. Beim Stromwechsel gibt der Flüssigkeitszeiger sofort einen Aussichlag nach entgegengeseter Richtung.

Lenz hat die Peltiersche Abkühlung sehr schön nachgewiesen, indem er in die Lötstelle eines in schmelzenden Schnee gebetteten Wismut-Antimonstabs ein Loch bohrte, dieses mit Wasser füllte und, indem er den positiven Strom einer Kette durch den Stad vom Wismut zum Antimon leitete, das Wasser nicht nur zum Gefrieren brachte, sondern das so gebildete Eis bis etwa — 3° C. abkühlte.

Der Thermostrom. Wenn in einem aus zwei heterogenen Metallen gebildeten, in sich geschlossenen Kreise die eine Stelle, an welcher die Metalle einander berühren, eine höhere Temperatur besigt, als die andere, so tritt,

wie zuerst Seebed im Jahre 1821 entbedt hat, eine elektromotorische Kraft auf, welche in bem Schließungstreise einen elektrischen Strom von bestimmter Richtung erzeugt, dessen Intensität innerhalb gewisser Temperaturgrenzen proportional ist der Differenz der an ben beiden Berührungsstellen herrschenden Temperaturen. Sie kann durch die Größe der



745. Thermoelement mit Magnetnadel.

Ablenkung einer Magnetnadel gemessen werben. Man nennt derartige elektrische Ströme, welche entstehen, wenn zwischen den verschiedenen Teilen eines metallischen Schließungstreises Temperaturdifferenzen herrschen, ther moelektrische oder Thermoströme und eine aus zwei Metallen gebildete Kombination, welche einen Thermostrom zu liesern vermag, ein Thermoelement.

Beltiersches Phanomen und Thermoftrom stehen in innigster Beziehung zu einander; sie liefern den Nachweis für die Umtehrbarkeit physikalischer Borgange.

Die Richtung des Thermostroms hangt von der Natur der das Thermoelement

bildenden Metalle ab. Die Versuche über das gegenseitige thermoelektrische Verhalten der Metalle haben ergeben, daß dieselben sich derart in eine Reihe ordnen lassen, daß bei Erwärmung der Lötstelle zweier derselben der positive Strom von dem in der Reihe tieser stehenden Metall zu dem in der Reihe höher stehenden sließt. Daszenige der beiden Metalle, zu welchem durch die erwärmte Lötstelle der positive Strom geht, nennt man das thermoelektrisch positive. In einem aus Wismut und Antimon gebildeten Bierek (Abb. 745) würde z. B., wenn man die Lötstelle b erwärmt, während die Lötstelle a auf

konstanter Temperatur erhalten wird, der positive Strom in Richtung des Pseils sließen; Wismut ist daher das thermoelektrisch negative, Antimon das thermoelektrisch positive Metall.

Bon verschiedenen Forschern sind solche thermoselektrischen Spannungsreihen aufgestellt worden; sie weichen indessen zum Teil von einander ab, weil Anderungen in der Molekularstruktur oder geringe Beimengungen fremder Bestandteile von wesentlichem Einslusse auf ihre Stellung sind. Die Stellung der häusiger vorkommenden Metalle ist nach Versuchen von Hankel folgende: 4- Antimon, Eisen, Silber, Jink, Blei, Aluminium, Zinn, Kupfer, Gold, Platin, Quecksilber, Neusilber, Wismut —.




746. 747. 746 u. 747. **Mobilische Thermofanle.**


Die Größe der thermoelektromotorischen Kraft eines einfachen Thermoelements ist gegenüber derjenigen der galvanischen Elemente nur gering; 3. B. ist die thermoelektro-

motorische Kraft eines Wismut = Antimonselements bei 100° C. Temperaturdifferenz ber Lötstellen etwa gleich O,01 der elektromotorischen Kraft eines Daniellschen Elements.

Man tann eine größere Unzahl von Thermoelementen hinter einander zu einer Thermofäule ichalten, deren thermoelektromo-



748. Sternförmige Thermofanle von Hoë.




749. Clamondiche Thermofanie.

torijche Rraft gleich ber Summe ber elettromotorischen Kräfte aller einzelnen Thermoelemente ift. Bu biesem Bwed werben bie bas Thermoelement bilbenden Metalle, 3. B. Wismut- und Antimonftabchen abwechselnd im Ridaad an einander gelotet und gut von einander isoliert in parallele Reihen berart angeordnet, daß sämtliche ungeradzahligen Lötstellen auf der einen und sämtliche geradzahligen Lötstellen auf der anderen Seite liegen. Abb. 746 und 747 stellen die bekannten Formen der Robilischen Thermojaule dar, und amar Abb. 747 eine lineare und Abb. 746 eine parallelepipebifche Saule von quadratifchem Querichnitt. Die beiden Endflächen find mit Rienruß geschwärzt; bas erfte Wismut= und das lette Antimonstäden stehen mit zwei Klemmschrauben x, y in metallischer Berbindung, von benen aus die Ruleitungsbrähte zu bem die Stromintensität messenden Galvanometer führen. Die Thermofaule wurde und wird hauptfächlich angewandt bei Bersuchen über die erwarmenden Birtungen ber Strahlung; babei wird die eine Seite auf tonftanter Temperatur erhalten, die andere ber Strahlung ber Barmequelle ausgesett. Die Anwendung von Thermoelementen eignet fich besonders für Untersuchungen, bei benen die Temperaturmeffung auf fleine und auf ichwer zugängliche Räume im Innern ber Körper lokalisiert ift. Statt der fruher üblichen Rombination Bismut - Antimon wendet man in neuerer Beit

mehrfach eine Rombination von Wismut und einer Zint-Antimonlegierung an, welche etwa eine dreimal größere thermoelektromotorische Kraft liefert, und diese Legierung wird noch um das Doppelte übertroffen durch die allerdings schwierig herzustellende und sehr kon-

fpielige Rombination Tellur-Bismut.

Mit Hilfe einer sehr empfindlichen Thermosaule aus Wismut und der Zint-Antimonlegierung hat Dr. Frölich Wessungen der Sonnenwärme angestellt, deren Resultate
sowohl für die Astronomie, wie für die Erkenntnis der meteorologischen Prozesse der Erde
von Interesse sind. Bei den Bersuchen, die von der Sonne ausgestrahlte Wärme zu
messen und deren Anderungen zu verfolgen, handelt es sich hauptsächlich darum, den
Einsluß der Atmosphäre zu eliminieren. Zu diesem Zweck werden die Strahlungswirkungen
der Sonne unter verschiedenen Höhenwinkeln gemessen und aus den Wessungen auf die
Wärme geschlossen, welche die Sonne auf die Erdoberstäche senden würde, wenn keine
Atmosphäre vorhanden wäre. Es ergab sich, daß die von der Sonne ausgestrahlte
Wärme nicht konstant, sondern, wie man schon von vornherein aus den lebhaften und
großartigen Veränderungen, Eruptionen, die in gewissen Zeiten auf der Sonnenoberstächt
stattsinden, vermuten kann, erheblichen Veränderungen unterworsen ist, die mit der Em-



760. Gülchers Thermofanle.

widelung der Sonnenfleden im Busammenhange zu stehen scheinen. Die ausgestrahlte Wärme scheint mit zunehmender Fledenentwicklung abzunehmen. Für derartige wiffenschaftliche Untersuchungen ist die Unwendung der Thermosaule von großer Wichtigkeit.

Bur Messung sehr hoher Temperaturen (bis zu 1600° C.) bient in neuerer Beit vielsach bas Thermoelement von Le Chatelier, welches aus Blatin und einer Blatin-


Rhodiumlegierung besteht.

Die Thermosäulen bieten ein bequemes Mittel zur Stromerzeugung, da in ihnen Wärme direkt in elektrische Energie umgesetzt wird. Abb. 748 stellt die mittels eines Bunsenschen Brenners zu erwärmende, sternförmige Thermosäule von Noë dar, welche aus radial gestellten, cylindrischen Städchen aus einer Zink-Antimonlegierung besteht, die gegen den Mittelpunkt mit kupfernen Heizstiften versehen sind. Letztere werden durch die Flamme direkt erwärmt und schützen den thermoelektrisch wirksamen Teil des Elements vor zu starker Erwärmung. Die Außenslächen der Elemente sind mit röhrensörmig gebogenen Kupferblechen versehen, welche als Träger und zugleich zur Fortleitung der Wärme dienen.

Bei der durch Abb. 749 dargestellten Clamondschen Thermosaule bestehen die Elemente aus verzinntem Gisen einerseits und aus einer Zink-Antimonlegierung andererseits. Sie sind zu einem Cylindermantel vereinigt, in dessen Innerem sich ein mit Öffnungen versehener Asbestchlinder besindet, welcher mittels eines Bunsenschen Brenners erhitzt wird; die inneren Flächen der Elemente sind auf diese Weise nicht der Flamme dirett ausgesetz.

Die burch Abb. 750 bargeftellte, gleichfalls burch Gas beigbare Gulcheriche Thermofaule befteht aus 50 Elementen, die in zwei parallelen Reihen auf einer Schieferplatte montiert find. Diese bilbet den Abschluß bes unter ihr befindlichen, mit einer Bunfenfchen Ginftrömungebufe verfebenen Gasbehalters. Jebes Element befteht aus einem Nidelröhrchen als negativer Glettrobe, welches gleichzeitig zur Gaszuführung für

eine fleine Beigflamme bient. Dit bem oberen Ende Ende des Nicelröhrchens, in welches ein Einlochbrenner aus Spedftein eingeschraubt ift, ift ein rohrförmiges Berbindungestahlftud fest verlotet, um welches die aus einer Antimonlegierung bestehende positive Elektrobe von prismatischer Form herumgegoffen ift. Un ben außeren Enden ber politiben Elettroden find tupferne Rühlbleche angelötet, welche gleichzeitig zur Berbindung ber burch Asbest von einander isolierten Elemente bienen. Die Bulcherichen Thermojaulen, deren Anwendung fich für verschiedene Zwede, z. B. für galvanoplastische und elettrolytische Arbeiten, jum Laben von fleinen Attumulatoren eignet, werden in verschiedenen Größen 751. Anziehung gleichgerichteter paralleler von der Firma Julius Bintich in Berlin ausgeführt.




Glektrodynamische Birkungen des Stroms.

Wir haben (S. 547 f.) gesehen, daß ein stromburchflossenes Solenoid sich wie ein Magnet verhalt und von ben Bolen eines anderen Magnets angezogen ober abgestoßen wird. Die Annahme liegt baher nahe, daß auch zwei stromdurchfloffene Solenoide auf

einander anziehend und abstoßend mirten werden, wie zwei Magnete. In der That finden folche Einwirkungen nicht nur für Solenoide, fondern überhaupt für ftromburchfloffene Leiter statt und zwar nach Gesetzen, welche von Ampère im Jahre 1820 experimentell und theoretifch begründet worden find. Sangen wir einen quadratisch ober freisformig gebogenen Draht A A (Abb. 751) leicht beweglich auf, indem wir ihn in Spigen endigen laffen, die in fleine Quedfilbernapfchen tauchen, und leiten burch ihn einen Strom, fo dreht er fich und stellt fich nach einigen vendelartigen Schwingungen fo ein, daß feine Ebene fentrecht zum magnetischen Meridian fteht. Nähern wir ihm nun einen zweiten freisförmigen, ftromburchfloffenen Draht BB, fo zeigt fich eine Anziehung zwischen benjenigen Teilen beiber Stromfreise, in benen ber Strom die gleiche Richtung hat, eine Ubstoßung dagegen zwischen den Teilen, in denen der Strom entgegengesett gerichtet ift. Zwei parallele ftromburchfloffene Leiter ziehen sich an ober stoßen sich ab, je nachdem die Strome in beiden gleich oder entgegengefest gerichtet find. 762. Anwendung bes Empirefchen

Abb. 752 zeigt eine hubiche Unwendung des Umpere-



Gefehre.

ichen Gesetzes. Das untere Ende der an bem metallenen Stative aufgehängten Spiralfeder taucht mittels einer Spite in Quedfilber. Sendet man burch die Spirale einen Strom, fo gieben die einzelnen Bindungen, ba in ihnen allen ber Strom in berfelben Richtung fließt, einander an, die Spirale verfürzt fich infolgebeffen, und ber Strom wirb, indem die Spipe aus bem Quedfilber herausgezogen wirb, unterbrochen. Dadurch verlangert fich wieder die Spirale und schließt durch Eintauchen ihrer Spipe ins Quedfilber ben Strom, und fo wiederholt fich bas Spiel von neuem, bie stromdurchslossene Spirale gerät in longitudinale Schwingungen, durch die der Strom abwechselnd unter Funtenbildung geöffnet und geschloffen wird.

Ampère hat nicht nur die Wechselwirtung zweier paralleler, sondern auch diejenige beliebig gekreuzter, stromdurchsossener Leiter festgestellt. Zwei gekreuzte stromdurchsslossene Leiter ziehen sich an, wenn in beiden die Ströme zu der Kreuzungsstelle hin- oder von derselben fortsließen; sie stoßen sich ab, wenn der Strom in dem einen Leiter zur Kreuzungsstelle hin- und in dem anderen von derselben fortsließt. Allgemein ergibt sich, daß zwei stromdurchslossene Leiter stets eine solche Wechselwirtung auf einander ausüben, daß sie sich parallel zu einander zu stellen streben und so, daß der Strom in ihnen nach berselben Richtung sließt.

Die Größe der elektrodynamischen Kraft, mit welcher die Stromkreise auf einander wirken, hängt ab von ihrer relativen Lage, von ihrer Entfernung und von der Stack der sie durchsließenden Ströme; ceteris paribus ist sie proportional dem Produkte beider



768. Wilhelm Weber.

Stromftarten, alfo wenn beibe Strom: ftarten einander gleich find, proportional dem Quadrate ber Stromintensität. Offenbar wird die elettrodunamische 2Bechjelwirfung größert werben, wenn ftatt einer Drahtwindung Drahtspiralen angemandt werben, beren einzelne Binbungen von bemfelben Strom burd: floffen werben. Gine ftromdurch flossene Drahtspirale z. B. von n Windungen, welche innerhalb einer ebenfalls aus n Windungen bestehen ben, feften, von bemfelben Strom durchflossenen Drahtspirale frei beweglich aufgehangt ift, wird eine n' mal größere Wirtung erfahren, als wenn beibe Spiralen aus je einer Windung befteben. Man nennt eine folche zur Meffung der Bechselwirtung von Stromen bienende Borrichtung ein Elettrodonams: Umpere hat fein elettrometer. bnnamisches Fundamentalgeset nur für zwei freie Stromelemente, nicht für zwei geschloffene Strome abgeleitet. Für geschloffene Strome if es erst burch Wilhelm Weber berechnet und durch genaue Deffungen

mittels bes von ihm konstruierten Elektrodynamometers experimentell bestätigt worden. Wilh. Weber sand in Übereinstimmung mit dem Ampèreschen Fundamentalgeset, daß die elektrodynamische Kraft, mit der zwei von demselben Strom durchstossene Drahtspiralen auf einander wirken, dem Quadrat der Stromintensität proportional ist.

Abb. 754 stellt ein Elektrodynamometer für schwache Ströme von Siemens und Halske dar, und zwar ist, um das Innere sichtbar zu machen, die eine der beiden festen Rollen, ebenso wie der obere Teil der Suspensionsröhre, in der Zeichnung fortgelassen.

Die bewegliche innere Rolle R hat, ebenso wie der Hohlraum der außeren Rolle, damit in jeder Lage der Abstand der inneren Windungen von den außeren gleich und möglichst klein bleibt, die Form einer Kugel. Sie ist mit einem Spiegel versehen und an einem feinen Platindraht aufgehängt, durch welchen der Strom eintritt, während der Austritt des Stroms durch eine von dieser Rolle nach unten geführte Spiralfeder aus feinem Messing= oder Platindraht stattfindet. Bei den neueren Instrumenten sind flat

ber einen vertikal nach unten führenden Spirale an dem von der inneren Rolle ausgehenden Städichen seitlich zwei gleiche Spiralen symmetrisch und in horizontaler Lage befestigt, durch welche der Strom austritt. Das obere Ende des Aushängungsdrahts ist an einen kleinen Torsionskreis geführt, durch welchen dem Draht beliedige Torsion erteilt werden kann. Die Dämpfung der Schwingungen erfolgt durch Flügel, welche an dem nach unten führenden Messingstädichen besestigt sind und in einen mit Wasser gefüllten, in der Grundplatte angebrachten Hohlraum tauchen. Die Höhe der Wasservläche wird durch ein seitlich angebrachtes Mariottesches Gefäß M konstant erhalten. Durch Einführung eines kleinen weichen Eisenkerns in die Uchse der inneren Drahtrolle kann die Empfindlichkeit des Elektrodynamometers auf etwa das Doppelte gesteigert werden, in-

764. Elektrodynamometer für schwache Ströme. 756. Torftonoelektrodynamometer für farke Ströme.

festen und einer äußeren beweglichen Rolle besteht. Die letztere enthält nur eine einzige Windung in Form eines aus startem Drahte gebildeten Rechtecks und ist nach Art der Aufhängungsvorrichtung beim Siemensschen Torsionsgalvanometer an einem Faden und einer Spiralseder ausgehängt, welche zu einem randrierten Torsionsknopf gesührt ist, durch bessen Drehung die Spiralseder tordiert wird. Der Torsionswinkel wird mittels des an dem Torsionsknopf besesstigten Zeigers an einer Kreisteilung abgelesen. Der zu messende Strom wird der beweglichen Rolle durch Quecksildersontakte zugeführt und durchsließt die beiden Rollen hinter einander. Bei der Messung muß die Ebene des beweglichen Rahmens zur Windungsebene der sesten Rolle senkrecht stehen. Diese Lage wird durch einen an dem beweglichen Rahmen besesstigten Zeiger markiert, welcher dann auf den Rullpunkt der Kreisteilung einspielt. Der Torsionszeiger soll bei nicht tordierter Spiralsseder gleichfalls auf Rull zeigen. Der die Rollen durchsließende Strom strebt, den bewegslichen Rahmen parallel zur sessen Boule zu bewegen. Durch Orehen des Torsionszeigers

in ber jener Bewegung entgegengesetten Richtung wird ber bewegliche Rahmen in seine uriprungliche Lage zuruckgeführt; ber abgelesene Torsionswinkel ist bem Quadrate ber Stromintensität proportional.

Das Elektrodynamometer findet am häufigsten Anwendung zur Messung von Bechselftrömen, d. h. von turz andauernden Strömen, welche in abwechselnd entgegengesehn Richtung rasch auf einander folgen.

Erscheinungen der Induktion.

Wir haben im Borhergehenden gesehen, daß Magnete und galvanische Ströme auf einander elektromagnetische und elektrodynamische Wirkungen ausüben, also Bewegungen hervorbringen können. Gemäß dem Prinzip der Umkehrbarkeit, auf welches wir beim



756. Michael Farabay.

Thermoftrom und Beltieriden Bhanomen hingewiesen, werden wir baber ichließen burfen, das in einem ftromlofen gefchloffenen Leiter burch bloße mechanische Beweauna eines in feiner Rabe befindlichen Strome ober Magnets Strome hervorgerujen werden können. In der That ist dies ber Fall, und man nennt folde Strome Induftions: ftrome. Sie findim Jahre 1830 von Faraday entbedt und von ihm vollständig erforschtworden. Diese Entdeckung ist von fundamentaler Bedeutung; fie bilde einen Markftein in der Entwidelung ber Gleftrigitatslehr und ben Grundpfeiler ber Eldtrotednit.


Michael Farabay, einerder größten und genialsten Physiter aller Zeiten, ist im Jahre 1791 in Newington bei London als Sohn eines Schmieds geboren und war biszuseinem 21. Lebens jahre, gleich seinem großen Borgänger Benjamin Franklin, Buchbinder. Im Jahre 1813 wurde er Gehilse am chemischen

Laboratorium Humphrey Davys, unter bessen Leitung er seine in der Geschichte der Physisteispiellos dastehende, erfolgreiche wissenschaftliche Thätigkeit begann. Er wurde 1824 Mitglied der Royal Society und 1827 Davys Nachfolger als Leiter des Laboratoriume. In allem Autodidakt, trat er auch ohne jede mathematische Methode mit klarem Auge und scharsem, durchdringendem Verstande an Probleme, die sich vorzugsweise auf Beziehungen zwischen magnetischen und elektrischen Erscheinungen und Kraftwirkungen bezogen. Die Annahme von Fernkräften, welche nach den Newtonschen und Coulombschen Gesehen unvermittelt durch den Raum wirken sollten, erschien seinem Geiste ungenügend und unhaltbar. Sein Hauptstreben bestand daher darin, die Theorie der Fernkräfte zu ersehen durch diesenige der Nahkräste, der zusolge die Kraftwirkung von Punkt zu Punkt in dem alle Körper durchdringenden und das ganze Weltall ausfüllenden Lichtäther zeislich sich sortpeslanzen. Ausgehend von dem Versuch mit den Eisenseilsspänen, welche die Berteilung der Krast im magnetischen Krastseine veranschaulichen, schuf er seine Krastsinien.

theorie, welche anfänglich unbeachtet und unverstanden, erst zu allgemeiner Anerkennung gelangt ist, seitdem Maxwell durch mathematische Formulierung ihre Klarheit und Fruchtbarkeit erwiesen hatte. Faradays elektrische Arbeiten sind in seinen berühmten "Experimental researches in electricity", mit deren Beröffentlichung er im Jahre 1831 begann, niedergelegt. Sie bergen neben vielen, umfassenden Untersuchungen auf anderen Gebieten eine Fülle glänzender Entdedungen, wie sie kein anderer Physiker auszuweisen hat. Er starb im Jahre 1867.

Faradays Fundamentalversuche sind nun folgende:

Es seien zwei Strombahnen (Abb. 757) gezgeben, von denen die eine A, welche die primäre heißen möge, mit einer galvanischen Batterie K verbunden sei, die beliebig geschlossen oder geöffnet werden kann, während die zweite B, die sekundäre, mit einem hinreichend entsernt von der primären Strombahn A aufgestellten Galvanometer G versunden sei, so zeigt der Versuch, daß in dem Mosment, in welchem der Strom in A geschlossen wird, in B ein Strom induziert wird, dessen Richtung entgegengesett ist dersenigen des primären




757. Bum Nachweis der Induktionsftrome.

Stroms, und welcher sehr rasch verläuft. Solange nun der primäre Strom geschlossen bleibt, scheint er auf den sekundären weiter keine wahrnehmbare Wirkung auszuüben. Wird aber der primäre Strom plötzlich geöffnet, so wird wieder in der sekundären Stromsbahn ein momentaner Induktionsstrom erzeugt, der jet in derselben Richtung versläuft, wie der primäre Strom.

Diese Induktionsströme können nur auftreten infolge einer elektromotorischen Rraft, welche in ber sekundaren Strombahn burch bas Schließen und burch bas Offnen bes

primaren Stroms hervorgerufen wird. Auch jebe Beranberung ber Stromintensität in A ruft eine elettromotorische Kraft in B hervor. Nimmt bie Stromintenfität in A gu, so wirkt die in B induzierte elettro= motorische Rraft in ent= gegengesetter Richtung. wie in A; nimmt die Stromintensität in A ab, so wirkt bie in B induzierte elettromotorische Rraft in berfel= ben Richtung, wie in A. Induttionswirtungen



758. Prinzip des Induktionsapparats.

treten um so stärter auf, je näher man die Strombahnen an einander legt, und wenn man letteren die Form von Spiralen gibt, die in einander geschoben werden können. (Abb. 758). Eine wesentliche Berstärkung der Induktionswirkungen erzielt man dadurch, daß man in das Innere der Spiralen Bundel von weichen Eisendrähten bringt.


Der Bersuch zeigt ferner, daß, wenn man den vom Strom durchstoffenen Leiter A ber Strombahn B nähert, in letterer wieder ein Induttionsstrom hervorgerusen wird, bessen Richtung entgegengesett ist berjenigen des primären Stroms, und daß, wenn man A von B entsernt, in B ein Induttionsstrom auftritt, welcher mit dem primären Strom gleichgerichtet ist. Umgekehrt tritt, wenn B dem stationären Strom A genähert wird, in B ein dem primären Strom entgegengesetzer, und wenn B von A entsernt wird, ein dem primären Strom gleichgerichteter Industrionsstrom in B auf.

Erfetzt man ben primaren Strom A burch einen Magnet, so werben burch relative Lagenveränderung von B gegen den Magnet dieselben Induktionswirkungen erzielt, wie bei relativer Lagenveränderung von B gegen A.

Die durch einen galvanischen Strom hervorgerufene Induktion nennt man Bolta-Induktion, die durch einen Magnet hervorgerufene Magneto-Induktion. Gin Unterschied in der Natur der Erscheinungen beider Arten von Induktion ift nicht vorhanden.

Prinzip des Telephons. Jebe Anderung des magnetischen Zustandes im Innern der setundären Spirale, die z. B. dadurch hervorgerusen wird, daß einem in ihr befindlichen Magnet eine Eisenplatte genähert, oder von ihm entsernt wird, ruft gleichzeitig einen Induktionsstrom in der sekundären Spirale hervor. Hierauf beruht die Einrichtung und Wirkungsweise des Bellschen Telephons, welche durch folgenden, vom Berfasser konstruierten und in Abb. 759 dargestellten Apparat veranschaulicht werden kann.

Die an dem einen Ende mit dem Griffe g versehene Spindel s ist durch die beiden Lager l, und l, so unterstützt, daß sie in ihrer Längsrichtung nach Überwindung einer geringen Reibung leicht bewegt werden kann; das andere Ende der Spindel trägt eine mit einer cylindrischen Bertiefung versehene Holzplatte h, in welche Eisenplatten e von verschiedener Dicke durch den Ring r festgeklemmt werden können. Um die Größe der Berschiedung der Spindel s mit ihren Teilen verändern zu können, ist das eine Lager l, auf dem Tische t in einer Aute verschiedbar und kann an jeder Stelle durch die Klemmsschwarden k, und k, festgeklemmt werden, während die durch den Lagerkörper l, gehende,



mit einer Trommel versehene Mikrometerschraube m zur feineren Einstellung der Berschiebungsgröße der Spindel in ihrer Achsenrichtung dient. Gegenüber der Eisenplatte befindet sich eine Spirale S, in deren Öffnung ein starker Magnet fest gelagert ist. Berbindet man die Enden der Spirale mit einem Galvanometer G, so tritt bei jedem Rahern oder Entsernen der Eisenplatte in der Spirale ein Induktionsstrom auf, dessen Starke durch die Größe der Ablenkung der Galvanometernadel gemessen werden kann. Diese Induktionsströme entsprechen den durch die schwingende Membran im Telephon hervorgerusenen Induktionsströmen.

Das Telephon selbst hat bereits an anderer Stelle (vergl. S. 268 ff.) seine Bo

fprechung gefunden.

Lengiches Gefet. Die Richtung bes induzierten Stroms läßt fich durch das folgende, allgemeine, von Lenz ausgestellte Gesetz bestimmen: Wird ein Leiter in einem durch einen Strom oder durch einen Magnet hervorgerusenen magnetischen Felde bewegt, so wird in ihm ein Strom von solcher Richtung erzeugt, daß die elektrodynamische oder elektromagnetische Wechselwirkung zwischen dem induzierten und dem induzierenden Strom oder Magnet seiner Bewegung hemmend entgegenwirkt.

Es folgt hieraus folgende, bereits von Faraday gegebene, bequeme Regel für die Bestimmung der Richtung des Stroms, welcher in einem Leiter induziert wird, wenn er in einem magnetischen Felde bewegt wird: Man denke sich in der Richtung einer im magnetischen Felde befindlichen Magnetnadel liegend, den Kopf nach dem Rordpol und nach der Richtung sehend, in welcher der Leiter bewegt wird, dann geht der in dem Leiter induzierte Strom stets von links nach rechts.

Da nach dem Ampèreschen Gesetz zwei gleichgerichtete Ströme sich anziehen, zwei entgegengesetzt gerichtete sich abstoßen, so folgt, daß wir eine Abstoßung zu überwinden haben, wenn wir den Sekundärstrom dem primären nähern, und eine Anziehung, wenn wir ihn entsernen, daß also zur Erzeugung von Induktionsströmen ein mechanischer Krastauswand ersorderlich ist, welcher auch thatsächlich beim Aushören des Induktionsstroms in Form einer dem Krastauswande äquivalenten Erwärmung des sekundären Leiters zu Tage tritt.

Induttion in körperlichen Leitern. Induttionsströme entstehen nicht nur in linearen Leitern, sondern auch in körperlichen Metallmassen, wenn lettere in einem magnetischen Araftfelbe bewegt werden. Die Richtung dieser Induktionsströme ist stets, dem Lenzschen Gesetz gemäß, eine solche, daß sie der Bewegung des körperlichen Leiters hemmend entgegenwirken. Im Berfolg einer zuerst von Gamben im Jahre 1824 (später von Seebed), gemachten Beobachtung, daß nämlich eine Magnetnadel, wenn sie über einer

zu ihrer Schwingungsebene parallelen Rupferscheibe schwingt, viel schneller gur Ruhe tommt, als wenn fie über einer nicht leitenden Blatte ihre Schwingungen vollführt, murbe Arago gur Entbedung ber Erscheinungen bes Rotationsmagnetismus geführt. Sest man eine vertitale Rupferscheibe um eine burch ihren Mittelpunkt gehende, horizontale Achfe, etwa mittels einer Bentrifugalmafchine, in Rotation (Abb. 760), fo wird eine gentrifc neben ber Rupfericeibe auf dieselbe Uchse aufgesette Magnetnadel im Sinne ber Drehung ber Rupferscheibe mit fortgeführt. Diefe Ericheinung erflärt fich mit Silfe bes Lengschen Gesetzes; in ihrer mahren Bedeutung murde fie aber erft durch Faradan ertannt, welcher durch weitere Berfolgung berfelben gur Entbedung der Erscheinungen der Industion geführt wurde. Schwingt eine Magnetnadel in der Rabe einer Rupfermaffe, fo werben die Schwingungen durch die in der Rupfermaffe hervorgerufenen, der Bewegung entgegenwirkenden Induttions= ftrome gedampft.



760. Apparat zum Nachweis des Rotationsmagnetismus.

Man benutt diese Thatsache bei der Konstruttion der Galvanometer, indem man die Magnete im Innern von Rupferhülsen (Dämpfern) schwingen läßt, um die Schwingungen in möglichst turzer Reit zur Rube zu bringen.


Hängt man zwischen ben Polen eines nicht erregten Elektromagnets eine Rupferzugel an einem tordierten Faden auf, so gerät die Rugel, sich selbst überlassen, insolge des Aufrollens des Fadens in lebhaste Torsionsschwingungen, wird aber, sobald der Elektromagnet erregt wird, sosort zum Stillstand gebracht, weil in der Rugel bei ihrer Bewegung durch das Wagnetseld Induktionsströme entstehen, welche der Bewegung hemmend entgegenwirken.

Einen anderen, instruktiven Nachweis der Dämpsung durch Induktion liesert folgender, von A. von Waltenhofen angegebene Apparat (Abb. 761). Gin zwischen den Polen des nicht erregten Elektromagnets frei hindurch schwingendes Rupserpendel wird beim Erzegen des Elektromagnets sofort arretiert.

Bewegt man eine Rupferscheibe in zu den Kraftlinien senkrechter Richtung zwischen ben Polen bes Elektromagnets, so macht sich ein Widerstand fühlbar, wie wenn man eine zähfluffige Masse durchschnitte.

Auch in bem massiven Sisenkern bes Elektromagnets werden beim Schließen des Stroms Induktionsströme hervorgerusen, welche dem entstehenden Strome entgegengerichtet sind und dadurch das Ansteigen des Magnetismus verzögern, und ebenso werden beim Öffnen des Stroms Induktionsströme in der leitenden Sisenmasse hervorgerusen, welche mit dem verschwindenden Strome gleichgerichtet sind und das Berschwinden des Magnetismus verzögern. Es sind dies die sogenannten Foucaultschen Ströme, welche die volle praktische Ausnutzung der Elektrizität für motorische Zwecke hindern. Indem man die Sisenkerne nicht massiv, sondern aus Bündeln von dünnen Sisendrähten, die von einander gut isoliert sind, konstruiert, sucht man die Bahn der Foucaultschen Ströme zu unterbrechen und ihre Entstehung zu verhindern.

Wird zwischen ben Polen eines Elektromagnets ein Metallftud durch eine mechanische Borrichtung in schnelle Hin= und Herbewegung oder in schnelle Rotation versetzt, so wird es, wie zuerst Joule erkannt und später Foucault



761. v. Waltenhofens Apparat.


762. Pixiis magnetelektrische Maschine.


eingehender nachgewiesen hat, ftart erwärmt. Boobiche Legierung tann auf diese Beijt febr leicht jum Schmelzen gebracht werden.

Die magnetelektrische Maschine. Bir haben vorhin gesehen, daß galvanische Ströme, ohne jede Batterie, durch bloße relative Bewegung von Magneten gegen gesichlossene Spiralen erzeugt werden können. Auf diese Thatsache gründen sich die Einrichtungen der magnetelektrischen Maschinen. Die erste derselben ist im Jahre 1832, dah nachdem Faraday seine Entdedungen veröffentlicht hatte, von Pixii konftruiert worden und wird duch Abb. 762 veranschaulicht. Vor den sesten, mit Eisenkernen versehenen Orahtspiralen E und E' werden die ihnen gegenüberliegenden Pole eines Huseisenmagnets Ab mittels Kurbel und Zahnradgetriebe vorbeibewegt. Dadurch werden in den Spiralen Ströme von wechselnder Richtung induziert, welche durch Drähte zu dem kleinen Quecksslibergefäß fortgeleitet, sich in überspringenden Funken zu erkennen geben, wenn der eine dieser Trähte in das Quecksilber getaucht, der andere seiner Oberstäche nahe gebracht wird.

Bei ben balb barauf von Sarton, bon Clart und befonbers von Stöhrer tonftruierten und verbefferten Maschinen merben die Spiralen vor den Bolen eines fraftigen Sufeisenmagnets in Rotation verfett und die entgegengesett gerichteten Strome burch Anwendung eines Rommutators in gleichgerichtete verwandelt (Abb. 763). Die Draht= enden ber beiben Spiralen R. R' führen zu zwei auf ber Rotations= achse sigenden, von einander ifolierten Schleifringen, auf benen zwei Bürften ichleifen, von benen Die Strome bei a und b fortge= leitet werben. Bon ber phyfiologischen Wirkung berfelben tann man sich überzeugen, wenn man die beiden Metallcplinder in die Sand nimmt und die Ströme durch den Rörper gehen läßt.


Um ftartere Strome gu ergielen, wurde die Angahl ber Magnete und bementsprechend die der Spiralen vermehrt; besonders murben von der Barifer "Compagnie l'Alliance" in ben 50er Jahren für galvanoplaftische Unlagen und zum Betriebe von Bogenlampen auf Leuchtturmen Riefenmaschinen tonstruiert (Abb. 764), welche durch Dampfmaschi= nen getrieben wurden und Strome von bedeutender Stärke lieferten. In England wurden ähnliche Maschinen von Solmes gebaut. Eine wesentliche Bervolltommnung erfuhr die Ronftruttion ber Anter - fo werden die rotieren= ben Spiralen mit ihren Gifenternen genannt - im Jahre 1856 burch Werner Siemens. In Diesem Jahre erfand er seinen Doppel= T=Unter (Siemens armature), in welchem die Spiralbrahte um den Rern der Länge nach gewunden find, so daß die Windungen parallel der Kernachse liegen; dieser Unter rotiert zwischen ben Bolen einer Reihe von ftarten Suf=






764. Alliance-Mafdine gum Bweck elektrifcher Belenchtung.

eisenmagneten (Abb. 765—767). Einen weiteren bedeutenden Schritt in der Entwidelung auf diesem Gebiete machte Wilde in Manchester, indem er die Stahlmagnete durch



765-767. Siemensicher Enlinderindukter.



768. Wildes Mafchine.

einen Elektromagnet E erfeste (Abb. 768), welcher burch eine fleinere Maschine mit Stahlmagneten M erregt wurde, und awifcen ben Polichuhen KK bes Eleftromagnets ben Siemensichen Doppel-T-Unter rotieren Er erzielte mit biefer ließ. Mafchine erftaunliche Birtungen, welche biejenigen aller früheren Maschinen weit übertrafen. Noch am Ende besfelben Jahres machte bann Werner Siemens die Entbedung, welche bie größte feines thatenreichen Lebens ift, und burch bie er ber Begründer ber modernen Eleftrotechnit geworben ift. Er ftellte bas bynamveleftrifche Bringip auf und tonftruierte die erste "dynamvelektrische" Mafdine, ben Bunbinduftor, ben er turg vor Beihnachten 1866 einer Anzahl hervorragender Phyfiter vorführte.

Die erfte Beröffentlichung bes Bringips war feine, wegen der Beihnachtsferien ber Berliner Mademie der Wissenschaften erft am 17. Januar 1867 vorgelegte, Abhandlung: "Uber die Umwandlung von Arbeitstraft in elels trifchen Strom ohne Anwendung permanenter Magnete." Sie ichließt mit ben Worten: "Der Technik find gegenwärtig die Mittel gegeben, elettrifche Strome von unbegrenzter Starte auf billige und bequeme Beife überall ba zu erzeugen, wo Arbeitskraft disponibel ist. Diese Thatsache wird auf mehrenn Gebieten berfelben von wefentlicher

Bedeutung fein."

Das Prinzip ist im wesentlichen folgendes: In jedem Elettromagnet bleibt, auch wenn ber magnetifierende Strom längst zu wirken aufgehört bat, eine fleine Spur von Magnetismus gurud, welche im ftanbe ift, in einer mit weichem Gifentern verfehenen, vor seinen Bolen rotierenden Spirale Induktionsströme, wenn auch von sehr geringer Intenfitat, zu erzeugen. Leitet man diefelben aber um ben Glettromagnet, fo wird fein Magnetismus verstärkt und ift baber im stande, in

ber rotierenden Spirale stärlere Induktionsströme zu erzeugen. Werden diese wieder um den Elektromagnet geleitet, so steigern sie von neuem seinen Magnetismus, dessen Folge wieder die Erzeugung noch stärkerer Induktionsströme in der rotierenden Spirale ist. Auf diese Weise können aus der ursprünglich vorhandenen, unmeßbar kleinen Wenge von Magnetismus durch Wechselwirkung zwischen Magnet und sekundärer Spirale in allmählicher Steigerung Ströme von beliebiger Stärke gewonnen werden.

Etwas fpater wie Siemens veröffentlichte ber englische Physiter Wheatstone bas-

felbe Pringip, auf welches er unabhängig von Siemens getommen war.

Daß Werner Siemens sofort die ganze Tragweite seiner Erfindung erkannte, geht aus folgendem interessanten Briefe hervor, welchen er am 4. Dezember 1866 an seinen

Bruder Wilhelm nach England richtete, und welchen Dr. Howe in einem "Rücklick am Tage bes 50 jährigen Bestehens der Firma Siemens und Halste" (12. Oktober 1897) veröffentlichte:

".... Ich habe eine neue Ibee gehabt, die aller Wahrscheinlichkeit nach reussieren und bedeutende Resultate geben wird.

Wie Du wohl weißt, hat Bilbe ein Batent in England genommen, welches in ber Rom= bination eines Magnetinduktors meiner Ronftruftion mit einem zweiten, welcher einen großen Elettromagnet anftatt der Stahlmagnete hat, befteht. Der Magnetinduttor (wie bei den Beigern konstruiert) magnetisiert ben Elettromagnet zu einem höheren Magnetismus, wie er burch Stahlmagnete zu erreichen ift. Der zweite Induttor wird baber viel fraftigere Strome geben, als wenn er Stahlmagnete hatte. Die Wirtung foll toloffal fein, wie in Dinglers Journal mitgeteilt.

Run kann man aber offenbar ben Wagnetinbuktor mit Stahlmagneten ganz entbehren.






769. Werner Biemene.

Nimmt man eine elektromagnetische Maschine, welche so konstruiert ist, daß der feststehende Magnet ein Elektromagnet mit konstanter Polrichtung ist, während der Strom des beweglichen Magnets gewechselt wird; schaltet man ferner eine kleine Batterie ein, welche den Apparat also bewegen würde, und dreht nun die Maschine in der entgegengesetzen Richtung, so muß der Strom sich steigern. Es kann darauf die Batterie ausgeschlossen und entsernt werden, ohne die Wirkung auszuheben. Es ist mit anderen Worten eine Holpsche Maschine, angewandt auf Elektromagnetismus.

Man tann mithin allein mit Hilfe von Drahtwindungen und weichem Eisen Kraft in Strom umwandeln, wenn nur der Impuls gegeben wird. Dieses Geben des Impulses, der die Stromrichtung bestimmt, tann auch durch den rückleibenden Wagnetismus oder durch ein Baar Stahlmagnete, die dem Kern stets einen schwachen Magnetismus geben, geschehen.


Die Effette muffen bei richtiger Konstruktion kolossal werden. Die Sache ift sehr ausbildungsfähig und kann eine neue Ura des Elektromagnetismus anbahnen! In wenigen Tagen wird ein Apparat fertig sein Wagnetelektrizität wird hierdurch billig werden,



und es kann nun Licht, Galvanometallurgie u. s. w., selbst kleine elektromagnetische Waschinen, die ihre Kraft von großen erhalten, möglich und nüplich werden!"

Gin Bierteljahrhundert später konnte Berner von Siemens in feinen "Lebens-

erinnerungen" schreiben, "daß die Erfindung der dynamoelektrischen Maschine die Grundslage eines großen, neuen Industriezweiges geworden ist und fast auf allen Gebieten der Technik belebend und umgestaltend eingewirkt hat und noch fortdauernd einwirkt."



771. Barinotti-Grammefcher Minganker.


Bacinotti - Grammescher "Die bynamoelettrische Daschine war aber noch nicht fertig und hatte ihre Rinderfrantheiten noch erft zu überftehen. Als eine folche stellte fich eine neue Erscheinung, die Erhitung bes Gifens bei ichnellem Bechfel ber magnetischen Bolaritat heraus." Dem Unter mußte eine noch zwedmäßigere Form gegeben werden. Inzwischen (1860) war von Antonio Pacinotti in Florenz eine wichtige Erfindung gemacht worden, die freilich anfänglich nicht die verdiente Wertschatzung fand, sondern zu allgemeiner Anerkennung und Anwendung erft durch ben aus Belgien gebürtigen Dechaniter Théophile Gramme gelangte, welcher im Jahre 1869 felbftftandig, und ohne die Pacinottische Erfinbung gefannt zu haben, in Baris mit einer magnetelettrischen Maschine auftrat, die nach berfelben Ibee gebaut mar. Dies mar die seitbem so bekannt gewordene Pacinotti-Grammeiche Ringantermaschine.

Bum Berständnis ber Wirfungsweife berfelben wollen wir zunächft die Industionserscheinungen verfolgen, welche in einem Kreisringe K stattfinden, der längs zweier, gleich


langer, gerabliniger, mit ihren gleichnamigen Bolen an einander gelegter Magnetftabe in ber Richtung NSS'N" gleichförmig fortbewegt wird (Abb. 770). In der Lage 1 wird in K ein Strom induziert, beffen Richtung entgegengefest ift ben Moletularftromen, welche ber Theorie nach NS umfließen. In Lage 2 ift die Indultionswirtung in K Rull, weil die Giv wirfung ber Magnetstrede von 1-2 entgegengesett ift berjenigen von 2-3. In Lage 3 erreicht die Induftionswirfung auf K ihr Magimum, benn die dirette Einwirfung der Magnetstrede 2-3 addiert sich zu berjenigen von 3-4, die Induttionswirtung ift wieder Rull in Lage 4, mahrend fie in Lage 5 benfelben Sinn hat, wie in 1. Denten wir und nun ben doppelten Magnet zu einem Ringe in fich felbst geschloffen, fo baß gleichnamige Bole fich bei SS' refp. NN' berühren, fo werben wir zwei Magima ber Induttionswirfungen erhalten, nämlich an ben Berührungsftellen ber beiben gleichnamigen Magnetpole NN' refp. SS', und die Birfungen Rull an ben Stellen, in benen ber gur Berbindungs Iinie jener beiben Buntte fentrechte Durchmeffer ben Ring trifft. Der Magnetring moge nun erfett werden burch einen Ring aus weichem Gifen, welcher fich zwifchen ben Bolen eines traftigen Magnets, bes Feldmagnets, befindet, und ber einzelne Draftring burch eine in fich geschlossen Spirale (Abb. 771). In bem Gifenring, bem fogenannten

Anter, wird nun dem Nordpol des Feldmagnets gegenüber ein Südpol, dem Südpol des Feldmagnets gegenüber ein Nordpol induziert werden. Der Berlauf der magnetischen Araftlinien wird durch die schwach ausgezogenen Aurven veranschaulicht: die ursprünglich geraden Araftlinien werden durch den Eisenring abgelenkt und drängen sich in ihm zussammen, so daß die meisten ihren Weg durch das Eisen hindurch nehmen, während nur wenige

ben inneren, vom Ringe umichloffenen Luftraum burchseben. Der innere Raum bildet baher nur ein ichwaches Magnetfeld; zwischen ben Bolen N, S aber und der äuferen Ringoberfläche entstehen fraftige Magnetfelder. Wird nun ber Anter in gleichförmige Rotation versett, so bleibt die Lage der Ankerpole im Raume biefelbe; Die ben beiben Glettromagnetpolen N, S zunächst liegenden Stellen b, a bes rotierenden Unters werben ftets ben ftartften, bie von beiben gleich weit entfernten Stellen c, d keinen Magnetismus zeigen. Auf die einzelnen Bindungen ber geschloffenen Anterspirale werben biefelben Inbuftionswirfungen ausgeübt werden, wie wenn was praktisch schwer ausführbar ist — ber Gisenring festläge, und die Spirale sich gleichförmig um ihn herumbewegte. Die Strome, beren Richtungen nach



bem Lenzschen Gesete burch die Pfeile angegeben werden, wirken in den beiden Ringshälften, der oberen und unteren, einander entgegen und heben sich in der geschlossenen Ankerleitung auf. Berbindet man aber die beiden Interserazstellen o und d mittels Schleifsedern durch eine äußere Leitung L, so werden in diese von den beiden Ringshälften gleichgerichtete Ströme gesandt. Wan kann die Anordnung mit einer galvanischen



778. Schema der Jacinotti-Grammeschen Ringmaschine.



774. Ring ber Grammeschen Maschine, burchschnitten.

Batterie vergleichen, die aus zwei gegen einander geschalteten Hälften besteht, deren jede die gleiche Anzahl hinter einander geschalteter Elemente enthält (Abb. 772). In einer solchen Anordnung heben sich auch die Ströme gegenseitig auf. Berbindet man aber die beiden mit einander verbundenen positiven Pole und ebenso die beiden mit einander verbundenen negativen Pole durch eine äußere Leitung, dann sließt in ihr der Strom von dem einen Bolpaar zum andern.

Abb. 773 zeigt schematisch die Pacinotti - Grammesche Ringmaschine. Bon jeder Bindung führt ein Draht zu einem horizontalen Rupferstreifen. Sämtliche Rupferstreifen bilden einen Kreischlinder mit horizontaler Achse; sie sind von einander und von der Belle gut isoliert. Auf dem Chlinder schleifen Federn, Bürsten, welche den Strom von den Indisferenzstellen abnehmen. Abb. 774 stellt einen durchschnittenen Grammeschen Ring dar. Bur Berhütung des Auftretens der Foucaultschen Ströme besteht er nicht aus massivem Sisen, sondern aus einem Bündel von Eisendrähten und ist umwickelt von kurzen Drahtspiralen,

bie zu einer zusammenhängenden Leitung dadurch verbunden find, das jedes Ende ber einen mit dem Anfang ber nächsten und dem zugehörigen Wbleitungsstreifen verbunden ift.

Die Konstruktion bes Grammeschen Rings bildet einen bemerkenswerten Fortschritt in ber Elektrotechnik, ba die Anwendung besselben es ermöglicht, gleichmäßige Ströme von unveränderter Richtung, sogenannte Gleichströme, zu erhalten.

Wir mussen es uns versagen, den Gang der Entwickelung zu verfolgen, welchen die Dynamomaschine für Gleichstrom genommen hat durch die Konstruktionen von Hesner v. Alteneck, von Soison, von Schuckert und von vielen anderen Ingenieuren und hervorragenden elektrotechnischen Etablissements (Siemens und Halske, Allgemeine Elektrizitäks-Gesellschaft), und die Ausbildung, welche die Maschinen für Wechsellkrom (durch Ganz und Co., die Gesellschaft Helios, durch Thomson-Houston, Westinghouse, durch die Gesellschaft Örlikon u. a.) und für Drehstrom (durch die Allgemeine Elektrizitäks-Gesellschaft, Dolivo v. Dobrowolski, Tesla, durch Siemens und Halske, Schuckert u. v. a.) ersahren haben. Unsere Aufgabe ist es, die physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik zu geben, während diese selbst an anderer Stelle unseres Werks ihre

Behandlung findet.

Selbstinduttion. Reber stromburchflossene Leiter erzeugt in feiner Umgebung ein magnetisches Rraftfelb. Das Entstehen ober Berschwinden bes Stroms in dem Leiter oder auch nur eine Intensität anderung ift von einer Underung des magnetischen Rraftfelds begleitet, bie Angahl ber vom Leiter burchschnittenen Rraftlinien anbert fic, und baburch wird in dem Leiter felbst eine elettromotorische Rraft induziert. Man nennt biefe Erscheinung Selbstinduttion ober Induttion eines Stroms auf fich felbft, und ben burch die elettromotorifche Rraft ber Selbstinduttion hervorgerufenen Strom Extraftrom (Extrafurrent). Sowohl ber Schließung wie ber Offnung bes urfprunglichen Stroms entspricht ein Ertraftrom. Der ber Schliegung entsprechende Ertraftrom ist stets der Richtung des ihn erzeugenden Sauptstroms entgegengeset; er fest feinem Entstehen einen Wiberftand entgegen und verlangfamt sein Anwachsen, der Öffnungsextrastrom verlangsamt bas Abnehmen bes hauptstrome, er verstärft ihn und hat daher einen intensiveren Berlauf. Die Selbstinduktion eines Leiters ist wesentlich durch feine Form bedingt. Biegt man einen Draht 3. B. in seiner Mitte um, so bag er doppelt


erscheint (Abb. 775), so hat der Strom in beiden Hälften entgegengesetzle Richtung, die Selbstinduktion ist dann gering. Man benutt diese Eigenschaft bei der Herstellung von Widerstandsdrähten (Bisilarwickelung), um möglichst induktionsfreie Leitungswiderstände zu erzielen. Biegt man den Draht auf, so wird seine Selbstinduktion größer: sie wird noch bedeutender, wenn man ihm die Form einer Spirale gibt, und wird erheblich gestesgert, wenn man in die Spirale einen Kern von weichem Eisen hineinschlich Jeder Leiter besitzt einen bestimmten Selbstinduktionskoeffizienten, dessen Größe durch die Form, die Dimensionen und die Wickelung des Leiters bedingt ist.

Öffnet man den von einer Batterie gebildeten Stromfreis, indem man z. B. einen der Zuleitungsdrähte aus einem Quedfilbernäpschen heraushebt, so beobachtet man einen sehr kurze Zeit andauernden Öffnungsfunken. Bor dem Berschwinden des Stroms bilde sich an der Unterbrechungsstelle eine Brücke leitender Teilchen von großem Widerstande, die zum Glühen gebracht werden. Der Öffnungsfunke wird, wenn eine Spirale eingeschaltet ist, bedeutend vergrößert, weil zu der ursprünglichen elektromotorischen Krait

diejenige des Offnungsstroms hinzukommt.

Induktionsapparat. Der Induktionsapparat besteht aus einer in den Kreis einer Batterie eingeschaltenen primären Spirale von starkem, isoliertem Draht, die von einer aus sehr vielen Windungen dünnen Drahts bestehenden sekundären Spirale umgeben ist, und aus einer automatisch wirkenden Vorrichtung, welche in rascher Auseinanderfolge Schließung und Öffnung des primären Stroms herzustellen ermöglicht (vergl. S. 552). Im Innern der primären Spirale besindet sich ein Bündel isolierter weicher


Eisendrähte, durch welches die in der setundären Spirale induzierten Schließungs- und Öffnungsströme in erheblichem Maße verstärkt werden. Die Größe der Wirkung hängt ab von der Anzahl der Windungen, auf deren Jolierung die größte Sorgfalt zu verwenden ist. Durch Steigerung der Windungsanzahl lassen sich leicht Induktionswirkungen erzielen, welche die Wirkung des primären Stroms um das Tausendsache und darüber übertreffen. Man hat sekundäre Spiralen mit 100000 Windungen konstruiert, wozu je nach dem Durchmesser 100000 m bünnen Drahts und darüber erforderlich sein können, und hat dadurch außerordentlich hohe Spannungen erreicht. Verbindet man die Enden der sekundären Spirale solcher Induktorien mit zwei gegen einander verschiedbaren Metallspizen, oder nur das eine Ende mit einer Spize, das andere mit einer Metallplatte, so erhält man zwischen ihnen, wie von einer starken Elektrisiermaschine, Funken, deren Länge mit der Spannung zunimmt, so daß umgekehrt die Entsernung, dis zu welcher Funken überspringen, die Schlagweite des Induktoriums, als Maß für die von ihm zu erzeugende




776. Schlitteninduktorium nach Du Bois-Arymond.

Spannung angesehen werden kann. Bei einem primären Strom von etwa sechs Bunsenschen Elementen liefern große Induktorien, wie sie zuerst Ruhmkorff in Paris gebaut hat, dem zu Ehren sie auch Ruhmkorfsche Funkeninduktoren genannt werden, bei rascher Stromunterbrechung Funken dis zu 1 m Länge. Um solche Birkungen zu erzielen, kommt es darauf an, beim Unterbrechen des primären Stroms die Zeit des Verschwindens desselben, also auch den an der Unterbrechungsstelle sich bildenden, durch die Selbstinduktion verstärkten Öffnungsfunken, möglichst klein zu machen. Zu diesem Zwede werden nach Fizeau zwei auf verschiedenen Seiten der Unterbrechungsstelle liegende Punkte des Unterbrechers mit den beiden Stanniolbelegungen eines Plattenkondensators verdunden, dessen tsolierende Schichten gewöhnlich aus paraffiniertem Papier oder besser aus Glimmer deskehen. Die durch die Selbstinduktion nach der Unterbrechungsstelle bewegte Elektrizitätsmenge sließt dann zum größten Teile auf die Belegungen des Kondensators, der eine große Kapazität besitzt, wird also von der Unterbrechungsstelle sortgezogen, wodurch der Öffnungssunke und seine Zeitdauer verkleinert wird.

Ubb. 776 stellt ein Schlitteninduktorium nebst Bubehör nach Du Bois=Renmond, wie es für medizinische Zwede verwandt wird, dar. Der Strom für die primare Spirale wird durch ein Flaschenelement geliefert und durch den Selbstunterbrecher C (vergl. S. 552) geschlossen und geöffnet. Die sekundäre Spirale und der Eisenkern können über, beziehungsweise in der primären Spirale meßbar verschoben werden, um die Birkung zu schwächen oder zu verstärken. Die Enden der sekundären Spirale führen zu den Klemmen P, P. Bei Berührung der mit diesen leitend verbundenen, mit Schwammhüllen versehenen Elektrodenhalter E, E kann man sich von den physiologischen Birkungen der Induktionsströme überzeugen.



777. Junkenindunter von Reifer und Schmidt.



778. Funkeninduktor von Mas Rohl.

Abb. 777 zeigt einen Funkeninduktor mittlerer Größe von Reiser und Schmidt in Berlin, der mit zwei Unterbrechern versehen ist. Der rechts befindliche Feberunterbrecher besteht aus einer bei M befestigten, mit einer Eisenplatte E versehenen Meisingfeder, die bei geöffnetem Strom mit einem auf ihr besindlichen Platinplättchen gegen den verstellbaren Platinstift P drückt, und bei geschlossenem Strom von dem Eisenkern der primären Spirale angezogen wird. M und P sind mit den beiden Belegungen des im Boden des Apparats besindlichen Kondensator verdunden. Der links besindliche Quecksilberunterbrecher, welcher auch häusig angewandt wird, ermöglicht es, die Zahl der Unterbrechungen durch Berstellung des Laufgewichts nach Bedürfnis größer oder kleiner zu wählen. Sine mittels Tried= und Zahnstange höher oder tieser zu stellende starke Messingseder F ist mit einem zweiarmigen Hebel versehen, welcher an einem Ende einen eisernen Anker, am anderen

einen Stift trägt, der bei geöffnetem Strom in Quedfilber taucht, bei geschlossenem Strom herausgezogen wird. Zur Berhütung der Oxydation des Quedfilbers durch die Luft, wird auf dasselbe eine Alkoholschicht gegossen. K ist ein Ruhmkorfscher Rommutator (vgl. S. 583), der einerseits mit der Stromquelle und andererseits mit den Enden der primären Spirale verbunden ist. Die Enden der sekundären Spirale sind zu den Klemmen a und b geführt.

Abb. 778 stellt einen großen von Max Rohl in Chemnit konstruierten Funkensinduktor mit schnell rotierendem Unterbrecher dar, welcher für Röntgen-Photographie und Durchleuchtung besonders geeignet ist. Für die Röntgen-Photographie ist es nämlich wünschenswert und wichtig, die Expositionsdauer möglichst zu verkürzen und für die Durchsleuchtung, den Fluorescenzschirm möglichst gleichmäßig beseuchtet zu erhalten. Beides

wird erreicht, wenn bie Unterbrechun= gen möglichst schnell und gleichmäßig ficher stattfinden. Der rotierende Quedfilberunterbrecher (Abb. 779), welcher 1000-2000 Unterbrechungen in der Minute liefert, besteht aus einem fleinen Gleftromotor, welcher mittels eines Aurbelzapfens und einer Pleuelstange einen Platinfilberftift in ein höher ober tiefer zu ftellendes Quedfilbergefäß taucht und herauszieht. Mit Silfe des an dem Unterbrecher angebrachten Tachymeters läßt sich genau die zurückgelegte Tourenzahl ermitteln, indem derruhig stehende Beiger besselben auf ber Stale anzeigt, ob ber Motor konftant 1200, 1600 ober 2000 Umdrehungen in der Minute macht. Treten Schwanfungen in der Tourenzahl ein, so verändert der Beiger feine Stellung, während er bei unveränderter Tourenzahl ruhig fteht. Bur Berhütung der Orndation bes Quedfilbers ift auf dasfelbe eine Betroleumichicht gegoffen,



779. Roble retierender Unterbrecher mit Tachymeter.

und damit dieses nicht bei ben schnellen Unterbrechungen herausgeschleubert wird, ist das Gefäß mit zwei Ginschnürungen versehen. Der Unterbrecher, welcher einen Ausschalter für den Motor und einen Rommutator für den Strom des Induktors besitzt, ist auf einen schweren, auf einer starken Filzplatte ruhenden Gisensuß aufgeschraubt.

Die elektromagnetischen Makeinheiten und Mehmethoben.

Clektroflatisches und elektromagnetisches Maßigstem. Ginheit der Stromflarke. Das Anpère. Meffung der Stromflarke. Ginheit der Clektrizitätsmenge. Ginheit des Biderflands. Das Ohm. Aormalwiderstände. Meffung des Biderflands von festen und von Clektrosyten. Ginfith der Temperatur. Bosometer. Ginheit der efektromotorischen Arast. Das Bolt. Aormalelemente. Aessung der elektromotorischen Arast. Aompensationsmethode. Ginheit der Aapazität. Das Farad. Kondensatoren. Messung der Kapazität. Sekunden Bolt-Ampère.

Die im Borhergehenden besprochenen Wirkungen des galvanischen Stroms werden zur Messung der elektrischen Größen und zur Definition ihrer Maßeinheiten benutt. Die elektromagnetischen und elektrodynamischen Birkungen, welche ein stromdurchstossener Leiter in seiner Umgebung ausübt, stellen sich, wie wir sahen, als anziehende und abstoßende, also als rein mechanische Wirkungen dar. Umgekehrt wird ein Leiter, der durch eine rein mechanische Kraft in einem magnetischen oder elektrischen Kraftseld mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt wird, der Sit einer elektromotorischen Kraft. Diese

wechselseitigen Beziehungen finden darin ihren Ausbruck, daß die elektrischen Größen ebenso wie die mechanischen nach absolutem Maße, d. h. durch Zentimeter, Gramm und Sekunde gemessen werden können. Geht man von der mechanischen Bechselwirkung aus, welche zwei elektrissierte Körper auf einander ausüben, so gelangt man zum elektrostatischen Maßinstem, welches nur ein rein wissenschaftliches, theoretisches Interesse hat, während man auf das elektromagnetische Maßinstem geführt wird, wenn man von der mechanischen Wirkung ausgeht, welche ein Strom auf einen Wagnet ausübt. Tablestere ist von hervorragend praktischer Bedeutung und bildet die Grundlage für die Definition der in der Elektrotechnik gebräuchlichen praktischen Maßeinheiten. Wohl waren sür die elektrischen Größen seit langer Zeit Maßeinheiten in Gebrauch, aber verschiedene Einheiten sund, aber verschiedene Einheiten Lande. Mit dem Ausbischen und der Entwicklung der modernen Elektrotechnik machte sich aber das Bedürfnis nach hersellung eines einheitlichen, universellen, elektrischen Maßlustems immer dringender fühlbar, und im Anschluß an die internationale elektrische Ausstellung in Paris fand im Jahre 1881 ein internationaler



780. Mormalmiderftand.

Elettrifertongreß ftatt, welcher fich bie Aufgabe ftellte, auf Grundlage bes Baug-Beberichen abfoluten Dagfustems ein universelles eleftrijches Maginftem festzustellen, prattifche Ginheiten für Die wichtigften eleftrijden Größen zu definieren, beziehentlich herzustellen und so gewissermaßen eine einheitliche Sprache für alle quantitas tiven, magnetischen und eleftrischen Beziehungen und Untersuchungen ju schaffen. Es handelt fich hierbei vorjugeweise um die Ginheiten folgender fünf Größen: Stromftarte, Gleftrigis tätsmenge, Widerftand, elettromoterische Kraft und Kapazität.

Die theoretische ober abiclute Einheit für die Stromftarte und die daraus abgeleitete prattische Einheit, das Ampere, ist schoa früher (vgl. S. 535 u. 542) besinient worden. Auch die elektrochemische Le-


finition des Umpère haben wir bereits (vgl. S. 557 u. 558) gegeben und an den erwähnten Stellen auch die Methoden der Strommessung mittels des Galvanometers und des Boltometers beschrieben. Der tausendste Teil des Ampère heißt Milliampère.

Die theoretische Einheit der Elektrizitätsmenge ist diesenige Elektrizitätsmenge, welche in der Zeiteinheit durch den Querschnitt eines von der Stromeinheit durch stoffenen Leiters sließt. Der zehnte Teil derselben gilt unter der Bezeichnung Coulomb als praktische Einheit für die Elektrizitätsmenge. Ein Coulomb ist also diesenige Elektrizitätsmenge, welche in jeder Sekunde durch den Querschnitt eines von einem Ampère durchstossen Leiters strömt. 1 Coulomb = 1 Ampère × 1 Sekunde; 1 Ampèrestunde ist demgemöß gleich $60 \times 60 = 3600$ Coulomb.


Die theoretische Einheit bes Widerstands ist der Widerstand eines Leiterk, in welchem die Stromeinheit in der Zeiteinheit die Arbeitseinheit leistet (vergl. S. 563 u. 564). Die praktische Widerstandseinheit ist 1000 Millionen mal größer als die theoretische und heißt Ohm. Die Herstellung eines genauen Widerstandsmaßes in von fundamentaler Bedeutung für alle elektrischen Untersuchungen. Die anderen elektrischen Größen sind komplizierter und schwieriger zu messen, und es lassen sich für die selben Bergleichsnormale auch nur schwer herstellen. Hat man aber den Widerstand

eines geeignet gestalteten Körpers von bestimmtem Material einmal bestimmt, so kann er als Prototyp benutt werden, um aus ihm die Biderstände anderer Körper abzuleiten. Nach dem Borgange von Werner Siemens hat man Quecksilber als das geeignetste Material gewählt und aus den vielen sorgsältigen Ohmbestimmungen, welche von hervorragenden Forschern der verschiedenen Nationen ausgesührt worden sind, den wahrscheinlichsten Wert des theoretischen Ohm abgeleitet und als wahres Ohm desiniert den Widerstand einer Quecksilbersäule von 106,8 cm Länge und 1 gmm Querschnitt bei 0°C. Demgemäß ist also auch 1 Ohm = 1,068 S. E. (Siemens-


Einheiten). Als Urnormal bes Widerstands gilt ber Widerstand ber Quedfilberfüllung einer von der Bhyfitalifch = Technischen Reichsauftalt ausgewählten und aufzubemahrenden Glasröhre, deffen Wert in Ohm nach biefer Festsetzung er= mittelt und von Beit gu Beit fontrolliert wird. Als Sauptnormale für bie amtliche Beglaubigung der in den Berfehr gelangenden Widerftande find folche aus geeigneten Metallverbindun= gen hergeftellt, deren Wiberftandswert in Ohm durch Anschluß an das Urnormal ermittelt und burch perio= bijche Bergleichungen mit bemfelben ficher geftellt wird. In den letten Jahren hat die genannte Behörde Normalwiderstände von 0,0001 Ohm bis zu 10000 Ohm hergestellt. Abb. 780 ftellt einen folden Widerftand bar. Als Material ist Manganin= tupferdraht gewählt, welcher auf eine Meffingrolle aufgewidelt ift. In dem oberhalb der Bidelung frei bleibenden Raume der Rolle ift ein Rrang von Löchern eingebohrt, um eine freie Birkulation des die



781. Stöpfelrheoftat von Siemens und galeke.



782. Innere Ginrichtung des Stöpfelrheoftsten.



783. Stöpfelrheoftat, Anficht von oben.

Büchse ausfüllenden Erdöls zu ermöglichen. Die Enden des Drahts sind mit Silber an Kupserscheibchen gelötet, welche mit den unteren Enden starker, u-förmig gebogener Kupserzuleitungen verschraubt und verlötet sind. Die längeren Schenkel derselben durchseten den Hartgummidedel; mit den kürzeren Schenkeln wird die Büchse der Messung in Quecksülbernäpse eingehängt. Die Temperatur kann mittels eines in die Büchse gesteckten Thermometers bestimmt werden. Solche Einzelwiderstände lassen sich zu einem Widerstandsetalon oder Widerstandsseinheit angeordnet werden, wie Gewichtssätze nach Vielsachen und Bruchteilen der Gewichtseinheit angeordnet werden. Abb. 781 stellt einen Widerstandsetalon oder Stöpselrheostaten von Siemens und Halste dar, welcher die Widerstandswerte von 0,1 bis 5000 Ohm, im ganzen 10000 Ohm enthält. Die innere

Einrichtung ist aus Abb. 782 ersichtlich, während Abb. 783 die Ansicht von oben gibt. Auf dem Ebonitdedel ist eine Anzahl starker Wessingstüde m in kleinen Abständen von einander angeordnet. Je zwei derselben können durch konisch sorgfältigst eingeschliffene und mit isolierenden Griffen versehene Messingstöpsel a metallisch mit einander verbunden werden. Im Innern des Kastens besinden sich die Drahtwiderstände, welche den auf dem Deckel vermerkten Widerstandswerten entsprechen, und welche spiralförmig und bisilar auf Ebonitspulen ausgewickelt, mit ihren Enden an Kupserstäde d, d angelötet und durch letztere mit je zwei benachbarten Messingstücken metallisch verbunden sind. Ist ein Stöpsel fest eingeschaltet, so setzt er dem durchsließenden Strom einen kleinen, im allgemeinen zu vernachlässigenden Widerstand entgegen; ist er dagegen herausgezogen, so wird die entsprechende Widerstandsspirale in den Stromkreis eingeschaltet. In den Kastenwänden angebrachte Öffnungen bezwecken eine Ventilation der Luft behufs Temperaturausgleichung im Innern. Die Widerstandswerte entsprechen einer bestimmten, auf dem Deckel verwerkten Temperatur.

Sehr kleine Widerstände stellt man aus parallel geschalteten und rostartig angeordneten Drähten her, deren Enden um Aupferschienen gewickelt und mit denselben verlötet sind; sehr große Widerstände bis zu Millionen Ohm kann man bequem dadurch
herstellen, daß man auf Ebonit= oder Glasplatten Bleististstriche zieht und deren Enden
mit sicheren, metallischen Kontakten versieht. Die Firma Siemens und Halske konstruiert
3. B. Graphitwiderstandsetalons von 1 bis 100 Millionen Ohm.

Den millionten Teil des Ohm nennt man Mikrohm, das Millionfache des Ohm Wegaohm oder Megohm. Allgemein pflegt man durch Vorsetzen von paxobs (Neinben millionten Teil und durch Vorsetzen von páyas (groß) das Millionfache einer Größe zu bezeichnen.

Wir haben bereits (vgl. S. 553) gesehen, daß ber spezifische Widerstand für die verschiedenen Metalle verschieden ist. Er ist ferner in hohem Maße von der chemischen Reinheit derselben und von der Art der mechanischen Behandlung, welcher sie unterworfen gewesen, z. B. ihrem Härtegrade, abhängig.

Auf die interessante Beziehung zwischen Barme- und elektrischem Leitungsvermögen ber Metalle ist gleichfalls bereits früher (vgl. S. 475) hingewiesen worden. In solgender Tabelle sind die spezifischen Widerstände, beziehentlich Leitungsfähigkeiten einiger Metalle zusammengestellt:

	Su	bfta	nj	bei	18	C.		Biberstand eines 1 m langen Drafts von 1 gmm Duerschnitt in Ohm	Leitungsfähigleit bezogen auf Quedfilber bei 0º C.
Silber			_		•	•		0,016	59
Rupfer	c							0,017	55
Gold.								0,023	41
Bint .								0.063	15
Gifen .								0.09 bis 0.15	6 bis 10
Stahl								0.15 bis 0.5	2 bis 6
Platin	t							0.14	6,5
Blei .								0.21	4,6
Untim	on							0.45	2,1
Quedi	ilb	er						0.958	0,981
Wism								1,2	0.8
Gasto	hle	•						50 bis 70	0,02 bis 0,015
Meffir								0,07 bis 0,09	10 bis 14
Neujil								0,16 bis 0,40	2,4 bis 6

Der Widerstand der Metalle nimmt mit der Temperatur zu und zwar beim flüssigen Quecksilber um 0,00088, bei den reinen festen Metallen um etwa 0,004 seines Bertes pro 1°C. Der Widerstand der Kohle nimmt pro 1°C. um 0,0005 seines Bertes ab. In neuerer Zeit werden für die Herstellung von Widerständen vorzugsweise Nickeltupferund Mangantupferlegierungen, "Nickelin", "Konstantan", "Manganin", "Patentnickel", angewandt, die einen sehr geringen Temperaturkoefsizienten der Widerstandsänderung besitzen, so daß letztere für die in der Praxis vorkommenden Messungen vernachlässigt werden kann.

Das Bolometer. Auf der Anwendung der Thatsache, daß der Leitungswiderftand ber Mctalle burch Erwarmung vergrößert wird, beruht bie besonbers von

S. B. Langley ausgebildete bolometrifche Meffungsmethode, welche anfänglich nur bei Untersuchungen über strahlende Barme (vgl. S. 476 u. 477), in neuerer Beit aber auch für elettrische Meffungen, 3. B. gur Meffung der Stärte von Bechfelftromen und von Entladungen angewandt wurde. Das Prinzip besteht darin, durch die Widerstandsanderung eines bunnen, bestrahlten Leiters beffen Temperatur, beziehentlich die Intensität ber Strahlung zu meffen. Bur Meffung ber Widerstandsanderung benutt man nach Langlen die fogleich zu beschreibende Wheatstonesche Bruden- 784. Balameter. anordnung, in deren einen Zweig der zu bestrahlende Leiter, das Bolo-




meter (Abb. 784), in Gestalt von reihenformig angeordneten, ichmalen und fehr dunnen (etwa 0,001 mm) Metallstreifen, am besten aus Stanniol ober aus Platin, eingeschaltet wird.

Die Muffigfeiten haben ein fehr viel geringeres Leitungsvermögen als die Metalle. So ift 3. B. bezogen auf Quedfilber von 0° C. bas Leitungevermögen

20% iger Schwefelfäure . . bei 18° C. 0,0000611, Salpeterfäure . 0.0000665. * Salzjäure . . 0.0000713. Rochfalzlöfung 0.0000183. Binkfulphatlöfung 0,0000043.


Das Leitungsvermögen ber Fluffigfeiten nimmt in hobem Make mit der Temperatur zu; ferner nimmt es im allgemeinen mit ber Ronzentration ju; einige Fluffigfeiten aber, 3. B. verdünnte Schwefelfaure, Salpeterfaure, 786. Wheatftone Rirchhoffice Brückenkombination. Bintvitriol und andere besiten bei einer be-



stimmten Konzentration ein Maximum des Leitungsvermögens.

Biberftanbomeffung. Die beste Methode gur genauen Bergleichung von Biber-


ftanben ift bie mittels ber Bheatstoneschen Brüde, beren Pringip wir bereits (vgl. S. 537 und 538) besprochen haben. Bas bie demi= iche Bage für Maffen= bestimmungen ift, bas ift die Wheatstonesche Brude für Widerftands= bestimmungen. Gine fehr gebräuchliche und bequeme Form ber Deg= brude ift die zuerft von 6. Rirchhoff angegebene (Abb. 785). Bei diefer bildet die Summe der beiden Aweigwider= ftande w, und w, eine tonftante Größe und wird durch einen über



786. Univerfalmefbrücke von Siemens und galake.

eine Willimeterstala ausgespannten, gleichmäßigen Draht aus Nickelin, oder besser aus Blatin ober Blatinividium, ben Megbraht AB, bargestellt. In ben einen Seitenzweig wird der zu bestimmende Widerstand x eingeschaltet, in den anderen ein bekannter Rheostatenwiderstand a. Ter eine Diagonalzweig (Brūdenzweig) enthält ein Galvanometer G, der andere die Meßtette E. Auf dem Meßdraht läßt sich ein Kontakt D, welcher das eine Ende des Brüdenzweigs bildet, verschieben, bis durch das Galvanometer kein Strom sließt, seine Ablenkung also Rull ist. Dann verhält sich $\mathbf{x}: \mathbf{a} = \mathbf{w}_1 : \mathbf{w}_2$, also ist der gesuchte Widerstand $\mathbf{x} = \mathbf{a} \frac{\mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_2}$. Ist der Meßdraht genau cylindrisch, so ist das durch die Kontaktstellung gegebene Widerstandsverhältnis gleich dem an der Willimeterskala abzulesenden Längenverhältnis der beiden Teile des Meßdrahts.

Abb. 786 stellt eine für Messungen in der Praxis sehr geeignete Universals meßbrücke von Siemens und Halske schematisch dar. Die Bergleichswiderstände \mathbf{r}_1 und \mathbf{r}_2 sind durch je einen Sat von 1, 10, 100, 1000 Ohm und der Widerstand W durch einen die Einzelwiderstände 0,1-5000 Ohm enthaltenden Stöpselrheostaten gebildet. Durch passende Wahl der Stöpsel kann man dem Übersetzungsverhältnis $\frac{\mathbf{r}_1}{\mathbf{r}_2}$ die Werte $0,\omega$, 0,0, 0,1, 1, 10, 100, 1000 geben. Außerdem besitzt der Apparat einen Schlüssel, um die Rette zu schließen und zu öffnen, einen zweiten, um das Galvanometer einzuschalten, und einen Kommutator zur Vertauschung der Zweige.



787. Meffnng des Widerftande von Elektrolyten.

788. Widerftandsgefüß.

Die genaue Bestimmung des Widerstands eines Elektrolyten ist mit Schwierigkeiten verknüpft, weil er beim Durchgang des Stroms zersetzt und die Zersetzungsprodukte zu den Elektroden überführt, letztere also polarisiert werden. Es müssen daher bei der Bestimmung des Widerstands zersetzderer Flüssigkeiten besondere Methoden angewandt werden, um entweder den störenden Einsluß der Polarisation zu bestimmen und aus dem Messungsresultate zu beseitigen, oder um dieselbe auszuheben. Zu diesem Zwecke wendet man nach dem Borgange von F. Kohlrausch, anstatt des von einer Batterie gelieserten gleichgerichteten Stroms, rasch auf einander folgende Wechselströme von entgegengesetzter Richtung und gleicher Gesamtstärke an; dam wird nämlich die durch den einen Stromstoß erzeugte Polarisation der Elektroden durch den darauf folgenden Stromstoß, der ja dem vorhergehenden entgegengesetzt gerichtet in, ausgehoben.

Als Stromerzeuger benutt man die sekundäre Spirale eines Induktoriums mit rascher Stromunterbrechung. Die zu untersuchenden Flüssigkeiten befinden sich in geeigneten Widerstandsgefäßen (Abb. 788) mit Elektroden aus platiniertem Platinblech. Als Resinstrument ist aber anstatt des Galvanometers ein Elektrodynamometer oder bequemer ein Telephon anzuwenden. Die Schaltung ist aus der schematischen Beichnung, Abb. 787, ersichtlich. Der Kontakt wird auf dem Meßdraht so lange verschoben, dis man im Telephon kein Geräusch hört; dann ergibt sich wieder der gesuchte Widerstand aus der Beziehung $x: w = r_1: r_2$.

Die theoretische Ginheit für die Botentialbiffereng und elettromotorische Rraft ift diejenige elettromotorische Rraft, welche in einem Leitungstrife von der Einheit des Widerstands die Einheit der Stromstärke hervorruft. Das hundertmillionensache dieser Einheit bildet die praktische Einheit für die elektromotorische Kraft und heißt Bolt. 1 Bolt erzeugt in einem Leitungskreise von 1 Ohm einen Strom von 1 Ampère. Nach dem Ohmschen Gesetze ist 1 Ampère = $\frac{1 \text{Bolt}}{1 \text{ Solt}}$.

Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt stellt konstante galvanische Normalselemente her, deren elektromotorische Kraft sie in Bolt ermittelt, um sie dann mit amtslichen Beglaubigungsscheinen versehen zur Ausgabe gelangen zu lassen. Unter den vielen gebräuchlichen Normalelementen zeichnet sich besonders das von Latimer Clark angegebene

in Bezug auf Unveränderlichkeit und Reproduzierbarkeit aus (Abb. 789). Es besteht aus Quecksilber oder amalgamiertem Platin (als positiver Elektrode) in schwefelsaurem Quecksilberoryhul und amalgamiertem Zink (als negativer Elektrode) in Zinksulphat. Seine elektromotorische Praft ist sehr konstant; sie ändert sich, wenn die angewandten Substanzen chemisch rein waren, nach den Untersuchungen der Reichsanstalt, jahrelang nicht um 0,0001 Bolt; sie beträgt bei + 15° C. 1,484 Bolt und nimmt in mittleren Temperaturen pro 1° C. um etwa 0,0012 Bolt ab. Dieselbe Konstanz der elektromotorischen Kraft und eine weit geringere Abhängigkeit derselben von der Temperatur zeigt das Westonsche Normalelement, welches aus Quecksläurem Quecksgamiertem Platin (als positiver Elektrode) in schweselsaurem Quecks




789. Latimer Clark. Iches Normalelement.

filberorydul und Kadmiumamalgam (als negativer Cleftrode) in Kadmiumsulphat besteht. Seine elektromotorische Kraft beträgt bei mittlerer Temperatur 1,026 Bolt und nimmt pro 1 ° C. um etwa 0,00001 Bolt ab.

Messung elektromotorischer Kräfte. Um die elektromotorischen Kräfte zweier konstanten Elemente o und e' mit einander zu vergleichen, bildet man einen Stromskreis aus dem einen Elemente o, einem empsindlichen Galvanometer und einem Widersstand, der so groß ist, daß gegen ihn der Widerstand des Elements vernachlässigt werden

fann, und beobachtet den Ausschlagswinkel a der Galvanometernadel; alsdann ersett man e durch e' und beobachtet den entsprechenden Ausschlagswinkel a', dann vershalten sich die elektromotorischen Kräfte wie jene Winkel, oder genauer wie die Tangenten derselben. Eine genauere Mesthode, die auch für inkonstante Elemente anzuwenden ist, ist die zuerst von Poggensborff angegebene und von Bosscha, v. Waltenhosen, du Boisenenhond u. a. modisizierte Kompensationse methode. Mit den Enden des Mehdrahts AB (Abb. 790) wird eine konstante Kette E



790. Rompenfationemethode.

verbunden, deren elektromotorische Kraft größer ist als jede der beiden mit einander zu vergleichenden Elemente e und e'. Das Element e wird dem Element E entgegengeschaltet, so daß also die positiven Ströme nach A fließen, und durch Verschieben des Kontakts C der Strom im Galvanometer G auf Null gebracht. Hierauf wird e durch e' ersett und wieder durch Verschieben des Kontakts der Strom im Galvanometer zum Verschwinden gebracht. Findet dies bei den Drahtlängen a und a' statt, so verhalten sich die elektromotorischen Kräfte e: e' wie a: a'.


Auch mittels des Torsionsgalvanometers (vgl. S. 545 ff.) lassen sich elektromotorische Kräfte bequem vergleichen und messen.

In Bezug auf die Größe der elektromotorischen Kräfte der gebräuchlichsten Elemente (vergl. S. 532 ff.) sei noch angeführt, daß die elektromotorische Kraft eines Daniellschen Elements je nach der Konzentration der Lösungen zwischen 1,07 und 1,18 Bolt schwankt, bie bes Groveichen 1,8-1,9 Bolt, bes Bunfenichen 1,9-1,93, bes Leclancheichen etwa 1,3-1,4 und die einer Affumulatorenzelle abgerundet 2 Bolt beträgt, und daß angenähert bie thermoelettrifche Rraft einer Bulcherichen Thermofaule (G. 568) von 50 Elementen ben Wert 3,9 Bolt erreichen fann.

Die theoretische Ginheit ber Rapazität befitt ein Rondensator, wenn er durch die Ginheit der Gleftrigitätsmenge gur Ginheit der Botentialbiffereng gelaben wird. Diese Ginheit ist von enormer Größe; sie ist zehntausendmillionenmal größer als die Rapazität der Sonne. Man hat daher als praktische Einheit ber Rapazität den tausendmillionten Teil berfelben befiniert und mit Farab bezeichnet. Gin Ronbenfator befist die Rapazität eines Farad, wenn er durch die Elektrizitätsmenge 1 Coulomb gur Botentialdiffereng 1 Bolt geladen wird.

1 Coulomb = 1 Farad × 1 Bolt.

Wegen ber enormen Größe auch bes Farab hat man für ben prattifchen Gebrauch ben millionten Teil besfelben, bas Mitrofarab eingeführt und Normaltonbenfatoren



tonstruiert, deren Kapazitäten 1, 1, 2, 1/10, 1/100 Mikrofarad betragen. Als Folator für einen Kondensator eignet sich am besten Glimmer. Die Ansertigung eines Glimmerkondensators erfolgt in der Beise, bag abwechselnd Glimmerscheiben und Stanniolblätter von rechtediger Form in der durch Abb. 791 angedeuteten Beise über einander geschichtet werden. Jebes Stanniolblatt ragt auf einer Seite aus ber Schicht ber Glimmerfcheiben hervor, mahrend es auf ben übrigen brei Seiten den Rand derfelben nicht erreicht; die Stanniolblätter ragen abwechselnd nach entgegengesetten Seiten bervor, Die Blätter 1, 3, 5, 7 u. f. w. nach rechts, die Blätter 2, 4, 6 u. f. w. nach links; die nach einer Seite vorstehenben Enden werden metallisch mit einander verbunden und bilden zusammen eine Belegung. Auf biefe Beife laffen fich Rondensatoren herstellen und nach Art der Widerstandetalons anordnen.

Bur Berftellung großer, in ber telegraphischen Bragis vortommenden Konbensatore bis zu 100 und 1000 Mitrofarad wählt man anstatt des teuren Glimmers als Foldtor feines Papier, welches mit gut gereinigtem Paraffin, Wachs, Schellack u. f. w. getränkt ik

Man vergleicht die Rapazitäten zweier Kondensatoren, indem man fie einzeln burch eine und dieselbe konstante Batterie ladet und durch ein empfindliches Galvansmeter von großer Schwingungsbauer (balliftisches Galvanometer) entladet. Die Rapaje täten verhalten sich bann wie die Galvanometerausschläge.

Die Kapazität einer Lendener Flasche von 2,5 qm einseitiger Belegung beträgt bei einer Glasbide von 2-3 mm etwa 0,008-0,007 Mitrofarab, bie Rapazität eines ind marinen Kabels etwa 0,3 — 0,5 Mifrofarad pro Anoten (1 Anoten ober 1 Seemeile — 1,500 km).

Einheiten für die Stromarbeit und für ben Stromeffett. Aus den im Borhergehenden behandelten elektrischen Einheiten find vom Pariser Elektrikerkongreß auch noch neue Mageinheiten für die Arbeit und den Arbeitseffett abgeleitet worben. Ran versteht allgemein unter Stromarbeit das Brodukt aus elektromotorischer Kraft, Stromftänk und Beitbauer bes Stroms, ober das Brodukt aus elektromotorischer Rraft und Glektrigitats menge, und befiniert bemgemäß als praftifche Ginheit ber Stromarbeit bas Sefunden-Bolt=Ampère oder das Bolt=Coulomb, d. i. die von einem Strome von 1 Ampère, deffen elektromotorische Rraft 1 Bolt ift, in 1 Sekunde geleistete Arbeit. Dieje Arbeit heißt auch 1 Joule und entspricht angenähert 0,102 Rilogrammmeter.

Unter Stromeffett verfteht man die in der Zeiteinheit geleiftete Arbeit: Die praltifche Einheit desfelben ift also das Bolt-Ampère - 1 Batt - 1 Joule per Setund, angenähert = 0,102 Kilogrammmeter per Sefunde.

Das Farad. Bolt-Ampère. Faraday-Maxwelliche elektromagnetische Lichttheorie. 593 Als größere Einheit für den Stromeffekt ist ferner in der Elektrotechnik gebräuchlich das Rilowatt — 1000 Watt.

Die Begriffe Bolt-Coulomb und Bolt-Ampère bieten, wie schon die Wortbildung andeutet, eine vollständige Analogie zu den mechanischen Begriffen Kilogrammmeter und Kilogrammmeter per Sekunde. Wie 1 Kilogrammmeter die Arbeit darstellt, die geleistet wird, wenn 1 kg aus 1 m höhe herabfällt, so drückt das Volk-Coulomb die Arbeit aus, die vom Strom geleistet wird, wenn 1 Coulomb von einem bestimmten Potentialniveau auf ein um 1 Bolt tieseres Potentialniveau überströmt. Indem der Strom einen Leiter durchsließt, hat er seinen Widerstand zu überwinden und leistet Arbeit, die in Form von Wärme und Licht auftritt. Die Größe des Arbeitsesselses hängt von der Stromstärke und der elektromotorischen Kraft ab und wird in Bolt-Ampère gemessen. Die Gleichung

1 Volt-Ampère = 1 Watt

bient uns als Mittel, elektrische Energie in mechanischem Maße auszudrücken und umsgekehrt mechanische Energie in elektrische umzurechnen.

Die Faraday-Maxwellsche elektromagnetische Lichttheorie. Berhsche Schwingungen. Die Berhschen Versuche über Ausbreitung der elektrischen Arast. Feslas Versuche. Marconis Kunkentelegraphie.

Faraban war der erfte, welcher bei seinem Beftreben, die Ginheitlichkeit der Naturericheinungen nachzuweisen und dadurch eine möglichst umfassende und einfache Anschauungsweise über das Wesen der Naturkräfte zu gewinnen, der Borstellung Ausdruck gab, daß die magnetischen und elettrischen Rräfte nicht unvermittelt in die Ferne wirken, sondern durch ein Medium von Buntt zu Buntt fortgepflanzt werden. Indem er diese Unschauungsweise mit logischer Ronsequenz bei feinen Experimentaluntersuchungen verfolgte, gelangte er zu ben epochemachenden Entbedungen der Induktion und der intereffanten Beziehungen von Licht, Magnetismus und Clettrigität. Gine Hauptfrage, die ihn beständig auf das lebhaftefte beschäftigte, war die, ob die magnetischen und elettrischen Rrafte Beit zu ihrer Ausbreitung nötig hatten. Wenn wir ploplich einen Glettromagnet erregen, ift feine Birfung fofort und ju gleicher Beit an ben nachsten wie an ben entfernteften Stellen bemertbar, ober pflangt fie fich von Buntt gu Buntt burch bas bagwischenliegende Medium fort? Und wenn wir mittels eines Induttoriums rasch auf einander folgende Wechselströme erzeugen, schwankt bann die elektrische Kraft zu berselben Zeit an allen Stellen bes Raumes, ober bemerkt man bie Schwankungen zuerst an ben benachbarten und später an entfernteren Stellen? In letterem Falle muffen wir annehmen, daß burch Die elektrische Schwankung die Teilchen ber Luft ober bes Athers in ihr elektrische Beränderungen ihres Buftandes erleiden, welche fich allmählich weiter ausbreiten, daß an einer bestimmten Stelle ein periodifc wechselnber Buftand herricht, daß Die elettrifche Schwantung fich als eine Welle fortpflanzt, und daß hierzu eine bestimmte Beit notig ift. Faradays Ideen blieben lange Zeit hindurch, da fie ber herrichenden Auffaffungsweise widersprachen und völlig fremdartig erschienen, unbeachtet; ihre Bedeutung und Fruchtbarkeit wurde erst erkannt, nachdem sie durch den berühmten englischen Physiker James Clert Magwell zu einer scharffinnigen, ftreng mathematischen Theorie ausgebilbet worden waren, die seitdem (1865) unter dem Namen der elektromagnetischen Lichttheorie bekannt ift. Den Ausgangspunkt dieser Theorie bildete für Marwell die Thatsache, daß in den Bechselbeziehungen zwischen Magnetismus und Glektrizität eine bestimmte Größe auftritt, die sogenannte fritische Geschwindigkeit, beren Wert burch elettrifche Meffungen übereinstimmend mit bem ber Lichtgeschwindigkeit gefunden worden war. Diefe merkwurdige Übereinstimmung hielt Magwell für feine zufällige, sondern für eine Folge bavon, daß berfelbe Ather bie elettrischen Kräfte und bas Licht übermittelt. Nach Marwell besteht bas Licht in einer elektrischen Wellenbewegung, welche sich transversal jum Wellenftrahl fortpflangt, indem die einzelnen, auf ihm befindlichen Utherteilchen nach einander dieselben elektrischen Beränderungen erleiden, und in Abständen gleich einer halben Bellenlänge entgegengesetzte elektrische Bustände oder entgegengesetzt gezichtete elektrische Kräfte herrschen.

Den experimentellen Beweis für die Richtigkeit der Faraday=Maxwellschen Theorie geliesert zu haben, ist das unstervliche Berdienst von Heinrich Hert, jenes unvergeßlichen, der Wissenschaft allzu früh entrissenen genialen Forschers, welcher während der leider so kurzen Zeit seines Lebens doch eine Fülle wichtigster Entdedungen gemacht und der Physik neue Bahnen der Forschung eröffnet hat. Hert ist es gelungen, die Wellennatur der elektrischen Kraft experimentell nachzuweisen und zu zeigen, daß Strahlen elektrischer Kraft sich nach denselben Geschen wie Lichtstrahlen fortpflanzen. Seine Arbeiten über elektrische Schwingungen, welche in rascher Auseinandersolge erschienen und seinen Ruhm weit über die ganze




792. Seinrich Gert. Geb. 1867 in hamburg, geft. 1894 als Profesior ber Bhpfit au Bonn.

wissenschaftliche Welt verbreiteten, hat er in einem besonderen Buche "Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft", welches im Jahre 1892 erschien, zusammengefaßt. Dieses Buch, in dessen Einleitung er uns eine wahrheitsgetreue Schilderung des Entwickelungsgangs seiner Entdedungen gibt, wird für immer zu den schönften Schäfen der physikalischen Litteratur zählen.

Herhsche Schwingungen. Elektrische Schwingungen können wir durch die Entladung einer geladenen Leydener Flasche hervorbringen. Wir haben früher (S. 513) erwähnt, daß diese Entladung kein einfacher, gleichförmig ablausender Borgang ist, sondern daß sie aus einer großen Unzahl oseillierender, rasch auf einander folgender Partialentladungen von gleicher Periode besteht. Die Dauer jeder einzelnen Partialentladung ist viel kleiner, als die der Gesamtentladung, sie hängt wesentlich von der Kapazität der Flasche ab und beträgt, wenn letztere klein ist, etwa 1 Milliontel Sekunde. In dieser Zeit breitet sich die elektrische Schwingung, da ihre Fortpslanzungsgeschwindigkeit der Theorie nach so groß wie die Fortpslanzungsgeschwindigkeit des Lichts ist, also etwa


300 000 km in der Setunde beträgt, schon auf eine Entfernung von 300 m aus; es ist also erklärlich, daß in einem gewöhnlichen Laboratorium auf diesem Wege die zeitliche Berbreitung schnell wechselnder Schwingungen von solcher Wellenlänge nicht sichtbar gemacht werden kann. Damit dies möglich sei, mußte zunächst die Aufgabe gelöst werden, elektrische Schwingungen herzustellen, die so schnell auseinander folgen, daß ihre Wellenlänge in der Luft in einem mäßig ausgedehnten Raume bequem zu messen ist. Herh löste diese Ausgabe, indem er zeigte, daß unter geeigneten Bedingungen Entladungen zwischen ungeschlossen Leitungen Schwingungen hervorrusen, deren Beriode viel kleiner ist, als bei den durch die Entladung einer Leydener Flasche erzielten. Verbindet man z. B. zwei gerade starke, in Augeln endigende Drähte mit den Polen der seignete Batterie eines Funkeninduktors (Abb. 793), dessen primäre Spirale durch eine geeignete Batterie erregt



798. Oscillator nach Bert.

wird, so liesert ber Entladungsfunten zwischen ben Augeln a, b Oscillationen, beren Schwingungsbauer etwa Hundertmilliontel einer Sekunde beträgt und um so kleiner ift, je kleiner die Kapazität, also je kleiner die Dimensionen der Metallteile des primären Leiters Aa, b B sind. Um nicht zu kleine Schwingungsbauern zu erhalten, kann man die Kapazitäten der geraden Drähte vergrößern, indem man sie mit größeren Augeln A, B versieht. Diese rasch erfolgenden elektrischen Oscillationen nennt man Hertsiche Schwingungen. Die Schwingungen eines solchen (vertikal gestellten) primären Leiters ließ Hert sich frei in den Raum ausbreiten und von einer in einer Entsernung von etwa 13 m gegenübergestellten vertikalen Metallwand restetteren; es bilden sich dann durch Intersernz der direkten und der restektierten Wellen zwischen dem primären Leiter und der Metallwand stehende elektrische Wellen, d. h. an bestimmten Stellen, den Schwingungsknoten, ist keine elektrische Krast bemerkbar, an anderen bestimmten Stellen, den Schwingungskäuchen, ist die elektrische Krast dem stärksten; von einem

Knoten bis zum Bauche nimmt sie beständig zu, um dann wieder bis zum nächsten Anoten auf Rull berabaufinten. Die elettrifchen Borgange fpielen fich mefentlich im Riolator ab, die Leiter bilben nur undurchläffige Begrenzungen des Mediums, welches die elet-Bum Nachweis, bag eine folche Berteilung ber trifchen Schwingungen vermittelt. elettrifchen Rraft thatfachlich ftattfindet, mußte Bert, ba wir ein Organ zu ihrer Bahrnehmung nicht befigen, ein befonderes Inftrument erfinnen, den elettrifchen Refonator ober fefund aren Leiter, b. i. ein einfacher gerader oder freisformiger Draht mit einer feinen, mitrometrisch verstellbaren Funtenstrede (Abb. 794). Im Bellengebiet bes primaren Leiters werben auch in bem fefundaren Leiter Schwingungen induziert, Die sich durch den Übergang von Fünkchen bemerkbar machen, welche am stärksten in der Rahe der Schwingungsbauche, am ichwächsten in der Rahe der Schwingungefnoten auftreten. Freilich wird bie Stärke ber elettrischen Resonanz wesentlich burch Die Form und bie Große bes fefundaren Leiters bedingt fein; er muß auf ben primaren Leiter abgeftimmt fein, gleichwie in ber Atuftit ein Resonator auf einen bestimmten Ton abgestimmt fein muß, um durch Resonang die größte Berstärtung desselben hervorzubringen. Dit einem folden vertital und fentrecht gur Fortpflanzungerichtung ber Bellen ftehenden, elektrischen Resonator untersuchte Bert bas elektrische Feld und fand, bag in der Rabe ber Metallwand bie Funten ausblieben, bag fie in einiger Entfernung von ihr auftraten



und mit zunehmender Entfernung immer stärker wurden, bis sie an einer bestimmten Stelle ein Maximum erreichten, um dann wieder bis zu einer bestimmten Stelle bis Null abzunehmen. Für die Entfernung zweier Anotenpunkte und zweier Schwingungsbäuche, d. i. also für die halbe Wellenlänge, ergab sich im Mittel 4,8 m. Die Schwingungsdauer einer Oscillation berechnete sich aus den Dimensionen zu 3,1 Hundertmilliontel Sekunde: hieraus folgt als Ausbreitungsgeschwindigkeit 9,6 m

= 3,1 hundertmilliontel Setunde = 310000 km pro Setunde, ein Wert, der mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts übereinstimmt.


Man hat seitdem die Herhsche Versuchsordnung mannigsach modifiziert und besonders für die objektive Varstellung, da die Fünken winzig klein und nur im Lunkeln und schwer zu sehen sind, die Funkenstrecke ersetzt durch ein Froschpräparat, oder andere Energiemener sür die Herhschen Schwingungen mit Erfolg angewendet, z. B. eine Geißlersche Röhre, ein empfindliches Elektrostop, ein Thermoelement, ein Bolometer. Eine recht bequeme und einsache Versuchsanordnung zur Messung der Wellenlänge Herhscher Schwingungen ist die von Lecher angegebene:

Bon der setundären Spirale eines frästigen Industionsapparats J (Albb. 795) sühren zwei turze Drähte zum primären Leiter, welcher aus zwei quadratischen Metallplatten A, B von 40 cm Seitenlänge und einem geradlinigen, 100 cm langen Berbindungsbraht besteht, der in seiner Mitte durch eine etwa 0,75 cm lange Funkenstrede unterbrochen ik, in welcher durch die Entsadungen des Industroiums die Schwingungen eingeleitet werden. Der Durchmesser Augel beträgt etwa 3 cm. Den Platten A, B stehen in einer Ensserung von 4 cm zwei gleich große Platten A', B' gegenüber, von welchen lange (mindestens 6 m lange) Rupferdrähte a b und c d ausgehen, die parallel, etwa 30 cm von einander entsernt, gut isoliert entweder frei in der Lust oder an kleinen Kondensatorplatten von etwa 20 cm Durchmesser spien. In der Nähe der Enden besindet sich eine Geschleriche Röhre mit oder ohne Elektroden. Werden nun die Schwingungen in dem primären Leiter zwischen A und B erregt, so entstehen durch Instung auch in den gegenüberstehenden Platten Schwingungen, welche sich im Lustraum längs der parallelen Drähte sortpflanzen und

die Geißlersche Röhre zum Ausleuchten bringen. Werden jest die parallelen Drähte durch einen Querdraht (einen mit einem isolierenden Griff versehenen Drahtbügel) f g überbrückt, so hört das Leuchten der Röhre im allgemeinen auf; verschiebt man den Querbraht längs der parallelen Drähte, so findet man bestimmte, scharf zu beobachtende Stellen, bei deren Überbrückung die Röhre plöslich wieder ausleuchtet. Die Lage dieser Stellen ist unter sonst gleichen Umständen abhängig von der Kapazität des Kondensators.

Bei genügend langen Drahten konnen zwei Stellen fg und ih bestimmt werden berart, bag, wenn sie gleichzeitig überbrückt werden, die Rohre ausleuchtet. Die beiben Strom-


freise fing und ibd h sind alsdann in Resonanz, und die Gesamtlänge des Stromtreises fing ergibt die Wellenlänge der in letterem verlaufenden Schwingungen. Aus der beobachteten Bellenlänge und der besrechneten Schwingungsbauer ergab sich wieder die Geschwindigkeit, mit welcher



796. Meffung der Wellenlänge gerhicher Schwingungen.

sich die Schwingungen im Drahte fortpflanzen, übereinstimmend mit der Lichtgeschwindigkeit. Da nun die enorme Größe der letteren zu der Annahme führt, daß der Träger der Lichtbewegung ein äußerst feines elastisches Medium, der Ather sei, so führen die Hertsichen Berluche zu dem Schluß, daß auch die elektrischen Wellen durch den Ather fortgepflanzt werden, daß Licht: und elektrische Wellen Schwingungen des Athers sind, die sich nur durch die Größe ihrer Wellenlänge von einander unterscheiden. Wenn dies aber richtig ist, so mussen die elektrischen Wellen dieselben Erscheinungen zeigen wie die Lichtwellen, sie mussen den Gesehen der Reslerion, der Brechung, der Polarisation folgen. Auch dies

hat Bery durch seinen berühmten Spiegelverfuch auf das glänzendste bewiesen. Er ftellte ben primaren Leiter in Die Brennlinie eines vertifalen, parabolischen Hohlfpiegels (Abb. 796) auf, ber von ben Ruleitungsdrähten zum primaren Leiter burch= fest wird; dadurch werden die elettrischen Strahlen zusammenge= halten und wirten fraf= und bis



797. Berticher Spiegelverfuch.

größere Entfernungen auf einen Resonator, als ohne den Spiegel. Durch Drehen desselben kann man die elektrischen Strahlen nach verschiedenen Richtungen leiten, und indem man diese mit dem Resonator aufsucht, die geradlinige Ausbreitung der Strahlen nachweisen. Bringt man den Resonator in die Brennlinie eines zweiten, vertikal und konagial zum ersten aufgestellten Spiegels, so kann man die Wirkung leicht die auf das fünfsache der vorigen Entfernung versolgen. Wird ein leitender Körper, z. B. ein Metallschirm oder auch der menschliche Körper, in den Gang der Strahlen gestellt, so erlischt der Resonator; die leitenden Körper werfen Schatten. Dabei werden aber die elektrischen Strahlen von dem zwischengestellten leitenden Körper nicht absorbiert, sondern zurückgeworfen. Stellt man die Hohlspiegel so auf, daß ihre Uchsen sich unter einem Winkel von 90° kreuzen, so erlischt der Resonator. Stellt man aber in den Kreuzungspunkt der

Achsen einen ebenen, vertikalen Metallschirm ober ein aus parallelen, vertikalen Drahten bestehendes Gitter so auf, daß seine Ebene mit den Achsen Winkel von 45 Grad bildet, so treten wieder Fünken im Resonator auf.

Auch die Brechung der elektrischen Strahlen läßt sich mit Hilfe eines den Dimensionen der Wellen entsprechenden, großen Prismas aus Pech oder Asphalt oder Paraffin zeigen, und man kann die Richtung der gebrochenen Strahlen mittels des Brechungsgesesses und der Dielektrizitätskonstante (vergl. S. 509) der brechenden Substanz berechnen.

Endlich läßt sich auch die Polarisation der elektrischen Strahlen nachweisen. Die Strahlen der primären Schwingung sind ihrer Entstehungsart nach geradlinig polarisert. Bringt man zwischen die konazial aufgestellten Hohlspiegel das vorhin erwähnte Drahts gitter, so erlischt der Resonator, wenn die Drähte vertikal stehen, leuchtet aber auf, wenn sie horizontal stehen. Dieser Bersuch bildet eine gewisse Analogie zu dem in der Optik (S. 285) beschriebenen Bersuch mit der Turmalinplatte.




797. Nicola Tesla.

Durch diese mit schöpserischer Phantasie und bewunderungswürdigem Scharsinn ausgeführten Bersuche hat Herz der Faraday-Maxwellschen elektromagnetischen Lichtebevie, der zufolge das Licht nur eine besondere Art elektrischer Strahlung ist, zum Siege verholsen. Die sichtbaren Atherwellen bilden nur einen kleinen Bruchteil der beobachteten Atherwellen. Ihre Wellenlängen liegen etwa zwischen 0,4 und 0,75 \mu, umfassen also kaum das Gebiet einer Oktave, während die Atherwellen, welche für unser Auge zwar nicht sichtbar, aber durch ihre Wärmewirkungen nachweisbar sind, bis zu Wellenlängen von etwa 20 \mu beobachtet worden sind, also ein Gebiet von etwa 5 Oktaven umfassen. Elektrische Wellen sind bis zu Wellenlängen von etwa 4 mm beobachtet worden. Sie bilden die Mitte zwischen den akustischen Schwingungen ponderabler Körper und den Lichtschwingungen des Äthers.

Teslas Bersuche. Ungeregt durch die Herhschen Entdedungen und bestrebt, sie praftisch nugbar zu machen, hat der Elektriker Nicola Tesla fehr interessante Bersuche mit Strömen von hoher Wechselzahl und hoher Spannung angestellt, deren überrajchende

Ergebnisse überall großes Aussehen erregten und bestimmt schienen, eine neue Ara der Beleuchtung einzuleiten. Sendet man den Strom einer Wechselstrommaschine durch eine Spirale und nähert dieser eine zweite Spirale, welche eine Glühlampe enthält, so leuchtet lettere schon in einer gewissen Entsernung infolge der Induktionswirkung. Die Wirkung ist um so stärker, je größer die Wechselzahl ist. Denn durch die Schnelligkeit der Zuund Abnahme des primären Stroms wird nicht nur die Zahl, sondern auch die Stärke der Induktionsströme bedingt. Nun liesert die Entladung einer Leydener Flasche, wie wir gesehen, je nach ihrer Kapazität etwa Hunderttausend bis zu einer Million Oscillationen in

der Sekunde. Tesla ladet beshalb eine Lepdener Batterie durch eine Bechselftrommaschine und läßt die Entladungsftrome burch die primare Spirale eines Induktoriums (Transformator) gehen. Er erhalt baber in diefer ftarte Strome von hober Frequenz. Die primare Spirale ift von einer setundaren umgeben, die aus febr vielen Windungen bunnen, auf bas forgfältigfte ifolierten Drabts besteht. In berfelben werben baber Strome von febr hoher Spannung und fehr großer Frequenz, sogenannte Sochsfrequenzströme erzeugt. Die Testasche Anordnung ift in Abb. 798 ichematisch dargestellt. Durch eine Bechselftrommaschine ober durch einen großen Ruhmforffichen Induttionsapparat, deffen primare Spirale P und beffen setundare S ift, werden die Legdener Blafchen C, C geladen, indem ihre inneren Belegungen mit ben beiden Enden der setundären Spirale S und die äußeren durch die die Funkenstrecke a b enthaltende sekundare Spirale P, P, eines zweiten Induttoriums, des eigentlichen Tesla=Transformators verbunden find. Die sekundare Spirale S, des letteren endigt in die beiden Entladungstugeln K K, zwischen benen die Bechfelftrome von fehr hoher Spannung und Frequenz fich entladen. Die setundare Spirale S enthält noch die Funtenftrede A, B, beren beibe Rugeln zu folgendem 3med mit Glimmerplatten M, M bededt find: Bei Erregung des Induttoriums entsteht zwischen A und B ein Lichtbogen, der die zwischen ben Glimmerplatten befindliche Luft erhitt; infolgedessen steigt zwischen ihnen ein Luftftrom auf, ber ben Lichtbogen balb nach seinem Entstehen auslöscht. Bei jeder Unterbrechung bes Lichtbogens A, B laden fich die Lendener Flaschen und entladen sich bei P, P,, wodurch rasch oscillierende Entladungen zwischen K, K stattfinden, deren Beriode einige hunderttausend pro Setunde beträgt und burch Berkleinerung ber Rapazität bes Entladungefreifes auf Millionen gesteigert werben tann. Die Windungen der Spiralen bes Transformators muffen auf das forgfältigste isoliert sein; man pflegt fie in Behalter voll DI zu betten, aus welchem die Luft mittels einer Luftpumpe evakuiert ift. Gine einfachere und zwedmäßige



798. Teslas Anordnung für Sochfrequeniftröme.

Anordnung ist durch Abb. 799 dargestellt. Die beiden Belegungen der Leydener Flasche werden mit den Enden des (nicht gezeichneten) Induktoriums verbunden und so geladen; die Entladung erfolgt wieder durch die eine Funkenstrecke enthaltende primäre Spirale des Transsormators.

Wit Hilfe dieser Anordnung lassen sich nun sehr interessante Erscheinungen, insbesondere die schönsten Lichtessette hervorbringen. An den Elektrodenkugeln der sekundären Spirale des Transsormators sinden radial nach allen Seiten ausstrahlende, bläuliche Büschelenkladungen statt, ähnlich den Spitzenenkladungen einer Elektrisiermaschine, und nähert man die Elektrodenkugeln einander, so erhält man einen aus glänzenden, mehr oder weniger starten Lichtsäden bestehenden Flammenbogen, dessen form schon durch den Luftzug, den er selbst erzeugt, start beeinflußt wird, und welcher durch einen Luftstrom angeblasen eine prächtige Lichterscheinung bildet. Besestigt man an die eine Elektrode einen frei in der Luft endigenden Aupferdraht, so gehen seiner ganzen Länge nach senkrecht zu ihm Büschelentladungen aus, und läßt man ihn in einer beliebigen Form, etwa in der eines Namenzugs auf einer Glasplatte endigen, deren untere mit Stanniol bekleidte Seite mit der anderen Elektrode verbunden ist, so sieht man den Namenszug deutlich in violettem Büschellicht erglänzen. Berbindet man mit den Elektroden zwei Drähte und spannt sie parallel zu einander aus, so erhält man ein prächtiges, den Zwischeraum zwischen ihnen ausfüllendes, violettes Lichtband (Abb. 800); in gleicher Weise erhält man einen schönen, den Zwischeraum zwischen zwei parallelen Drahtfreisen ausssüllenden, violetten Lichtring (Abb. 801).

Gine eigentümliche und auf den ersten Blid sehr überraschende Erscheinung dei solchen Hochstequenzströmen ist solgende: Berbindet man mit den beiden Elektroden der sekundären Spirale des Transformators einen starken Kupferbügel (Abb. 802), welcher in paralleler Schaltung eine Glühlampe enthält, so leuchtet diese. Die Teslaströme nehmen ihren Weg nicht durch den starken Kupferdraht, sondern durch

Entlader. Ditransformator, Funtenmitrometer. Lepbener Blaiche.
799. Anordnung für Teolas Perfuche.

bie Glühlampe, obschon der Widerstand derselben ein erheblich größerer ist. Ein gleich gerichteter Strom oder ein Wechselstrom von geringerer Frequenz würde die Lampe nicht zum Glühen bringen. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in der Selbstinduktion (vergl. S. 582) des Rupserdahts, welche sich in einer scheinbaren Widerstandsvergrößerung äußert und dem Entstehen des Stroms entgegenwirkt. Mit der Frequenz der Wechselströme nehmen auch die Extraströme an Stärke zu. Hat die Selbstinduktion des Trabtseinen großen Wert, so können die Extraströme den Hauptstrom so schwächen, daß er nicht durch den Traht gehen kann und sich daher einen bequemeren Weg, z. B. durch eine Luftstrecke, sucht. Bei solchen Hochstenduktion der Strombahn an. Man hat diese Erscheinung Impedanz genannt (von impedire, verhindern).

Eine andere merkwürdige Eigentümlichkeit der Teslaströme ist die, daß sie fant gar keine oder nur sehr geringe physiologische Wirkungen auf den menschlichen Körper ausüben, im Gegensah zu den Entladungsströmen eines gewöhnlichen Induktoriums. Rankann, ohne Schaden zu nehmen, die Elektroden des Teslatransformators mit der hand berühren und die Ströme durch den Körper leiten. Die Ursache dieser Erscheinung beruht höchstwahrscheinlich darauf, daß, wie bereits Hert gezeigt hat, die raschen elektrischen Schwingungen sich nur in sehr dunner Schicht an der Oberfläche der Leiter ausbreiten.

aber nicht in das Innere berselben eindringen. Der frangofische Physiologe b'Arfonval hat dies durch einen interessanten Bersuch experimentell bestätigt, indem er Teslaströme von einer großen Spirale um einen Menschen leitete (Abb. 803). Beim Berühren berselben empfindet man wohl ein schwaches prickelndes Gefühl, sonst ist aber ein Einfluß auf das Nervensustem nicht mahrnehmbar, weil die Ströme nicht ins Innere des menschlichen Körpers eindringen. Daß gleichwohl Ströme induziert werden, die sich an der Rörperoberfläche verbreiten, zeigte d'Arfonval badurch, bag, wenn er ben Menfchen mit einem Metallgurtel umgab, ber eine Glublampe enthielt, diese jum Gluben gebracht murde.

Diefe Thatsache steht im Ginklange mit ber Faradan = Maxwell = Hertichen Un=


schauungeweise, ber zufolge bie elettrischen Borgange sich in ben bielettrischen Medien, in der Luft ober in dem in ihr enthaltenen Ather abspielen und wellenförmig mit der Geschwindigkeit des Lichts ausbreiten, und daß die Leiter babei nur die Rolle fpielen, daß fie bie elektrischen Schwingungen zwingen, an ihrer Oberfläche zu bleiben und fich nicht zu zerftreuen. Nach biefer mobernen Auffassungsweise vertauschen also gewissermaßen Leiter und Richtleiter die Rollen, welche ihnen die altere Theorie bezüglich der Ausbreitung der Cleftrizität zuschreibt.

Die praktische Bedeutung der Bersuche Teslas besteht aber vorzugsweise darin, daß er erstens gezeigt hat, wie große Mengen elet-

der Impedans bei

Sochfrequengftromen.

trifcher Energie burch bunne Drähte fortaelei= tet werben fon= nen, und zweitens darin, daß er gelehrt hat, das Leitungespftem für elettrifche Be= leuchtung mefent= lich zu verein= fachen badurch, daß man bie Rückleitung entbehren, also mit ungeschloffe= nen Leitungen arbeiten fann. Berührt man eine der Elektro=





800. Sichtband.

ben bes Teslatransformators mit einer Beiglerschen Röhre ober bringt fie nur in bie Rabe berfelben, fo leuchtet fie. Berbindet man mit den beiden Glettroden des Transformatore zwei große Metallplatten und ftellt fie einander gegenüber, fo wird zwischen ihnen ein ftartes elettrifches gelb gebilbet, in welchem freigehaltene Beigleriche Röhren, aleichviel ob mit ober ohne Gleftroden, leuchten. Tesla hat diefen intereffanten Berfuch in großem Magitabe ausgeführt, indem er zwei große Metallbleche, welche mit ben Bolen bes Transformators verbunden waren, an zwei gegenüberliegenden Banden eines Zimmers tioliert aufhing und badurch ein startes elektrisches Feld erzeugte, welches auf einfachfte Weise dadurch erleuchtet werden konnte, daß man an eine beliebige Stelle desselben, ohne jede Drahtverbindung, eine Geißlersche Röhre brachte (Abb. 804).

Man tann benfelben 3med erreichen, indem man an der Zimmerdede ein aus mehreren Draften bestehendes Ret ifoliert ausspannt und basselbe mit ber einen Glettrode des Teslatransformators verbindet, während die andere zur Erde abgeleitet wird. Tesla hoffte, nach diefen Brinzipien eine neue eleftrische Art der Beleuchtung, "das Licht ber Zukunft", zu verwirklichen, welche sich besonders durch seine Ökonomie gegenüber der gebräuchlichen elektrischen Beleuchtung auszeichnen würde, da bei dieser nur ein sehr kleiner Bruchteil elektrischer Energie in Licht, der größte Teil aber in Wärme umgesetzt wird. Tesla hat auch Lampen konstruiert, denen elektrische Energie nur durch einen Draht zugesührt zu werden braucht. In die Glaswand derselben ist unten ein Draht eingeschwolzen, der sich blind in einen Kohlenfaden fortsetzt, während oben die Glaswand mit Stanniol bekleidet und mit einem Metallressektor versehen ist. Wird dieser mit einer Elektrode des Transformators verbunden, so erglüht der Kohlenfaden. Statt des letzteren, der häusig sehr schnell zerstäubt, hat Tesla eine beständigere Substanz, das Carborundum, d. i. eine



803. d'Arfanvals Perfuch über die phyfiologische Wirkung der Teslaftrome.

aus Rohlenftoff und Silicium beftehende Berbindung, verwandt. Gine andere Form ber Testalampe ift durch Abb. 805 bargestellt. In ben Hals h derfelben ift eine Rohre r eingeschmolzen, bie in eine Rugel K enbigt; ber Sals ift mit Stanniol bekleidet, welches mit bem einen Transformatorpol verbunden wird. Die Intensität bes von ber Lampe atlieferten Lichte ift zwar nur gering; es leuchtet zu ichwach, um ohne Schaden längere Beit bei bemfelben lefen ober fchreiben zu tonnen. Wir find baber gur Beit noch von der Berwirflichung der Teslaschen Ideen ziemlich weit entfernt. Seine Berfuche find indenen von höchstem Interesse und von großter Bedeutung, ba fie neue Befichte punkte und Bahnen der Forichung und der Beleuchtungstechnit eröffnen.

Bum Schlusse bieses Kapitels wollen wir noch in Kurze eine Erfindung besprechen, welche in jungter Zeit in der wissenschaftlichen wit technischen Welt ein so berechtigte Aufsehen erregt hat, und deren Tragweite heute noch nicht übersehen werden kann, nämlich

Marconis Erfindung des Te legraphierens ohne Drahte. Die Grundlage der Versuche War conis, eines jungen italienischen Ingenieurs, bilden gleichfalls die


Herhschen Entbedungen. Marconi benutt als "Geber" auf der einen Station die herhschen Schwingungen und zwar in der von Prosessor Righi gegebenen Anordnung (Abb. 806: Über zwei metallene Bollkugeln von etwa 10 cm Durchmesser ist ein isolierender, mit Baselinöl gefüllter Cysinder derart geschoben, daß die Kugeln einander nicht berühren und an beiden Seiten mit ihren Hälften herausragen. Nahe an den beiden großen Kugeln bessinden sich zwei kleinere, welche mit den Enden der sekundären Spirale eines Industroriums von etwa 50 mm Schlagweite verbunden sind. So oft der primäre Strom desselben durch den Taster T geschlossen wird, springen zwischen den mittleren und den Endkugeln Funken über, durch welche elektrische Schwingungen (etwa 250 Millionen in der Sekunde) erzeugt werden, deren Fortpslanzung senkrecht zur Berbindungslinie der beiden mittleren Kugeln ist (was durch die punktierten Kurven angedeutet sein möge). Anstatt des hersichen

Resonators benutt Marconi aber einen anderen Apparat von außerorbentlicher Empfindlichfeit und Sicherheit im Funttionieren, beffen Bringip von bem frangofifchen Bhufiter Branly entbedt und von dem Englander Lodge zuerft prattifch verwendet murbe. Er besteht im wesentlichen aus einem mit Metallfeilspanen ober Metallpulver gefüllten Glasröhrchen b, bas an seinen beiben Enden mit Buleitungsbrahten fur bie Feilspane verjeben ift. Die Platten A, B dienten ursprünglich dazu, die Rapazität, wenn nötig, zu verarofern. Der elettrifche Biberftand bes Metallpulvers ift unter gewöhnlichen Berhalt=




niffen fehr groß. Treffen aber auf bas Röhrchen eleftrifche Strahlen, fo werden bie Teilchen bes Metallpulvers polarifiert, b. h. fie stellen sich zwischen ben Elettroben mit ihren Achsen in eine Richtung uud haften an einander, wodurch ihr Wiberftand außer

orbentlich vermindert wird, fo daß er von hunderttaufenden von Ohm auf wenige Ohm finkt. Lodge nannte den Apparat wegen diefes unter bem Ginflug eleftrifcher Strahlen ftattfindenden Uneinanderhaftens feiner Teilchen Coherer; die leitende Berbindung bleibt auch nach dem Aufhören der elettrifchen Beftrahlung beftehen, der ursprüngliche Buftand des hohen Widerstands muß durch mechanische Erschütterung bes Röhrchens bewirft werden. Marconi schaltet nun einen folchen Coherer C in einen von einer Batterie b und einem empfindlichen Relais R gebildeten Stromfreis (Abb. 806). Durch bas Relais tann ein zweiter Stromfreis, ber eine zweite Batterie, die sogenannte Lokalbatterie, oB und den Morseichreiber M enthält, geschloffen werben. Solange ber Coberer nicht von elettrischen Bellen getroffen wirb, ift fein Biberftand fo groß. daß in dem Stromfreise CbR bas Relais R nicht erregt wird. Nach erfolgter Bestrahlung sinkt ber Wiberstand bes Coherer, Die Stromftarte fteigt, bas Relais wird erregt und ichließt ben den Morseschreiber enthaltenden Lotalftromfreis. In diesen ist noch ein Unterbrecher a mit Aloppel (nach Art einer elettrifchen Klingel eingeschaltet, ber beim Aufhören ber Beftrahlung fanft gegen ben Coherer flopft, burch bie Erschütterung beffen Widerstand wieder erhöht, wodurch bas Relais R ausgelöft und der Lotalftromfreis unterbrochen wird. Diefer Borgang sos. Teslas elektrifche gampe.



wiederholt sich nun bei erneuter Bestrahlung, und so ist flar, daß man durch unterbrochene, länger oder fürzer andauernde Bestrahlung die Zeichen des Morsealphabets erzeugen fann.

Der Coherer C besteht aus einem etwa 4 cm langen und 2-3 mm breiten, bis auf



806. Marconie Anordnung für Junkentelegraphie.

einen Druck von wenigen Willimetern evakuierten Röhrchen, in welchem sich zwei mit einer Spur Quecksilber amalgamierte Silberelektroden in einer Entfernung von 0,5 mm gegenüber stehen. Der Raum zwischen ihnen ist mit einem Gemisch auscharftantigen, spitzigen Metallpulverkörnschen (von etwa 96%) Hartnickel und 4%, Silber) angefüllt.

Marconi hat zuerft Berfuche in aronerem Magftabe auf Beranlaffung ber englischen Telegraphenverwaltung mit beren Cheiingenieur Preece angestellt und zwischen Benarth und Brean Down über den Briftol-Ranal hinweg auf eine Entfernung von 14,5 km mit gutem Erfolge telegraphiert. Es hatte fich bei diefen Berfuchen berausgestellt, daß ber Erfolg, insbesondere die Möglichkeit ber Uberschreitung großer Gut fernungen über Rlippen, Berge, Balber, wesentlich bedingt ist durch die Erdverbinbungen der Apparate einerseits und durch Benutung langer, vertikal ausgespannter Drähte andererseits, und zwar in der Beise. daß der eine Pol des Strahlapparats mit einem möglichst langen, vertifal ausgespannten und wohl isolierten Draht versehen und der andere Pol zur Erde abgeleitet, und daß die gleiche Ginrichtung am Empfänger angebracht wird. Marconi hat bann mit Unterftugung ber italienischen Marine bei Spezzia Bersuche ausgeführt und bei bazwischen liegender Infel bis auf 7 km, auf freier See bis auf 18 km tele graphieren fonnen. In Deutschland find bann in jungfter Beit von Brof. Slaby* in größerem Maßstabe Berfuche ausgeführt worden, bei benen sich wieder bestätigt bat, daß die Uberschreitung weiter Entfernungen über bazwischen liegende, storende Binderniffe burch Unwendung möglichft langer, und zwar gleich langer, vertifal ausgespannter und gut isolierter Luftdrahte ermöglicht wirb. Brof. Slaby hat auf ben

Havelseen bei Potsdam bei Anwendung von 26 m langen Luftdrähten bis auf eine Entfernung von 1,6 km, bei einer Länge derselben von 65 m über hindernisse hinweg auf eine

^{*)} Derfelbe hat vorgeschlagen, die früher übliche Bezeichnung "Telegraphie ohne Trabt' durch "Funkentelegraphie" zu ersetzen und statt des unschön klingenden Borts "Coherer" axi den Rat von Prof. Reuleaux den Ausdrud "Fritter" oder "Frittröhre" zu gebrauchen. "Fritten" bedeutet nämlich in der Technik einen Borgang, bei welchem lose zusammenhängende, pulverförmige Substanzen durch oberstächliche Schmelzung zum Aneinanderhaften gebracht werden.

Entfernung von 3,1 km und endlich bei Bersuchen, welche ron ihm mit Unterstützung ber Luftschifferabteilung bei Berlin über freies Feld hinweg angestellt worden sind, mit 300 m langen Luftdrähten, bis auf eine Entfernung von 21 km mit Sicherheit telegraphieren können, so daß auch diese geistvolle neueste praktische Berwertung der Hertzichen Entdedung zu den schönften Hoffnungen, besonders für maritime und militärische Zwede, berechtigt.

Purchgang der Glektrigitat durch verdunnte Gase. Rathobenstraften.

Läßt man die Entladungen einer Elektrisiermaschine ober eines Funkeninduktors ansstatt in gewöhnlicher Luft in verdünnter vor sich gehen, z. B. zwischen den Augeln des sozanannten elektrischen Gis (Abb. 807), so vergrößert sich die Schlagweite mit fortgesetzter

Berdunnung, bis bei einem Quedfilberbrud von etwa 7 mm bie tnallenden Funtenentladungen aufhören und ein Strom rofafarbenen Lichts, welches vom Stidftoff ber Luft herrührt, bas Gi erfüllt. Jede verdunnte Basart leuchtet in einer bestimmten, ihr eigentumlichen Farbe und zeigt durch ein Briema gerlegt ein beftimmtes, für fie carafteriftisches Spettrum. Wir haben im Abschnitt "Bom Licht" (S. 319) gesehen, in welcher Beise man die Spektren von Bafen und Dampfen mittels ber Batuum= ober Beiglerichen Röhren untersuchen tann. Die Entladungserscheinungen in Batuumröhren find zuerft von dem frangofischen Physiter Gaffiot (1854) und bald barauf in umfangreicher Beise von dem deutschen Physiter Bluder in Bonn ftudiert worben. Bei einer Berdunnung von etwa 1-2 mm zeigt fich, wie zuerst Grove und nach ihm Ruhm= forff beobachtet hat, das Licht geschichtet, b. h. das zwischen ben Elettroden übergehende und die gange Röhre ausfüllende violettund rosafarbene Licht ist burch buntle, auf ber Entladungsrichtung fentrechte Zwischenräume (Abb. 808) von einander getrennt, beren Unzahl mit steigender Berdunnung abnimmt. Beiter zeigt fich, daß die (bei Luft in violettem Lichte) leuchtende Entladung von ber Spite ber positiven Elettrobe (Anobe) ausgeht und fich burch die ganze Röhre, wie auch deren Form sei, bis nahe an die negative Eleftrobe (Rathobe) erstredt, von ihr aber stets durch einen dunklen Awischenraum getrennt ist, während die Kathode selbst ihrer ganzen Lange nach von einem blaulichen Lichtfaume, bem negativen Glimm = licht, umgeben ift. Jener bunkle Zwischenraum erweitert fich bei fortgefetter Berbunnung nach ber Anobe hin, fo daß beren Licht allmählich auf einen immer kleiner und kleiner werdenden Raum guruckgebrangt wird. Man tann die Berdunnung so weit treiben, bis nur noch



807. Elektrifches Gi.

ein minimaler Rest positiven Elektrodenlichts vorhanden ist, und der dunkse Zwischerraum von der Kathode aus nahezu die ganze Köhre aussüllt. Bei so hohem Grade der Berdünnung gehen nun, wie zuerst Hittors in Münster beobachtet hat, von der Kathode Strahlen aus, die sogenannten Kathodenstrahlen, welche die eigentümliche Fähigkeit besihen, die Glaswand, wo sie sie tressen, zum Fluorescieren in gelblich grünem Lichte zu bringen. Diese Kathodenstrahlen, mit denen sich nach hittors in eingehendster Beise in England Crookes, in Deutschland die Physiker Goldstein, E. Biedemann, Ebert, Herz, Lenard u. a. beschäftigt haben, haben in neuerer Zeit seit Köntgens Entbedung eine besondere Wichtigkeit und ein erhöhtes Intersse gewonnen, so daß wir einige ihrer Eigenschaften betrachten wollen. Zunächst treten sie, wie bemerkt, nur auf, wenn die Verdünnung einen außerordentlich hohen Grad, etwa 0,001 mm Druck, erreicht hat. Sie pflanzen sich geradlinig und senkrecht zur Kathodensläche fort. Dies läßt sich in eklatanter Weise mittels der in Abb. 809 dargestellten, von Crookes konstruierten Köhre zeigen. Die von der Kathode a ausgehenden Strahlen erregen die ihr gegenübersiegende Glaswand, überall wo sie sie tressen, zu leuchtender Fluorescenz. Wird nun den Kathodenstrahlen ein

undurchsichtiger Körper, z. B. ein Platinkreu?, in den Weg gestellt, so werden sie durch das Kreuz abgefangen, und dieses wirft einen scharfen Schatten auf die Glaswand, so daß wir auf ihr ein dunkles Kreuz auf gelblich grünem Grunde erblicken. Wählt man als Kathode







einen sphärisch gekrümmten Platinsspiegel (Abb. 810, rechts), so werden die senkrecht von ihm ausgehenden Kathodenstrahlen, gleichviel welche der drei mit + bezeichneten Elektroden man als Anode wählt, in seinem Brennpunkt vereinigt und gehen dann wieder aus einander. Wählt man umgekehrt den Platinspiegel als Anode, so erhält man die durch die linke Seite der Abbildung dargestellte Lichterscheinung. Ein im Brennpunkt augebrachtes Metallblech wird durch die Kathodenstrahlen die zum Glühen erhitzt und kann bei hinreichend starken



808. Die Erscheinung "geschichteten" Sichts.

809. Crookesiche Röhre.

Strom zum Schmelzen gebracht werden (Abb. 811). Auch die von den Kathodenstrahlen getroffenen Stellen der Glaswand werden stark erwärmt und können so heiß werden, daß sie erweichen und infolge des äußeren Lustdrucks durchbrochen werden. Richt nur



810. Brennpunkt von Rathodenftrahlen.



811. Wärmewirkung der Kathodenstrablen.



812, Finareaceny rregung durch Kaihaden Krahien.

die Glaswände der Bakumröhre, sondern auch die verschiedensten Mineralien im Junern derselben werden, wenn sie von Kathodenstrahlen getroffen werden, zum Fluorescieren gebracht. Croofes hat Röhren, die Stücke von Doppelspat, Galmey, Kreide, Kieselzink, Koralle, Marmor u. s. w. enthalten, konstruiert (Abb. 812), welche von Kathodenstrahlen

getroffen in den verschiedensten, der Natur der Substanz entsprechenden Farben sluorescieren und glänzende und prachtvolle Lichteffekte gewähren. Ganz besonders zeichnet sich in dieser Beziehung die Sidotsche Blende aus, welche eine prachtvoll leuchtende, hellgrune Phosphorescenz von höchster Lichtstärke liefert. Abb. 813 u. 814 zeigen zwei Bakuumzröhren mit Sidotscher Blende, die eine ohne, die andere mit Elektroden.

Eine weitere Eigenschaft der Kathodenstrahlen ist ihre Ablenkbarskeit durch den Magnet. Bewegt man einen Magnet in der Nähe der von den Kathodenstrahlen getroffenen Glasswand einer Bakunmröhre, so folgt der Fluorescenzssed den Bewegungen des Magnets (Ubb. 815). Heinrich hert hat gefunden, daß man vers




818 u. 814. Paknumröhren mit Bidotfcher Blende.

schiedene Arten von Kathodenstrahlen unterscheiden kann, die vom Magnet verschieden stark abgelenkt werden, ähnlich wie Lichtstrahlen verschiedener Farbe verschieden stark durch das Brisma abgelenkt werden. Auch elektrostatische Ginflüsse, 3. B. Berührung mit dem Finger und

Bewegung langs ber Bafuumrohre, bringen eine Ablentung der Kathoden= ftrablen hervor. Rathodenstrahlen mechanische Bewegungen hervorrufen tonnen, läßt fich mittels berin Abb.816 bargeftellten Croofesichen Röhre zeigen, in welcher ein leicht bewegliches Flü= gelradchen, wenn feine Flügel von Rathoden= ftrahlen getroffen werben. auf zwei parallelen Glasichienen je nach der Rich= tung der auffallenden Strahlen vor- ober rudwarts bewegt wird.



816. Ablenkbarkeit der Rathodenftrahlen durch den Magnet.



816. Erookesiche Rühre.

Eine andere interessante von Goldstein gemachte Bevbachtung ist die, daß sich unter dem Einstusse von Kathodenstrahlen die Halvissalze der Alkalimetalle sehr intensiv färben, daß die Färbung aber, wenn man sie einer höheren Temperatur aussetzt, wieder verschwindet. Die Röhre (Abb. 817) ist geeignet, dies zu zeigen; sie enthält reines Chlorkalium oder Chlornatrium, welches durch Kathodenstrahlen beleuchtet eine intensive draune oder violette Färdung annimmt, die bei Erwärmung mittels einer Bunsenslamme wieder verschwindet. Die Ursache der Erscheinung besteht wahrscheinlich in einer photochemischen Zersehung, indem das negative Chlor entweicht.

Eine Eigenschaft ber Kathodenstrahlen endlich, welche den Ausgangspunkt für die neueste, merkwürdigste und wichtigste Entdedung auf diesem
Gebiete bildete, ist wiederum von Heinrich Hertz gefunden worden. Seine
schönen, den Kathodenstrahlen gewidmeten experimentellen Untersuchungen
haben unter anderem ergeben, daß dunne Metallschichten, welche Lichtstrahlen schon vollständig absorbieren, noch für Kathodenstrahlen durchlässig
sein können, während andererseits durchsichtige Substanzen sich als gänzlich
undurchdringlich für Kathodenstrahlen erwiesen. Auf Anregung von Herts
hat dann Ph. Lenard kleine, dunne Aluminiumscheiden in die Glaswand
von Bakuumröhren eingesett, und es gelang ihm, die in der Röhre



erzeugten Kathodenstrahlen durch das Aluminiumfenster in die Atmosphäre austreten zu lassen und beren Fortbestehen und Wirkungsweise in derselben nachzuweisen.

Köntgenstrahlen. Soweit waren die Arbeiten gediehen und der wissenschaftlichen Welt bekannt, und wenn wir heute im Besitze der neuen Thatsachen den Entwicklungsgang rückschauend betrachten, so scheint es uns auffallend, daß man mehrere Jahre hindurch jenen Pfad der Forschung so nahe der Fundgrube sast unbeachtet gelasien, bis er 1895 kurz vor der Jahreswende durch einen glücklichen Zusall und günstige Umstände wieder ausgenommen und verfolgt wurde von B. R. Köntgen, durch dessen Schafblick und experimentelles Geschick uns dann ein neues Forschungsgebiet von ungeahnter Tragweite erschlossen wurde.

In seiner in ben Situngsberichten ber Burgburger phhsitalisch-medizinischen Gesellsichaft im Dezember 1895 zuerft veröffentlichten und seitbem zu so großer Berühmtheit




818. Wilhelm Konrad Rönigen, Brofeffor ber Phyfit an ber Universität Burgburg.

gelangten "Borlaufigen Mitteilung" Über eine neue Art von Strahlen berichtet a uns über feine Entbedung, die das größte Erstaunen, ja einen gerabezu verbluffenden Gindrud nicht nur bei den Physitern, fondern bei allen Gebilbeten der gangen Belt ber vorrief. Denn man follte in das Innere undurchsichtiger Rorper hineinbliden, man follte durch undurchsichtige Körper hindurchschauen konnen! Er fand, daß, wenn er in einem vollständig verdunfelten Zimmer die Entladungen eines Ruhmforffichen Induttionsapparate burch eine Bakuumröhre geben ließ, welche mit einem ichwarzen Rarton bebedt mar, ber feine fichtbaren ober ultravioletten Strahlen bes Sonnen- ober bes elettrifchen Bogenlichts hindurchläßt, ein mehrere Meter weit von der Bakuumrohre befindlicher, mit Baryumplatincyanur angestrichener Papierschirm bei jeber Entladung hell aufleuchtete, fluorescierte. Dasselbe findet ftatt, wenn zwischen den Schirm und den schwarzen Karton ein 1000 Seiten ftartes Buch, ein mehrere Bentimeter bides Brett, eine bide Ebonitplatte gehalten werden. Jene von ber Batuumröhre ausgehenden unsichtbaren "Strablen" – Röntgen schlägt für fie die Bezeichnung X=Strahlen vor, jetzt nennt man fie allgemein Rontgenftrahlen - geben durch Bapier, Pappe, durch Ebonit, burch Roble, befondere aber burch holy fo ungehindert hindurch, wie gewöhnliches Licht durch Glas. Als Sauptausgangsstelle der nach allen Richtungen sich ausbreitenden Köntgenstrahlen ist die am stärksten sluorescierende, d. i. die von den Kathodenstrahlen getrossene Stelle, der Glaswand der Bakumröhre zu betrachten. Lenkt man die Kathodenstrahlen innerhalb der Bakumröhre durch einen Magnet auf eine andere Stelle ab, so bildet diese den Ausgangspunkt für die Köntgenstrahlen. Auch die Metalle, z. B. Aluminium, Kupfer, Silber, Gold, Platin, Zinn, Zink, Blei sind in dünnen Schichten für die Köntgenstrahlen durchlässig, Aluminium am meisten, Blei am wenigsten. Mit zunehmender Dicke werden alle Körper weniger durchslässig, bei gleicher Schichtendicke ist die Durchslässigietit der verschiedenen Körper im allgemeinen wesentlich bedingt durch ihre Dichte; indessen sit diese allein nicht maßgebend. Bon vier gleich dicken Platten aus Aluminium, Glas, Quarz und Kalkspat, welche das gleiche spezissische Gewicht hatten, erwies sich die Kalkspatplatte beträchtlich weniger durchslässig als die anderen drei Platten, welche nahezu gleiche Durchslässigteit zeigten.

Außer bem Baryumplatincyanur werben auch andere Substanzen, 3. B. die als Phosphor befannten Calciumverbindungen, ferner Uranglas, Kalfspat u. f. w. burch Ein-

wirfungen von Rontgenstrah= len zum Fluorescieren ge= bracht. Bon gang besonderer Bedeutung ift aber die Thatfache, bag photographische Trodenplatten fich als empfind= lich gegen Röntgenftrahlen er= wiesen haben. Denn ba biese durch Papier und durch Holz ungehindert hindurchgehen, fo tann eine in schwarzer Bapierumhüllung ober in einer Raffette eingeschloffene photo= graphische Platte in unverdunkeltem Zimmer durch Rontgenstrahlen belichtet werden, und es konnen fo photogra= phische Aufnahmen gemacht, b. h. von Wegenständen, die amischen die Blatte und die Bakuumröhre gebracht wers ben, konnen Schattenbilber entworfen und, wenn man



819. Photographische Kufnahme einer Fand mittels Köntgenftrahlen.

bie Platte in gewöhnlicher Beise entwickelt, fixiert werden. Dabei kommt die vorhin erwähnte Eigenschaft sehr zu statten, daß die Durchlässisseit der Strahlen wesentlich durch die Dichte der Körper bedingt ist, und daß daher Unterschiede in der Dichte einzelner Teile eines abgebildeten Gegenstandes auch Unterschiede in der Durchlässisseitzeigen. Denn nur dadurch gelang es z. B. Köntgen, Photographieen zu gewinnen: von den Schatten der Prosile einer Thür, welche zwei Zimmer trennte, in denen einerseits der Entladungsapparat, andererseits die photographische Platte ausgestellt war, von den Schatten eines in einem Holzkästichen eingeschlossenen Gewichtssaßes, eines auf einer Holzspule versteckt ausgewickelten Drahts, von dem Schatten eines Metallstücks, dessen Inhomogenität durch die X-Strahlen bemerkbar ward, von den Schatten der Knochen einer Hand, die wegen ihrer geringeren Durchlässsisseit erheblich dunkler erscheinen als die Schatten der durchlässigeren Beichteile der Hand.

Abb. 819 stellt die einfache Versuchsanordnung zur Aufnahme einer Hand dar. Diese liegt auf der verschlossenen Kassette, welche die photographische Platte (die empfindliche Schicht nach oben gerichtet) enthält. Darüber befindet sich die Vakuumröhre, welche mit der sekundären Spirale des Induktoriums derartig verbunden ist, daß ihre untere

Glassläche von den Kathodenstrahlen getroffen wird und bemnach die Ausgangestelle für die gand treffenden X-Strahlen bilbet.

Der Gedanke und der Bersuch Röntgens, gerade die menschliche Hand abzubilden, ist einer der glücklichsten und fruchtbringendsten geworden. Wer weiß, ob ohne dieser Bersuch seine Entdeckung das allgemeine Interesse und die ungeheure Popularität gewonnen hätte, deren sie sich mit Recht sofort erfreute und heute noch in unverminderiem Maße erfreut! In allen physikalischen, elektrotechnischen und physiologischen Instituten, in allen Kliniken, an allen Schulen war man mit dem größten Eiser bestrecht, die Bersuche zu wiederholen, und nicht nur die wissenschaftlichen Zeitschristen, auch alle politischen ins und ausländischen Tagesblätter brachten täglich Auffähe, Notizen und Tepeschen, ob



820. Röntgen Aufnahme einer Rinderfpielfchachtel.

und mo ein Berfuch mit ben X-Strahlen geglüdt war, und die gebildete Belt erwartete und verfolgte täglich die Nachrichten mit gespanntester Auf-Die Uriade. mertjamteit. warum in ber allererften Bei: die Versuche vielfach tein befriedigendes Resultat ergaben, lag in ber Schwierigfeit, geeignete Bakuumröhren qu er: halten. Die Nachfrage nach folden und nach Fluorescentschirmen trat zu plößlich und zu vielseitig auf, um fofert befriedigt werden zu konner. Bald aber traf Nachricht auf Nachricht ein. Die die Rontgenichen Berfuche aufe glanzendie bestätigten.

Abb. 820 zeigt die Aunahme eines in einer hölzernen Kinderspielschachtel verschlossen reitenden Artilleristen aus Wetall, Abb. 821 die eines Huhns, Abb. 822 rechts die Aufnahme der renten, normalen Hand (mit King auf dem Wittelsinger) eines elssährigen Wädchens, an der

man deutlich die einzelnen Handwurzels und Mittelhandknochen, sowie die Fingerglieder erkennt, links die von Geburt verkrüppelte, linke Hand desselben Mädchens, an der mazunächst mehrere Handwurzelknochen vermißt und nur einen verbreiterten Mittelhandknochen sieht, der durch Gelenke zugleich mit den Fingergliedern des Daumens und bet Beigefingers in Verbindung steht.

Röntgen hat sich nicht darauf beschränkt, die Durchlässigkeit der X-Strahlen für die verschiedensten Körper zu untersuchen, sondern hat auch ihre anderen physikalischen Gigenschaften im Bergleich mit denen gewöhnlicher Lichtstrahlen eingehend studiert. Zunacht suchte er festzusiellen, ob dieselben durch ein Prisma abgelenkt werden. Beruche mit Wasser und mit Schweselkohlenstoff in Glimmerprismen von 30° brechendem Binkle ergaben ein durchaus negatives Resultat; durch Prismen aus Harminium erhielt er zwar auf der photographischen Platte eine kleine Ublenkung, indefien hält er dieselbe für nicht ganz sicher und schäpt, wenn eine prismatische Ablenkung über haupt vorhanden ist, den Brechungserponenten der X-Strahlen in diesen Subsanzen

auf höchstens 1,00. Hieraus ergibt sich sofort, daß die X.Strahlen sich nicht durch Linsen konzentrieren lassen, was auch der Bersuch mit einer Hartgummi= und mit einer Glasslinse bestätigte. Des Weiteren sand Röntgen, daß eine merkliche, regelmäßige Reslezion der X.Strahlen nicht stattsindet, und daß die Körper den X.Strahlen gegenüber sich ähnlich verhalten, wie trübe Medien dem Lichte gegenüber. Interserenzerscheinungen ließen sich auch nicht an X.Strahlen nachweisen, ebensowenig Polarisationserscheinungen. Ferner werden sie durch den Magnet nicht abgelenkt, während dies bei den Kathodensstrahlen mehr oder minder der Fall ist. Aus diesem Berhalten und den erwähnten negativen Eigenschaften gelangt Köntgen zu der Ansicht, daß die X.Strahlen nicht identisch mit den Authodensstrahlen sind,

daß sie aber von letteren in der Glaswand und auch in Metallen der Bakuumröhre erzeugt werden, und er spricht die Bermutung aus, daß sie vielleicht, während das gewöhnliche Licht in Transversalsschwingungen des Uthers besteht, longitudinalen Schwingungen im Uther zuzuschreiben seien, die in der Fortpslanzungsrichtung stattsinden, ähnlich wie die Schallschwingungen in der Luft.

Seit bem Befanntwerben ber Röntgenstrahlen sind ungählige Urbeiten über dieselben ausgeführt und veröffentlicht worden: eine gewaltige Litteratur dieses Gebietes ift entftanden, und mehrfach find Beitschriften gegründet worden, welche ausschließlich diesen Wiffenszweig Und doch ist das, was behandeln. wir heute über die Eigenschaften und bas Befen ber Röntgenftrahlen wiffen, nicht viel mehr, als mas Röntgen bereits in feiner erften Ur= beit uns mitgeteilt hat. Nur in ber Technit bes Rontgenversahrens, in ber prattischen Berwendung ber Röntgenstrahlen, sei es mittels bes Fluorescenzschirms, fei es auf photo-



821. Röntgenphotographie eines guhus.

graphischem Wege, sind durch das gemeinsame Arbeiten und die verschiedenen Bedürfnisse der Physiter, Chemiter, Arzte, Elektrotechniker, Photographen und Glaskunstler wesentliche Vervollkommnungen und Fortschritte der Instrumente und Apparate zu verzeichnen.

Das größte Interesse an der praktischen Verwertung der Köntgenstrahlen hat von Ansang an naturgemäß die Medizin gezeigt; sie hat auch disher die besten Ersolge gehabt und zwar nicht nur für chirurgisch-diagnostische Zwecke, um Fremdkörper, Geschosse u. s. w. im menschlichen Körper aufzusinden, sondern auch für die innere Medizin, seitdem es gezungen ist, deutliche Bilder der inneren Organe, des Zwerchsells, der Leber, der Lunge, des Herzens und größerer oder kleinerer Teile des Magens, je nach dem Lustfüllungszustand derselben zu erhalten, die Bewegungen des Zwerchsells dei der Atmung und des Herzens in seiner rastlosen Thätigkeit zu versolgen, sowie pathologische Zustände innerer Organe, Verkalkungen der Aorta, in der Lunge u. s. w. nachzuweisen. Demzgemäß sind heute die besseren Krankenhäuser mit Köntgeneinrichtungen ausgerüstet, und

seitens der Regierung sind Staatsinstitute für Rontgenuntersuchungen eingerichtet worden, welche in enger Beziehung zu den Minischen Inftituten der Universitäten fteben.

Wir wollen in Kurge die erforderlichen Inftrumente und Apparate für folche Unter-

fuchungen bejprechen.

Bas zunächst die Funkeninduktoren zur Erregung der Bakuumröhre anbelangt, so genügen die auf Seite 584 und 585 beschriebenen Typen den weitgehendsten Ansprüchen: Schlagweiten von 100 cm werden nur in selkenen Fällen erfordert werden; bei dem gegenwärtigen Stand der Fabrikation der Bakuumröhren genügen in der Regel Funkeninduktoren mit 50 und meistens auch schon mit 20—25 cm Funkenlänge vollskändig, sowohl für die direkte Durchleuchtung wie für die photographische Aufnahme. Von besonderer



822. Höntgenphotographie einer normalen gand mit Ring und einer verkrüppelten gand.

Bichtigfeit zur Erzielung eines deutlichen, scharfen Bildes ift ein ruhiger, gleichmäßiger und schneller Bang bes Unterbrechers für ben primaren Strom. Für photographiiche Aufnahmen eignet fich der Betrieb des Induftors mittels des Quedfilberunterbrechers mit Elettromotor (vergl. S. 585, bei welchem etwaige Schwanfungen in ber Tourengabl, Die burch Rachlaffen ber Spannung ober burch Reibung irgend welcher Art veranlagt werden konnten, und die auf die Erpositionedauer von Ginfluß find, sofort durch bae Tachnmeter angezeigt werden. Für Durchleuchtung ift vielfad die Anwendung bes Deprey ichen Unterbrechers beliebt, ber infolge fehr rafcher Unterbrechungen ein recht gleich: mäßiges Licht liefert. Er ift durch Ubb. 823 dargenellt. Das eine Ende eines um die Uchfe O brehbaren Blattchene E aus weichem Gifen fteht ale Unfer bem Gifenbundel ber primaren Spirale gegenüber


und wird, wenn das Eisenbündel magnetisch wird, von diesem angezogen; dadurch wird ber durch die Schraube S_1 und das Eisenstück zur Spirale geführte primäre Strom bei Eunterbrochen, während der Kontakt wieder hergestellt wird durch eine starte Feder, die durch Schraube S_2 stärker oder schwächer gespannt wird.

Bon größter Bedeutung aber für Erzielung guter Bilder und Aufnahmen in die Bakunmröhre, die deshalb auch in den letten zwei Jahren mannigsache Modifikationen und Berbesserungen ersahren hat. Es hat sich als zwedmäßig herausgestellt, nicht die Röhrenwand, sondern ein im Innern der Röhre befindliches Platinblech als Ausgangstelle für die Röntgenstrahlen zu wählen, nachdem schon Röntgen gezeigt hatte, daß ein solches zur Fluorescenz erregt wird und Röntgenstrahlen auszusenden im stande ist, wenn es von Kathodenstrahlen getroffen wird. Ferner ist es zur Erzielung scharzer photographischer Zilder zwedmäßig, die Röntgenstrahlen nicht von einer Fläche, sondern womöglich von einem Puntte ausgehen zu lassen, was man dadurch erreichen kann, daß man der

Kathobe die Form eines kleinen Hohlspiegels gibt und in bessen Brennpunkt jenes Platinblech, die sogenannte Antikathobe, am besten unter einem Winkel von 45° gegen die Röhrenachse geneigt, anbringt.

Abb. 824 zeigt eine nach diesem Prinzip von der Allgemeinen Slektrizitäts-Gesellssichaft hergestellte Röhre, an der die beiden seitlichen Slektroden hohltugelsormig gekrümmt sind, um abwechselnd als Kathobe dienen zu können, während die Mittelelektrode die Antikathobe bildet, von welcher die X-Strahlen sich ausbreiten.

Eine andere, nicht unwesentliche Verbesserung der Vakuumröhren besteht darin, daß man den Druck in ihnen regulieren kann. Bakuumröhren werden nämlich häusig infolge der während des Gebrauchs in ihnen stattsindenden Druckänderungen allmählich unwirksam. Durch die Erwärmung der von den Kathodenstrahlen getroffenen Röhrenswandung wird die dem Glase anhastende Luftschicht losgelöst, während durch Zerstäuben der Elektroden Luft gebunden wird. Dadurch steigt oder sinkt der Luftdruck in der Röhre, und bei allzu großen Druckänderungen hört die Wirksamseit der Röhre aus.



828. Depreifder Unterbrecher.


884. Röntgenröhre ber Allgem. Elektrizitats. Gefellichaft.

Eine Röhre mit regulierbarem Bakuum bietet baher ben Vorteil, daß während bes Gebrauchs ber Druck in ihr stets auf die Höhe eingestellt werden kann, bei der sich die intensivste Bestrahlung und die schärfsten Bilber ergeben. Das Mittel zur Verminderung des Luftbrucks ergab sich aus der Beobachtung, daß die beim Stromdurchgange leuchtende Luft mit den Dämpsen des Phosphors, Jods und ähnlicher Stosse sörper bildet, während eine Junahme des Drucks durch Erwärmen der Rohrwandung und Vertreiben der an der Glassläche verdichteten Luftschicht erreicht werden kann.

Abb. 825 stellt eine nach diesem Prinzip von der Firma Siemens und Halste konstruierte, neue Röntgenlampe dar. Das chlindrische Entladungsrohr enthält eine als Hohlspiegel gesormte Kathode aus Aluminiumblech und eine ebene, schräg zur Röhrenachse gestellte Platin-Anode. Eine mit dem Entladungsrohr verbundene Kugel trägt eine Hisanode und dieser gegenüber ein Ansaprohr, dessen Wandung mit dem zur Lustabsorption dienenden Phosphor bedeckt ist. Ist der Lustdruck im Rohr zu hoch, so legt man den positiven Pol des Industruiums an die Hilselektrode der Kugel und läßt den Entladungsstrom so lange auf die Lust und den Phosphordamps in der Kugel einwirken, bis die stärkte Intensität des Leuchtens erreicht ist. Ist der Druck dagegen zu gering,

so kann man ihn erhöhen, indem man die Rugel mit einer Flamme erwärmt und daduch die am Glase haftende Luftschicht in das Bakuum hineintreibt.

Es empfiehlt sich, die Schaltungsweise stets fo zu mahlen, wie Abb. 826 zeigt, bei welcher mittels des verschiebbaren Drahtes D zur Regulierung des durch die Rohre



825. Bontgenlampe von Siemens und falske.


gehenden Funkens eine passende Rebenschussenstunkens eine passende Rebenschlußfunkenstrecke eingeschaltet ist.

Von den durch die Röntgenstrahlen zur Fluorescenz gebrachten Salzen, 3. B. Kaliumplatincyanid, Calcium= wolframat u. a. hat sich das Ba= rhumplatinchanur am geeignetiten für die Berftellung bon Fluorescengfcirmen erwiefen. Barnumplatinchanürschirme werben in großer Bolltommenheit von C. A. F. Rahlbaum in Berlin in allen Grofen bergeftellt. Für photographifche Aufnahmen mittels Rontgenftrahlen find bie Schleugnerschen mit boppelter Emulfionsichicht versehenen Trodenplatten in erster Reihe zu empfehlen.

Die Expositionszeit für Röntgenaufnahmen, die früher ein bis zwei Stunden betrug, ist heute auf Brudteile einer Setunde reduziert und beträgt bei Aufnahmen des menschlichen Körpers nur wenige Minuten.

In Abb. 827 ift eine Busammen-

stellung von Apparaten gegeben, wie sie für Durchleuchtungszwecke gebraucht wird. Der Industror wird entweder mit geringerer Spannung durch eine Alfumulatorenbatterie oder in Berbindung mit einem entsprechend bemessenen Regulierwiderstand auch mit höherer



826. Schaltung einer Röntgenröhre.

Spannung, 3. B. ber Netsspannung eines Elektrizitätswerks, betrieben. Die Bakumeröhre ist verstellbar an einem Stative angebracht; zwischen ihr und dem Schirm besindet sich der zu beleuchtende Körper. Für photographische Aufnahmen wäre die Bakuumröhre mit ihrer wirkenden Fläche horizontal zu stellen

Um auch in einem nicht verdunkelten Zimmer mit dem Fluorescenzschirm arbeiten zu können, stellt Salvioni denfelben vollständig in schwarze Umhüllung eingeschlagen in Form eines Guckastens dar und gibt dann dem Apparat, der ja für gewisse Unterschungen ganz bequem ist, den Namen Krypstoftop (Abb. 828).

Bir wollen nun einige intereffante Auf-

nahmen bringen, welche in bem ber Leitung bes Brof. E. Grunmach unterftellten koniglichen Inftitut für Röntgenuntersuchungen in Berlin aufgenommen worben find.

Abb. 829 stellt den von hinten betrachteten Inhalt des Brustkaftens eines Mannes dar, bei dem eine Kugel in dem hinteren Teile der sechsten Rippe sist. Man sieht daher das Herz mit seiner Spitze auf der rechten Seite des Bildes. Außerdem fallen in demselben die scharf ausgeprägten Rippen auf, zwischen denen die Lungen hell ausleuchten. Ließ man den Patienten während der Durchstrahlung des Brustkords starte Atem-

bewegungen machen, so konnte man die Rugel zugleich mit der sechsten Rippe sich mit bewegen sehen.

Abb. 830 zeigt die Berbreiterung der Hauptschlagader, die vom Herzen ausgeht (Anheurisma aortae). Dieses Blutgefäß erscheint in normalem Zustande halb so breit. Interessant war bei diesem Falle die Thatsache, daß die Berbreiterung dieses Hauptsgefäßes mit unseren alten Untersuchungsmethoden sich nicht nachweisen ließ (Patient war beshalb früher als lungenkrank behandelt worden, während er herzkrank war), während



827. Induktor mit Apparaten gur Durchleuchtung.

das Leiden mit hilfe der Röntgenstrahlen, abgesehen von dem verbreiterten Schattenbilbe bes Gefägrohrs, schon aus den deutlich sichtbaren Pulsationen mit Sicherheit festgestellt werden konnte.

Abb. 831 stellt den Leib einer Patientin dar, mit einem Fremdförper (verschlucktes Gebiß) im Darme, welcher links als ein leichter Schatten in dem weißen Teile zu erkennen ist. Man sieht den vom Operateur um den Leib gezogenen Drahtfaden, der dazu dient, vom Nabel aus die Entfernung abzumessen, in welcher der Einschnitt zu machen ist. Die Lage des Fremdförpers war mittels der Röntgenstrahlen bis auf 1 mm genau erkannt worden.

Abb. 832 zeigt ein Ellenbogengelent, an dem man genau den unteren Teil des oberen Armknochens in Berbindung mit dem Unterarmknochen, und zwar den oberen Teil der Speiche und des Ellenbogenbeins übersehen kann.

Abb. 833 endlich zeigt ein Aniegelent, das in scharfen Konturen ben unteren Teil bes Oberschentels, sowie die obere Partie des Schien- und Wabenbeins, außerdem auch



828. Arnpiolkop.

bie Aniescheibe bei rechtwinkelig gebogener Stellung bes Ober= und Unterschenkels ertennen läßt.

Diese Beispiele bürften genügen, um zu zeigen, daß die Köntgenstrahlen nicht nur ein wertvolles diagnostisches Hilfsmittel in der Chtrurgte, sondern auch in der inneren Medizin darbieten. Nach der Meinung vieler Mediziner dürste die Köntgensche Entdedung der maleinst für die Medizin eine Bedeutung gewinnen, wie etwa die Entdedung der Antisepsis.

Die Berwendung des Röntgenschen Berfahrens ist aber nicht auf die medizinische Wissenschaft allein beschränkt, sie erweist sich von großem Nutzen auch für andere Wissenszweige, zum Studium der inneren Struktur organischer Gebilde, z. B. für die Botanis

und Boologie, und bietet hier gemiffe Borguge gegenüber ber Beobachtung mittels bet Mitroftops, infofern die von letterem auf ber Retina entworfenen Schattenbifber ber



829. Köntgenphotographie des Frufikaftens eines Mannes mit darin fibender Angel.

Objette sich nur auf Schnitte minimaler Dicke beschränken, mahrend bas Ronigeniche Berfahren ben Inhalt einer großen Rahl von Schichten von gufammen erheblicher Dide in einem einzigen Schattenbilde schaff darzustellen ermöglicht. 60 haben S. Sinterberger und A. Bahlbrudner in Bien um Goldstein in Berlin Rönigenbilder des Kalkschwamms der Roralle, bes Seeigels aufge nommen, welche neben ber Darftellung bes Inneren auch bie mit Dide= und Dichtebifferengen verknüpften Details ber Der: fläche aufweisen und zeigen, daß bei den Röntgenaufnahmer eine Feinheit ber Detailzeich nung erreicht werben tann, die über die Sehicharfe bes nor malen Auges vielleicht icon Andere Bilder hinausgeht. zeigten, daß auch schwach ab forbierende Objekte, 3. B. dunm Schichten organischer Gewebe, bie garteften Bluten und Land blätter, deutlich jur Darftellung gebracht werben fonnen. Die


Röntgenbilder der Apfelblüte, der Rose, des Maiglockhens u. f. w. zeigen nicht nur in scharsen Umrissen die Formen der Blüten, sondern lassen auch durch die Blumen- und Kelchblätter hindurch die Staubgefäße, Stempel und Fruchtnoten erkennen.

Auch hiermit ist die prattische Bermendbarkeit ber neuen. geheimnisvollen Strahlen noch lange nicht erschöpft. Sie ae= währen uns vortreffliche Dienfte auch in anderen Zweigen der Naturforschung, ber Technit und der Industrie; sie bieten uns wich= tige Silfsmittel für mineralogische Amede, für anatomische, biologi= iche und batteriologische Studien, fie werben benutt gur Wiedergabe von Reliefs burch photographische und heliographische Abbilbungen, für die Untersuchung von Nahrungsmitteln und vieler technischer Produtte. Um in dieser Hinsicht nur ein intereffantes Beifpiel von vielen anguführen, fo läßt fich burch Röntgenstrahlen nicht nur bie Beidwerung ber Seibe burch Metallsalze leicht nachweisen, son= bern es laffen fich, wie aus einem in jungfter Beit von J. Teftenoir und D. Levrat ber Handels= kammer zu Lyon eingereichten Berichte über Bersuche im bortigen Seidenlaboratorium berporgeht, burch Röntgenstrahlen bie mannlichen Seibentotons von ben weiblichen sondern. Diese Unterscheidung ift von Wichtigkeit sowohl für die Abmidelung bes Fabens, als auch besonders für Nachzucht- und Rreuzungsverfuche, ba ber mannliche Roton mehr Seibe liefert und beshalb Abarten, bie mehr mannliche Gier ergeben, wertvoller find. Bisher hatte man nur bas empirische Rennzeichen, daß die weiblichen Rofons im allgemeinen schwerer zu fein pflegen als die männlichen. Die Durchstrahlung ergab, daß ber hinterleib ber weiblichen Buppen, weil er die unreifen, an Mineralfalgen reichen Gier ent= hält, weniger burchsichtig ift, als berjenige ber männlichen.

Wir können uns eines gewissen unheimlichen Gefühls über



880. Köntgenphotographie: Perbreiterung der Korta.




881. Röntgenphotographie: Fremdkörper im Darm.

bie Bielseitigkeit der Berwendung der neuen Strahlen kaum erwehren, wenn wir bedenken, baß das, was wir auf Reisen in Taschen und Körben mit uns tragen, und die Geheimnisse, die wir Briefen anvertrauen, ihrem durchdringenden Blicke nicht entgehen, denn es

ist gelungen, Briese im verschlossenn Couvert zu photographieren, wenn die benuste Tinte Metallsalze oder andere undurchlässige Stoffe enthält; Anilintinten geben gludlicherweise keine Schattenbilder.

Die Entdedung der Röntgenstrahlen liesert uns einen Beweis dafür, wie ungerechtsertigt und falich der Vorwurf ist, der bisweilen von Männern der "Praxis" der wisen schaftlichen Forschung gemacht wird, daß sie sich mit Problemen beschäftige, die keinen direkten, greifbaren "praktischen" Nuben hätten. Jede naturwissenschaftliche Erkenntnis erweitert



882. Nöntgenphotographie bes Ellenbogengelenke.



883. Röntgenphotographie des Aniegelenks.

nicht nur den Schat unferes Biffens, fondern bereichert bald burch einen gludlichen Bufall, bald burch bie icharffinnige Kombination eines genialen Forichers auch unier Bermögen, indem fie uns einen Ginblid in bas Walten und Weben ber Natur gewährt, ihre Arafte fennen, beherrichen und fie fur unfere Lebensamede au verwerten und bienftbar ju machen lehrt. Dag ernfte Manner Tage und Wochen barauf verwenden können, das Farben fpiel einer Seifenblafe ju ftudieren, murbe gemiß Laien, beren Lebensbethätigung fern ab von folchen Dingen liegt, ju bem ungerechten Urteile verleiten, daß ties boch nur eine wissenschaftliche, wo nicht gar nupleie Spielerei fei; und boch haben fich hiermit Foricher allererften Ranges beschäftigt und auf ihren Berfuchen eine Theorie begründet, beren praftifche Erfolge bedeutente find. Die nabere Erforschung ber Gigentümlichkeiten ber Kathobenstrahlen, die seit etwa vier Dezennien von ben verschiedensten Forschern in Angriff genommen und geräuschlos und unbefümmert um unmittelbaren praftischen Gewinn in ihren Laboratorien geförbert morden ift, ift bis bor furgem bom großen Publifum vielleidt nur als eine unprattifche miffenschaftliche Liebhabere angesehen worden. Sie hat in ihrer ruhigen, allmät lichen und ftetigen Entwidelung gur epochemachenben Entbedung ber Rontgenstrahlen geführt, bie in mine: schaftlicher, technischer und durch ihre befruchtende Rud wirfung auf viele Industriezweige auch in wirtschafe licher hinficht von größter Bedeutung ift, und hat vielversprechende Aussichten auf die Ertlärung gemifet himmelverscheinungen und gewisser Beziehungen gwifter ben Auftanden ber Sonne und ben elektrischen fomit ben magnetischen Erscheinungen ber Erbe eröffnet. Die Untersuchungen von Beinrich Bert verfolgten ben 3med. ber Faradan = Dlagwellichen elektromagnetischen Lid: theorie jum Siege zu verhelfen und ben inneren 3u fammenhang und bie Ginheitlichfeit verschiedener Ericheinungeformen nachzuweisen. Die epochemadenta

Entdedungen, durch die er zunächst die Wissenschaft bereichert und der wissenschaftlichen Forschung neue Bahnen erschlossen hat, haben aber in überraschend schneller Weise, wie die Bersuche von Testa und von Marconi erwiesen, die höchste praktische Bedeutung gewonnen und der Technik Probleme gestellt, deren vollständige Lösung wohl erst dem neuen Jahrhundert vorbehalten bleiben wird. Der Gelehrte muß also in der Wahl seiner Untersuchungen, unbekümmert um den unmittelbaren, äußeren Ersolg und Gewinn, frei sein, und die Wissenschaft um ihrer selbst willen gepslegt werden; ihre Errungenschaften kommen doch früher oder später dem allgemeinen Wohl der Menschheit zu gute.

III.

Die Araftmaschinen

pon

Ingenieur G. Aosenboom

Die Kraftmaschinen.

Ginleitung.

Bgriff und Saupteinteilung der Arastmaschinen. Die belebten Motoren. Der Menfc ale Arastmaschine. Sopel.

as Bedürfnis der Menschen nach größeren Kräften für die Verrichtung von Arbeiten, als der Mensch selbst mit seiner Muskelkraft direkt oder an den im ersten Abschnitt dieses Bandes besprochenen einsachen Maschinen und deren Kombinationen leisten konnte, ist zweifellos schon sehr alt, so alt wie die Anfänge der Kultur.

Die früher beschriebene Sakije, das uralte ägyptische von einem Büffel betriebene Schöpfrad stellt bereits eine Borrichtung dar, um statt der Kräfte des eigenen Körpers andere zur Erzeugung nutharer Arbeit zu verwenden; auch Wasserräder waren bei den Agyptern schon in Anwendung. Aber sehr lange Zeit, viele Jahrhunderte sind bei den Kraftmaschinen sast keine Fortschritte zu verzeichnen; die eigentliche Entwickelung berselben gehört fast ausschließlich der neueren Zeit und zwar zum weitaus größten Teile den letzen hundert Jahren an.


Es ift icon früher eingehend bargelegt worden, bag bie im gewöhnlichen Leben allgemein gebräuchliche Bezeichnung Krafterzeugung streng genommen unzulässig ist, baß nie auf irgend welche Weise Rraft erzeugt werben, sonbern bag nur vorhandene Rraft ober Energie umgewandelt und nutbar gemacht werden tann. Wir haben ebenfo icon fruher bei ber Befprechung bes Grundgefetes ber Mechanit von ber Erhaltung ber Energie, sowie der Einheit der Kraft gesehen, daß alle in der Natur, wenigstens in unserem Sonnenfustem, auf unferer Erbe porbandene Enerate in letter Linie von ber Sonnenwarme herrührt. Bir feben in ber Ebene, wie der Bind zahlreiche Bindmuhlen gum Mahlen bes Getreibes treibt; im Gebirge finden wir große Wasserräber, welche die Kraft bes raufchend herniederströmenden Gebirgswaffers auffangen und an Sagewerte übertragen. In ben Städten und Industriegegenden ragen zahlreiche hohe Schornsteine in bie Luft, aus benen buntle Rauchwolten emporfteigen; regelmäßig gifchen und puften aus anderen Röhren weiße Dampfwolken hervor; es find bie Reugen ber Dampfmaschinen, welche in ben Bergwerten die Forbermaschinen betreiben, um aus ber Tiefe ber Erbe bie Rohlen und Erze an die Oberflache ju ichaffen, in ben Baffermerten bie Bumpen in Bang fegen, in den Spinnereien Sunderte von Spindeln dreben, in den großartigen Gifenwerten riefige Sammer betreiben, die große, viele Bentner ichwere glubende Gifenmaffen in die gewünschte Form ichmieben, ober machtige Balgen, die in wenigen Minuten burch ihre Drehung Gisenbahnschienen und Trager aus ihnen preffen ober fie gu ben feinften Blechen auswalzen ober zu Drahten ausziehen. Durch bie Ebene brauft ber Eilzug, ber Menschen und Guter in ebensoviel Stunden in ferne Stabte und Lander trägt, als früher Tagereisen erforderlich maren. Wie verschieden alle diese Kraftäußerungen sich barstellen, sie sind boch nur Ausstuffe einer und berselben Naturtraft, ber Sonnenwärme. Im Brausen des Windes und im Rauschen des Wassersalles, wie in ben Kraftwirkungen des gespannten Wasserdampses zeigt sich dieselbe, nur in verschiedener Form; Luft und Wasser und Damps besitzen keine besondere, ihnen eigentümliche Krass, sie übertragen alle nur, doch auf verschiedene Weise, die Kraftwirkung der Wärme und zwar der Sonnenwärme, da wir in unserer Natur nur eine ursprüngliche, selbständige Wärmequelle haben, nämlich die Sonne. Kraftmaschinen sind also nicht zu erklären als Waschinen zur Erzeugung von Krast, sondern zur Beschaftung nupbarer mechanischer Arbeit.

Vom praktischen Standpunkt aus aber unterscheiden wir nach den verschiedenen Naturkräften, die sich ja in sehr verschiedener Weise äußern, verschiedene Klassen von Kraftmaschinen. Eine prinzipielle Unterscheidung können wir zunächst machen zwischen der Ausnuhung von Naturkräften, die als lebendige Kraft auftreten, also an bewegte Wassen gebunden sind, und der Umwandlung von latenter oder potentieller Energie. Erstere werden kurzweg als Naturkräfte (im engeren Sinne) bezeichnet, und es kommt praktisch in Betracht die Wasserkraft und die Windkraft, während alle Kraftmaschinen, die durch künstliche Verbrennung erzeugte Wärme benühen, die Wärmemotoren oder kalorischen Waschinen zu der zweiten Klasse gehören. Nach dieser Einteilung werden in den folgenden Kapiteln behandelt die Windräder, die Wasserräder, Turbinen und Wassersäulenmaschinen, schließlich die drei Gattungen der kalorischen Maschinen, nämlich Dampsmaschinen, Gas= (sowie Petroleum= und Benzin=) motoren und Heißluftmaschinen.

Gine besondere Stellung nehmen bie belebten Motoren ein. Die Menichen und Tiere sind vom mechanischen Standpunkte aus betrachtet außerordentlich kompliziene Motoren. Man hört häufig den Bergleich, der menschliche Körper und die Tiere seien Dampfmaschinen; die Speisen stellen die Rohlen vor, burch beren langfame Berbrennung (Drydation) mittels des eingeatmeten Sauerstoffes Kraft erzeugt werde. Dieser Bergleich hinkt aber sehr; welches Organ soll denn dem Hauptteile der Dampsmaschine, dem Enlinder nebst Rolben, entsprechen, und was vertritt ben Rrafttrager Bafferbampf? Bis vor turer Beit wurde aber boch ziemlich allgemein angenommen, bag bie lebendige Dafdine eine thermodynamifche ober Wärmefraftmafchine fei, ba ihr Arbeitsvermogen von ber Aufnahme verbrennbarer Speifen fowie bem Ginatmen von Sauerftoff abhangt und ba auch im lebenden tierischen Körper Warme erzeugt wirb. Diefer Schlug ift aber in letter Beit als unrichtig nachgewiesen worden; bei jeder thermodynamischen Maschine bangt bie Leiftung von einem Temperaturgefälle ab, wie weiterhin bei ben talorischen Rafdinen naher bargelegt wird; beim menschlichen ober tierischen Körper finden aber teine mertlichen Temperaturveränderungen statt; die Bluttemperatur ist bekanntlich im gesunden Röcher sehr konstant. Auch die frühere Ansicht verschiedener Naturforscher, daß die lebendigt Maschine eine elektrodynamische Kraftmaschine sei, ist nicht haltbar, denn in den Musklu, in denen ja die mechanische Arbeit erzeugt, oder aus anderer Energie umgewandelt, also frei wird, finden sich teine Organe, welche die carafteriftischen Sauptteile ber elette bynamischen Motoren vertreten konnten. Durch fehr gahlreiche und forgfältige Berjude und Forichungen ift allerdings festgestellt, bag ben tierischen Rorper elettrische Strome burchziehen und daß die Nerven die Leiter derfelben find; aber zur Berrichtung mechanischer Arbeit find Dieselben viel zu fchmach. Rur einige wenige Tiere, wie ber Bitterrochen, vermögen fraftige eleftrische Schlage ju erzeugen; biefelben befigen aber ju biefem 3met besondere große Organe, welche elettrische Batterien barftellen. Bei ben meiften Tieren bienen dagegen die vom Bentrum, dem Gehirn, ausgehenden Nerven nur dazu, eine Bewegung oder Arbeit einzuleiten; fie übermitteln gleichsam vom Dentorgane ben Befchl an die Arbeitsorgane, die Musteln.

Wahrscheinlich stellen die lebendigen Motoren chemische Ohnamomaschinen dar; erklätt die Wirkungsweise derselben bisher noch keineswegs, aber diese Möglichkeit ist die lette der überhaupt bekannten Formen, durch welche potentielle in kinetische Energie oder mechanische Arbeit übergeführt werden kann, und wir mussen sie, da die anderen beiden auszuschließen sind, vorläusig als die zutreffende annehmen. Ob nicht noch einmal eine andere Möglichkeit gesunden werden wird, vielleicht eine bisher noch gar nicht bekannte

Energieform, kann inbessen nicht gesagt werben. Man nimmt jest an, daß die Arbeitstraft in den Muskeln durch sehr schnelle, sogenannte explosive chemische Birkungen, nämlich die Umgestaltung von Fett und ähnlichen angehäuften organischen Stoffen zu Glykoseverbindungen und deren Drydation zu Kohlensäure und Wasser, welche ausgeatmet und ausgeschwitzt werden, bewirkt wird, wodurch die in dem Fett u. s. w. enthaltene potentielle Energie in Arbeit umgesetzt wird. Den Anstoß zu solchen chemischen Wirkungen geben die Nerven, und zwar entspricht die Nerventhätigkeit ganz einem elektrischen Strome; durch diesen Nervenanstoß wird zugleich die Größe und Richtung der zu leistenden Arbeit in gewollter Weise geregelt. Das im Rückenmark und Gehirn zusammenlausende Nervenzgewebe überträgt also nicht Energie, sondern es löst dieselbe nur aus, wie der elektrische Funke die Zündung einer Sprengmine bewirkt.




884. Norwegisches Eretrad. ("Scientific American".)

Diese "Erklärungen" sind allerdings noch keineswegs klar ober bewiesen, aber sie geben wenigstens eine 3dee, wie die Borgange sich möglicherweise abspielen können oder wahrscheinlich stattfinden.

Wie bei allen Arbeitsmaschinen können wir auch bei ben lebendigen Maschinen von einem Wirkungsgrad oder Außeffekt sprechen. Allgemein bedeutet dieser Begriff das Berhältnis zwischen der einer Maschine in irgend einer Form zugeführten Energiemenge und der nuydar geleisteten Arbeit. Um das einsachste Beispiel anzusühren, ist also der Wirkungsgrad eines Wasserrades, welches pro Sekunde 1 ebm Wasser mit 5 m Gefälle zugeführt erhält und 4000 smkg Arbeit an die Welle abgibt, $\frac{1 \cdot 1000 \cdot 5}{4000} = 0.8$ oder 80_{00} . Bei den Wärmemaschinen stedt die zugesührte Energie in dem mechanischen Äquivalent der Verbrennungswärme des Heizmateriales; es wird also einer Tampfmaschinenanlage, im ganzen einschließlich des Tampskelsels betrachtet, mit jedem Kilos

gramm verbrannter Kohle von 8000 Kalorien Heizwert (ba 425 nach früherem das mechanische Wärmeäquivalent einer Ralorie ift) eine Energie von 8000 × 425 smkg p geführt. Die Nahrungsmenge, welche ein mittelftarter Arbeiter bei vollem Tagewerf seinem Körper zuführen muß, entspricht etwa 3000—4000 Kalorien Berbrennungswärme, also einem mechanischen Aquivalent von etwa 150000 kgm. Die mechanische Arbeitsleistung eines Menschen ist sehr verschieden, je nach der Art, wie er seine Kraft anwendet: am porteilhaftesten ift es, wenn der Arbeiter jum Teil unter Anstrengung ber Beinmusteln ober ganz sein Körpergewicht mit verwendet, z. B. bei Tretradern ober Kurbeln; bei angestrengter Thatigfeit tann ein an folde Arbeit gewöhnter Mann auf biese Beije in zehnstündigem Tagewert etwa 290000 kgm leiften; ber Wirtungsgrab mare bierbei 290000 1500000 = 0,19 ober 19 %; in Teilen einer Maschinenpferbestärke ausgebrudt, beträgt bie Arbeitsleistung etwa 1/2 Pferbestärte. 0,19 ist ein außerorbentlich hoher Birkunggrad, welcher, wie wir später feben werben, von ben beften modernen Dampfmafdina bei weitem nicht erreicht wird; ber Mensch als Kraftmaschine nutt die mit der Rahrung augeführte Energie etwa boppelt fo gut aus, wie größere gute Dampfmafchinenanlagen



885. Jefthehender Göpel.

bie Verbrennungswärme der Kohle, oder viermal so gut, wie mittlere, keineswegs schlechte Maschinen. Bom wirtschaftlichen Standpunkte aus, der für die Praxis allein maßgebend ist, stellt sich allerdings das Rechenezempel wesentlich anders, denn das Brennmaterial der menschlichen Kraftmaschine, die Nahrung, ist etwa dreißigmal teurer als die Steinkohle, welche unter den Dampskessellen verbrannt wird.


Die Maschinen zur Aufnahme der Menschenkräfte sind schon im ersten Abschnitt besprochen; es sind hauptsächlich der Hebel (Druckdaum, Balancier), die Rolle und der Flaschenzug, das Wellrad (Kurbel, Winde, Sprossenad). Es sei hier noch ein Tretrad erwähnt, welches in Norwegen zum Baggern benutt wird (s. Abb. 834); dort sind die Arbeitsmethoden und technischen Hilfsmittel in vielen Teilen noch so primitiv, wie vor fünfzig oder hundert Jahren; die Menschenarbeit ist sehr billig und wird noch vielsach anstatt Dampskraft angewendet, wo nach unseren Begriffen unbedingt letztere am Plate wäre. Wie die Abbildung zeigt, ist auf einem breiten, slachgehenden Fahrzeuge ein großei hölzernes Rad ausgestellt, dessen Welle eine Kettentrommel trägt. Zwei Arbeiter setze das Rad durch Boranschreiten, bezw. Auswärtsklettern in Bewegung (wie bei dem früher beschriebenen Sprossenad) und ziehen so den Bagger an der Kette in die Höhe.

Die mechanische Arbeitstraft bes Menschen wird im allgemeinen heute nur noch in solchen Fällen ausgenut, wo die erforderliche Arbeitsleistung klein ist, oder nur für turze Zeit verlangt wird, so daß sich die Aufstellung einer Kraftmaschine nicht lohnt, sowie besonders für solche Arbeiten, die von Maschinen nicht bewirkt werden können. In neuerer

Göpel. 625

Zeit wird die Menschenarbeit immer mehr von der Maschinenarbeit verdrängt, auch für Zwede, bei denen dies früher nicht für möglich gehalten wurde, wie in der Weberei und Spinnerei; bei den landwirtschaftlichen Arbeiten (Säen, Mähen, Dreschen), bei der Herftellung von Kanälen (Baggermaschinen) und besonders in der Eisenindustrie (Massensabritation von Kleineisenzeug, gewalzten und geknoteten Gliederketten, Schlüsseln, hydraulisches Nieten u. s. w.), sowie überhaupt in den meisten Gewerben. Immer bleiben aber doch manche Arbeiten, die jest und auch wohl später nur von Menschenhand ausgeführt werden können. Hauptsächlich sind das solche, die in jedem einzelnen Falle andere Bedingungen bieten, die mehr oder weniger Intelligenz des Arbeiters oder des eine Anzahl Arbeiter leitenden Aussehers verlangen, um in jedem Falle die zweckmäßigsten Mittel und Wege zu benuten.

Durch die Erfindung der Dampsmaschinen, oder richtiger die Konstruktion solcher in praktisch brauchbarer Form und die allgemeine Einführung derselben, also seit Ansang dieses Jahrhunderts, ist auch die Benuthung von Tieren als Krastmaschinen sehr in den Hintergrund getreten; immerhin ist dieselbe aber noch sehr wichtig und wird es auch noch lange bleiben. Für die Beförderung von Lasten auf nicht zu große Streden, und besonders in der Landwirtschaft werden noch immer hauptsächlich Pserde als Motoren benutht. Um vorteilhastesten arbeiten Pserde, wenn sie in gerader Richtung sortschreitend einen Zug ausüben; die Arbeitsleistung beträgt dann bei schweren Pserden 70—80 smkg




886. Trausportabler Conel.

also etwa so viel, wie eine Maschinenpferbetraft, bei leichteren Pferben etwa 60 smkg bei neunstündiger Arbeitszeit; wenn die Arbeit durch häufige längere Bausen unterbrochen wird, tann die Leiftung bis ju 100 smkg fteigen. Entichieden ungunftiger ift bie Leiftung in Gopeln wegen ber fortwährenden Rorperwendung; fie beträgt hierbei bis 65 smkg. Die Gopel werben in ber Landwirtschaft sowie in Biegeleien, Thonmühlen u. f. w. noch vielfach für kleinere Arbeitsleiftungen verwendet, wenn auch bie Dampfmafchinen, besonders die bequemen, leicht aufzustellenden und zu bedienenden Lotomobilen auch für folche Betriebe in neuerer Beit immer mehr Eingang finden. Bum Betriebe von Göpeln bienen meift Pferbe, feltener Dofen oder Gfel; biefelben ziehen, indem fie in einem Rreise geben, an einem Bebel, bem Göpelarm ober Schwengel. Abb. 835 ftellt einen feststehenden Gopel gewöhnlicher Art dar; die vertifale hauptwelle a ruht unten in einem Spurlager und wird oben burch einen Bapfen in einem Balten geführt. Auf der Welle sist unten das große horizontale Kammrad d, an den beiden Gabeln co ber Bugbaume b b werben bie Bugtiere angespannt. Die ju geringe Umbrehungsgeschwindigkeit, welche von dem langsamen Gange der Tiere herrührt, wird dadurch vergrößert, daß das Zahnrad e, in welches das Rammrad d eingreift, viel kleiner ift, als letteres; e fist auf einer horizontalen Belle, welche bie Rraft auf die Arbeitsmaschinen (Dreschmaschine, Hadselichneidemaschine, Thonmuble u. f. w.) überträgt.

Wenn man örtlich weniger gebunden fein, alfo Arbeitsmaschinen an verschiedenen Stellen betreiben will, wendet man transportable Gopel an, welche leicht fortgeschafft

und überall aufgestellt werden können; einen solchen zeigt Abb. 836 und zwar einen beutschen Göpel mit Glodenrad. a ist das unten mit Berzahnung versehene Glodenrad, welches vier Schuhe zum Einsteden der Göpelarme hat; lettere sind durch Spannstangen auntereinander verstrebt. Das Rand dreht sich um einen festen Bapfen, der mittels der Fußplatte e auf einem Ballen befestigt wird; der äußere Rand der Glode läuft unter drei auf niedrigen Böden angebrachten Leitrollen e', wodurch das Rad in horizontaler Lage im Gleichgewicht gehalten wird. Die Bahne des großen Rades greifen in ein Rader-



837. Eretrad für Mferde.

getriebe ein, durch welches mittels der Gelenktuppelung i die horizontale Arbeitswelle in Drehung verfest wird.

Hier und da findet man in der Landwirtschaft auch noch die in Wbb. 837 abgebildete Tretfcheibe angewendet, auf welcher Bferbe ober Ochsen arbeiten können. Die Birt. famteit ift aus der Abbildung leicht au erkennen; auf ber unter 20 bis 250 geneigt ftebenben Belle AB, die unten und oben in einem Rabmen gelagert ift, sitt die mit radial laufenden Latten beschlagene ftark hölzerne Scheibe CDE von 12 bis 15 m im Durchmeffer; biefelbe ift entsprechend ber Belle gegen bie Horizontale geneigt, und das auf ihr fortidreitenbe Arbeitstier bringt

durch sein Gewicht die Scheibe und Welle zur Umdrehung. Bon letterer aus wird in irgend welcher Weise die Kraft übertragen; in der Abbildung stellt G den in der Richtung des Pfeiles wirkenden, zu überwindenden Widerstand dar.

Die Windrader.

Arfprung der Bindmuflen. Bockwindmufle und hollandische Bindmufle. Leiftung und Anwendbarkeit der Bindmuflen. Meuere sogenannte amerikanische Bindrader. Großes amerikanisches Bindrad für eine elektrische Befenchtungsansage. Sorizontale Bindrader.

Über die Erfindung und erste Anwendung von Windrädern ist nichts Bestimmtes nachgewiesen; bei den alten asiatischen Kulturvölkern, sowie auch bei den Griechen und Römern waren sie nicht bekannt; die frühere Annahme, daß die Windmühlen aus dem Orient stammen und während der Kreuzzüge nach Europa gedracht worden seien, ist sehr unwahrscheinlich, denn im ganzen Osten sind keine älteren Windmühlen vorgesunden worden; sie sind dort noch heute sast unbekannt. Wahrscheinlich sind die Windräder deutschen Ursprungs und in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ersunden worden; die Windmühlen ältester Bauart hießen von jeher deutsche Windmühlen. Den ältesten bekannten genauen Nachweis über Windmühlen enthält ein Attenstüd aus dem Jahre 1105, in welchem einem Kloster in Frankreich die Erlaubnis zur Anlage von solchen erteilt wird. Im 12. Jahrhundert sanden die Windmühlen bereits ausgedehnte Anwendung in verschiedenen europäischen Ländern.

Über die Wirkungsweise der Windrader ist bereits früher (I. Abschnitt dieses Bandes) gesagt worden, daß die Kraft des auf die schräggestellten Flügel wirkenden Windes in zwei Komponenten zerlegt wird; der Wind übt infolgedessen einen seitlichen Druck auf die Flügel aus, welcher letztere in Drehung versetzt. Die Leistung eines Windrades hangt hiernach, abgesehen von der mehr oder weniger vorteilhaften Konstruktion, von der Größe

ber Flügelsläche und bem Trud bes Windes ab, und letterer wieder wird bestimmt burch bie Windgeschwindigkeit.


Bei den alten deutschen Bodwindmühlen war das Windrad mit dem Gebäude fest verbunden; das Ganze ist drehbar um einen festen vertikalen Pfosten; mittels eines langen Hebels wird die ganze Mühle um den Pfosten nach der Windrichtung gedreht. Viel später als die Bodwindmühlen kamen die hollandischen Windmühlen in Benutung; dieselben haben ein sestes turmartiges Gebäude mit drehbarem Dache; in letzterem ist die Welle des Flügelrades gelagert. Bei beiden Arten dieser älteren Windmühlen wird von der schrägen Radwelle mittels konischer Zahnräder eine senkrechte Achse gedreht, die den Mühlstein in Bewegung sett. Die Flügel bestehen aus hölzernen Rahmen mit Rippen, die zur Aufnahme des Windes mit Segeltuch bespannt oder mit dünnen Blechsschen belegt sind. Bei den älteren deutschen Windmühlen bilden die Flügel ebene Flächen, die schräg gegen die Windrichtung gestellt sind; bei den holländischen Windsmühlen dagegen ist die Fläche des Flügels eine gekrümmte, wodurch die Wirkung erheblich vorteilhafter wird. Je nach der Stärke des Windes wird dei den älteren Windsmühlen die Fläche der Flügel ganz oder nur teilweise mit Segelleinen oder Blechplatten belegt, die Drucksäche für den Wind also größer oder kleiner gemacht.

In der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts wurden zuerft Windmühlen konstruiert, bei benen burch ein besonderes fleineres Steuerrad ober einen breiten Steuerflügel an ber ben Hauptflügeln entgegengeseten Seite bes Daches letteres selbstthätig nach ber Windrichtung eingestellt wurde. Auch bemühte man sich damals schon, das lästige und umftanbliche Bespannen ber Flügel mit Segeltuch ober bas Bebeden mit mehr ober weniger Blechscheiben burch Ginrichtungen zu erseten, Die felbstthätig von ber Binbiraft reguliert werden. Bei einer Konftruttion bes Schotten Meitle ift Die gange Flache ber Flügel mit jalousieartigen Rlappen versehen, die um Bapfen brehbar find; je nach ihrer Stellung bebeden fie bie Flügel als eine geschloffene Fläche und bieten so bem Winde bie größte Drudfläche, ober fie stehen parallel mit ihren bunnen Kanten gegen ben Wind gerichtet, so bag berfelbe zwischen ihnen burchpaffieren tann. Die einzelnen Rlappen werden durch Federn in der ersteren Lage gehalten, und je nach der Stärke des Windes werben fie entgegen biefem Feberbrud mehr ober weniger aus ihrer geschloffenen Lage herausgedrückt, so daß ftarker Wind eine geringere Druckläche hat, als schwacher; auf diese Weise wird der wirksame Winddruck und damit die Umdrehungsgeschwindigkeit einigermaßen reguliert.

Spater ift man von diefer Art der automatischen Ginftellung wieder abgegangen, und man hat Ginrichtungen tonftruiert, burch welche von unten mit ber Sand bie Drudflächen je nach ber Binbftarte eingestellt werben konnen. Man wendet gur Bebedung ber Flügel Jaloufierahmen an, beren einzelne rechtedig langliche Rlappen quer gur Breite bes Flügels ftehen und um Rapfen an ihren Schmalseiten brehbar find. Alle Rlappen jedes Flügels find mit einer Zugstange verbunden, und lettere vereinigen sich in einem Winkelhebel in ber Mitte bes Rabes; berfelbe ift mittels einer burch die hohle Radwelle gehenden Schubstange beweglich, welche an ber bem Rade entgegengesetten Seite aus ber Welle hervorsteht und eine Bahnstange trägt; in lettere greift ein Bahnsegment ein, welches von unten burch Bugfeile nach ber einen ober anderen Richtung gebreht werden kann, wodurch also die Jalousieflappen der Flügel geöffnet oder geschloffen werden. Man tann mit biefer Ginrichtung auch eine automatische Ginftellung bewirken ober verbinden, indem man an das Zugseil, welches die Schließung bewirft, ein Gewicht anhängt, welches fo bemeffen ift, daß es bis zu einer bestimmten Windstarte bie Rlappen geschloffen halt; ein ftarterer Binddrud öffnet unter Übermindung Diefes Gemichtes die Rlappen und ftellt fie fcrag. Bei einer anderen Konftruftion bestehen die Flügel ans einem einzigen vollen Stud und find um eine mittlere Langsachse brebbar. Der Bindbrud fucht bie Flugel fo zu stellen, daß ihre Flächen parallel zur Bindrichtung stehen, der Bind also nur die scharfen Ranten trifft, ohne Arbeit zu verrichten. Gin Gewicht wirkt aber auf die Flügel in entgegengesettem Sinne; dasselbe zieht mittels Rolle und Seil an einer burch die hohle Radwelle geführten Stange, welche vorn an vier Winkelhebeln angreift, die so mit den

Flügeln verbunden sind, daß der Zug des Gewichtes die Flügel stellt. Je nach der Größe bes Gewichtes und der Stärfe des Windes stellen sich also die Flügel mehr oder weniger schräg zur Windrichtung, so daß der zur Wirkung kommende Winddruck und damit die Arbeitsleistung konstant bleibt.

Durch die Fortschritte im Bau einsacher und ökonomisch arbeitender Dampsmaschinen sind etwa seit der Mitte unseres Jahrhunderts die Windmühlen in den Hintergrund getreten und von der Technik vernachlässigt worden; in der allgemeinen Konstruktion wie besonders der Ausführung der einzelnen Teile waren lange keine erheblichen Fortschritte gemacht worden. Da bei der unvollkommenen Aussührung die alten Windmühlen sehr schwer gingen, so mußten dieselben während eines großen Teiles des Jahres stillstehen; die Mühlenbesiger kamen dazu, als Reserve Dampsmaschinen zu beschaffen, und wegen der Borzüge derselben, der leichten Bedienung und steten Betriebsbereitschaft wurden sie schließlich in vielen Fällen als Hauptbetriebskraft beibehalten, und die Windräder kamen



888. Amerikanisches Windrad jum Betrieb einer Pumpe für eine Eisenbahn-Wasserstation.


839. Transportables Windrad.

mehr und mehr außer Benutung. Durch die Weltausstellung zu Philadelphia im Jahre 1876 wurden aber die großen Fortschritte bekannt, die in Nordamerika im Bindmühlenbau gemacht waren, und alsbald wurden amerikanische Windrader, zunächst durch Bertreter amerikanischer Firmen, in Deutschland eingeführt; bald aber befaßte sich auch die deutsche Industrie selbst mit der Herstellung solcher verbesserten, sogenannten amerikanischen Windrader oder Windmotoren, und es dauerte nicht lange, die deutschen Fabrikate den amerikanischen vollkommen ebenbürtig und vielleicht an Solidität und sorgfältiger Ausführung überlegen waren. Hauptsächlich die Maschinenfabriken von Friedr. Filler in Hamburg-Eimsbüttel und Adolf Pieper in Mörs am Niederrhein waren es, die zuerst die amerikanischen Originale in Deutschland einführten und später selbst mit steigendem Erfolg die Ausschlung derselben betrieben.

Die amerikanischen Windräder sind meist auf einem hohen hölzernen oder einernen Gerüft montiert; das in Deutschland am meisten eingeführte Shstem ist das Haladische. Das Rad besteht aus 6, 8 und mehr einzelnen Teilen, welche wieder aus einer Anzallschmaler, radialer, schräger Streifen fächerartig zusammengesetzt find. Im Ruhezustande und bei schwachem Winde bilden dieselben eine zur Windrichtung senkrechte Chene; der

Wind drückt gegen die schrägen Flächen und passiert zwischen den einzelnen Streifen; das Rad wird in Rotation gesetzt, und von der Welle wird die Araft durch konische Zahnzäder oder eine Aurbel weiter nach der Arbeitsmaschine übertragen. Abb. 838 zeigt ein auf eisernem Turme montiertes Windrad von Friedr. Filler in Hamburg, welches zum Betriebe der Pumpe für eine Eisenbahnwasserstation dient. Auch auf einem niedrigen Wagen transportabel werden solche Windräder gebaut, wie Abb. 839 zeigt; das Rad betreibt eine Baupumpe zur Entwässerung von Baugruben.


Die Einstellung ber amerikanischen Windräder nach der Windrichtung geschieht durch einen Steuerungsslügel, der sich genau in die Windrichtung, also das mit ihm verbundene Rad senkrecht zum Winde stellt. Die Regulierung nach der Windstärke wird auf verschiedene Weise bewirkt. Die einzelnen Abteilungen des Rades sind jede um eine Achse A—A (s. Abb. 840 u. 841) drehbar und zwar so, daß sich der äußere Umfang nach hinten (in der Windrichtung) dreht; das Rad nimmt hierbei die in Abb. 741 stizzierte Form an. Wenn die Drehung 90° beträgt, so daß die einzelnen Felder und Leisten cylindrisch parallel um die Radwelle liegen, dann sindet der Wind keine Angrisssläche mehr, das Rad steht also in dieser Lage auch beim stärksten Winde still; je nach der Stellung zwischen dieser Lage und der Einstellung des Rades in ebener Fläche (wie Abb. 741) kann also die Drucksläche und damit die Leistung zwischen O und dem Maximum verändert werden.



840 u. 841. Reguliervorrichtung der amerikanischen Windräder.

Eine Art der selbstthätigen Einstellung besteht darin, daß die außerhalb der Drehachsen A liegende Bindsläche größer ist, als die innere; der Bind hat also außen einen gewissen Überdruck und sucht alle Teile um ihre Achsen in die Form der Abb. 841 zu verdrehen. Diesem Druck entgegen wirkt ein Gewicht, welches durch einen Binkelhebelmechanismus an den mit den Achsen A verbundenen Stangen B zieht und das Rad bei der Rube bis zu einer gewissen Bindstärke in der ebenen Stellung hält. Bei stärkerem Binde übersteigt der außere Überdruck auf das Rad die Birkung dieses Gewichtes, und die einzelnen Abteilungen stellen sich mehr oder weniger schräg. Eine andere Reguliervorrichtung beruht auf der Zentrisugalkraft; sie soll eine gleichbleibende Umdrehungsgeschwindigkeit bei verschiedenen Bindstärken und verschiedener Leistung (innerhalb gewisser Grenzen) bewirken. Wit dem Rade schwingen Gewichte im Kreise herum; wenn bei wachsender Bindstärke oder geringerer Arbeitsbeauspruchung das Rad sich schweller zu drehen beginnt, werden durch die vergrößerte Zentrisugalkraft von den Gewichten mittels Winkelsbelübertragung alle Abteilungen des Rades gleichmäßig nach außen gedreht; dis zu einer gewissen, durch ein anderes Gewicht, welches in umgekehrtem Sinne wirkt.

Windräder eignen sich außer zum Betriebe von Mahlmühlen, zu welchem Zwecke sie von jeher hauptsächlich angewendet wurden, besonders für kleineren bis mittleren Kraftsbedarf in der Landwirtschaft, zum Betriebe von Pumpen zur Landbewässerung und Entwässerung, zur Trinkwasserversorgung für einzelne Gehöfte, Billen, Gärtnereien, sowie auch kleinere Gemeinden, als Betriebskraft für das Kleingewerbe z. B. kleinere mechanische Berkstätten, zum Betriebe von Sägen, Drehbänken u. s. w., wo keine Gasmotoren zur Anwendung kommen können. Der Hauptvorzug der Windmotoren liegt darin, daß die



842. Amerikanisches Windrad jum Betriebe einer elektrischen Lichtmaschine (Schutt). (Rach "Scientific American".)


Rraft fast ohne Betriebstoften geliefert wird; es tommen, abgesehen von bem meift nicht bedeutenden Unlagetapital nur bie Roften für Schmierung ber Lager, Gelenke u. f. w. und für etwaige Reparaturen in Betracht: einer befonderen Bartung bedürfen die io= genannten ameritanischen Windmotoren nicht. Ein Nachteil bleibt ftets bie Unsicherheit bes Betriebes, melder an das Borhandensein von Wind von gewiffer Starte gebunden ift: damit eine Mahl=Windmühle wirticaitlich vorteilhaft arbeiten konne, muß im Jahr etwa an 200 Tagen genügend Wind für vollen Betrieb herrichen. Die meiften Bindraber brauchen, um überhaupt Arbeit leiften zu fonnen, eine Windgeschwindigkeit von minde ftens 4-5 m pro Sefunde, und erit bei 7 m Beschwindigfeit arbeiten fie mit voller Leiftung; um alfo auch bei geringerer Windtraft die benötigte Leiftung zu erzielen, empfiehlt es fich, von vornherein ein größeres Rab aufguftellen, welches schon bei etwa 5 m Windgeschwindigkeit genügende Kraft abgibt. Die Leiftung der Windrader wächst nicht im bireften Berhaltnie mit ber Windgeschwindigkeit, fondern ungefähr mit der britten Boteng derfelben; ein Rad, welches bei 6 m Weichwindigkeit 1 Pferdestärke Arbeit abgibt, leinet also bei 8 m mehr als das doppelte, oder ein Windrad, welches bei ber Bindgeschwindigkeit von 7 m jeine normale Leiftung von 3 Pferbestärken hat, leiftet bei 5 m nur noch 1 Bjerdes ftärfe.

Wegen der Unsicherheit des Betriebes empsiehlt es sich bei Windsrädern sehr, wo es angängig in, dei guten Windtagen Leistung auszuspeichern, gleichsam "auf Vorrat zu arbeiten"; dies geht recht gut bei Pumpanlagen für Wasserversorgung, indem man ein Reservoir mit Basser süllt, dessen Inhalt für den Bedarf von mehreren windstillen Tagen ausreicht. Solche Reservoire von nicht bedeutender Größe lassen sich vorteilhaft in dem Gerüst oder Turme des Windrades selbst in gewisser Höhe unterbringen; von dem Resers

voir aus geht dann die Leitung unter Druck nach den tiefer gelegenen Berwendungsstellen. Die Pumpen zahlreicher Wasserstationen auf Eisenbahnen zum Füllen der Lotos motivtender werden durch Windräder betrieben (Abb. 838). Das Pumpwert des Wasserwerts der Stadt Greiswald hat als Betriebskraft einen Fillerschen Windmotor; das Rad desselben hat zwei konzentrische Flügelkränze mit einem äußeren Durchmesser von 12 m. Bei 7 m Windgeschwindigkeit beträgt die Arbeitskeistung 18 Pferdeskärken. Im Jahresburchschieht werden mit 4,8 m Windgeschwindigkeit stündlich 162 obm Wasser auf 6 m Förderhöhe gepumpt. Für die Ausstellung von Windrädern ist die Wahl eines geeigneten Plazes wichtig; am besten stehen Windmühlen in weiter freier Ebene, oder bei unebenem Terrain auf natürlichen Höhen; wo diese Bedingungen nicht vorhanden sind, muß das Rad auf einem genügend hohen Turm oder Gerüft ausgestellt werden. In der Nähe sollen auf etwa 100 m Entsernung keine höheren oder annähernd eben so hohen Gebäude, Baumgruppen oder Terrainerhöhungen sich besinden, damit von allen Seiten der Wind frei zuströmen kann.

hier und ba, bisher allerdings nur vereinzelt, hat man Windrader zum Betriebe eleftrischer Lichtmaschinen angewendet. Gine großere Anlage solcher Art mit einem riefigen Bindrad hat ber hervorragende amerikanische Elektriker Brufh auf seinem Besitzum in

Cieveland (Dhio) gang nach eigenen Plänen und unter seiner persönlichen Leitung vor einigen Jahren errichtet. In dem Barke erhebt sich der 18 m hohe, quadratische eiserne Turm, der das Rad trägt; dasselbe hat 17 m äußeren Durchmesser und besteht aus 144 einzelnen schräg gestellten und gekrümmten Blättern, die gruppenweise zu Sektorenzusammengesaßtsind; Abb. 842 ist ein Vertikalschnitt durch dem Turm mit dem Rade in seitlicher Stellung. Die Besamtwinddruchsläche beträgt 160 am; durch einen 18 m langen Steuerungsstügel dreht sich das Rad mit dem ganzen Turm um eine zentrale Achse, hierbei wird der Turm durch vier starte seitliche Streben gestügt, die mit Neinen Rädern auf einem Ringgeleise laufen. Die Einstellung der Druchsäche nach der Bindstärte geschieht automatisch. Die Bewegung der Hauptwelle des Rades wird durch einen breiten



848. Altes horizontales Windrad.

Riemen nach unten auf ein Borgelege übertragen, und von diesem aus wird durch zwei Riemen die in einer tieseren Stage stehende Dynamomaschine angetrieben. Die Umdrehungszahl der Dynamowelle ist durch die doppelte Riemenübertragung auf das Fünszigsache derzenigen der Bindradwelle gesteigert und beträgt 800 pro Minute; die Leistung ist bei voller Inanspruchnahme 12 000 Batt. Die Dynamomaschine speise eine Alkumulatorenbatterie aus 408 Bellen, durch welche ihre Leistung in der bekannten Beise reguliert wird, indem sie die Schwankungen zwischen Exzeugung und Berbrauch von elektrischem Strome ausgleicht; während des Tages, bei geringem Stromsonium, wird elektrische Energie in dem Alkumulator ausgespeichert, welche abends sowie an windstillen Tagen, wenn das Bindrad nur mit geringerer Leistung oder gar nicht arbeitet, den Lichtbedars deckt. Die Anlage speist sür die Beleuchtung des Hauses 350 Glühlampen, von denen gewöhnlich 100 gleichzeitig brennen, und außerdem 2 Bogenlampen und 3 Elektromotoren. Die auf diese Beise mittels der "kostenlosen" Bindrackt erzeugte Beleuchtung sit übrigens keineswegs so billig, wie man wohl annehmen könnte; der eigentliche Krastbetrieb koste allerdings nur sehr wenig, da das Bindrad nur geringer Bartung bedarf; aber die Anlage sit so kostipielig, das hierdurch der Borteil der billigen Betriebskraft mehr als aufgewogen wird; außerdem ist der Betrieb der notwendigen, verhältnismäßig sehr großen Alkumulatorenbatterie teuer.

Schon vor 200 Jahren wurden Bersuche gemacht, horizontale Windrader zu konstruieren, deren Flügel also um eine vertikale Achse sich drehen. Der Grund hierfür war derselbe, der noch jetzt besteht, daß nämlich solche Windrader nicht nach dem Winde gestellt zu werden brauchen, sondern ohne Anderung der Achsenstellung bei jeder Windrichtung laufen. Dieser Borteil wird aber durch andere Nachteile mehr als aufgehoben; die nutbar wirksame Drucksäche ist nämlich bei Windradern von vertikaler Achse steiner als bei den gewöhnlichen Windmühlen von gleicher Flügelstäche und die Grund-

bedingung, daß der Wind ftets nur ober boch überwiegend auf einer Ceite der Ache angreift, wodurch erst eine Wirtung ermöglicht wird, ba fonft bie Windbrucke auf beiben Hälften des Rades sich aufheben, ohne Arbeit zu leiften, führt zu mehr oder weniger tomplizierten Konstruktionen. Abb. 743 zeigt schematisch eine derartige alte Anordnung im Grundriß; a ift die vertifale Belle, an der mittels der Arme b die fenfrechten flügel e befestigt sind. Das Rad ift umgeben von einem Kranze feststehender schräger Leitflächen d, welche bei irgend einer Richtung bes Windes letteren an ber einen Seite, wie bie Bfeile andeuten, in bas Rab und gegen bie Flügel ftromen laffen, mahrend er auf ber entgegengeseten Scite abgelentt wirb. Bei einer anberen, gang finnreich ausgedachten Konstruktion wurden durch ein Zahnradwerk die Flügel mahrend der Rotation derant gebreht, baf fie auf ber einen Seite bem Winde ftete ihre volle Flache, auf ber anderen aber ihre schmale Rante entgegenftellten, fo bag ber Bindbrud nur auf ber einen Seite ber Achse wirffam war. In neuerer Zeit find unter bem Ramen Bindturbinen vertitale Bindraber tonftruiert worden, welche im Bringip mit der in Abb. 843 bargestellen Unordnung übereinstimmen, aber burch verbefferte Form ber Leitflachen und ber Flügel den Windstoß beim Eintritt in das Rad und damit ben Kraftverluft verringern. Es find einige folche Windturbinen ausgeführt worden, doch haben fie fich nicht in größeren Umfange einzuführen vermocht und gegenüber ben neueren amerifanischen Bindraden werden fie taum noch Bedeutung erlangen tonnen.

Die Ausnützung der Bindkraft durch Bindraber für großen Kraftbedarf ist bei der jetigen technischen und wirtschaftlichen Berhältnissen und auch für die nächste Zukunft ausssichtslos. Sehr wahrscheinlich werden die Bindrader noch in viel umfangreicheren Maße als bisher angewendet werden, aber stets wird ihre Anwendung nur für besondere Berhältnisse vorteilhaft sein; eine Berwendung derselben zur Kraftversorgung in großen Waßstabe kann nicht stattsinden.

Wasserkraftmaschinen und Ausnutung der Basserkrafte.

Mllgemeines. Bafferrader. Gurbinen. Bafferfaulenmafdinen. Ausnutung der Bafferkrafte.

Alle hndraulischen Motoren oder Maschinen zur Augnungung von Bafferfraften b. h. zur Umwandlung und Übertragung ber im fließenden Baffer enthaltenen Gnergie in nutbare mechanische Arbeit, jum Betriebe von Arbeitsmaschinen, laffen fich in zwei Sauptgruppen einteilen: in Bafferraber und Bafferfaulenmafdinen. Bei erfteren erteilt das bewegte Waffer einem auf einer Belle fipenden Rade eine kontinuierliche Rotation, mahrend bei letteren bas Baffer in einem Cylinder brudend auf einen i demselben bicht schließenden Rolben wirft und eine geradlinige Sin= und Berbewegung besfelben erzeugt. Bei den Bafferrabern machte man früher allgemein und macht ma auch jest noch vielfach die rein außerliche Unterscheidung in vertifale und horizontalt Bafferrader; erftere, auch furzweg Bafferrader in engerem Sinne genannt, breben fich um eine horizontale Belle; mahrend lettere, Die Turbinen, eine vertifale Drebacht haben. Dem Bringip ber Wirkungsweise entsprechend macht man aber in neuerer 3et eine andere und beffere Einteilung, bezw. gibt ben Bezeichnungen Bafferrad und Im-Bei ben Bafferrabern wirtt hiernach bas Baffer allein bine eine andere Bedeutung. oder vorzugeweise durch sein Gewicht, bei letteren nur durch feine lebendige Kraft und zwar durch Drud ober Reaktion. Diese Unterscheidung wird indeffen nicht überall tow sequent durchgeführt, indem man z. B. das Poncelet-Rad, bei welchem, wie wir spater sehen werden, das Wasser hauptsächlich durch Drud, ahnlich wie bei den Turbinen, at beitet, boch allgemein zu den Wafferrabern rechnet. Dagegen muß 3. B. bas vertitale Pelton-Rad unbedingt zu den Turbinen gezählt werden.

Wie alle Kraftmaschinen, so können auch die Wasserrader selbst bei den gunftigsten Umständen und der besten Konstruktion niemals die in dem zugeführten Betriebswasse enthaltene Kraft, welche sich aus der Wassermenge und seinem Gefälle, d. i. dem Unterschied des Wasserspiegels im Zusluß und Abslußgerinne berechnet, ganz ausnüben: abgesehen von den Reibungsverlusten der Welle kommt nie alles Wasser zur vollen Geltung.

es geht Wasser durch Undichtigkeiten verloren, und durch den Wasserstoß beim Eintritt in das Nad, sowie durch Wirbelbewegungen wird Energie für die praktische Ausnuhung vernichtet. Wie bei allen Krastmaschinen wird die nach Abzug aller Verluste übrig bleibende Arbeit, also die direkt von der Welle nüthar abgegebene Krast als effektive Leistung und das Verhältnis zwischen dieser und der aus der Wassermenge und dem Gefälle sich ergebenden theoretisch möglichen Leistung, als Bruch oder in Prozenten ausgebrückt, als Wirkungsgrad oder Nutesseichnet. Das Gefälle wird in Wetern, die Wassermenge in Sekundenlitern (sl) oder bei größeren Wengen in Sekundenkubikmetern (schm) — d. i. die Anzahl Liter bzw. Kubikmeter, die in der Sekunde zur Wirkung kommen — bezeichnet. Ist die Wassermenge einer auszunuhenden Wasserkraft Q in Kubikmetern pro Sekunde und die Gefällshöhe H, so ist die theoretische Leistungsfähigkeit, ganz gleichviel, welche Art hydraulischer Waschinen zur Ausnuhung vngewendet werden, Q. 1000 II Sekundenmeterkilogramm oder $\frac{Q \cdot 10000 \text{ H}}{75}$ Pferdestärken.

Für alle Wasserkaftanlagen ist es von größter Bichtigkeit, vor der Aussührung als Grundlage für den Entwurf genau die Wassermenge zu bestimmen, auf die man mit Sicherheit rechnen kann. Diese Bestimmung ist in vielen Fällen gar nicht einsach, und für große Anlagen sind oft jahrelange vorherige Messungen notwendig, da die Wassermenge von Quellen oder Flüssen nicht nur in jedem Jahre mit den Jahreszeiten, sondern auch im Laufe der Jahre sehr verschieden ist. Schon manche Anlage hat sich, nachdem sie auf ungenügenden Grundlagen projektiert und ausgeführt worden war, später als versehlt erwiesen, indem wegen ungenügender Wassermenge die hydraulischen Maschinen während längerer Zeit nicht mit voller Leistung arbeiten konnten. Wo die örtlichen Verhältnisse der Bodengestaltung günstig sind, kann man die Schwankungen der zusließenden Wassermenge dadurch ausgleichen, daß man das Wasser in großen Vorratsbassins sammelt, also den Wasserüderschuß während der Zeit großen Zuslusses sür die Monate mit ungenügendem Zusluß aussprat. Dies geschieht z. B. durch Benuhung natürlicher Seebeden oder durch künstlich hergestellte Sperrdämme, mit denen man ein Flußthal absperrt, so daß sich oberhalb ein See mit großem Wasserindalt bildet.

Bei allen Wasserkraftanlagen — mit wenigen Ausnahmen, bei benen ein Wasservab direkt in einem Flusse selbst arbeitet — ist für den Zusluß des Wassers ein Zuslußgerinne, Zuleitungskanal (Obergraben) oder eine Zuslußrohrleitung und ein Abslußkanal (Untergraben) erforderlich. Der Fluß wird durch einen quer durchgelegten Damm, das Wehr, abgesperrt, so daß das Wasser in dem Zuslußgerinne durch die Maschine sließen muß. Zur Regulierung der Wasserwenge dienen Schüßen, welche im Zuslußgerinne liegen oder bei Zuleitung durch geschlossene Rohrleitungen Schieber, die für verschiedene Durchslußmengen eingestellt werden können. Ein Leerlauf dient zur Absührung des überschüssigen Wassers. Untergraben und Leerlauf münden in den Unterlauf des Flusses.

Die Frage, welcher der drei obengenannten hydraulischen Kraftmaschinen zur Ausnubung einer Wassertraft ber Borgug zu geben ift, tann nicht allgemein, sondern nur in jedem einzelnen Falle durch Abwägung ber besonderen Berhaltniffe, welche für den einen ober andern Motor gunftig fein konnen, und unter Berudfichtigung bes Zwedes, welchem er bienen, also welche Arbeit er verrichten soll, entschieden werden. Bafferfaulenmaschinen kommen verhältnismäßig wenig und nur für besondere Zwede in Unwendung. Die Wasserräder stehen im allgemeinen bezüglich des Rupeffettes hinter ben Turbinen Bei letteren kann man bei dem heutigen Stande der Spezialtechnik auf einen Wirkungsgrad von $80^{\circ}/_{0}$ und mehr rechnen, während Wasserräder meist einen viel niebrigeren Ruteffett haben. Rur fehr gut ausgeführte große oberichlächtige Bafferraber erreichen unter gunftigen Berhaltniffen einen Wirtungsgrad von 80% und barüber. Bafferraber arbeiten im allgemeinen mit geringer Umbrehungsgeschwindigkeit, wenn fie einen guten Rugeffett haben follen; es muffen beshalb meift zwischen ber Belle und ben fcneller laufenden Arbeitsmaschinen Übersetzungen eingeschaltet werden; Turbinen laufen bagegen mit viel größerer Geschwindigfeit, weshalb fie fich besonders jum Untrieb ichnell laufender Mafchinen, die birett von der Belle betrieben werben tonnen, beffer eignen.

Für eine bestimmte Leistung find Wasserraber größer und schwerer als Turbinen; sie beanspruchen mehr Plat und find überdies meistens teuerer als lettere. haben im Winter nur in feltenen Fallen bei ungunftigen Berhaltniffen von Gis zu leiden, wogegen bei den Bafferradern durch Gisbildung leicht der Betrieb unterbrochen und die Radschaufeln beschädigt werden können. Aus allen diesen Gründen haben in neuerer Beit, seit der bedeutenden Bervollkommnung der Turbinen, lettere besonders für größere Befälle von 10 m und mehr, die Bafferrader immer mehr verdrängt; fur einigermagen große Anlagen fommen lettere nur noch ausnahmsweise zur Anwendung. Immerbin haben aber in besonderen Fällen auch die Bafferrader ihre Borguge; wenn 3. B. bei einer vorhandenen Unlage ein Bafferrad unbrauchbar geworden ift, tann bie Beschaffung eines neuen Rades vorteilhaft sein, da die übrigen Einrichtungen, die Gerinne, Schützen u. s. w. unverändert benutt werben tonnen. Für fleinere Gemerbebetriebe, wie fleinere Rabiund Sägemühlen, haben fie, befonders in abgelegenen Begenden, ben Borteil, daß Reparaturen leichter von dem Befiger oder Sandwerfern am Orte bewirft werden fonnen, ohne umftandliche und meift toftspielige Bugiehung von Maschinenfabriten, welche bei Defetten an eisernen Turbinen meift nicht zu umgehen ift. Bei weit von den Industrieftabten abgelegenen Begenden, ohne Gifenbahn- ober Bafferperbindung, mit ichlechten Transportverhältnissen, 3. B. im Gebirge ist die Aufstellung von Turbinen schwierig, dagegen tonnen holzerne Wasserräber aus vorhandenem Material von einheimischen Sandwerfern ausgeführt werden.

Die BBafferraber.

Gefchichtliches. Ginteilung ber Bafferraber. Oberschlachtige Raber. Ruckenschlachtige Raber. Großes Bafferreber Saxey-glen-mines. Anterschlachtige Raber. Poncelet-Rab. Aropfraber. Buppingerrab. Schiffsmublenraber. Rolben- und Aettenraber.

Der Erfinder der Wasserräder ist ebenso wie derjenige der Windmühlen nicht befannt: wahrscheinlich wurden fie in verschiedenen Ländern zu verschiedener Beit wiederholt erfunden. Es ist nachgewiesen, daß sie sehr alt sind und wahrscheinlich zuerft in Agppten, Affgrien, fowie fpater in Griechenland und Rom in Berbindung mit Bafferichopfmafchinen angewendet worden find. Aus der Mitte des Jahrhunderts vor Chrifti Geburt haben wir Mitteilungen über verschiedene Bafferrader in Rleinafien und Rom. In einem Berke des zur Zeit des Kaifers Augustus lebenden römischen Baumeisters Bitruvius findet fich eine Befchreibung ber bamals benutten Bafferrader: "Un ben Stirnfeiten von Radern werden Schaufeln befestigt, welche von bem Stofe bes fliegenden Baffere bewegt, die Umdrehung des Rades bewirken. Indem fie fo das Baffer in Raften icopien und jur höchsten Sohe führen, leiften fie ohne Tretarbeit ber Tagelohner, (alfo anstatt von Menschen bewegter Tretrader) vielmehr durch die Birtung des Baffere felbit, das, was zum Gebrauche nötig ift. Auf biefelbe Beife bewegen fich auch Getreidemublen u. f. m." Diese Wassermühlen lagen außerhalb der Stadt Rom an den Kanälen, welche der Stadt bas Trintwaffer guführten. Es muffen unterschlächtige Raber gewesen fein, welche nur am unteren Teile des Umfanges von dem mit geringem Gefälle fliegenden Baffer getroffen wurden, und ihre Leiftung tann nur gering gewesen fein. Bei ber bamaligen billigen Sklavenarbeit war bies auch wohl ber Grund, bag bie Baffermühlen fich nur langjam verbreiteten und noch lange Beit allgemein die Sand- und Tiermühlen in Gebrauch blieben. Mis zur Beit bes Raifers Justinian die Oftgoten zwei Jahre lang vergeblich Rom belagerten und die 14 großen gemauerten fostbaren Bafferleitungen, welche in ber Stadt die Wasserrader betrieben, außerhalb verstopften, half sich der berühmte Feldherr des Raifers, Belifar, in der Beije, daß er die Mühlen auf Fahrzeuge feben und auf den Tiber bringen ließ, wo sie direkt vom Strome, ohne Wehre oder Gerinne betrieben wurden: wir haben hier die erfte Unwendung der Schiffsmuhlen.


Die ersten Nachrichten über Wassermühlen in Deutschland haben wir aus dem Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.; mehrere Jahrhunderte hindurch scheinen sie aber noch wenig bekannt und angewendet geblieben zu sein; im 11. und 12. Jahrhundert dagegen sind

sie bestimmt in Deutschland und Frankreich schon allgemein verbreitet gewesen. Gegen Mitte des 11. Jahrhunderts sollen in Benedig Wasserräder in Benuthung gewesen sein, die nicht von einem Flusse, sondern von der Flut und Ebbe des Meeres betrieben wurden; die in neuester Zeit hier und da vorgeschlagene Idee, die ungeheuere Kraft von Chbe und Flut nutbar zu machen, ist hiernach seineswegs neu.

Im Anfang des 17. Jahrhunderts fing man an, die Wirkungsweise und Konstruktion der Basserräder wissenschaftlich zu behandeln Aber erst gegen Witte des 18. Jahrhunderts kam man auf den richtigen Weg und zu brauchbaren Resultaten; man erkannte, daß dieselbe Bassermenge bei demselben Gefälle eine viel größere Leistung ausübt, wenn sie durch ihr Gewicht anstatt durch Stoß wirkt, daß also oberschlächtige Räder den unterschlächtigen vorzuziehen sind. Da aber unterschlächtige Räder die Borteile größerer Einsachtigen vorzuziehen sind. Da aber unterschlächtige Räder die Borteile größerer Einsachtigen, größerer Umdrehungsgeschwindigkeit und geringerer Größe für gleiche Leistung gegenüber den oberschlächtigen Rädern haben, so war man eisrig bemüht, unterschlächtige Räder so zu konstruieren, daß das Basser möglichst ohne Stoß, vorwiegend durch Oruckwirke. Erst 1825 gelang dies dem französischen Ingenieur Poncelet, welcher die unterschlächtigen Räder mit gekrümmten Schaufeln versah; er brachte hiermit ganz neue Prinzzipien in die Basseradtonstruktion. Bor 50 Jahren wurde, hauptsächlich von deutschen

Ingenieuren, unter benen besonders Beissbach und Redtenbacher zu nennen sind, die frühere Theorie der Wasserräder von Grund auf neu entwickelt, bereichert und berichtigt; jest ist die Konstruktion der Basserräder seit längerer Zeit vollständig sicher auf wissenschaftlicher Basis und praktischen Erfahrungen begründet.

Einteilung der Basserräder. Je nach der Lage des Basserinlauss teilt man die Basserräder nach der besonderen Konstruktion des Basserinlauss und der Schausseln der Bellen ein in oberschlächtige, mittels oder rückenschlächtige und unterschlächtige Räder; ferner unterscheidet man noch mittelschlächtige und halbsmittelschlächtige Räder, je nachdem der Bunkt, bei welchem das Basser eintritt,




844. Oberfchlächtiges Wafferrad.

ungefähr in der Höhe der Achse oder zwischen dieser und dem tiefsten Punkte liegt. Bei benselben wird das Rad von der Einlaufstelle des Wassers bis zum untersten Punkte von einem konzentrischen, das Rad nahe umfassenden Mantel, dem Kropfe, umgeben, damit das Wasser nicht gleich aus den Schaufeln ausstließen kann; man bezeichnet solche Räder beshalb auch mit dem gemeinsamen Namen Kropfräder. Schließlich hat man noch versschiedene Unterabteilungen.


Bei oberschlächtigen Wassern erfolgt ber Wasserintritt beim ober nahe unter bem Scheitel des Rades, und der Unterwasserspiegel darf eben den unteren Radumfang berühren; der Durchmesser des Rades ist also gleich der Gefällshöhe, woraus hervorgeht, daß diese Räder nicht für große Gefälle verwendet werden können, da sie sonst zu große Dimensionen erhalten. Das Wasser wirkt hauptsächlich durch sein Gewicht, indem es oben mit geringer Geschwindigkeit, also ohne oder mit geringer Stoßwirkung in die am Umfang angebrachten zellenförmigen Schauseln läuft, das Rad an der einen Seite belastet und so in Drehung bringt und dann unten ausläuft. Das Zuleitungsgerinne wird bis über den Radscheitel geführt; die Regulierung geschieht durch Schützen einsachster Art. Abb. 845 stellt ein eisernes Rad neuerer Konstruktion dar. Die Radarme B E, B F, B H u. s. w. sind durch Schrauben mit Scheiben oder Rosetten B D fest verbunden, welche auf der Welle A C sitzen. Die Räder werden in der Regel sehr breit gemacht und erhalten deshalb zur Versteifung noch einen mittleren Armkranz; auf den äußeren Radkranz ist ein Zahnrad

aufgesett, bas in ein fleineres, auf ber Welle I sitzendes Rad K eingreift, von wo aus die Arbeit an bie Transmission übertragen wird. Der Wirkungsgrad tann bis 80% betragen.

Bei den rüdenschlächtigen Rabern tritt das Baffer in der Bohe ber Achje ober am oberen Teile des Umfanges, doch unterhalb des Scheitels, in das Rad. Die Ginführung geschieht durch Schüßen verschiedener Art; Abb. 846 zeigt ein rudenschlächtiges



845. Gifernes sberichlächtiges Wallerrad.




846. Rückenschlächtiges Wallerrad.

Wasserrad mit Couliffeneinlauf; ber Schütze bd hat eine Anzahl gebogener Leitschaufeln a, zwischen benen bas Baffer in die fübelartigen Bellen strömt; je nach der Wassermenge werden durch Berftellung des Schupen mittels des Bahnrades c, welches in das obere verzahnte Ende bes Schusen eingreift, mehr ober weniger ber burd die Couliffe a gebildeten Kanale für ben Ginlauf geöffnet : amiichen ben Rudfeiten ber Bellen muffen Offnungen ober Spalten gelaffen merben, aus denen beim Ginftromen bes Baffers die Luft entweichen kann; bas Rad muß "ventiliert" werden. Die ruden: schlächtigen Räder haben zwar einen geringeren Wirfungsgrab, als gute oberschlächtige, für gewöhnlich etwa 65-70%; fie find letteren aber bei fehr wechselnden Aufschlagmaffermengen vorzuziehen, da bei folchen oberichlächtige Raber nicht gunftig arbeiten fonnen.

Gine ber größten Bafferraber ber Welt ift ein rudenichlächtiges Rab, bes bei Greenod in Schottland, am Ansfluffe bes Clibe, eine große Baumwollfpinnerei betreibt. Das toloffale Rab ift gang ent Eisen hergestellt und hat 21,95 m Duch-messer und 31, m Breite; es arbeitet mit 1 cbm Baffer pro Setunde mit 19,5 m Gefälle und macht pro Rimte nur 11/, Umbrehung. Ein noch etwas größeres rudenichlächtiges Bafferrad ik bas in Abb. 847 bargeftellte, welches gum Betrieb ber Bafferhaltungspumpen ber Lagen - glen - mines an ber Offfifte ber Infel Man (England) bient. Dasielle hat 22 m Durchmeffer und 1,30 m Redfrangbreite; bas Betriebemaffer mirb aus ber die Infel durchziehenden Bergfette in einem Refervoir gefammelt und durch einen unterirdifden Ranal herbeigeführt. es fleigt in einem Turme in Die Dobe und fließt aus diefem in einem Gerinne in die Bellen bes Rabes. Die Leiftung

beträgt bei einer Umdrehung pro Minute 200 Pferdestärken; von der Radwelle wird durch eine Rurbel ein Gestänge betrieben, welches durch ein Kunstkrenz (Binkelhebel) das Lumven gestänge der zwei Wasserhaltungspumpen bewegt; lettere fördern pro Minute 61 gebm Basser aus 120 m Tiefe.

Die einfachste und konstruktiv am wenigsten ausgebildete und beshalb wenig ver teilhafte Urt ber unterschlächtigen Basserrader sind diejenigen mit geradem Gerinne und geraden Schauseln. Abb. 848 stellt ein solches schematisch dar. Das Basser wirk




847. Wafferrad der Caxeniglenimines auf der Infel Man (England). In der obeten rechten Ede ein Beltonrad (f. S. 649) von gleicher Leiftung, im felben Dabftab gezeichnet. ("Scientific American".)

bei diesen rein unterschlächtigen Radern nur durch Stoß; hierdurch ist der Wirkungsgrad auch bei bester Anordnung und Aussührung stets gering, nur 30—35%. Etwas günstiger wird die Wirkung bei geraden Schauseln, wenn das Gerinne beim Rade gekrümmt wird, wie bei den sogenannten Hammerrädern (j. Abb. 849); das Wasser wirkt dann wenigstens zum Teil durch sein Gewicht. Solche Räder mit gekrümmtem Gerinne sind seit langer Beit zum Betriebe kleinerer Hammerwerke benutt worden, besonders in gebirgigen Gegen-


ben, wo Wasserkräfte mit überschüssiger Wassermenge zur Versügung stehen; sie haben vor ben oberschlächtigen Rabern ben Borteil größerer Umdrehungsgeschwindigkeit. Auch jest noch sind solche einsache Räber in gebirgigen, von den Industriestädten weit abgelegenen Gegenden z. B. in Mittelbeutschland und besonders Steiermark zum Betriebe kleiner Hammerschmieden in Benutung.

Wenn eine Wasserkraft von 1/2-11/2 m Gefälle möglichst ausgenutt werden soll, und eine hohe Umdrehungszahl verlangt wird, so ist die beste Konstruktion eines vertikalen Wasserrades diejenige von Poncelet. Das Poncelet=Rad (Abb. 850) hat ge-



848. Unterschlächtiges Wafferrad mit geraden Schanfeln.

849. Hammerrad.



850. Poncelet-Rad.

861. Buppinger-Rad.


krümmte Schaufeln, einen nach einer bestimmten Kurve gekrümmten Gerinnboden und einen schrägen, dem Rade möglichst nahe gestellten Schützen; hierdurch wird das Basier dem Rade in möglichst vorteilhaster Beise zugeführt; es tritt zwischen dem Gerinnboden und dem Schützen in genau bestimmter Richtung ohne Stoß zwischen die Schauseln, steigt an diesen in die Höhe und überträgt hierbei seine lebendige Kraft an das Rad. Bei guter Anordnung und richtiger Konstruktion kann ein Wirkungsgrad von 60-70% erreicht werden. Der Schütze wird durch ein in das obere verzahnte Ende desselben eingreisendes Zahnrad mittels Kurbel verstellt.

Die Aropfrader werden in fehr verschiedener Beise fonftruiert mit geraden und gefrummten Schaufeln, mit Durchlaße, Überfalle und Couliffenfchuten; lettere haben wir

schon früher kennen gelernt. Durchlaßschützen sind solche, bei benen Baffer unter bem Schüten durchströmt (wie in Abb. 850), mahrend es bei ben Uberfallichugen über bie Obertante berfelben einläuft. Abb. 851 stellt das nach seinem Konstrukteur benannte

Ruppinger=Rad mit Überfallschüten dar; dasfelbe eignet fich besonders für Bafferfrafte mit geringem Gefalle.

Bu ben unterschlächtigen Bafferrabern gehören auch bie Schiffs= mühlenräder, welche dirett vom freien Strome getrieben werben unb, wie oben erwähnt, bereits im 6. Jahr: hundert von Belifar auf dem Tiber angewendet murben. Gie finden jest nur noch vereinzelt auf größeren Stromen Unwendung. Ubb. 852 ftellt ein folches bar; ein breites,




Schiffemühlenrad. 852.

flaches Schiff, welches im Strome fest verantert wirb, tragt ein holzernes Sauschen mit einem Mahlwert; feitlich ragt die Welle des Rades heraus, welches am anderen Ende auf einem besonderen, baneben liegenden, mit dem hauptichiff durch Balten fest verbundenen Schwimmförper gelagert ift. Das Rad taucht mit ber Schaufelbreite in bas

Baffer und wird von der Strömung umgetrieben; die Durchmeffer folder Räder betragen 3 1/2 -- 7 m, bei einer Breite von 21/2-41/2 und fogar 51/2 m. Die Leiftung derfelben ift felbit bei großen Dimensionen und bei ftarter Strömung gering, eine ober meniger Bferbestärfen.

Gine eigentümliche Art von vertitalen Wafferrabern find schließlich noch die Rettenrader und Rolben= 4 raber. Gin Gimertetten= rad zeigt Abb. 853; wie 📠 diese darftellt, ist dasselbe gleichsam die Umfehrung des 4 früher (erften Abschnitt) be= 🔏 fprocenen Schöpfrades; die 🛵 Wefage ABC find an einer Gliederkette befestigt, die über die Welle D läuft, und burch das Wassergewicht ber an ber einen Seite gefüll= ten Raften wird die Welle 868. Gimerkettenrad. in Drehung verfest. Die



864. Ralbenrad.


Rolbenrader stehen zwischen ben eigentlichen Bafferradern und ben Bafferfaulenmaschinen. Wie Abb. 854 darstellt, läuft über ein Rad ABC eine Rette ACD mit einer Anzahl runder maffiver Rolben E F G. Die Rette geht mit denfelben an einer Seite durch eine vertikale runde Rohre, in welche die Rolben ziemlich bicht ichließend hineinpassen. Das oben bei E zufließende Basser druckt also auf die Kolben und bringt so die Kette und das Rad in Bewegung. J ist ein durch die Kurbel II einstellbarer Regulierschüte.

Die Turbinen.

Geschichtliche und technische Entwickelung. Altes horizontales Basserrad. Segners Basserrad. Journeytonsche Turbine. Erste Sochbruckturbine. Senschels und Jonvals Axialturbine. Bangentialturbine. Aagel; Krucis; Schwammkrug; Girard. Die verschiedenen Burbinensysteme. Aadial Solliurbinen, System Aagel und Law. Francis-Burbine. Partialturbine. Schwammkrug-Turbine. Tangentialtad. Peltourad. Anwendung des Peltstades. Sensches Turbine. Reguliereinrichtungen. Opppelkranzturbine. Girard-Voll- und Partialturbinen. Amblinationsturbinen.

Befdichtliche und technische Entwidelung ber Turbinen.

Horizontale Bafferrader, die nur burch ben Stoß eines Bafferftrahles getrieben werben, find feit mehreren Jahrhunderten in vielen Gegenden zum Betriebe von Rabl-



855 u. 856. Altes horizontales Wafferrad.

mühlen verwendet worden, wo Bafferfrafte mit großen Befällen gur Berfügung fteben, 3. B. in ben Pyrenaen, Nordafrita, Stanbinavien. In einem über 300 Sahre alten Berfe finden fich fcon folche horizontale Wafferraber beichrieben. Sie haben gewöhnlich löffelformige Schaufeln, gegen welche bas Baffer von ber Seite burch eine Rinne mit großer Geschwindigfeit geleitet wird; ber Läuferstein bes Dahlwertes fist dirett auf der vertifalen Radwelle. Abb. 855 zeigt ein folches horizontales Bafferrab: basselbe hat etwa 2 m Durchmeffer; in Abb. 856 ift bas Löffelrad im Grundrik gezeichnet.

Nachdem ber schon früher erwähnte frangofische Gelehrte Daniel Bernoulli 1730 in feinem Werte über Sydrodynamit Die Reattionswirfung eines aus einem Befage ausströmenden Bafferftrables nadgewiesen hatte, benutte Segner bieies Bringip gur Rouftruttion feines icon fruber einmal erwähnten Reattiongrades: Abb. 857 zeigt eine Darftellung aus Segners 1750 erschienenem Werte über bydrauliiche Maschinen; a ift die Vertikalwelle der ganzen Mafchine, die auf bem Bapfen e ruht: b ift ein mit ber Belle fest verbundenes Befäß zur Aufnahme bes Betriebsmanere, welches unten freugformig vier Aniapröhren e trägt. Lettere haben an ibren Enden alle nach berfelben Seite ein Loch d: aus diefen Löchern ftromt alfo bas Betriche maffer aus, und durch die hierbei in allen vier Armen in bemfelben Drebfinne mitkende Reaktionskraft wird der ganze Apparat


mit der Welle a in Rotation gesetht; die Drehung wird durch die Scheiben f und s weiter übertragen. Die Priorität für dieses erste Borbild der Reaktionsturbinen gebührt Segner, welcher das beschriebene Rad nicht nur theoretisch behandelt und zum Experimentieren, sondern auch im großen für Kraftgewinnung praktisch ausgeführt hat Eingehender als Segner bearbeitete der Mathematiker Euler die Theorie der Reaktionstäder; er ordnete die Maschine wesenklich anders an, als die Segnersche Konstruktion.

indem er sie in zwei Teile trennte, einen unbeweglichen Ring, aus welchem das Wasser in einzelnen Strahlen unter bestimmtem, durch die Theorie zu bestimmendem Winkel gegen das darunter besindliche eigentliche Rad leitete; der seste Zuleitungsring entspricht dem Leitlurvenapparat der späteren Turbinen. Aussührungen für praktische Benutzung sind indessen nach den Eulerschen Vorschlägen nicht bekannt geworden.

Später, in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, konstruierten die französissichen Ingenieure Burdin, Poncelet und Fournehron Turbinen, von denen indessen nur die Konstruktion des Zivilingenieurs Fournehron zu Besançon vollen Erfolg hatte, da nur sie ein praktisch brauchbares gutes horizontales Wasserrad schuf. Dasselbe hat zwei konzentrisch ineinander liegende Räder; das innere unbewegliche ist das Leitrad, das äußere das Turbinenrad.

Die Abb. 858 stellt eine ber ersten prattisch ausgeführten Fournepronicen Turbinen bar; Abb. 859 ift ein Horizontalicnitt durch beide Raber; A ift bas mit gekrümmten Schaufeln a

verfebene Turbinenrad, K der feststehende Leitturven-Das Aufschlagwasser tritt von oben durch das apparat. Reitrah zwischen bessen Kurven horizontal am ganzen inneren Umfang ohne Stoß zwifchen bie Schaufeln bes Turbinenrades, gibt seine lebendige Kraft an dieselben ab und sließt gleichmäßig am äußeren Umsange aus. Das Turbinenrad ist durch den Teller B und die Nabe C sest mit der vertitalen Belle D verbunden, welche in dem Spurlager E läuft; die Belle ift von einem unbeweglichen Robre & umgeben, welches oben bei H fest aufgehangen ift und unten die Sulfe J mit dem Teller K tragt; auf diesem sigen die gefrummten Leitschaufeln k. Bur Regulierung ber wirkfamen, aus bem Leitfurvenapparat in bas Turbinenrad fließenden Baffermenge dient ein ringförmiger Schute S, der das Leitfurvenrad k umichließt und durch drei Stangen p in der Sohe fo verftellt werden tann, daß ber Ausfluß am gangen Umfang gleichmäßig nach Belieben mehr ober weniger geöffnet ober auch gang geichloffen werben tann. Un ber Innenfläche bes Ringichugen find swischen den Leitschaufeln sowie auch über der Gulfe Jabgerundete Solstörper mn angebracht, wodurch bewirft wird, daß das Baffer in möglichft gunftiger Beife, in parallelen Faben, ohne Birbelung aus ben Leitfurben in bas Turbinenrab ftromt. Der Schuge tragt am oberen Rande über m eine Lederftulpliderung, welche fich bicht an das chlindrifche Behaufe anlegt und fo ein Durchfließen von Baffer außen um ben Schugen verhindert. Die brei Stangen p tragen an ihren oberen Enden Gemindespindeln q, beren Muttern in ben Raben von brei Bahnradern r figen; diese fteben alle im Eingriff mit einem mittleren Bahnrade S welches loje auf das obere Ende der festen Röhre & aufgestedt



857. Segners Reaktionsrad.


ift und sich um diese dreben kann. Durch ein kleineres Rad t mit Achse a, welche oben ein handrad trägt, werden das mittlere Rad und hierdurch gleichzeitig die anderen drei Räder gleichmäßig gedrecht, wodurch die Spindelstangen p den Ringschüßen heben oder senken. Auf die Turbinenwelle ift ein konisches Zahurad aufgekeilt, welches die Drehung und die Kraft auf eine horizontale Hauptwelle überträgt.

Die Wirkungsweise der Fourneyronschen Turbine erklärt sich nach vorstehender Beschreibung leicht; das Aufschlagwasser wird in eine sogenannte Radstube geleitet, in deren Mitte sich ein cylindrischer Schacht befindet, in dem die Turbine sitt; es sließt durch die Leitkurven gegen die Turbinenschauseln, wird durch diese gezwungen, sich an ihrer Fläche entlang krummlinig zu bewegen, wobei es gegen die Schaufeln Drucke ausübt, die das Rad und damit den Teller B und die Welle D in der Richtung der Pseile in Drehung setzen.

Fourneyron erhielt 1833 für seine Erfindung einen schon seit mehreren Jahren ausgesetzten Preis, um den sich vorher schon Poncelet vergeblich bemüht hatte; bei Einreichung seiner Konturrenzarbeit konnte Fourneyron schon auf drei ausgeführte wohlgelungene Turbinen hinweisen, welche bis zu 80% Wirkungsgrad gehabt haben sollen.
Seine Konstruktion hatte die größte Bedeutung für die Entwicklung des Turbinenbaues;

eine ber erften mit Erfolg ausgeführten Fourneyronichen Turbinen, welche wegen bes bamals unerhört hohen Wefalles fehr großes Auffeben in den weitesten Fachtreifen machte, war biejenige ju St. Blafien im Schwarzwald; gahlreiche Fachleute pilgerten nach biejem

abgelegenen Waldort, um biefes neue Wunderwert zu besichtigen.



858. Fourneyroniche Eurbine.


Das Aufichlagwaffer wurde von einer Höhe von 108 m herab in einer ftar-Röhrenleitung einem fleinen vertifalen Wafferrade von nur 0,55 m Turd= meffer zugeführt;

dasfelbe machte 2300 Umbrehungen pro Minute und leis ftete 30-40 Bierde: ftarten Arbeit; eine berartiae Leiftung mit einem fleinen Bafferrade, jowie überhaupt die Ausnugung fo hoher Befälle war bis dahin unmöglich gewesen. Durch diefe Turbine bon St. Blaffen ift die Gattung ber Sochdruckturbi: nen eingeführt morben: bei boben Befällen kann man das

Aufichlagwaffer nicht in offenen Berinnen bem Leitrade auführen : ftatt deffen

werden geschloffene eiferne Rohrleitungen benutt, welche an den ebenfalls als geschloffenen Chlinder ausgeführten Turbinenschacht angeschlossen werden, so bag bie gange Turbine in eingeschloffenem Drudwaffer liegt.

Dbwohl Fourneyron in der Folgezeit viele Nieder- und Hochdruckturbinen mit gutem Erfolge ausführte, fehlte es mehrere Jahre noch gang an einer ausreichenben mathe



matischen Theorie berfelben. Gine folche murde von Boncelet entwidelt und zwar in fo vortrefflicher Beile, daß alle späteren Turbinentheorien nach biefer gebildet wurden. Bon ben fpateren theoretischen Arbeiten auf biesem Bebiete find besonders diejenigen ber Deutschen Redtenbacher, Beigbach, Biebe und Sanel wichtig.

Ein neues Turbineninftem murbe in Deutschland im Jahre 1837 von ben Mechanifern Benichel & Sohn in Raffel erfunden, die Arialturbinen; bei benselben durchsließt das Baffer die Turbine in der Richtung der Turbinenachse, während die Fournepronschen Turbinen Radialturbinen maren, bei benen fich 869. Horizontalfdnitt durch gettrad und bas Baffer burch bie Leitkurven und bas Turbinenrad Turbinenrad der fournegronichen Unrbine. in radialer Richtung von innen nach außen bewegt.

Die Henschliche Turbine läuft nicht, wie die Fourneyronsche, im Unterwasser; das Turbinenrad liegt unter dem Leitsurvenapparat, und darunter ist noch luftdicht ein weites Rohr angeschlossen, welches in das Unterwasser eintaucht. Das Wasser strömt von oben durch die Leitsurven in das Turbinenrad und fließt aus diesem nach unten ab. Die unter dem Rade in dem luftdichten Rohre hängende Wassersalle wirkt saugend, so daß die volle Disserenz zwischen Ober- und Unterwasserspiegel zur Wirkung kommt. Die Henschliche Turdine hatte zwei Schüßenvorrichtungen, einen Rollschüßen, durch welchen ein Teil der Leitsurven abgedeckt werden konnte, so daß das Ausschlägugwasser nur in einem Teile des Rades wirksam wurde, und noch eine Drosselklappe in dem Abfallrohr unter dem Turbinenrade.

Kurze Zeit später wurde dem Werkmeister Jonval der Maschinenfabrit von Andrée Köchlin zu Mülhausen i. Elsaß ein französisches Patent auf eine Turbine erteilt, die er "Turbine von doppelter Wirkung" nannte, weil, wie bei der Henschelschen Konstruktion, das Wasser von oben drückend und unten saugend wirkte. Im ganzen war die Turbine von der Henschlichen sehr wenig verschieden; es wurden aber später verschiedene Versbesserungen angebracht, welche zur guten Wirkung und schnellen Einsührung dieser Turbinengattung beitrugen; man bezeichnet dieselbe jeht allgemein mit dem Namen Henschlichen Starbinen.

In Deutschland machte einige Zeit die Anwendung der Turbinen nur geringe Fortschritte; es wurde denselben nur von wenigen bedeutenderen Ingenieuren und Maschinensfabriken Ausmerksamkeit geschenkt. Zu diesen zählt in erster Linie der Zivilingenieur und Mühlenbauer L. C. Nagel in Hamburg, welcher schon in den dreißiger Jahren, also um dieselbe Zeit, als Fourneyron, Henschl und Jonval mit ihren Arbeiten auftraten, seine ersten Turbinen baute. Er änderte die Fourneyronsche Konstruktion in der Weise ab, daß das Wasser statt von oben, von unten zugeführt wurde; hierdurch wurden Vorteile für die Ausstellung erzielt, besonders für hohe Gefälle. Die Nagelschen Turbinen werden von dem Eisenwerk vorm. Nagel & Kaemp in Hamburg ausgeführt und noch weiterhin besprochen.

Eine neue Turbinenart konstruierten in den vierziger Jahren Escher & Bhß in Bürich, indem sie eine schon ältere Idee Poncelets ausbildeten. Das Wasser tritt bei denselben von außen tangential zum Umfange in die Turbine, woher diese Art den Namen Tangentialturbine erhalten hat; die Firma erwarb sich ein großes Verdienst um die Entwickelung des Turbinenbaues, und ihre zahlreichen vortresslichen Aussührungen, von denen wir weiterhin noch einige näher zu besprechen haben, erwarben ihr einen wohlbegründeten Rus weit über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus.

Die Konstruktion guter Turbinen blieb bis in die vierziger Jahre das sorgsam gehütete Geheimnis weniger Ingenieure und Maschinenfabriken; auch Boncelet war es nicht gelungen, aus seiner theoretisch völlig richtigen Theorie praktisch verwendbare Konstruktionsregeln abzuleiten; erst durch die schon erwähnten Arbeiten Redtenbachers wurden derartige Konstruktionsregeln entwickelt, so daß jeder sonst hierzu befähigte Ingenieur Turbinen konstruktionsregeln entwickelt, so daß jeder sonst hierzu befähigte Ingenieur Turbinen konstruktionsregeln entwickelt, so daß jeder sonst hierzu befähigte Ingenieur Turbinen


Als hervorragende frühere Turbinenbauer sind noch zu nennen der deutsche Maschinenbaumeister Hänel, der amerikanische Ingenieur Francis, welcher eine neue Turbinenart, nämlich Radial=Bollturbinen mit äußerer Beausschlagung konstruierte, die unter dem Namen Francis=Turbinen bekannt geworden sind; ferner noch der Deutsche Schwammtrug, der zuerst vertikale Turbinen baute. Der französische Zivilingenieur Girard ließ sich um das Jahr 1850 verschiedene angeblich neue Turbinen patentieren, welche indessen zum Teil den Konstruktionen von Henschel-Jonval und Schwammkrug nachgebildet waren; eine seiner Konstruktionen hat unter dem Namen Girard-Turbine größere Bedeutung erlangt.

In neuerer Zeit ist auch in Deutschland bas Mißtrauen, welches früher vielfach gegen die Turbinen herrschte, allgemein geschwunden, seitdem durch zahlreiche vorzügliche Ausführungen erwiesen worden ist, daß dasselbe ungerechtfertigt ist. Der Stand des Turbinenbaues in Deutschland darf gegenwärtig als allen Ländern überlegen bezeichnet werden; viele tüchtige Ingenieure und eine Reihe größerer hervorragender

Maschinensabriken befassen sich mit ber Ausführung von Turbinenanlagen nach ben verschiedensten Shstemen und haben zahlreiche Verbesserungen besonders an den Reguliermechanismen ersunden und eingeführt; einige spezielle Konstruktionen und ausgeführte Anlagen werden weiterhin bei den einzelnen Turbinenarten besprochen.

Die wichtigften Turbinenfpfteme.

Schon in der vorstehenden allgemeinen geschichtlichen Entwickelung sind die verschiedenen Arten der Turbinen und ihre Unterscheidung teilweise dargelegt worden. Rach dem Wirfungsprinzipe unterscheidet man alle Turbinen in Drucks oder Aktionss und Reaktionss oder Strahlturbinen; die Rombinationsturbinen enthalten, wie der Name schon andeutet, ein Aktionss und ein Reaktionsrad; die Druckturbinen werden vielssach, wenn auch nicht ganz berechtigt, als Girard-Turbinen bezeichnet. Je nachdem das Aufschlagwasser radial oder parallel der Achse durch das Rad sließt, hat man Radials



860. Hadiale Pollturbine, Syftem Nagel & Raemp, für konftanten Wasserzufluß und Kraftverbrauch.

und Arialturbinen, und bei erfteren find wieder au unterscheiben, je nachdem das Wasser von innen nach außen ober umgefehrt in das Rab eintritt, ber Leitschaufelapparat also innerhalb oder außerhalb bes Turbinenrades liegt, jolde mit innerer oder außerer Beaufichlagung. Alle diefe Arten können nach der Art ber Beaufichlagung Bollturbinen und Bartial: turbinen fein; bei erfteren tritt das Waffer am ganzen Radumfang, bei letteren nur an einem Teile besielben ein ; radiale Bartialturbinen beißen auch Tangentialturbinen. Gine andere Unterscheidung macht man noch in Turbinen mit und ohne Leitschaufeln; ferner nach der Lage der Turbinenwelle in Turbinen mit

vertikaler und mit horizontaler Achse; lettere werden auch nach dem ersten Erbaum bieser Konstruktion Schwammkrug-Turbinen genannt.

Welches ber verschiedenen Turbinenspsteme in einem gegebenen Falle am besten zu wählen ist, welche Aufstellungsart am zwedmäßigsten und welche Konstruktion vorteilhafter ist, kann nicht allgemein, sondern nur nach Berücksichtigung aller einschlägigen Berhällnisse durch einen nicht nach der Schablone arbeitenden, ersahrenen Fachman bestimmt werden. Es gibt kein Turbinenspstem, und es kann keins geben, welches die Borzüge der verschiedenen Systeme in sich vereinigt und für jede beliebige Wasserkraft und alle besonderen Berhältnisse gleichgut geeignet, also allgemein anwendbar ist. Die ersten Turbinen von Fourneyron, sowohl diesenigen für geringeres Gefälle, wie die Hochtuckturdinen, waren radiale Reaktionsturdinen mit innerer Beausschlagung, und zwar Bolkturdinen; das Ausschlagwasser trat am ganzen Umfang in das Turdinenrad ein und verzließ es horizontal zwischen den Radschauseln, setzere durch seine Reaktionskraft in Drehung versehend. In den meisten Fällen ist es aber vorteilhafter, den Zulauf des Bassers in das Leitrad von unten her anzuordnen, und diese umgekehrte Ausstellung, die, wie schon

früher erwähnt, zuerst von Nagel in Hamburg angewandt wurde, ist jetzt die gebräuchslichere. Die Nagelschen Konstruktionen werden unter der Bezeichnung "System Nagel & Raemp" von der Firma Eisenwerk, vorm. Nagel & Kaemp, A.-G. in Hamburg aussgesührt. Durch das Zuströmen des Wassers von unten wird eine sehr vorteilhafte Entsastung des Turdinenzapsens bewirkt; der Austritt des Wassers wird sichtbar; andere Borzüge des Systems sind, daß das mit der Achse seitrad und den über Untersbeben läßt, und daß man dei abgehobenem Laufrade das Leitrad und den über Unterswassers liegenden, bei umgekehrter Anordnung schwer zugänglichen Spurzapsen bequem besichtigen und untersuchen kann. Im allgemeinen haben Radialturbinen vor

Arialturbinen bas voraus, daß fie eine beinahe voll= kommene Regulierung der Wasserdurchflußmenge bei nahezu tonftant bleiben= bem Nupeffett ermög= lichen, mas bei ben Agialturbinen nicht in gleichem Mage der Fall ift, wenn auch biefer Nachteil ber Arialturbinen in neuerer Beit durch vervolltommnete Ronftruttion ber Schaufe= lung sehr verringert wor= ben ift. Die Arialturbinen haben dafür wieder andere große prattifche Borguge, burch welche fie fich immer mehr eingeführt haben, fo baß sie jest mehr ange= wendet werden, als bie Radialturbinen.


Fast in allen Fällen müssen die Turbinen für veränderlichen Wasserzusselluß, also mit Wasserzussausseschuß, also mit Wasserzussausseschuß werden; nur noch aussnahmsweise können Tursbinen für konstante Wassersmengen gebaut werden, da hierbei nur die geringste vorkommende Wassermenge in Betracht kommen könnte,




861. Radiale Pollturbine, Spftem Nagel & Kaemp, für fehr veränderliche Wassermengen.


bie wirklich vorhandene Wasserkaft also während eines großen Teiles des Jahres nicht voll ausgenutt werden könnte. Abb. 860 zeigt eine Radial-Bollturbine, von Nagel & Raemp mit Wasseruführung von unten, mit sestem inneren Leitrade und äußerem Turbinen-rade; die Wassermenge wird nur durch einen Außenschützen reguliert; diese Anordnung eignet sich nur für konstante Krast und Wassermenge. Die Krast der Turbine wird durch ein Stirnrad — wie in der Abbildung — oder durch konische Käder übertragen. Wo Kastverbrauch und Wassermenge nicht gleichmäßig sind, ist eine weitere Regulierung ersorderlich; in solchen Fällen wird das Leitrad mit den Leitschauseln vertikal verstellbar gemacht. Durch Niederbewegen desselben werden sämtliche Öffnungen der letzteren gleichmäßig verkleinert; es sließt weniger Wasser in das Laufrad, aber stets am ganzen Umfang und genau in derselben Richtung der Wassersäden und mit demselben Eintrittswinkel,

also in der nach der Theorie richtigen vorteilhaftesten Betse. Benn die Menge des Aufsichlagwassers fehr veränderlich ist und eine möglichst ökonomische Ausnutzung der Basier,



862. Francis-Eurbine mit geschlossenem Wasserkasten für hahr Gefälle.






868 u. 864. Francis-Anrbine mit offenem Wasserkaften für kleinere Gefälle. 868. Schnitt. 864. Draufsicht.

traft auch bei dem Minimalaufluffe geboten ift, genügt indeffen die Stellung des Leitrades allein nicht mehr für bie Regulierung. In solden Fällen erhält bas Laufrab isgenannte Amischenboben, bie dasselbe in mehrere Etagen teilen. Jede Stage wirft als Bollturbine theoretisch und prattifch gunftig; eine folde Turbine von Ragel & Raem ftellt Abb. 861 bar; bas Beben und Senten bes innen gelegenen Laufrades geichieht durch den vorn sichtbaren hebel mit Rugftange, die oben mittels Bahntrieb und Rurbel bethätigt wird. Die Rraftübertragung ift in der Abbilbung durch ein Baar tonische Bahnrader angebeutet.

In den Abb. 862—864 iftschematisch eine radiale Bollturbine mit außerer Beaufichlagung nach Spftem Francis dargestellt und zwar in Abb. 862 mit geschloffenem Baffer taften, für höheres Befalle, in Abb. 863 mit offenem Baffer taften, für geringeres Befälle. Das Aufichlagwasser tritt gunächst in ein geschlossenes cylindrifches eifernes Beiak (Abb. 862) ober einen gemauerten Baffertaften (Mb. 863), in dem das Leitrad L eingesett ift; eiferne Beiafe wendet man an bei hoheren Drude bes Aufichlagwaffert. wenn letteres also feinenfreien Wasserspiegel hat; die 3uleitung geschieht bann burch eine geschlossene eiferne Leitung, und ber eiferne Bafferkaften selbst ift oben durch einen Dedel bicht verschloffen. durch den die Turbinenwelle W mittels einer Stopfbuchie S bicht hindurchgeführt wird

(Abb. 862). Zwischen den Kurven bes Leitrades strömt das Basser in das innere Turbinenrad T; dasselbe ist durch den Teller A fest mit der vertikalen Belle W verbunden; beim Durchgang der Welle durch den Teller wird dieselbe mittels einer Stopsbüchse s abgedichtet, so daß kein Basser auf anderem Bege als von außen durch die Leitkurven in das Turbinenrad gelangen kann. Francis-Turbinen arbeiten am besten bei konstanten Bassermengen; ihr Wirkungsgrad beträgt dann bei größeren Aussührungen dis 80%; bei innerhalb nicht zu weiter Grenzen veränderlichen Bassermengen lassen sieh auch als Regulierturbinen konstruieren; die Leitschaufeln werden zu diesem Zwed durch einen von oben zu bedienenden Mechanismus drehbar gemacht, wodurch die Beausschlagung für volle dis halbe Bassermenge eingestellt werden kann, der Birkungsgrad sinkt hierbei allerdings auf etwas über 70%. Eine in ganz steinernen Basserkaften eingebaute Francis-Bollturdine größerer Dimension von der Maschinensabrik Germania, vorm J. S. Schwalbe & Sohn in Chemnitz zeigt Abb. 865; bei 5 obm Ausschlagungsser pro Sekunde und 3 m Gefälle leistet dieselbe 150 Peredskärken.

Bei großen Gefällen und verhältnismäßig geringen Baffermengen werben die Bollturbinen für gute Ronstruftionsanordnungen zu flein; die Regulierung bei veranderlichem Baffergufluß wird ungunftig, und die Umdrehungsgeschwindigfeit wurde fehr groß werden. Für folche Berhältniffe empfehlen fich Partialturbinen, die für diefelbe Leiftung einen größeren Durchmeffer haben und deshalb weniger Um= brehungen machen. Allerdings ift ihr Nupeffett nicht viel höher als 70%, zu bringen. Man läßt biese Räber nicht im Unterwasser, sondern in ber freien Luft laufen; fie arbeiten also mit nur teilweise vom Baffer ausgefüllten Radzellen und gehören bezüglich bes Wirkungsprinzips zu ben Drudturbinen. Das Auf= folagmaffer tritt, wie icon



865. Francis Vallturbine.

früher erwähnt, nur an einem Teile bes Umfanges, an einer oder zwei Stellen in das Turbinenrad, und zwar entweder direkt durch passend gesormte Mundstücke des Druck-wasserohres oder durch Leiksurven. Die Partialturbinen können äußere und innere Besausschlich und vertikale oder horizontale Achse haben. Abb. 866 zeigt im Schnitt die Konstruktion der radialen Partialturbinen mit vertikaler Achse und stellbarem Leitschauselring von Nagel & Raemp; das Wasser wird von unten zugeführt; in einem drehbaren Ring besinden sich in symmetrischer Anordnung einander diametral gegenübersliegende Leitzellen konzentrisch zur Turbinenwelle; außen liegt das Turbinenrad R. Das Leitrad L ist außen mit einem Jahnbogen P versehen, in dessen Umsang das von oben her drehbare Zahnrad Q greist; durch die Drehung werden die Leitkanäle teilweise geschlossen, wodurch die Regulierung der Ausschlagwassermenge bewirkt wird.

Abb. 867 zeigt noch ein größeres Tangentialrad für große Gefälle und sehr veränderliche Wassermengen nach Aussührung der Maschinenfabrik Eglingen, Filiale Cannstatt, vorm. Gebrüder Decker & Co.; das Ausschlagwasser wird in dem gegabelten Ruslußrohr in zwei an gegenüberliegenden Stellen liegende Leitapparate geführt; bei

fleinsten Bassermengen werden diese Rader mit nur einem Einlauf ausgeführt; die Regulierung ber Bassermenge geschieht durch Schieber, mittels deren die einzelnen

r, mittels deren die einzelnen Leitkanäle geschlossen werden können.

Für geringere Krafte, fleine Wassermengen und hohe Gefälle empfehlen fich die Bartialturbinen mit horizontaler Achse, nach ihrem Erfinder auch Schwammfrua = Turbinen R genannt. Diefelben werben für Wassermengen von 50-500 l pro Setunde und Befalle von 10-150 m fonftruiert; fie arbeiten mit 70—75% Bir-2166. 868 ftellt tungsgrad. eine radiale Partialturbine mit innerer Beaufichlagung und horizontaler Belle von ber Turbinenbauanstalt von B. Queva in Erfurt bar: durch eine Reguliervorrichtung mit Blanfchieber läßt fich die 866. Radiale Vartialturbine von Nagel & Raemp (Conitt). Auffchlagwaffermenge einstellen.


Die dirette Übertragung der Kraft von der Welle aus durch Riemen oder Seile auf die Transmission oder dirett auf rasch laufende Arbeitsmaschinen ohne Anwendung tonischen

867. Cangentialrad für große Gefälle und sehr veränderliche Wassermengen mit zweiseitigem Einlauf.

lierung der Aufschlagwassermenge und damit des Ganges bes Rades geschieht burch einen Schieber, der vor dem konischen Mundftud in bas Drudwasserrohr eingeschaltet


Bahnraber ift febr einfach und vorteilhaft. Gine neuere Turbinenart, die feit einigen Jahren viele Beachtung gefunden hat, ift bas Beltonrad. Dasfelbe ftammt aus Nordamerife, wo es gegen 1884 eingeführt worben ift und feitbem weite Berbreitung und großen Erfolg gefunden hat. Bis Unfang der neunziger Jahre blieb 'es inbessen bei uns wenig befannt und beachtet, bis Professor Reuleaux zuerft über basselbe nabere Mitteilungen in deutschen Facfreisen gegeben hat. Das Beltonrab ift eine Aftionsturbine für hohen Drud mit horizontaler Achse und partialer äußerer Beaufichlagung ohne Leitfurven; bas Rad arbeitet nur burch bie lebendige Rraft bes aus einem tonischen Munbstud gegen die Schaufeln ftromenden Wasserstrahles, s. Abb. 869 und 870. Das Rad fist auf horizontaler Welle und ift am Umfange mit becherartigen Schaufeln befest: das Aufschlagmaffer wird durch eiserne Rohrleitungen zugeleitet, bei hohem Drud burch genietete Röhren aus Schmiebeeisen ober Stahlbled, welche jum Schute gegen Roften innen und außen gut asphaltiert find, wie fie in Amerika für Sochbrudwafferleitungen seit längeren Jahren vielfach angewendet werden. Die Reguift, wie in Abb. 870 u. 871, ober eine Regulierspindel (Abb. 872 u. 873). Die Schaufeln werden aus harter Bronze hergestellt und innen fehr forgfältig geglättet; durch die vor-

teilhafte Rrummungsform ihrer Mittel- und Seitenwande und bie glatten icharfen Bordertanten berfelben, welche bei der Rota= tion bes Rades burch ben Wafferstrahl burch= fclupfen, wirb eine Stoßwirfung fast vollständig vermieden; bas Drud= waffer gleitet gleichmäßig an den gefrümmten Ban= ben vorbei, mobei es feine lebendige Rraft an diefelben abgibt. Der Wirtungegrad bes Beltonrabes ift außerordentlich hoch, 80%, 85% und unter aunftigen Umftanben noch



868. Radial-Partialturbine mit horizontaler Achfe.


höher. Es eignet sich besonders für hohe Gefälle, von mindestens 10 m ab aufwärts; je größer die Druckhöhe, desto günstiger werden die Berhältnisse für die Anwendung des



869 u. 870. Weltonrad.

Peltonrades und desto besser wird der Nugessett. Die obere Grenze des Druckes wird nur durch die Rücksicht auf die Festigkeit der Druckwasserleitung und die zulässige Gesschwindigkeit, mit der sich das Rad ohne Gesahr drehen kann, bestimmt. Bis jest ist die obere Grenze noch nicht erreicht worden; ausgeführt ist in Amerika bereits seit einer Reihe von Jahren eine Anlage von sechs Peltonrädern am Chollar-Schacht in den

Comstodgruben mit 512 m Gefälle, also über 50 Atmosphären Basserbruck, wobei der Birkungsgrad 88% beträgt. Die Räder dieser Anlage haben sich in mehrjährigem Betrieb gut bewährt. Für ein noch höheres Gefälle, nämlich 642 m, hat die Beltonradzgesellschaft (Belton=Bater=Bheel=Company zu San=Francisco, Kalifornien) seit 1892 für die Comstodgruben ein Rad aufgestellt; in der Ruhe würde der Druck der Bassessäule-sein Mundstüdt des Druckrohres 64 Atmosphären betragen! Das Rad macht




871. Peltonrad mit drei Einftrömungen. Deutiche Wasserwerts-Gesellicaft &. Breuer & Co. in Sochft a. DR.

1150 Umdrehungen pro Minute ober 17 pro € funde; es hat 36" ober 914 mm Durchmeffer im Radförper, jo daß ber Umfang die außerordentliche Umlaufsgeschwindigkeit von 55 m pro Sekunde hat. La bei einer folden Umbrehungegeschwindigfeit fehr hohe Rentrifugalkräfte auftreten, so ift, um ein Auseinanderreißen des Rades zu verhindern, der Radforper aus einer pollen ftablernen Scheibe gebildet, an

welche die Schaufeln oder Becher angenietet find. Das hier ausgenutte Gefälle ift wohl bas größte, welches bisher überhaupt für ein Bafferrad in Benutung gekommen ift.

Das Anwendungsgebiet der Beltonrader ist bei weitem größer, als bei allen anderen Turbinensustemen; man fann sie für die kleinsten Bassermengen und Leiftungen, 3. B. 1/80 Pferdestärfe zum Betriebe von Nähmaschinen und bergleichen anwenden und bei




entiprechender Drudhobe bis ju 2000 Bferbeftarten Leiftung eines Rabes ausführen. Der Hauptvorteil gegenüber anderen Turbinen liegt in ben fleinen Dimenfionen bes Rabes bei hoher Leiftung, womit eine hohe Umbrehungsgeschwindigfeitverbunden ift; ein Rad für 2000 P.S. Leiftung erhalt bei 300 m Gefalle 3. B. nur 1,00 m Durchmeffer und wiegt nur etwa 1000-1400 kg; das in Abb. 869 bargeftellte Rad ift ein fechsfüßiges. Anwendung mehrerer Trieb strahlen auf basselbe Rad tam

man eine zweis, dreis und mehrsache Arbeitsleistung erzielen. Abb. 871 zeigt ein solches mit eisernem Gehäuse versehenes Rad mit drei Einströmungsdusen, welche alle zusammen durch einen Hauptabsperrschieber und jede einzelne durch eine Regulierspindel eingestellt werden können. Einen drastischen Bergleich zwischen einem Peltonrade und einem vertikalen rückesschlächtigen Rade bietet die frühere Abb. 847 des großen Basserrades der Laxey-glenmines auf der Insel Man mit dem Peltonrad oben rechts in der Ede. Beide Abbildungen sind etwa im gleichen Maßstabe gezeichnet, und beide Räder leisten aus

nähernd dieselbe Arbeit, etwa 150 Pferdestärken; man kann freilich diesen Zwerg mit jenem Riesen nicht als gleichwertig bezüglich der Arbeitskeistung bezeichnen, denn wenn man letzteres Rad durch das Peltonrad ersehen wollte, so müßte man noch ein schweres Räderwerk zur Verringerung der Geschwindigkeit einschalten. Hier tritt deutsich der für die Technik wichtige Grundsatz in die Erscheinung, der sich in neuerer Zeit mehr und mehr Bahn bricht — bei uns allerdings noch nicht in dem Maße praktisch besolgt wird, wie in Amerika — daß große Geschwindigkeit von hohem wirtschaftlichen Werte ist.

In Nordamerika haben sich die Peltonräder besonders im Gruben- und Hüttenbetrieb in den metall- und zugleich wassereichen Gegenden in ausgedehntem Maße und mit sehr gutem Ersolge eingeführt. In größerem Maßstade kamen sie insolge einer siegreichen Bettbewerbung zuerst auf der Idaho-Grube in Nevada zur Anwendung. Im Jahre 1892 waren daselbst 18 derselben von verschiedener Größe in vollem Betrieb für Förderung, Pochwerke, Luftkompressoren, Pumpen u. s. w. Das ausgenutze Bassergefälle beträgt dort 384' (117 m), und die Räder arbeiten angeblich mit dem außerordentlich hohen Nutzessett von 87%. Auf der Treadwell-Hütte in Alaska leistet ein siebenfüßiges Peltonrad mit sekundlich nur 300 Liter Basser bei 150 m Gefälle etwa



878. Peltsumster birekt mit Dynamomaschine gekuppelt. Deutiche Bafferwerts. Gefellicaft &. Breuer & Co. in Socie a. D.

500 Pferbeftarten jum Betrieb bes größeren Teiles bes Bertes, burch bloge Auswechselung bes Munbstudes ber Drudwasserzuleitung gegen ein größeres tann in masserreichen Beiten bie Leistung besselben Rades auf 735 Pferbestärten gesteigert werben. Das Rad wiegt nur rund 360 kg, für folche Leiftungen gewiß ein unerhört geringes Gewicht. Außerdem befinden fich bei biefem vorzüglichen Wassertraftbetrieb noch mehrere andere Beltonraber, welche Luftpreffen, Bumpen, die Förderung, sowie die Onnamomaschinen zur eleftrischen Beleuchtung bes ganzen Werkes betreiben. Gine intereffante Ausnutzung einer Baffertraft burch Beltonraber ift eine Drehftrom-Rraftübertragung bei Reblands in Ralifornien; es ist die erste größere elektrische Kraftübertragung in Amerika mittels Dreiphasenstromes oder Drehftromes. Zwei Peltonrader nehmen die Baffertraft von 68 cbm pro Minute mit 108 m Gefälle auf und geben direkt je 400 Pferdestärken an die Stromerzeugungsmaschinen ab. Der elettrische Strom wird mit 2500 Bolt Spannung in zwei Stromfreisen von 12 und 71/2 km Lange nach den Städten Redlands und Mentone geleitet. Gine ahnliche Anlage ift zu San Antonio in Ralifornien ausgeführt worben; ein einziger Beltonmotor von nur 80 cm Durchmeffer nutt ein Gefälle von 132 m aus, wobei er etwa 250 Pferbestärken birekt an eine Wechselftrombynamomaschine überträgt; zur Kraftübertragung auf 15 km Entfernung wird eine Stromspannung von 10000 Bolt permenbet.

Eine vielfache Anwendung findet das Peltonrad unter dem Namen Peltonmotor als Rleinmotor für Keinere Arbeitsleiftungen zum Betriebe kleiner Arbeitsmaschinen im

Anschlusse an städtische Wasserleitungen; Abb. 872 zeigt einen solchen Keineren Peltonmotor im Schnitt. Bei dem üblichen Wasserreise und dem nicht besonders hohen Trud in den meisten Städten erweist sich zwar der Betrieb bei solchen Kleinmotoren ziemlich teuer; wo aber die Maschinen nicht in dauerndem Betriebe sind, sondern nur zeitweilig benutzt werden, kommt dies weniger in Betracht gegenüber manchen Vorzügen, wie Ginfachseit der Bedienung, Betriebssicherheit, Reinlichkeit, Geruchlosigkeit u. s. w. Biel günstiger wird seine Anwendung da, wo er an eine Hochdruckwasserschafte und günstigste Anwendung des Peltonmotors ist zum Betriebe von schnellsausenden Waschinen z. B. Elektrodynamomaschinen, Bentilatoren, Kreissägen, Zentrifugalpumpen mittels direker

Ruppelung, ba hierbei jeder Kraftverluft burch Riemen= und Raberübertragung fortfallt. Gine bireft mit einem Beltonmotor gefuppelte und mit biefem auf einer Grundplatte montierte Dynamomaschine zeigt Mbb. 873. Geit einigen Jahren werben bie Beltonrader auch in Deutsch= land hergeftellt, und zwar ift bas Musführungsrecht für Deutschland und Die meiften europäischen Staaten ber Turbinenbauanftalt bon Briegleb, Sanfen & Co. gu Gotha übertragen worden, mahrend bie fleineren Motoren von S. Breuer

874. Hochdenchdoppelturbine mit horizontaler Welle und Söffelrabern von Efcher, Whi & Co. in Burich.


& Co., beutsche Wasserwerks-Gesellschaft Rachfolger zu höchst a. Main fabriziert und vertrieben werden.

Ühnlich wie die Peltonräder sind die horizontalen Hochbruckturbinen mit Lösselrädern von Escher, Wyß & Co. in Zürich, wie Abb. 874 zeigt. Die Wirkungsweise der selben ist aus der Abbildung ohne weiteres ersichtlich. Sie werden mit einem Lösselrad oder als Doppelturdinen mit zwei Kädern ausgeführt und zwar speziell für Hochdruck und arbeiten mit einem Nußefselt von über 80 %; je größer die Druckhöhe ist, desto höher wird die Ilmdrehungszahl, welche z. B. bei kleineren Motoren für 200 m Gesäle 1000-4000 pro Minute beträgt. Sie werden sowohl für kleinste Leistungen im Arschluß an Druckwasserietungen wie für große Kräfte und zwar von 1/2-300 Pierdestärken hergestellt. Für die Gotthardbahn sind zwei solcher Turbinen für ein Gesäle

von 550 m ausgeführt. Die Hochdruckturbinen mit Löffelrad können zum Betriebe schnellaufender Maschinen direkt gekuppelt werden, während für andere Zwecke in üblicher Weise die Kraft durch Riemenbetrieb übertragen wird.

Die Kraftanlage ber elektrischen Zentrale in Davos (Schweiz) wird durch drei horizontale Hochdruckturbinen von Sicher, Wyß & Co. betrieben. Die Betriebstrast dieser Anlage liesert der Sertigbach, mit einem nußbaren Gesälle von 100 m und einer minimalen Wassermenge von 250 Sekundenliter. Da das Werk nur zur elektrischen Beleuchtung dient, also nur abends in Betrieb ist, wird die tagsüber unbenuste Wassermenge in einem Staureservoir ausgesammelt, damit, besonders bei niedrigem Wasserkande im Frühight, das Werk doch während der wenigen Betriebsstunden mit der vollen erforderlichen Leistung von 430 Pferebstärten zu arbeiten vermag. Das Ausschlagwasser wird den Turbinen durch eine 2000 m lange Rohrleitung von 700 mm Durchmesser zugeführt. Besonders sorgsältig ist die Regulierung eingerichtet; dies war gerade wegen der großen Länge der Zustünslieitung notwendig, da bei ungeeigneten Absperrvorrichtungen durch die lange in Bewegung besindliche Wasserzigte leicht starte hydraulischen Kegulierungsapparat, System Escher, Wyß & Co., und durch diesen auf den Leitapparat der Turbinen; seine Wirkung wird unterstützt durch ein auf der Turbinenwelle stehendes Schwungrad und einen an die Hauptleitung angeschlossen

Windlessel von 12 m Sohe und 1,2 m Durchmeffer, ber au % feiner Sohe mit Luft angefüllt ift. Daserftere gleicht Schwantungen fleine ber Tourenzahl aus, ber lettere Drudichwantungen in der Bu-Die Differeng in leitung. ber Umbrehungegeschwindigfeit awischen voller Leiftung und Leerlauf beträgt 3-4%. Das Broblem einer eratten hydraulijden Regulierung bei hohem Drud und einer fehr langen Rohrleitung ift entgegen bem anfänglichen auch von Fachmannern gehegten Bedenten hier von Efcher, BBBB & Co. gelöft morben.




876. Schematifcher Schnitt durch eine genfchel Janval Enrbine.

Die Henschel-Jonval-Turbinen haben, speziell in ber verbefferten Jonvalichen

Konstruktion, seit längerer Zeit eine besonders ausgedehnte Anwendung gefunden und die älteren Radialturbinen mehr in den Hintergrund gedrängt. Sie gehören dem Wirkungsprinzip nach zu den Reaktionsturbinen; das Laufrad muß in das Unterwasser tauchen, oder es muß unter demselben ein Saugerohr dicht angeschlossen sein, welches in das Unterwasser hineinreicht. Die frühere Henschel-Jonvalsche, speziell die Jonvalsche Konstruktion, ist in der allgemeinen Anordnung wenig verändert, doch in den einzelnen Teilen und besonders in den Reguliereinrichtungen verbessert worden. Lettere sind, wie schon früher erwähnt, sehr wichtig, da eine Turbine ohne Regulierung bei geringerer Ausschlagwassermenge, als für welche sie konstruiert ist, mit viel ungünstigerem Wirkungsgrad arbeitet.

Eine einsache Regulierung des zulausenden Wassers durch Einlausschüften kann nur bei stets überslüssigen Bassermengen angewendet werden, indem nur eine bestimmte Wassermenge zusließt, das üdrige Wasser aber undenut vordeistießt; auf diese Weise wird also die Wasserließt nur teilweise ausgenutt. Eine Regulierung durch einen Ablaussichützen oder eine Drossellstappe oder einen Schieber in dem Saugerohr ist nicht zwedmäßig, da hierdurch die Durchslußgeschwindigseit des Wassers durch das Turbinenrad verringert wird, was ein beträchtliches Zurchgen des Nupessetzes zur Folge hat. Drossellsappen oder Schieber bei Turbinen mit Saugerohr werden indessen doch zu einem anderen Zwed angewendet; beim Ingangsehen derselben muß nämlich zuerst für die Saugewirtung das Saugrohr mit Wasser gefüllt werden, zu welchem Zwede zunächst die Drosselsappe geschlossen wird. Eine andere Regulierung besteht darin, daß man einen Teil der Leitzellen schlest; dies ist zwar nach der Theorie eigentlich nicht zulässig, denn die Turbine wird hierdurch zu einer Partial-

turbine, indem nur an einem Teile des Radumsanges der Bassereintritt erfolgt, während die Turbinen dieser Gattung theoretisch richtig nur als Bollturbinen konstruiert werden können. Immerhin ist die Wethode praktisch eine viel besser als die vorigen, denn aus den ossen bleibenden Leitsurven sließt das Basser mit der richtigen Geschwindigkeit aus, der Birkungsgrad nimmt hierdurch nur unbedeutend ab. Schädlich ist es dagegen, die einzelnen Leitsungsteilweise zu schließen, da hierdurch das Basser in ganz anderer Beise in das Turbinenrad eintritt; man muß eine gewisse Anzahl nebeneinander liegender Kanäle ganz schließen. Eine vollsommene Regulierung würde darin bestehen, daß man sämtliche Leit- und Laussanks gleichmäßig und in richtiger Form verengt; dies ist aber praktisch schwierig zu erreichen oder führt zu komplizierten komp



führt zu komplizierten Konftruktionen. Schließlich ift noch in gewissen Grenzen eine Regulierung durch Anwendung mehrerer Rabkränze möglich; hierdurch erhält man die Doppels oder Mehrkranzturbinen, die weiterhin noch an Beispielen besprochen werden.


Cbenso wie schon bei anderen Turbinen besprochen (f. Francis=Turbinen) fonnen die Benichel = Jonval = oder Ronval=Turbinen nach den Gefällverhältniffen als Turbinen mit offenem und mit geschlossenem Bassertaften aufgestellt werden; letten tommen bei boben Gefällen in Anwendung. **2066.** 875 zeigt schematisch die Anordnung der Benichel-Jonval-Turbinen ohne Saugrohr im Bertikalschnitt; es ift eine Turbine mit offenem Baffertaften für geringes Gefälle gezeichnet, boch gilt das Allgemeine über die Birtungeweise ebenfo für geschlossene Turbinen und höheres Gefälle. L ift das feste Leitrad, R das dicht barunter liegende, in das Unterwasser eintauchende Turbinenrab, welches durch Urme ober einen Teller T mit ber Belle W fest ver-

bunden ist. Letztere läuft unten in dem Spurlager S und wird oben in der Hülse H geführt. Bei der stizzierten Turbine ist keine Reguliervorrichtung angedeutet; sie würde also nur für konstante Wassermenge und wenig veränderlichen Krastbedarf anwendbar sein. Die Abb. 876 u. 877 zeigen einige Anordnungen axialer Turbinen der im Turbinendau renommierten Maschinenfabrik von Briegleb, Hansen & Co. in Gotha, welche unter dem Namen "Anop=Turbinen" (nach ihrem Konstrukteur, dem hervorragenden Turbineningenieur Knop benannt) hauptsächlich verbesserte Henschel-Jonval-Turbinen bauen. In Abb. 876 ist eine Turbine mit offenem Wasserkasten für kleinere oder mittlere Gesälle dargestellt; von der Welle werden durch Stirnräder direkt zwei Mahlgänge angetrieden. Die Anwendung eines geschlossenen Wasserkastens für hohe Gesälle zeigt Abb. 877; die Zuleitung des Ausschlagwassers geschleicht durch eine eiserne Rohrleitung.

Bur Regulierung dieser Art Turbinen wenden die Erbauer, wenn die Berschieden-heiten im Basserzussuß und im Kraftbedarf gering sind, die gewöhnliche Abbedung einer Anzahl von Leitzellen mit Platten an; bei Schwankungen von über 50% fommt ein Knopscher Regulierschieber zur Anwendung, durch welchen eine Hälfte des Leitrades ganz abgeschlossen wird, in Berbindung mit Abbeckplatten für einzelne Zellen der anderen Hälfte. Benn bedeutende stündliche Schwankungen der Ausschlatzen sür einzelne Zellen der anderen Hälfte. Benr bedeutende stündliche Schwankungen der Ausschlatzen siehen des Krasstbedaries zu berücksigen sind, welche durch diese Mittel nicht in bequemer Beize während des Betriebes reguliert werden können, dann wird eine sinnreiche einsache Reguliervorrichtung, der Henlesche Fächerschieber angewendet, durch welchen während des Betriebes von außen und durch übertragung auch von jeder Stelle des Wertes aus das Leitrad in beliebiger Weize, dis zum ganzen Umfange, geschlossen werden kann. In manchen Fällen, wenn ein sehr gleichsörmiger Gang des Triebwerkes auch bei all-mählich oder plöstlich eintretenden Schwankungen des Kraftbedarses verlangt wird, z. B. beim Betriebe von elektrischen Lichtmaschinen, Spinnereien, Webereien u. s. w., genügt die Regulierung Bur Regulierung diefer Art Turbinen wenden die Erbauer, wenn die Berichieden-

Betriebe von elettrischen Lichtmaschinen, Spinnereien, Bebereien u. f. w., genügt die Regulierung von Menichenhand burch obige Mittel nicht, es muß bann ein felbfithatiger Geschwindigfeits

regulator gur Bermenbung tommen. Die Erfahrung hat gelehrt, baß Einrichtungen, bei welchen ber Einrichtungen, bei welchen ber Beichwindigteiteregulator ahnlich wie bei ben Dampfmafchinen birett oder indirett auf die Regulierung bes Baffergufluffes wirft, in den meiften Fällen allein nur unbolltommen genügen, ba ihre Birtung nicht egatt und ichnell genug erfolgt; wenn J. B. ploglich eine Arbeitsmajdine mit großem Rraftver= brauch, oder eine gange Abteilung ausgeschaltet wird, bann ift bie Turbine langft "burchgegangen" ebe bie Schuteneinrichtung burch ben Regulator eingestellt worden ift; in ber Bwifchenzeit tonnen infolge ber erhobten Gefchwindigfeit die ichwerften Beschädigungen der Maichinen, besonders g. B. bei Dynamomajdinen ober Spinnereifpinbeln verurfacht worden fein. Für viele Falle find beshalb folche Einrichtungen allein unbrauchbar. Es ware natürlich am vorteilhaf= teften, nicht nur bei Turbinen, fondern bei allen Rraftmafdinen, Diefelben ftete mit einer tonftanten gunftigften ift, und ben Rraftuber-




fouß in Sammlern irgend welcher Anop-Enrbine mit gefchloffenem Wafferkaften für habe Gefälle.

Art (3. B. elettrifchen ober hydrau-lifchen Affumulatoren ober Drudluftbehältern) aufzuspeichern, um später bei zu geringer motorischer Leistung aus diesem Borrat die Arbeitsleistung der Kraftmaschine zu ergänzen. Wegen der Kosten der Anlage und der Umftändlichkeit solcher Einrichtungen ist dies aber nur in besonderen Fällen möglich. Das einzige Wittel, um die Berschiedenheiten zwischen Krafterzeugung und Arbeitsbedarf und zwar bei Überschuß an ersterer sosort auszugleichen, ist, einen Teil der erzeugten Arbeit zu vernichten, in der Weise, daß die Geschwindigkeit der Arbeitsmaschien ein gewisses Maß nicht übersteigen kann. Berschene Einrichtungen bernben auf diesem Mrinzip

beruhen auf diesem Prinzip.

Der hydraulische Bremsregulator von Briegleb, Hansen & Co. z. B. besteht aus einer von der Lurbinentransmission angetriebenen Kapselpumpe in Berbindung mit einem Bentrifugallugelregulator, der ebenfalls von der Transmission in Drehung gesetht wird und durch ein Hebelgestänge ein Regulierventil der Pumpe steuert. Das Wasser wird in beständigem Kreislaufe aus einem kleinen Behälter durch das Sauges und Dructventil der Bumpe in denselben zurückgepumpt. Rimmt der Betrieb die volle Arbeitsleistung der Turbine in Anspruch, so daß die richtige Umbrehungszahl der Transmission stattfindet, so läßt der Regulator das von ihm beeinflußte Regulierventil ganz offen; das Wasser treist also saft ohne Biderftand, und die Bumpe absorbiert dann nur eine fehr geringe, nicht in Betracht tommende Arbeitsleiftung. Wenn aber die volle Leiftung von ben Arbeitsmafchinen bei der

normalen Geschwindigkeit nicht gebraucht wird, so daß die Umdrehungsgeschwindigkeit sich erhöht, so wird alsbald durch den größeren Ausschlag des Regulators der Turchgang des Regulierventils verkleinert und zwar in dem Raße, daß der hierdurch erzeugte Widerstand, der von der Pumpe überwunden werden muß, gleich dem Überschuß der Motorenleistung über die vom Betrieb augenblicklich gesorderte Leistung ist. Hierdurch wird dei wechselnden Betriebsverhältnissen eine Geschwindigkeitsveränderung verhindert, so daß mit solchem Apparate verschene Wassertraftbetriede bezüglich Gleichmäßigkeit des Ganges den Dampsmaschinen nicht merklich nachstehen. Für große Leistungen, d. h. zur Auszleichung erheblicher Disservagen im Kraftbedarf werden diese Bremsregulatoren zu groß; um sie aber auch für beliedig große Leistungen vorteilhaft verwenden zu können, wird zwischen Regulierventil und Pumpe ein hydraulisches Druckwert angeschosen, welches Reguliervorrichtungen des Ausschlagwassers in Bewegung setz, sobald der Bremsregulator einen gewissen Leistungsüberschuß bereits ausgenommen hat. Auf diese Weise nimmt der Bremsregulator selbst nur kleinere Schwankungen im Leistungsbedarf des getriebenen Werkes auf, während durch andere Reguliervorgane, wie Schüßen, Drossellappen u. s. w., beim Überschreiten derselben selbstikätig der Wasserzulauf reguliert wird.



878. Längenschnitt durch die Eurbinenanlage des ftadtischen Elektrizitätswerkes gu Raffel.


In ber Araftstation bes städtischen Glettrizitätswertes zu Raffel bienen vier Anop turbinen gur Erzeugung eines Teiles ber Rraftleiftung gum Betriebe ber Dynamomaschinen; f. Albb. 878 u. 879. In einer Entfernung von 6-7 km von ber Stadt wird die Bafferfraft ber Fulda mit 1,96 m Gefälle ausgenutt; die Turbinen von je 50 Bferdestärten Leiftung treiben burch tonische Bahnraber gemeinschaftlich eine Welle an, welche wieder die haupttransmiffion treibt; ba die Dynamomaschinen eine erheblich hobere Tourenzahl verlangen, fo ift zwischen biese und die haupttransmiffionewelle noch ein Borgelege eingeschaltet; vorher ift der oben beschriebene hybraulische Bremeregulator angebracht. Als Referve für die Beit ungunftigen Bafferftanbes find zwei ftationare Lotomobilen von je 100 Bferbeftarten vorgesehen, die auf die Transmiffion arbeiten. Bon dem Borgelege werden zwei Bechfelftrombunamomafchinen von je 100 Bferbeftarten mit 600 Minutenumbrehungen angetrieben; ber erzeugte Strom wird mit 2200 Bolt Spannung nach zwei Unterstationen in Raffel geleitet; in jeder wird ein Bechfelftrommotor von 75-80 Pferdeftarfen betrieben, und jeder berfelben treibt mieber zwei Gleichftrombnnamomaschinen, die den gur Beleuchtung bienenden niedrig gespannten Strom liefern. Es wird alfo tein Beleuchtungeftrom in ber Rraftzentrale erzeugt, fondern es wird die von den Turbinen gewonnene Rraft in elettrische Energie übergeführt, auf 7 km

Entfernung übertragen, um bann erst burch nochmalige Umformung in mechanische Arbeit und wieder in Eleftrizität für ben eigentlichen Berwendungszwed nugbar gemacht zu werden.

Doppelfrangturbi= nen für fehr veränderliche Baffermengen haben zwei vollständig getrennte Rad-tranze mit je einem Leit= und einem Laufrade. Bei ge= nügender Wassermenge arbei= ten beibe Rrange gusammen; ber innere Rrang ift mit Reauliervorrichtung verfehen. wodurch die Leitfanäle einzeln bis zum vollen Umfange ge= ichloffen werden fonnen, fo bag nur noch bas äußere Turbinenrad Aufschlagmasser erhält und allein arbeitet. während bei mittlerer Baffermenge ber außere Rrang mit voller Leiftung, ber innere teilweife arbeitet. Die Regu= lierung bes einen Leitschaufeltranges fann in verschiedener Beife, wie bei ben einkranzigen Turbinen geschehen. Abb. 880 zeigt eine Benichel = Doppel= tranzturbine ber Maschinen= fabrik Germania vormals 3. S. Schwalbe zu Chemnit in offenem Baffertaften, frei auf Saulen auf einem ge= mauerten Fundament ftehend; der innere Rranz ist mit Hand= bedeln abzudeden; fie leiftet bei einer mittleren Baffer= menge, wenn ber außere Rrang voll, der innere etwa halb arbeitet, bei 2,5 m Befalle 186 Bferbeftarten.


Eine sehr bedeutende Turbinenanlage mit Jonval= Turbinen besindet sich in dem Aluminiumwerkzu Neuhausen beim Rheinfall unterhalb Schaffhausen; die Abb. 881 und 882 stellen die neueren dieser Turbinen im Schnitt und in der Ansicht dar. Die=

879. Gnerschnitt durch die Eurbinenanlage des flädtischen Elektrizitätswerkes zu Kasel.



880. Benichel Doppelkrangturbine.

selben sind erbaut von der schon öfter erwähnten Maschinenfabrik Escher, Wyß & Co. pu Bürich und Ravensberg (Württemberg) und dienen zum Betriebe der großen Elettedynamomaschinen, mittels deren im großen Waßstabe die Gewinnung des in neuer Zeit so wichtig gewordenen Aluminiums aus Thonerde geschieht. Das ganze Werk ist noch



881. Jonval-Eurbine des Aluminiumswerkes gu Nenhanfen (Schnitt).

ziemlich neu; im Jahre 1889 erwarb die "Alluminium-Induftrie-Aftien-Gefellschaft" fcweizeriiden von dem Ranton Schaffhausen die Berechtigung, bem Rheine oberhalb des Bafferfalles 20 Setundentubitmeter Baffer jut motorifchen Ausnutung zu entnehmen; es fann ein Befälle von rund 20 m ausgenutt werden; bei 75% Wirtunggrad der Turbinen können also hiermit rund 4000 Pferbestärken nusbare Arbeit gewonnen werden. Die Bafferfraft wird durch acht Turbinen voll ausgenust; von benselben leiften zwei altere je 600 und eine 300 Bferdeftarten, mab rend die in den Abb. 881 u. 882 dargestellten neuen Turbinen je 610 Bietde stärfen abgeben. Die Turbinen find, wie aus den Abbildungen erfictlich, mit umgefehrter Aufftellung angeordnet: das Leitrad liegt unter dem Laufrad und bas Aufschlagwaffer wird von unter zugeführt; hierdurch wird wie bei den früher besprochenen Ragelichen Turbinen

erreicht, daß durch den Wasserbruck das bedeutende Gewicht des Turbinenrades, der Belle und der direkt auf lettere gesetzten Armatur der Dynamomaschine teilweise aufgehoben wird, also eine Entlastung des unteren Spurzapfens bewirkt, während bei der gewöhn-



882. Anficht der Eurbinen des Aluminiummerkes gu Menhanfen.


lichen Aufstellung gu biefem Gewichte noch der nach unter wirkende Bafferdrud bingufommen würde. Das Auf ichlaawasser wird aus dem Rheine durch einen gemauer: ten Kanal zwei ichmiedeeifernen Rohrleitungen von 2,50 m Durchmeffer zugeführt; an lettere find die Zweigleitungen für die einzelnen Turbinen angeschloffen. Der Bafferabfluß geschieht durch ein geschloffenes Rohr nach einem gemeinsamen Abflußfanal, in den die einzelnen Abflugrohre, unter Bafferfpiegel, einmunden. Auf bieje Beife

wird ein Saugegefälle vom Turbinenrade bis zum Unterwasserspiegel von 4,6 m nutbar gemacht, während das Druckgefälle 15,50 m beträgt. Die Regulierungseinrichtungen konnten in diesem Falle sehr einfach gehalten werden, da stets die volle Bassermenge von 20 Sekundenkubikmeter, für welche die Turbinen konstruiert worden sind, zur Berfügung steht und auch der Arbeitsbedarf keinen plötzlichen oder häusigen Schwankungen unterworfen

ist. Es ist beshalb nur in dem Saugerohr ein mit der Hand stellbarer Ringschüße eingesetzt, durch welchen ein langsames und gleichmäßiges Drosseln des Wasserabstusses bewirkt wird. Zum völligen Abstellen der einzelnen Turbinen ist in jeder Aufschlagwasser-Zweigleitung eine Absperrvorrichtung eingeschaltet. Zwischen dem unteren Turbinengehäuse und dem Abstußrohre ist eine Verbindung mit Schieber hergestellt, durch welche Turbine und Zweigrohr entleert werden können. Die Turbinenräder haben 1,62 m Durchmesser und machen 150 Umdrehungen pro Minute.

Seit etwa Mitte der siebziger Jahre haben sich die Axialturbinen des schon früher genannten französischen Zivilingenieurs Gtrard viel Erfolg verschafft. Die Girard Turbinen sind Drucks oder Aktionsturbinen; das Ausschlagwasser tritt mit einer dem ganzen wirkjamen Gefälle entsprechenden Geschwindigkeit aus dem Leitrade


aus, ichießt an ber inneren Seite der Schaufeln des Laufrabes entlang ohne die andere tonvere Seite berfelben au berühren, ohne also bie Ranale bes Turbinenrades an einer Stelle auszufüllen; hierbei gibt das Waffer feine lebendige Rraft an das Laufrad ab, wobei seine Geschwindigkeit möglichst herabgemindert wird. Da die Ranale nie vom Baffer ausgefüllt werben, so dürfen die Aftionsturbinen nicht in bas Unterwaffer eintauchen, fondern muffen um ein geringes Maß über dem Spiegel berfelben angeordnet fein; aus biefem Grunde heißen fie auch hangende Turbinen. Girarb felbft hat übrigens anfangs seine Turbinen auch als Reattionsturbinen, also mit in das Unterwasser tauchenbem Lauf= rade konstruiert. In bem freien Bafferaustritt besteht ein Borzug des Syftems, indem man durch die bequeme Be= obachtung desfelben, wobei ersichtlich ift, mit welcher




888. Axiale Girard-Pollinrbine mit offenem Wasserkaften.

größeren oder geringeren absoluten Geschwindigkeit das Wasser die Turbine verläßt, ohne weiteres einigermaßen beurteilen kann, wie vollkommen das Wasser die in ihm enthaltene lebendige Kraft abgegeben hat, woraus sich die mehr oder weniger gute Wirtsamkeit dieser Turbinen erkennen läßt. Durch geeignete Formgebung der Leitsuven und Radschauseln ist eine sehr vollkommene Regulierung möglich, so daß die Turbinen mit nahezu gleichbleibendem Wirkungsgrade arbeiten, gleichviel ob sämtliche Zellen oder nur einige beaufschlagt werden, sie also als Boll- oder als Partialturbinen arbeiten. Die Girard-Turbinen können deshalb da vorteilhast angewendet werden, wo es sich um die Ausnuhung sehr veränderlicher Wassermengen bei ziemlich konstantem Gefälle handelt, also kein Steigen des Unterwassersjegels stattsindet. Sie werden sowohl als Radial- wie Azialturbinen ausgeführt, meistens als letztere, und gewöhnlich versteht man unter einer Girard-Turbine eine aziale Druckturdine. Wenn bei kleinen Wassermengen und großem Geställe der Durchmesser der Turbine bei voller Beausschlagung zu klein und die

Umdrehungszahl zu groß würde, konstruiert man sie als Partialturbinen. Die Reguliermechanismen sind ähnlich, wie die früher besprochenen; sie bestehen in Abdeckplatten,



884 u. 885. Rollichüten einer fixialturbine.



Ringschüßen, vertikalen oder horizontalen Schiebern. In Abb. 883 ist eine axiale Girard : Bollturbine mit offenem Basiersschacht dargestellt; Leitrad und Laufrad sind links im Schnitt sichtbar; sie ist mit Schieberzegulierung für teilweise und volle Beaufschlagung versehen. In der Abbildung ist die Anordnung ersichtlich: die Schieber werden durch Stangen mit Gewinde am oberen Ende mittels Handrädern auf und ab bewegt. Die dargestellte Turbine ist sur 1000—5000 l Basser pro Setunde und 1—4,5 m Gesälle, also für sehr verschiedene Wasserverhältnisse konstruiert und leistet bei 3 m Gesälle mit 4 cbm Basser 120 Veredschäften.

In den Abb. 884 und 885 ist die Anordnung eines Rollschützen bei einer Axialturbine in der Konstruktion von H. Queva in Ersurt sichtbar; durch ein Baar Zahnräder, von denen das eine mittels Stange und Handrad von oben bedient wird, kann der Schütze eine halbe Axeisbewegung machen, wobei er an zwei gegenüberliegenden Seiten die Leitkanäle abbeckt.

Gine geschloffene Girard=Bartial: turbine mit Beaufschlagung an zwei Stellen für größeres Gefälle ift in Abb. 886 schematisch im Schnitt dargestellt; das Auischlagwasser = Zuflußrohr A gabelt sich in zwei Arme B, welche fich in ber radialen Richtung fart verengen, und aus benen an zwei gegenüberliegenden Stellen das Baffer in die Leitschaufeln L tritt, die in zwei Bogenteilen des Umfanges über dem Lauirade R liegen. Letteres ift mittels ber Urme C fest mit der Welle W verbunden. Bei allen Druckturbinen mit freiem Ausift für einen regelmäßigen ungehinderten Durchfluß des Waffers eine "Bentilation" ber Bellen bes Laufrades notwendig, b. h. es muß bie Luft austreten tonnen; hierzu bienen bie in der Sfigge angedeuteten Öffnungen O O.

Axiale Druckturbinen werden für kleinere Kraftleistungen auch mit horizonstaler Welle konstruiert; ein solche von H. Dueva & Co. in Erfurt ist in Abb. 887 im Schnitt dargestellt; das Aufschlagwasser

tritt von oben in das geschlossene Turbinengehäuse, geht horizontal durch Leitrad und Laufrad und verläßt das Gehäuse aus dem unteren Abslußstugen. Die horizontale

Welle trägt an beiben Seiten Riemenscheiben zum Riemenantrieb der Arbeitsmaschinen ober ber Transmissionswelle.


Unter dem Namen Kombinationsturbinen werden in neuerer Zeit für veränderliche Wassermengen Axialturbinen mit zwei (zuweilen auch drei) konzentrischen Radkränzen gebaut; dieselben ergeben bei den größten Schwankungen des Wasserzusussissen noch

Die beften Resultate. Deift wirft ber äußere Kranz als Benichel= ober Ronval=Tur= bine, ber innere als Drudturbine. Abb. 888 zeigt eine folde offene Rombinations= turbine bon ber labon genannten Maschinenfabrit Germania in Chemnit; Bassermenge Die fann von 0,5-3 cbm pro Setunde ichwanten, das Gefälle bon 1-3 m.


Die Bafferfaulenmafdinen.

Erfindung derfelben. Reichenbachs Bafferfaulenmaschinen für Soolenleitung von Berchtesgaden nach Rosenheim. Aeuere Baffersaulenmaschinen.

Die Wirfungsweise diefer Gattung Bafferfraft= maschinen ift bereits in ber Einleitung biefes Ravitels turz bargelegt. Ihre Er= findung schließt fich an bie Ronftruttion ber ersten brauchbaren Dampfmafchine von Newcomen im Anfang bes 18. Jahrhunderts; burch Die Erfolge berfelben fam man auf ben Gebanten, in ähnlicher Beife burch ben Drud bes Baffers in einem Cylinder einen Rolben bin= und herzutreiben. Die Fran-3ofen Denisarb Dueille fonftruierten eine Rolbenmaschine, welche von Quellwaffer mit 9 Fuß Drudhöhe betrieben murbe



887. Axialturbine mit horizontaler Welle.



888. Kombinationeturbine.

und 3/64 der verwendeten Bassermenge um 32 Fuß höher getrieben haben soll, als die Duelle lag. Diesem Versuche folgte aber keine weitere nutbare Aussührung; die eigentliche Ersindung der Bassersaulenmaschinen erfolgte gegen die Mitte des 18. Jahr= hunderts fast gleichzeitig durch Höll in Ungarn, Binterschmidt in Deutschland und Bestgarth in England. Die ältesten Maschinen fanden viel Verbreitung zu ben ungarischen Silberbergwerken und den Bleibergwerken in Kärnten, später auch im

Bergbau in Sachsen. Eine schon verbesserte alte Karntner Maschine in Kreuth bei Bleiberg hatte zwei einfachwirkende Arbeitschlinder mit abwechselndem Rrafthub; fie arbeitete mit einer Bafferdruchohe von 258 öfterreichischen Fuß (82 m), und jeder Rolben macht pro Minute 8 Sube. Die Maschine biente gum Betriebe einer Bumpe und forderte mit derselben pro Sub 564 Pfund Baffer auf eine fentrechte Sohe von 432 Jug (316 ! auf 138 m). Der Wirfungsgrad betrug etwa 82%. Bichtige Berbefferungen an den Bafferfaulenmaschinen, befonders bezüglich ber Steuerung, murben erft am Anfange bes 19. Jahrhunderts durch ben bayrifchen Salinenrat von Reichenbach eingeführt. hierburch wurde die großartige und bis auf unfere Beit bedeutsame Salinenleitung von Berchtesgaben nach Rosenheim am Inn ermöglicht, indem Die Salzsoole burch eine 121/2 Meilen lange Rohrleitung auf über 1000 m Sohe nach ben Berarbeitungeftellen gepumpt wurde. Eine folche Forberhöhe war bamals unerhort und ift auch heute noch für eine Bumpenanlage teine kleine Leiftung; aber Reichenbach löfte das Problem durch Die Unwendung vorzüglicher Bafferfaulenmaschinen neuer, eigener Ronftruttion, ju beren Betrieb er mittels langer Rohrleitungen Bafferlaufe bes Sochgebirges berbeiführte und beren hohe Gefalle bienftbar machte. Die gange Govlenleitung von Berchtesgaben bis Rosenheim ist in zwölf Abschnitte geteilt; die Bebung des Baffers ift auf zwölf Bump anlagen verteilt, welche durch acht Bafferfaulenmaschiuen und acht Radfunfte betrieben werden. Die größte Forderhöhe hat die Anlage bei Ilfant zwischen Berchtesgaben und Reichenhall mit 1229 Jug; Die Reichenbachsche Bafferfaulenmaschine arbeitet bier mit pro Setunde einen Rubitfuß (32 1) Aufschlagmaffer mit 372 Fuß (119 m) Gefallshobe. Diese vorzügliche alte Maschine arbeitet (nach Brofessor Rühlmann) mit 83% Rupessell.

Reichenbach unterschied seine Wafferfaulenmaschinen in einfach= und doppeltwirtende, je nachbem bas Aufschlagmaffer nur einseitig ober abwechselnd von beiben Seiten auf ben Arbeitstolben mirtte; letterer mar bei beiben Ronftruttionen bireft mit bem Rolben ber Bumpe verbunden, welcher bei einsachwirtenben Maschinen nur beim Riebergange brudte, indem das Aufschlagmaffer von oben ben Arbeitstolben niebertrieb, mabrend bei ben doppeltwirkenden auch die Pumpe beim Auf- und Niedergange brudend wirkte. Die Reichenbachschen Maschinen sind besonders für Bergwerkspumpen im Sars für erhebliche Tiefen (bis 200 m) angewendet worden.

In den vierziger Jahren hat noch der später besonders durch seine Kanonen berühmt gewordene englische Großindustrielle Armftrong die Bafferfaulenmaschinen weiter vervolltommnet; er erfand bie hydraulischen Aftumulatoren, burch welche fie als Setundatmotoren, besonders jum Betriebe von Rranen und Bebewerten anwendbar murden. (Beiteres hierüber in bem Schluftapitel über zentrale Rraftverforgung.)

An neuerer Zeit werden Wassersäulenmaschinen besonders in Berawerken zum Betriebe von Wafferhaltungs-, Fordermaschinen und fogenannten Runftgestängen benutt und zwar fowohl mit natürlichen Wasserfraften, wie mit fünftlichem Bafferbrud mittels Bregwaffer; ferner in ausgebehntem Mage als Baffermotoren ober Bafferbrudmaschinen bei gentralen Drudwafferanlagen. Wenn bas Betriebswaffer erft burch Prefipumpen mit majdinellem Untrieb, 3. B. burch Dampfmaschinen, auf hoben Drud gebracht wird, bann fungiert es nur als Übertragungsmittel für die von der Primarmaschine (Dampfmaschine mit Bregpumpe) produzierte Arbeit; beim Betriebe von Bafferfaulenmafchinen burch Aufschlagwaffer mit natürlichem Drud bagegen enthält biefes felbst bas Arbeitsvermogen als das Produtt von Baffermenge und Gefällshöhe. Die Birfungsweise der Bafferfantenmaschinen selbst ift übrigens bei biesen beiben Betriebsarten wenig verschieden, bei ber Rraftübertragung durch Pregwaffer wird, um die Dimenfionen der Drudrohrleitung und ber Mafchine zu verkleinern, meift mit fehr hoben Breffungen, von funfzig bis gu mebreren hundert Atmosphären gearbeitet; folche Drude tommen bei naturlichen Bafferfräften nicht vor.

Die Anwendung der Bafferfäulenmaschinen in Bergwerten bietet manche Borteile: für Bafferhaltungen verbrängen in neuer Beit die unterirdischen Dafcinen immer mehr Die unbeholfenen, ichweren, obertägigen Geftangemaschinen; lettere geftatten wegen ber fcmeren auf und ab zu bewegenden Maffen nur eine niedrige Subzahl, im gunftigften Falle

acht bis gehn pro Minute. Dieses bedingt bei groker Bafferlieferung große Bumpen und schwere Gestänge und als Folge hiervon viel Blat im Schacht; auch ift die Dampfausnutung folder langfam gehenden Betriebsmaschinen nicht ötonomisch. Die Anwendung unterirdischer Bafferfaulenmaschinen hat gegenüber ben unterirbischen Dampfmaschinen wieber ihre besonderen Borguge; wo natürliches Drudwaffer zur Berfügung fteht, ift ihre Berwendung natürlich von vornherein vorteilhaft. Bei dem Drudwasserbetrieb fällt die lästige Erhipung des Schachtes und Maschinenraumes unter Tage burch bie Dampfrohre fort, mas bei Schächten, die an und für fich icon fehr warm find, von großer Bedeutung ift; die Motoren find fehr einfach und bedürfen fast teiner Wartung, auch fallen die unter Umftanden fehr verwickelten Rohrleitungen für bas Rondensmaffer aus den Dampfcplindern, Cylindermanteln u. f. m. fort. Durch diese Bereinfachungen wird ber Betrieb unterirdischer Wassersaulenmaschinen zuverlässiger und sicherer, was besonders für Bergwerksmaschinen von weittragender Bedeutung ift. Sierbei ift noch ber Umftand zu erwähnen, daß folche Maschinen auch weiter arbeiten und selbst von oben ber in Betrieb geset werden konnen, falls ber Maschinenraum burch irgend einen ungludlichen Bufall unter Baffer tommen wurde. Schließlich arbeiten Bafferfaulenmaschinen mit hohem Nuteffett, und der Betrieb ift also ein otonomifcher.

Sie werden in stehender und liegender Anordnung tonstruiert: die vertitale Aufstellung ift in solchen Källen erforderlich, wo im Schacht felbst stehende Bumpen betrieben werben follen, besonders also 3. B. beim Abteufen von Schächten. Abb. 889 zeigt eine berartige vertifale Bafferfäulenmaschine mit Schachtpumpe von Haniel & Lueg in Duffelborf-Grafenberg. Der Bumpenftiefel hangt birett unter bem Arbeitschlinder; Maschine und Bumpe sind an einem Drahtfeilflaschenzug aufgehängt und mit Gelentröhren an die Drudwafferzuleitung und die Steigrohrleitung angeschloffen.


Die liegenden Bafferfaulenmaschinen werden mit und ohne Schwungrad konstruiert; erstere, die sogenannten rotierenden Maschinen, verdienen ben Borzug, ba bie Stoßwirtung ber einzelnen Rolbenhube beffer ausgeglichen wird, wodurch mehr Sube pro Minute julaffig find und ein gleichmäßiger Bang erzielt wird. Gine größere, breifach getuppelte rotierende Bafferfäulenmaschine für Bafferhaltung ift in Abb. 890 bargestellt. Der hydraulische Motor, welcher burch brei einfach wirfende Plunger von bem Drudwaffer betrieben wird, ift birett mit ber Bumpe auf einem gemeinfamen Rahmen montiert und treibt vermittelft Umführungs= ftangen die drei dahinterliegenden einfach wirkenden Bumpenplunger. Die brei Rraftcylinder werden einzeln gesteuert, ein an der Seite angebrachtes Schwungrad dient zur Erzielung eines gleichmäßigen und ftoffreien Banges. abgebildete Maschine ift von Haniel & Lueg in Duffelborf von Saniel & Lueg in Duffelbort. für die Beche Rheinpreußen bei Ruhrort ausgeführt; sie



Die 889. Vertikale Wafferfanlen-

fteht etwa 450 m tief und wird mit Pregwasser betrieben. Die Pressung des Arbeits= wassers beträgt über Tag 150 Atmosphären, wozu die Höhe der Wassersäule bis zu der genannten Tiefe von 450 m mit 45 Atmosphären hinzukommt, so daß umm in der Maschine der ungeheuere Wasserduck von 195 Atmosphären herrscht. Der selbe würde also bei einer natürlichen Wasserkraft einem Gefälle von 1950 m entsprechen. Die Wassersaulenmaschine arbeitet indessen effektiv nur mit 150 Atmosphären Druck, indem das Preswasser nach der Arbeitsleistung nicht aus den Krastechlindern ausläuft, sondern durch eine besondere Rückleitung wieder auf 450 m höhe bis zu den oberen Prespumpen zurückgedrückt wird, so daß hinter den Arbeitssolben ein Gegendruck von 45 Atmosphären herrscht. Das Preswasser wird also stets wieder benutzt und macht einen Kreislauf. Die Maschine macht 60 Touren pro Minute, md jede einzelne Pumpe fördert pro Minute 2,5 obm Wasser mit einem Mal auf die ganz Höhe von 450 m.

Eine der größten, mahrscheinlich die größte der bisher ausgeführten Bafferfäulenmaschinen ist bei der Königlichen Berginspektion zu Clausthal im harz im



990. Liegende unterirdifche rotierende Wafferfanlenmaschine fur Wafferhaltung in Bergwerken

Betrieb (ausgeführt von Haniel & Lueg, Duffelborf); sie dient zum Betriebe eines Fahrkunstgestänges (s. Bd. V) für 1000 m Schachttiefe und ist 360 m unter Tage aufgestellt. Das Kraftwasser wird von Tage her der Maschine zugeleitet und fließt durch einen Stollen ab.

Eine eigentümliche Wasserkraftmaschine sei hier noch erwähnt, welche beim Ban des Mont Cenis-Tunnels zur Erzeugung von Preßluft für den Betrieb von Gesteinsbohrmaschinen benutt worden ist. Dieselbe gehört im gewöhnlichen Sinne des Wortes und nach der eingangs gegebenen Erklärung nicht zu den eigenklichen Bassersäulenmaschinen, da sie ganz ohm kolben arbeitete. Es wurden nämlich die großen zur Berfüguenmaschinen, da sie ganz ohn kohen Gesällen in der Weise zum Betriebe von Luftsompressoren ausgenutzt, daß man direk die lebendige Krast des fallenden Wassers ohne Umformung benutzte, indem man in einem U-förmigen, ungleichschreligen Rohre in den 25 m langen Schenkel eine Wassersäule herabsalen ließ, wodurch in dem anderen oben gescholossenen 5 m langen Schenkel Luft stoßweise start pasammengeprest wurde. Ein Rückschlaspenist verhinderte daß Zurücktreten der gepreßten Luft, während ein Bentil am tiessten Punkte des Wasserschlaspenschlaspen Schenkel zuch Rohrseitungen in des Tunnel vor Drt zu den von ihr betriebenen Bohrmaschinen geleitet. Sine Steuerung dewirkte in regelmäßigen Zwischen was dissen und Bestießen des Wasserzus und Mestusyen ihre der Russenschlasse, kurbelwelle, sehr einsach in der Anordnung, aber die Schläge sind zu heitig, so daß die Röhren und Dichtungen diesem Brinzip gebaute Wasseren Lankfolger, man zog vielmehr Wassersicht die erste nach diesem Brinzip gebaute Wasseine Leine Rachsolger, man zog vielmehr Wassersüllen wor.

Die Ansungung der Bafferfrafte.

Allgemeines. Ausnutung ber Bafferkrafte des Abeins. Anlagen gu Schafffhaufen. Bafferkraftubertragungs-

In den letten Jahren ist vielfach, nicht nur in den engeren Kreisen der Fachleute, sondern auch in Laienfreisen über die bessere Ausnutzung der Naturfräfte, speziell der natürlichen Wasserkräfte geredet worden, besonders seitdem man Mittel gefunden und verfciebene Systeme ausgebildet hat, Rraft bezw. Arbeit vom Gewinnungsorte auf weite Entfernungen nach ben Berwendungoftellen ju übertragen. Auf Schritt und Tritt begegnete man Projetten über bie Ausnutung von Baffertraften, besonders größeren Bafferfällen, und felbit ernfte Leute und Techniter fprachen von der Ausnutung der angeblich überall, felbst auch in ber nordbeutschen Tiefebene vorhandenen unerschöpflichen, bisher unbenutten Quellen toftenlofer Bafferfrafte, von beren Gewinnung und Ausnuhung ein großer wirtschaftlicher Umschwung erwartet wurde. Solche Erwartungen find indeffen übertrieben; nur unter besonderen Umftanden ift es möglich, biefe "foftenlofen" Baffertrafte wirtschaftlich gunftig auszunugen, und ber wirtschaftliche Erfolg ift boch schließlich für solche Unlagen, wie überhaupt für alle gewerblichen und industriellen Unternehmungen, allein maggebenb. Gbenfowenig wie die ungeheueren, noch nicht gehobenen, in der Erde ruhenden Schate der Steinkohlenlager, konnen die Wasserkrafte kostenlos gewonnen werben, und die Steinfohlen ftellen einen viel größeren Rraftspeicher bar, als alle verwertbaren Bafferfrafte. Bergleichen wir einmal allgemein bie Berhaltniffe zwischen ber Arbeitserzeugung burch Berbrennung von Steinkohlen und durch die Ausnuhung einer Baffertraft und die in beiben Fallen fur eine bestimmte Leiftung ju verwendenben Mengen des Betriebsmittels ober Kraftträgers. 1 kg Steinkohlen enthält etwa 7000 Kalorien Berbrennungswärme, also nach Früherem ein mechanisches Üquivalent von 3 000 000 kgm Arbeit. Wie wir in dem folgenden Kapitel sehen werden, werden hiervon in Dampstessel und Dampfmaschine bei guten größeren Anlagen im Mittel etwa 10% in nutbare Arbeit umgewandelt; es können also aus 1 kg Steinkohlen etwa 300 000 kgm Arbeit gewonnen werben; nimmt man felbft nur 270 000 kgms an, fo erzeugt man durch Berbrennen von 1 kg Steinkohlen 1 Stunde lang $\frac{270\,000}{60.60} = 75$ skgm oder 1 Pferdestärke Arbeitsleiftung. In Turbinen wird die in bem Baffer enthaltene Arbeitstraft etwa mit 75 % ausgenutt; für die Leiftung von 1 Pferdetraft ift also eine Baffermenge pro Setunde Stunde muffen also 72 000 kg Baffer mit 5 m Gefälle zur Berwendung kommen, um diefelbe Leiftung zu erzeugen, wie 1 kg Rohlen. Hieraus konnen allerdings keine Schlusse über ben technischen Wert beider Materialien gezogen werden, aber es geht doch daraus hervor, daß die Steinkohle ein vielmal keicheres Kraftmittel ist als das Wasser. In diesem großen Wärme= und Arbeitsinhalt der Kohlen ist im allgemeinen ihre wirtschaftliche Überlegenheit über alle anderen Kraftmittel begründet, denn hierdurch ist es möglich, mit verhältnismäßig geringeren Mengen, welche überall zu beschaffen find, große Arbeiteleiftungen zu erzeugen. Ferner tann die Menge bes Betriebsmittels jederzeit nach dem Arbeitsbedarfe eingerichtet werden, mahrend bei Baffertraften meift das umgekehrte Berhaltnis ftattfindet; benn folche Fälle, wo die Bassermenge unter allen Umständen in genügender Menge zur Berfügung fteht, find feltene Ausnahmen. Meist ist die Wassermenge und das Gefälle in bestimmten, beschränkten Grenzen gegeben, und die auf die Ausnutung der Basserkraft basierende zu errichtende Anlage muß betreffs ihrer erforderlichen Arbeitsgröße nach der Größe der Baffertraft eingerichtet werden. Nicht felten tommt es vor, daß Baffertrafte, die mit großen Unlagetoften ausgenut werden, doch in Beiten von Baffermangel die erforderliche Arbeitstraft nicht leisten können, und daß noch besondere Dampfmaschinen aufgestellt werben muffen, die einen Teil des Betriebes übernehmen. Letteres ift nun feineswegs unter allen Umftanden wirtschaftlich unvorteilhaft; es ist fogar meist richtiger, bon bornherein die Wassertraftanlage so zu gestalten, daß sie mit voller Sicherheit während des

größten Teiles bes Jahres mit voller Leiftung arbeiten tann, und bie fehlenbe Leiftung ober auch zeitweise besonders großen Rraftbebarf burch Dampfmafchinen zu beden Anderseits ist indessen die große Bedeutung der Ausnuhung der Wasserkräfte in technischer wie wirtschaftlicher Sinfict nicht zu verkennen und zu unterschätzen. Schon die fleinen und mittleren Wassertraftbetriebe — sei es mit Basserradern oder Turbinen — für Rablund Sagemühlen, sowie Solsichleifereien in abgelegenen Begenden ohne Großinduftrie und ohne gute Gifenbahnverbindung, besonders g. B. in malbreichen Bebirgsgegenden, haben ihre wirtschaftliche Bedeutung, da fie bem Dampfbetriebe wegen ber zu hoben Kosten ber Kohlen überlegen sind. Aber auch für die Kraftverspraung ber Großindustrie und in neuerer Zeit mittels ber verschiedenen Methoden ber Kraftübertragung und Kraftverteilung auch für die Berforgung mehrerer Fabriten ober ganger Induftriebegirte mit mechanischer Arbeitstraft konnen in manchen Fallen Bafferfrafte febr porteilhaft ausgenutt werden; nur barf nicht von vornherein jede große Baffertraft gur vorteilhaften Kraftgewinnung geeignet gehalten werden. Es tann hierbei tein Urteil im allgemeinen ausgesprochen werden; vielmehr find die besonderen Berhaltniffe in jedem einzelnen Falle maßgebend. Die erste Borbedingung für den Erfolg einer großen Waffertraftanlage ift natürlich, daß die gewonnene Rraft auch fichere und vorteilhafte Berwendung findet, daß alfo Rraftbedarf für Industrie vorhanden ift, oder bag mit Buverficht erwartet werden tann, burch bie Schaffung ber Baffertraftanlage und Darbietung von mechanischer Arbeit unter gunftigen Bedingungen werbe balb eine neue Induftrie erwachfen; auf biefer Borausjehung ift g. B. Die noch weiterhin besprochene grofartige Bafferfraftanlage an Rheinfelden geplant und ausgeführt worden. Dann muß die Beichaffenheit ber Bafferfraft bezüglich ihrer Lage, ihrer Gefällshöhe und Baffermenge, sowie der Schwantungen ber letteren fo fein, bag bie Gewinnung ber Rraft in technifcher Begiehung nicht ju große Schwierigkeiten bietet, die Anlagetoften alfo nicht unverhaltniemäßig groß werden, und daß mit Sicherheit dauernd die Waffermenge genugt, um bie Unlage wenigftene annahernd voll zu betreiben. Schlieglich ift ftete bas Berhaltnis ber Geftehungetoften ber aus ber Baffertraft gewonnenen Arbeit zu ben Roften ber Dampftraft, alfo besonder der Breis der Rohlen entscheidend.

Einige Beispiele von Wasserkraftausnuhungen sind schon früher mitgeteilt worden; es seien hier noch verschiedene größere und besonders interessante Anlagen besprochen. Schon seit längerer Zeit haben die gewaltigen, fast unerschöpflichen Kräfte, die der Rhein besonders in seinem Oberlause, ehe er bei Basel die nördliche Richtung einnimmt, besitht, die Ausmerksamkeit von Technikern und Industriellen auf sich gelenkt. Es kommen dabei in Betracht die Rheinkräfte von Reichenau bis Basel. Die Gefällsverhältnise in der oberen Strede, dis zur Einmündung in den Bodensee, sind sehr günstig und werden auch von kleineren Werken zum Teil ausgenutzt, aber die Wassermenge ist noch ziemlich klein und sehr schwankend. Für große Anlagen kommt eigentlich erst die Strede von Schaffhausen ab in Betracht.

Schaffhausen hat eine ber bedeutenbsten Wasserwerksanlagen, welche das Borbid für manche andere spätere Werke geworden ist; die Kraftanlage wird von den Stromschnellen oberhalb der schon erwähnten, beim eigenklichen "Rheinfall von Schaffhausen" liegenden großen Aluminiumfabrik Neuhausen betrieben. Schaffhausen hatte die gegen Ende der fünfziger Jahre eine sehr geringe Industrie und gar keine Großindustrie. Bis zum Jahre 1851 dienten nur eine Anzahl unterschlächtige Wasserräder als Motoren, welche an zwei Kanälen aufgestellt waren, und von denen noch heute einige übrig geblieben sind. Diese Käder genügten aber den Ansprüchen nicht mehr, und besonders in dem Winter 1857/58 konnten wegen sehr niedrigen Wasserstandes die sämtlichen davon abhängigen an den beiden Betriebskanälen liegenden kleinen Fabrikanlagen und Gewerbebetriebe nur mit sehr verminderten Kräften arbeiten, einige mußten den Betrieb ganz einstellen. In direkter Nähe aber besand sich die gewaltige Kraftquelle der Stromschnellen des Rheins oberhalb des Wassersales: auf eine nicht bedeutende Länge konnte ein beträchtliches Gefälle gewonnen werden; die Wassermenge des Rheins ist hier schon sehr groß, und ein beträchtliches Ubnehmen derselben in der trodenen Jahreszeit ist ausge-

schafshausen zu leiten; ein sehr gewagtes Unternehmen, denn größere Kraftübertragungen auf Schaffennen, denn größere Kraftübertragungen auf Mattender Belant, biefe Kraft nutbau zu machen und nach Schaffhausen zu leiten; ein sehr gewagtes Unternehmen, denn größere Kraftübertragungen auf solche Echafftrung waren damals noch underdannt.

Einem schlichten Schaffhausener Bürger, dem Uhrmacher Heinrich Moser, gebührt in erster Linie das Verdienst, die Ausführung des großartigen Werkes mit Überwindung vieler Schwierigkeiten durchgesetzt au haben; er selbst hat die Wasserbauten im Rhein entworfen und geleitet.


Duer durch den Rhein ist ein Wehr gebaut, welches das Wasser aufstaut; am linken Rheinuser ist in das Strombett hinein ein Turbinenhaus gebaut, in dem drei große Turbinen von je 200—250 Pferdestärken stehen. Um einen möglichst niedrigen Unterwassersjegel zu erhalten, ist von dem Turbinenhause ein Kanal ausgeführt, der dis zum Unterwasser reicht, so daß das volle Gefälle vom Turbinenhause dis zum Unterwasser noch mit nuzdar gemacht wird. Bon der im Turbinenhause gewonnenen Krast wird ein Teil, etwa 200 Pferdestärken, durch eine Wellenleitung direkt nach einer naheliegenden Fadrit am linken Rheinuser abgegeben; die übrige Arbeit wird durch zwei Drahtseiltriebe über den Rhein nach Schafshausen geleitet und hier mittels zahlreicher Stationen in der Stadt verteilt. Diese alte Anlage ist jest 30 Jahre in Betrieb, und durch dieselbe ist Schafshausen aus einem stillen Landstädichen zu einer bedeutenden Industriestadt ausgewachsen. Der direkte sinanzielle Erfolg der Anlage erscheint zwar auf den ersten Blick nicht glänzend, indem in den ersten Jahren keine und später nur eine bescheidene Rente erztelt wurde; berücksichtigt man aber den Ausschung, welchen die Stadt durch die Wasserwerksanlage genommen hat, so muß die Kapitalanlage als eine vorzügliche bezeichnet werden.

Unterhalb des alten Turbinenhauses ist 1891 von der Wasserwerksgesellschaft eine neue, größere Anlage zur Ergänzung der vorhandenen angelegt worden mit fünf Turbinen von je 300 Pferdestärken; zwei derselben sind von Joh. J. Rieter in Winterthur nach System Jonval ausgeführt; wegen des veränderlichen Wasserstandes zu verschiedenen Jahreszeiten sind dieselben als Doppelkranzturbinen mit 3,40 m ängerem und 1,80 m innerem Schauselkranzdurchmesser konstruiert, von denen bei niederem Wasserstand der äußere Kranz allein, bei hohem beide in Wirksamkeit treten. Die Turbinen arbeiten mit Sauggefälle und machen 46 Umdrehungen pro Winute. Sie betreiben zwei Dynamomaschinen, durch welche mittels 630 voltigen Stromes 565 Pferdestärken nach einer 740 m vom Turbinenhause entfernten Kammgarnspinnerei in Schafshausen übertragen werden, die früher durch die alte Drahtseiltransmission betrieben wurde. Die drei anderen Turbinen sind ganz ähnlicher Konstruktion, mit derselben Leistung und Umdrehungszahl. Zwei derselben betreiben die Dynamomaschinen einer neuen, direkt an das Turbinenhaus angebauten Aluminiumsabrik der schon erwähnten Aluminiumindustrie-Aktiengesellschaft in Reuhausen.

Eine noch viel großartigere Anlage zur Ausnutzung der Wasserkräfte des Rheines ist weiter unterhalb bei den Stromschnellen von Rheinfelden seit dem Frühjahr 1895 in der Ausssührung begriffen. Hier führt nach der Einmündung der wassereichen Aare der Rhein schon bedeutende Wassermengen, welche im Mittel über 350 obm pro Setunde betragen und auch ziemlich konstant sind. Rheinfelden liegt etwa 15 km östlich von Basel an der linken Seite des Rheins, der auf dieser Strecke die Grenze zwischen Baden und der Schweiz dilbet. Die Berhältnisse sind hier für eine Krastanlage in großem Stile außerordentlich günstig. Zu der genannten bedeutenden Wassermenge kommt ein erheb-liches Gefälle, welches in drei Stromschnellen auf eine Länge von etwa $2^{1/2}$ km $6^{1/2}$ dis $7^{1/2}$ m beträgt. Der Plan, die Wasserkräfte des Rheines hier der Industrie dienstdar zu machen, war schon Ende der achtziger Jahre ausgetaucht, und zwar hatte man zuerst hierbei nicht die Verwendung der Elektrizität im Sinne. Dann trat die große schweizerische

Waschinenfabrik Derlikon dem Plane näher; es drang der Gedanke durch, hier eine große Anlage zur elektrischen Kraftübertragung durchzusühren, und im Jahre 1889 bildeten diese Firma und Escher. Wyß & Co. in Jürich, Zichokke & Co. in Narau und die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin eine Vorbereitungsgesellschaft für die Weitersührung dieses großen Unternehmens. Der Entwurf wurde aufgestellt und auch die Konzession der schweizerischen und badischen Regierung erworden. Aber die Finanzierung des Unternehmens machte große Schwierigkeiten. Endlich gelang es der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft im Jahre 1894 eine deutsche Gesellschaft zur Ausbringung des erforderlichen Kapitals zu bilden, und nach Beseitigung der letzen Konzessionsschwierigkeiten konnte im April 1895 mit der Ausführung der Arbeiten begonnen werden.

Quer zur Stromrichtung ist ein Wehr durch ben Rhein gebaut worben mit einem Durchfluß von 20 m Breite, bessen Sohle 1,35 m unter ber Wehrkrone liegt, und der fiets



891. Enrbine der Wafferkraftanlage in Abeinfelden.

offen gehalten werben foll, um der Alokerei zu dienen und die nach der Ronzession felbst beim niebrigften Basserstande dem Rheim zu belaffenbe Baffermenge von 50 cbm pro Sefunde abzuführen. Das Wehr erhalt eine Rronenbreite von 2 m; es wird in Beton ober Bruchfteinen auf bem festen natürlichen Felsen errichtet. An dasfelbe schließt sich die Mauer des Oberwasserkanals an; derfelbe erhält eine Breite von 50 m und führt langs des Stromes nach dem auf ber rechten Rheinseite gelegenen Turbinenhaufe; dicht bei letterem befinden fich fünf Schüten und eine Schleuse. Das Motorenhaus besteht aus 20 Ram mern für je eine Turbine, welche famtlich von vornherein zur Aufftellung ge-

langen. Es kommen Francis-Turbinen, also Druckturbinen mit äußerer radialer Beausschlagung, und zwar als Bollturbinen konstruiert, von Escher, Wyß & Co. zur Anwendung, welche zum Teil 55, zum Teil 68 Umdrehungen in der Minute machen und bei voller Wassermenge 840 Pferdestärken leisten. Besondere Schwierigkeiten sür die Konstruktion machte der Umstand, daß das Gefälle, sowie auch die Wassermenge sehr verschieden ist, indem bei Hochwasser der Unterspiegel steigt, is daß nur $2^1/_2$ —3 m Gefälle übrig bleibt, während bei Niedrigwasser das Gefälle 5 m betragen wird; die Wassermengen schwanken hierbei zwischen 25 und 17 cbm pro Sekunde. Die Turbinen sind mit je zwei gleichen Kädern von 2350 mm Durchmesser und 1240 mm Höhe versehen worden, und jedes der Käder hat 4 übereinanderliegende Kränze, von denen 2 nach oben, 2 nach unten ausgießen. Abb. 891 ist ein Bertikalschnitt durch diese großen Turbinen. Aus demselben ist zu ersehen, wie das Wasser aus den beiden untersten und den beiden obersten Kränzen nach unten bezw. nach oben und aus den vier mittleren Kränzen — den beiden oberen des unteren Rades und den unteren des oberen Rades — aus der Witte in den gemeinschaftsichen Ablauskanglgeleitet

wird. Für die Regulierung sind von Hand zu bedienende Ringschieber, sowie selbstthätige hydraulische Reguliervorrichtungen vorgesehen. Der Betrieb soll in der Weise geregelt werden, daß bei hohem Gefälle nur die untere Turbine arbeitet, also von dem Zusluß-wasser beausschlagt wird; wenn die Wassermenge größer wird, womit, wie oben erwähnt, eine Berringerung des Gefälles verbunden ist, dann werden zunächst die beiden unteren Aränze der obsren Turbine und bei weiterer Abnahme des Gefälles auch die oberen Kränze geössnet, so daß bei der maximalen Wassermenge alle 8 Radtränze beausschlagt werden. Die Turbinenräder sitzen auf einer Stahlwelle, welche durch eine Zwischenwelle direkt mit den Dynamomaschinen gekuppelt sind; letztere liegen also horizontal und lausen mit 55 bzw. 68 Umdrehungen pro Minute.

Besonders sorgfältiges Studium ift auf die Bahl des Stromspftems und der Berteilungsanlage für die mittels der Wasserkraft erzeugte elektrische Energie verwandt worben; bas gange Bert ift von vornherein unter bem Gesichtspuntte ber Kraftverteilung an zahlreiche große und fleine Ronsumenten innerhalb eines Berforgungsgebietes von etwa 20 km um Rheinfelden herum projektiert worden. Es muß also eine bedeutende Menge eleftrische Energie auf bedeutende Entfernungen mit möglichst geringen Berluften burch ein rationell angeordnetes Leitungssuftem verteilt werben, und zwar fur Beleuchtung und besonders für Kraftzwede sowie elektrochemische Betriebe, welche fich bereits in ber Nachbarschaft des Turbinenhauses angesiedelt haben: dabei mußte die völlige Unabhängigkeit der einzelnen Berbrauchsstellen voneinander gewährleistet werden. Als Stromspftem ift unter Berudfichtigung aller biefer Unforberungen für bie Licht- und Rraftverforgung mehrphafiger Bechselftrom ober Drehftrom, für bie eleftrochemischen Zwede Gleichstrom von geringer Spannung gewählt worden, der für biefe Betriebe erforderlich ift. Bon ben 20 Turbinen bienen 10 jum Untrieb der Drehftrombynamomaschinen mit 6800 Bolt Spannung; jebe leiftet mit 840 Bferbeftarten 580 Kilowatt, wobei ber Birtungegrab 92% beträgt. Die anderen 10 Turbinen find mit Gleichstrombnnamos bireft getuppelt, bie bei ber gleichen Leiftung Strom von 90 und von 130 Bolt liefern. Die mittlere jährliche Leistung ber Wasserkraftanlage an den Turbinen beträgt 15 000 effektive Pferbeftärken, welche bei ungünstigstem Wasserstande bis auf 12000 Pferdestärken herabsinken tann. Es können alfo im allgemeinen von den 20 Maschinen 18 den Betrieb vollständig aufrecht erhalten, wobei zwei in Reserve bleiben. Die Fernleitung bes Drehftromes erfolgt zunächst mit der ursprünglichen Spannung der Dynamos, also 6800 Bolt mittels Speiseleitungen. Für bieselben werden mit startem Gisenband armierte und mit Bleimantel versehene Rabel benutt, welche den Strom nach neun Speisepunkten führen. Bon hier aus geht der Strom in die Hochspannungs-Berteilungsleitung, welche aus oberirbischen Rupferleitungen besteht und ben Strom mit ber genannten Spannung zunächst nach Transformatorenstationen leitet, welche nach Möglichkeit in die Schwerpuntte einzelner Ronfumgebiete gelegt werden. hier wird der Strom auf die Berbrauchsspannung herabtransformiert, und es gehen von hier aus die sekundären Bersorgungsnehe aus und zwar für die Lichtverforgung mit 220 Bolt, für Kraftzwecke mit 500 Bolt Spannung. Für einen fpateren weiteren Ausbau bes gangen Bertes über ben bargeftellten Rahmen hinaus ist die Ausnutzung eines zweiten, bei diesem Bau nicht einbezogenen Gefälles des Rheines von 2,5 m ins Auge gefaßt, welches von der jest in Ausführung begriffenen Motorenanlage bis zur Rheinbrude bei Rheinfelben gewonnen werben tann, aus welchem noch weitere 7000 Bferbeftarten zur Berfügung fteben. Die Anlage foll im Jahre 1898 in Betrieb gesett werden.

Die Kraftübertragungswerte Rheinfelben stellen sich nach obigem als eine Leistung ber Ingenieurkunft auf dem Gebiete der Berwertung von Wasserkäften dar, wie sie ebenso großartig wohl nur am Niagara in Nordamerika ausgeführt ist. Die Aussichten für den wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Unternehmens sind die günstigsten.

Wenn jest auch noch die Industrie des Oberrheins ein still beschauliches Dasein pflegt, weil ihr der moderne Lebensnerv, die Rohle, fehlt, so kann sie doch bald in der Nähe von Rheinfelden, um ein natürliches Gravitationszentrum herum, in die lebhafte Bewegung der Weltindustrie mit hineingezogen werden. An die Stelle

der Rohle tritt das modernste Kraftelement, die Glektrizität, die der neueren Industri frische Kräfte leiht.

Bu den bedeutenoften neueren Schöpfungen jur Ausnutung von Baffertraften gehören noch die Anlagen des Gleftrigitatswertes zu Tivoli bei Rom. Bei bem icon im bem Altertume wegen seiner Naturschönheiten befannten Tivoli, in der Campagia Romana, 28 km von Rom entfernt, befinden fich mehrere ebenso prachtige wie machige Bafferfälle, Die ichon feit langerer Beit als Energiequelle für einzelne fleinen Industrieanlagen bienen und auch seit 1887 ein fleines Elettrigitätswert ber Stadt Tiwil betreiben. Hier führte die "Societa per le forze idrauliche ad usi industriali" IIIlagen gur Ausnuhung ber Baffertrafte im großen Dafftabe aus; bie Gefellichaft bracht aber ihr weitausichauendes Projekt, von hier aus die Stadt Rom mit Rraft und elettrifdem Licht zu verforgen, nicht zur Berwirklichung. Dies gelang erft ber Beleuchtungs gesellichaft ber Stadt Rom. Die Unlage murbe von der Aftiengesellschaft Bang & Co. in Budapeft, einer der größten europäischen Firmen des Maschinenbaues und speziell der Elettrotechnit, fertiggestellt. Die gunächst nur gur Balfte ausgenutte Baffertraft bat eine Baffermenge von 3,75 cbm pro Sefunde mit 110 m Gefalle; von letterem werden die oberften 10 m für andere Zwede gebraucht. Das Baffer wird burch ein auf einem altrömischen Biabuft angelegtes Gerinne einem Turme jugeführt, in welchem ein 40 m hohes Standrohr von 1,60 m Durchmeffer aufgestellt ift; von bem unteren Ende befelben wird bas Baffer burch eine Leitung nach bem Mafchinenhaufe geleitet. Sier find brei Gruppen Turbinen von je zwei großen zu 330 Bferbeftarten und einer gu 50 Bjerbe stärken Leiftung aufgestellt, jo daß die gesamte Turbinenkraft 2040 Bferdestärken betrigt Es find Girard-Bartialturbinen, von Gang & Co. gebaut; die großen haben feche Ginläufe und Drehichieber, die kleinen einen Ginlauf und Droffelklappe; erftere laufen mit 170, lettere mit 375 Umdrehungen pro Minute. Jede Turbine ist mit einem ielbithätigen Regulator, System Ganz & Co. versehen, ber bie Umdrehungsgeschwindigkei burch Regulierung bes Baffergufluffes mit berfelben Genauigkeit konftant erhalt, wie bei Dampfmaschinen. Der Wasserablauf aller Turbinen geschieht unterirbisch. ber feche großen Turbinen betreibt eine direft mit ber hauptwelle gefuppelte Becielftrombynamomafchine mit einer Leiftungsfähigfeit von 200 000 Batt bei 5100 Bott Spannung; die kleinen Turbinen dienen gum Betriebe der Gleichstrom = Erregerdynamo maschinen.

Hervorzuheben von deutschen Wasserkraftanlagen ist noch die zu Lauffen am Redar. Bei der Regulierung des oberen Redar 1885—1888 wurde, um die hohen Kosten einigermaßen zu beden, eine Anlage geschassen, die die Ausnuhung des dei Laussen Kosten enisternaßen zu beden, eine Anlage geschassen, die derfügere Wasserwenge beträgt im Mittel 40 chm pro Setnuk mit 3,8 m Gesälle. Dasselbe wird durch fünf Turbinen von je 300 Pierbestärken Leikung ausgenutz; es sind Kombinationsturbinen von der Maschinensabrik Geislingen in Geislingen: der äußere Schauselkranz ist als Reaktionsturbine nach System Jonval, der innere als Aktionsturdine konstruiert. Jeder der beiden Kränze arbeitet mit der halben Ausschlagunskermenge und leistet 150 Pserdestärken; der innere Schauselkranz ist mit Schieberregulierung ausgerüstet, durch welche die Wassermenge im Betriede, je nach dem zeitweiligen Kraisebedarfe oder der disponiblen Wassermenge auf 0—4000 l eingestellt werden kann, jo die alle fünf Turbinen mit der halben bis zur normalen Wassermenge, also mit 20—40 skod arbeiten können. Die Turbinen versorgen eine Zementsabrik mit der ersorderlichen Betriedskrait, und eine berselben betreibt eine Ohnamomaschine zur Energieübertragung und elektrischen Beleuchtung der benachbarten Stadt Heilbronn, eine kleinere Turbine versorgt die Fabrik und die Stadt Laussen mit elektrischem Licht. Die jeht zur Lichtversorgung dienende große Raschine bei der Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt 1891 als Krimärmaschine sür die bekannte großartige Krastsernleitung auf 180 km von Laussen nach Frankfurt.

Um einen ungefähren Begriff über die ungeheuere Größe ber natürlichen Bafferfrafte zu geben, mögen hier noch kurze Zahlenangaben über die Ergebnisse einiger Untersuchungen und Berechnungen gegeben werben.

Nach Professor Reuleaux beträgt die Arbeitskraft des Rheines vom Bodeniee bis zum Meere rund 600 000 Pferdestärken; diejenige des Riagara in der kurzen Strede der Stromschnellen und des großen Wassersalles etwa 12½ Millionen Pferdestärken: dieses Gefälle enthält so viel Energie, wie etwa die Hälfte aller Dampfmaschinen der

Belt! Wie groß die natürlichen Basserkräfte allein in der Schweiz sind, zeigt ein Bericht bes schweizerischen Ingenieurs Lauterburg; nach demselben sind im ganzen 354 Basserläuse mit zusammen rund 4½ Millionen Pferdestärten Leistung vorhanden; technisch ausnuthar zur Kraftgewinnung sind von denselben allerdings nur etwa 620 000 Pferdetärken; aus denselben würden sich also nach Abzug von 50% Berluste in Turbinen und Kraftübertragung rund 300 000 Pferdeskärken nuthar gewinnen lassen.

Nordamerika besitt, auch abgesehen von den so viel besprochenen Niagarafällen, außerorbentlich viele und große Baffertrafte, welche jum Teil in fehr großem Maßstabe inbuftriell ausgenutt werben. Nach amtlichen Erhebungen und Busammenftellungen aus bem Jahre 1880 beträgt die gesamte Arbeiteleiftung der Bafferträfte in den Bereinigten Staaten nabezu 200 Millionen Pferbeftarten. 3m genannten Jahre murben hiervon burch 55 400 hybraulische Motoren 1 225 400 Bferbeftarten ausgenutt; Dies entspricht nur 0,6 % der disponiblen Bafferträfte, hingegen etwa 36 % ber gesamten in den Bereinigten Staaten durch Maschinen erzeugten mechanischen Arbeit. Besonders großartig find die Baffertraftanlagen bei ber bebeutenbften Mühlenftabt ber Bereinigten Staaten Minneapolis, die ihr Entstehen und ihre Blüte der Ausnutzung der Baffertrafte bes Missififppi verbankt, welcher birekt ben großen Mahl- und Sagemuhlen zu beiben Seiten bes St. Anthony-Falles fowie burch große Obermaffer=Ruflufftollen und Untermaffer-Whilufigraben auch entfernt liegenden Werken etwa 18000 Pferdestärken liefert. ahnlicher Beise werden an mehreren Stellen die Basserkräfte des Merrimac River ausgenutt, durch Berteilung von Aufschlagwaffer und Schaffung von Gefälle; so in Lowell mit etwa 10 000, in Manchester mit 17 000 und in Lawrence mit 10 000 Pferbestärken. Sehr bedeutend und großartig find auch die Baffertraftanlagen bei Holpote, wo etwa 60 Berte mit 21 000 Pferbestärten aus dem Connecticut River verforgt werben.

Pie Pampfmaschinen und Pampfkessel, Lokomobilen, Pampfturbinen, Aaphibadampfmaschinen.

Befdictlide und tequifche Entwidelung ber Dampfmafdinen.

Sinleitung. Altere angebliche Vorlaufer der Dampsmaschinen. Beginn der wirklichen Entwickelung. Fapins erfte Rolbendampsmaschine. Saverys Nampspumpe. Aewcomens atmosphärische Nampsmaschine. James Gatt. Erfindung des Kondensators und der doppellwirkenden Nampsmaschine. Goolfs Maschine. Seitere Vervolkkommungen. Verbunddampsmaschine. Sinführung der Nampsmaschinen in Neutschland. Entwickelung in der neueren Beit.

In ben Beftrebungen gur Beschaffung nupbarer mechanischer Arbeitetraft hat ben weitaus größten und weittragenoften Erfolg die Erfindung bezw. praktische Ausgestaltung ber Dampfmaschinen gehabt. Der Ginflug ber Dampfmaschinen auf die Industrie ift ein außerorbentlicher, nur burch fie ift bie ungeheure induftrielle Entwidelung ber letten hundert Jahre möglich gewesen; ja man tann fagen, daß eine eigentliche Industrie in der üblichen Bedeutung bes Bortes erft durch die Dampfmaschine geschaffen worden ift. Dit Silfe ber Dampftraft forbern wir aus bem Innern ber Erbe ihre Schape ans Tageslicht, verwandeln wir bas geschmolzene Metall in unendlich verschiedene Formen. Der Dampf beschafft das Material und formt es zu den meisten unserer Werkzeuge und Geräte; er baut die Dampfschiffe, die Lokomotiven und Eisenbahnwagen, sowie ihre eisernen Schienenwege und gibt ihnen nach der Geburt der toten Gebilbe bas Leben, die Betriebetraft; er mahlt das Korn zu dem Brot, das wir effen; er spinnt und webt die Bolle und Baumwolle zu unferer Bekleidung. Taufende von Rädern werden durch den Dampf jahraus jahrein in Bewegung gefest; jebes berfelben enthalt in feiner Bewegung foviel Gewalt, um mit einem Schlage Menschen zu germalmen, doch ift biese gewaltige Rraft so gefeffelt und geleitet, bag eine Rinderhand im ftande ift, fie burch Drehung eines Bentiles gu hemmen. Benn es burch bie Erfindung ber Buchdrudertunft möglich murbe, erfolgreich gegen Unwiffenheit und Aberglauben anzufämpfen, Die Schape ber Bilbung und Renntniffe von ben engen Gelehrtenfreisen in die breiten Maffen bes Boltes zu tragen, fo find wir durch die Erfindung ber Dampfmaschine in ben Stand gesett, die hindernisse gu überwinden, welche früher wegen Mangel an großer, nüglich verwendbarer mechanischen Kraft dem Menschen unübersteialiche Schranken entgegenzustellen schienen.

Betrachten wir eine Dampsmaschine, so sehen wir, wie sich spielend die Kolbenstange in gleichmäßigem Tatte ruhig auf- und abbewegt und eine Kurbel dreht; ein Schwungrad läuft scheinbar müßig mit herum. Alles Triebwert erhält seine Bewegung von einer Hauptwelle; durch Räder und Getriebe, Riemen und Wellen wird die Kraft fortgeleitt und überall hin verteilt, wo man sie braucht, oft auf weite Entfernungen, in Rebengebäude, hinauf und hinab. Wenn wir fragen, mit wie viel Pferdestärken die Raschine arbeite, so hören wir bei kleineren Fabriken wohl 10, 20, 30, in größeren Werken oder bei Lofomotiven hundert ober mehrere hundert, bei Schiffsmaschinen für die modernen großen Schnelldampfer oder Kriegsschiffe sogar Zehntausende! Und diese enormen, kaum vorstellbaren Krastleistungen scheinen auf die einsachste Weise aus zwei Mitteln zu enspringen: Kohle und Wasser. Das Wasser verdampst, und der Dampf drückt einen Kolben vor sich her; das ist das einsache Mittel zur Erreichung so großer Erfolge. Wie wir aber sehen werden, war es nicht so leicht, diese einsachen Mittel zu sinden, hat es zweitausend Jahre menschlicher Geistesarbeit bedurft, ehe es gelang, die Wärme mittels des Wasserdampses dem Menschen zur Krasterzeugung dienstdar zur machen.

Über die Erfindung der wichtigften der Kraftmaschinen find noch in weiten Rreisen vielfach irrige Anfichten verbreitet. Man hort häufig ben Sat, die Dampfmafdine fei 1769 von James Watt erfunden; bas ift aber burchaus nicht gutreffend. Bie bie meiften wichtigeren Erfindungen ift auch biejenige ber Dampfmafchine feinesmegs einem einzelnen zu verbanten, fie ift nicht fertig bem Genie eines einzigen bedeutenben Mannes entsprungen wie Minerva aus bem Saupte bes Beus. Die Erfindung ift vielmehr fcrittweise erfolgt. Bor einigen Rahren hat ber befannte hervorragende beutiche Kachmann Professor Reuleaux in einer Schrift, "Rurggefaßte Geschichte ber Dampfmafchine", in portrefflicher Beife bie Entwidelung ber Erfindung bis auf ihre alteften Anfange perfolet und dargelegt, daß die Welt die Dampfmafchine feineswegs einem oder menigen Engländern verbante, mas die englische Ration gern beanspruchen möchte; bag vielmehr die gemeinsamen Arbeiten von Stalienern, Frangofen, Deutschen und Englandern nötig maren, um zu der Wattschen Dampfmaschine zu gelangen. Watt hat feine Arbeiten auf ben-jenigen anderer Männer aufgebaut, welche später in Bergessenheit geraten find; fein Berbienft wird hierdurch indeffen nicht verkleinert, benn es bleibt ihm allein unbebingt ber Ruhm, die Dampfmaschine fo ausgebildet zu haben, daß fie praktisch brauchbar murbe, und bas Borbild für die großartige fpatere weitere Entwidelung geschaffen zu haben.

Die folgenden Darlegungen und Abbildungen sind zum Teil der genannten Schrift bes Brofessors Reuleaux entnommen.


Die Dampfmaschine beruht auf bem Arbeitsvermögen bes Bafferbampfes: biefelbe Arbeitstraft zeigt fich im täglichen Leben schon beim Rochen von Baffer in einem Topie, und die geschäftige Legendenbilbung, welche ohne Rudficht auf geschichtliche Bahrheit bedeutende Thaten oder Erfindungen mit bem Schmude symbolischer Sage zu umgeben liebt, hat die Erfindung Batte felbit an die Betrachtung eines Bafferteffels gefnupit. Batt foll burch die einem jeden bekannte Beobachtung, daß ber Dedel eines folden periodifch von dem entwidelten Bafferdampfe gehoben wird, die erfte 3bee gu feiner Erfindung gefaßt haben. Diese Rraftaugerung des Bafferdampfes ift ficherlich ichon in ben altesten Beiten befannt gewesen, und man hat fie auch schon febr fruh gewiffen 3weden bienftbar zu machen gefucht. Die altefte Unwendung wird Archimedes zugefdrieben, bet eine Dampftanone, ben "Erzbonnerer" erfunden haben foll, aus welcher burch gespannten Wasserbampf eine Kugel aus einem Rohre geschleudert wurde, doch sind die Nachrichten hierüber zweifelhafter Ratur. Es ift inbeffen burch bie uns erhaltenen brei Bucher bes Beron von Merandrien "Bon dem Luftigen" erwiesen, daß die Alten von der Spanntraft bes Wasserdampses schon einige Renntnisse besaßen. In benselben murden 3 B. mechanische Figurenwerte beschrieben, die durch erhipte Luft oder Wasserdampf bewegt wurden. Befannter ift die Beronsche Drehfugel geworben, eine hohle Metalltugel, welche swifchen zwei Bapfen brebbar ift und zwei in berfelben Richtung gebogene enge Robren

trägt; wenn aus diesen Dampf ausströmt, dreht sich die Rugel in der der Dampfausströmung entgegengeseten Richtung, ähnlich wie das früher beschriebene Segnersche Basservad. Diese und ähnliche Apparate waren indessen nur Spielereien, sie können als Borläuser der Maschinen zur praktischen Rutbarmachung der Dampskraft für Arbeitsleistung nicht gelten. Dasselbe gilt von einem später ersundenen Gerät, dem Üolusball, den Bitruv (um Christi Geburt) beschreibt, eine hohle Metallugel mit seiner Öffnung, durch welche Basser eingesogen wird, nachdem die Luft im Innern durch Erwärmen vorher verdünnt worden ist, und aus welcher nach erneuter Erhizung Basserdamps ausgeblasen wird. Der Äolusball blieb in der Folgezeit und durch das ganze Mittelalter ein beliebtes Kabinetistück der Gelehrten, die seine Birkung mit Borliebe als einen Beweis des Krastauswandes vorsührten, mit welchem die Natur jede Umwandlung eines Elementes in ein anderes begleite.

Fast zwei Jahrtausende hindurch, bis ins 17. Jahrhundert hinein, ist kein Fortschritt in der Benutzung der Dampstraft zu verzeichnen; man hatte eine ganz falsche Auffassung von der Natur des Wasserbampses, indem man über die alte überlieferte Ansicht nicht hinaus kam, daß derselbe Luft sei, die durch Feuer aus dem Wasser erzeugt werde.

Es muffen hier aber boch einige Ramen erwähnt werben, an welche fpater burch eine Reihe von Fabeln bie Erfindung ber Dampfmaschinen geknüpft worden ift. Der spanische Schiffstapitan Blasco de Garah soll nach spanischen Beröffentlichungen ichon im Jahre 1548 eine Dampfmaschine gebaut und mit berfelben sogar ein Schiff betrieben haben. Genaue und unparteissche Quellenfuben eines spanischen Geschichtsforschers haben aber in den letten

ermiefen, Rabren bak bieje fruberen Berichte gang unhaltbar find. In den fraglichen Schriftftuden, auf benen fie beruhen follten, ift von ber ober einer Dampftraft Anwendung berfelben gar teine Rebe; Blasco de Garah hat nur Berfuche gemacht, Schiffe mittels Schaufelraber fortzubewegen, bie burch Rurbeln von Menichenhanden umgetrieben murden.



892. Brancas Dampftad.

Johann Branca, ber als Erbauer der Kirche zu Loretto befannt geworden ift, läßt in seinem Buche "die Maschinen" (1629) den Tampf aus einem Kolusball gegen ein horizontales Schaufelrädden blasen (f. Abb. 892) und durch letzteres ein kleines Stampswert sür eine Apotheke betreiben. Auch hier seizlt die Erkenntnis des Westeres ein kleines Stampswert sin liegt der Gedanfe der Berwandlung von Wasser in Wind durch Wärme zu Grunde. Ganz besonders sind die Franzosen bemüht gewesen, die Spese der Ersindung der Dampsmaschine für ihre Nation allein in Anspruch zu nehmen, indem sie dieselbe Salomon de Caus zuschrieben, an dessen Ramen sich auch noch andere geschickstliche Irtümer knüpsen. Nach französischen Verschlichungen auf Grund angeblich sicheren Tuellen und besonders eines aufgefundenen Eriginalbrieses aus dem Jahre 1641 sollte er als Märtyrer seiner sür Tollheit erklärten Erssindung der Dampsmaschine von Rickelieu in ein Irrenhauß gesperrt worden seine Ausgehundenen Triginalbrieses aus dem Jahre lötte er als Märtyrer seiner sür Tollheit erklärten Erssindungen riesen das größte Interesse in weiten Kreisen hervor. Der angeblich schnöde verkannte und versolgte große Gelehrte sollte von der dankbaren Nachwelt wieder zu Spen gebracht werden; Wissenschaft und Kunst versperrlichten ihn in Wort und Bild. Und was sit der undsper sachdicher Krüsung der geschicken Ihn in Wort und Bild. Und was sit der indiger sachlicher Der angebliche Originalbrief erwies sich als unecht. Salomon de Caus, gedoren gegen 1576, hat in England im Dienste des Prinzen von Wales eine Reihe von Walserkinsten sür königliche Schlösser entworsen; später war er Hosqartenklinster des Kurssürchen zur einer Schlösser sich als unecht. Salomon de Caus, gedoren gegen 1576, von der Ksalome im Närtyrer, denn er hat nach glaubwürdigen Schriftsüden unangesochten bis zum Jahre 1626 im Wirtyrer, denn er hat nach glaubwürdigen Schriftsüden unangesochten bis zum Jahre 1626 im Wärtyrer, denn er hat nach glaubwürdigen Schriftsüden unangesochten bis zum Jahre 1626 im Diens

Schlieflich ift hier noch der ichon fruher genannte Marquis von Borcefter ju ermahnen, dem die Englander die Erfindung ber Dampfmaschine haben zuschreiben wollen, welcher in-

bessen in dieser Begiehung keine andere Stellung einnimmt wie de Caus. Die schon in dem ersten Abschnitte dieses Bandes besprochene "wunderbare und sehr kräftige Beise, Basser durch Feuer aufzutreiben", die er in dem anspruchsvollen aber durchaus verworrenen und unklaren Buche über seine hundert Ersindungen beschreibt, soll die erste Dampfmaschine vorstellen. Thatsächlich enthält aber diese "Ersindung" nichts, was die Idee einer Dampfmaschine andeunes könnte; selbst der Begriff des Basserdampfes sindet sich nirgends vor. Borcester hielt, wu seine Zeitgenossen, den Dampf für Luft, die das Feuer aus dem Wasser heraustreibt.


Der eigentliche Grundgebante und bamit die wirkliche Geschichte der Dampfmaschine beginnt erft mit dem Entstehen der wirklichen Naturwiffenschaft zu Ende bes 16. und Anfang bes 17. Jahrhunderts. Erst nachdem die Bahnbrecher ber neueren Biffenicait, Manner wie Galilei, Repler, Baco, Toricelli, Gueride Die alte icholaftische Gelebrfamteit in ihren Grundlagen ericuttert und die Bahn für eine wirkliche Naturwiffenicaft eröffnet hatten, tonnte fich die Erfenntnis bes Befens und ber Birtfamteit bes Bafferbampfes und bamit ber Grundgebanke ber Dampfmaschine entwickeln; Die Erfindung ber letteren ift stufenweise mit ber fortichreitenden wiffenichaftlichen Ertenntnis, nicht als bas Ergebnis glüdlichen Bufalls, guftande gefommen. Rachdem Torricelli ben Luftbrud entbedt und Otto von Gueride mittels ber Luftpumpe einen luftleeren Raum hergestellt hatte, richteten fich bald die Bemühungen darauf, die Rraft bes Luftdruckes gur Arbeitsleiftung auszunugen. Das Berfahren Guerides, eine Luftleere herzustellen, mar praftijd nicht anwendbar, ba die zur Erzeugung berfelben erforderliche Arbeit ebenfo groß und größer war, als die zu gewinnende Leiftung. Mannigfache Berfuche bis zum Ende bei 17. Jahrhunderts, Die Luftleere auf einfachere und leichtere Beise berguftellen, blieben erfolglos, bis Bapin in der niederschlagung bes Bafferbampfes bie Sofung biefer Aufgabe fand.

Dionyfius Rapin, ein Frangofe, ift geboren 1647 zu Blois. Er mar urfprunglich Arzt, ging aber zur physitalischen Biffenschaft über und mar eine Zeitlang Gehilfe bes großen hunghens gu Baris; von hier ging er nach England, wurde bort Mitarbeiter Boyles und auf Grund mehrerer ausgezeichneter physitalischer Arbeiten Mitglied ber Röniglichen Gesellichaft fur Runft und Biffenschaft. hier erfand er ben betannten, nod heute nach seinem Namen benannten Papinschen Topf. Derselbe ist ein ftarker eiserner Kochtopf, bessen Deckel fest aufgeschraubt werden kann. Beim Rochen von Baffer konnen Die entwidelten Dampfe nicht entweichen; es entsteht eine ftarte Dampffpannung, und Die Temperatur des Waffers fann weit über die gewöhnliche Siedehite von 100 ° C. getrieben werden, ebenso wie in einem Dampfteffel. hierdurch fann Fleisch gur Erzeugung von Fleischbrühe viel beffer ausgekocht werden, als bei ben gewöhnlichen offenen ober mit leichten Dedeln lose verschlossenen Rochtöpfen. Bapin murbe 1687 von bem Landgrafen Karl von Heffen als Brofessor für Physit und Mathematit nach Marburg berufen, und hier beschäftigte er fich mit Bersuchen gur Erzeugung ber Luftleere. Er tonftruierte eine Bulvermafchine, bei welcher durch Abbrennen von Schiefpulver ein Rolben in einem Cylinder bewegt wurde, erreichte aber feinen technischen Erfolg. Doch er fann unermudlich nach anderen Mitteln, und es gelang ihm endlich, durch Niederschlagen von Bafferdampf mittels Abfühlung seinen Zwed zu erreichen; ba nämlich Bafferbampf einen etwa 1700 mal größeren Raum einnimmt, als ein gleiches Gewicht Baffer, fo entfteht in einem gefchloffenen Raume, ber mit Bafferdampf gefüllt ift, wenn letterer zu Baffer tondenfien wird, eine fehr ftarte Luftverdunnung. In einem Berichte schreibt Bapin über feine Erfindung: "Da ber durch Feuer erzeugte Wafferdampf die Eigenschaft hat, ebenso wie die Luft einen Drud auszuüben, aber ferner auch burch Abfühlung wieder zu Baffer fich ju verdichten vermag, fo daß nichts von jenem Drude übrig bleibt, fo glaube ich, bag es nicht ichwierig fein murbe, Maschinen zu konftruieren, in welchen mittels bes Feuers mit nicht zu großen Roften die Rrafte bes Bafferbampfes nubbar gemacht werben tonnten". Papin veröffentlichte seine Erfindung in einem ursprünglich in lateinischer Sprache heraus gegebenen Buche "Ars nova" (Reue Runft). Spater gab er basselbe auch in deutscher Sprache heraus mit bem Titel "Neue Runft, bas Baffer mit hilfe bes Feuers auf bas wirksamste zu heben"; in demselben ist seine Maschine beschrieben und abgebildet. Er bediente sich einer Borrichtung, wie sie die Bapins Beichnung nachgebildete Abb. 893

zeigt, und welche als das Vorbild der ersten eigentlichen Kolbendampfmaschine zu betrachten ist. In dem Hohlcylinder A mit Dedel B und festem Boden bewegt sich schließend der Rolben K, der an der Stange C besessigt ift; letztere geht dicht schließend durch den Dedel. Bei D ist der Rolben durchbohrt, und die Öffnung ist durch einen Stab E verschließbar, welcher durch den Dedel leicht beweglich hindurchgeht. In dem Cylinder A wird unter dem Kolben zunächst eine kleine Menge Basser durch Erwärmen verdampst; der Rolben wird durch ein Gewicht G mittels einer über Rollen lausenden Schnur in die Höhe gezogen und in der höchsten Stellung mittels des Riegels F sestgestellt. Der Wasserdamps erfüllt den ganzen Cylinderraum, nachdem die vorher darin enthaltene Luft durch die Öffnung E des Rolbens ausgeblasen ist; diese Öffnung wird jetzt durch den Stab E geschlossen, und das Feuer unter dem Cylinder wird fortgenommen. Letzterer kühlt sich ab, und der Wasserdamps schlägt sich nieder, so daß ein lustleerer Raum verbleibt; wird nun

ber Riegel F zurudgezogen, fo brudt ber außere atmosphärische Luftbrud ben Rolben nieber, wobei bas Gewicht G gehoben wird und außerbem mechanische Arbeit geleiftet werden fann. tommt alfo flar der Grundgedanke der atmosphärischen Dampfmafchine jum Musbrud; im Begenfate ju ben fruheren Unschauungen ift die Ratur des Wasserdampfes, die Möglichkeit, ihn wieder in Baffer zurudzuverwandeln und hierdurch Kraft zu gewinnen, ertannt. Papin muß hiernach als der eigentliche Erfinder ber Dampfmaschine anerkannt werben. Er bezeichnete in feiner Beröffentlichung verschiedene Möglichkeiten der Anwendung feiner Erfindung, g. B. Baffer zu pumpen und Schiffe gegen ben Bind au rudern unter Benutung von Schaufelrabern. 3m Auftrage des Landgrafen Karl von heffen konstruierte Bapin eine Bumpmaschine, welche mit ber neu erfundenen Dampfmaschine betrieben werden follte; fie tam aber nicht gur Bollendung. Jahre 1700 gegoffene Cylinder für diefelbe wird noch jest als ber altefte Dampfenlinder im Mufeum zu Raffel aufbewahrt; bas Modell der Pumpmaschine befand sich bis 1806 ebenfalls daselbst, ging aber bei Besethung Raffels burch die Franzosen verloren.

Inzwischen hatte der Engländer Thomas Savery eine Dampspumpe konstruiert und sich 1698 patentieren lassen, bei welcher die Spannkraft des Dampses direkt zum Heben von Wasser ausgenut werden sollte. Der in einem Kessel durch Unterseuerung erzeugte Wasserdamps wurde in einen Pumpenschlinder ohne Kolben geleitet und wirkte hier abwechselnd, je nachs dem die Berbindung mit dem Dampskessel abgesperrt oder geöffnet wurde, durch Ubkühlung oder Kondensation, also Erzeugung einer




898. Papins erfter Pampfeylinder.

Luftleere, saugend oder brückend, wodurch mittels eines mit dem Pumpencylinder verbundenen Rohres mit Sauge- und Druckentil abwechselnd Wasser angesaugt und hochsgedrückt wurde. Durch Verbindung zweier solcher Pumpencylinder und abwechselnde Stellung der Hähne wurde die Dampspumpe doppeltwirkend, indem stets in dem einen Cylinder der Damps kondensierte, also ansaugte, während er im anderen drückend wirkte. Sin bedeutender Mangel der Maschine lag in der schädlichen Kondensation des Dampses, während er in dem Pumpencylinder drückend wirkte. Hierdurch wurde eine sehr geringe Dampsleistung erzielt, so daß die Maschine für industrielle Zwecke kaum verwendbar war. Da das Wesen der heutigen Dampsmaschinen in der Anwendung eines vom Dampse betriebenen Kolbens zur beliebigen direkten Arbeitsleistung beruht, so kann die Saverysche Ersindung nicht als Borläuser derselben gelten; die Maschine war lediglich ein Dampsbruckapparat zum Heben von Wasser und stellt im Prinzip das Vorbild unserer heutigen Pulsometer dar, die schon früher besprochen worden sind.

Mis Bapin von der Saverhichen Maschine hörte, wandte er sich, an dem Erfolge seiner eigenen Erfindung zweifelnd, dieser zu und verbefferte fie wesentlich, indem er in

ben Bumpenchlinder zwischen Damps und Wasser einen Kolben einschaltete, um die Niederschlagung des Dampses zu verhindern; auch versuchte er die Maschine für andere Arbeitsleistungen als Wasserstung nutbar zu machen. Er wollte besonders ein Schiff mit Schauselrädern durch Dampstraft betreiben, also ein Dampsschiff konstruieren. Nach mehreren erhaltenen Briefen, die er an hervorragende Gelehrte, u. a. auch an Leibniz geschrieben hat, scheint er noch viel weiter gegangen zu sein und einen Dampskessel konstruiert zu haben, in dem gespannter Damps erzeugt wurde, der eine Hoch brudmaschine getrieben haben soll; mittels einer Kurbel soll er bereits die hin= und hergehende Bewegung des Kolbens in eine drehende verwandelt haben. Er kam aber mit seinen Versuchen nicht zu einem Ersolge; bei einem derselben zersprang durch zu hohe Spannung ein Dampstops, und bei dieser ersten Dampserplosion wurden große Zerste



894. Memcomens Dampfmafchine.

rungen angerichtet und mehrere Menschen tödlich verlett. Rapin sloh vor dem Borne des Landgrafen gänzlich mittellos mit seiner Familie nach England; das Wißgeschie verließ ihn auch hier nicht mehr, und er starb 1714 in tieser Dürftigkeit.

Amei englische Handwerker, Newcomen und Cawlay, verftanden es beffer, feine erfinderiichen Gebanken mit prattifden Sinne zu verwerten. Sie haben nach vergeblichen Berfuchen mit ber Savernichen Majchine burch Berbefferungen ber Baviniden Ronftruttion die erfte wirkliche Dampfmaschine ausgeführt und gur prattifchen Bermenbung gebracht: beide verbanden fich mit Saven, und 1705 wurde ihnen auf ihre "atmosphärische Maidine" ein Batent erteilt, welches fpater an Newcomen allein überging. Die Hauptverbesserung bestand barin, baß fie behufs ichnellerer Rondensation bes Dampfes ben Cylinder durch Übergießen mit Wasser von außen abkühlten und später statt beffen birett falte?

Wasser einspristen. Abb. 894 zeigt die Newcomensche Maschine im Schnitt. Über dem mit einer Rostseuerung versehenen Dampstessel a und mit dem Dampsraume desselben oben durch einen kurzen vertikalen, mit Bentil versehenen Rohrstußen verbunden, sieht der oben offene Dampschlinder C mit dem dichtschließenden Kolben P; die Kolbenstange det letzteren greist mittels Kette an dem bogenförmigen Ende eines Wagebalkens oder Balanciers an, der bei O mittels eines Zapsens auf einem Pseiler oder Gerüst gelagert ist und am anderen Ende an einer Kette das Pumpengestänge m trägt. Die Bogenform beider Enden des Balanciers bewirtt, daß bei dem Ausschlage Kolbenstange und Pumpengestänge genau senkrecht sich bewegen. Der Boden des Dampschlinders hat außer dem Dampsanschluß noch zwei Öffnungen u und w; erstere hat einen Hahn mit freiem Ausstuß, letztere ist durch das Rohr d mit Ventil t mit einem hochstehenden Behälter kalten Wassers verbunden. Wird durch Öffnen des Dampscinströmungsventiles Kesseldamps in den Cylindereingelassen, so drückt dieser, unterstüßt durch das Gegengewicht des Pumpengestänges, den Kolben P in die Höhe. Beim höchsten Stand wird das Wampsventil geschlossen und der Wasserbahn t

geöffnet; jest fprist aus ber Leitung b taltes Baffer in ben Cylinder, ber Dampf tonbenfiert und burch ben äußeren Luftbrud wird ber Rolben niebergebrudt und bas Bumpengestänge gehoben. Das eingespritte, sowie bas tonbenfierte Baffer wird burch u abgelaffen. Die eigentliche Rraftwirtung findet beim Niedergange bes Rolbens burch bie atmospharische Luft statt, die mit 1 kg pro Quabratzentimeter Querichnitt bes Rolbens biefen niederbrüdt; die Maschine heißt beshalb eine atmosphärische. Der Aufgang des Rolbens wird hauptsächlich burch bas Gewicht bes Bumpengestänges bewirtt, Die nur fehr geringe Dampffpannung übt teine bedeutende Rraftwirtung aus; die Arbeitsleiftung der Dafchine bangt alfo nur von ber Broge bes Rolbens ab. Die Erfindung ber Ginfpristonbenfation, welche noch jest allgemein verwendet wird, ift einem Bufall zu verdanten. Rewcomen übergoß anfangs jur Abfühlung ben Cylinder von außen fowie auch von innen über bem Rolben mit Baffer; als einmal bie Maschine ungewöhnlich fonell zu laufen anfing und man ber Ursache nachforschte, stellte fich heraus, bag ber Rolben undicht geworden war und an demfelben vorbei von dem über ihm ftebenden Baffer etwas in den unteren Cylinderteil lief, wodurch die Rondensation des Dampfes beschleunigt murbe.

Um bas regelmäßige Spiel ber Mafchine zu bewirken, mußten nach obiger Beforeibung von einem Barter wechselweise bas Dampfautrittsventil und bas Ginfpritventil t, sowie ber Ablaßhahn u geöffnet und geschlossen werden. Als dem bei einer Maschine in Cornwall hierzu angestellten aufgewedten Anaben humphren Potter Diefe Arbeit zu langweilig wurde, foll er diefelbe ber Maschine selbst übergeben haben, indem er die Sandgriffe ber Sahne burch Schnure mit den bewegten Teilen ber Maschine verband, wodurch lettere selbst mit der größten Genauigkeit die verschiedenen Bahne zur rechten Beit öffnete und ichloß. Diese Erfindung der selbstthätigen Steuerung mar von der größten Bichtigfeit, indem fie den Gang der Daschine von ber unabläffigen Aufmertfamteit und Ruverläffigfeit eines Barters unabhangig machte. Spater wurde die Steuerung wesentlich verbessert und durch ein Sebelwerk T (Abb. 894) bewirkt. Um diese Beit wurde auch ein schon früher von Bapin vorgeschlagenes Sicherheitsventil prattifch eingeführt und fo die Rewcomensche Maschine in einen für die bamalige Beit recht brauchbaren Buftand gebracht; fie wurde vielfach in England zum Bafferheben in Bergwerken angewendet, zum erstenmal 1712 in einer Steinkohlengrube der Grafschaft Warwid und hielt sich in dieser Form 60 Jahre lang ohne wesentliche Anderungen. Fingerald versuchte die schwingende Bewegung bes Balanciers burch Bahnraber und Sperrwerte auf eine rotierende Belle mit Schwungrad ju übertragen; Brindlen machte ben Bersuch einer selbstihätigen Reffelspeisung.

Die Newcomensche Feuermaschine litt an zwei Hauptmängeln: durch die Abkühlung des Chlinders bei der Wassereinspritzung ging viel Wärme verloren, und die Anwendung blieb auf den Betrieb von Pumpwerken beschränkt; immerhin war sie für diese Verwendung ein vorteilhafter Motor und blieb in Deutschland an manchem Ort bis zum Ende der dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts, in England hier und da noch viel länger in Gebrauch.

Ein vollständiger Umschwung, eine neue Ara in der Entwidelungsgeschichte der Dampfmaschine begann erst durch den genialen Schotten James Watt, der die Newcomensche Maschine derart verbessert und die Dampfmaschinen auf einen solchen Grad der Boll-kommenheit brachte, daß sie der im Entstehen begriffenen Industrie die zu einer lebhasten Entwickelung notwendige Kraftquelle für alle nur möglichen Anwendungsarten verschaffen konnte. Bis in die neueste Zeit sind an der Dampfmaschine bezüglich des Wirkungsprinzips und selbst in den Hauptteilen keine wesentlichen bedeutenden Verbesserungen erfunden worden, so daß Watt mit Recht als der zweite Ersinder, ja eigentlich als der Schöpfer der Dampfmaschinen in der Anordnung bezeichnet werden kann, wie sie seit langer Zeit für Industrie und Gewerbe unentbehrlich geworden ist.

Bisher waren die Fortschritte im Dampfmaschinenbau nur auf dem empirischen Wege gemacht worden; es waren aus den gemachten Erfahrungen heraus allmählich von Fall zu Fall einzelne Berbesserungen der Maschinen, bald an diesem, bald an jenem Einzelteile, im Material, in der Bearbeitungsweise vorgenommen worden. Das eigentliche Birtungsprinzip der Maschinen war aber nicht erkannt worden, und man hatte sich wohl kaum rechte Mühe gegeben, es auf wissenschaftlichem Wege zu erkennen; eine Dampfmaschinentheorie gab es nicht, auch nicht in den Anfängen. Freilich bot früher auch der allgemeine Stand der Wissenschaft noch kaum die Mittel, um zu einer solchen gelangen zu können; nur wenige erleuchtete Männer hatten erst begonnen, an Stelle der alten, unfruchtbaren Ansichten neue Lehren über die Wärme und die Natur und Eigenschaften des Wasserdampses zu sehen. Durch diese Fortschritte in der Wissenschaft ern wurde das Rüstzeug gewonnen, die Wirkung der Dampsmaschinen in ihren Ursachen zu untersuchen, eine Theorie zu bilden und aus dieser heraus neue Verbesserungen praktisch einzusühren. Mit dem Beginn der erfolgreichen wissenschaftlichen Untersuchungen der



896. James Watt.

Wirkungsweise ber Dampfmaschine wurden in wenigen Jahren größere Fortschritte gemacht, als burch die Empirie in den vorhergegangenen hundert Jahren.

Der Anfang dieser neuen Periode ist bezeichnet durch den Namen James Batt. Dieser wurde 1736 zu Greenock in Schottland geboren. Schon von seiner frühesten Jugend an war er ein Denker und Grübler; er beschäftigte sich schon als Kind, anstatt zu spielen, mit mathematischen Aufgaben und benutzte seine Spielzeuge nicht, um sich wie andere Kinder, daran zu ergötzen, sondern um sie mit Hilfe einer kleinen Werkzeugsammlung zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Wit sechzehn Jahren verließ er die ihm eigentlich bestimmt wissenschaftliche Lausbahn und trat in eine Wechanikerwerkstatt in seiner Baterstadt in die Lehre; vier Jahre später trat er zu seiner weiteren Ausbildung in eine ähnliche Werkstatin London ein. Er brauchte zur Reise dahin zwölf Tage und ahnte damals schwerlich, daß man sie dereinst kraft seiner Ersindung in zwölf Stunden werde zurücklegen können. In London blieb er nur ein Jahr, worauf er nach Glasgow zurückging und später (1756) als Wecha-

nifer bei ber Universität zur Ausbesserung der physikalischen Instrumente beschäftigt wurde. Balb erkannte man hier, daß der bescheidene Mechaniker ein hervorragender Geist war, und seine Werfstatt im Universitätsgebäude wurde der Bersammlungsort der bedeutendsten Männer der Wissenschaft Glasgows.

Ein Zeitgenosse, der mit Watt in sehr innige Berbindung trat, erzählt: "Ich wurde — ein Freund mathematischer und mechanischer Studien — durch einige Bekannte bei Watt eingeführt. Ich erwartete einen einsachen Arbeiter und fand anscheinend auch einen solchen; wie sehr aber sah ich mich überrascht, als ich bei näherer Prüsung in ihm einen Gelehrten erkannte, der, nicht älter als ich, dennoch im stande war, mich über alle Gegenstände der Wechanis und Naturkunde auszuklären, nach denen ich fragte. Ich glaubte in meinem Studium weit vorgeschritten zu sein und fand nun, daß Watt hoch über mir stand. So auch meine Genossen, gebe Schwierigkeit, welche uns vorkam, trugen wir Watt vor, und er war immer im stande, uns zu belehren, aber für ihn wurde jede solche Frage der Gegenstand eines neuen und ernsten Studiums, und er ruhte nicht eher, als bis er sich entweder von der Unbedeutsamkeit des Gegenstandes überzeugt, oder das daraus gemacht hatte, was sich daraus machen ließ. Diese Eigenschaften, verbunden mit der größten Bescheidenheit und herzensgüte, machten, daß alle seine Besannten ihm mit der herzlichsten Liebe und Anshänglichkeit zugethan waren."

Bie es scheint, begann Watt in den Jahren 1762 und 1763, wo er mehrere Bersuche mit dem Papinschen Topse machte, mit dem Wesen und der Berwendbarkeit des Dampfes fich anhaltender zu beschäftigen; aber erft das folgende Jahr war bazu bestimmt, ihn auf die Bahn seines Ruhmes zu führen. In der Sammlung der Universität befand fich bas Modell einer Dampfmaschine von Newcomen, beffen man fich gur Erläuterung bei den Borlesungen bediente. Dies Mobell tonnte indeffen nicht in Gang gesett werben, und man trug Batt auf, dasselbe in Ordnung zu bringen. Er löste seine Aufgabe zu vollkommener Aufriedenheit; sein Gifer blieb aber nicht hierbei stehen. Er war einer der fleißigsten Schüler des Professors Joseph Blad, der 1763 die Lehre von der freien und ber gebundenen (latenten) Barme, sowie von der spezifischen Barme aufftellte, bie einen höchft bebeutsamen Fortschritt in ber Barmetheorie brachte; burch Blade Bortrage wurde Batt nach seiner eigenen Aussage auf die glanzenden Berbefferungen der Dampfmaschine gebracht. Im Jahre 1764 gab er feine Stellung an der Universität auf, um sich als selbständiger Ingenieur mit mehr Muße seinen Arbeiten hingeben zu können. Er erkannte balb, worin die Mangelhaftigkeit der Birkung von Newcomens Mafchine ihren Grund hatte. Die Maschine verlangte, wie wir gesehen haben, taltes Baffer, um unter dem Kolben ben Dampf zu verdichten und einen möglichst leeren Raum herzustellen. Dadurch aber ergab fich für ben nächsten Rolbenhub ber Ubelftand, daß der Dampf, wenn er mit den foeben durch das Baffer abgefühlten Cylindermanben und ber Rolbenfläche in Berührung trat, porzeitig abgefühlt und tondenfiert wurde, mas einen beträchtlichen Dampfverluft bewirkte. Diese Erkenntnis führte ihn gu feiner bedeutenoften Erfindung, der eines besonderen Riederschlagapparates außerhalb bes Cylinders, des Kondenfators, in welchen der Dampf, nachdem er im Cylinder seinen Effett ausgeübt, geleitet und verdichtet wurde. Im Jahre 1774 verband fich Watt mit Boulton, und in einer Maschinenfabrit zu Soho bei Birmingham wurden in ber Folgezeit die Erfindungen Watts wirtschaftlich ausgenutt und technisch vervollkommnet; lange Beit gingen aus biefen Etabliffements fast alle Dampfmaschinen bervor, Die in England und dem größten Teile von Europa sowie auch in Amerika verwendet wurden, und bis heute haben die Werke ihren wohlbegründeten Ruf bewahrt. Watt felbst arbeitete unabläffig an neuen Erfindungen und Berbefferungen für feine Dampfmafchine; die früher gebauten Dampfmaschinen waren fast ausschließlich zum Heben von Baffer in ben Bergwerten benutt worden, und man hatte, wie schon oben erwähnt, den Bumpenkolben unmittelbar an den Balanciers dem Dampftolben gegenüber, gehängt. fehlte es nicht an Unregelmäßigkeiten und Unsicherheiten in beren Gange, und Watt war gleich anfangs bemuht, biefem Ubel abzuhelfen und die Ungleichheiten, welche namentlich bei bem Wechsel bes Auf- und Riederganges ber Kolbenstangen stattfanden, zu beseitigen. Es gelang ihm dies auch vollkommen, indem er durch Unwendung einer Rurbel die geradlinige Bewegung des Kolbens in die rotierende einer Belle umfeste und von der Mafchine ein auf lettere gesettes schweres eifernes Rab, bas Schwungrab, umtreiben ließ, welches, wenn es einmal in Bewegung gefet war, nach bem mechanischen Geiete bes Beharrungsvermögens diefe Bewegung eine turze Beit behielt, wenn auch die bewegende Rraft aufhörte. Daburch wurden die Bwischenpausen, wo die Dajcine ven einer Bewegung in die andere übergeht, also eigentlich nicht arbeitet, die toten Buntte ausgefüllt und ber Bang ber Dafchine gleichmäßig und rubig. Bon ber Belle des Schwungrabes wurden nun auch biejenigen Teile getrieben, welche bie Kraft ber Raschine ben einzelnen Berwendungsarten guführen follten. Bier muß aber gur Steuerung umrichtiger Ansichten bemerkt werden, daß Watt nicht Aurbel und Schwungrad erfunden bat: bieseiben waren vielmehr icon befannt und auch angewendet worben. Durch bie Anwendung der Rurbel wurde ber Dampfmafchine ein neues weites gelb fur ihre Berwendung geöffnet, indem fie jest für alle möglichen Arbeitsleiftungen als Antriebemaichine benutt werben tonnte. Gine weitere wichtige Erfindung Batte mar bas "Barallelogramm", ein Mafchinenteil, ber noch heute nach feinem Erfinder genannt wird, burch welchen trot ber um einen Buntt ichwingenden, alfo bogenformigen Bewegung bes Balanciers bie mit letterem verbundene Rolbenftange genau geradlinig vertifal geführt wird; es erfett alfo die bei ber Newcomenschen Maschine beschriebene Borrichtung, bas bie Rolbenftange mittels Rette an dem bogenformigen Ende der Balanciers angreift. (Nähere Beichreibung folgt noch.)

Die wichtigste Erfindung mar aber der Ubergang von der einfachwirkenden gur bopbeltwirkenden Dampfmafcbine. Die ersten Maschinen Batts gingen, wie wir gefeben haben, aus Berbefferungen ber Newcomenichen Maschine hervor; es maren atmofpharifche Mafchinen, bei benen ber Dampf nur von einer Seite in ben Cylinder unter ben Rolben trat; ber Grundgebante mar bie Benupung bes Dampfes gur Erzeugung eines luftverdunnten Raumes, und man arbeitete bemgemäß nur mit gang fchwach gespannten Dampfe; ber Rolben wurde nur von ber anderen Seite burch ben Luftbrud getrieben. Durch biefen nur einseitigen Rraftantrieb war eine Ungleichformigfeit ber Bewegung bebingt; Watt versuchte dieselbe anfangs baburch zu vermindern, bag er zwei Dajdinm auf dieselbe Welle arbeiten ließ und beibe Kurbeln so gegeneinander verstellte, daß der eine Rolben seinen Rrafthub machte, mahrend ber andere gurudging. Erft nach 14 Jahren, im Jahre 1784 tam Watt auf ben Gebanten, daß auch in bem ichwach gespannten Reffelbampfe Spannfraft vorhanden fei und zwar größere, als ber atmosphärische Luftbrud. Schon früher hatte er bei ber einfachwirfenben Mafchine Dampf auch über ben Rolben geführt, gber nur um die abfühlende Wirfung der Luft auf die Cylinderwand und den Kolben ju vermeiben. Jest bagegen bewirfte er burch eine neue Dampfguleitungs- und Bentilstellungefonstruftion, daß frischer Arbeitsdampf abwechselnd unter und über den Rolben trat, mahrend jedesmal auf ber anderen Seite bes letteren bem Abdampf eine Auftrömung geöffnet murbe, aus welcher er in ben Ronbenfator gelangte: Die Dampfmaldine arbeitete alfo jest gleichmäßig beim Auf- und Abgange bes Rolbens, fie mar doppelle wirfend geworben. Gleichzeitig hiermit führte Batt einen Gangregler, ben "Regulator" ein. In ben bisherigen Maschinen lag eine Quelle ber Ungutraglichkeiten barin, bas man nicht im stande war, bas Feuer stets gleichmäßig ftart zu unterhalten. Die Dampierzeugung und mithin ber Dampfzufluß fonnten dabei ebenfalls nicht immer gleichmäßig bleiben, und die Maschine arbeitete bei verschieden ftarker Dampferzeugung und ebenfo auch bei wechselndem Rraftbedarf mit verschiedener Schnelligkeit. Watt fucte dem übel dadurch abzuhelsen, daß er eine stellbare Rlappe (Drosselflappe) in der Leitung ax brachte, welche den Dampf vom Reffel zur Maschine führte, und dieselbe durch einen Arbeiter ftets einstellen ließ. Gehr balb zeigte es fich aber, bag bie geringfte Unaufmerkjamkeit biefes Arbeitere bie Majchine gefährben konne, und es kam barauf an, auch diese Arbeit durch die Maschine selbst regulieren zu laffen. Dies geschah durch ben Wattichen Regulator, der bereits im ersten Abschnitt dieses Bandes besprochen ift.

Nicht dirett von Watt, aber unter seinem Einfluß wurde von einem Ingenieur der Boulton & Wattschen Maschinensabrit an Stelle der Bentilsteuerung die Schiebersteuerung mit Ercenterantrieb geseht.

Die Wattschen Tampsmaschinen in den Ausführungen von Boulton & Watt waren in ihrer Art recht gut und schön und mussen als Mustermaschinen angesehen werden. Sie haben sich sehr lange ohne erhebliche Anderungen in der Konstruktion erhalten; erst gegen Ende der fünfziger Jahre verschwanden sie so ziemlich, doch einzelne Exemplare sollen noch hier und da, nach mehr als hundertjährigem Bestehen, in Betrieb sein. Eine genauere Beschreibung, sowie Abbildungen der Wattschen Maschine werden weiterhin gegeben.

James Batt teilte nicht das traurige Los mancher anderer Ersinder 3. B. des bedauernswerten Papin; er hatte vielmehr die schönsten Erfolge und die Freude, seine Maschine als anerkannt vorzüglichste Kraftmaschine in den weitesten Kreisen angewandt zu sehen, auch noch auf See- und Flußichsten als Schissmaschinen. Im Jahre 1800 trat er von der Leitung der Werke zurück und lebte seitbem auf seinem Landhause Heathsield dei Birmingham seinem Studien und der Erholung und stard 1819 im Alter von 83 Jahren. Seine Zeitgenossen haben ihm, wie dei Ledzeiten, so auch nach seinem Tode die verdiente Anerkennung nicht versagt. Das englische Boll hat ihm in der Westminsterabtei zu London, der Ruhmeshalle Englands, eine marmorne Bildsäuse errichtet mit folgender Inschrift:


James Batt
welcher die Kraft seines schöpferischen,
in wissenschaftlichen Forschungen früh geübten Geistes
wandte auf die Berbesserung der Dampsmaschine,
dadurch die Hissauellen seines Landes erweiterte,
bie Kraft des Menschen vermehrte,
und sich zu einem hervorragenden Plate erhob
unter den berühmtesten Männern der Bisseuhaft und den
wahren Wohlthätern der Welt.

Die Weiterentwickelung ber Wattschen Maschine erfolgte hauptsächlich in der Richtung, mit höherem Dampfbrud, als ben bisher verwendeten von nur 1/2 bis höchftens 1 Atmofphare Überdrud zu arbeiten. Bei biefer geringen Dampffpannung wurden für größere Leiftungen ju große Rolben erforberlich; bei boherem Dampforud bagegen wirb nicht nur eine größere Wirfung, sondern auch eine beffere Barmeausnutgung erzielt, inbem Die Dehntraft oder Expansivfraft bes Dampses mit benutt werden fann. Die babin gebenden Bestrebungen begannen ichon im vorigen Jahrhundert; Batt felbst hatte ichon in ben fiebziger Jahren Berfuche gemacht, die Expansivfraft bes Dampfes auch bei ber von ihm verwendeten geringen Dampffpannung auszunugen, indem er vor Schlug bes Rolbenhubes ben Dampfautritt absperrte, fo daß für ben Rest bes hubes ber Dampf ohne frische Bufuhr durch Ausdehnung noch Arbeit leistete. Durch höhere Dampfspannung mußte aber ein viel größerer Borteil hieraus gewonnen werben konnen. Gegen Sochdrudmaschinen hatte Batt jedoch eine große Abneigung, und diefer ift es qu= aufchreiben, bag nicht icon bamals fein genialer Mitarbeiter ber Schotte Murboch, ber Erfinder ber Steintohlengasbeleuchtung, Bochbrudmafchinen gum Betriebe von Lotomotiven einführte.

Im Jahre 1781 entwarf der Engländer Hornblower eine zweichlindrige Dampfmaschine, bei welcher der mit höherer Spannung arbeitende Dampf aus einem kleineren Rolben, nachdem er hier unter vollem Drud gewirkt, in einen größeren Cylinder treten sollte, um noch weiter durch seine Expansivkraft Arbeit zu leisten. Hornblower konnte aber seine Erfindung nicht ausführen, da er den Kondensator beibehalten wollte, welcher Boulton & Watt patentiert war. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts sing die Einführung der einfachen Hochdrudschine ohne Kondensation an; man verzichtete auf letztere und nahm den dadurch bedingten Wärmeverlust in den Kauf, um kräftigere, kleinere und einfachere Maschinen mit höherer Dampsspannung zu erhalten.

Ein wichtiger Fortschritt war die Konstruktion der Zweichlindermaschine von Arthur Woolf im Jahre 1804. Die Idee ist zwar nicht von Woolf ersunden, wie schon erwähnt, hatte schon früher Hornblower dieselbe gehabt, und es waren später auch bereits solche Waschinen ausgeführt worden, die jedoch wegen konstruktiver Mängel keinen Erfolg hatten. Woolf aber konstruierte zuerst Zweisach-Expansionsmaschinen in recht vollkommener Weise und mit vielem Erfolg, so daß dieses Dampsmaschinensystem, welches

bis heute ohne wesentliche Berbesserungen vielfach in Unwendung geblieben ift, mit Recht feinen Namen trägt. Bei ber Boolficen Dafchine arbeitet ber frifche, bochgespannte Dampf aus bem Reffel zuerst mit teilweiser Expansion in bem fleineren bon zwei Dampfcylindern, dem Sochdrudcylinder; nach dem Subwechsel, beim Rudgange des Kolbens, tritt ber Dampf nicht in ben Rondensator, ober ine Freie, sondern in einen zweiten größeren Dampfeplinder, in bem er burch weitere Ausdehnung noch arbeitleiftend auf ben Rolben wirkt; dann erft wird er im Rondensator niedergeschlagen. Abb. 896 zeigt ichematisch bie Woolfiche Unordnung für eine Balanciermaschine. Beibe Chlinder C und D stehen nebeneinander; ihre Kolbenstangen arbeiten hier auf den Balancier in derselben Entfernung vom Mittelpuntte, sie haben also gleichen Sub; - sie konnen auch hinter einander ftehen, dann hat natürlich ber ber Balanciermitte naher liegende einen entiprechend fleineren Sub - ber Inhalt bes grofferen Riederdruckeplinders ift ber breifache bis fünffache bes Bochbrudchlinders. Der frifche Reffelbampf ftromt burch bie bier nur ichematisch angebeuteten Ranale E ober F in ben fleinen Chlinder; ift 3. B. E geöffnet, F geschlossen, so brudt ber Dampf ben Rolben A nieber. Der Sahn G bes Berbindungerohres nach bem Cylinder D ift gefcoloffen, bagegen ber Sahn H geöffnet, und es ftromt burch biefen beim niebergeben bes Rolbens A ber unter ihm befindliche Dampi von ber porigen Cylinderfüllung in ben Nieberdrudchlinder über ben Rolben und drudt auch diefen nieder. Bon den Mustaghahnen des Niederdrudcylinders ift K gefchloffen, L offen, durch letteren gelangt ber unter bem Rolben B befindliche Dampf nach dem



Cylinderanordnung der Woolfichen Mafchine

Rondensator. An Stelle der Sahne hat man fich eine von der Maschine selbst betriebene Steuerung zu benten; beim Ende bes Subes werden bie Gin- und Ausströmungen umgesteuert, so daß das umgekehrte Kolbenspiel ftattfindet.

Theoretisch haben solche Zweisach-Expansionsmajdinen vor einfachen Rondensationsmajdinen eigentlich feinen Borteil, ba man auch bei letteren ben Dampf von der vollen Reffelfpannung bie auf Rull expandieren laffen tann, wenn man nur frub

mit nebeneinander liegenden Eylindern. genug bei jedem hube die Dampfzuströmung abspert, also nur so viel Dampf hinter den Kolben treten läßt, daß derjelbe nach vollendetem hube den Cylinderraum ohne Druck ausfüllt. hierbei mußte dieselbe Arbeitsmenge gewonnen und noch die Reibung eines Kolbens und einer Kolbenftange erspart werden. Braktisch sind aber hiermit größere Rachteile verbunden; wenn bei hohem Kesselbruck beim Beginn des hubes (Admissionsspannung) auf der anderen Seite des Kolbens keine Spannung vorhanden ist, so ist es bei der großen Differenz des Dampsdruckes zu beiden Seiten des Kolbens schwerer, letzteren dicht Bu halten, und man tann bas Dichthalten und die damit verbundene Berminderung bet Dampfverluftes nur dadurch erreichen, daß man den Rolben fehr ftraff im Cylinder geben latt. wodurch Reibung und Kraftverlust entsteht; von großer Bedeutung ist ferner der Umsand, daß mit den hohen Spannungsdifferenzen auch große Temperaturunterschiede verbunden sind und hierdurch schnell vor sich gehende schädliche Wärmeübertragungen durch die Cylinderwandung entstehen Beim Einströmen des hochgespannten, frischen Kesseldampses in den durch die vorhergegangene Expansion abgefühlten Cylinder kondensiert ein Teil des Dampses, wodurch beträchtliche Barme- und Arbeiteverlufte entfteben; wird die Expansion bagegen auf gwei Chlinder verteilt, dann find die Temperaturuntericiede viel geringer.

In baulicher Beziehung erfuhren die Dampfmaschinen in jener Zeit - ju Anfang bes 19. Jahrhunderts — mannigfaltige Abanderungen; es wurden Maschinen ohne Balancier gebaut, bei denen also ber Rolben burch Triebstange und Rurbel birett die Schwungradwelle in Drehung feste; da biefe Anordnung für die meisten Anordnungs arten vorteilhafter ift, als die Konftruktion mit Balancier, fo murde biefe Bauart febr bald allgemein verbreitet, besonders als man bald darauf auch dazu überging. Liegende Dampfmaschinen auszuführen. Früher waren die Maschinen der verschiedenen Konstruktionen fast ausschließlich in stehender Anordnung hergestellt worden; man hatte befürchtet, daß bei horizontalem Chlinder burch bas Gewicht bes Kolbens fonell ein ein seitiges Ausschleißen des Cylinders verursacht und so die Dichtung des Kolbens mangelhaft

würde. Diese Befürchtung war nicht ganz unberechtigt, aber ce zeigte sich balb, daß der übelstand nicht so schlimm ift und sich auch durch geeignete Führung des Kolbens beseiztigen läßt. Gegen 1820 wurde auch schon die erste Dampsmaschine mit oscillierendem Cylinder hergestellt; bei denselben ist der Cylinder um zwei Zapsen beweglich, und die Kolbenstange greift ohne Zwischenglied (Pleuelstange) direkt an der Kurdel an, die seitlichen Bewegungen bei der Drehung der Kurdel werden durch das hin- und herschwingen des Cylinders um seine beiden Zapsen ermöglicht.

Vom Jahre 1807 ab sand die Dampsmaschine eine sehr bedeutsame neue Answendung, nämlich zum Betriebe von Sees und Flußschiffen, indem in diesem Jahre der Amerikaner Fulton zuerst einen regelmäßigen Dampsschiffbetrieb mit seinem Raddampser Clermont einrichtete. In Europa kam einige Jahre später, 1812, das erste Dampsschiffauf dem Clydestusse in Schottland zur Anwendung. Im Jahre 1817 suhr der erste Dampser auf dem Rheine und 1819 der erste Seedampser in Europa auf dem Adriatischen Meere auf der Strecke Benedig-Triest. Im Jahre 1819 kreuzte auch der erste Dzeandampser den Atlantischen Dzean auf der Fahrt von New York nach Liverpool. In dieselbe Zeit fällt der Beginn der Dampsschienen; im Jahre 1814 wurde von Stephenson mit der ersten brauchdaren Losomotive die Dampsmaschine für den Eisenbahnbetrieb praktisch mit Ersolg eingeführt. Die Losomotiven sowie auch die Losomobilen werden weiterhin noch besonders näher besprochen.

In neuerer Zeit ift ber wichtigste Fortschritt im Dampfmaschinenbau, abgesehen von ben vielfachen tonftruttiven Berbefferungen in Ginzelteilen, auf welche hier nicht naber eingegangen werden tann, die Erfindung der Receiver-Compounddampfmaschine. ober Berbundbampimaichine. Gine folde ift eine Dehrfach-Expanfionsmaschine, bet benen zwei ober noch mehr Enlinder in ber Beife fombiniert find, daß ber Dampf nacheinander in benfelben durch Expansion Arbeit leiftet; querft tritt ber frifche Reffelbampf mit voller Spannung in ben fleineren ober Bochbrudenlinder und hierauf in einen ober mehrere Niederbrudcylinder, in benen er durch weitere Expansion sein Arbeitsvermögen gang abgibt; nach ber Bahl ber Cylinder, in die ber Dampf nacheinander eintritt, hat man Zweifach-, Dreifach- und in neuester Zeit auch Bierfach-Expansionsmaschinen. Die alte Woolfiche Zweichlindermaschine war auch im allgemeineren Sinne eine Berbundmafchine; biefelbe wird aber nicht zu ben Berbundmafchinen im engeren Ginne bes Bortes gerechnet, fondern bildet unter ihrem Namen (Boolfiche Mafchine) ein besonderes Syftem; von bemfelben untericheiben fich die eigentlichen Receiver-Berbundmaschinen wefentlich. Bei ber Boolfichen Maschine tritt ber Dampf aus bem fleinen Cylinder bireft in ben großen Chlinder und zwar mahrend bes gangen Subes; hierdurch ift bedingt, daß beibe Rolben genau in berfelben Reit in gleicher ober entgegengesetter Richtung ihren Sub vollenden muffen, fie haben also gleichzeitig ihren hubwechsel und ihren toten Bunkt und arbeiten entweder ftets in gleicher Richtung auf Rurbeln in gleicher Stellung an berfelben Seite ber Belle, ober in entgegengefetter Richtung auf aufeinander gerabe gegenüberstehende Rurbeln; es findet also tein Ausgleich in ber Leiftung beider Rolben statt; Maximum und Minimum ber Arbeiteleiftung beiber Rolben fallt jusammen, so bag bie Boolfsche Zweichlindermaschine in dieser Beziehung genau wie eine Einchlindermaschine arbeitet. Bei der Berbundmaschine dagegen ift in die Dampfleitung zwischen einem Culinder und bem folgenden ein besonderer Behalter, ber Receiver (ein beutscher Rame hierfür ist bis jest nicht eingeführt) eingeschaltet; hierdurch find beide Cylinder bis zu einem gemiffen Grade voneinander unabhängig gemacht; ber Dampf aus bem fleinen Chlinder sammelt sich in dem Receiver, und der große Chlinder erhält, unabhängig von der Kolbenftellung des Meinen, diesen niedrig gespannten Dampf zugeführt. Jeder Rolben kann in Bezug auf den anderen eine beliebige Stellung haben, die Kurbeln können also beliebig gegeneinander gestellt werden, und man stellt sie bei Zweifach=Berbundmaschinen rechtwinkelig zu einander; auf diese Weise arbeitet stets der eine Kolben in der mittleren Stellung mit größter Rraft auf die Welle, wenn der andere fich beim hubwechsel ober toten Puntte befindet. Auf diese Beise wird also der Gang der Maschine ein gleich= magigerer, und man tann fie, wie eine Bwillingsmafchine, aus jeber beliebigen Stellung birekt anlassen (in Gang setzen), da nie beide Rolben gleichzeitig im toten Punkte sich bestinden können, wie dies bei Eincylindermaschinen und Boolsschen Maschinen vorkommen kann. (Eine moderne Receiver-Berbundmaschine wird noch später dargestellt und besprochen.) Durch entsprechende Wahl des Durchmessers beider Cylinder und des Dampfbruckes, mit welchem sie arbeiten, kann man es einrichten, daß beide Rolben die Hälfer der Arbeit leisten und daß die Summe der Kraftleistung beider zusammen in jedem Augenblicke eine wenig veränderliche mittlere Größe hat.

Die erfte Ibee gur Dampfmaschine mit successiver Expansionewirtung in mehreren Chlindern rührt, wie wir gefehen haben, von hornblower ber (1781); Boolf verbefferte diese alte einfachwirtende Zweifach-Expansionsmaschine 1804 burch Anwendung ber Doppelwirtung und höherer Dampffpannung wesentlich burch Konftruttion ber Boolficen Maschine; über die Erfindung der Receiver-Berbundmaschine oder Berbundmaschine ichlechtweg ift inbeffen viel weniger Genaues befannt. Als Erfinder wird meift der Englander Henry Wolf (nicht zu verwechseln mit Arthur Woolf) bezeichnet, welcher 1834 ein englisches Batent auf eine folche erhielt; es ift aber nachgewiesen, bag er nicht felbft bie Erfindung gemacht bat; er war vielmehr nur Bertreter - wir wurden beute fagen Batentanwalt — eines fremden Erfinders, wie in dem englischen Batent felbst bement ift. Bu berfelben Beit ift auch ein französisches Patent auf diefelbe Erfindung an die Maschinenfabrit von Andre Rochelin & Co. in Mulhausen i. Elfaß ohne Zusammenbang mit Wolf erteilt worden; aber auch von biefer Firma war die Erfindung nicht ans gegangen, benn es handelte fich um ein "Ginführungspatent"; Die Firma Rochelin war alfo ebenfalls nur Zwischenhandlerin oder Lizenzinhaberin. Als ber eigentliche Erfinder ber Berbundmaschine muß Roentgen angesehen werben, ber in ben breißiger Sahren Direttor der Schiffsbauanstalt zu Fijenoord (Holland) mar, und als beffen Bertreter nad neueren Forschungen Wolf das Patent genommen hat.

Es mogen hier noch einige Angaben über die erfte Ginführung und Berbreitung

ber Dampfmaschinen in Deutschland Blat finden.

Die ersten Dampfmaschinen in Deutschland find, wie leicht ertlarlich, aus England eingeführt worden und zwar die erfte icon im Jahre 1785 von der Roniglichen Dansfelbichen Bergbehörbe fur ben Friedrich-Bilhelm Schacht bei Bettftebt. Ginige Babre barauf, 1788, wurde der Dampfbetrieb in dem Bleierzbergwerk Friedrich bei Tarnowis eingeführt; diesen folgten bald Dampfbetriebeanlagen auf verschiedenen anderen Bergwerten. Ebenso wie in England find also auch in Deutschland bie Dampfmaschinen zuerft fur Bergwertsbetriebe angewendet worden. In Bestfalen wurde im Jahre 1801 auf der Saline Ronigsborn bei Unna eine importierte Battiche Dampfmaschine und auf ber Rohlenzeche Bollmond bei Bochum eine in Schlefien gebaute Newcomeniche atmosphärische Maschine aufgestellt. Lettere murbe für ben Maschinenbau in Bestfalen von großer Bebeutung. Bei der Montage war nämlich ein intelligenter Zimmermann Franz Dinnenbahl mit thatig; berfelbe erwarb fich bei ber Arbeit eine folche Renntnis Diefer Dafcine, bag er im ftande mar, felbit bei Steele eine Bertftatt jum Bau von Dampfmajdinen ju etablieren; es ift dies die erfte Dampfmaschinenfabrit und der Anfang der großen Dampimajdineninduftrie Westfalens gewesen. Dinnendahl baute nur Daschinen ju Bump zweden für Bergwerte; die Cylinder und fonftigen Guffachen murben in ber icon bamals bestehenden Gutehoffnungshutte zu Stertrade bei Oberhausen gegoffen; bort wurden auch auf Drehbanten, die durch Wafferfraft betrieben murben, die Dampfculinder ausgebohrt. Allerdings waren diese ersten deutschen Dampfmaschinen noch ziemlich roh und primitiv; die Balanciers wurden aus eichenen Balten hergeftellt. Nach den alten Gefcaftsbuchen der Gutehoffnungshütte find in den Jahren 1808—1819 eine Reihe von Dampfcylindern, Kolben, Schwungrädern, Bentilen u. f. w. an Dinnendahl für verschiedene westfälische Bergwerke geliefert worden, darunter auch schon für Fördermaschinen. Seit 1819 nahm bie Gutehoffnungshütte welche 1808 aus dem Besitze der Bitwe Rrupp an die herren Jacobi, Haniel und Sungen übergegangen war, unter ber Leitung ihres Dirigenten Burg felbst den Bau von Dampfmaschinen auf, und zwar wurde zuerst eine vollftandige Geblafe maschine für den eigenen Gebrauch gebaut. Bon da ab entwidelte fich der Dampfmaschinenbau der Firma Jacobi, Haniel & Huhfen besonders für den Bergbau in hervorragender Weise, und bis heute ift die Gutehoffnungshütte auf diesem Gebiete in erster Reihe geblieben.

Ein anderes Werk, welches ebenfalls schon sehr früh mit großem Erfolg den Dampfmaschinenbau, auch hauptsächlich für die westfällichen Bergwerke, begonnen hat, ist die Isseldurger Hütte von Johann Nering, Bögel & Co. bei Empel am Niederrhein. Höchst merkwürdig, und für den heutigen Techniker kaum glaublich, war damals das Versahren bei der Herstellung von Dampsmaschinen. Sin technisches Bureau im heutigen Sinne gab es nicht, genaue Zeichnungen und Pläne für die Wertstatt waren unbekannt; während heute von jeder Maschine nicht nur eine Hauptzeichnung, sondern Einzelzeichnungen von jedem Stück hergestellt werden, nach denen die Gegenstände gegossen oder geschmiedet und dann bearbeitet werden, um schließlich auf Grund der Zusammenzeichnung oder des Montageplanes zusammengesetzt zu werden, wurden damals in der Wertstatt von dem Leiter und dem Berkstättenmeister die Gegenstände auf ein Brett stizziert und hiernach angesertigt, den Plan der ganzen Maschine, die Beschaffenheit jedes Teiles mußte man im Kopfe haben. Welcher tüchtigste Ingenieur oder Wertmeister würde heute dies noch fertig bringen? Und doch klappte nachher alles, wenn die einzelnen Teile zusammengesetzt wurden.

Um dieselbe Zeit, wie der Dampsmaschinenbau, wurde auch der Dampstesselsau in Deutschland heimisch. Die erste Kesselschmiede, welche der Ausgangspunkt der später so bedeutenden rheinisch-westfälischen Kesselschmieden und dadurch ebenso wie die Sinssührung des Dampsmaschinenbaues von größter Bedeutung für das ganze Land geworden ist, wurde von dem auch als Abgeordneter und Politiker bedeutenden und in weiteren Kreisen bekannt gewordenen Fr. Hartort, der auch das erste Puddelwerk Westfalens ins Leben rief, zu Wetter a. d. Ruhr begründet. Es mußten hierzu englische Vorarbeiter herangezogen werden, denn Kesselschmiedearbeiten waren den deutschen Arbeitern noch ganz unbekannt, und die Herstlung eines dichten Dampskessels galt geradezu als ein schwieriges Kunststüd. In der Hartortschen Kesselschmiede wurden unter Anleitung der englischen Lehrmeister zuerst deutsche Kesselschen Dampskesselsch, und eine Reihe von späteren hervorragenden rheinischen und westfälischen Dampskesselsabrikanten sind aus dieser Schule hervorgegangen.

In neuerer Zeit sind die Dampsmaschinen hauptsächlich in England, Deutschland, Frankreich, Belgien, Nordamerika und, nicht in letzer Reihe, in der Schweiz weiter ausgebildet und zu ihrem heutigen hohen Grade von Bollkommenheit geführt worden. Es würde zu weit führen, auch nur die hervorragendsten Ingenieure und Maschinensabriken zu nennen, welche hierbei hauptsächlich beteiligt waren. Es sei nur noch erwähnt, daß durch die von dem Amerikaner Corlis und in Europa von Gebrüder Sulzer iu Winterthur eingeführten Bentildampsmaschinen mit Präzisionssteuerung seit Mitte der sechziger Jahre ein Umschwung im modernen Maschinenbau, besonders in Deutschland, eingeleitet worden ist; die erste Bentildampsmaschine von Gebrüder Sulzer wurde im Jahre 1867 gebaut und auf der damaligen Pariser Weltausstellung ausgestellt, wo sie großes und berechtigtes Aussiehen erregte; allgemeiner, besonders in Deutschland, wurde sie indessen erst durch die Wiener Ausstellung 1873 bekannt; sie wurden das Vorbild zu zahlreichen anderen guten Konstruktionen mit Ventil-Präzisionssteuerung.

Fassen wir im großen und ganzen die Entwidelung zusammen, die die Dampfmaschine seit Batt erfahren hat, so muß als Hauptzug in erster Linie die Steigerung des Dampsdruckes bezeichnet werden; in zweiter Linie die Einführung der Hochdruckmaschinen, also die Berzichtung auf die Kondensation bei kleineren Maschinen und in sonstigen besonderen Fällen. Die Erhöhung der Dampsspannung war eine notwendige Folge der gesteigerten Ansorderungen, die an die Kraftleistung der Maschinen gestellt wurden; mit den früheren Niederdruckmaschinen konnten solche Leistungen, wie sie später verlangt wurden, nicht erzielt werden; schon für mittlere Leistungen nach unseren Begriffen würden solche Maschinen zu große Abmessungen erhalten müssen. Je höher die Dampsspannung ist, desto mehr Pferdestärken sassen sach in einem Kessel unterbringen — wenn dieser un-

wissenschaftliche Ausdruck hier gestattet sei — und mit einer Dampfmaschine von gewiser Größe erzeugen. Auf den Seedampfern ist man deshalb neuerdings in dem Mage, wie die Forderungen an die Maschinenleistung höher und höher gingen, mit der Tampi-

spannung auf 12, 15, selbst bis 18 Atmosphären gestiegen.

An bem eigentlichen Wirfungsprinzip ber Tampfmaschinen ist seite Batts Zeiten bis in die neueste Zeit nichts geändert worden; in den letzten Jahren erst sind Borichläge gemacht oder ältere Ideen zum Teil mit Erfolg in die Prazis übergeführt worden, um den Wasserdampf als Träger und Umwandlungsmittel von Wärme und Energie auf andere Weise auszunuten, als dies bei den bisherigen Tampsmaschinen geschah; hierüber wird weiterhin noch Näheres ausgeführt.

Bevor wir zu der naheren Besprechung der Dampfmaschinen übergeben, mogen noch zuerst die Dampfteffel besprochen werden, welche einen wesentlichen und wichtigen Teil

jeder Dampfmaschinenanlage bilben.

Die Dampfleffel und Dampfleffelfenerungen.

Bei den ältesten Dampsmaschinen war, wie wir gesehen haben, der Dampserzeuger mit der Maschine direkt verbunden. Watt trennte beide und legte später schon die Dampsmaschine in einen besonderen abgetrennten Raum. Seit langer Zeit ist es mit gewissen Ausnahmen allgemein üblich, die Dampstesselles für sich getrennt von der Dampsmaschine aufzustellen und zu betreiben. Die beiden wichtigsten Ausnahmen, bei denen Kessel und Dampsmaschine untrennbar organisch miteinander verbunden sind, bilden die Lotomobilen. Bei ersteren ist der Grund ohne weiteres selbstverständlich, und auch bei den Lotomobilen ist die Berbindung durch den Verwendungszweck geboten: die Lotomobile soll jederzeit und überall in Betrieb gesett werden können: zu diesem Zweck ist es notwendig, daß der Betriebsdamps für die Maschine mit derselben Einrichtung beschafft wird. Dasselbe gilt für die Dampsseuersprizen, Dampswinden u. dgl.

Mit den Fortschritten im Dampsmaschinenbau sind auch stetig die Dampstessel verbessert und ausgebildet worden und zwar einerseits bezüglich Bauart und Konstruktion des eigentlichen Kessels, sowie der Einzelheiten (Zubehörteile, Armatur), anderseits bezüglich möglichst günstiger Ausnutzung der Brennmaterialien, also der Feuerungs

tonitruttionen.

 entwideln, was bei wechselndem Dampfbedarf wertvoll ist; bei der Einfacheit ihrer Ronftruftion find Reparaturen nur felten erforderlich. Aber gerade in dem Borzug bes großen Baffer- und Dampfraumes liegt auch ihre ichwache Seite, nämlich eine größere Explosionsgefahr bei hohem Drude; die Möglichkeit einer Explosion kann selbst durch bofte Konftruktion und Ausführung und alle Borfichtsmagregeln, wie die Erfahrung immer wieder lehrt, nicht unbedingt ausgeschloffen werben; Die gerftorenden Wirtungen einer folchen find aber bei einem Grogmafferraumteffel viel ichlimmer als bei einem Röhrenteffel. Die ersten Ronftruttionen von Bafferrohrteffeln reichen bis in die Entwidelungszeit ber Sochbrudbampfmaschinen jurud; fie verschwanden aber bald wieber, ba ihr Borgug ber geringeren Explosionsgefahr burch viele Nachteile aufgehoben murbe; bie Ronftruttion war eine mangelhafte, indem die Röhren und Dichtungen zu ichnell gerftort wurden, wodurch häufige betriebftorende und koftspielige Reparaturen bedingt wurden; es fehlte diefen Reffeln an ber nötigen Baffer- und Dampfreferve, welche bie Großwafferraumteffel in genugendem Mage befagen; bei etwas ftarter Beanfpruchung ber Reffel murbe von bem Dampfe Baffer mitgeriffen und in die Mafchine geführt, mas für die Dampfmaschinen die schädlichsten Folgen hat. In neuerer Zeit aber, seit etwa 20 Jahren, seitbem man bei ben Dehrfachverbundmaschinen gur Unwendung höherer Dampffpannungen, über 6, bis 10. 12 Atmosphären übergegangen ift, find bie Bafferrohr-Teffel wieder mehr in den Bordergrund getreten; die neueren, teils bedeutend verbefferten, teils gang neuen Konstruttionen hatten gwar und haben jest noch mit dem alten noch nicht völlig überwundenen und gewiß auch von vornherein nicht unberechtigten Diftrauen au tampfen, aber fie haben fich boch Bahn gebrochen und werden jest, besonders fur hohe Dampfbrude vielfach mit gutem Erfolge angewendet. Besonders feit Anfang der neunziger Sahre wird ber Rampf zwischen benfelben und ben Groftwafferraumteffeln mit erhöhter Beftigfeit geführt. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß auch bei unexplodierbaren Reffeln amar Unfalle durch Berplagen von Bafferrohren vortommen tonnen, burch welche die unmittelbare Umgebung, bas Bedienungspersonal, verlett ober getotet werben kann, daß aber Unfälle größeren Umfanges, die Zerstörung in der Umgebung anrichten, ausgeschlossen sind. Aus diesem Grunde und auch, weil die Wasserröhrenkessel für eine bestimmte Leistung einen Heineren Raum einnehmen, eignen fie fich besonders für Dampfanlagen innerhalb dichtbebauter Stadtteile, sowie bei beschränftem Raume. Underfeits werden in neuerer Beit auch Großwafferraumteffel für fehr hohe Dampfipannungen, bis mehr als 12 Atmospharen hergestellt; ba beibe Resselsusteme zweifellos bestimmte Borzüge haben, so tann man nicht allgemein bas eine als bas unbedingt und für alle Fälle beffere bezeichnen, und es wird wohl auch in Zukunft nicht bas eine vollständig siegen und bas andere verbrangen; die modernen Bafferrohrenteffel find noch in ber Entwidelung begriffen, und durch fonftruktive Berbefferungen werben wohl noch Mangel beseitigt ober verringert werden.

Ein besonderer Wert wird in neuerer Beit auf eine gute, rationelle Feuerung zur Erzielung einer möglichst vollkommenen Ausnutung der Brennmaterialien gelegt. Während man in letterem Bestreben schon lange und, wie wir später sehen werden, mit bestem Erfolge das Augenmert auf die Berbefferung der Dampfmafchinen, also die Erreichung eines möglichst geringen Dampsverbrauches gerichtet hat, ist man erst seit etwa Anfang ber achtziger Jahre allgemein beftrebt, auch bei ber Dampferzeugung, alfo bei ben Dampfteffelfeuerungen, die Beigfraft der Brennmaterialien beffer auszunuten. Bon ber Berbrennungswärme ber als Brennmaterial für Dampfleffel in erfter Linie und für bie europäischen Länder, mit Ausnahme der petroleumreichen Gegenden Ruglands, fast allein in Betracht tommenden Steinkohlen wird stets nur ein gewisser Teil zur Dampferzeugung, also zur Ubertragung auf die Dampfmaschine nutbar gemacht. Auch bei volltommener Berbrennung der Rohlen ift ein Barmeverluft durch Ausftrahlung unvermeiblich; ferner geht ftets Barme mit ben burch ben Schornftein entweichenben heißen Berbrennungsgasen verloren. Durch geeignete Warmeisolierung des Ressels läßt sich aber bie Ausstrahlung auf ein geringes Maß reduzieren und durch zweckmäßige Konstruktion bes Reffels, speziell ber Feuerzuge tann die Temperatur der abziehenden Rauchgase fo

niedrig gehalten werden, daß fie eben noch jur Erzeugung bes erforberlichen Buges aus reicht. Größer als diefe find meift die burch unrichtige Führung bes Berbrennungenre geffes entstehenden Berlufte, die durch mangelhafte Konftruktion der Feuerungseinrichtung oder unrationellen Betrieb berfelben verursacht werden konnen. Rwei Sauptfehler tommen hierbei in Betracht: unvolltommene Berbrennung und Luftuberichus. Durch ju geringe Buftguführung ober burch ju niebrige Temperatur wird feine vollfommene Berbrennung ber Rohlen bewirft, mahrend nur hierbei beren gange Berbrennungsmarme frei wirb. Die Kohlen verwandeln sich bei ber Berbrennung querft in Rohlenorydgas, und wenn nicht genügend atmosphärische Berbrennungeluft zugeführt wird, entweicht Diefes mit einer arofen Menge nicht ausgenutter latenter Barme aus dem Schornftein; basfelbe findet ftatt, wenn die Temperatur im Berbrennungsraume nicht hoch genug ift, um das Roblenomb jur Berbrennung ju bringen. In ben meiften gallen, auch bei vielen Berjuchen icgenannter "rauchverzehrender Feuerungen", wird genügend Luft zugeführt, nur fuhlt biefelbe die Fenergase (Rohlenoryd) bis unter ben Entflammungspunkt ab, fo bag biefelben, mit ber Luft gemischt, ohne Berbrennung entweichen. Underseits ift bei vollfommener Berbrennung ein Uberichuß von Luft ichablich, indem diefe ben Berbrennungegafen Barme entzieht und nuglos durch ben Schornstein fortführt, und außerdem auch ben Bug beeinträchtigt. Die Frage ber befferen Ausnutung ber Brennmaterialien, ber rauchlofen Berbrennung, gehört feit einiger Beit zu ben meift besprochenen in ber Technit, und auch im öffentlichen wirtschaftlichen Leben, benn abgesehen von ber großen otonomischen Bedeutung ist die Frage auch allgemein wichtig wegen der mit dem Bachien der Industrie in den Städten immer größer und in Fabrifftädten unerträglicher werdenden Rauch= und Rußbelästigung. Seit etwa Mitte der achtziger Jahre ift eine große Anjahl von neuen Feuerungefonstruftionen erfunden worden, die eine rauch= und rufloje vollkommene Berbrennung und damit eine hohe Ausnutung ber Roblen bewirken follen. Manche Bersuche und Konstruktionen haben sich schon als im Prinzip verfehlt, noch mehr als zwar auf richtiger theoretischer Grundlage beruhend, aber praktisch unbrauchbar erwiesen; immerhin sind im letten Jahrzehnt bedeutende Fortschritte auf biefem Gebiete gemacht worden und immer neue Erfolge werden von den Feuerungstechnitern erzielt. Berichiebene Ronftruttionen find mit gutem Erfolge in Die Braris eingeführt worden, und die meiften namhaften Dampfteffelfabriten haben ihr eigenes Spiten "rauchverzehrender Feuerung", doch es wurde zu weit führen, auf Diefelben bier naber einzugehen; einzelne werden weiterhin noch besprochen.

Eine ben theoretifchen Unforderungen entsprechende wirklich volltommene, rauch- und rußlose Berbrennung, ohne schädlichen Luftüberschuß wird wohl auch von der beiten Feuerungseinrichtung für feste Brennmaterialien niemals, sonbern nur mit gasförmigen Brennmaterialien erreicht werden. Wir wollen hier die Berwendung derfelben gu technischen Feuerungen, speziell zum Dampfteffelbetrieb, turz besprechen. ist die Aufgabe einer vollkommenen rauch- und ruffreien Berhrennung theoretisch und praktisch längst gelöst, indem man ein bestimmtes Heizgas mit der bekannten genau richtig bemeffenen Menge Luft innig mischen und bann verbrennen tann, wobei nur die gasförmigen legten Berbrennungsprodutte, Rohlenfaure und Baffer, ohne die geringfte Raud bilbung entstehen, also der größte mögliche Heizeffett erzielt wird. Der verstorbene große Werner von Siemens hat icon vor langerer Beit bie vollftanbige Berbrangung ber festen Brennmaterialien burch gasförmige als zu erstrebendes Butunfteibeal de Beizung bezeichnet und burch feine hervorragenben Arbeiten auf diefem Gebiete viel dagu beigetragen, ihm näherzukommen. Borläufig liegt aber die praktische allgemeine Erreichung dieses Bieles noch in der Ferne und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Tret ber großen technischen Borguge ift nämlich bie Gasheizung in ben meiften Fallen, jo 3. B. fast stets für Dampftessel gegenüber den Rohlen trop deren technisch unvollfommeneren Berbrennung noch zu teuer. Bei einzelnen Betrieben bagegen, wo es auf eine hohe gleich mäßige Sige antommt, ift die Gasheizung icon feit langerer Beit vielfach eingeführt, 10 im Eisenhüttenwesen bei den Puddel-, Schweiß- und Wärmeöfen, bei den Retorten-

öfen in der Gasfabrifation und den Glasofen.

Für die Gasheizung in technischen Großbetrieben tann natürlich das teuere Steintohlen- oder Leuchtgas der städtischen Gasanstalten nicht in Frage tommen; man wendet Generatorgas oder Wassergas — letteres besonders in ausgedehntem Maße in Amerika — noch vorteilhafter aber Wassergeneratorgas oder Rohlendioxydgeneratorgas an.

Bei eigentlichen Gasfeuerungen werden diese Gase im großen besonders hergestellt und bann in die Feuerung geleitet.

Gewöhnliches Generatorgas wird durch unvollsommene Berbrennung von Kohlen erzeugt. Man füllt in einen hohen senkrechten Schacht Rohlen und zündet dieselben von unten her an; beim Berbrennen der untersten Schicht enssteht Rohlenopyd sowie Kohlendiopyd (Kohlensäure); letztre nimmt beim Durchstreichen der über der unteren glühenden Schicht liegenden Kohlen wieder Kohlenkoss aus dem Generator sortgeleitet und mit dem ersorderlichen Lustquantum, der setundären Berbrennungslust gemischt verbrannt. Das Kohlenopyd hat eine geringere Berbrennungswärme als die Kohle, die Bildung ist "exothermisch", d. h. es wird bei der durch die anfängliche unvollsommene Berbrennung der Kohlen Wärme erzeugt, wodurch die gebildeten Heiggese eine sehr hohen Temperatur (etwa 2001)° C) haben; wenn das heiße Generatorgas direkt mit dieser hohen Temperatur zur Berwendung sommt, also aus dem Generator direkt in die Feuerung geführt wird, wie dies bei den Generatordsen sür die Leuchtgasfabrilation der Fall ist, dann wird diese Wildungswärme mit ausgenutz; wenn aber das Gas erst durch lange Rohrleitungen geführt und vielleicht noch in einem Borratsbehälter gesammelt wird, dann geht dieser Teil der Verbrennungswärme der Kohlen mit etwa 30°/0 verloren.

Das umgesehrte Berhältnis sindet statt bei der Darstellung von Wassens, indem sich entsteht bei der Durchseitung von Wassens, indem sich

Das umgelehrte Verhältnis findet statt bei der Darstellung von Bassergas; dasselbe entsteht bei der Durchleitung von Basserdamps durch glühende kiohlen oder Koks, indem sich das Basser in seine Bestandteile Bassersson und Sauerstoff zerlegt; letzterer verdindet sich mit der Kohle zu Kohlenoryd; Bassergas ist also eine Mischung von Basserstoff und Kohlenorydszs. Bei der Zerlegung des Basserdampses wird Bärme gebunden und zwar mehr, als dei der gleichzeitigen Bildung des Kohlenoryds frei wird; die Bildung des Bassergases ist hierdurch endothermisch, d. h. es muß Bärme zugeführt werden. Dies geschieht dadurch, daß zuerst die Kohlen ins Glühen gebracht, der Generator "angeblasen" wird, ehe die Gasbereitung durch Zuleitung von Basserdamps beginnt. Das Bassergas nimmt also Bärme aus, und sein Seizessett ist deshalb höher, als derzenige des Generatorgases.

Durch Berbindung beider Prozesse erhält man das Bassereneratorgas; die bei der Generatorgasbildung frei werdende Wärme wird in nugbare latente Wärme oder Energie übergeführt, indem man mit der Lust so viel Wasserdamps zuleitet, als durch die überschüssige Wärme in Wassergas verwandelt werden kann. Die bei der exothermischen Generatorgasbildung frei werdenden etwa 30% der Berbrennungswärme der Kohlen werden also zu der endothermischen Wasserzeugung benutt und so in bleibend nutbare Form gebracht. Dasselbe sindet statt bei der Darstellung des Kohlendioryndgen er at orgases, indem statt des Wasserbenmpses Kohlensaue, und zwar die abziehenden Heizgase einer Feuerung mit der Lust vermischt in den Generator geseitet wird; die heizgase werden von den glühenden Kohlen zu Kohlenoxyd reduziert, welches mit dem übrigen Generatorgas gewonnen wird.

Für die Beizung von Dampstesseln behauptet sich aber trop der technischen Borzüge ber Berwendung folder Beiggase, wie schon oben bemerkt, in erster Linie die Roble heute und auch noch für die nächste Bukunft als das Heizmaterial der Industrie. in einzelnen Fallen, unter besonders gunftigen Berhaltniffen, hat fich bas Bas für bie Beigung von Dampfteffeln einzuführen vermocht, wenn z. B. Beiggas fehr billig als Rebenprodutt eines anderen Betriebes, wie bei Kofereien, gewonnen werben fann. Selbft bei fehr großen Betrieben und ungunftiger Ausnutung der Rohlen durch unvollfommene Feuerungeanlagen find biefe boch im allgemeinen wirtschaftlich ber Basfeuerung über-So berichtet Professor Riedler, daß in einer sehr großen amerikanischen Unlage, wo ftunblich die ungeheure Menge von 80 000-200 000 kg Rohlen verbrannt werden, nach fehr forgfältigen Untersuchungen unter Bugiehung erfter Fachautoritäten bie technisch unvolltommenere Rohlenfeuerung fich ber weit volltommeneren Gasheigung wirticaftlich überlegen erwies. Rach ber Entbedung und Aufschließung ber großen natürlichen Gasquellen in Nordamerika, in der Nähe von Pittsburg und anderen Industriestädten, entftand vielfach die Ansicht, daß in der ganzen bortigen Industriegegend bald die Rohle als Brennmaterial von bem billigen, burch große, viele taufend Meter lange Rohrleitungen von ben Quellen ben Berwendungsftellen jugeleiteten Raturgafe vollftändig verbrängt würde; die meisten großen Eisenwerke und sonstigen industriellen Anlagen verwenden aber dort heute noch wie früher Rohlen als Heizmaterial, und diejenigen Werke, welche eine Zeitlang Gasseuerung eingeführt hatten, sind zum größten Teile längst wieder zu

Rohle gurudgetehrt, weil fich ber Betrieb mit berfelben billiger ftellt.

Auch flüssige Heizmaterialien gestatten eine bessere Ausnutzung als die sesen, Rohpetroleum, Naphtha u. dgl. verbrennen in geeigneten Feuerungen vollsommen und sast ohne Rauch und Ruß; aber auch diese Brennmaterialien können im allgemeinen wirtschaftlich mit den Kohlen nicht in Wettbewerb treten. Selbst in den Oldistristen die Bussalou und Cleveland, wo das Rohpetroleum von den Petroleumquellen direkt in Rohrleitungen den Industrieorten zugeführt wird, hat dasselbe für industrielle Feuerungen nur in geringem Umfange Verwendung gefunden; sogar die großen Petroleumpumpstationen selbst verwenden Kohlen für ihre Kesselseurungen. Nur unter besonderen Umständen tann Petroleum an Stelle der Steinsohlen treten; solche liegen z. B. in den Olgegenden bei Basu (Rußland) vor; hier sind die Kohlen teuer, da sie von weit her beschafft werden müssen, dagegen sind die Gewinnungskosten des Rohpetroleums bei den billigen Landerwerbskosten und niedrigen Arbeitslöhnen sehr gering; hier ist denn auch die Petroleume

feuerung in großem Umfange eingeführt.

Ein besonderer Grund gur Anwendung von Betroleum oder bergleichen im Dampfteffelfeuerung liegt vor, wenn es fich barum handelt, mit fleinen Feuerungen große Beizwirtungen zu erzielen; zu biefem 3wede ift fluffiges Beizmaterial fehr vorteilhaft Aus Diesem Grunde werden beshalb auch viele fcnellfahrende Rriegsschiffe, alfo besonders Torpedoboote, Torpedojager u. f. w. mit Ginrichtungen gur Feuerung mit Betroleumrid ständen (Masut) versehen. In der beutschen Ariegemarine ift die Ginführung der Dow beigung seit 1894 nach erfolgreichen Bersuchen geschehen, mahrend bei ber italienischen und frangofischen Marine folche Bersuche icon früher gemacht worden waren. Die Einrichtungen follen nicht fur ben gewöhnlichen Betrieb an Stelle ber Roblesfeuerungen treten; fie follen vielmehr nur in befonderen gallen gur Bergroßerung bet Dampferzeugung und damit Erhöhung der Maschinenleiftung in Anwendung tommen, wenn es fich barum handelt, Parforcefahrten mit ber größtmöglichen Gefchwindigftit zu machen. - Die Betroleum- ober Masutheizung hat einen bedeutend hoberen beiteffekt als die Rohlenfeuerung; sie erzeugt fast keinen Rauch und ist in der Bedienung viel einfacher und bequemer, fo daß viel geringere Unforderungen an die Beiger gestellt werden. Dampftesselfeuerungen für Berwendung von Betroleum werden noch weiterhin befprochen.


Rehren wir nach dieser Abichweifung zu ben Dampfteffelkonftruktionen felbit gurud

Berichiedene Dampfteffelinfteme.

Eine sustematische, übersichtliche Klassissierung der Dampstessel ift schwierig oder kaum angängig, da zu viele Bunkte bezüglich Wirtungsweise, Bauart und Konstruktion in Betracht kommen; von verschiedenen Standpunkten aus kann man für die Dampstessel verschiedene Einteilungen aufstellen, von denen jede ihre Berechtigung hat. Dagegen ist es nicht möglich, unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Standpunkte alle wichtigen Merkmale der verschiedenen Systeme und Konstruktionen von Dampstessel in befriedigender Weise in eine übersichtliche Einteilung zusammenzusassen. Wir wollen beshalb auf eine sustematische Klassissississung verzichten und nur die wichtigeren Systeme besprechen.


Um weitaus gebräuchlichsten sind die horizontalen Dampstessel; die einsachste Form derselben ist der Walzenkessel, den Abb. 897 schematisch im Längsschnitt und Abb. 898 im Querschnitt darstellt. A ist der cylindrische Kessel mit gewölbtem vorderen und hinteren Boden und dem Dampsdom D; in letterem sammelt sich der Damps, der ans einem der beiden Rohrstugen B nach der Dampsmaschine geleitet wird; mit dem anderen Stupen wird ein Sicherheitsventil verbunden, welches wie die übrigen Ausrüftungstelle der Dampstessel, später noch besprochen wird. Der dargestellte Ressel ist vollständig eingemauert und mit einem schrägen Treppenrost R versehen; die Rohlen werden von ober

durch den Trichter T eingefüllt, so daß der ganze Rost mit ihnen in einer gewissen Höhe bedeckt ist; durch die Spalten des Rostes tritt atmosphärische Lust zu den Kohlen; in dem Maße wie letztere verbrennen, rutschen frische Kohlen von oben nach; von dem unteren Teile des Rostes, wo die höchste Glut ist, zieht die Flamme unter dem schrägen, aus seuersestem Material (Schamottesteinen) hergestellten Gewölde G auswärts nach vorn in der Richtung des Pfeiles; aus den höher liegenden noch nicht glühenden Kohlen entwickelt sich Kohlenorydgas; dasselbe wird durch die hohe Hise der von unten kommenden Berbrennungsgase so hoch erwärmt, daß es mit der durch die obere Öffnung a einströmenden Lust weiter zu Kohlensäure verbrennt. Die Heizgase treten aus der Feuerung durch die Öffnung d



897 u. 898. Ginfacher Walgenheffel.

bes Gewölbes in den ersten Feuerzug F' unter dem Kessel und streichen in diesem nach hinten, treten dort bei c in den seitlichen Feuerzug F' und ziehen durch diesen an einer Seite des Kessels nach vorn und durch die Berbindung d um die vordere Kesselseite herum durch F'' wieder nach hinten, durch den Fuchs in den Schornstein. Die Feuergase streichen also in dreisachem Wege unten und seitlich um den Kessel und geben ihre Wärme hierbei an die Kesselwand ab, welche dieselbe an das Wasser überträgt. Die Feuerkanäle liegen so, daß die Heizgase die Kesselwand nirgends über dem niedrigsten




899 u. 900. Flammrohrkeffel mit einem Joxfchen Wellrohr.

Wasserstande berühren; der Kessel kann sich also an keiner Stelle übermäßig erwärmen, da die Kesselwände alle Wärme sogleich wieder an das Wasser abgeben. Alle Feuerzüge sind mit seuerseitem Schamottematerial ausgesüttert, wie in der Zeichnung durch besondere Schraffierung angedeutet ist. Die Feuerung wird durch die Lustzusührung reguliert und zwar entweder direkt durch Stellung der Klappe K, mit der die Einströmung der Lust unter den Rost mehr oder weniger geöffnet werden kann, oder besser durch Regulierung des Zuges, indem durch einen Rauchschieder S der Querschnitt des Juchses nach Bedarf mehr oder weniger geöffnet wird. Dieser Schieder kann durch die über Rollen lausende Kette s von vorn durch den Kesselwärter bedient werden. Die einsachen Cylinderkessels nehmen im Berhältnis zu ihrer Leistung viel Raum ein; sie ersordern viel Mauerwert und sind für größere Anlagen nicht den heutigen Ansprüchen ents

iprechend; fie werden beshalb auch mehr und mehr von neueren, befferen Ronftrultionen

zurüdgebrängt.

Die einfachste Modifikation bes gewöhnlichen Walzenkessels ift der Flammrohr fessel; bei demselben geht der erfte Feueraug durch ben Reffel felbft; wenn die Feuerung in diefen Bug gelegt wird, fo hat man ben Ginflammrohrteffel mit Innenfeuerung ober Cornwallteffel, Abb. 899 und 900. Die Beiggase ziehen von bem vorn im Flamm rohr liegenden Rofte zuerft nach hinten burch bas Flammrohr, von bort, ahnlich wie bei bem in der Abb. 897 dargestellten Reffel, durch einen Feuerzug an der einen Seite bes Reffels nach vorn und bann an ber anderen Seite wieder nach hinten, wo fie in ber Fuchs eintreten. 3m Längeschnitt find die Bugrichtungen burch Pfeile martiert; in Querschnitt ift I ber erfte Bug (Flammrohr), II und III find die beiden Seitenzuge, melde zwischen der Ginmauerung und dem Reffel liegen; unten find diefelben durch eine Zwischen wand getrennt, die nur vorn eine Offnung hat, wo die Feuergase von dem lintefeitigen nach dem rechtsseitigen Buge übergeben. Bei bem abgebildeten Reffel befteht bas Hamm rohr aus gewelltem Blech; folche fogenannte Forfchen Bellrohre, welche, wie am ganze Reffel, von dem Blechwalzwert Schulg-Rnaudt Att. Gefellichaft zu Effen a. b. Ruft angefertigt werden, haben fich in neuerer Beit in außerordentlich umfangreicher Beite eingeführt, ba fie Borguge vor den gewöhnlichen Flammrohren aus glattem Blech haben. Sie find viel widerftandefähiger gegen das bei folchen Robren burch boben




901 u. 902. Flammrohrkeffel mit rauchverzehrender Jenerung, Syftem Anhn.

Kesselbrud zu befürchtende Zusammendrüden; ferner sind sie elastisch, wodurch die sodeliche Einwirtung, welche die glatten Rohre durch die beim Erhiten stattfindende Längstausdehnung durch Drud auf die Resselböben ausüben, vermieden wird; schließlich geben die gewellten Röhren bei gleicher Größe durch die größere Obersläche eine stärtere Berbampfung, also höhere Resselleistung als glatte Flammrohre. Wellrohrkessel werden von Schulz-Knaudt für Drude bis 12 Atmosphären gebaut.

Bei den Flammrohrtesseln wird die Wärme dadurch gut ausgenutt, daß der Jeuerraum und der erste Feuersanal, also gerade diesenigen Teile des Kessels, in denen die höchste hitse herricht, im Kessel selbst liegen, also ganz vom Kesselwasser umspült werden, während bei Außenseuerung die erste hitse der glühenden Rohlen die Erwärmung der Rostes, des Aschenjalls und der Einmauerung der Feuerung bewirkt, also zum Teil verloren geht. Anderseits freilich sind Flammrohrtessel mit Innenseuerung dadurch, die der direkten größten hitse ausgesetzte Teil des Kesselbleches, nämlich die vordere oben Seite des Flammrohres, die geringste Wasserhöhe über sich hat, eher einer Explosionigesahr ausgesetzt, da beim Sinken des Wassers unter den zulässigen niedrigsten Standinfolge von Nachlässigsteit des Kesselmärters oder nicht richtigen Anzeigens des Wasserstandsglases (was durch Verstopfung des Wasserstandshahnes vorkommen kann) das Rohr oben von Wasser entblößt werden kann, worauf es glühend wird und die Bedingung zeiner Explosion gegeben ist. Wan hat auch Kessel mit zwei nebeneinanderstegenden Flammrohren; haben dieselben Innenseuerungen, so heißen solche Zweissammrohrkessel auch Lancashirekeisel.

Abb. 901 und 902 stellen einen Flammrohrtessel mit rauchverzehrender Feuerung, Spftem Kuhn (Stuttgart-Berg) dar. Für die Rauchverbrennung wird bei dem "Spftem Ruhn" ber ichräge Tenbrinfrost, ähnlich wie bei bem Balgenteffel Abb. 897, bei ben vericiebenften Reffelinftemen, fowohl als Borfeuerung ober Unterfeuerung wie als Innenfeuerung angewendet. Die Neigung bes Roftes wird ber Beschaffenheit bes Brennmaterials angepaßt; dabei foll einesteils eine gleichmäßige Rufuhr bes Brennmaterials bewirft und andernteils das Eindringen talter Luft über dem Rost verhindert werden. Um sekundare Luftzuführung über den Roft zur vollständigen Berbrennung der entwickelten Feuergase zu ermöglichen, wird an bem Fülltrichter eine regulierbare Luftklappe angebtacht. — Bei Flammrohrteffeln mit Innenfeuerung (Abb. 901 und 902) ift bas glatte oder aus Wellblech hergestellte Flammrohr am vorderen Ende berart erweitert, daß basfelbe ben geneigten Roft und ein Querrohr als Feuerbrude aufnehmen tann; bas Querrohr ift mit bem Reffel verbunden, alfo mit Baffer gefüllt; basselbe bietet eine fehr wirtfame Bergrößerung ber Beigfläche. Die Feuergase muffen um basselbe berumftreichen und gieben bann burch bas Flammrohr nach binten, umftreichen in bem Zwischenraum zwischen Ressel und Einmauerung nach vorn ziehend den unteren Teil des Außenmantels, wobei von dem oberen Teile durch gugeiferne Blatten, die in gemiffer Sobe gwifchen Ginmauerung und Reffelmantel eingelegt find, abgesperrt werben, fteigen vorn in die Sobe und geben bann über biefen Abbedplatten in bem Gewolbezwischenraum über bem Reffel



908 u. 904. Walzenkeffel mit zwei Pormarmern.


nach hinten in den Fuchs. Der Rost liegt auf der ganzen Länge und Breite vorn ganz frei, so daß die Luft ungehindert zutreten kann, wodurch die Roststäbe sich fortwährend abkühlen, wie bei einem gewöhnlichen Planrost.

Um die Barme der abziehenden Heizgase im letten Feuerkanal noch besser auszunuten, legt man häusig bei Walzenkesseln und auch bei Flammrohrkesseln in denselben in der Längsrichtung einen oder zwei Borwärmer, große schmiedeeiserne Röhren, durch welche das Speisewasser passieren muß, ehe es in den Ressel selbst gelangt; es wird also in den Vorwärmern schon auf eine hohe Temperatur gebracht. Die Borwärmer können über oder unter dem Hauptkessel liegend angeordnet werden; lettere Anordnung zeigen die Abb. 903 und 904 bei einem Walzenkessel im Längs- und Querschnitt.

Eine ähnliche Konstruktion hat der in den Abb. 905 und 906 dargestellte Tensbrinkszirkulationskesselsel (von Kuhn, Stuttgart-Berg). Derselbe besteht aus einem Oberkessel mit darunter liegendem Tendrinkapparat und einem oder zwei an den letzteren angenieteten Unterkesseln, welche mit dem Oberkessel durch Stutzen so verbunden sind, daß sie nach vorne etwas ansteigen, so daß die in demselben sich dilbenden Dampsblasen durch den Tendrinkapparat in den Oberkessel bequem aussteigen können. Der Unterkessel stellt hier keinen Borwärmer dar, die Speisung geschieht vielmehr von oben; er bewirkt eine Zirkulation des Wassers im Ressel, so daß dasselbe sich an den Heizstlächen vorbei bewegt und hierbei die Wärme derselben aufnimmt, wodurch schädliche große Temperaturunterschiede in den verschiedenen Teilen des Kessels vermieden werden. Die Feuerung ist rings von wasserspillen Heizstlächen umgeben und wirkt also vorteilhaft


als Innenfeuerung; die Heizgase wenden über dem Tenbrinkapparat nach hinten, ziehen unter dem Oberkessel entlang und hinten nach dem Unterkessel hinab; ist nur ein solcher vorhanden, so streichen sie an diesem entlang nach vorn und seitlich in den Fuchs; bei zwei Unterkesseln sind dieselben durch eine Scheidewand getrennt, und die Feuergase ziehen an dem einen vorbei nach vorn und dann längs dem anderen wieder nach hinten in den Fuchs.

In den gewöhnlichen Flammrohren, wie auch in den Bellrohren gieben die Beiggie



905 u. 906. Tenbrink Birkulationskeffel von G. Auhn in Stuttgart.


in ziemlich gleichmäßigem Strome parallel von vorn nach hinten; nur die direkt an den Heizsslächen vorbeistreichenden Gase geben unmittelbar ihre Bärme an dieselbe ab, während der mittlere heiße Strom nur durch Strahlung und vermittelst der umgebenden Gase auf die Heizwände wirkt. Um den ganzen Strom in direkte Berührung mit wasserbespülten Heizssächen zu bringen und so eine direktere und vorteilhaftere Ausnutzung zu



907 u. 908. Rombinierter Flammrohrkeffel mit Gallswayröhren.

erzielen, werben in die Flammröhren Quersieder gesetzt, die nach ihrem Erfinder Gallowahrohre genannt werden; es sind Rohrstugen, die quer durch das Flammrohr gehen und beiderseits mit dem Kessel dicht verbunden sind. Solche Gallowahröhren hat der kombinierte Flammrohrkessel von G. Ruhn, (Abb. 907 und 908). Derselbe ist aus einem Unterkessel und einem Oberkessel kombiniert, der erstere hat ein Flammrohr, lepterer deren zwei nebeneinanderliegend; die Feuerung ist die schon beschriebene schräge Innenseuerung. In die Flammrohre sind je fünf abwechselnd kreuzweise schräg zu einsander gestellte Quersieder eingesetzt. Die Feuergase werden in ihrem Juge durch diese ausgehalten und wirbeln durcheinander, so daß sie in wirksamster Beise direkt


sowohl die Quersieder wie das Flammrohr bestreichen. Aus dem ersten Flammrohre steigen die Heizgase in die Feuerrohre des Oberkessels, strömen in denselben nach vorn und werden durch eine kammerartige Einmauerung des Kessels gezwungen, auf dem Wege nach dem hinten liegenden Fuchs nochmals die Kessel von außen zu bestreichen. Die Ausnuhung der Gase ist auf diese Weise eine sehr vollkommene, so daß dieselben nur mit der zur Erzeugung des Zuges erforderlichen Temperatur entweichen. Ein Nachteil der Gallowahröhren liegt darin, daß der Verbrennungsraum verengt und die freie Entwickelung der Flamme beeinträchtigt wird, auch kann durch zu frühe Ab-



909 u. 910. Sieber- aber Bonillenrkeffel.

tühlung ber Heizgase, ehe ber Berbrennungsprozeß vollständig vollzogen ist, die vollkommene Berbrennung beeinträchtigt werben; schließlich erschweren auch die eingebauten Quersieder die Reinigung des Flammrohres von Flugasche und Ruß.

Ein altes, recht brauchbares Resselspstem ist ber Sieder= ober Bouilleurkessel. Wie die Abb. 909 und 910 zeigen, ist berselbe eine Berbindung eines weiten oberen mit mehreren engeren unteren Cylinderkesseln; lettere heißen Sieder oder Bouilleurs und




911 u. 912. Batterie- ader Ctagenkeffel.

sind mit dem oberen Kessel durch mehrere Rohrstutzen verbunden. Die Feuerung besindet sich unter dem Unterkessel; in ihm wird das Wasser zum Sieden gebracht, und der entswicklte Dampf steigt in den Oberkessel; nur letzterer hat einen Dampfraum, während die Sieder ganz mit Wasser gefüllt sind. Man kann auch den Oberkessel noch als Flammsrohrkessel ausdilden, wodurch der zu den kombinierten Kesselssystemen gehörige Sieders slammrohrkesselsel entsteht. Die Siederkessel eignen sich gut für hohe Dampspannung und haben eine höhere Leistung in der Dampserzeugung als die gewöhnlichen Cylinderskessel. Eine eigentümliche Art Siederkessel sind die sogenannten Batteriekssels oder Etagenkessel; dieselben bestehen aus mehreren in Etagen übereinanderliegenden Siedern,

bie nach oben miteinander verbunden sind, und einem gemeinschaftlichen Obertessel; die Abb. 911 und 912 zeigen einen solchen mit neun Siedern, zwei Quersiedern Q und einem Obertessel O schematisch im Längen- und Querschnitt. Die Heizgase ziehen von dem Rost R — in der Abb. 911 ist eine Tenbrinkseuerung gezeichnet — zwischen den Quersiedern nach oben und bestreichen dann abwechselnd Ober-, Wittel- und Unterkessel, indem sie durch die Feuerzüge der Einmauerung gezwungen nach hinten und vorn in Windungen nach dem Fuchs F ziehen. Diese Kessel ergeben infolge lebhafter Wasserzirkulation eine gute Verdampfung und eignen sich besonders für größere Anlagen und für hohen Dampsdruck. Die gezeichnete Konstruktion ist von G. Kuhn in Stuttgart Berg. Durch besondere Schamfterung des Mauerwerks im Schnitt ist in beiden Abbildungen feuersselftes Schamottemauerwerk angedeutet.

Bei den Feuerrohrkesseln gehen durch den Wasserraum des Kessels eine große Anzahl enger Röhren, deren Borderseite in den Feuerraum munden, so daß die Feuergaße hindurchstreichen; es ist also gleichsam das Flammrohr der Flammrohrkessel in viele enge Röhren geteilt worden. Hierdurch wird eine größere Heizstäche in einem engen Raum geschaffen und die Abgabe der Wärme aus den Feuergasen an das Resselwasser weient




918 u. 914. Fenerrührenkeffel.

lich gefördert, und hierin besteht der Hauptvorteil der Feuerrohrkessel; wegen des größeren Widerstandes in den engen Feuerkanälen ist ein höherer Zug erforderlich. Feuerrohrkessel erfordern deshalb einen hohen Schornstein oder künstliche Zugmittel, weu z. B. bei Lokomotiven das Dampsblaserohr benutt wird. Einen eingemauerten liegenden Feuerröhrenkessel mit Unterseuerung zeigen die Abb. 913 u. 914. Die Feuerröhren sind in einen Chlinderkessel eingesetzt; die Heizgase ziehen zuerst unter dem äußeren Mantel desselben nach hinten und von hier durch die Feuerröhren nach vorn, schließlich durch einen gemauerten Feuerkanal über dem Kessel nach hinten zurück in den Fuchs.


Feuerrohrkessel können auch mit anderen Kesselssteme kombiniert werden; so ift in der Abb. 915 und 916 ein kombinierter Ressel Shstem Baudsch (H. Raudsch, Akt.-Ges. Landschen a. d. Warthe) dargestellt; er besteht aus einem Cornwallkessel mit Heizerdbren; das Flammrohr ist, wie aus dem Längsschnitt ersichtlich, in besonderer Weise konstruiert; es besteht werder flanschen; die eine kunden gebortelten und vernietern Flanschen; die die einzelnen kurzen Stüden mit nach außen gebortelten und vernietern Flanschen; diesehen haben verschiedenen Durchmesser und sind so zusammengenietet, daß ihr untere Linie in einer Flucht liegt, während sich oben sichelsormige Borsprünge bilden, die am Scheitel am größten sind und nach den Seiten verlaufen. Bei langen Flammrohren wechseln Stüde von größerem und kleinerem Durchmesser ab, so daß die mittlere Weite der Rohres auf die ganze Länge gleich bleibt; bei dem abgebildeten kurzen kombinierten Arstell wird der Durchmesser ver einzelnen Schüssen nach hinten kleiner. Durch die Borsprünge an den einzelnen Schüssen werden in dem Strome der Heiner. Durch die Borsprünge and den einzelnen Schüssen Teile desselben gegen die Rohrwand behuss Abgabe ihrer Barme gesührt werden. Durch das Fehlen der sonst diesen Bwed dienenden Einbauten (Gallower-

röhren) wird hierbei der freien Flammenentwicklung kein störendes hindernis entgegengesetz. Die heizgase ziehen von dem Innenrost — in der Zeichnung gewöhnlicher Planrost — zuerst durch das Flammrohr und dann durch die kleinen Feuerröhren nach der Borderseite, umspülen hierauf beim Rüdwärtsziehen nochmals den Ressellmantel und gelangen dann in den Fuchs. Solche Ressel eignen sich wegen ihrer großen heizläche besonders für beschränkten Plat.



915 u. 916. Kombinierter Flammrohr- und Heizröhrenkessel, System Paucksch.


Eine andere Rombination ist der in den Abb. 917 und 918 dargestellte Röhrenkessel mit Siedern. Der Kessel hat gewöhnliche Plantostunterseuerung; mit dem oberen Feuerröhrenkessel sind durch je zwei angenietete Stuten die beiden unten liegenden Siederohre verbunden. Die Heizgase streichen unter und seitlich an den beiden Siedern entlang nach hinten, steigen in die Höhe und gehen durch die Heizschren nach vorn, ziehen dann über den Ressel hinweg wieder nach hinten und entweichen in den Fuchs. Auch diese Konstruktion hat bei geringem Platbedarf eine große Heizsläche und dabei durch die Bouilleurs einen großen Wasserraum.



917 u. 918. Beigröhrenkeffel mit zwei Bonilleurs.

Die Abb. 919 und 920 stellen noch eine andere Kombination eines Flammrohr- und Röhrenkessels dar. Über einem gewöhnlichen, aber verhältnismäßig turzen Zweislammrohrztessel mit Innenseuerungen liegt, durch zwei Stupen verbunden, ein Röhrenkessel. Die heizzgase steigen am hinteren Ende der Flammrohre in die höhe, ziehen durch die heizröhren des Oberkessels nach vorn und umspulen dann nach rückwärts ziehend den Außenmantel desselben, ehe sie in den Jucks treten. Diese Kessel haben bei geringer Grundfläche eine große Leistungsfähigkeit, dabei aber eine beträchtliche höhe. Die Verdampsungsfähigkeit und auch die Ausnutzung der Feuergase ist eine hohe.

Ein Übelstand der gewöhnlichen Röhrenkessel, des sogenannten Lokomotivtypus (so genannt, weil seit langer Zeit die Lokomotiven allgemein mit solchen ausgerüftet sind), sowie auch der Rombinationen mit solchen liegt bei Berwendung nicht kesselsteinfreien Bassers darin, daß die Reinigung der Röhren von dem ausscheidenden und sich außen an den Röhren seitsebenden Kesselstein lästig und schwierig ist. Durch den Ansab der Kesselsteinkruste an samt-



919 u. 920. Kombinierte 3weiflammrohrhessel mit Junenfenerung und Eenerröhrenkessel.

lichen Röhren wird die Berdampfunge fähiafeit bes Reffele und die Ausnubung des Brennmateriale beeintrachtigt, indem der Reffelftein den **Wärmedurchaana** vermindert und zwar recht beträcht: lichem Dafe: eine 1 mm ftarte Reffelfteinfrufte bietet dem Barmedurchgang jo viel Sindernis wie eine 13 mm dide Gifenblechplatte. Gin ftarter Reffelfteinan: jat wirft auch nachteilig auf die Ball: barteit des Renels, indem eine gleichmäßige Abfühlung

ber Platten und Röhren verhindert wird; starker Kesselsteinansat kann nicht nur bei Feuerröhrenkesseln, sondern auch bei allen anderen Systemen Ursache zu Rissen und Explosionen des Kessels werden.

Einen bebeutenden Borzug haben in Bezug auf die Reinigung der Rohren die Bolffchen Feuerröhrenkeffel mit ausziehbarem Röhrenfpftem, welche fich feit




921. Jenerröhrenkeffel mit Wolffchem anogezogenen Röhrenfuftem.

längeren Jahren mit fehr gutem Erfolge eingeführt und die ältere Konstruttion besonders bei Lotomobilen vielfach verdrängt haben. Bei diefem Snitem find alle Röhren zu einem festen Snitem verbunben und mitiamt der Teuerbuchie aus dem Reffel ausgichbar; zu diefem 3mede brauchen nur einige Schrauben gelöft zu

werden. In Abb. 921 ist eine stationäre Lotomobile mit ausgezogenem Röhrensusiem bargestellt: der Arbeiter beseitigt in bequemer Beise den Kesselstein von den äußeren Rohrwänden; die Röhren sind so angeordnet, daß man mit geeignet gesormten Weißeln alle Stellen derselben erreichen kann. Das Wiedereinsehen des Rohrsustems ist ebenfallssehr einsach zu bewirken. Die Wolfschen Dampstessell mit ausziehbarem Röhrensussen

(eingeführt und hergestellt von R. Wolf, Bucau-Magdeburg) werden zum Einmauern oder freistehend mit eisernem Schuhmantel oder auch fahrbar als Lokomobilkessel eingerichtet.

Die Abb. 922 und 923 stellen einen Ressel ersterer Konstruktionsart im Längenschnitt und Querschnitt dar. Wie aus Abb. 922 ersichtlich, liegt die Feuerung vorn im Ressel; es ist also eine Innenseuerung, womit die früher besprochenen Borteile für die Seizwirkung verbunden sind; die Feuerdhren sind einerseits in die Wand der Feuerbuchse, am anderen Ende in die Rückwand einer Rauchkammer dicht eingesett; die Heizgase ziehen aus der Feuerbuchse




922 u. 923. Gingemanerter Jenerrohrkeffel mit ansgiehbarem Röhrenfyftem.

durch die Feuerröhren in die Rauchtammer, wobei sie in vorteilhafter Beise direkt das die Röhren umspülende Kesselwasser verdampsen, dann durch einen an die Rauchtammer angesetten Rohrstutzen unter und neben dem Kessel entlang nach vorn, und schließlich in den seitlich ausgestellten Schornstein. Durch die Anordnung eines solchen Unterzuges werden die abziehenden Heizgage zur äußeren Erwärmung der unteren und seitlichen Kesselwand nugbar gemacht, womtt eine höhere Ausnutzung des Brennmaterials erreicht und noch eine Berminderung der bei allen Kesselsen unvermeidlichen Ausdehnungsdissernzen durch verschieden

hohe Erwärmung bewirkt.
Einen freistehenden, sogenannten stationären Lotomobiltessel zeigt Abb. 924 im Längsschnitt; derselbe ruht auf gußeisernen Tragsüßen und kann sir und fertig betriedskächig verschiedt und aufgestellt werden. Die Absührung der Heizgase kann, wie in der Stizze angedeutet, durch einen direkt auf die Rauchkammer gesetzen Blechschornstein erfolgen, oder, wie bei den eingemauerten Ressell, durch einen nach unten angelepten Rauchstugen in einen besonderen, gemauerten der eisernen Schornstein. Im letzteren Falle empsiehlt es sich, wie bei der vorigen Anordnung, die Heizgase mittels eines Unterzuges zuvor unter dem Ressell hinsweg streichen zu lassen.

Für viele Betriebe ist es notwendig oder wünschenswert, den Dampferzeuger schnell und bequem transportieren zu



924. Freiftehender Jenerrahrkeffel mit ansziehbarem Röhrenfuftem und Schutmantel.

können, z. B. um bei Wasserbauten den Betriebsdampf für Pulsometer zu beschaffen, oder als Aushilse für Dampsanlagen, wenn die stationären Ressel einer größeren Reparatur unterzogen werden u. dgl. Für solche Zwede sind sogenannte fahrbare Lokomobilkessel der in Abb. 925 abgebildeten Art sehr geeignet. Dieselben ruhen auf einem kräftigen Fahrgestell, sind mit ausziehbarem Röhrenspstem und umlegsbarem Schornstein versehen. Sie sind mit kompletter Ausrüstung, Armatur und Speisevorrichtung versehen, so daß sie überall sosort angeheizt und in Betrieb gesetzt

werben können, nachdem an den Flansch bes seitlichen Dampfventils am Dom Dampf-leitung angeschlossen ift.

Die beschriebenen Feuerrohrtessel werden für Dampfspannungen von 6-8 Atmo-

fphären gebaut.

Wasseröhrenkessel. Bei benselben wird ber Borteil einer großen Seizstäche auf umgekehrtem Wege erreicht, wie bei den Feuerröhrenkesseln, indem das Wasser sich in zahlreichen engen Röhren befindet, die von den Seizgasen umspült werden. Wie schon eingangs dargelegt, haben diese Ressel den Borzug geringerer Explosionsgefahr, dagegen haben sie gegenüber Flammrohr- und Siederkesseln den Nachteil, daß sie nicht so haltbar

find und häufiger Reparaturen bedürfen.

Bu den älteren Konstruktionen von Baserröhrenkesseln gehören der Albanicke, der Bellevilleund der Rootsche Kessel. Die ersten Wasserrohrkesel von Alban, welche der selbe schon gegen 1840 baute, hatten nahezu horizontal liegende Köhren, die vorn in eine gemeinschaftliche Wasserkammer mundeten, welche mit zwei oberen

> Dampf=und Bai: ferfammlern bet: bunden mar. Die Bafferzirtula: tion war bei den: felben unvolltommen, da die Ginführung bes Wassers aus der 28affertammerin die Röhren von berfelben Geite erfolgte, an welфer aus den Röhren das Ge




925. Jahrbarer Sokomobilkeffel.

misch von heißem Wasser und Dampf ausströmen mußte. Bei der verbesserten Albanschen Konstruktion war diesem übelstand einigermaßen dadurch abgeholsen, daß an beiden Enden der Röhren Wasserkammern angeordnet waren, welche mit einem Oberkessel in Berbindung standen; diese Konstruktion ist die Grundlage der späteren besseren Röhrenkssel geworden; der Albansche Kessel hatte aber noch den Fehler, daß die Röhren horizontal lagen; hierdurch sand keine genügende, regelmäßige Wasserzirkulation statt, indem das Gemisch von heißem Wasser und Damps nach beiden Seiten aus den Röhren entweichen konnte. Später kamen aus dem Auslande die Belleville und die Rootkessel, dieselben hatten keine Wasserkammern; sie bestanden aus einer Anzahl übereinander liegender Röhren, die vorn und hinten miteinander direkt verbunden waren; unten waren sie an einen Speisewassersammler, oben an ein größeres Dampssammelrohr angeschlossen. Sie hatten den Nachteil, daß der Damps nicht ungehindert auf direktem Wege in lepteren steigen konnte, wodurch leicht Wasser mit in den Dampssammler gerissen wurde.

In neuerer Beit find sowohl die Albanschen wie die Rootfessel von deutschen Fabriten verbessert worden. Bon ben Röhrenkesseln gebührt die erfte Stelle ben Rirfulationes


röhrenkesseln, und sie werden in neuerer Zeit fast nur noch als solche von verschiedenen renommierten Dampstesselsabriken nach verschiedenen Systemen als Spezialität hergestellt. Abb. 926 stellt einen Doppelkammer-Zirkulations-Wasserrohrkessel von Walther & Co. in Kalk bei Köln dar. Derselbe besteht aus einer vorderen geschweißten Wasserkammer, welche durch eine parallel zur Vorder- und hinterwand liegende Mittelwand in zwei Absteilungen geteilt ist, einem schrägliegenden Röhrenbündel und einem oder zwei walzenförmigen Oberkesseln. Letztere enthalten, wie gewöhnliche Walzenkessel, Wasser und dar- über einen Dampsraum. Bei zwei Oberkesseln ist einer an die vordere, der andere an die hintere Abteilung der Wasserkammer durch Stutzen angeschlossen; kommt nur ein Oberkessel zur Anwendung, so ist er durch eine Längsscheidewand in zwei Hälften geteilt, von denen die eine durch Stutzen seitlich mit der vorderen, die andere mit der hinteren Kammerabteilung verbunden ist. Die Röhren sind am hinteren Ende einzeln dicht ver-



926. Poppelkammer Birkulations Wafferrohrkeffel von Walther & Co. in Ralk.

schlossen und vorn so in der Wasserkammer befestigt, daß eine vollständig freie Zirkulation mit räumlich getrennten Damps und Wasserwegen stattsindet; sie haben nämlich in der hinteren Abteilung der Kammer an der oberen Seite große Löcher, aus denen der Dampf aussteigt; von der vorderen Abteilung aus geht in jedes Siederohr genau in der Mitte ein an beiden Enden offenes Speiserohr, durch welches das Wasser gezwungen ist, aus der vorderen Abteilung der Kammer unmittelbar in das hintere Ende des Siederohrs zu strömen, ohne daß es in die hintere Abteilung der Kammer auf diesem Wege geslangen kann. Aus diese Weise wird eine lebhaste Wasserzirkulation erreicht; das Wasser wird in den dünnwandigen Siederöhren mit sehr verteilter großer Heizsläche von den Feuersgasen rasch erhipt; Dampf und siedendes Wasser strömen durch die Öffnungen der Köhren in der hinteren Abteilung der Wasserkammer nach oben in den vorderen Teil eines der beiden Oberkessel; die große Verdampsungsoberstäche bewirft hier ein ruhiges Austreten des Tampses aus dem Wasser; letzteres durchströmt den ersten Oberkessel von vorn nach hinten, tritt hier durch einen Verbindungsstutzen in den zweiten Oberkessel und gelangt aus diesem vorn in die mit demselben verbundene vordere Abteilung der Kammer, aus

der es durch die an letztere angeschlossenen Speiserohre in den hinteren Teil der einzelnen Siederohre geführt wird. Die ganze Zirkulation ist also eine zwangsläufige, und es muß stets in demselben Maße Wasser in die Siederöhren nachströmen, wie aus denselben Tampi und siedendes Wasser nach vorn und oben entweicht. Auf dem langen Wege, den das Wasser und der Dampf durch die Oberkessel machen, hat ersterer Zeit, sich ruhig ansuschieden und seine Wasserteilchen fallen zu lassen. Bei Anwendung von nur einem Oberkessel wird die zwangsläufige Wasserzirkulation auf dieselbe Weise bewirkt, indem durch die Scheidewand der Kessel in zwei Teile getrennt wird, welche den beiden Obers




927. Wafferrohr.Birkulationskeffel, Syftem Durr. (Duffelborf-Ratinger Röhrenleffelfabril.)

kesselstein entsprechen. Durch die lebhafte Zirkulation wird der sich bildende Schlamm und Kesselstein verhindert, sich in den Röhren oder der Kammer sestzuseten; er wird vielmehr nach oben in den Oberkessel gerissen, wo durch den größeren Querschnitt eine viel geringere Zirkulationsgeschwindigkeit stattsindet, so daß die Schlamm= und Kesselsteinteilden niedersinten und sich auf dem Boden ablagern können. Von hier können sie durch einen Schlammhahn abgeblasen werden.

Ein anderer Zirkulations Basserröhrenkessel von Balther & Co. hat vorn und hinten je eine geschweißte Basserlammer. Das Röhrenspstem liegt, wie bei der vorigen Konstruktion, schräg nach vorn steigend; der Rost liegt unter dem vorderen Ende. Beide Kammern sud mit einem Oberkessel verbunden, und es sindet eine kontinuierliche Zirkulation in der Beitstatt, daß das in den schräg liegenden Siederöhren erhipte Basser mit dem entwicktion Lampse in die Borderkammer und aus dieser in den Oberkessel steigt, während das Basser aus letzterem in die hintere Basserlammer sinkt. Dieses System hat gegen das vorige gewise Borzüge; die Konstruktion ist einsacher und solider, als dei Anwendung der Doppelkammer, Reparaturen an den Siederöhren sind leichter zu bewerkstelligen und besonders die Basser.

zirkulation ist gesicherter. Bei den einseitig geschlossenen Röhren der vorigen Konstruktion ist es nicht unbedingt ausgeschlossen, daß sich Schlamm und Resselstein an dem tieferen geschlossen Ende ablagern und sestseen und schließlich das innen liegende Speiserohr zusehen, so daß eine Zirkulation ganz aushört und ein Durchbrennen des Siederohres vorkommen kann. Bei starker Inauspruchnahme des Ressels ist es auch möglich, daß sich in den inneren engen Röhren schon Dampf bildet, wodurch die Zirkulation beeinträchtigt wird. Bei je einer Kammer an beiden Enden der Siederöhren dagegen kann und muß das Wasser und der erzeugte Dampf stets ohne Hindernisse in der bestimmten Weise zirkulieren.

Bon ähnlicher Konstruktion, wie die erst beschriebene, ist der Zirkulations=Röhrensteffel, System Dürr, den die Düsselbors=Ratinger Röhrenkesselsabrik vorm. Dürr & Co. zu Ratingen als Landkessel und Schisstesselsabrikt darstellt. Derselbe hat ebenfalls einen oder zwei Oberkessel und ein direkt über dem Roste im Zuge der Feuergase liegendes, nach vorn ansteigendes Wasserröhrenbündel, welches



928. Steinmüllerkeffel.

vorn in eine Doppelwasserkammer oder Trennungskammer mündet. Die Wirkungsweise ist mit wenigen Worten dargestellt. Die beiden Oberkessel sind am hinteren Ende miteinander verbunden, und am vorderen Ende ist der eine mit der vorderen Abteilung, der andere mit der hinteren Abteilung der Doppelwasserkammer verbunden, und zwar reicht der erstere Berbindungsstutzen im Oberkessel bis etwas unter den niedrigsten Wasserstand, der Berbindungsstutzen der hinteren Kammerabteilung dagegen in den Dampsraum hinein. Die Siederöhren liegen mit ihren Enden in der hinteren Kammerwand; in jedem dersselben liegt bis nahe zum hinteren Ende ein Füllrohr; diese sitzen mit ihren Köpfen in der Zwischenwand der Kammer, so daß sie mit dem vorderen Teile der Kammer in Bersbindung stehen. Das Speisewasser tritt in den einen Oberkessel ein, welcher mit der hinteren Kammerabteilung verdunden ist; aus dieser steigt heißes dampssührendes Wasser auf und erhist sosort das frische Wasser auf hohe Temperatur, wodurch der Kesselstein ausgeschieden und von der Strömung nach hinten gespült wird; das Wasser durchzieht

ben einen Oberkessel nach hinten, tritt hier in den anderen strömt, durch diesen nach vorn und gelangt hier durch den kurz unter der Oberstäche mündenden Berbindungstütigen in die vordere Kammerabteilung und zwar ziemlich frei von Resselstein, der sich inzwischen im Oberkessel abgeset hat. Aus der Kammer gelangt es, wie bei der vorigen Konstruktion beschrieben, durch die Füllröhren in die Siederohre, in denen es durch die direkte Umspillung der Feuergase sehr wirksam erhibt und zum Teil verdampst wird; das Dampswassergemisch steigt nach vorn in den Oberkessel. Der Damps macht denselben Weg, wie das Wasser, durch beide Kessel und scheidet hierbei seinen Wassergehalt aus; der Dom sitt am vorderen Ende des nicht mit der Dampstammer verbundenen Oberkessel, wodurch dieselbe Zirkulation wie bei zwei Oberkesseln eine Scheidewand eingelest, wodurch dieselbe Zirkulation wie bei zwei Oberkesseln erreicht wird.

Die ausgebehntefte Unwendung von allen Bafferrohrenteffelinftemen hat wohl feit ema Mitte ber achtziger Jahre ber Steinmüllerfessel von L. & C. Steinmüller ju Gummerbach gefunden. Derfelbe ift in der Konftruttion bem julett beschriebenen abnlich und besteht aus einem Unterkeffel, dem eigentlichen Dampferzeuger mit zwei Baffertammem und einem ober mehreren barüber liegenden Dberfeffeln, welche ber Ginwirfung ber Feuergaje nicht ausgesett find (j. Abb. 928). Die Sieberohren bes Unterfessels find vom und hinten reihenweise in schmiebeeisernen geschweißten Baffertammern vereinigt; bas Röhreninstem ift ftart nach hinten geneigt, fo bag über bem Roft, wo bie birette erfte Bise ber Tenergafe mirtt, Die hochfte Stelle liegt. Die Beiggafe merben fo geführt, bes fie, wie die Pfeile andeuten, querft ben vorberen Teil bes Rohrenfuftems beftreichen und dann hinab jum Fuche ftromen. Der Oberteffel enthalt gur Salfte Baffer und fteht mit den beiden Baffertammern durch weite Stupen in Berbindung, fo bag biefe und bas Röhreninstem voll Baffer find. Der fich in den Siederöhren entwidelnde Dampf fteigt, ba er leichter ift als Baffer, nach vorn burch die vordere Baffertammer in ben Cherfeffel, wobei er fiedendes Baffer mit fich fortreißt; in bemfelben Dage ftromt von ber hinteren Baffertammer aus dem Oberteffel Baffer nach in die Rohren. Für die Trennung bes aus dem vorderen Stuten in ben Oberteffel fteigenben Dampf- und Baffergemiides ift eine besondere Ginrichtung angebracht; auf den Berbindungsftuten ift ein Rohr gejet, welches über bem Bafferipiegel ausmundet; nahe über bem Boben ift an basfelbe in horizontales Rohr angesett, burch welches bas Baffer nach bem hinteren Berbindungs ftuben abiließt; um außerdem noch eine weitere vollständigere Ausscheidung bes Baffer aus bem nach oben ftromenben Dampfe zu bewirten, wird ber Dampf pberhalb de Bafferipiegels in einen langen vieredigen, geichloffenen Raften mit burchlochertem Boben geführt, bas feitlich an bas Steigrohr angefest und am entgegengefesten Ende offen ift Beim Durchstreichen burch biefen langen Raften fällt bas mechanisch vom Dampfe mit geriffene Baffer nieder und flieft durch die Locher im Boben in den Bafferraum des Oberfeffele und durch den hinteren Stugen wieder in bas Rohrenfpftem, mahrend ber trodene Dampf aus dem hinteren Ende bes Raftens ausftromt. Auf Diefe Beije wird eine fraftige Birtulation bes gejamten Bafferinhaltes bes Reffels bewirft, ber in wenigen Minuten durch die Siederöhren paffiert, und doch eine große ruhige Berbampfung! oberfläche im Obertefiel geschaffen, fo bag ber Dampf fich vom Baffer trennen tann. -Die Steinmüllerkoffel werben auch freistehend ohne Ginmauerung mit Annenfeuerung hergestellt mit einer Blechummantelung. Diefe Anordnung unterfcheibet fich von bem bargeftellten eingemauerten Reffel nur burch bie Anordnung, mahrend bie Birfungemeit genau die gleiche ift.

Die Steinmüllerkessel find im letten Jahrzehnt, besonders bei Elektrizitätswerken, in großer Anzahl zur Berwendung gekommen; die Abb. 929 zeigt z. B. die mit zehn solchen eingemauerten Resseln ausgerüstete Kesselnalage ber Gas-, Elektrizitäts- und Bafferwerke ber Stadt Röln.

Der Steinmüllerkessel und die vorher beschriebenen, sowie auch andere Zirkulationsröhrenkessel gehören schon nicht mehr zu den Kleinwasserraumtesseln oder reinen Röhrentesseln; es sind, da sie Oberkessel mit einem größeren Dampf= und Wasserraum besipen. Kombinationen von Großwasserraum= und Röhrenkesseln; durch die Wasser= und Zampf-




929. Beffelanlage ber Gas., Glektrigitäts. und Bafferwerke ber Stadt goln mit 10 Steinmüllerkeffeln.

Buch ber Erfind. 11.

reserve besihen sie, besonders wenn sie mit wirklamen Einrichtungen zur Produzierung trodenen Dampses versehen sind, bis zu einem gewissen Maße auch diesen Borzug der Großwasseraumtessel. Zu unterscheiden ist, ob der Oberkessel von den Feuergasen bestrichen wird, oder nicht; wenn es der Fall ist, dann können sie nicht mehr zu den explosionssicheren Ressell zählen; sie teilen vielmehr die Explosionsgefahr mit den gewöhnlichen Großwasseraumkesseln; wenn aber, wie bei den beschriebenen Konstruktionen von Walther und von Steinmüller, die Oberkessel ganz über den Feuerzügen, also außerhald der Einwirtung der Feuergase liegen, dann gehen freilich einige Quadratmeter Heizssäche verloren, aber es ist für dieselbe eine eigentliche Explosionsgesahr so gut wie ausgeschlossen; es kann höchstens einmal ein Wasserohr platzen, was keine großen Zerstörungen bewirken kann und verhältnismäßig leicht wieder zu reparieren ist.

Der kombinierte Bafferrohrkeffel, Syftem Ruhn (Abb. 930 und 931) besteht aus einem Oberkessel, einem Unterkessel und zwei dazwischen liegenden Rohen-kesseln; jeder ist an beiden Enden mit dem über oder unter ihm liegenden Ressel,




980 u. 981. Kombinierter Wafferrahrkeffel, Syftem Rubn.

bezw. die mittleren nach oben und unten durch angenietete Stuten verbunden; auf dem Oberkessel besindet sich der Dampsdom. Die Röhrenbündel der beiden mittleren Röhrenbessel berkessel besinder suführung geschieht in den Oberkessel, und da die drei unteren Kessel geneigt liegen, is sindet in ähnlicher Weise wie bei hen früher beschriebenen Konstruktionen eine Basserzirtulation statt, indem das Wasser durch die hinteren Stuten niedersinkt und das heiße, mit Dampsblasen vermischte Wasser schre word die vorderen Stuten in den Oberkessel steigt, wo sich der Damps von dem Wasser trennt. Die Heizgase umziehen, durch zungensörmige Schamotteeinbauten gezwungen, die Kessel in schlangenartigen Windungen und gelangen oben in den Fuchs.

Bu ben tombinierten Wasserrohrtesseln gehört noch ber in ben Abb. 932 und 933 tm Längs= und Querschnitt bargestellte Zirkulationsbampstessel, System Mac Ricol Derselbe ist tombiniert aus zwei Cylindertesseln und einem Wasserröhrenbundel; letterei liegt bireft über bem Rost und besitzt eine hohe Verdampsungsfähigkeit; hiermit ift durch bie beiden Cylindertessel ein großer Wasserraum und eine große Dampsabgabestäche werbunden. Die starte Verdampsung in den nach vorn etwas ansteigenden Masserröhren

und das Aufsteigen des mit Wasser gemischten Dampfes nach vorn in den Oberkessel bringt eine lebhafte Wasserzirkulation im Ober- und Unterkessel hervor, wodurch eine fortwährende wirksame Abkühlung der von den Feuergasen bestrichenen Cylinder- und Röhrenflächen stattfindet.

Stehende Dampftessel. Dieselben werden hauptsächlich für kleine Leistungen, für Dampsmaschinenbetrieb im Rleingewerbe, in kleineren und mittleren mechanischen Werktätten u. s. w. angewendet, weil sie weniger Raum einnehmen, als horizontale Ressel. Bei vertikalen Resseln ift eine gute Ausnuhung der Wärme der Feuergase schwieriger, als bei horizontalen Kesseln, da die Gase schnell auf möglichst direktem Wege nach oben in den Schornstein zu ziehen bestrebt sind. Man kann dem indessen durch entsprechende Führung der Gase und durch Einbauten in den Weg derselben entgegenwirken. Einen Nachteil haben alle vertikalen Ressel in der geringen freien dampfabgebenden Wassersläche im Verhältnis zum Wasserinhalt. Hierdurch wird die Dampsbildung erschwert, und durch die stark bewegte Wasservhalt. Hierdurch wird die Dampsbildung erschwert, und durch die stark bewegte Wasservhalt. Hierdurch wird die Namps. Die stehenden Ressel werden meist mit Innenfeuerung eingerichtet; der Rost liegt unten mitten in einer Feuerbüchse, die ringsherum und oben von Wasser umgeben ist; von derselben geht nach oben durch den Ressel hindurch der Abzug der Feuergase. Einen solchen Ressel einsachster Art



982 u. 988. Birkulationedampfkeffel, Syftem Mac Nicol.

zeigt Abb. 934. Die Feuerbüchse ist ganz geschweißt, ohne Nietverbindungen; in dieselbe sind, in derselben Beise wie früher bei den Gallowankesseln besprochen, eine Anzahl Quersieder eingeschweißt, welche von den vom Rost aufsteigenden Feuergasen umspült werden, wodurch nicht nur die Heizsläche vergrößert wird, sondern hauptsächlich die Feuergase in ihrem direkten Aufsteigen nach dem Schornstein behindert werden und ihnen Gelegenheit gegeben wird, ihre Wärme an die wasserbespülten Flächen abzugeben.

Abb. 935 zeigt noch einen Fieldschen Röhrenkessel; in den Feuerraum hinein sind von dem Deckel der Feuerbüchse her eine Anzahl unten geschlossener, oben offener, also mit Wasser gefüllter Röhren eingehängt, die der Wirtung der direkten hite der Feuergase ausgesetzt sind, wodurch eine lebhafte Dampsbildung erzielt wird. Bei schlamm oder kesselsteinhaltigem Wasser hat die Anordnung solcher geschlossener Röhren, wie schon bei früherer Gelegenheit bemerkt, den Übelstand, daß sich am Boden Schlamm ablagert oder Kesselstein ansetz, wodurch die Wärmeabgabefähigkeit der Rohrswand mit der Zeit sehr beeinträchtigt wird, und wenn die Ablagerungen stark werden und nicht rechtzeitig an die Reinigung gedacht wird, zum Glühendwerden und zu Rissen Veranlassung werden kann.

Dampfkessel mit Kohlenstaubseuerung. In ben letten Jahren sind eine ganze Reihe verschiedener Erfindungen und Konstruktionen veröffentlicht worden, welche bie rationelle Berwendung minderwertiger Staubkohle bezweden. Mehrere derselben haben praktischen Erfolg gehabt, während andere wieder bald nach ihrem Erscheinen ver-

schwunden sind. Die meisten Konstruktionen haben das Gemeinsame und von den übrigen Feuerungen Abweichende, daß das Material nicht auf einem Rost zur Verbrennung gebracht wird, sondern fein verteilt, staubsörmig frei in der Lust verbrennt, wie Gas oder zerstäubtes Petroseum. Eine dieser Konstruktionen, welche sich bereits praktisch bewährt hat, sei hier besprochen, der Kohlenstaubseuerungsapparat, Patent Friedeberg. Abb. 936 ist eine schematische Darstellung der Konstruktion. Das Brennmaterial, Grus und Staub von Stein= und Braunkohlen, wird vor der Verwendung gleichmäßig sein gemahlen; zum Betriebe der Einrichtung dient Drucklust von 50—60 mm Wassersaule

Bressung, welche durch einen Bentilator erzeugt wird. Dieselbe wird dem Apparat durch das Rohr L zugesührt; sie teilt sich, wie die Pseile anzeigen, in zwei Ströme; einer geht nach oben in das Rohr 1, mit Drossesslappe k, und strömt durch zwei zu beiden Seiten des Kohlen-



984. Stehender Reffel mit Onerfiedern bon Dend & Sambrod in Altona.


Stehender Fieldicher Röhrenkeffel.

trichtersa befindliche Dufen d d, nach unten in ben mit Rohlenstaub gefüll: ten Auß f des Trich ters T; er wirbelt hier den Rohlenitanb auf und führt ibn mit sich durch bas Rohr e und das Steigrobr g in ben an die Bordermand angefesten Stugenh und weiter durch den ringförmigen Kanal zwischen diesem und dem Schamottekegel K in die Feuerung F. In bem Mage, wie durch ben Luftftrom aus bem Fuße des Rohlentrichtere ber Rohlenstaub aufgewirbelt und fortges führt wird, finkt der im oberen Trichter befindliche Roblenstaub nieder. Der andere Zweig bes Luftftromes geht

birekt durch das Hauptrohr m mit der Drossellappe i nach dem Stugen h, trifft bei dem Schamottekegel mit dem Rohlenstaub-Luftgemisch zusammen und gelangt mit diesem vereint um den Schamottekegel herum in die Feuerung. Durch die Drossellappen ist die Stärke des Kohlenstromes und auch der besonders zugeführten Luft in weiten Grenzen regulierbar; die ganze Regulierung des Feuers geschieht also durch Einstellen dieser beiden Drossellappen. Der Feuerungsapparat hat keine bewegten Teile und ist deshalb keiner Abnutung unterworsen. Die Feuerung selbst besteht aus einem mit Schamottesteinen ausgefütterten Raum; in demselben wird zur Inbetriebsetung zuerst auf der Sohle aus Holz und Rohlen ein Feuer angesacht; dann kann der eingeblasene Kohlenstaub leicht entzündet werden, und das Feuer unterhält sich weiter selbstthätig. Die Ausnutung des Brennmaterials ist eine vorteilhafte; es kann eine fast rauch- und rußlose Berbrennung erzielt werden. Ein Übelstand besteht


darin, daß das gesamte Kohlenmaterial vorher gemahlen werden muß, was für Keinere Anlagen immerhin lästig ist; serner ist die Inbetriebsetzung davon abhängig, daß der Bentilator sür die Erzeugung der Druckluft arbeitet; wo ununterbrochen Kessel und Maschine in Thätigkeit sind, macht dies keine Umstände; wo aber jeden Abend der Betrieb der Kessel und Maschinen unterbrochen wird, so daß morgens keine Krast zum Betriebe des Bentilators disponibel ist, ehe der Ressel Damps hat, und die Betriebsmaschine in Gang geseht werden kann, da muß diesem Umstande durch einen Borratsbehälter mit gepreßter Lust abgeholsen werden. Zum Füllen der Trichter dienen besondere Kassen oder Wagen, aus denen der Kohlenstaub unter Berschluß und ohne Staubentwickelung in die Trichter übergefüllt wird. Der beschriebene Kohlenstaubseuerungs-Apparat läßt sich an den meisten Damstesselssystemen, sowohl bei Innenseuerung, wie Unterseuerung oder Vorseuerung andringen; Abb. 937 zeigt seine Anwendung bei einem Kessel mit Unterseuerung.

Berwertung geringwertiger Brennmaterialien. Es gibt eine Reihe von sehr billigen, aber minderwertigen Brennmaterialien, welche wegen hohen Uschengehaltes und schlechter Brennbarkeit bei dem gewöhnlichen Zuge in Dampstesseln nur mangelhaft



brennen und beshalb in ben gewöhnlichen Feuerungen fcmer zu verwenden find. Sierzu gehören die ichlechteren Steintohlenarten und besonders auch Rohlenftaub und Rohlengrus, welche bei ben Roblenaufbereitungsanlagen, ben Rotereien und Gasanftalten als fehr geringwertige Rebenprodutte gewonnen und in manchen Fällen geradezu als laftiger, wertloser Abfall betrachtet werben. Die bichte Lagerung bieser Brennftoffe bindert bei bem gewöhnlichen Reffeljuge ben erforberlichen Luftzutritt jur Berbrennung. Solche Brennmaterialien konnen burch bie in neuerer Beit vielfach mit gutem Erfolg eingeführten Feuerungen mit Unterwindgeblafe vorteilhaft ausgenutt werden. Diefelben tonnen bei ben meiften Reffel- fowie Rosttonftruttionen angewendet werben; fie beruben einfach barauf, bag in ben geschloffenen Raum unter bem Roft Luft mit einer gewiffen Preffung eingeblasen wird, welche burch ben Roft und bie hoche ober bichtgelagerten Brennmaterialien in genügender Menge durchdringt und beren Berbrennung bewirkt. Für diesen Zwed kommen vorzugsweise wegen ihrer Ginsacheit und hohen Leistung die Rörtingichen Dampfstrahlgeblafe in Betracht. Über Strahlgeblafe ift ichon früher (im erften Teile biefes Banbes) Näheres gefagt worden. Abb. 938 stellt einen Flammrohr-(Cornwall-)Ressel mit einem Treppenrost, welche zur Berwendung minderwertiger Rohlen und Abfall = Brennftoffe befonders geeignet find, in Berbindung mit einem Rortingiden Dampfftrahl = Unterwindgeblafe bar. Der Raum vor dem ichragen

Roste ist zwischen den Seitenwänden durch eine Platte V dicht verschloffen; davor steht das Lampsstrahlgebläse U; von oben wird bei L die Luft angesaugt, während durch das kleine Rohr der Betriebsdampf zugeführt wird. Die eingesaugte Lust wird durch einen Kanal bei A unter den Rost geblasen, tritt durch den letzteren zu dem Bremstoff und entsacht das Feuer. Häufig wird ein Teil der eingeblasenen Luft als sogenannter Oberwind oder sekundäre Verbrennungsluft durch seitliche Kanäle EO oberhalb des Rostes in die Feuerung geblasen, um so die noch nicht vollkommen verbrannten, Kohlenorydgas



937. Rohlenftanb. Jenerungsapparat an einem Reffel mit Unterfenerung.


enthaltenden Heizgase besser zu verdrennen. Zur Indetriebsetzung des Unterwindgebläses genügt das Öffnen des Dampfventils, und durch entsprechende Stellung desielden kann die eingeblasene Luftmenge und damit die Leistung der Feuerung auf einsachte Weise reguliert werden. Die geringe Menge des mit der Luft eingeblasenen Baserdampfes beeinträchtigt die Heizwirkung nicht; der Dampf wird in der glühenden Kohle in Wassersoff und Sauerstoff zerlegt und die hierzu verwendete Wärme wird vollständig durch die gleich darauf solgende Wiederverbrennung zurückgewonnen. Solche Unterwindgebläse bieten auch ein einsaches Mittel, die Leistungsfähigkeit eines Kessels zu ershöhen, wenn derselbe wegen Vergrößerung des Vetriebes nicht mehr ausreicht, vorausgeset, daß die übrige Konstruktion des Kessels eine erhöhte Verdampsung zuläßt. Auch

um die Dampfentwidelung plötzlich im Bedarfsfalle zu erhöhen, den Kessel zu "forcieren" (was allerdings für diesen selbst nie vorteilhaft ist), werden Unterwindgebläse verwendet. Die Möglichkeit der Bergrößerung der Leistung beruht darauf, daß durch die lebhaftere Luftzusührung durch den Rost eine größere Menge Kohlen verbrannt werden können; da die Lustverdünnung in den Rauchkanäsen hierbei nicht größer wird, wie dies bei Erhöhung des Schornsteinzuges der Fall sein würde, so wird auch nicht mehr schädliche Lust durch die Undichtigkeiten der Feuerzüge eingesaugt.

Die Berbefferung des Buges zu enger oder zu niedriger, schlecht ziehender Schorn-

fteine burch Schornstein-Bentilatoren ift bereits fruher besprochen worben.

Dampftesselseuerungen für flüssige Brennstoffe. Zum Schluß sei noch turz eine Einrichtung für Dampftessel zur Berbrennung flüssiger Brennstoffe beschrieben. Abb. 939 zeigt eine solche für Petroleumverbrennung bei einem Cornwalltessel; das flüssige Brennmaterial, Petroleum oder Masut oder Teer wird in einem Dampfstrahlszerstäuber vermittelst eines Dampfstrahles oder eines aus Luft und Dampf gemischen Strahles beim Austritt aus dem Zuslußrohre sein verteilt und zerstäubt in die Feuerung geblasen. Bei schweren, dicksüssigen Stossen, wie Teer, Masut u. dergl. ist die Berwendung eines reinen Dampfstrahles zweckmäßig, weil er eine größere Kraft hat, als



Anterwindgeblafe an einem Jammrohrheffel mit Ereppenroft. Petroleumfenerung bei einem Dampfheffel.

wenn er vorher Lust mit ansaugt und auch durch seine höhere Temperatur zur Berbünnung des Brennmaterials beiträgt. Bei dünnen Flüssigteiten, wie Petroleum, kann statt des Dampses auch Drucklust verwendet werden, wo solche zur Versügung steht. In der Abbildung ist P das Zuslußrohr des Vernnmaterials, D die Dampszuseitung; der aus der Dampsduse bei Z schräge an der Mündung des Zuslußrohres ausströmende Dampsstrahl reißt das aus letzterer aussließende Verennmaterial mit sort, wobei dasselbe sein verteilt wird und mit der von unten zugeführten Verdrennungslust im Flammrohr frei verdrennt; die Lustzusührung wird zweckmäßig durch einen Schieber so reguliert, daß gerade nur die zur vollständigen Verdrennung notwendige Lust zuströmt. Bei Verwendung von Petroleum wird zur Indetriebsehung zuerst auf dem Roste ein kleines Feuer mit Holz angezündet, um die Verdrennung einzuseiten; dann verdrennt es ohne besondere Unterseuerung von selbst weiter; Teer z. B. wird dagegen meist als Zugade zu sesten Verennmaterialien benutzt und auf diese geblasen, da derselbe bei seiner Didslüssigseit allein ein sicheres, selbständiges Verennen wie Rohpetroleum oder Petroleumrückstände (Wasut) nicht gestattet.

In Rußland hat sich die Feuerungsmethode mit Naphtharückständen, seitdem die Konstruktion von Apparaten zur rationellen Verbrennung berselben vollständig gelungen ist, über das ganze Reich verbreitet; hierdurch ist nicht nur die riesige russische Petroleums industrie auf eine andere Basis gestellt worden, indem die bedeutenden Wengen der früher wertlosen Rückstände aus der Naphthadestillation sehr vorteilhaft verwertet werden,

fondern für die gange ruffifche Induftrie überhaupt ift die Ginführung der Raphthafeuerung von größter Bedeutung geworden. Im gangen Mostauer Fabrifbegirt hat bereits ien mehreren Jahren die Berwendung der Naphtharudftande die Beizung der Dampffeffel mit Bolg ober Rohlen gum großen Teile verbrangt und bei ben großen Fortichritten in ben Transporteinrichtungen für die Naphthaprodutte verbreitet fich die Naphthabeigung immer mehr. In Nordamerita wird bagegen, trop seiner gewaltigen Erdollager, die Betroleumheigung gur Reffelfeuerung an Stelle ber Roblen noch verhaltnismaßig wenig


angewendet, jedenfalls weil bort auch die Rohlen in riefigen Lagern vorhanden

und ziemlich billig find.

Die großen Borzüge der Beizung mit fluffigen Brennftoffen liegen auf ber Sand. Abgefeben von bem örtlichen Preisverhältnis zwischen Naphtha oder Majut und Steinkohlen, welches ja allerdings der wichtigste Faktor und in erfter Linie maßgebend für die Berwendung bes einen ober anderen Brennftoffes ift, bestehen bieselben hauptfachlich in ber großen Bequemlichfeit ber Bedienung und ber Sauberkeit bes Betriebes. Die gange Bedienung ber Feuerung besteht in dem Ginftellen des Dampfregulierventiles, wozu noch die Instandhaltung und regelmäßige Reinigung der Dl. ausflugduse tommt; geübte Beiger, von deren Geschicklichkeit und Gifer ftets bei den Rohlenfeuerungen in bobem Rage eine gute Rohlenökonomie abhangt, find hierdurch entbehrlich; man braucht feine eigentlichen Beizer im gewöhnlichen Sinne des Wortes mehr, sondern nur Resselwärter; ein Wärter kann leicht mehrere Reffel in einem Reffelhaufe bedienen.

Ausruftungsgegenstände eines Dampfteffels. Betrachten mir jest noch die wichtigften notwendigen Aufruftungsgegenstände eines Dampfteffels; einen haben wir icon früher ermabut, den Rauchschieber zur Regulierung bes Buges. Bur Erneuerung bes Reffelmaffers bienen bie Speisepumpen; jeder Reffel muß zwei felbständige Speife

pumpen haben, von benen minbeftens eine von bem Betriebe ber zugehörigen Dampf-Man hat hauptfächlich zwei Arten Speiseeinrichtungen, Drudmaschine unabhängig ift. pumpen, die von ber Betriebsbampfmafchine in Bang gefest werden oder auch fur fic felbständige Dampspumpen find, und Strahlpumpen oder Injettoren, die birett mit bem Kesselbampfe betrieben werden. Die erste brauchbare Konstruktion eines Injektors ift 1858 von bem frangofifchen Ingenieur Giffard erfunden worden; berfelbe ift in Abb. 940 Durch das Dampfrohr A mit Hahn H ftrömt gespannter Refielim Schnitt dargestellt. bampf burch Löcher in bas Rohr B, welches am unteren Ende in Die Dufe C auslauft; lettere mundet in die Rammer D, welche burch den Stupen b mit dem Bafferguflugoder Saugrohr in Berbindung steht und nach unten in ein tonisches Rohr E ausläuft.



940. Giffards Injektor.

Der Dampsstrahl reißt das Wasser aus der Wasserkammer durch diese Düse sort und preßt es bei R strahlsörmig durch das gegenüberliegende Mundstück C in das Druckohr K und durch das Speiseventil V nach L in den Ressel. Ein Teil des Wassers tritt indessen nicht in die Düse G ein, sondern sammelt sich in dem Gehäuse R, von wo es durch das Rohr S absließt. Durch eine mittels der Rurbel M einstellbare Regulierspindel kann eine Berengung der Dampsdüse C bewirft und so die Dampsauströmung und damit die Leistung reguliert werden. Weiteres über Strahlpumpen, z. B. auch den Körtingschen Universaliniektor für Resselspeisung findet sich im ersten Abschnitt dieses Bandes.

Die anderen, an jedem Kessel befindlichen Zubehörteile, welche man unter dem Namen ber Resselarmatur zusammenfaßt, bezweden hauptsächlich Sicherheitsmaßregeln, sowie die Beobachtung des Dampfdruces und des Wasserstandes im Ressel. In erster Linie ift hier das Sicherheitsventil zu nennen; dasfelbe fist auf dem Reffel, bei tombinierten Reffeln auf dem Oberkeffel, bei Keffeln mit Dampfdom auf ober an letterem. Die Sicherheitsventile werden mit Federbelastung und mit Hebel-Gewichtsbelastung tonstruiert; in beiben Fallen ift ein Bentil, welches eine genügend große Dampfaustrittsöffnung verschließt, entgegen dem inneren Dampsdruck von außen derart belastet, daß bei einer beftimmten Sohe bes Dampfbrudes biefer gegen bie außere Belaftung bas Übergewicht betommt und das Bentil öffnet, jo daß ber Dampf ausblasen tann. hierdurch wird verhindert, daß ber Dampf bie zuläffige maximale Spannung im Reffel überfteigt. Un ber Borberfeite bes Reffels ift ein Manometer angebracht, welches mit bem Innenraum bes Reffels verbunden ift und an einer Stala den Dampfbrud in Utmosphären oder in Rilogramm Drud pro Quadratzentimeter anzeigt. Ferner ift noch ein meift boppeltes Bafferftandeglas angebracht, welches mit bem Bafferraum bes Reffels in Berbindung fteht und den Bafferstand in letterem erfennen läßt; berfelbe barf nie unter eine bestimmte Sobe fallen, welche fo bemeffen ift, daß alle von ben Beiggafen im erften und zweiten Feuerzuge bestrichenen Stellen der Kesselwandung im Innern vom Wasser berührt werden, so daß fie bie aufgenommene Barme birett an letteres abgeben konnen, wodurch eine zu hohe Erwarmung ober gar ein Glühendwerden ber Reffelbleche verhindert wird. Mauche Reffel find noch mit weiteren Sicherheitsmaßregeln ausgerüftet, z. B. mit Schwimmern, welche beim Sinten bes Bafferstandes unter ben gulaffigen tiefften Stand ein Lautewerf gur Barnung ber Reffelmarter in Bang fegen und gur Ginführung von frifdem Speifemaffer mahnen. Reder Reffel ift ichlieglich mit dem fogenannten Mannloch verfeben, einer durch einen Dedel verfchloffenen, meift ovalen Offnung, welche fo groß ift, daß ein Mann in den Reffel einsteigen tann gu Revisionen und besonders gur periodifchen Entfernung bes angesetten Reffelfteines.

Reffelftein und Reffelexplofionen. Der Reffelftein ift eine ber läftigften Ericheinungen im Dampfteffelbetriebe und tann felbst Explosionegefahr hervorrufen. entsteht baburch, bag die im Speisemaffer gelöften Salze, besonders tohlensaurer Ralt und tohlensaure Magnesia beim Berbampfen bes Baffers fich ausscheiden und auf bem Boden und an den Kesselwänden sich absetzen. Bei Walzen- und Flammrohrkesseln ohne Birtulation geschieht bies besonders an den dirett von den heißen Feuergasen bestrichenen Beigitachen, da hier die intensivste Berbampfung des Baffere ftattfindet. Der Reffelstein fest fich hier als feste Krufte an der Reffelwand ab, welche nur durch Abpiden mit fpigen Sammern gu beseitigen ift. Bei Reffeln mit ftarter Birfulation, g. B. Röhrenteffeln wird bas birette Absehen und Festbrennen verhindert, indem burch bie ftete Bafferströmung Die ausgeschiedene Keffelsteinsubstanz mitgeführt wird und sich in solchen Teilen des Reffels, wo weniger ftarte Bafferbewegung herricht z. B. in ben Cberteffeln, auf dem Boben als Schlamm absett. Die Stärke der Reffelfteinbildung hängt von bem Gehalte bes Speisewassers an Resselsteinbildnern ober, wie man sagt, von ber Härte des Wassers ab; ein Teil tohlensaurer Ralt oder die äquivalente d. h. in chemischer Beziehung gleichwertige Menge Magnesia in 100 000 Teilen Baffer gilt als ein beutscher Bartegrab; Wasser von 10—12 deutschen Härtegraden gilt noch als weich und zur Kesselspeisung geeignet, mahrend man Baffer mit über 16 Sartegraden als hart bezeichnet. Die Barte bes Baffers hangt von bem Urfprung besfelben ab; Regenwaffer ift gang weich, es enthall gar feine Keffelfteinbildner, benn bei ber Berdunftung bes Baffers, wodurch ja bie Bolten und Niederschläge entstehen, bleiben die gelöften Galge gurud; Regenwaffer if natürlich bestilliertes Baffer; es ift nur verunreinigt burch Aufnahme von loslichen Beftandteilen aus ber Luft; infolgebeffen ift auch Flugwaffer, wenn ber Bafferlauf hauptfächlich von Oberflächenwaffer, nicht vorwiegend von Grundwaffer gefpeift wird, meift weich und ju Reffelspeisewaffer geeignet; Grundwaffer und Quellmaffer hingegen bat beim Durchlidern burch bie Bobenichichten ftets Mineralien geloft aufgenommen; es ift meift harter, und zwar hangt die Barte von der Beschaffenheit des Bodens ab. Mandes Grundmaffer von 25 und mehr Sartegraden ift jum Reffelbetrieb febr ungeeignet, ba fich in turger Beit erhebliche Reffelfteinablagerungen im Reffel bilben. Man fann nic aber in folden gallen baburch helfen, bag man bas Baffer vorher gang ober jum großen Teile von ben Reffelfteinbildnern befreit, es weich macht; bies geschieht burch Ausicheibung berselben mittels gewisser Chemikalien; man kann die Ausscheidung in besonderen Apparaten bewirken, fo daß nur gereinigtes teffelsteinfreies Baffer in den Keffel gelangt. Dieses Verfahren ift unbedingt bas beste, und es gibt eine Reihe von Apparaten und Einrichtungen, mit benen bies auf fichere und einfache Beise bewirkt werben tann. Gin billigeres aber weniger volltommenes Berfahren besteht barin, mit bem Speisewaffer folde Chemifalien in ben Reffel einzuführen, welche bie ben Reffelftein bilbenden Beftanbteile ale meichen Schlamm ausfällen, ber leichter bei ber Reinigung zu befeitigen ift. als ber festgebrannte eigentliche Reffelftein. Bei beiben Berfahren tann Die richtige Auswahl und Menge ber guguiegenben Substangen nur burch genaue chemische Untersuchung bes Baffere ober durch praktische Berjuche Sachverftandiger bestimmt werden. bies auch einzusehen ist, werben boch immermährend burch marktschreierische Reflame "Reffelsteinverhütungsmittel" angepriesen, welche nach einem bestimmten Schema fur jede beliebige Baffer geeignet fein follen; häufig find folde Mittel gang ober fast wirfungelos, zuweilen fpgar icablich fur ben Reffel, indem fie die Blechmande angreifen; berarige Unpreisungen, wenn fie fich nicht birett als Schwindel barftellen, find jedenfalls mit großer Borficht zu betrachten.

Der Kesselseistein kann, wie schon oben angebeutet, unter Umständen die Gesahr einer Resselexplosion herbeisühren; wenn sich, besonders bei Walzen und Flammrohrkesseln, an den direkt von den Feuergasen bestrichenen Kesselwänden inwendig eine dick Kruste bildet, dann wird die Wärmeübertragung an das Resselwasser in hohem Grade beeinträchigt. Hierdurch wird zunächst die Leistungsfähigkeit des Kessels und die Kohlenökonomie verringert; aber es kann auch so weit kommen, daß die Resselwandung durch zu schlecht Wärmeabgabe glühend wird, und dann ist die Bedingung zu einem Reißen des Kessels an dieser Stelle, also zu einer Explosion gegeben.

Bang und mit aller Sicherheit tann die Explosionsgefahr bei Dampfteffeln, Die nicht wirkliche Sicherheitsteffel find, auch beim gehlen von Reffelftein und bei allen Sicherheits magregeln nicht ausgeschloffen werben; ftets tommt es auf die Achtfamkeit und 3w verlässigfeit bes Reffelmarters an. Gang abgesehen von bem außerft verwerflichen, als ichlimmften Unfug zu bezeichnenden und gefetlich bireft verbotenen Feftftellen ober ju großen Belaften bes Sicherheitsventiles, welches zuweilen vortommt, um mit hoberen Dampforud arbeiten zu fonnen, als ber julaffigen Grenze und ber orbnungsmäßigen Einstellung bes Sicherheitsventils entspricht, braucht nur ber Reffelwarter eine Reitlang ben Bafferstand nicht zu beobachten, ben Beitpunkt ber notwendigen Auführung frischen Speifemaffers zu verfaumen, bann tann burch Baffermangel eine Explofion herporgerufen Mujahrlich fallen zahlreiche Menschenleben ben Dampfteffelexplosionen gun Opfer, werben große Summen an Arbeit und Rapital vernichtet, die Fruchte jahrelangen Fleißes in wenigen Sekunden in Schutt und Trümmer verwandelt. Nach den statistischer Ermittelungen haben im Deutschen Reiche in ben Jahren 1877—1887 168 Dampfteffelerplosionen stattgefunden, durch welche 177 Personen getotet, 97 schwer und 244 leicht verlett worden find. Die fürchterlichste Explosion fand im Jahre 1887 auf dem Eifenwerte Friedenshütte in Cberichlefien ftatt; in ber nacht vom 24. jum 25. Juli flogen

bort auf einmal 22 Dampflessel in die Luft, wobei 12 Personen den Tod fanden und 35 verlett wurden.

"Bohlthätig ift bes Feuers Macht, Benn fie ber Menich bezähmt, bewacht."

Der Mensch hat sich durch seine Intelligenz die Naturkräfte und ganz besonders das Feuer praktisch dienstbar gemacht, nachdem er durch die wissenschaftlichen Forschungen ihre Wirkungen erkannt hat; eben diese Erkenntnis ihrer Wirkungen befähigt uns und muß uns veranlassen, die Borsichtsmaßregeln anzuwenden, daß diese Kräfte nicht Zerstörung und Verderben hervorrusen.

Birkungspringip und Birkungsgrad ber Pampfmaschinen.

Birkung des Aessels. Birkung des Basserdampses im Cylinder. Foldbruckmaschine; Expansion; Aondensation. Areislaus. Birkungsgrad von Dampskessels und Dampsmaschine. Damps und Aohsenverbrauch verschiedener Dampsmaschinen. Verbesserungsfahigkeit der Danpsmaschinen.

Schon bei ber geschichtlichen und technischen Entwickelung ber Dampfmaschinen haben wir turz die Wirkungsweise ber älteren, sowie auch ber neueren Dampfmaschinen besprochen; wir wollen nun hier in zusammenfassender Weise noch etwas näher auf bas Prinzip ber Dampfmaschinen eingehen.

Alle Ronftruftionen ftimmen bezüglich der Arbeitsweise barin überein, daß burch Barme in einem Behälter, dem Kessel, aus Wasser Dampf erzeugt wird, der unter Arbeitsleiftung einen Rolben in einem Cylinder in hin- und hergehende Bewegung verfest. In bem Keffel wird durch Bufuhr von Barme das Baffer zuerst bis zum Siedepuntte erhipt; bie weitere Barmeguführung bewirft jest gunächft feine weitere Temperaturerhöhung, fondern eine Berdampfung bes Baffers; fie wird in die latente Berdampfungswärme des Basserdampfes übergeführt, und zwar sind zur Verdampfung von jedem Kilogramm Baffer von Siedetemperatur 536 Ralorien erforderlich; der Reffel enthält jest Baffer von Siedetemperatur und gesättigten Dampf von 100 ° C. und atmosphärischer Spannung. Durch weitere Erwärmung treten nun die Gefete über das Berhalten von Dampfen bei veranderlichem Drud und veranderlicher Temperatur in Rraft; es wird noch ein weiteres Quantum Baffer verbampft; ber neu entwidelte Dampf muß aber in bem geschloffenen Raum bes Reffels eine höhere Spannung bes icon vorhandenen Dampfes bewirken; ba aber anderseits bei höherem Drude ber Siebepuntt des Baffers hoher liegt, als bei 100° C., fo wird gleichzeitig eine Erwarmung bes Baffers und Dampfes über 100° binaus ftattfinden. Dampffpannung und Temperatur fteigen also bei andauernder Barmegufuhr in einem bestimmten Berhaltnis, so daß z. B. bei einem Reffelbrude von fünf Atmosphären die Temperatur 1520 C. beträgt. Der Dampf im Reffel befindet fich ftets genau auf dem Sättigungspunkte; bei jeder Temperaturerniedrigung kondenfiert ein Teil besselben, mahrend bei Erhöhung ber Temperatur die Spannung steigt; meist find in bem Dampfe auch noch feine Bafferblaschen ichwebend fufpenbiert, befonders bei heftigem Sieden des Baffers; man fagt, der Dampf fei "naß" im Gegensate zu mafferfreiem "trodenem" Dampfe. Der Reffel ift alfo gleichzeitig der Generator (Erzeuger) bes Bafferdampfes, und der Berdichter besfelben; er enthält einen Borrat eines Stoffes, bes Bafferdampfes, ber eine gemiffe Menge Barme, alfo Energie aufgespeichert enthalt, und ber fich burch seine besonderen Gigenschaften in vorzüglicher Beise eignet, biefe Energie abzugeben, um mechanische Arbeit zu leiften.

Der Borgang dieser Umwandlung geschieht im Chlinder der Dampsmaschine; hierbet kann der Damps auf verschiedene Weise wirken. Die einsachste Art wäre diesenige, wenn der Kolben von dem aus dem Kessel in den Chlinder strömenden Dampse abwechselnd ganz von einem Ende des hubes dis zum anderen getrieben würde. Eine derartige Maschine, die man als Volldruckdampsmaschine bezeichnen könnte, würde eigentlich gar nicht zu den kalorischen Maschinen gehören; die im Chlinder verrichtete Arbeit würde gar nicht von der Wärme oder der Energie des in dem Chlinder enthaltenen Dampses herrühren; letzterer würde vielmehr lediglich ein rein mechanisches und indifferentes Zwischen-

mittel fein, ebenso wie 3. B. Drudwaffer, welches burch ben Drud einer hohen Baffer faule ober bas Bewicht eines Attumulators eine Bafferfaulenmaschine betreibt; de Arbeit würde vom Ressel geleiftet; der durch Nachschub und Druck auf das Zwischenmittel, ben in ber Rohrleitung und im Cylinder enthaltenen Dampf wirkte; letterer murbe ben Cylinder mit demfelben Drud und berfelben Temperatur, alfo derfelben Energie verlaffen, die er beim Eintritte in ben Cylinder hatte. Letterer bilbete gleichsam einen Teil des Reffels; beim Borwartsgehen bes Rolbens vergrößerte fich ber mit bem Reffel in Berbindung ftebende Enlinderraum, bas gange Bolumen von Reffel und Cylinder vergrößente fich, und es fande eine entsprechende Drudabnahme ftatt, welche aber fofort in demfelben Momente burch Entwidelung neuen Dampfes ausgeglichen murbe. Die eigentliche Arbeiterzeugung fände also bei biefer Anordnung nur birekt an der Resselwand durch Zuführung von außerer Barme und Berwendung berfelben zur Erzeugung von Dampf und Drud ftatt. Solche Bolldruddampfmaschinen werden indeffen in der Pragis nicht gebaut; es ift ohne weiteres einzusehen, daß dieselben sehr ungunftig arbeiten wurden, ba, wie icon erwähnt, ber verbrauchte Dampf beim hubmechfel den Cylinder mit feiner gangen Barme, also Energie verläßt, ohne daß biefe ausgenutt worden ift.

Diese Energie kommt erst dann zur Wirkung, wenn die Berbindung zwischen Kenel und Cylinder unterbrochen wird; bann wird die Arbeitsfähigkeit bes in letterem ab geschloffenen Dampfquantums gur Arbeiteleiftung verwendet. Bu biefem 3med wit ftets die Dampfeinströmung in ben Cylinder gefchloffen, wenn ber Rolben erft einen Teil feines Subes gemacht hat; ber im Cylinder abgesperrte Dampf wirft bann burch Expansion, er brudt ben Rolben durch seine Spannfraft vormarts, wobei infolge bes immer größer werbenden Bolumens der Drud und gleichzeitig die Temperatur immer geringer wird. Die hierbei geleiftete Arbeit ift genau aquivalent ber Barmeverringerung bes Dampfes; die Ginftrömung frischen Dampfes in den Cylinder heißt die Abmiffion und die Zeit berfelben die Abmiffionsperiode; bas Berhaltnis bes Subes mahrend ber Admission jum vollen hube nennt man die Fullung ober ben Fullungegrab: "eine Maschine arbeitet mit 1/3 Füllung" heißt alfo, mahrend 1/3 bes Rolbenhubes ift die Dampfeinströmung geöffnet, es wirkt alfo ber volle Reffeldrud; wahrend bes restierenden 2/3 bes hubes arbeitet der Dampf durch Expansion. Die gesamte mahrend bes hubes abgegebene Arbeit besteht aus zwei Teilen; der mahrend ber Admission, wie wir vorher gesehen haben, direkt vom Ressel mit konstantem Druck und konstanter Temperatur geleisteten und der mahrend der Expansion durch die innere Energie des Dampfes erzeugten. Je kleiner der erstere und je größer der lettere Anteil wird, b. h. alfo je geringer die Füllung ist und je weiter die Erpansion getrieben wird, besto vorteilhafter muß theorensch die Wirkung der Maschine sein, denn desto vollständiger wird die Energie des Dampies ausgenutt. Bei Maschinen ohne Kondensation wird die Grenze der Expansionefabigteit erreicht, wenn der Dampfbrud in dem Cylinder gleich bem außeren Luftdrud, alfo gleich einer Atmosphäre (absolute Spannung, also ohne Überdruck) ist; hierbei würde der Dampi sich bis auf 1000 C. abfühlen; mit bem hubwechsel entweicht ber ausgenutte Campf in bie Luft, er wird "ausgepufft", wie der übliche Ausbruck lautet, und diefe Dafdinen heißen Auspuffmaschinen. Bei den Maschinen mit Kondensation geht der Spannunge und Temperaturabfall und bamit die Ausnutzung der Dampfwärme noch weiter; wenn ber Dampf ben Kolben bis zum Ende bes Hubes gebrudt hat, bann wird beim Rudgange bes Rolbens ber Dampf in den Kondensator geleitet, wo er durch Ginfprigen von falten Baffer (Ginfprigtondenfatoren) ober Borbeiftromen an gefühlten Glachen (Cberflächenkondenjatoren) fondenfiert wird; hierdurch tann fein Druck bis auf annabernd Null herabgezogen werden; berfelbe hängt ab von der Menge und Temperatur des Rubmaffere; wird dasfelbe g. B. durch ben kondenfierenden Dampf auf 50 ° C. erwarmt, io beträgt ber Drud im Kondensator etwa 7 cm Quedfilberfaule ober 1/11 Atmoivhare, d. h. es herricht ein Bakuum von 69 cm; im Chlinder ift also auf der einen Kolbenseite ein Unterdruck von etwa 10/11 Atmosphäre, um welchen die Wirkung bes Dampforudes von der anderen Kolbenseite zunimmt. Wird nun das Rondensationsmaffer der Refiel-

speisepumpe zugeleitet und wieder in ben Reffel gurudgeführt, wie es haufig in der Bragis

geschieht, so haben wir einen Kreislauf: das Wasser wird in einem Gefäße, dem Kessel, durch äußere Wärmezuführung verdampst, gibt in einem zweiten Raume, dem Cylinder, die Wärme in Form von mechanischer Arbeit teilweise wieder ab, wird schließlich im Kondensator durch weitere Wärmeentziehung wieder in Wasser von der Ansangstemperatur

gurudgeführt und von neuem in den Reffel gebracht.

Dan könnte glauben, bag burch einen folchen Rreislauf eine fehr hohe Ausnutung ber gesamten aufgewendeten Barme erzielt, also beinahe in ibealer Beise die Aufgabe gelöft werben fonne, Barme in mechanische Arbeit umzuwandeln; wenn wir aber ben Berlauf näher betrachten, die Ausgaben und Ginnahmen, nämlich die durch Berbrennung ber Rohlen zugeführte Barmemenge und bie gewonnene mechanische Arbeitsleiftung vergleichen, fo finden mir, daß dies feinesmege ber Fall ift, bag vielmehr nur ein fehr geringer Teil ber Berbrennungswärme in Rugarbeit umgewandelt wird. Bei ber volltommenen Berbrennung eines bestimmten Brennmaterials wird eine bestimmte Barmemenge entwidelt, 3. B. bei guten Flammfohlen 7500-8000 Kalorien aus 1 kg; gunächft nuben nun teine Dampfteffel, auch nicht folche von bester Ronstruttion mit rauchverzehrender Feuerung, felbst nicht mit ber volltommenen Gasheigung, ben Beigwert bes Brennmaterials volltommen gur Ubertragung an bas Reffelwaffer aus; es entftehen vielmehr Barmeverluste burch Ausstrahlung, in den allermeisten Fällen durch unvollkommene Berbrennung ober Luftüberschuß, durch die unvermeidliche, für die Berbrennung nuglose Miterwarmung bes Stickftoffs der atmosphärischen Berbrennungsluft, sowie besonders durch die wegen bes Buges notwendige hohe und meift zu hohe Temperatur ber in ben Schornftein entweichenden Feuergafe. hierdurch arbeiten die Dampferzeuger im allgemeinen nur mit etwa 60-80% thermischem Rupeffett, b. h. fie übertragen nur biefen Anteil ber in bem Brennmaterial enthaltenen Energie an das Resselwasser und durch dieses weiter an den Basserbamps; praktisch ausgedrückt werden in guten Resseln mit 1 kg guter Kohlen aus 1 kg Baffer von 20° C. etwa 7-9 kg Dainpf von 6 Atmosphären Spannung erzeugt. Dit ber in biefem enthaltenen Barmemenge ober Energie wirticaftet nun die Dampfmaichine weiter, indeffen mit fehr geringem thermischen Rubeffett; fie tann nur einen recht geringen Teil der in dem gespannten Dampfe enthaltenen Wärmemenge in nupbare lebendige Kraft, mechanische Arbeit umwandeln, welche von der Kolbenstange oder der Kurbelwelle aus entnommen und übertragen werden kann. Den Grund hierfür erkennen wir barin, daß ber Bermittler ber ganzen Transaftion, ber Rraftträger Bafferdampf, unter feinen Umftanben bas ihm in ber Form von Barme übertragene Energiefapital gang als Arbeitsleiftung wieder herausgibt; wir fonnen noch fo genau ben Bang ber Umwandlungen kontrollieren, burch alle möglichen Mittel Berlufte hintenanhalten, ftets geht ein beträchtlicher Anteil ber gesamten aufgewendeten Barme verloren, wenigstens für die Ausnuhung zur Arbeitsleiftung; hiervon tann weder die volltommenfte Berbrennungsanlage fur die Rohlen, die beste Reffelanordnung, noch die vorzüglichste Ronstruttion der Dampfmaschine etwas ändern; der Berlust ist vielmehr mit dem Wirkungspringip der Dampfmajchine untrennbar verbunden, selbst wenn wir von den unvermeiblichen, aber durch konstruktive Mittel auf ein Minimum beschränkbaren oben genannten Berluften im Ressel und ben weiteren burch Barmeabgabe an ben Banben ber Dampfrohrleitung und Dampfenlinder, jowie von allen Reibungeverluften der Majchine ganz absehen. Es wird nämlich stets nur die Differenz der Wärmemenge oder das Wärmegefälle zwischen ber bem Reffelbrude oder ber Abmissionsspannung entsprechenben Temperatur und ber Temperatur bei bem Spannungszuftande bes die Mafchine verlaffenden Dampfes ausgenutt; in letterem ift noch die latente Berbampfungswärme enthalten, welche dem Baffer im Reffel zur Dampfbilbung zugeführt worden ift; biefe sowie ber Barmeunterschied zwischen dem abgehenden Dampfe und dem Kesselspeisewasser können nicht wieder zur Arbeitsleiftung nupbar zurudgewonnen werden und gehen unter allen Umftanden verloren. Bei ben Auspuffmaschinen ift biefer Berluft ohne weiteres flar, benn ber Dampf geht ja mit seiner latenten Dampfwärme und seiner Temperatur von 100° C. ohne weiteres in die Luft; bei ber Kondensationsmaschine erwärmt ber Dampf im Kondensator bas Rühlwasser; wenn auch das aus dem Dampse gebildete Kondensationswasser mit einer

gewissen Temperatur dem Kessel zugeführt wird, so sließt doch das den Kondensatw kühlende Wasser mit einer bedeutenden, dem Dampse entzogenen Wärmemenge ab. Bei der Kondensationsmaschine wird gegen die Auspuffmaschine von 100° C. nur noch die Dampsspannung von 1 Atmosphäre dis nahezu O, entsprechend dem Temperaturgesälle von 100° C. dis 40 oder 50° C. ausgenut. Wenn der Auspuffdamps oder das warme Kondensationswasser zu anderen Zwecken verwendet werden können, z. B. zum Heizen von Räumen, wie es vielsach geschieht, dann wird auch die latente Dampswärme nurdar gemacht, aber dies hat nichts mehr mit der Wirksamkeit der Dampsmaschine zu thun; sin diese bleibt stets die Verdampsungswärme verloren.

Da diefer Berluft für eine gewiffe Dampfmenge eine bestimmte, gleichbleibenbe Große hat, bei Bermendung höherer Dampforude aber eine großere abfolute Leiftung erzielt wird, fo fintt ber relative Berluft mit hoheren Dampffpannungen; Dies ift in befonders hohem Mage der Fall bei hochbrudmaschinen ohne Rondensation; foll bei folden ber Dampf bis auf atmosphärische Spannung erpandieren, fo ift g. B. bei einer Mmisionsspannung von 2 Atmosphären theoretisch ein Füllungsgrad von O,58 erforderlich und für beispielsweise 1 Pferbestärke Leiftung ift theoretisch erforderlich rund 21 kg Lampi; arbeitet man dagegen mit 8 Atmosphären Reffelbrud, fo braucht die Fullung nur 0,11 31 betragen und der Dampfverbrauch fintt fur biefelbe Leiftung auf 6,8 kg. Berfolgen wir bas Beispiel weiter für eine Konbensationsmaschine, bei welcher im Konbensator 1/4 Atmosphäre Drud herricht, so haben wir bei 2 Utmosphären Reffelbrud einen Fullungegrad von 0,04 und einen theoretischen Dampfverbrauch von 3,8 kg pro Pferdeftarte Arbeit; bei 8 Atmosphären bagegen nur 0,01 Füllung und 2,7 kg Dampfverbrauch. Diefe Bahlen find freilich rein theoretische, nach der mechanischen Wärmetheorie berechnete; die wirklich notwendigen Füllungegrade und der thatfächliche Dampfverbrauch find in allen Fällen viel höher; aber fie beweisen doch ichlagend ben Nugen höherer Dampffpannung, ber dem auch längst erfannt ist und allgemein angewendet wird.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit noch die im praktischen Leben häusig vorkommenden Begriffe "effektive" und "indizierte" Pferdestärke klarlegen. Ersterer entspricht seiner den Sinn treffenden Wortbezeichnung; es ist die thatsächlich von der Maschine an der Aurbelwelle oder am Balancier nugbar abgegebene mechanische Leistung einer Pserdestärke; die indizierte Pserdestärke dagegen wird rechnerisch aus den Tampsdrucken abgeleitet, die in jedem Punkt eines Doppelhubes von beiden Seiten auf den Kolben wirkn; die indizierte Leistung bedeutet also die vom Dampse auf den Rolben übertragene Arbeit. letztere ist stets größer als die effektive, außen abgegebene Arbeit, und die Tifferenz liegt in den Widerständen der Maschine selbst. Im praktischen Leben hat die indizierte Leistung oder der Dampsverbrauch pro indizierte Pserdestärke nur Wert für den Tampsmaschinenkonstrukteur, denn bei der Bestimmung der indizierten Leistung mit dem dazu dienenden, schon von Watt ersundenen Apparate, dem Indizierten Leistung mit dem dazu dienenden, sichon von Watt ersundenen Apparate, dem Indizierten Leistung er die Leistung erhöhen kann. Für den Gewerbetreibenden, der eine Dampsmaschine benutzt, kommt es nur auf die effektive Leistung und die Frage an, wie viel Damps von bestimmter Kesselpannung die Maschine für die Pserdekraft braucht.

Betrachten wir nun den Wirfungsgrad für eine kleinere Hochdruckmaschine ohne Kondensation (Auspuffmaschine) eine mittelgroße moderne zweichlindrige Verbundmaschine, beide für 6 Atmosphären Kesselsspannung und schließlich eine Triple-(dreisach-)Expansionsmaschine größter und bester Art. Der Dampsverbrauch kleinerer Hochdruckmaschinen in nach der Konstruktion, mehr oder weniger guter Dampsverteilungseinrichtung durch die Steuerung, nach der Bauart und besonders auch der Kolbengeschwindigkeit sehr verschieden; im Mittel mag derselbe zu 25 kg pro Stunde bei 6 Atmosphären Admissionspannung angenommen werden; 1 kg Damps von dieser Spannung hat 635 Kalorien Gesamtwärme (von 20° Temperatur des Speisewassers ab gerechnet), die ihm im Dampstessel zugeführt worden sind; da 1 Kalorie nach früherem (vgl. I. Abschnitt) äquivalent 425 mkg ist, so enthält 1 kg Damps 635 × 425 = 269875 mkg Energie und leistet 1/25 Pserdestärfe = 3 Sekundenmeterkilogramm eine Stunde lang, also 3 × 60 × 60 =

10800 mkg Arbeit; ber Wirfungsgrad ist also $\frac{10800}{269875} = 0,04$ ober $4\,^0/_0$. Eine Berbundmaschine mittlerer Größe mit zweisacher Expansion braucht etwa 10 kg Damps von 6 Atmosphären pro effettive Pserbestärke; die Rechnung stellt sich also hierbei so, daß 1 kg Damps $^1/_{10}$ Pserbestärke oder 7,5 Sekundenmeterkilogramm leistet; der Wirkungsgrad ist also $\frac{7,5.3600}{269875}$ oder rund $10\,^0/_0$. Die größten und besten Triple-Expansionsmaschinen brauchen dagegen nur 6 kg Damps, allerdings mit 10 Atmosphären Admissionsdruck; 1 kg leistet also 12,5 Sekundenmeterkilogramm; die Wärmemenge (wieder über $20\,^{\circ}$ C. gerechnet) beträgt 642 Kalorien; ebenso wie vorher sinden wir also den Wirkungsgrad zu $\frac{12,5}{642} \times \frac{60}{425} \times \frac{60}{16}$ oder $16\,^1/_2\,^0/_0$. Der Auspussbamps bei Hochdruckmaschinen kann also vorteilhaft zur hohen Vorerwärmung des Speisewassers benutzt werden; es gibt verschiedene einsache Apparate, mit denen dies in zwedmäßiger Weise geschieht; ebenso kann das Kondensationswasser bei Verbund- und anderen Kondensationsmaschinen direkt zur Resselspeisung verwendet werden. Da hierdurch nicht so viel Wärme gebraucht wird, um das Wasser im Ressel bis zum Siedepunkte zu erhigen, so wird der Wirkungsgrad in allen Fällen günstiger.

Untersuchen wir nun noch weiter, wie viel von der wirklich verbrauchten Wärme des Wasserdampses die Dampsmaschine in Arbeit umwandelt, so haben wir nur das Wärmegefälle zwischen dem Dampse im Ansangs= und im Endzustande in Betracht zu ziehen; die Nenge der latenten und der sich in der höheren Temperatur des austretenden Dampses gegen die ursprüngliche Wassertemperatur dokumentierenden Wärme werden von der gesamten im Wasserdampse enthaltenen Wärme abgezogen, da sie von der Maschine nicht benutt werden kann, dagegen für andere Zwecke versügbar sind. Bei dem letzten Beispiele würde sich unter diesem Gesichtspunkte ein Wirkungsgrad der besten großen Compoundmaschinen von etwa 77 % ergeben. Die Dampsmaschinen nutzen also den bei ihrem Wirkungsprinzip überhaupt für die Umwandlung in mechanische Arbeit in Frage kommenden — man könnte sagen, brauchbaren — Teil der zugeführten Wärme recht gut aus, ebensogut wie die besten Wasserräder und Turbinen.

Sehr häufig, ja fast meistens hört man birett ben Rohlenverbrauch mit ber Maschinenleiftung zusammensehen; bas ift aber im allgemeinen burchaus unzuläsig und tann gar tein richtiges Urteil über die Gute ber Dampfmaschine geben, benn ber Rohlenverbrauch ift ja auch vom Dampftessel und von ber Qualität, dem Heizwerte der Rohle abhängig. Eine Majdine, die pro Pferbetraft und Stunde 2 kg Rohlen braucht, tann vielleicht besser arbeiten, als eine andere, die nur 1,6 kg braucht, wenn nämlich bei ersterer die Wärme im Ressel schlecht ausgenutt wird. Rur wenn Dampftessel und Dampfmaschine ausammengefaßt als einheitliche Unlage betrachtet werden, also von einer Fabrik geliefert find, dann kann direkt die Maschinenleistung mit dem Berbrauch an Brennmaterial von bestimmter Heizkraft verglichen werden; für gewöhnlich aber muß man die Leistung des Ressels und diejenige der Maschine wohl auseinanderhalten. Erstere drückt sich dadurch aus, wie viel Wasser von bestimmter Temperatur und bei bestimmtem Resselbruck mit Kohle von bestimmtem Heizwerte verdampst wird; man kann also den Wirkungsgrad eines Reffels z. B. nach der Angabe beurteilen, daß mit 1 kg Rohle von 8000 Kalorien Heizwert bei 8 Atmosphären Resselspannung 7,5 kg Speisewasser von 30° C. verdampft werbe; teine dieser Angaben ist für die Beurteilung überflüssig. Bei der Dampfmaschine dagegen ift die für eine gewisse Leiftung verbrauchte Menge Dampf von bestimmter Spannung Durch Rombination beiber kann man dann natürlich auch auf den Besamtwirtungsgrad ber gangen Dampfanlage, einschlieflich bes Reffels, und auf die effettive Majchinenleistung pro Kilogramm verbrannte Kohlen ober umgekehrt auf den Kohlenverbrauch für eine beftimmte Leiftung, 3. B. eine Bferbefraft und Stunde tommen. Arbeitet 3. B. der Dampstessel mit 70% und die Dampsmaschine mit 10% (bezogen auf die gefamte vom Reffel abgegebene Barmemenge), fo hat die ganze Dampfanlage einen Birkungsgrad von 0,7 × 0,1 = 0,07 ober 7 %. Die Berechnung bes Wirkungsgrades birekt aus ber verbrannten Roble und ber geleifteten Arbeit für die ganze Anlage ift fogar viel einfacher;

man kann den Dampsverbrauch, die Einzelleiftungen des Kesselleis und der Maschine, ganz außer acht lassen z. B. für 1 Pferdekraftstunde Leistung 2,5 kg Kohlen von 7500 Kalorien Heizkraft verbrannt werden, so ist direkt der Wirkungsgrad $\frac{75 \times 60 \times 60}{2.5 \times 7500 \times 425} = 4,5\%$.

Die Dampfmaschinen find tonftruttiv zu einem fehr hohen Grabe ber Bolltommenheit gelangt und fteben mit ihrem bisherigen Wirfungspringip ber Grenze ber Berbefferungefähigfeit fehr nahe; bies ift eben nach ben obigen Darlegungen in ihrem Bringip begründet, fo daß durch konstruktive Berbefferungen eine Steigerung des Birtungsgrades um einen erheblichen Betrag gang unmöglich ift. In geringem Dage tann eine folde Steigerung noch bewirft werben burch Unwendung noch hoherer Dampffpannungen, von 12 Atmosphären und noch mehr; aber auch in dieser Richtung ist die Grenze balb erreicht wegen ber julaffigen Festigkeitsbeanspruchung ber Materialien einerfeits. anderfeits weil berartige Dampfmaschinenanlagen wegen ihrer tomplizierten Ronftruftion großeres Anlagefapital und größere Intelligeng bes Bebienungspersonals erforbern, Umftanbe, welche ben Borteil der etwa noch erreichbaren geringen Dampf- und Roblenersparnis mehr ober weniger aufheben. Dem Beftreben, burch Dafchinen nach wefentlich neuen 3been ben Bafferdampf in feiner Gigenschaft als Barme- und Rrafttrager, als Rwifdenglied gur Umwandlung ber Berbrennungewarme ber Steintohlen in mechanische Arbeit. in volltommenerer Beije als bieber auszunupen, fteht ber Umftand entgegen, bag bie für bie Barme- und Arbeitsübertragung fo vorteilhaften Gigenschaften bes Bafferbampfes, bie Billigfeit, leichte Unwendbarteit und Gefahrlofigfeit des Erzeugungeftoffes, des Baffers, sowie seine hohe spezifische Barmefapazität, mit ben nachteiligen Gigenschaften bes hoben Siedepunftes und der hohen Berdampfungswärme unzertrennbar verbunden find. Benn wir einen genügend billigen Stoff hatten, ber bie erften Gigenschaften befitt, babei aber bei 250 fiedet und vielleicht eine Berdampfungemarme von 100 Kalorien hatte, bann ftande die gange Rrafterzeugungafrage auf einer ganglich anderen Grundlage, bann konnte burch eine kalorische Maschine unter Berwendung dieses Stoffes die Kohle statt mit 5 bis 10 mit 25 bis zu 40 % ausgenutt werden; dann könnten überhaupt andere Kraftmaschinen für arofiere Leiftungen neben Diefer idealen talorifden Mafdine taum noch in Betracht fommen.


Es gibt indessen doch ein Mittel, durch Wasserdamps in vorteilhafterer Weise, als oben dargestellt, Wärme und Arbeit zu übertragen, welches in neuerer Zeit mit Erfolg angewendet worden ist und vielleicht einen Umschwung im Dampsmaschinenbau bewirken wird, ähnlich wie früher die Einführung der Expansion; es ist dies die Überhitzung der Wasserdampses, welche weiterhin noch näher besprochen wird.

Das Wirkungsprinzip der Mehrfach-Expansions- oder Verbundmaschinen ist kein anderes, als das besprochene der gewöhnlichen Expansionsmaschine mit Kondensation. Während Einfach-Expansionsmaschinen als Hochdruckmaschinen (ohne Kondensation) arbeiten oder auch als Kondensationsmaschinen konstruiert werden können, sind Verbundmaschinen stets Kondensationsmaschinen. Da sie nach demselben Prinzip arbeiten, wie Gincylinder-Kondensationsmaschinen, so haben sie theoretisch auch denselben Wirkungsgrad; ihr Vorteil liegt allein in konstruktiven und praktischen Vorzügen, die schon früher kurz angegeben sind.

Die Konstruktion der Pampfmaschinen.

Alle Baltide Balanciermafchine; Battifche Dampfmafchine neuerer Aonftruktion; flehende Gincufinder-Sochdrusmafchine; liegende Auspuffmafchine. Receiver-Berbunddampfmafchine. Ginzefleife der Dampfmafchinen. Ginteilung der Dampfmafchinen.


Betrachten wir nun nach diesen allgemeinen Tarlegungen über das Wirfungsprinzw der Tampsmaschine die Konstruktion der wichtigsten Shikeme und zwar zunächst an den Albb. 941 u. 942 die alte Wattsche Tampsmaschine, welche, wie schon früher erwähnt, bereitz alle wichtigeren Konstruktionsteile enthält; im Schnitt (Ubb. 941) ist die untere Partie im größeren Maßstade gezeichnet, während Abb. 942 die ganze Waschine in der äußeren Unsicht wiedergibt; die Buchstadenbezeichnungen in beiden Abbildungen stimmen überein. Es ist eine doppeltwirkende Balancier-Kondensationsmaschine mit Schwungrad, also eine der späteren Konstruktionen Watts.



941. Watte doppeltmirkende Dampfmaschine (Schnitt). Rach Reuleaug, "Geschichte ber Dampfmaschine".

A ift ber vertitale Dampfenlinder, welchem durch die Leitung a Reffeldampf zugeführt wird; in dem Chlinder bewegt fich dicht der Rolben B; der Dampf ftromt zuerst in die Schiebertammer bb; bieselbe ift an beiden Enden bes Chlinders, dicht am Boden und


am Dedel, durch Ranale mit bem Innenraum des Chlinders verbunden; durch einen Schieber cc, der beim Gange der Daichine burch ein auf ber Rurbelwelle K figendes Ercenter, melches wir noch fpater befprechen, mittels des hinter der Majchine fich borizontal hin und her bewegenden Gestänges ss und eines Bintel-hebels auf und ab bewegt wird, wird abwechselnd die eine und andere Berbindung nach bem Enlinder geöffnet, so daß ab-wechselnd der Dampf über und unter den Rolben tritt. Mit dem Bintelhebel ber Schubftange s bes Excenters ist ein handgriff so verbunden, daß jur Ingang-leting der Maschine der Schieber zuerft mit der Sand eingestellt wird, so daß der Dampf oben oder unten einströmt und die Majchine zu laufen anfängt, worauf fie die weitere Steuerung felbst besorgt. In der Abbildung ift der obere Dampfeintritt geöffnet, mahrend der untere Ranal



942. Watte doppeltwirkende Dampfmaschine. Rach Reuleaux, "Geschichte der Dampfmaschine".

vom Schieberraum abgesperrt
ist; der Damps tritt also über den Kolben und drückt diesen nieder; der vom vorigen Hube noch unter dem Kolben besindliche Damps entweicht durch den unteren Kanal und das Rohr a nach dem Kondensator e; wenn der Kolben in der tiessen Stellung angekommen ist, hat schon die umgekepte Schieberstellung stattgesunden; der untere Kanal ist dom Kondensator abgeschlossen und mit dem Dampsraum des Schiebertastens in Verbindung gesetzt; dagegen kommuniziert der obere Kanal statt mit dem Dampsraume mit einem Hohl-

raume des Schieberkastens, der unten nach dem Rohre d offen ist; jest kann also beim Aufgange des Kolbens der Damps über demselben nach dem Kondensator abströmen. Mit dem Kolben ist die Kolben stange o seit verbunden, welche durch den Enlinderdeckel hindurchgeht; damit hier kein Damps verloren gehen kann, wird durch eine Stopfbüchse eine damps und lusidichte Auf- und Abbewegung der Kolbenstange bewirkt. Die Kolbenstange ist durch einen beweglichen Bolzen mit dem einen Ende des Balanciers DKF verbunden. Der Balancier ist ein starker eiserner Wagebalken, der in der Mitte durch einen Zapsen in dem Lager E auf dem Maschinengestell so gelagert ist, daß er sich pendelnd auf und ab bewegn kann; die Kolbensbewegung wird also durch die Kolbenstange auf den Balancier übertragen. Das entgegengesetze Ende des letzteren trägt bei Kolbenstange auf den Balancier übertragen. Das entgegengesetze Ende des letzteren trägt bei E die Pleuelstange G, mit Pleuelsops H, welche auf eine Kurbel wirft und die Welle K mit dem Schwungrad L in Rotation sett; bei sedem Doppelhube (Auf- und Abgang) des Kolbens wird auf dies Weise die Beise die Beise die Beise



948. Wattiche Dampfmaschine nenerer Konftruktion.


einmal gedreht. Bon derfelben wird nun in irgend einer Beife, g. B. mittels Riemicheiben

und Treibriemen die Rraft weiter übertragen.

Die Battsche Maschine enthält noch solgende weitere Teile, die, wenn auch in anderer Anordnung, auch bei den meisten anderen Maschinen sich wiederfinden. Im untern Teile der Maschine, innerhalb des Fundamentrahmens besindet sich zunächst ein Bassetaken, die sogenannte Zisterne; derselben wird durch die mittels einer Triebstange vom Balancier aus in Gang gesetzte Kaltwasserpumpt q sortwährend kaltes Wasser zugepumpt. Sine zweite in derselben Beise betriebene Pumpe, die Luftpumpe fieht durch das Bentil k mit dem Kondensator in Berbindung; diese hat den Zweck, sortwährend das warme Kondensationswasser und gleichzeitig die Luft aus dem Kondensator sortzuschassern, die in jedem Wasser enthalten ist und beim Erwärmen austritt. Durch den Hahn g tritt kaltes Base aus der Fisterne in den Kondensator, welches den aus dem Cylinder eutweichenden, verdrauchten Dampf sondensiert. Ein Teil des warmen Kondensationswassers tritt beim Ausstließen durch den kleinen Behälter l in das Saugrohr nn der Kesselsspares tritt beim Aussließen durch den kleinen Behälter l in das Saugrohr nn der Kesselsspares tritt beim Aussließen durch den kleinen Behälter l in das Saugrohr nn der Kesselssparensparen voer seise wasserstels wie die anderen Pumpen, vom Balancier betrieben; hinter dem Trudventil O', über welchem sich ein kleiner Windkesselslaussels befindet, wird das Wasser durch die Drudkeitung p in den Dampskessels

Bur Regulierung des Ganges dient ein schon früher beschriebener Zentrijugals regulator in Berbindung mit einer Drosselklappe in dem Dampfzuströmungsrohr; der Regulator dreht sich um die sentrechte Achse y; diese wird durch die Schnur xx, eine Schnursscheibe und ein Paar konische Zahnräder von der Maschinenwelle aus in schnelle Rotation geset; wie bei früherer Gelegenheit dargelegt, heben oder senken sich die Schwungkugeln zienach der Umdrehungsgeschwindigkeit, welche wieder direkt von der Geschwindigkeit der Maschine abhängt, und bewegen hierbei eine Hüse auf oder ab; von letzterer wird der Hebel z bewegt, und dieser ist durch ein Hebelgestänge (in der Zeichnung nicht sichtbar) derart mit der Drosselklappe verbunden, daß letztere beim Aufgang der Hüse, also bei Geschwindigkeitsbeschleunigung mehr geschlossen wird, also weniger Tamps einlätzt, und beim Sinken umgekehrt.

Abb. 943 ftellt eine **W**attiche Dampfmaschine neuerer Konstruktion bar: wie leicht erfichtlich, ift bie Wirfungsweise und auch bie allgemeine Anordnung im großen und gangen diefelbe geblieben; nur in ber Bauart und in ben Einzelfonftruftionen ift manches verbeffert, zwedmäßiger und eleganter ge= macht, befonders der Unterteil mit ben Pumpen ift anders angeordnet, die Schiebervorrichtung ist ver= beffert und vereinfacht; ber aus bem Chlinder nach bem Rondenfator entweichende Dampf muß einen ringför= migen Mantelraum um ben Cylinder durchftromen, wo: - 1 burch die Wandung bes letteren gegen schädliche Abfühlung durch die außere Luft geschütt wird. Ginige in den vorigen beiden Abbildungen nicht sichtbaren Teile find hier erfennbar, fo die Berbindung der Ercenterichubstange mit dem




Dampfichieber und die Hebelübertragung vom Regulator nach der Droffelklappe, ferner bie Battiche Gerabführung RSTU, die noch besonders besprochen wird.

Die Erklärung der dargestellten Maschine kann nach dem Vorhergegangenen durch wenige Worte gegeben werden. A ist der Dampschlinder mit Schieberkasten E, welchem der Dampsdurch das Rohr B mit Drossellappe C zugesührt wird; der Schieber wird mittels der Schieberstange G durch einen Winkelsebel von dem Excenter H mit Schubstange H bewegt. F ist der Kolben mit Kolbenstange R, welche durch die Stopsbüchse K in den Chlinderbeckel dicht gesührt wird. Der Balancier OS treibt durch die Kleuelstange P die Kurbel Q, welche die Hauptwelle mit dem Schwungrad V dreht; vom Balancier wird serner betrieben die Speisepumpe M und durch die Stange L die Lustpumpe J. Der Chlinder steht mit dem Kondensiator T in Berbindung; das Kühlwasser wird von N aus durch die Kaltwasserbrause K eingesprist. STUW ist die Geradsührung oder das Watsche Parallelogramm. Der Schwungstugelregulator D sitzt auf der Achse d, welche durch die konsichen Zahnräder mittels eines Kiemens von der Welle aus betrieben wird; durch das Hebelgestänge das wirst der Regulator auf die Vosselkappe E.

Eine stehende Ginchlinder-Sochdrudmaschine alterer Bauart ohne Balancier zeigt Abb. 944 im Querschnitt. A ift ber auf einem gußeisernen Gestell befestigte Dampf=

cylinder; der Kolben B wirkt durch die Kolbenstange C und die Pleuelstange P auf die Kurbel Q. Die Welle mit dem Schwungrad X ist auf der gußeisernen Fundamentplatte F gelagert; d und e sind die Dampstanäle, die mit dem Schieberkasten k in Verbindung stehen; von dem Hohlraum g geht der Dampsauslaß r aus; die Steuerung geschieht in der früher beschriebenen Weise durch das Excenter f mit Schieberstange s; mittels konischen Zahnräder wird von der Welle die Achse a des Regulators V in Rotation versett und von der beweglichen Hüsse h derselben aus wird je nach dem größeren oder kleineren Ausschlage der Schwungtugeln durch die Stange b die Drosselklappe e in dem Tampszuleitungsrohr z beeinslußt. Von dem verlängerten Kreuzkopszapsen (Verbindung der Kolbenstange mit Pleuelstange) wird der Plunger der Speisepumpe O betrieben.

Schließlich sei noch an der Abb. 945 eine moderne liegende Receiver-Berbundmaschine mit zweisacher Expansion beschrieben; die Abbildung stellt den Grundriß, teils als Horizontalschnitt, teils als obere Ansicht der Maschine dar. Der frische Kesseldamps wird durch die Dampsleitung K mit Absperrventil P dem Hochdruckrylinder A zugeführt; wem er hier unter teilweiser Expansion gewirkt hat, gelangt er in den Receiver B und aus



946. Liegende Receiver-Perbundmafchine.

biesem in den Riederdruckenlinder C. Nachdem er hier weiter expandiert hat, wird er in dem Kondensator D durch Einspritzwasser niedergeschlagen; letteres mit dem Kondensations-wasser und der Luft wird durch die Luftpumpen E abgesaugt. Der Hochdruckeylinder ift mit einer Bentilsteuerung, ber Rieberbrudenlinder mit Menerscher Schieberfteuerung versehen; ber Füllungsgrad des ersteren wird je nach ber Arbeitsbeanspruchung vom Regulator felbstthätig reguliert, mahrend die Steuerung bes Rieberdruckenlinders von ber Sand eingestellt wird. Beibe Cylinder find mit cylindrifden Gleitführungen verseben, und mit diesen dirett zusammengegoffen sind die fogenannten Bajonettbalten L, auf welchen die Lager der Schwungradwelle befestigt find. Die beiden Rurbeln G find um 90° gegeneinander verftellt, fo daß ein Rolben ftets in der mittleren Stellung fich befindet, wenn der andere im toten Puntt ist. Das Schwungrad ist als Seilscheibe aus gebildet, welches durch 12 hanffeile die Arbeit überträgt. Die Maschine ist so eingerichtet, daß auch jeder Cylinder einzeln für fich arbeiten tann. hierzu dienen die Robrftude 0 und N; für gewöhnlichen Berbundbetrieb sind dieselben ausgeschaltet und die Anschlußflanichen durch Blindicheiben geschloffen. Durch das Rohr O tann frifcher Reffeldampf dirett in ben Receiver und von hier in den großen Cylinder gelangen, wenn biefer mit Dochdrud arbeiten foll; oder anderseits fann durch das Rohr N der Receiver direkt mit dem Kondensator in Berbindung gesetzt werden, wenn der Niederdruckylinder ausgeschaltet werden soll.


Einzelteile ber Dampfmafchinen.

Bon größter Bichtigkeit ist für jebe Dampfmaschine selbstverftanblich bie genaue Dichtung bes Kolbens gegen die Cylinderwandung, bamit tein Dampf zwifchen beiben hindurch gehen kann. Hierzu ist in erster Linie ersorderlich, daß der Kolben am Umfang genau cylindrisch und glatt und ebenso der Chlinder in seiner ganzen Länge auf genau denselben Durchmesser ausgebohrt ift. Für fleinere und besonders ichnelllaufende Maschinen genügt es, wenn auf diese Weise ber Kolben genau in den Chlinder hineinpaßt, fo daß er fich mit leichter Reibung dicht bewegt. Meift aber wendet man besondere Dichtungsmittel an; bei Niederdruckmaschinen kann man die Dichtung ober Backung dadurch bewirken, daß man bem Rolben eine feste Umwidelung von fettdurchtrantten Sanfgopfen gibt, boch ist dieses primitive Mittel nicht zu empfehlen und besonders für die mit höherer Dampfspannung und deshalb höherer Temperatur arbeitenden Maschinen nicht anwendbar. Bei biefen muß vielmehr bie Metalliberung angewendet werden. Diefer ift jebe weiche Badung vermieben, es geht Metall auf Metall; man hat verschiebene Rolbenkonstruktionen dieser Art; bei einer besteht z. B. der Kolben aus einer Anzahl ein= zelner Stüde, welche zusammen wie ein einziger Ring aussehen und durch im Innern ge-

legene Federn nach außen an die Chlinderwand gebrudt werben. Biel= fach werden auch Rolben angewendet, bie am Umfang flache ringförmige Nuten haben, in welche elastische Metallringe eingelegt werben, die in ungespanntem Buftande einen etwas größeren Durchmeffer als ber Cylinder haben, sich also, wenn sie in die Ruten eingelegt und fo gufammengedrückt find, daß ber Rolben in ben Cplinder hineingeht, bicht an bie Enlinderwand anlegen.

Die Steuerungen find nächst

bem Cylinder und Rolben das wichtigfte Organ ber Dampfmaschinen, und gerade auf dem Gebiete ber



946 11. 947. Schieberftellungen beim Auf. und Abgange des Kolbens.


Steuerungen find in ben letten brei Sahrzehnten bie meiften neuen Konftruttionen er-Es gibt jest eine große, kaum ju übersehende gahl verschiedenartiger Dampfmaschinensteuerungen, und es wurde zu weit führen, auch nur die wichtigften berfelben hier naher zu besprechen. Bei ben neueren Steuerungen fann man einen Hauptunterschied machen zwischen Schiebersteuerungen und Bentilsteuerungen. Allgemein haben alle Steuerungen den Rwed, ben Dampfeintritt und austritt in bestimmter Weise zu regeln und zwar nicht nur in der Weise, daß, wie bei den allerersten Dampfmaschinen, abwechselnd beim Bin- und Bergange bes Rolbens die Buströmung und Ausströmung geöffnet und geschlossen wird, sondern auch fo, daß in bestimmter Beise der Expansionsgrad beeinflußt wird. Um einfachsten in der Anordnung und Wirkung ift bie gewöhnliche alte Schieberfteuerung, welche an ben Abb. 946-950 turg erlautert werben mag.

Der Chlinderraum (Abb. 946 und 947) fteht durch zwei Kanale, von denen je einer ganz an beiden Enden des Chlinders einmundet, mit der Schieberkammer in Berbindung; lettere erhalt durch ein Rohr (in den Abbildungen von unten) den Keffeldampf zugeleitet. An den Kanalen vorbei bewegt sich der muschelförmige Schieber, und je nach seiner Stellung wird bie Dampfeinströmung nach der einen oder der anderen Seite des Chlinders steigelegt, während der andere Kanal gegen den Schieberkaften geschlossen, dafür aber in Berbindung mit der Dampfausströmungsöffnung a gesett ift. In der ersten Abbildung strömt der Dampf, wie der Bfeil anzeigt, unter den Kolben; dieser bewegt sich also nach oben, und der verdrängte Dampf über dem Kolben strömt durch den geöffneten Auslaß ab, bei Auspuffmaschinen in bie Luft, ober bei Rondensationsmafdinen nach bem Kondensator, ober bei dem fleinen

Cylinder von Berbundmaschinen nach dem großen Cylinder bezw. dem Receiver; in der

zweiten Abbildung findet die umgefehrte Stellung ftatt.

Die Hin- und Herbewegung des Schiebers geschieht mittels der Schieberstange s siebe Abb. 948—950), welche in dem Stückt durch eine Stopsbüchse dampsdicht in den Schieberstasten hineingesührt ist, durch ein Excenter von der Aurbelwelle aus. Das Excenter in eine kreiserunde Scheibe, die excentrisch auf der Welle beseitigt ist; dieselbe in von einem Ring umgeben, der mit der Schieberstange sest verbunden ist und in dem sich die Scheibersen kann. Bei Orehung der Aurbelwelle dreht sich die Excenterschiebe mit, der Ring kann aber die Orehung nicht mitmachen, und so schiebe letzeren mit der Schieberstange bei jeder Rurbelumdrehung im Tatte des Kolbens einmal hin und her. Die Abb. 948, 949, 950 zeigen drei auseinandersolgende Stellungen bei einer halben Umdrehung. Die erste entipricht der Abb. 946; der untere Kanal ist vom Schieber geössinet, der Kolben geht nach oben. Bei der mittleren Stellung (Abb. 949) ist die Dampszuströmung geschlossen, der Kolben ist entweder ganz am Ende seines Hubes angelangt, oder, bei Expansionsmaschinen, der Tampi



Stellungen des Schiebere mahrend einer halben Umdrehung.

im Chlinder arbeitet noch durch Erpanfion; am Ende des Kolbenhubes druckt das Ercenter den Schieber hinab (Abb. 950) so daß der Dampf durch den oberen Kanal über den Kolben treten kann. Es ift eich einzusehen, daß auf diese Weise eine regelmäßige Wechselwirkung des Dampies auf den Kolben stattfinden muß.

Um bei Expansionsmaschinen den Dampszutritt nicht während des ganzen Kolbenhubes stattfinden zu lassen, sowdern nach einem bestimmten Bruchteil des Kolbenweges abzusperren, werden die Auflageplatten des Schiebers so vergrößert, daß der Einströmungstanal schon abgesperrt ist, wenn der Kolben und der Schieber erst einen Teil ihres Hubes vollendet haben: der bis dahin in den Cylinder eingetretene Damps muß dann also für den Rest des Hubes durch Expansion wirken


In manchen Fällen ist es notwendig, die Trehungsrichtung der Maschine umkehren, die Maschine "umsteuern" zu können, z. B. bei Lokomotiven, Tampfwinden, Fördermaschinen, Walzenzugmaschinen. Hierzu dienen die 11 m steuerungen. Eine schon ältere, aber immer noch sehr viel angewandte, einsache und sinnreiche Konstruktion in die

Stephensonsche Kulissensteuerung, deren Anordnung Abb. 951 zeigt. Statt eines Excenters sitzen deren zwei auf der Welle W, das Vorwärtsercenter A und das Rüdwäntsercenter A'. Ihre Excenterstangen B und B' sind an den Enden durch Bolzen mit der gekrümmten "Kulisse" CC' verbunden; in der Kulisse kann sich ein mit der Schiederstange I) scharnierartig verbundenes Gleitstück, der sogenannte Kulissenstein E verschieden, wenn die Kulisse durch das um den sesten Drehpunkt M bewegliche Hebelgestänge C'FMGH mittels des Hebels OJ gehoben oder gesenkt wird; der Stein kann dieser Bewegung nicht solgen, da er durch eine Führung der Stange D sich nur geradlinig vorwärts und rüdwärts bewegen kann. Je nachdem nun die Kulisse tief oder hoch steht, wird die Schiederstange von der einen oder anderen Excenterstange bewegt, läuft also auch die Maschine in dem Sinne, der der Stellung des betreffenden Excenters entspricht. Beim Heben der Kulisse aus der gezeichneten, annähernd tiessten Stellung in die höchste wird die Schiederstange um die Größe der Excenterbewegung zurückgezogen, da A'B'C' an die Stelle von ABC

tritt. Der Schieber S wird also die entgegengesete Stellung einnehmen und der Kolben umgekehrt bewegt. Das Zahnsegment K dient dazu, den Steuerungshebel in jeder Lage feststellen zu können.

Um der Schieberbewegung bei jedem Hube gewisse Beschleunigungen und Berzögerungen zu dem Zwede zu erteilen, das Öffinen und Schließen der Dampstanäle schneller zu bewirken, gibt man der Excenterscheibe andere Formen, als die runde; man nimmt dann die sogenannten unrunden Scheiben, und durch die Form derselben und des zugehörigen Ringes kann man die verschiedenartigsten Schieberbewegungen hervorrusen. Mittels eines einsachen Schiebers läßt sich indessen die Expansion nicht in jedem beliedigen Maße zur Anwendung bringen, da bei einem starken "Boreilen" des Schiebers — welches durch entsprechendes Aussen der Excenterscheibe derart bewirkt wird, daß die Schiebersstange der Kolbenbewegung um ein gewisses Maß vorauseilt, so daß sie eher als letztere ihren Hubwechsel hat — zwar die Dampseinströmung frühzeitig geschlossen wird, andersseits aber auch die Dampsausströmung für die andere Seite nicht dis zum Schlusse Kolbenseites ofsen bleibt, wodurch ein schädlicher Gegendruck auf der anderen Kolbenseite entsteht. Für Dampsmaschinen, die mit höheren Expansionsgraden arbeiten sollen, wendet man deshalb Doppelschieber an, d. h. zwei auseinander arbeitende Schieber, von denen der zweite, der eigentliche Expansionsschieber, auf dem Rücken des sogenannten Grund-

schiebers gleitet, und den Dampfzustlußzu dem Hauptschieber reguliert und periodisch ganz absperrt;
jeder Schieber wird durch eine
Schubstange von einem besonberen Ercenter getrieben. Diese
Anordnung ist in ihrer Konstrustion und Wirtsamkeit viel komplizierter, als die beschriebene einsache Schiebersteuerung, aber sie
ist wegen ihrer Vorzüge seit längerer Zeit allgemein eingeführt.
Sie wird nach ihrem Ersinder,
der sie 1842 zuerst anwendete,
Wehersche Steuerung genannt.



961. Stephenfonfche Anliffenftenerung.

Andere Einrichtungen bezweden ferner, die Expansion während des Ganges der Maschine mit der Hand verändern zu können; wenn z. B. der Kraftbedarf geringer wird, so ist es vorteilhafter, die Expansion zu vergrößern, also weniger Damps mit voller Admissionsspannung einzulassen, als den Dampszusluß zu drosseln. In neuerer Zeit hat man auch die Steuerungen so konstruiert, daß sie vom Regulator beeinflußt werden, so daß also letzterer selbstthätig die Expansion reguliert.

Statt der beichriebenen Schieber mit ebenen Gleitstächen hat man auch zuweilen Kolbenschieber, welche in ähnlicher Beise die Dampsverteilung bewirken, wie Flachschieber. Den Schieberkasten vertritt ein Hohlenslinder, und der Schieber besteht aus zwei darin schließenden hohlen Kolben mit Öffnungen, die sich vor den Mündungen der beiden Dampstanäle vorbeibewegen und je nach der Lage der Löcher zu den Kanälen die Dampszuströmung öffnen oder schließen.


Etwa seit Ansang der siebenziger Jahre trat ein bedeutsamer Umschwung der Konftruktion der Dampsmaschinensteuerungen ein; man erkannte, daß die einsache hin= und hergehende Bewegung des alten Wattschen Schiebers, sowie auch die späteren verbesserten Schiebersteuerungen nicht geeignet sei, den Dampsabschluß schnell und scharf abzuschließen, um die Admissionsperiode auf einen genau bestimmten Teil des Hubes mit voller Einsströmung zu beschränken und von einem genau zu bestimmenden Punkte ab mit sosort ganz geschlossenem Zusluß die reine Expansion beginnen zu lassen. Wit der Wirkungsweise des von einem Excenter oder auf ähnliche Weise bewegten Schiebers ist es versbunden, daß er mehr oder weniger schnell successive schließt und öffnet, da er sich ja von einer Seite über die Weite des Kanals fortschieben muß. Man ging deshalb zu den sogenannten Präzissonsssteuerungen über, welche zuerst von dem Amerikaner Corliß

erfunden wurden und daher auch allgemein mit dem Namen Corlissteuerungen bezeichner wurden; die erste Bentilsteuerung von Corlis fand sehr zahlreiche Nachahmungen, unter diesen manche gute neue, aber auch viele zu komplizierte und deshalb versehlte Konstruktionen; in Deutschland allein sind über 500 Patente auf solche Steuerungen ernell worden. In den letzen Jahren ist indessen schoo wieder eine Rücksehr zu einsachem Steuerungsvorrichtungen erkennbar. Bei den Präzissionssteuerungen kann das Damviabschlußorgan ein Bentil, Hahn oder ein Schieber sein, meistens sind es Bentilsteuerungen; allen gemeinsam ist das Grundprinzip, daß in dem Moment, wo der Dampsabschluße erfolgen soll, das Abschlußorgan durch eine plöplich ausgelöste Krain, meist durch eine Feder, die jedesmal vorher durch eine hebelübertragung von der Raschinesselbst gespannt wird, sehr schnell und präzise den Abschluß bewirkt. Auf dem Kontinent haben, wie schon früher kurz erwähnt, besonders die Gebrüder Sulzer zu Wintendurchen wird, mit ihren Präzissonssteuerungen bahnbrechend gewirkt.

Ein weiterer wichtiger Maschinenteil ist der Regulator, bessen Wirtungsprinzw die Zentrifugalkraft ist. Bei Erhöhung der Umdrehungszahl der Maschine werden duch die wachsende Zentrifugalkraft zwei Schwungkugeln gehoben, wodurch mittels hebel-

übertragung das Drosselventil mehr geschlossen und so die Dampfzuströmung verringert wich, und umgekehrt. Für eine gewisse normale Umdrehungsgeschwindigkeit der Waschine, für welche der Regulator konstruiert oder eingestellt wird,

stellt sich ein Gleichgewichtszustandberan ein, daß die Augeln des Regulators in einer gewisien bobe



Geschwindigfeit O beginnend, mahrend bes hubes eine Magimalgeschwindigfeit erhalt, Die fich gegen Ende des hubes wieder auf O verringert — welche Schwankungen burch bie lebendige Rraft bes Schwungrades ausgeglichen werben, muß eine Berarofferung obn Berringerung ber Umdrehungsgeschwindigfeit ein gewiffes Dag erreichen, ehe ber Regulam anfangen tann zu wirten, indem die Bunahme oder Abnahme der Bentrifugaltraft eine gemiffe Große haben muß, um die Biderftande beim Berftellen des Droffelventils J überwinden. Die Gleichmäßigkeit des Ganges der Maschine hangt also — abgejeben von anderen Umftanden — von der "Empfindlichfeit" und der "Berftellungetraft" bes Regulators ab, und man drudt erstere durch Prozente aus; "ein Regulator befist eine Empfindlichkeit von 3%," heißt, bei einer Anderung ber Umbrehungszahl ber Raidim um 3% fängt ber Regulator an zu wirten, ober, ber Regulator halt bie Geschwindigkeit der Maschine innerhalb der Grenze von 3% Berschiedenheit konftant. empfindliche Regulatoren find nicht zu gebrauchen, benn folche wurden gar nicht zur Rub kommen, fortwährend das Dampfventil bewegen oder unter Umftanden (bei fogenannten gang aftatischen Regulatoren) stets zwischen ber höchsten und tiefften Lage schwanken, also das Droffelventil ununterbrochen gang öffnen ober gang ichließen.

Weiter ist von den wichtigeren Einzelheiten der Dampfmaschinen noch zu nennen bei den Wattschen Maschinen sowie auch den späteren Balanciermaschinen die Geradiührung oder das Wattsche Parallelogramm. Dasselbe hat den Zwed, den seite


lichen Ausschlag, den das Balancierende, an dem die Kolbenstange angreift, bei Auf= und Abgehen macht, auszugleichen, so daß die Kolbenstange und auch die benachbarte Lust= pumpenstange genau geradlinig vertikal geführt werden. Die Konstruktion und Wirkungs= weise sei an der Abb. 952 erklärt. BC und OD sind zwei Hebelarme, die sich um die Zapsen C und O auf und ab bewegen; OC stellt hierbei die eine Hälfte des Balanciers vor, während der Hebel OD ein Hilfsglied ist, welches dei O irgend am Maschinen= gestell setzgelagert ist. B und D sind durch eine in Zapsen drehbare Stange verbunden, an deren Mitte M wieder mit Zapsen die Kolbenstange QM angreist. Die Abbildung zeigt die Mittellage. Hebt sich nun der Balancierarm, bis B in die höchste Lage B' kommt, so kommt D, gleichzeitig um ein entsprechendes Bogenstück in die höchste schen

nach D'; das Verbindungsstüd geht hierbei in die Lage B' D' über; beim Niederzgehen kommt in der untersten Lage B nach B' und D noch D''; das Mittelstüd geht hierbei in die Stellung B'' D'' über. Der Mittelpunkt M bewegt sich hierbei stets in einer geraden vertikalen Linie, so daß auch die Kolbenstange ohne seitzliche Abweichungen gerade geführt wird. Die in der früheren Abb. 943 gezeichz

nete Gerabführung weicht zwar in der Anordnung von der vorftehenden Stizze etwas ab, beruht aber, wie leicht erkenntlich, auf demfelben Gedanken.

Einteilung ber Dampfmaschinen.

Schon aus den bisherigen Ausführungen lassen sich die verschiedenen Hauptspsteme der Dampfmaschinen entnehmen. Abgesehen von den ersten atmosphärischen Waschinen, bei denen mit geringerer als atmosphärischer Spannung gearbeistet wurde, der Dampf also nur durch Kondensation wirkt und deratmosphärische Lustdruck die Arbeit bewirkt, kannman je nach dem Gesichtspunkt hauptsächlich unterscheiden: ein fach und



958. Stehende kleinere Gincylinder-gochdruckmaschine mit Schieberftenerung von G. Anhn.


doppeltwirkende Dampsmaschinen, je nachdem der Damps auf den Kolben nur in einer Richtung oder abwechselnd von beiden Seiten wirkt. Erstere sind seit längerer Zeit Ausenahmen; sast alle neueren Dampsmaschinen sind doppeltwirkende: Maschinen mit und ohne Expansion, je nachdem der Resseldamps während des ganzen Kolbenhubes oder nur während eines Teiles desselben einfrömt und während des Restes des Hubes nur durch Expandierung wirkt. Erstere werden nur noch selten für ganz kleine Leistungen wegen der einsacheren Steuerung angewendet. Maschinen ohne und mit Kondensation oder Ausepusse, und Kondensationsdampsmaschinen; bei ersteren entweicht der Damps nach seiner Arbeiteleistung in die Luft (oder er wird noch zur Heizung von Räumen oder zum Erswärmen von Wasser u. s. w. benutt), bei letzteren wird er durch Abkühlung in einem bessonderen Kondensator niedergeschlagen. Größere Dampsmaschinen werden meist, Mehrsfachsexpansionsmaschinen stets wegen der besseren Dampsötonomie als Kondensationss



964. Candem (ster Woolf.) Maschine mit Bentilftenerung und mit hintereinanderliegenden Cylinder. (Gebrilder Gulger in Binterthur.)


mafchinen tonftruiert. Bei fleineren Maschinen bagegen wird biefer Borteil burch höhete Berftellungstoften, tompliziertere Konftruttion und schwierigere Bebienung aufgehoben.

Ferner Ginchlindermaschinen, Zwillingsmaschinen, Boolfice Daschinen, Sanbem-Maschinen und Berbund- ober Compoundmaschinen. Ginchlindermaschinen




965. Siegende Eincylindermaschine für mittlere und große Softungen (70—500 F. S.) mit Frajinsus-Schiebersteng und Kondensation. Kondensator und Luftpumpe liegen im Reller (punktiert); lestere wird durch ein Creenter von der Kurbelwelle ab berieben. (G. Ruhn in StutigarteBerg.)

sowie Zwillingsmaschinen können Auspuff- ober Kondensationsmaschinen sein: Zwillingsmaschinen haben zwei selbständige Cylinder, welche beide mit direktem Kesseldampie arbeiten, und deren Kolben auf eine gemeinschaftliche Schwungradwelle wirken. Die Kurbeln sind unter 90° gegeneinander verstellt, so daß der eine Kolben sich gerade in der Mitte des Hubes besindet, also seine volle Kraftwirkung ausübt, wenn der andere sich in der Endlage, dem "toten Punkte" besindet. Hierdurch haben sie gegen Eincylinder-



906. Liegende Preifachenpanfione. (Tripleverbund.) Mafchine mit Bentilftenerung. Sochbrud- und Mittelbrudchlinder hintereinander liegend. (Gebrüber Sulger in Binterthur.)



957. Stehende Preifachexpanhons. (Tripleverbund.) Dampsmaschine für mittlere und große Leiftungen (45—100 P. S.) mit Einspricksondensation und Schieberstenerung. er Stönder des Riederbruckvilinders (links) ist als Landensator ausgebildet: an demielben ist auch die Lustnumbe a


Der Ständer des Riederdrudcylinders (lints) ift als Rondeniator ausgebildet; an demselben ift auch die Luftpumbe angebracht, beren Rolben burch einen kleinen Balancier von der Riederdrud-Rolbenftange aus betrieben wird. (Att.-Gesellsich fichaft h. Baudsch in Landsberg a. B.)

maschinen den Vorteil gleichmäßigeren Ganges, und daß sie aus jeder Lage direkt ansgelassen werden können, während lettere, wenn sie sich gerade in der Lage befinden, daß beide Dampfeinströmungen geschlossen sind, erst angedreht werden müssen. Man kann Zwillingsmaschinen auch so konftruieren, daß jeder Cylinder allein arbeiten kann. Bei geringem Kraftbedarf, oder wenn an der einen Hälfte der Maschine eine Revaratur zu bewirken ist, kann ein Cylinder durch Abkuppeln der Kolbenstange ausgeschaltet werden.

Bweifacherpansionemaschinen Boolfichen Systems haben entweder übereinanderstehende Cylinder — ursprünglich Boolfiche Maschinen — oder horizontale hintereinandersliegende Cylinder; lettere Anordnung bezeichnet man als Tandemmaschinen.

Über bie Mehrfachexpansions- ober Berbunddampfmaschinen ist schon früher gesagt worden, daß sie für größere und sehr große Leiftungen, besonders bei hoher Dampspannung der besseren Dampsausnutzung wegen angewendet werden und zwar mit zwei-,

brei= bis vierfacher Erpanfion.



958. Preifachexpansions-Schranbenschiffsmaschine mit Einspriekondensation und Kolbensteurung. Der Ständer des Riederdruckplinders (links) ist als Rondensator ausgebildet; die hinter demielben ftebende Lufquen wird durch einen Basancier von der Rolbenstange des Riederdruckplinders betrieben. Bei großen Waschinen wird wer ftatt der Einspristondensation Oberstädensondensation ausgewandt. Lettung die 1500 B. S.

Nach der Anordnung der Aufstellung, der Bauart und der Arbeitsübertragung sind noch zu unterscheiden stehende und liegende Waschinen, Wanddampfmaschinen, Maschinen mit Rotation (Kurbelwelle), Balanciermaschinen sowie schließlich die Tampfmaschinen wit oscillierendem Chlinder.

Für besondere Verwendungszwede sind ganz besondere Typen von Campsmaichinen ausgebildet worden, z. B. die Schiffsmaschinen, Lokomotiven, Lokomobilen, schnelllaufende Maschinen zum Betriebe von Elektrodynamomaschinen, Maschinen mit verstellbaren hubpausen (Kataraktsteuerung) besonders für die Basserhaltung in Bergwerken, die Tampshämmer, Dampsrammen.

In den Abb. 953-958 find einige Dampfmaschinen ber wichtigsten Systeme dargestellt


Die Berwendung überhitten Bafferdampfes und die Schmidtiche Beigbampfmafchine.

Wir hatten bei ber Besprechung bes Wirkungsprinzips ber Dampfmaschinen turz angedeutet, daß in neuerer Zeit in der Überhitzung des Wasserdampfes ein Mittel gefunden worden sei, den Wirkungsgrad der Dampfmaschinen zu erhöhen; mit diesem Gegenstande haben wir uns noch etwas näher zu befassen.

Aller Bafferdampf, ber in gewöhnlichen Dampflesseln erzeugt und zum Betriebe ber Dampfmaschinen benutt wird, ist tein eigentlich trodener, thatsachlich rein gasförmiger Dampf, sondern gesättigter, naffer Dampf, denn im Reffel befindet er fich genau auf bem Sättigungspuntte; im gewöhnlichen Leben nennt man ihn allerbings trodenen Dampf, wenn er nicht Bafferblaschen mechanisch sufpendiert mit fich führt. Sobald gewöhnlicher Reffelbampf fich abfühlt, was ja in der Dampfleitung nicht gang zu verhindern ift, befonders ba er megen feines Feuchtigfeitsgehaltes ein guter Barmeleiter ift, tondenfiert ein Teil besselben. Die theoretisch begründete Thatsache, daß die Dampffeuchtigkeit den Berbrauch der Maschine in hohem Grade ungunftig beeinflußt, hat sich in der Praxis vollauf bestätigt. Benn mehrere Maschinen gleicher Ronftruttion und Größe und gleich guter Ausführung an verschiedenen Stellen fehr verschiedenen Dampfverbrauch aufweisen, wie dies häufig genug vorkommt, dann liegt ber Grund hierzu meift nur in ber Beschaffenbeit bes Dampfes. Dan hat fich ichon feit langerer Beit vielfach bemubt, ben Dafcbinen wirflich trodenen Dampf juguführen burch Berwendung von Dampftrodnern und Bafferabscheibern, die aber ben gewünschten Zwed nur teilweise erfüllen tonnten. gegen ber Dampf hoher erhitt, als feinem Drude für ben Sättigungspunkt entspricht, dann verhält er sich wesentlich anders; der überhitte, trodene, also rein gassörmige Bafferdampf ift, wie alle Gase, ein schlechter Barmeleiter, gibt also seine Barme nicht jo fchnell an die Rohr- und Cylinderwande ab und fann nach dem Grade feiner Uberhipung eine gewiffe Abfühlung erleiben, ohne fich nieberzuschlagen. hierin liegt ichon ein Borteil fur ben Mafchinenbetrieb. Aber ber Rugen aus ber Berwendung überhigten Wasserbampses ist aus anderen Gründen noch höher. Durch die Überhitzung wird dem Dampfe, ohne beffen Spannung ju erhoben, eine gemiffe Barmemenge über bie Grenze hinaus zugeführt, welche von der Natur dem gesättigten Dampfe gezogen ift und welche in ber Dampfmafchine als Arbeit wieder gewonnen werden fann und gwar in vorteil -. hafter Beife, ba nicht, wie bei ber ursprünglichen Erzeugung bes Bafferbampfes, ein großer Teil ber Barme als latente Barme für die Ausnutung verloren geht. Benn bei ber Expansion des Dampfes im Chlinder jum Schluß noch eine geringe Uberhitung vorhanden ift, bann ift Rondensation und hiermit Dampfverluft ausgeschloffen.

In den letten Jahren haben die Berfuche, überhitzten Dampf zu erzeugen, und die Ronftruktionen hierfür wieder einen größeren Umfang angenommen, nachdem schon langft burch gahlreiche Berfuche festgeftellt war, bag baburch eine bedeutende Dampf- und bamit Brennmaterial-Ersparnis zu erzielen ift. Der Gedante, ben im Reffel erzeugten gefattigten, häufig auch direkt naffen Dampf vor feinem Eintritt in die Dampfmafchine burch besondere Apparate in den Feuerzügen des Ressells oder im Fuchs mittels der Beiggafe gu trodnen und gu überhiten, ift nicht neu; die erften Berfuche in biefer Begiehung scheinen im Anfange ber fünfziger Jahre in Amerika und bald darauf auch in Frankreich und England gemacht worden zu fein. Auf Schiffen haben folde Uberhigungsapparate fcon in ben fechziger Jahren fehr ausgebehnte Unwendung gefunden. Besonders hat feit 1855 in vortrefflicher, icharffinniger Beise ber bedeutende gelehrte Philosoph und Ingenieur hirn zu Logelbach bei Rolmar (Eljag), der gleichzeitig mit Robert Mayer und unabhängig von demfelben bas Pringip von der Erhaltung der Rraft entwidelte, aber nach der Beröffentlichung Mayers fofort freiwillig auf den Entbederruhm verzichtete, und sich auch sonst durch hervorragende wissenschaftliche Forschungen und sehr wertvolle technische Arbeiten in hohem Mage ausgezeichnet hat, sehr eingehende und sorgfältige, langjährige wissenschaftliche Studien und praktische Bersuche über die Borteile der Dampfüberhizung vorgenommen und veröffentlicht. Er erreichte Dampftemperaturen von 250° bei 4 Atmosphären Kesselüberbruck, also eine Überhitzung von rund 100°. Seine Arbeiten hatten aber trot des einwandfrei bewiesenen Nutens und der auch schon erzielten Erfolge keinen größeren praktischen Erfolg, und sie gerieten später fast in Bergessenheit, und zwar einerseits wegen der damaligen Unvollkommenheit der Überhitzungsapparate, besonders aber, weil man noch keine Schmiermaterialien kaunte, die bei sehr hohen Temperaturen brauchbar waren; außerdem wurde auch damals die Ausmerksamkeit durch andere bedeutende Fortschritte im Dampsmaschinenbau, besonders durch die Erhöhung der Dampsspannung und die Einführung der mehrsachen Expansion abgelenkt.

Seitdem hat man aber gelernt, bessere Überhitzungsapparate mit großer Biderftandsfähigkeit zu konstruieren und auch Mineralöle für sehr hohe Temperaturen herzustellen. Es blieb also jest hauptsächlich noch die praktische konstruktive Ausgestaltung der Ibee zu



959. Schmidticher Beifdampfkeffel (Schnitt).

lofen. Bis Anfang ber neunziger Sabre suchte man die Borteile der Überhitzung durch Überhitungsapparate zu gewinnen, die man zwischen Dampferzeuger und Raschine einschaltete; man behielt also bie alten Dampfteffel und Dampfmafchinen bei, und als folche Ronftruttionen find hauptfaclich bie Überhitungsapparate von Schwöm in Rolmar und Gehre in Duffeldori m nennen. Bor einigen Rabren bat bagegen ber Zivilingenieur Wilhelm Schmidt in Afchersleben einen gang neuen Dampftenel fpeziell für die Erzeugung boch überhisten Wafferdampfes und ebenfalls eine Lampfmafchine für die Berwendung besfelben fonstruiert, welche nach der Ansicht hervorragender Fachmänner eine große Bedeutung für die weitere Entwickelung der Tampfmaschinen hat. Der Schwerpunkt ber Erfindung liegt in der Konstruftion des Kenele, durch welchen ohne komplizierte Ginrich tung Dampf von einer Temperatur von 350 ° C. erzeugt wird. Albb. 959 zeigt einen folden Beigbampfteffel fleinera und einfachster Art, wie fie in den erften Jahren und bis etwa 1896 fast ausichlieflich ausgeführt murden, mabrend jest auch liegende Reffel nach Schmidts Syftem gebaut werden.

In seinem unteren Teile ist er ein Quersiederkessellen mit Innenseuerung; über demselben ist der überhitzer angebracht. Derselbe besteht aus zwei spiralig gewundenen Rohrschlangen. Die unteren beiden Spiralen bilden den Vorüberhitzer, die darüber liegenden den Hauptsüberhitzer. Erstere steht einerseits durch ein — rechts an der untersten Spirale sichtbares. Abohr mit dem Dampsraum des Kessels in Berbindung und ist mit dem anderen Ende — links bei der zweiten Spirale — an den Nachverdampser, ein geschlossenes Gesäß, angeschlossen, der Hauptüberhitzer ist wieder mit dem obersten Ende seiner Spiralschlange oben mit diesen Nachverdampser verdunden, während von dem unteren Ende die Dampsleitung nach den Maschine geht. Beide Spiralschlangen sind von einer gut isolierten Ummantelung ungeken. Die Heiggase streichen, nachdem sie die Quersieder des Untersessels umspült haben, mit noch eichr hoher Temperatur (etwa 600° C.) zwischen den Spiralrohren durch nach oben. Ten durch absichtlich starte Beanspruchung der Kesselsselsissen der des kleinen Tampsraumes sehr nasse Tamps tritt zunächst in den Borüberhitzer; in den der höchsten Temperatur der Heigesten beiden Spiralen bestellten wird das mit sortgerissen Rasser verdampst, der nasse Tamps getrodnet. Hierzu ist eine bedeutende Wärmemenge erforderlich, welche den Rohrwandungen entzogen wird, so die die Köhren stetig gekühlt werden. Kan durch zu starte Feuerung die Temperatur der Feuerung erissen, also auch mehr Wärme zu dessen Rasser

verdampfung verbraucht, fo daß feine Gefahr fur gu ftarte Erhipung und balbige Berfterung

der Rohrspirale zu befürchten ift.

In dem Nachverdampfer, wo wegen des bedeutend größeren Querschnitts eine Berlangsamung der Tampfströmung eintritt, sindet die völlige Berdampsung des in Gestalt seiner Wasserbläschen noch durch den Borüberhitzer mitgerissenen Wassers statt. Der eintretende Tampf besteht aus einem Gemisch von schon überhitzem und noch nassem Dampse; bei der schnellen Durchströmung durch die Spirale hat sich noch kein gleichmäßiger ganz trockener Damps bilden können. Die überschüssen Ware des ersteren wird nun im Nachverdampser dazu verwendet, auch den Rest des nassen Dampses oder des mitgerissenen Wassers ganz zu trockene dazu verwendet, auch den Rest des nassen Dampses oder des mitgerissenen Wassers ganz zu trockene des weiten den den Kachverdampser statt. In dem Hauptüberhitzer wird dann dieser schon trockene Damps hoch überhitzt. Die Heizgegas ziehen also zum Teil im Gleichstrom, zum Teil im Gegenstrom zu dem Damps im überhitzer; die unteren beiden Spiralen werden von den heißesten Gasen umspült. Da in demselben aber sehr nasser Damps sift, der zur Trocknung viel Wärme aufmimmt, so werden die Röhren von innen energisch gekühlt; die Feuergase geben hier ihre Wärme von etwa 600—400° ab. Der mit etwa 200° in den Hauptüberhitzer tretende Damps kommt auf seinem Wege nach unten in immer höherer Temperatur und wird immer höher, in der letzten Spirale dis auf 350° erhitzt, während anderseits den sich absühlenden Heizgasen nach oben von dem weniger heißen Damps so viel Wärme entzogen wird, daß sie schließlich nur mit der für den Schornsteinzug ersorderlichen Temperatur von 200—250° C. entweichen. Die Ausuugung der Wärme ist also eine sehr vollsommene, dabei ist doch jede komplizierte leicht zerstördare Einrichtung vermieden.

igniestich nur mit der jur den Schornfeinzug erforderlichen Lemperatur von 200—250° C. entweichen. Die Ausnutzung der Barme ift also eine sehr vollsommene, dabei ist doch jede tomplizierte leicht zerftörbare Einrichtung vermieden.
Inmitten des Borwärmers steigt ein senkrechtes, weites Rohr auf, welches oben mit einer Klappe versehen ist, die vom Heizerstande aus durch einen Jug zu bedienen ist; ist dieselbe offen, so steigen die Heizgase aus dem Unterkessel direkt, ohne die Spiralen zu bestreichen, in den Schornstein. Die Klappe wird beim Anheizen geöffnet, und im Betried kann durch Einstellen der übelstand verbunden, daß unzuverlässige Resselwärter dieselbe häusig aus Bequemlicheit gar nicht bedienen, sondern offen stehen lassen, b daß der Effelt des Übertigers ganz verloren geht und nur die Heizstäche des Unterkessels wirksam ist, die Feuergase also mit geringer Ausnutzung in den Schornstein gehen. Dieser übestand ist neuerdings in der Beise beseitigt worden, daß man nach Bedarf ganz reines, aus einem Vorwärmer kommendes, sesselse beseitigt worden, daß man nach Bedarf ganz reines, aus einem Vorwärmer kommendes, sesselse beseitigt worden, daß man nach Bedarf ganz reines, aus einem Vorwärmer kommendes, sesselse beseitigte Vorden, das konten den Überhigerseizssäche teilweise zur Kesselbeitsstädiche, und man kann den Grad der Überhigung durch die Wenge des regelsmäßig zugeführten Basser in weiten Grenzen regulieren, ohne die Überhigertlappe zu öffnen.


wäßig zugeführten Wassers in weiten Grenzen regulieren, ohne die Überhigerklappe zu öffinen. Die Heigläche des Unterkessels kann nach obigem viel stärker beansprucht werden, als bei anderen Resseln, da es ja nicht, wie bei diesen, daraus ankommt, von vornherein möglichst trodenen Dampf zu erzeugen; der ganze Ressel wird hierdurch für eine bestimmte Leistung kleiner. Wo der Raum es gestattet, und besonders für größere Leistungen wird der Schmidt.

Wo der Raum es gestattet, und besonders für größere Leistungen wird der Schmidt-Ressell in neuester Zeit meist liegend als Cornwallsessel ausgeführt, und er hat sich auch in bieser Form bewährt. Der Überhitzer liegt hinter dem eigentlichen Kessell eingemauert, und die Heizgasse können, aus dem Flammrohre sommend, durch Schieberstellung entweder direkt in den Überhitzer, oder erst durch die äußeren Feuerzüge und dann erst in denselben geleitet werden; oder sie können bei teilweise geössneten Schieber teils den einen, teils den anderen Weg gehen, so daß der Heizer durch mehr oder geringeres Offinen der Schieber den Überhitzer regulieren kann. Da Cornwallsessel an sich trodeneren Damps liesern, so bleibt bei der liegenden Anordnung der Borüberhitzer und der Nachverdampfer fort.

Für die Berwendung des überhipten Wasserdampses hat Schmidt Beigdampf= mafdinen tonftruiert, die ebenfalls gegenüber ben üblichen Dampfmafchinen manche wichtige und intereffante Neuerungen enthalten. Sie werden als ftebende und liegende Majchinen ausgeführt und zwar als Hochdrud- und auch als Kondensations-Verbundmafdinen. Bahrend bas Triebwert bem gebräuchlichen anderer Mafchinen gleicht, find bie Arbeiteraume bes Dampfes in gang neuer origineller Art unter bem Gesichtspuntte angeordnet, daß die größte Otonomie und die größte Betriebssicherheit vereinigt werden follten. Die fleineren stehenden Ginchlinder-hochdrudmafchinen find nach Art ber Gasmotoren tonftruiert: ber Cylinder bleibt an einer Seite offen, wodurch Stopfbuchsenbichtung vermieden wird; ber Rolben tann birett durch eine Bleuelftange, ohne Kreugtopf und Gerabführung auf die Rurbel arbeiten. Deift werden indes Tandemmafchinen mit einer gang eigentumlichen Chlinderkonftruktion ausgeführt, deren nabere Beichreibung hier zu weit führen murbe. Durch die Konstruktion sind Hochdruck- und Niederbrudcylinder und Receiver direft ohne Rwifchendedel und ohne Stopfbuchse untereinander verbunden, und es arbeitet nur ein Rolben, ber in beiden Chlindern verschiedene Durchmeffer hat; es ift nur eine Rolbenftange vorhanden und nur eine Stopfbuchfe, welche

nur gegen den sehr geringen Druck von etwa 1/2 Atmosphäre abzudichten hat. Die gar Maschine arbeitet wie eine Dreicylindermaschine, und obwohl die Wirkung der einzeln Cylinder eine einsache ist, so ist doch die Gesamtwirkung auf die Welle eine doppelte nähnlich, wie bei einem doppeltwirkenden Dampscylinder.

Die Maschinen werden in den verschiedensten Größen, als liegende Zwilling tandem-Verbundmaschine bis zu 500 Pferdestärken gebaut. Die Maschinen sowohl n besonders auch die Überhißer, bezüglich deren Haltbarkeit ansangs Zweisel gehegt wurde haben sich in der Praxis in mehrjährigem Betriebe bestens bewährt; ganz besonders hab sich die Erwartungen, die in Bezug auf Dampfökonomie von der Anwendung der übe




960. Schmidte Beifidampfmafchine.

hitzung gehegt wurden, voll bestätigt, ja sie sind sogar durch die Wirklichkeit no übertroffen worden. Versuche mit einer 35 pferdigen stehenden Hochdruckmaschine habe den für diese Größe dis dahin unerhört niedrigen Rohlenverbrauch von 0,88—0,90 kg pi effektive Pferdefraft und Stunde ergeben. Versuche mit der ersten ausgeführten Tanden Verbund-(Kondensations-)Waschine von 60 Pferdestärken Leistung, ergaben einen Damp verbrauch von 5,6 kg pro Pferdekraftstunde, und zur Erzeugung des Dampfes wurden 0,7 l Rohlen pro Pferdestärke verbraucht. Der hervorragende und hochangesehene deutschamann, der letzteren Versuch leitete, Prosessor Schröter in München äußert sich, de die Schmidtsche Waschine den Ansang einer neuen Entwicklung der Dampfmaschine da stelle, an deren Weiterführung zu noch staunenswerteren Triumphen nicht zu zweiseln si


Die Lotomobilen.

Dieselben sind Dampsmaschinen, welche direkt mit dem Dampferzeuger, dem Kefie vereinigt und in erster Linie von dem Gesichtspunkte aus konstruiert sind, eine trans portable Kraftmaschine zu schaffen, welche alles enthält, um an jedem beliebigen An ftellungsort ohne Jundamente und irgend welche sonstige Vorbedingungen Arbeit zu erzeugen, wenn nur die beiden Betriebsmittel Heizmaterial und Speisewasser vorhanden sind. Eine Lokomobile besteht daher aus einem Dampstessel mit Feuerung und Schornstein und gesamter Ausrüstung und einer ebenso vollständigen Dampsmaschine, beide zussammen auf einem Fahrgerüst montiert. Der Kessel bildet den eigenklichen Körper der ganzen Maschine; auf ihm ist der ganze Bewegungsmechanismus befestigt. Über der Feuerbuchse liegt der Cylinder mit dem Schieberkasten; an dem anderen Ende ist die Schwungsradwelle gelagert, und zwischen beiden, über oder neben dem Kessel bewegen sich die Kolbenstange, der Steuerungsmechanismus u. s. w. Die Lokomobilen sind seit den dreißiger Jahren in Gebrauch; lange Zeit wurden sie vorzugsweise aus England bei uns eingeführt, in neuerer Zeit ist aber der deutsche Lokomobilenbau dem englischen nicht nur gleich, sondern sogar an Solidität und Sorgsalt der Ausssuhrung überlegen geworden. Die Lokomobilen sinden sür soliche besondere Zweck Anwendung, wo die Ausstellung sester Dampsmaschinen und Kessel nicht angängig oder rationell ist, also besonders für vorüberzgehende Arbeiten; sie gehören seit längerer Zeit zu den wichtigsten Hilfsmitteln der




961. Sokomobile mit ausziehbarem Röhrenkeffel (Durchfcnitt).

Landwirtschaft. Aber auch für Pumpenbetrieb bei Wasserbauten, z. B. ber Ausführung von Kanälen, Fundierungen, für transportable elektrische Beleuchtungsanlagen u. s. w. werden sie in ausgedehntem Maße angewendet. Die Kessel der Lokomobilen sind fast ausnahmslos nach dem Heizröhrensystem ausgesührt, und hieraus hat sich ein besonderer Lokomobilestigestype entwickelt, welcher schon früher besprochen wurde. Die Maschinen der Lokomobilen werden als Eincylinderhochdruckmaschinen, sowie in neuerer Zeit für große Leistungen auch nach dem Verbundsusstem ausgesührt. In der Abb. 961 ist die Konstruktion des Kessels wie die Anordnung der ganzen Maschine mit Lampschlinder, Kolben und Kolbenstange, Pleuelstange, Kurbel, Schwungrad und Regulator ersichtlich. Der obere Teil des Schornsteins S ist durch ein Scharnier umklappbar behus bessern Transportes; er ist am oberen Ende mit einem Funkensänger versehen. Die Feuerung ist meist mit einem gewöhnlichen Planrost R versehen; kompliziertere Feuerungskonstruktionen empfehlen sich nicht, doch gibt es auch Lokomobilen mit Einrichtung der Feuerung zur Rauchverzehrung. Ubb. 962 zeigt eine sahrbare Hochoruksonobile mit ausziehbarem Röhrenkesselle und selbstthätiger Expansionssteuerung von R. Wolf in Buckau-Magdeburg, der bedeutendsten



962. Jahrbare Hochdrucklokomobile mit selbstthätiger Expansisnsstenerung von R. Wolf in Buchan-Magdeburg.



963. Jahrbare Receiver Berbundlokomobile von R. Wolf in Buchan-Magdeburg.

beutschen Lokomobilensabrik, welche auf mehreren Ausstellungen bei Leistungsversuchen die in Mitbewerb getretenen englischen Maschinen geschlagen hat. Für besondere Zwecke werden mit der Lokomobile zusammen auf einer hinteren Plattsorm oder direkt an dem Kessel die zu betreibenden Arbeitsmaschinen, wie Pumpen, elektrische Lichtmaschinen montiert. Pumpmaschinen dieser Art eignen sich zum Betriebe von Wasserstationen, zu Wasserbauten jeder Art und können auch als Dampsseursprizen verwendet werden; nach Abkuppeln der Pumpe können sie wie gewöhnliche Lokomobilen zu jedem anderen Betriebe dienen. Die Hochdrucklokomobilen werden für gewöhnlich von 8 bis zu 35 Pserdestärken Leistung ausgeführt; für größere Leistungen von etwa 20 bis zu 50 Pserdestärken empsehlen sich die zwar teueren und etwas komplizierteren, aber wegen der besseren Kohlenökonomie vorteilhafter arbeitenden Receiver-Berbundlokomobilen; eine solche von Wolf mit allem Zubehör zeigt Abb. 963.

Der Lotomobilbetrieb bietet in vielen Fällen auch für nicht mit Orteveranderung verbundene Betriebe, also stationäre Anlagen, gegenüber den sonstigen Dampftesseln und Dampfmaschinen manche Borteile dadurch, daß Ressel, Maschine und sämtliches Bubehör in kompendiofer, überfichtlicher Beife zusammengefaßt find. Seit langerer Beit haben fic beshalb die sogenannten stationären Lokomobilen (die Bezeichnung ist eigentlich widersinnig, da bei ber Lokomobile ja gerade die leichte Transportierbarkeit charakteristisch ift) vielfach mit gutem Erfolge eingeführt. Besonders sind sie da angebracht, wo sehr wechselnder Betrieb ift, also häufig größere Arbeitskraft gebraucht wird, als gewöhnlich, jo auch als Referve für Baffertraftmaschinen, wenn z. B. die Turbinen nicht ftets ben vollen Arbeitsbedarf zu beden vermögen; bann haben fie noch ben Borzug, weniger Raum einzunehmen, als eine getrennte Reffel- und Maschinenanlage. Für regelmäßigen ftationaren Dauerbetrieb, und wenn genugend Blat für eine volltommene Unlage mit Reffel und Mafchine vorhanden ift, find biefe indeffen im allgemeinen boch vorzugieben, ba fie in ben Gingelheiten beffer ausgebilbet, ben besonderen Berhaltniffen angepaßt unb auch beffer unterhalten werden konnen; in einem Raum, in dem eine Reffelfeuerung, wie bei der Lokomobile, betrieben wird, ift eine balbige Berschmutzung der Maschinenteile nicht zu vermeiden, welche für lettere immer schablich ift. Die Konftruftion ber ftationaren Lotomobilen ift gang biefelbe, wie bei ben transportablen Lotomobilen, nur werben fie, ftatt auf ein Fahrgestell, auf feste gußeiserne Füße gesett.


Die Dampfturbinen.

Schon seit langer Zeit sind vielsach Versuche gemacht worden, die Dampstraft in anderer Weise, als bei den gewöhnlichen Dampsmaschinen auszunuten, nämlich, statt durch die hin- und hergehende Bewegung eines Kolbens in einem Cylinder erst durch Zwischenglieder — Kolbenstange, Pleuelstange, Kurbel — eine drehende Bewegung zu erzeugen, eine einsachere Maschine zu konstruieren, bei welcher direkt eine rotierende Bewegung der Treibachse bewirkt wird. Man versuchte früher, hierzu das Arbeitsvermögen des gespannten Wasserbampses in ähnlicher Weise auszunuten, wie bei den Kolbendampsmaschinen; aber die entstandenen Konstruktionen litten an schwierigen Ubdichtungen, einer großen Zahl beweglicher Teile und waren praktisch nicht verwendbar. Auch hat man schon vor langer Zeit Dampsmotoren nach der Form der Turbinen zu schaffen versucht; dieselben hatten aber wegen zu hohen Dampsverdrauches ungünstige ökonomische Ergebnisse; man verstand es nicht, die im Damps enthaltene Energie in vorteilhafter Weise direkt in lebendige Kraft umzuwandeln, als welche sie der Turdine wirkam sein muß.

Seit etwa 10 Jahren sind nun zwei Dampsturbinen konstruiert worden, welche wesentliche Berbesserungen ausweisen. Auf der Ausstellung zu Manchester 1886 wurden die Dampsturbinen von Parson in weiteren Kreisen bekannt und bereits in größerem Maßstade hier sowie in Newcastle zum Betriebe clektrischer Lichtmaschinen angewendet; auch auf der Pariser Weltausstellung 1889 waren dieselben in Betrieb, und in der englischen Marine haben sie seit längerer Zeit ausgedehnte Anwendung gefunden. In den letzen Jahren aber sind sie durch eine neue Konstruktion von Dr. Gustav de Laval in Stockholm in den Hintergrund gedrängt worden; die Lavalschen Dampsturbinen waren

ebenfalls 1889 in Paris ausgestellt und haben sich seit einigen Jahren mit sehr guten Erfolg in ausgebehntem Maße in der Praxis eingeführt. Die Schwierigkeiten sind bei dieser Maschine in vortrefflicher einsacher Weise überwunden; die Geschwindigkeit des einströmenden Dampses, von welcher die lebendige Kraft und damit die Arbeitsleistung abhängt, ist durch entsprechend gesormte Einströmungsdüsen auf das erreichbare Maximum gebracht, und die Turbinenräder haben eine dieser hohen Geschwindigkeit thunlicht angemessene Umdrehungszahl.

Wenn wir die früheren Darlegungen über die Turbinen auf die Lavalsche Dampfturbine übertragen, so ist diese eine Azialturbine mit partieller Beaufschlagung; dem auf einer dünnen horizontalen Welle sitzenden Laufrade wird der Dampf durch eine Anzahl unter spitzem Winkel gegen die Ebene des Laufrades gestellte, gegen letzteres sich konisch erweiternde Düsen, die den Leitkurven der gewöhnlichen Turbinen entsprechen, eingeführt. Die Anzahl der Düsen richtet sich nach der Stärke der Maschine und dem zur Verfügung stehenden Dampsdruck; dei einer 20pferdigen Turbine sind z. B. acht Düsen vorhanden; der Dampf tritt in geschlossenem Strahle aus den Mündungen berselben in die Radschauseln, ohne daß eine besondere dampsdichte Verbindung zwischen




964. Sanfrad und Dufen einer Savalichen Dampfinrbine.

Dufen und Laufrad erforberlich Mus Abb. 964, die ein wird. Laufrad mit der Welle und vier Dampfdusen zeigt, ist die Birtungemeife zu erfeben. Die Duien find durch einen geschloffenen ringförmigen Dampftanal an bas Hauptdampfzuströmungerohr angeschloffen; letteres ift mit einem Droffelventil verfeben; auch eine Anzahl ber Dujen können durch Bentile mit Sandrad einzeln abgesperrt werden, um bei geringerer Beanspruchung ben Dampi durch die übrigen mit vollem Drud möglichst ohne Droffelung arbeiten laffen zu fonnen, da hierbei die Wirfung am vorteilhaftesten ift. In der Turbine

wird nur die lebendige Rraft bes aus ben Dujen gegen die Schaufeln stromenben Dampfes ausgenutt; eine Expandierung besselben, wie bei ben Dampfmaschinen, finbet im Rade selbst nicht statt. Die Dufen muffen also so gestaltet fein, daß der Dampf icon in diejen bis auf atmosphärische Spannung, beziehungsweise ben Druck im Turbinengehäuse herab erpandiert; burch bie Bolumenvergrößerung bei biefer Erpandierung wird eine bedeutend erhöhte Ausströmungsgeschwindigkeit erzeugt, und so also die im gespannten Damps enthaltene Energie in lebendige Kraft umgewandelt, welche auf die Schaufeln ber Turbine übertragen wird. Die Dampfgeschwindigkeit beträgt an ber Dufenmundung bei Erpanfion von 5 auf 1 Atmosphäre 770 m; wenn man den Dampf aus der Turbine nicht ausftromen läßt, sondern, wie bei Dampfmaschinen, in einen Kondensator führt und nieder schlägt und so im Turbinengehäuse ein Batuum erzeugt, bann fleigt bie Geschwindigkit von 5 Atmosphären bis beispielsweise $^1/_{10}$ Atmosphäre auf 1100 m pro Setunde. Diese hohe Geschwindigkeit kann allerdings im Rade nicht vollständig ausgenutt werden, da die Umfangsgeschwindigkeit des letteren zu hoch wurde; dieselbe hat ihre Grenze bei etwa 350 m pro Sefunde, da durch die Bentrifugalfraft fonft eine zu hohe Beanspruchung bes Materials hervorgerufen murbe. Bei ber fehr hohen Geschwindigkeit wird ichon ber Berlust durch die Reibung des Turbinenrades an der Luft erheblich; dies wird vermieden bei Unwendung von Kondensation, welche, wenn möglich, immer vorteilhaft ift. Die Laufrader bestehen aus zwei fraftigen Stahlicheiben, zwischen benen bie einzelnen Schaufeln

mit gezahnten Stielen befestigt werden; der Durchmesser der Räder beträgt 10—50 cm bei Maschinen von 5—100 Pferdestärken; bei einer 20pferdigen Maschine ist der Durchmesser 20 cm, die Umsangsgeschwindigkeit 3000 m pro Sekunde. Die Umsbrehungszahl ist 3000 bis 13000 pro Minute. Für eine solche außerordentliche Umdrehungszahl ist es praktisch unmöglich, das Rad genügend genau auszubalancieren; wenn sehr schnell rotierende Körper nicht genau um ihre Schwerpunktsachse umlausen, werden selbst geringe Fehler in der Rotationsachse als vibrierende Bewegung auf die Lager übertragen; dies würden z. B. bei den Turbinenrädern schon bei ½,0 mm Erzentrizität durch die Zentrisquaskraft auf jedes Kilogramm Gewicht etwa 100 kg Druck bewirken. Für diese Schwierigkeit hat de Laval eine einsache Lösung gefunden: er setzt sein Turbinenrad auf eine sehr dünne Achse — bei einer 20pferdigen Maschine ist z. B. die Welle nur 12—13 mm dick — welche so elastisch ist, daß sie die Fähigkeit besitzt, bei der Drehung den Einslüssen der Kentrsfugalkrast nachzugeben, sich um ein sehr



965. De Cavaliche Dampfinrbine mit zweiankeriger Dynamomaschine.

geringes Maß durchzubiegen, und so die Drehung um die genau richtig zentrische Hauptsachse selbst herbeizuführen, welche dann bei jeder Geschwindigkeit beibehalten wird, so daß die zerstörenden Einwirkungen auf die Lager aufgehoben werden und eine vollkommen ruhige Rotation bewirkt wird. In Deutschland hat die große Maschinenbauanstalt Humboldt in Kalk bei Köln die Fabrikation der de Lavalschen Dampsturbine übernommen; sie führt Maschinen von 5 bis zu 200 Pferdestärken Leistung auß; (in Frankreich sind bereits solche bis zu 300 Pferdestärken hergestellt).

Da die genannten Umdrehungszahlen für irgend welchen direkten Antrieb von der Hauptwelle aus viel zu hoch sind, so wird die Umdrehungsgeschwindigkeit zunächst auf den zehnten bis dreizehnten Teil vermindert; die Bewegung wird von der Welle des Laufrades durch zwei kleine Schraubenräder und zwei Käder von zehn bis dreizehn Mal größerem Durchmesser auf eine in demselben Maschinengestell gelagerte Borgelegewelle übertragen; diese kann durch direkte Auppelung oder durch weitere Übersehung mittels Riemenbetrieb die Kraft weiter an die Arbeitsmaschinen abgeben. Zum Betriebe von Maschinen mit hohen Umdrehungszahlen, wie Dynamomaschinen, Zentrisugalpumpen, Zentrisugen u. s. w. eignet sich die direkte Berbindung mit dieser Borlegewelle, wodurch sich eine gedrängte, bei hoher Leistung sehr wenig Raum einnehmende Anordnung ergibt. Abb. 965 zeigt eine mit einer 30pserdigen Dynamomaschine direkt gekuppelte Dampsturbine. Bei derselben, sowie bei allen größeren Turbinen werden zur Aussehung einseitiger Trucke zwei zu beiden Seiten der Hauptachse liegende Borgesegewellen von der Turbinenachse angetrieben, welche

zur Bewegung zweier im gleichen Sinne rotierender Anter verwandt werden; dieselbei können parallel ober hintereinander geschaltet und fo nach Belieben gur Erzeugung von Strom mit 110 oder 220 Bolt Spannung benutt werben. Das Laufrad diefe Maschine macht 20000 Umbrehungen, die beiben Borgelegewellen mit den Antern de Dunamomaidine machen 2000 Umbrebungen pro Minute. Das Turbinenrad liegt i dem schmalen Behäufe links; über demselben sist das Dampfeinströmungsventil, darübe nach vorn ber Unschlufflanich ber Dampfleitung. Gin fehr empfindlicher Bentrifugal regulator, ber von einer ber beiben Borgelegemellen angetrieben wird, wirft burd ei Hebelgestänge auf das Drosselventil und halt die Umlaufszahl bei den verschiedenfte plöglich wechselnden Belaftungen bis auf 2-3% tonftant, jo daß die Daschine sowoh für Lichtmaschinen wie auch für elektrische Kraftübertragung geeignet ist. Un der vordere Seite bes Turbinengehäuses find in ber Beichnung bie handradden ber einzelnen Dampi bufen sichtbar. Die Dynamomaschine ift auf ber Abbilbung in bem edigen Schupfafte ertennbar, mahrend bas mittlere Behaufe bie mittleren Lager und Die ermahnten Rahn raberpaare umichließt.

Der Wirkungsgrad der Dampfturbinen ift ein sehr hoher, bei hoher Dampffpannun wird berfelbe ebenso wie bei Dampfmaschinen höher; man kann bei benfelben viel hober Dampfspannungen anwenden, als bei letteren, da keine beweglichen, zu dichtenden Teile wie Kolben und Stopfbuchsen, vorhanden sind. Aleinere und mittlere Turbinen von ? bis 40 Pferdeftarten gebrauchen, wenn ber Dampf aus bem Behaufe ins Freie gebt bei 6 Atmofphären Abmissionesspannung 20-25 kg Dampf pro effettive Pferbetraft un Stunde; bei sehr hoher Dampffpannung, bis zu 20 Almosphären geht der Dampfverbraud bei 50-100 pferdigen Maschinen ohne Kondensation bis auf 13-14 kg zurud. Bende man bagegen Kondensation an, so wird die Wirfung noch viel gunftiger; Turbinen vor 20-40 Pferdeftärfen brauchen ftundlich etwa 12-13 kg Dampf von 6 Atmosphare Spannung ober 10-11 kg bei 20 Atmosphären, also foviel wie fehr gute großen Berbunddampfmaschinen; bei den größten bisher ausgeführten Daschinen von 100 bie 300 Pferbestärten geht ber Dampfverbrauch bis auf 9 kg gurud. Diese im Berhältnis p Rolbendampfmafchinen fehr gunftigen Ergebniffe, verbunden mit der großen Ginfacheil bes Betriebes und der Unterhaltung, dem geringen Raumbedarf und der leichten Auf ftellung der Maschine durften diesem neuen Motor mit großer Bahricheinlichfeit eine Stelle unter ben modernen Rraftmafdinen fichern. Für die Aufstellung find feine ichweren Fundamente, wie bei größeren Rolbendampfmafchinen notwendig, Da feine wechselnden Drude und Maffenwirfungen vortommen; Turbinen bis 30 Pferdeftarten tonnen einfach wie die Abbildungen zeigen, mit einer gugeifernen Fundamentplatte auf ben Boden gesett werden.

Die Naphthabampfmafchine. Es wurde bereits weiter vorn angebeutet, di auch ein anderer Stoff wie Wafferbampf als Energietrager, b. h. Betriebemittel fur bie Dampfmafchinen, angewendet werben konnte; irgend eine andere Fluffigfeit, welche fich leicht verdampfen läßt, tann an Stelle bes Baffers treten. Seit Anfang der neunziger Sahre baut die ichon mehrfach genannte Mafchinenfabrit Aftiengefellichaft Efcher, BBg & Co. zu Burich Kleine Raphthadampfmafchinen zum Betriebe von Booten; für diefen Zwed haben die Mafchinen gemiffe Borteile. Der vertitale Refiel besteht nur aus einem kupfernen Spiralrohre von etwa 1 l Inhalt; da ein joldes Rohr fehr hohem Drud mit Sicherheit widersteht, so ift die Explosionsgefahr fehr Die Feuerung geschieht ebenfalls mit Naphtha; ein großer Rundbrenner wird birett von dem im Reffel entwicklten Naphthadampf gespeift, ber fich in einem Strablapparat mit der erforderlichen Berbrennungsluft mifcht; jur erften Anwarmung bient ein besonderer kleinerer Brenner, dem fluffiges Raphtha jugeführt wird. bem Schlangenkeffel erzeugte Raphthadampf betreibt mit vier bis fechs Atmofpharen Spannung eine vertifale Dampfmajchine mit brei nebeneinander liegenden, einfachwirkenden Culindern; lettere find mit einem Gehaufe umgeben, in welches der Abdampf aus ben Chlindern ausströmt. Das Gehäuse ift durch eine Rohrleitung, Die unter dem Boot, also im Wasser liegt, mit dem Naphthavorratsbehälter verbunden;

ber Naphthadampf kondensiert in dieser Leitung, und die Flüssigkeit kehrt in den Behälter zurück, aus welchem die Speisung des Kessels geschieht. Bon dem Borrat wird also nur das zur Feuerung notwendige Naphtha verbraucht. Die Ingangsetung und der Betrieb der Maschine ist einsach: durch Anzünden des kleinen Brenners wird in einigen Minuten der geringe Inhalt des Spiralkessels dis zum Verdampsen erwärmt, worauf mit dem Naphthadamps der Hauptbrenner in Betrieb gesetzt wird; die Maschine kann dann aus jeder Stellung ohne Andrehen, wie dies dei Gas- und Petroleummotoren notwendig ist, direkt in Gang gesetzt werden, da die drei Kolben auf Kurbeln in verschiedener Stellung arbeiten.

Für größeren Kraftbedarf, sowie als Motor für Gewerbe und Industrie konnen solche Maschinen nicht in Betracht kommen.

Die Gaskraftmafdinen,

Bengin- und Betroleummotoren.

Alle Gaskrastmaschinen. Barnett, Senoir, Sugon, Otto & Sangens atmosphärische Maschine. Ottos neuer Motor. Berschiedene Aonstruktionen Deuter Casmotoren. Aortings Gasdynamomaschinen. 200 pferdige Doppellandem Gasdynamomaschine. Gasmotoren sur elektrische Stadtebelenchtung. Andere neue Gasmotorspilleme. Anordnung einer Gasmotoranlage. Betrieb mit Gasmotoren und Bergleich mit Dampsbetrieb. Beitere Entwickelung der Gaskrastmaschinen. Gasmotorbetrieb mit Arasigas (Dowsongas). Große Gasmotoren. Benzin- und Vetroseunmotoren.

Durch die Erfindung und Ausbildung ber Dampfmaschinen war für Industrie und Gewerbe eine Kraftmaschine geschaffen worden, durch welche früher ungeahnte Arbeitsleiftungen ermöglicht wurden; für kleine mechanische Rraftleiftungen an einzelnen Stellen, also für das handwert und Rleingewerbe sind aber die Dampfmaschinen nicht geeignet. Abgefehen davon, daß dieselben, je kleiner fie ausgeführt werben, einen immer geringeren Birtungegrad haben, alfo unöfonomifc arbeiten, ift auch die Aufstellung und ber Betrieb einer Dampfmaschine nebst Dampfteffel für kleine Werkstätten mit zu viel Umftandlichkeiten verknüpft, um mit Borteil Anwendung finden zu fonnen. Wenn die Majchine auch nur zeitweise zu geben braucht, muß boch ber Reffel unter Dampf gehalten und gewartet werben; die Anlage von Dampfbetrieben ift megen ber Explosionsgefahr in ben Städten, befonders in bewohnten Gebäuden, vielen Beschränfungen unterworfen. Das Sandwert und Rleingewerbe aber verlangt eine Kraftmaschine für kleinere Leiftungen, welche wenig Raum einnimmt, überall aufgestellt und ohne Borbereitungen und Umstände jederzeit nach Bedarf in Betrieb gefest werden tann; welche leicht zu bedienen ift, und wenn fie nicht gebraucht wird, feiner Bartung bedarf, beren Betrieb feine Gefahren mit fich bringt, welche ichließlich in Beschaffung, Unterhaltung und Betrieb billig ift. Diefen Unforderungen, welche die Dampfmafdine burch ihre befonderen Gigenschaften nicht erfüllen fann, entspricht in weitgehender Beise bie Gastraftmaschine; fie erganzt Die Dampfmaschine für Keine und mittlere Arbeitsleiftungen und ist seit langerer Beit der weitaus wichtigfte Motor für das Rleingewerbe geworden.

Die Gastraftmaschinen gehören, wie die Dampsmaschinen zu den kalorischen Maschinen, indem die latente Energie brennbarer Körper, nämlich die in dem gassörmigen Betriebsmittel enthaltene Verbrennungswärme in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Das Birkungsprinzip besteht in der Expansionskraft verbrennender Gase und explosiver Gasgemische; dasselbe ist eigentlich viel einsacher, als dassenige der Dampsmaschinen, indem das Brennmaterial selbst direkt die Arbeit auf einen Kolben ausübt, während, wie wir gesehen haben, bei den Dampsmaschinen die bei der Verbrennung von Kohlen frei werdende Energie erst an einen anderen Wärmes oder Kraftträger, den Wasserdamps, übertragen werden muß. Es ist deshalb zu verwundern, daß die Gaskrastmaschine erst ein Jahrhundert nach der Dampsmaschine ersunden worden ist, obwohl die Eigenschaft der Expansionskraft verbrennender Gase schon lange vorher bekannt war.

Wenn man Leuchtgas und Luft in gewissen Verhältnissen zusammenmischt und in einem geschlossenn Gefäße entzündet, so verpufft oder explodiert das Gemisch mit

And the second of the second o

1

11

erige egen groffelt utt seitst.

3.7**7**

brannten Wahe perspectional ist, biefe aber wieder bei einem kestimmten Solumiten Wahe perspectional ist, biefe aber wieder bei einem kestimmten Solumiter i tehtigtett abhangt, so erhält man burch die Verwendung verdickteren, bie gesichter Wargemithte eine erhöhte Wertung, und man benütt dies, indem man dienlicht die eine erhöhte Wertung, und man benütt dies, indem man dienlicht die Entstein man die mitht bie eine Contynniung tompermiert.

Weldichtliche und tednische Entwidelung.


Mr alleste Wasmalchinen im weitesten Sinne könnten die Kanonen gelten man ben bieben ab, ba sie feine Rrattmaschinen im gewöhnlichen Sinne des Work die musten die Furtvermatchinen als die ersten Borläufer der Gasmotoren ang weisen. One toldie wirce ichen von Hunghens konftruiert; in einer Schrift ar gabie 1600 belchreibt er eine toldie, welche Onlinder und Rolben hatte; letzterer burch die Reiberchung von Schrennung von diespulver bewegt. Anch Papin konftruierte eine de

Maschine, wie bereits in dem vorigen Kapitel mitgeteilt wurde; diese Bestrebungen blieben aber ohne Ersolg; ebenso Bersuche, welche hundert Jahre später, gegen Ende des 18. Jahrshunderts in England gemacht wurden, bei denen schon brennbare Gase, nicht Pulver versbrannt wurden. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden in England mehrere Ersindungen von Gasmaschinen patentiert, von welchen diesenige von Bright (1833) den späteren Anordnungen schon ziemlich nahe stand: in einem Cylinder sollte ein Gemisch von brennbarem Gas und Lust ähnlich wie der Damps in den Dampssmaschinen arbeiten; der Cylinder war mit einem Mantel zur Bassertühlung und die Waschine mit einem Regulator zur Regelung der Gaszuströmung versehen.

Im Jahre 1838 wurden bann bem Engländer Barnett brei verschiedene Gastraftmaschinen patentiert, welche im wesentlichen beutlich die Grundzüge erkennen laffen,

nach denen fpater und bis jest bie Basmotoren ausgeführt wurden. Die erfte Ronftruttion war einfachwirkend; fie bestand aus einem Cylinder mit besonderem Laberaume, einer Luftund einer Gaspumpe, die Luft und Gas in den Laderaum pumpen. Der= felbe ift gefüllt, wenn ber Arbeitstolben im toten Buntte fteht; wird er nun mit bem Cylinder in Berbindung gefett, und bas Gasgemisch entzündet, fo wird burch die Explosion ber Rolben aufmärts getrieben. Rest wird bie Berbindung zwischen Laberaum und Cylinder gefchloffen, und beim Rud= gange treibt der Rolben die Berbren= nungsrüchtande aus bem Cylinder. Die Ründvorrichtung war bei diefer Maschine schon recht gut ausgedacht. Die zweite Maschine mar nach dem= felben Bringip tonftruiert, doch doppelt. wirkend, es war alfo zu beiben Seiten bes Cylinders ein Laberaum, und bei jedem hin= und jedem hergange bes Rolbens erfolate eine Erplofion.

Bei ber dritten, ebenfalls dopspeltwirfenden Maschine sehlte der Laderaum; die Maschine ist in Abb. 966 dargestellt; a ist der Arbeitsechlinder, b die Luftpumpe; dahinter



966. Barnette doppeltwirkende Gasmaschine.

Tiegt die Gaspumpe. Das Gas-Luftgemisch wurde von den beiden Pumpen direkt in den Cylinder gepreßt und zwar abwechselnd über und unter den Kolben. Die Verbrennungsgase werden durch ein in der Mitte des Cylinders ausmündendes Rohr c ausgeblasen oder auch durch eine besondere Ansaugepumpe ausgesaugt. Besindet sich also der Kolben z. B. in der höchsten Stellung, so ist der Cylinderraum unter ihm von der letzten Explosion her mit Verbrennungsgasen gefüllt; beim Niedergehen des Kolbens werden sie durch c ausgeblasen, dis der Kolben den halben Hub gemacht hat und die Ausströmung zudeckt: hierauf wird der noch verbliebene Rest verdichtet, und gleichzeitig drücken jetzt beide Pumpen Gas und Lust in den unteren Cylinderraum, welche sich also mit den Rücksänden mischen; über und unter der höchsten bezw. tiessten Stellung des Kolbens bleibt noch ein Raum des Cylinders frei, in welchem das Gemisch vom Kolben verdichtet wird. Ist letzterer in der tiessten Stellung angelangt, so erfolgt die Zündung des komprimierten Gemisches, und das Spiel wiederholt sich auf der anderen Seite; das Ausblasen der Vers


brennungsgase beginnt sofort, wenn der Kolben die Ausblaseöffnung überschritten ha diese also freigelegt ist. Die Zündung sollte durch Platinschwamm geschehen, welcher i die Höhlung il gelegt wurde; die Entzündungsfähigkeit sollte durch die Berdichtung i der Weise erhöht werden, daß bei der höchsten Berdichtung, also in der Endlage di Kolbens, die Entzündung erfolgen sollte.

Diese Maschine litt zwar an verschiedenen Mängeln, so daß sie wohl überhaupt nie betriebsfähig war — von einer praktischen Aussührung ist wenigstens nichts bekannt z worden — aber die Ideen zu derselben enthalten fast alles, was das Wesen der heutigt Gasmaschinen ausmacht: hauptsächlich ist die Verdichtung des Gas-Luftgemisches vor d Zündung wichtig, aber es scheint, daß Barnett selbst diesen großen Vorteil gar nicht bsonders beachtet hat. Weitere Fortschritte der Barnettschen Konstruktion sind die Legung des Laderaumes in eine Verlängerung des Arbeitschlinders selbst und die Jündun im toten Punkt. Merkwürdig ist es, daß die Barnettsche Ersindung nicht weiter ausgebildet wurde: sie geriet sast ganz in Vergessenheit, und die Patentschrift wurde erft vispäter wieder hervorgesucht bei Gelegenheit von Patentstreitigkeiten bei späteren konstruktionen.

Ebenso wie diese Maschinen von Barnett hatten zahlreiche Anordnungen in de nächsten beiden Jahrzehnten keinen weiteren Erfolg; sie blieben weiteren technischen Kreite unbekannt, bis 1860 mit der ersten wirklich brauchbaren Gasmaschine von Lenoir er die eigentliche Entwicklung der Gasmotoren begann. Lenoir war ursprünglich Arbeit in einer Bronzesabrik; später begründete er mit einem Gesellschafter eine galvanoplasiis Anstalt, hatte mit diesem Unternehmen aber keinen Erfolg, ebensowenig mit der Zeiden Clektromagnetismus für motorische Kraftbewegung dienstdar zu machen. Er erkann bald, daß die Kostspieligkeit der auf diesem Wege zu erzeugenden Kraft die praktische Arwendung ausschloß; jest versuchte er, statt des Elektromagnetismus die Explosivtraft vo Gas-Luftgemischen zur Erzeugung mechanischer Arbeitsleistung zu benützen, und nat manchen misslungenen Versuchen gelang ihm diese Aufgabe. Er verband sich mit der Pariser Maschinensabrikanten Marioni, welcher an der praktischen Lusbildung de Waschine einen wesenklichen Anteil hat, und erward 1860 ein Patent auf seine Gasmotor.

Alle Gastraftmaschinen laffen fich, wie die Dampfmaschinen, in atmosphärische un birett wirkende einteilen, und der prinzipielle Unterschied ift wie bort ber, bag bei erftere durch die Berbrennung einer geringen Menge Gas-Luftmischung der Kolben ohne Arbeit leistung angetrieben wird, worauf durch Abkühlung die Spannung der Berbrennungsga in bem Cylinder ichnell weit unter ben außeren Luftbrud gurudgeht, fo bag biefer unt Arbeiteleiftung ben Rolben gurudbrudt. Bei ben birett mirfenden Gasmotoren wird bi gegen die bei ber Berbrennung bes Bafes im Cylinder frei merbende Energie burch be Expansionedrud ber Berbrennungsgase dirett auf den Rolben gur Nugarbeit übertrage Die beschriebene Barnettiche Konftruktion war birekt wirkend; ebenso bie Lenoirid Diefelbe erwies fich als ziemlich brauchbar und erregte viel Auffehen. Ben auch die Pringipien, nach denen Lenoir feine Mafchine tonftruierte, gegenüber ben Barnet schen taum einen Fortschritt enthalten, so gebührt doch Lenoir bas Berdienft, durch An dauer den erfinderischen Gedanken in die That umgesett zu haben; Lenoir muß bestal als der Erfinder der Gastraftmaschine gelten. Seine Maschine ist in Abb. 967 da gestellt; aus berfelben ift ersichtlich, daß fie sich in Anordnung und Konftruttion gang a die Dampfmaschine anlehnte. Während des ersten Teiles des hubes faugt der Kolber ungefähr bis in die punktierte Stellung, bas Gemisch von Gas und Luft in den Cylinde worauf die Steuerung ben Ginftromungstanal ichlieft und burch einen elettrifchen Gunte Die Bundung bewirft wird; das Gasgemisch verpufft, wobei ein Drud von 5-6 Atmi sphären entsteht, und treibt den Kolben bis ans Ende des hubes. Während des darai folgenden Rudganges des Kolbens werden die Berbrennungsgase durch den Auslaficiele ausgetrieben, und bas Spiel wiederholt fich. Für die eleftrische Bundung biente ein It buftiongapparat in Berbindung mit einer Bunfenichen Batterie; burch ben Gang be Rolbens wurde in einer bestimmten Lage eine Unterbrechung bes Induttionestromes bewir und ein Funken in dem Gasgemische im Cylinder erzeugt. Im übrigen arbeitete die Maschine, wie schon erwähnt, ganz ähnlich wie eine Dampfmaschine. Die Bewegung des Rolbens wurde durch Kolbenstange und Pleuelstange auf die Kurbel der Schwungradwelle übertragen, und von letzterer aus geschah durch Excenter mit Schieberstange und Schieber die Steuerung der Gas- und Lufteinströmung und des Auslasses für die Berbrennungsgase.

Die Lenvirschen Gasmotoren waren ganz gut durchdacht und konstruiert, und sie arbeiteten bei sorgsältiger Behandlung ruhig und ziemlich sicher. Kurz nachdem die ersten Maschinen nach der Patenterteilung im Frühjahr 1860 in Betrieb gekommen waren, bemächtigte sich ihrer aber eine weit übertriebene marktschreierische Reklame, welche der weiteren Entwickelung mehr geschabet als genützt hat. Fabelhaste Berichte wurden nicht nur in den Tagesblättern, sondern auch in den meisten technischen Zeitschriften dieses Jahres über die neue Ersindung veröffentlicht; die Maschine sollte, abgesehen von allen anderen Borzügen, viel billiger arbeiten als die Dampsmaschinen, der die letzte Stunde geschlagen hätte, u. s. w. Bald aber stellte sich ein starker Rücschlag ein; als die ersten Maschinen eine Zeitlang in Betrieb gewesen waren und die Gasrechnungen einliesen, zeigte es sich, daß die Betriebskosten sehr hohe waren; genaue Bersuche ergaben anstatt des in Aussicht gestellten 1/2 mindestens 3 obm Gasverbrauch pro Pferdetraft und Stunde. Hiermit war ihr Schicksale entschen; die größte Zahl derselben wanderte bald ins alte



967. Cenoirs Gasmotor.

Eisen, und ebenso wie anfangs die Anpreisungen über das Ziel hinaus geschossen hatten, so wurde die Maschine jest schlechter gemacht, als sie wirklich war. Sin besonderer übelstand trug hierzu noch bei, der sehr hohe Schmiermaterialverbrauch; man verglich sie mit rotierenden Fettklumpen und sagte in ironischer Übertreibung, daß sie zwar keines Heizers, dafür aber eines ständigen Ölgießers bedürfe. Thatsächlich lag die Wahrheit in der Mitte. Der Lenvische Gasmotor war für manche Zwecke des Kleingewerbes, wo aus den schon besprochenen Gründen die Anwendung einer Dampsmaschine sich nicht eignete, eine ganz brauchbare Kraftmaschine, und er hat sich auch bis in die siedziger Jahre hinein selbst neben den späteren neueren und vollkommneren Konstruktionen vielsach behauptet.

Gleichzeitig mit Lenvir, doch unabhängig von ihm, hat der Gasanstaltsdirektor Hugon zu Paris, nachdem er lange Zeit ohne Erfolg versucht, eine atmosphärische Gastraftmaschine zu konstruieren, einen Gasmotor gebaut, welcher, wie der Lenvirsche, direkt und doppeltwirkend war und neben diesem in den sechziger Jahren Erfolge gehabt hat. Hugons Motor war durch einige Verbesserungen dem Lenvirschen etwas überlegen; der Gas- und Ölverbrauch war geringer; ersterer betrug etwa 2,5 chm pro Pserdekrastslunde. Die zuweilen versagende elektrische Funkenzündung war durch eine sicherer funktionierende Zündung mittels einer besonderen kleinen Zündslamme ersett.

Mit der zweiten Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 beginnt ein neuer Abschnitt in der Entwidelung der Gasmaschine. Heinen Otto & Langen in Deut einen Kleinen 1/2pferdigen Gasmotor von ganz neuerer Konstruktion auf, der anfänglich kaum beachtet und jedenfalls keineswegs günstig beurteilt wurde; die Maschine schien für ihre

Leiftung verhältnismäßig groß und machte im Betriebe ein ftartes, unregelmäf und unangenehmes Beräusch. Als fie aber genauer gepruft, mit Bremsbynamon und Gasmeffer die Leiftung und der Gasverbrauch festgestellt und hierdurch unw leglich bewiesen murbe, daß fetterer bas bis babin unerhört niedrige Dag von O.s cbm pro Bferbefraft und Stunde betrug - ein Ergebnis, welches erft in neu Reit von guten Maschinen übertroffen worden ift — da war ihre Überlegenheit alle früheren Gasmaschinen erwiesen. Sie mar eine atmosphärische Dajchine, ein wirkend und stehend angeordnet. Das Wesentliche ber Konstruktion liegt darin, das Erplosionebrud nicht vom Rolben auf eine Bleuelftange und eine Rurbelwelle übertr wird, sondern daß der Rolben durch die Explosion frei auffliegt, ohne Berbindung ber Schwungradwelle; erst in ber höchsten Stellung wird durch ein eigentumliches Sc werf die Kurbel von der Kolbenstange gesaft: unter dem Rolben entsteht durch die fühlung der Berbrennungegase ein bobes Batuum, und der außere Luftdruck treibl Rolben unter Arbeiteleiftung nieder. Während des Auffliegens des Rolbens bewegt bie Maschine nur burch bie lebendige Rraft bes Schwungrades weiter. Bei voller & beanspruchung folgen die Kolbenhübe unmittelbar aufeinander; wenn aber bei gering Araftbedarf die Umdrehungsgeschwindigkeit sich erhöht, dann wird durch eine Requ vorrichtung bewirft, daß der Rolben nach dem Niedergange einige Zeit unten bleibt; wenn die Geschwindigkeit auf bas richtige Daß zurudgegangen ift, alfo neue & zuführung erforderlich ift, tommt wieder eine Bundung und damit ein Auffliegen Un Stelle der elektrischen Funkenzundung mar eine Rundfla Rolbens zustande. eingeführt. Diese Otto & Langensche atmosphärische Gastraftmaschine hat 10 Jahre trot mancher Mängel als die beste Kraftmaschine für bas Kleingewerbe fast allein Feld beherricht; über 10 000 Maschinen find in dieser Zeit von der Firma aufges worden; jest hat auch diese Ronftruttion nur noch geschichtliches Interesse. Die Erfu sowohl wie andere Technifer waren in der Folgezeit unablässig thatig, die Dangel Maschine zu beseitigen, was aber trot mancher Underungen und Berbefferungen vollfommen gelang.

Ottos neuer Motor. Um die Beit ber dritten Barifer Beltausftellung marf felbe Firma Otto & Langen — welche sich inzwischen in die Deuter Gasmotorenja umgewandelt hatte — nachdem sie 10 Jahre vorher mit ihrer atmosphärischen Dajd so erfolgreich eine Umwälzung im Gasmotorenbau eingeleitet hatte, die ganzen Ergebi biefer Entwickelung bei Seite und ging wieder auf die direkte Wirkung gurud. Die e gestellte direkt wirkende, nach ihrem Erfinder Otto genannte Maschine war ein vorzug burchkonftruiertes Meifterwert, bei welcher burch erhebliche Berbefferungen die Ubelfte ber älteren direkt wirkenden Anordnungen gründlich beseitigt waren. Sie stellte bald früheren Konstruktionen in den Schatten und wurde das Borbild zu fast allen spate Abgesehen von der vortrefflichen Konftruktion aller Ginzelteile lie Ronftruttionen. Die wesentlichen Berbefferungen in folgenden brei Buntten: der Berbichtung bes C gemisches vor ber Bundung, Bundung im toten Bunkte, Unwendung bes Biertaktes. allen früheren Gasmafdinen wurde bas Gas-Quftgemifch im Arbeitschlinder ohne be mit atmosphärischer Spannung zur Verbrennung gebracht; wie schon vorn erwähnt, n aber die Wirfung um fo höher, je bichter bas Gemifch ift; bei ber Ottofchen Raid und bei allen späteren Konstruttionen wird basselbe beshalb vor ber Bundung auf : bis 3 Atmosphären verdichtet. Sierdurch wird ber Cylinder und damit Die ga Maschine für eine bestimmte Arbeitsleiftung fleiner. Für die Aufnahme des Gasgemise ist der Cylinder an einer Seite verlängert; wenn der Kolben sich an dieser Seite in sei Endftellung befindet, bleibt noch der mit dem tomprimierten Gasgemifch gefüllte "La Durch diese Anordnung war es möglich, in ber Endstellung, wenn raum" frei. Rolben beim Subwechsel feine Geschwindigfeit hat, Die Bundung zu bewirten; Die G erpandieren hierauf mahrend bes gangen Rolbenhubes und bruden Arbeit leiftend auf 1 Kolben. Durch diese Anordnung der Zündung im toten Bunkte wurden die Schläge 1 Stofe vermieden, welche bei ber Bundung mahrend bes Rolbenhubes bei Uberichreitu einer für ben gunftigen Nupeffett zu geringen Kolbengeschwindigkeit entstanden. Du

ben sogenannten Biertatt schließlich wird erreicht, daß der Arbeitschlinder gleichzeitig als Gasansauge- und Kompressionspumpe dient. Der Arbeitsvorgang ist folgender:

1) Beim ersten Sub bes Kolbens wird durch den geöffneten Einlaßschieber und ein Wischventil ein aus etwa 1/10 Gas und 9/10 Luft bestehendes, also verdünntes Gasgemisch angesaugt;

2) beim Rudgange wird die Einströmung geschlossen und das angesaugte Gemisch im Cylinder bezw. im Laberaum oder Verdichtungsraume verdichtet; der Grad der Verdichtung hangt also von dem Bolumen des letteren ab;

3) am Ende dieses Hubes, im toten Puntte, erfolgt die Zündung, und der Druck ber Berbrennungsgase treibt den Kolben voran; hierbei beträgt die Spannung anfangs etwa 11 Atmosphären, und sie sinkt bei der Expansion bis auf etwa 3;

4) beim zweiten Rudgange öffnet sich ber Auslagtanal, und ber Kolben treibt bie Berbrennungsgafe aus. Hierbei bleibt aber ein Reft in dem Laderaume gurud, welcher also bei bem jest wieber folgenden Ansaugehube bas frifche Basgemisch verunreinigt, b. h. verdunnt; fruher mar man ftets mit befonderer Sorgfalt bemuht gemefen, die Berbrennungerudftande möglichft vollftandig aus bem Cylinder zu beseitigen; ber Erfinder ber neuen Maschine verließ diese alte Tradition, und es zeigte fich, daß er ben besten Erfolg damit hatte; die Rudftande erschwerten teineswegs die Berbrennung, fondern bewirften nur an Stelle ber ploglichen Explosion ein langfameres, ruhigeres Berbrennen. Um eine fichere Bundung zu gewährleiften, murbe auf geeignete Beife bafur geforgt, bag ju der Bundungsftelle felbst ein unverdunntes, also frisches startes Gasgemisch zugeführt wurde. Bei bem neuen Ottoschen Motor finden feine eigentlichen Explosionen mehr ftatt, fondern, wie der Erfinder selbst schon in der Patentschrift hervorhebt, das Gasgemisch verbrennt im Gegensat zu ben früheren Explosionsmotoren langsam, gleichmäßig, ruhig und ohne Stoß. hierdurch ift ber Gang ber Ottoschen und ber nach bemfelben Bringip tonftruierten vielen anderen modernen Gastraftmaschinen bei guter Ronftruttion und forgfältiger Ausführung ruhig und gleichmäßig, fo daß fie zum Betriebe von Spinnereien, Webereien, sowie auch der fo fehr empfindlichen Elektrodynamomaschinen angewendet werden können. Blöpliche ftarte Stofe, sowie auch bas unangenehme ftarte Gerausch, die laftigen Eigenschaften ber alten Explosionsmotoren, find durch die Ottosche Erfindung beseitigt.


Aus der obigen Darstellung der Wirkungsweise geht hervor, daß auf vier einsache Kolbenhübe, also zwei volle Kurbelumdrehungen, nur ein Krafthub kommt; die bei diesem erzeugte Arbeit muß zur Ausgleichung zum großen Teile von einem kräftigen Schwungrade aufgenommen werden, welches jedesmal in den 3 solgenden hüben oder 1½ Umdrehungen die aufgenommene Energie abgibt, um die Arbeitsmaschinen ohne merkenswerte Verlangsamung im gleichmäßigen Gange zu halten und auch die für diese drei hübe erforderliche Kraft herzugeben. Unter Übertragung der bei anderen Maschinen üblichen Bezeichnungen einsach= oder doppeltwirkend ist also der neue Ottosche Motor "halbwirkend".

Die drei wesentsichen Grundprinzipien des Ottoschen Motors waren eigentlich nicht vollständig unbekannt; viel früher hatte schon Barnett die Kompression und die Zündung im toten Punkt angegeben, und auch der Viertakt war schon beschrieben worden; aber die Borgänger Ottos hatten es nicht verstanden, die praktischen Schwierigkeiten, welche sich der Anwendung dieser Ideen entgegenstellten, zu überwinden, also diese Ideen fruchtbar zu machen; sie hatten wohl Gasmotoren nach denselben erdacht, aber nicht in die Wirklichteit übersühren können. Es ist deshalb ganz unberechtigt, Otto den Ersinderruhm streitig machen zu wollen, ihn nur als einen geschicken Konstrukteur hinzustellen; denn abgesehen davon, daß die Patente Barnetts und eine Schrift über die Anwendung des Viertakts längst vergessen und überhaupt kaum je bekannt geworden sind, daß also Otto diese Ideen selbständig von neuem erfinden mußte, ist der Schritt von einem bekannten Prinzip die zu einer brauchbaren Ausstührung ost schwieriger, als die erste Ersassung der Idee. Erst nachdem der Ruhm der Ottoschen Ersindung sich in der Welt verdreitete, wurden alte längst vergessene, verstaubte Schriften und Patente aus den Aftenschränken wieder hervorgesucht.

Nach den obigen Darlegungen ist die Konstruktion und Birkung des Ottoschen Motor an der Abb. 968 leicht zu erkennen; die Zeichnung stellt die ursprüngliche liegende, einschlindige Konstruktion dar, wie sie mit geringen Abänderungen auch heute noch gebaut wird. Aus derselben ist ersichtlich, daß die ganze Anordnung die einer gewöhnlichen liegenden Hochvuddampsmaschine ist. A ist der Eplinder, der von einem mit Wasser gesülken Kühlmantel umgeben ist; an einem Ende ist er ossen, an dem anderen mit einer Berlängerung, dem Berdichtungsraume, versehen, dessen Länge etwa gleich 3/3, des Kolbenhubes ist. Im Boden des Berdichtungsraumes besindet sich die Öffnung a für den Einlaß des Gas-Luftgemisches und sür die Zündung; dieselbe wird durch den Schieder B geöffnet und geschlossen; die Steuerwelle Gund die Kurbel H mit Pleuelstange I derart, daß während des Saughubes die Öffnung amit der Gas- und Luftzuleitung in Verdindung gebracht, während der Kreie anderen Hübe aber davon abgeschlossen ist, und daß in dem Augenblick des toten Punktes nach der Kompression durch die Öffnung eine Jündslamme in die Ladung schlägt; die genauere Konstruktion kann hier nicht näher erörtert werden. Eine zweite seitliche Öffnung d mit Ventil C in dem Verdichtungsraume ist der Aussab er Verdentungsgase, welche durch das Bentil C während des Ausdassenlassendage, Bleuelstange und Kurbel auf die Schwungradwelle überträgt.

hier nicht naher eroriert werden. Eine zweite jeitliche Offinung o mit Ventil in dem Versagnungsraume ist der Aussas der Berbrennungsgase, welche durch das Bentil C während des Ausblasehubes geöffnet wird. D ist der Arbeitstolben, der in bekannter Beise die Kraft mittels
Kolbenstange, Pleuelstange und Kurbel auf die Schwungradwelle überträgt.


Die Regulierung des Ganges geschieht durch einen Schwungkugelregulator in Berbindung
mit einem Gasabsperrventil meist in der Beise, daß letzteres bei Überschreitung einer bestimmten Umdrehungszahl der Maschine ganz geschlossen, durch den Einströmungsschieber also
nur Luft angesaugt wird; es fällt hierdurch eine oder eine Reihe von Berpussungen aus, dis




wieder die regelmäßige Geschwindigkeit eingetreten ist und das Gasventil von dem sich senkenden Regulator geöffnet wird. Durch diese Anordnung, daß entweder eine volle Ladung verpufft, oder gar keine Berbrennung stattfindet, wird erreicht, daß das Gasgemenge bei einmal eingestelltem Mischventil und bestimmtem, konstantem Gasdruck stets dasselbe gunstigte Mischungsverhältnis von Gas zu Lust hat. In neuester Zeit werden die Deuter Motoren auch mit zwangsläusiger Bentilsteuerung anstatt der Schiebersteuerung versehen.

Die Ottoschen Maschinen, auch Deutzer Motoren genannt, werden von der Gasmotorenfabrik Deutz in den verschiedensten Größen von 1/8 und 1/4 pferdigen Zwergmaschinen bis zu 200 Pferdestärkenleistung — der größte bisher gebaute Gasmotor von 200 Pferdestärken wird weiterhin noch kurz besprochen — sowie in der verschiedensten Anordnung ausgesührt. Die ersten Ausstührungen waren, wie schon erwähnt, liegende Einchlindermaschinen; eine solche mittlerer Größe (8 Pferdestärken) zeigt Abb. 969. Wenn ein sehr gleichmäßiger Gang verlangt wird, werden die Maschinen auch mit zwei Schwungrädern, je einem an jedem Ende der Welle, hergestellt. Für die meisten Berwendungszwecke, besonders für gewerbliche Betriebe, ist die Gleichmäßigteit der einchlindrigen Motoren, obwohl sie wie oben dargelegt, auf zwei volle Umdrehungen nur einen Krafthub haben, genügend. Speziell sür Motoren zum Betriebe elektrischer Lichtmaschinen aber sührte der Umstand, daß schon die kleinsten Unregelmäßigsteiten im Gang, besonders wenn keine Akkumulatoren angewendet werden, sich als Schwankungen in der Lichtstärke der Glühlampen bewerkbar machen, zu der Konstruktion des Zwillingsmotors (Ubb. 970). Derselbe ist aus zwei nebeneinander liegenden Cylindern mit gemeinschaftlicher Kurbelwelle kombiniert, und die Steuerung ist so ein-

gerichtet, daß beibe Kolben immer abwechselnd ihren Krafthub haben, so daß die Kurbelswelle bei jeder Umdrehung einen Kraftantrieb erhält; der Zwillingsmotor arbeitet also einfachwirkend. Dasselbe Resultat wird durch eine andere Anordnung erzielt, wenn



969. Ottos neuer Gasmotor in liegender Anordnung.



970. Ottos nener Bmillingsmotor.

nämlich zwei Chlinder einander gegenüber zu beiden Seiten der Schwungradwelle liegen und ihre Rolbenstangen gemeinschaftlich auf eine Kurbel wirken; einen solchen Zwillings= motor und zugleich die größte bisher von der Deuger Gasmotorenfabrit hergestellte Ma=



fcine (200 Pferbeftarten Leiftung) zeigt Abb. Diefelbe ift bis jum Sahre 1897 bie größte fraftmaidine deutscher Berfunft; die weiterhin beidriebene 200 pferdige Rörtingiche Dafdir aus amei Motoren tombiniert und hat vier beitschlinder; dieser Deuger Motor hat aber 100 pferbige Cylinder. Er bient gum Bi betrieb beim ftabtischen Bafferwert zu Bafel. noch weitergebende Ansprüche an die R mäßigfeit des Banges, welche an bie Dot jum Antrieb elettrifcher Lichtmaschinen ge wurden, erfüllen zu tonnen, wurde eine an Regelung eingeführt, wobei allerbinge auf Borang ber oben erwähnten Regulierungsein tung, bie möglichft gunftige Basofonomie, sichtet werben mußte. Man ließ nicht mehr a Küllungen ausfallen, fondern arbeitete mit varia Füllungen, die fortwährend nach der jeweil Umbrehungegeschwindigfeit eingestellt murbe

Die Ottoschen Motoren haben nicht nu Deutschland, sondern auch im Ausli einen außerordentlichen Erfolg geh es sind bis zum Jahre 1897 im gal nach den Deutser Patenten über 421 Maschinen mit über 170000 Pfe stärken Leistung ausgeführt worden

Dieser große Erfolg hat, wie n zu erwarten war, zahlreiche andere finder und Fabriken zu Nachahmun und neuen Anstrengungen ermun Seit längeren Jahren hat sich größere Anzahl Waschinensabriken bestem Erfolg mit dem Bau von E motoren besaßt. Die meisten Konst tionen lehnen sich eng an das Etti Vorbild an; viele sind, besonders

bem die ursprünglichen Ottoschen Patente fallen sind, direkte Nachahmungen derselben. I auch manche gute neue Anordnungen und treffliche neue Konstruktionen in den Einzelhe sind entstanden. Mit sehr wenigen Ausnahhaben aber alle die früher genannten drei hagrundlagen, Komprimierung des Gasgemischündung im toten Punkte und Biertakt, beibehal

Bon ben 72 Fabriken, die sich im Jahre 11 in Deutschland mit der Herstellung von Gast maschinen befaßten, seien hier noch kurz die Kitruktionen von Gebrüder Körting in Hann besprochen, welche Firma wohl nach der Der Fabrik in erster Linie steht. Dieselbe baut Etakunschinen von Körting & Lieckselbe. Besonlichon an denselben sind die Zündung und Regelung. Das Gas-Luft-Wischventil ist sogerichtet, daß in jeder Stellung das Wi

verhältnis dasfelbe bleibt. Abb. 972 zeigt einen gewöhnlichen Körtingschen Motor in stehender Anordnung. Gine eigentümliche Anordnung haben die Körtingschen Tandem=

motoren; sie haben, wie Abb. 973 zeigt, zwei hinter= einander liegende Arbeitschlinder mit durchgehender Rol= benstange, die Arbeit beider Cylinder wird also auf eine

Rurbel übertragen.


In den letten Jahren haben die Gastraftmafchinen besonders für den Betrieb elettrischer Lichtwerke, sowohl für Bentralftationen, zur Berforgung ganger Städte, wie auch für Blocftationen und Ginzelanlagen in umfang= reicher Beife Unwendung gefunden. Gerade für ben Betrieb elettrifcher Beleuchtungsanlagen tommen bie wefent= lichsten Borteile bes Gasmotors: geringer Raumbebarf, bequeme Bedienung, ftete Betriebsbereitschaft in erhöhtem Dage zur Geltung. Der Antrieb der Dynamomafchinen tann durch Riemen ober auch durch dirette Ruppelung erfolgen; fpeziell zum Betriebe fleinerer Dynamos baut bie Gasmotorenfabrit Deut in neuester Beit ichnellaufende Motoren stehender Anordnung. Aus der genannten Fabrit find bis 1897 für eleftrischen Betrieb allein 1700 Dotoren mit zusammen etwa 20000 Pferbestärken hervorgegangen und zwar die Salfte hiervon innerhalb fünf Rahren.

In recht guter Weise haben auch Gebrüber Körting ihre Präzissinskmotoren zum Betriebe von Elektrodynamomaschinen, sowohl für Riemenantrieb schnell laufender, wie aus



972. Stehender Casmotor von Gebrüder Körting in Sannover.

maschinen, sowohl für Riemenantrieb schnell laufender, wie auch für direkte Ruppelung langsamer laufender Dynamos ausgebildet, besonders ihre lettere Anordnung ift recht




978 Körtinge Tandem Gasmeter.

geschickt und kompendiös konstruiert. Abb. 974 zeigt eine solche sogenannte Gasbynamos maschine; bei derselben ist der Anker einer für geringe Umdrehungszahl konstruierter Dynamomaschine direkt auf die Belle eines liegenden Präzisionsmotors gekeilt, und die Dynamomaschine bildet hierdurch mit der Krastmaschine ein Ganzes, die Anordnung wird sehr einsach, der Raumbedarf der geringste. Beitere wichtige Vorteile sind Betriedssichersheit und hoher Rupessekt, welche durch Fortsall aller beweglichen Teile zwischen Krastsmaschine und Dynamomaschine erreicht werden.

Auf ber Deutsch-Nordischen Handels- und Industrie-Ausstellung in Lübed 1895 ! einen Hauptanziehungspunkt, sowohl für Techniker als auch für Laien eine 200pf Körtingsche Gasdynamomaschine, welche ben gesamten elektrischen Strom für die Aussterzeugte, mit dem 166 Bogenlampen, 800 Glühlampen, 9 Scheinwerfer und eine A Wotoren gespeist wurden. Es war eine Dsppeltandem-Gasdynamomaschine und der gasmotor, der dis dahin in Deutschland in Thätigkeit gewesen ist. Die Maschine war diniert aus zwei nebeneinander, auf derselben Seite von der Welle liegenden Tandemmunach Abb. 973 mit gemeinschaftlicher Kurbelwelle; die Dynamomaschinen waren anger wie in Abb. 974, die Regulierung geschah durch variable Füllungen, so daß nie ein Kraaussiel. Wan konnte serner je nach der Beauspruchung, also dem Strombedarf, beliebig dwei, drei oder alle vier Krastchlinder arbeiten lassen, indem man einsach beliebig die zuleitung zu einem Chlinder oder zu mehreren absperrte, woraus der betressende Kolben lies. Auf diese Weise konnte man die Waschine den verschiebensken Ansorderungen, vo Viertel dies zur vollen Leistung anpassen, bei annähernd gleichbleibendem Wirtungsgrad, i jeder einzelne Chlinder in seiner Arbeitsleistung annähernd konstant blieb, also in ökond vorteilhafter Weise arbeitete. Der Wleichsornigkeitsgrad der Raschine war bei allen i verschiedenen Bariationen derartig, daß er für den elektrischen Betrieb vollkommen aus und kein Schwaussen der Abslumerens zu bemerken war.

verigiedenen Variationen derarig, daß er jur den eietrischen Beisted boutommen ausi und kein Schwanken des Boltmeters zu bemerken war. Einsach und schön war noch die Einrichtung zum Ingangsegen der Maschine. motoren lausen, wie weiterhin noch dargelegt wird, nicht von selbst an; sie müssen vielmeh durch äußere Kraft in Gang gesett werden. Bei größeren Maschinen ist ein "Andrehen" der Hand nicht möglich. Bei der besprochenen 200pserdigen Maschine wurde die Ju-



974. Körtinge Pragiftone Gasdynamomafchine.

fegung burch Drudluft bei Durch eine mittels beion fleinen Motors betriebene! tompressionspumpe murd einem Behälter gepreßte erzeugt. Diefer Behälter burch eine Leitung mit Einströmungeventil eines vier Kraftcylinder in Bei bung: burch eine einfache, einem Sandgriff zu bewirf Umftellung murde die Bre in den Arbeitschlinder ei laffen, mo fie ben Rolben wärts trieb und so die ichine in Bewegung feste. beiben Enden ber Rurbeli war je eine Gleichstromdun aufgefest; diefelben maren rallel geschaltet, weil der Si


in der Ausstellung mit 110 Bolt verteilt wurde; jede Dynamo lieferte bei 110 Bolt bis 600 Am Durch hintereinanderschaltung der beiden Dynamos hatte man mit derfelben Rajeinen Strom von 220 Bolt für ein Dreileiterspftem erzeugen können.

Der Gasverbrauch ber Maschine betrug fur die Stunde und effettive Pferbestärte Leif 500 l, und da man zwölf 16 terzige Glüblampen mit einer Pferbestärte betreibt, so wurde voller Leiftung für die Glüblampe und Stunde eine Gasmenge von 40—45 l verbrauch

Gasmotor-Blockstationen für elektrische Städtebeleuchtung. Währ bis vor kurzer Zeit in größeren Städten nur große elektrische Zentralen mit Dat betrieb und ausgedehntem Leitungsnetz für berechtigt und technisch wie wirtschaf günstig gehalten wurden, wird neuerdings vielsach die Ansicht verteidigt, daß gegeni diesen großen Zentralen doch die Aussührung mehrerer in der Stadt verteilten Eir anlagen, sogenannter Blockstationen, mit Gasmotorbetried eine Zukunst hätte, und bei näh Betrachtung aller Verhältnisse, unter Verücksichtigung der Erfahrungen, welche die den elektrischen Zentralen gemacht worden sind, hat diese Ansicht wohl einige gründung. Die großen elektrischen Zentralanlagen erfordern von vorherein die Lwendung großer Kapitalien, welche zum großen Teil in das ausgedehnte Leitungsgesteckt werden müssen; besonders letzteres muß von vornherein viel stärker und gri angelegt werden, als dem Bedarf sür eine Reihe von Jahren entspricht. Insolge hohen Zinsen und Amortisationslast arbeitet das Werk auf lange Jahre wirtschaft ungünstig. Ein ganze Reihe von deutschen kabichten Elektrizitätswerken hat Jahre l durch nicht die Verzinsung und entsprechende Abschreibungen deden können. Durch Bl

stationen mit Gasdynamos unter Verwendung des städtischen Leuchtgases bietet sich das Mittel, mit Auswendung von nicht zu großen Kapitalien allmählich, dem Bedürfnisse solgend, die Hauptverkehrsviertel einer Stadt mit elektrischer Beleuchtung zu versorgen, besonders seit der großen Vervollkommnung der Gasmotoren für Dynamobetrieb. Daß elektrische Einzelanlagen mit Gasmotorbetrieb gegenüber Zentralanlagen wirtschaftlich lebenssähig sind, wird bewiesen durch die Existenz und Errichtung zahlreicher neuer deraartiger Anlagen in Städten, welche längst elektrische Zentralen besitzen.

Andere Gasmotorspiteme. Bei weitem die meisten modernen Gasmotoren arbeiten, wie schon erwähnt, nach dem Viertakt; bei einigen neueren Konstruktionen hat man aber versucht, von diesem Prinzip abzugehen. Es sind in England Maschinen konstruiert worden, welche im Sechskakt arbeiten; nach den vier Hüben der Viertaktsmaschinen macht der Rolben noch einen Hin- und Hergang, bei welchem nur Luft ansgesaugt und mit den nach dem vierten Hube noch im Laderaum zurückgebliebenen Bersbrennungsrückständen vermischt wieder ausgeblasen wird. Hierdurch bleibt nach dem



sechsten Hube hauptsächlich Luft mit geringen Mengen Verbrennungsgasen zurück. Da lettere aber auch in der Menge, wie sie beim Viertatt zurückleiben, nach der Ersahrung nicht schädlich sind, so ist diese neue Konstruktion als ein Fortschritt kaum anzusehen. Bei einer Sechstaktmaschine von Griffon wird mit beiden Koldenseiten im Sechstakt gearbeitet, so daß also jeder sechste Hub auf jeder Seite, oder im ganzen jeder dritte Hub ein Krafthub ist. Ebenso könnte man natürlich auch Viertaktmaschinen beiderseitig arbeiten lassen, wodurch auf vier Hübe oder zwei Umdrehungen zwei Krafthübe kommen; man hat sich indessen dus einseltige Arbeit beschränkt wegen der Besürchtung der zu hohen Cylindererwärmung. Einige deutsche und englische Konstruktionen arbeiten im Zweitakt; sie haben zwei Cylinder, einen Arbeitschlinder und eine gesonderte Pumpe; letzter saugt das Gasgemisch und drückt es in den Arbeitschlinder, wo bei jedem Koldenhingang eine Verpussung stattsindet, während beim Rückgang die Verbrennungsgase ausgetrieben werden.

Die allgemeine Anordnung einer Gasmotoranlage zeigt schematisch Abb. 975. Der Motor M ist mittels Ankerschrauben und Ankerplatten auf einem gemauerten Fundamentstlop beseiftigt; LL ist die Gaszuleitung, in welche der Gasmesser U eingeschaltet ist; vor demselben besindet sich der Gashaupthahn N. Da beim jedesmaligen Ansaugen des

Motors periodisch verhältnismäßig viel Gas entnommen und wieder plöglich die nahme gang unterbrochen wird, fo wurden auf erhebliche Entfernung in ber Basil Druchschwantungen entstehen, wodurch ein Buden ber in ber Rabe befindlichen flammen verurfacht wurde; um dies zu verhindern, wird in die Leitung nahe von Motor ein Gummibeutel G eingeschaltet, in biesem sammelt sich aus ber Zuleitur Gasvorrat, von welchem der Motor in regelmäßigen Intervallen bei den Saug gespeist wird. Wenn durch einen Gummibeutel bas Buden nicht verhindert wir schaltet man noch einen zweiten ein; neuerdings werden auch vielfach Druckregule verwendet, in der Beichnung beutet R einen folchen an. H' ift ein zweiter Basab hahn; por diesem und por bem Gummibeutel und bem Regulator zweigt bie Leitung N ab, zur Speisung der Zündstamme. Durch das Rohr a wird aus dem To atmosphärische Luft für die Gasmischung angesaugt, ber Ansaugetopf hat ben 3med Beräusch beim Saugen abzuschwächen. Unter bem Cylinder befindet fich im Rubln ein Ablaghahnchen x, um im Binter beim Stillfteben bes Motors bas Ruhlmaffer bem Mantel entleeren zu fonnen. Bei allen Gasmotoren ift ber Arbeitscylinder einem Mantel umgeben; in den Zwischenraum wird fortwährend faltes Baffer guge welches ben Cylinder fühlt und dann abfließt. Bei größeren Maschinen ift ber Berb an Ruhlwaffer ein beträchtlicher; wenn nicht genügenbe Mengen Baffer gur Berfu fteben, ober die Entnahme aus der Bafferleitung zu teuer wird, tann bas aus bem M abfließenbe, auf etwa 70° C. erwärmte Baffer wieber abgefühlt werben und ernen Berwendung fommen, so daß nur eine bestimmte Bassermenge immer burch Cplinderm und Rühler girfuliert. Gebruder Rorting wenden seit Jahren zu diefem 3med Ri fühler bei ihren Motoren mit gutem Erfolg an.

Bur Inbetriebsetzung eines Gasmotors, speziell einer Biertaftmaschine, muß zu burch äußere Rraft bas Schwungrad mit Rurbelwelle fo weit gebreht werden, daf Rolben einen Unfauge- und ben folgenden Rompreffionshub macht, bamit die erfte puffung ftattfinden tann. Bei fleinen Dafchinen tann dies birett burch Dreben Schwungrad mit der Hand geschehen; um die Transmission nicht mit dreben zu brau tuppelt man diese vorher aus. Bei größeren Maschinen hat man besondere Anlas richtungen, bei gang großen Motoren ftellt man häufig einen Keinen Motor mit

welcher nur ben 3med erfüllt, ben großen in Gang zu fegen. Gastraftmaschinen und Bergleich mit Dampfbetrieb. Der Betrieb einem modernen Gasmotor ift außerft angenehm: tein Reffel, tein Beiger, auch fein gießer, wie bei ben alten Maschinen; fein Larm, größte Reinlichkeit, geringer Ri bedarf, jederzeitige Betriebsbereitschaft; der Gasmotor ist durch diese Eigenschaften Beit und auch für die nächste Butunft die beste Kraftmaschine für geringeren und mitt Kraftbedarf, befonders für das Rleingewerbe. Der Gasverbrauch moderner guter fraftmaschinen, wie fie außer von den beiben früher genannten Firmen von gablre anderen Fabrifen hergestellt werben, beträgt bei den fleineren Sorten 700-9 stündlich pro effektive Pferdekraft, mahrend derfelbe bei mittleren und größeren Daich z. B. von der Deuter Gasmotorenfabrik und Gebrüder Körting, nach genauen, einw freien Meffungen icon unter 500 1 gurudgegangen ift. Bei 500 1 und einem mitt Beizwerte des Steinkohlengases von 5200 Kalorien pro Rubikmeter bedeutet bies Ausnutung der Berbrennungswärme ober einen thermischen Ruteffett von annah 25 %. Der Wirkungsgrad ber Gasmotoren ift also ganz bedeutend höher, als bei Dampfmaschinen, und wenn die Betriebsmaterialien biefer beiben wichtigften Arten kalorischen Maschinen, das Steinkohlengas und die Kohle, in Bezug auf ihre brennungswärme annähernd gleichen Preis hätten, bann murben bie Gastraftmafc die Dampfmaschinen, für die meisten Berwendungszwecke bald verdrängen. Aber in Preisverhaltnis des Gases zur Steinkohle liegt ber Grund, daß im allgemeinen fur g Leistungen die Dampfmaschinen trop ihres viel niedrigeren Wirkungsgrades wirtschal den Gasmotoren noch überlegen find.

Bahrend aber, wie fruher naher bargelegt, die Dampfmaschinen, wenigstens dem bisherigen Wirkungsprinzip und bei Berwendung gewöhnlichen, nicht überhi


Wasserbampses, nahe an der Grenze ihrer Berbesserungsfähigkeit stehen, ist eine bedeutende weitere Bervollfommnung der Gastraftmafchinen nicht nur theoretifch möglich, sonbern auch mit Bahricheinlichkeit zu erwarten. Die tüchtigften Fachleute arbeiten unausgeset und mit gutem Erfolge an dieser Aufgabe; ein Hauptmangel liegt bis jest barin, daß Die bei ber Berbrennung frei werbenbe Energie ber Berbrennungsgafe bei weitem nicht volltommen ausgenutt wird, da lettere nur bis zu einem gewissen Grabe expandieren und bann beim Rudgange bes Rolbens mit noch verhaltnismäßig hoher Spannung ausgetrieben werben; auch ift ber Warme- und bamit Energieverluft burch die notwendige Rühlung der Chlinderwand eine beträchtliche. Es find mehrfach Borschläge und Berfuche gemacht worben, Berbundmaschinen zu tonstruieren, bei benen, ahnlich wie bei ben Berbunddampfmaschinen, die Berbrennungsgase nach ihrer teilweisen Expansion im ersten Arbeitscylinder in einen zweiten Riederbruckellinder übergeführt werben, in bem burch weitere Erpanfion ber Reft ihrer Spannung ausgenutt wird. Es haben fich inbeffen ber Bermirflichung biefer 3bee große praftifche Schwierigfeiten entgegengeftellt, welche ju überwinden bis jest nicht gelungen ist. Nach Ansicht hervorragender Fachleute kann inbeffen eine Steigerung ber Barmeausnupung bes Gafes bis über 40 %, fo bag für eine Pferbeftarte Leiftung nur ein Gasverbrauch von 300 Liter ftunblich erforberlich mare, angenommen werben. Sierdurch wurden bie Betriebstoften berart vermindert, bag bie Gasmotoren auch mit größeren Dampfmaschinen in Ronfurrenz treten fonnten.

Motorenbetrieb mit Generator= (Dowfon)=Gas. Um Gasmotoren auch bort verwenden zu konnen, wo kein Leuchtgas vorhanden ift, fie also von ftabtischen Gasanstalten unabhangig zu machen, sowie auch, um bei zu hohen Gaspreisen ben Betrieb billiger zu machen und hiedurch für größeren Rraftbebarf in ber Industrie zu ermöglichen, ift man feit einigen Jahren bemuht gewesen, ein einfaches Berfahren zu finden, billiges Rraftgas zu erzeugen. Bur Rrafterzeugung eignen fich außer bem Steintohlen- (Leucht)-Bafe bas Baffergas und bas Generatorgas. Die Darftellung bes erfteren ift im Neinen Maßstabe für einzelne kleinere Stablissements zu kompliziert und verlangt ziemlich umfangreiche Anlagen. Für Bentralanlagen ift bagegen bie Baffergasverforgung beifpielsweise in Nordamerita, wo das wichtigfte Rohmaterial, die Anthracittoble, billig ift, in ausgebehntem Dage in Unwendung. Für Ginzelanlagen eignet fich weit beffer bas Generatorgas. Befonders bie von dem Englander Dowfon erfundene Ginrichtung gur Berftellung besselben ift fehr einfach. Das Dowsongas wird aus Anthracit oder Rots gewonnen, indem man überhipten Dampf und Luft burch ben gluhenden Brennftoff blaft; hterbei entsteht durch Berbrennung des Rohlenstoffes zunächst Kohlenfäure, welche beim Durchstreichen durch weiteres glühendes Material zu Rohlenoryd reduziert wirb; ber Wasserbamps wird zerlegt, und das erzeugte Gas hat etwa folgende Zusammensepung: Wasserstoff 14—18%, Kohlenoryd 20—24%, Berschiedene Kohlenwasserstoffe 0—4%, Rohlenfaure 5-8%, Stickstoff (aus ber Luft) 61-64% als Reft. Es enthält also etwa 40% brennbare Gase, welche bei volltommener Berbrennung etwas über 1300 Barmeeinheiten entwideln, fo daß Dowfongas etwa ben vierten Teil ber Beigfraft auten Leuchtgafes befitt.

Abb. 976 stellt schematisch eine Kraftgas- (Dowsongas-) Anlage dar, wie sie von Gebrüder Körting (und auch ähnlich von der Deuter Gasmotorenfabrik) ausgeführt wird. Der ausrechtstehende Schacht oder Generator G wird von oben durch die Füllvorrichtung E, welche im Betrieb durch einen Deckel mit Hebel und Kontregewicht geschlossen ist, mit dem zu vergasenden Brennstoff (Anthracit oder Koks) angefüllt; von unten wird durch den Rost mittels des Unterwindgebläses U überhitzter Damps aus dem kleinen stehenden Dampskessel D und Luft eingeblasen; die vordere unter dem Rost liegende Reinigungsthüre des Generators ist im Betriebe dicht geschlossen; der mit Luft vermischte Wasserdamps strömt also durch die hohe Schicht glühenden Brennmaterials im Generator. Zuerst wird der Generatorinhalt zur Insbetriebsehung angeheizt und in lebhastes Glühen gebracht; während dieser Zeit wird das erzeugte minderwertige Gas durch das Rohr A abgesührt; dann wird der Hahr die fortwährende Luftzussühufung im lebhasten Glühen. Das im Generator erzeugte Gas streicht zuerst durch einen Gegenstrom Luftsühler V, das Gasrohr ist von einem Mantelrohr umgeben, und den Zwischenraum zieht die vom Gebläse U angesaugte Luft, welche auf diese Weise vorteilhast vorgewärmt wird. Die notwendige weitere Absühlung geschieht durch diese Weise vorteilhast vorgewärmt wird.

ben Gegenstromwasserkühler C; das Gas ftrömt durch ein inneres Rohr von oben nach während sich in einem umgebenden Mantelrohre Kühlwasser besindet, welches unten eingeleitet wird und oben bei L absließt. Bon hier geht das Gas noch durch mehrere oder Reiniger (Scrubber) W1, W2, W3, wo es von teerigen Bestandteilen besreit wi weit dies sür den Betrieb von Wotoren ersorderlich ist, und gelangt dann durch den Pschieber S und den Bassertopf H in den Gasbehälter B, von dem es durch die Zeiden einzelnen Berbrauchstellen zugeführt wird. Die Bassertopf (Siphons) H und H, den Zwed, aus dem Gase ausschendes Basser zu sammeln; dieselben werden von Zeit ausgepumpt. Um die Gaserzeugung dem Berbrauch anzupassen, wird, wenn de behälter gefüllt ist, durch die Behälterglode mittels Kette und Rollen selbstthätig das ventil teilweise oder ganz geschlossen und die Gasproduktion vermindert oder ganz brochen, die durch Sinken der Behälterglode das Dampsventil wieder geöffnet wird.

Mit dem Dowsongasapparat werden aus 1 kg Generatorkohle von 7000 Be einheiten etwa $4^{1}/_{2}$ cbm Gas von etwa 1300 Kalorien erzeugt, der Heizwert der wird hierbei mit $80-82^{0}/_{0}$ ausgenutt. Mittelgroße Gasmotoren bester Konstr



976. Schematifche Darftellung einer kleineren Kraftgasanlage.

in Verbindung mit einem solchen Dowsongasapparat brauchen für eine Pferdestärl Stunde Leistung 0,8 — 1 kg Brennmaterial. Wegen des geringeren Heizwerte Generatorgases gegenüber dem Leuchtgase ist die Leistung eines Gasmotors bei Tmit ersterem geringer als bei letterem; es wird deshalb mit stärkerem Gasgemit arbeitet, und die Maschinen müssen für dieselbe Leistung größer konstruiert werden oben erwähnte 200 pserdige Deuter Motor des Baseler Wasserwerts ist für Betri Dowsongas eingerichtet und leistet mit diesem 160 Pferdestärken.

Bengin- und Betroleummotoren.

Bei der vielseitigen Verwendung und dem großen Erfolge, die die Gastraftma' gefunden haben, lag das Bestreben nahe, dieselben von dem Vorhandensein einer zer Gasversorgung unabhängig zu machen, nach Mitteln zu suchen, daß sie an jede liebigen Orte angewendet werden können. Dieses Bestreben hat dazu geführt, i Rohlenwasserstoffe zum Betriebe der Gasmotoren zu verwenden. Die stüfsigen die hier in Betracht kommen, sind einerseits die leichten und leichtslüchtigen Kohlenn stoffe (von dem spezissischen Gewichte O,7 und weniger) Benzin, Gasolin und dergl

anderfeits das ichwerere gewöhnliche Betroleum: letteres verbunftet ichwer und ift ichwerer entgundbar, bietet baburch in ber Unwendung mehr Schwierigfeit, ift aber auch weniger feuergefährlich. Alle Dafchinen bie mit biefen Stoffen betrieben werben, unterfcheiben fich grundfählich gar nicht von ber Gasmaschine. Anftatt Leuchtgas aus ber Leitung gu entnehmen, wird erft aus Bengin ober Betroleum Gas erzeugt. Bei Berwendung bes ersteren wird Luft durch ein brausenartig erweitertes Rohr in ein Gefag mit Bengin geleitet, die Brause taucht in dieses ein, und die Luft muß in fein verteilten Blaschen bas Bengin durchstreichen; hierbei sättigt sie sich berart mit Dampfen besselben, daß nach weiterer Mifchung mit Luft ein explosives Gasgemenge entsteht. Betroleum wird burch einen Berstäuber fein verteilt mit Luft vermifcht, bei ber ichweren Berbunftbarteit besselben ist es dann aber noch nicht gasförmig, sondern ein feiner Rebel aus vielen feinen Tröpfchen; das Gemenge wird deshalb noch erft über heiße Metallflächen geleitet; hierbei verdampft das Betroleum und bilbet nun mit der entsprechenden Menge zugemischter Luft ein Gasgemenge, welches im Arbeitschlinder bes Motors ebenso wirkt, wie Leuchtgasgemisch.

Die Ronftruftion ber neueren Betroleum- und Benginmotoren ift die gleiche wie bie ber Gasmotoren; bie Gasmotoren ber meiften Fabriten fonnen burch eine fleine Anderung auch für Betrieb mit Petroleum u. s. w. eingerichtet werden; es wird nur die Gaseinführung und die Zündvorrichtung abgeändert und die Einrichtung zur Erzeugung bes Bengin- ober Betroleumdampfes hingugefügt.


Die altesten Bersuche mit solchen Daschinen scheinen in Amerika gemacht worben au fein; in Europa wurben fie in weiteren Rreifen erft befannt burch ben erften fo-

genannten Betroleummotor von Sod in Bien 1873, alfo lange bevor ber epochemachenbe neue Ottosche Motor das Licht der Welt erblickte; fie mar aber auch schon vorher wieder verschwunden und fast vergessen. Die Bezeichnung Letroleummaschine für biese und fpätere Ronftruttionen war unrichtig, benn thatfächlich tonnten Diefelben nicht mit Betroleum, fondern nur mit ben ermahnten leichten Kohlenwasserstoffen Bengin, Gafolin, Ligroin und bergleichen betrieben werben; wirklich brauchbare Betroleummaschinen für gewöhnliches Lampenpetroleum gibt's erft feit etwa Mitte ber neunziger Jahre. Gegen Ende ber fiebziger Rahre, nach bem Ericeinen bes bireft wirfenden Deuter Gasmotors, glaubte man in ben bamals vielfach auftauchenben Gaserzeugungsapparaten bas Mittel gefunden ju haben, die Gastraftmafchinen von ftadtifchen Gaswerten unabhangig zu machen. Bei diefen Apparaten wurde die schon oben berührte Eigenschaft der Luft, mit den Dämpfen von leichtflüchtigen Kohlenwafferftoffen eine mit leuchtender Flamme brennende Mifchung zu bilben, benutt, indem man Luft durch mit Gafolin getrantte Bolle ftreichen ließ. Bald aber ftellte sich die Unzuverlässigteit und hohe Feuergefährlichkeit dieser Apparate heraus, und Die Technifer wandten fich wieder ber Konstruktion von Motoren zu, mit benen die birekte Berwendung von Gafolin und Bengin ermöglicht werden follte. Etwa feit Anfang ber achtziger Jahre gingen die meisten Gasmotorenfabriten bazu über, folche Motoren gu Lange Beit befagen dieselben manche Mängel; fie waren im Betriebe nicht zuverläffig, fonbern blieben öfter ohne fichtbare Beranlaffung fteben und waren auch im hohen Grade feuergefährlich. In neuester Beit aber find Diese Motoren fehr verbeffert worden, besonders ift die Feuersgefahr bei ben befferen Maschinen und guter Unordnung auf ein geringes Dag beschräntt worben. Bei Benginmotoren wird vielfach, um in ber Nähe des Motors gar teine Flamme zu haben, anstatt der Flammenzundung elektrische Funtengundung im Rraftcylinder angewendet; ferner wird der Benginvorratsbehalter mit bem Berdampfungsapparat in einem besonderen Raume, außerhalb des Motorraumes aufgeftellt, ber nicht mit Licht zu betreten ift. Die Benginbehalter werben als vollkommen dichte eiserne Fässer hergestellt, und durch eine kleine Flügelpumpe wird die erforderliche Benzinmenge in den Berdampfungsapparat gepumpt, so daß das Benzin gar nicht mit ber Luft in Berührung tommt. Cbenfo find bie Betroleummotoren fehr verbeffert worden, und diese Urt Maschinen bieten jest dem Rleingewerbe an Orten, wo kein Leuchtgas vorhanden ift, eine bequeme zuverläffige und verhältnismäßig billige und gefahrlose Betriebstraft. Das zum Betrieb notwendige Betroleum wird in einem luftbicht abgeschloffenen eisernen Behälter auf ber Maschine selbst untergebracht; es wird vor Eintritt in ben

Cylinder verdampft, und zu diesem Zwed muß die Maschine zur Inbetriebsetzung vangewärmt werden. Die Zündung geschieht durch ein Glührohr, zu bessen Erh ebenfalls Petroleum verwendet wird. Sbenso wie die Gasmotoren sind die Petro motoren mit Geschwindigkeitsregulatoren versehen, welche einerseits einen regelmä Gang herbeiführen, anderseits den Verbrauch an Petroleum der von der Maschileisteten Arbeit anpassen. Wo indessen Gas vorhanden ist, sind im allgemeinen Gasmotoren vorzuziehen; bei denselben bringt die Verwendung des fertigen Bet mittels eine größere Einsachheit, insbesondere bei der Inbetriebsetzung mit sich, u

fällt die Heranschaffung, Aufbewahrung Füllung bes Betriebsmittels fort.

Bas nun die beiden Arten dieser toren betrifft, so sind Benzinmotoren in trieb reinlicher, sie brauchen weniger fältige Bartung wie Petroleummotoren



977. Schnitt durch Daimlers Benginmeter.



978. Auficht von Daimlers Bengin


letteren ist aber das Betriebsmittel weniger feuergefährlich, und das gewöhnliche Lan petroleum des Handels ist bequemer zu beschaffen.

Der Berbrauch an Brennmaterial bei diesen Motoren beträgt etwa 1/2 kg effektive Pferdekraft und Stunde.

Ebenso wie die Konstruktion ist auch das Aussehen der Betroleum- und Be motoren der meisten Fabriken fast genau dasselbe, wie das der Gasmotoren der betreffe Fabrik; sie werden in stehender und liegender Anordnung für gewöhnlich von 1—12 Bi stärken ausgeführt. Zu den ersten Ersindern von Motoren in Deutschland gehör Ingenieur G. Daimler in Cannstatt, dessen Konstruktionen von der Daimlerschen Mot gesellschaft zu Cannstatt seit längerer Zeit mit steigendem Erfolge ausgeführt we Die Motoren können ebenso, wie die Deußer, Körtingschen und anderen, auch als smotoren arbeiten. Besonders aber sur Benzinbetrieb sind sie von dieser Firma su verschiedensten Verwendungszwecke ausgebildet worden. Die Konstruktion des gew lichen Daimlerschen stehenden Motors für Gewerbebetrieb zeigt Abb. 977, wäh

Abb. 978 eine Ansicht besselben gibt. P ift ber Benzinbehälter, aus dessen Absperrventil p durch ein Rohr dem Berdampfungsapparat AB so viel Benzin zugeführt wird, bis A etwa $^2/_3$, bis zu einer Marke, gefüllt ist. B ist eine Lampe, welche zuerst ganz gefüllt wird, ehe Benzin nach A übertritt. Bon der Lampe B aus wird durch ein Röhrchen mit Bentil V dem in einem Gehäuse L besindlichen Brenner Benzin zugeführt; es strömt aus der engen Brennermündung in einem seinen Strahle aus, der durch die hohe Temperatur des Brenners und des Mantels E während des Betriebes sosrt verdampst; die Flamme brennt um einen Platinzünder herum und macht diesen zlühend. In dem Berbunstungsapparate A werden mittels Hindurchsaugens vorerwärmter Luft durch das Benzin Dämpse entwicklt, welche sich in dem einstellbaren Regulierhahn H nochmals mit Luft mischen und so das richtige brennbare Gasgemenge erzeugen. Der Arbeitskolben saugt beim Niedergange von diesem Gasgemenge durch ein Rohr an und komprimiert dasselbe

beim Aufwärtsgehen in bem in der Abbildung fichtbaren Berbichtungeraume bes Cy= In der höchsten linders. Stellung bes Rolbens, alfo im toten Bunfte, wird burch bie Steuerung die Berbinbung mit bem glühenben Blatingunder bergestellt, die Ladung verpufft und die Berbrennungsgafe arbeiten in bekannter Beise burch Expandierung auf ben Rolben. Bur Entwidelung ber Bengindampfe muß die Luft, wie schon angedeutet, vor= ermarmt werben; bies geschieht badurch, daß fie vor bem Eintritt in den Ber= bampfer burch die Brenner= laterne geführt wird, hier bie überflüssige Sige bes Brenners aufnimmt und noch eine Ummantelung des Auspuffrohres paffieren muß.




979. Daimlere Benginlokomotive.

Bur Inbetriebsetung des Motors wird zunächst nach Füllung von A und B das Brennerventil V geöffnet und das Brennerröhrchen etwa eine Minute lang von außen angewärmt; hierdurch wird die nötige Temperatur erzeugt, um die zur Bildung der Brennerslamme ersorderlichen Gase im Brenner selbst zu erzeugen. Wenn der Jünder rotglühend geworden ist, öffnet man das Bentil V und dreht mit der Hand durch die in der Abbildung unten rechts sichtbare Kurbel den Motor an; nach einigen Drehungen wird die erste Berbrennung im Arbeitscylinder stattsinden, worauf der Motor in Gang kommt und selbstthätig die Kurbel ausschaltet. Der Arbeitscylinder ist, wie bei allen Gasmotoren, von einem Kühlmantel umgeben, durch welchen aus der Wassereitung oder mittels der von dem Motor selbst betriebenen kleinen Pumpe Q Kühlwasser geleitet wird.

Außer für stationäre Betriebe findet der Daimlersche Motor zu den verschiedensten anderen Zweden Unwendung. Man baut auf Fahrgerüst transportable Motoren, Benzinlokomobilen, für Zwede, wo an verschiedenen Stellen Arbeit geleistet werden soll; dieselben sinden an Stelle der gewöhnlichen Lokomobilen vorteilhaft da Unwendung, wo schnelle Betriebsbereitschaft bei häufig unterbrochenem Arbeitsbedarf von Wert ist z. B. für landwirtschaftliche Zwede. Gine solche Maschine ist in drei Minuten in Betrieb gesetzt, während eine gewöhnliche Lokomobile erst angeheizt werden muß. Daimler ist auch einer

der ersten gewesen, die versucht haben, Gas- oder Benzinmotoren zum Betriebe von Sibahnsahrzeugen zu benutzen; in den achtziger Jahren lief versuchsweise ein Benzinmt wagen auf der Kirchheimer Eisenbahn in Württemberg. Eine Daimlersche Ber lotomotive ist in Abb. 979 dargestellt. Auch Straßenfuhrwerke zum Personentrank mit Petroleummotoren hat die Daimler-Wotoren-Gesellschaft gebaut, welche sich allerd bisher anscheinend noch nicht in ausgedehnterem Waße eingeführt haben.

Eine in neuester Zeit sich ausdehnende Anwendung haben die Betroleummot zum Betriebe von Neineren Schiffen, Fahrbooten, Binaffen u. f. w. gefunden. genannte Motorboote findet man vielfach in Betrieb, so in ziemlicher Zahl in Ham




980. Ottos nener Petroleum-Bootsmotor.


halten und umsteuern zu brauchen, was bei dieser Art Motoren (und auch bei Gasmot nicht nur eine komplizierte Steuerungskonstruktion verlangen würde, sondern auch im Be lästig wäre, da ja die Maschine nach jedesmaligem Stillsehen wieder durch äußere Art Gang geseht werden müßte, werden bei den Motorbooten meist Drehslügelichrauber gewendet; bei denselben wird das Vor- und Rückwärtssahren dadurch erreicht, daß man ilmdrechen der Flügel während der Fahrt die Schraube als rechtsgängige oder als zgängige wirken läßt. Durch entsprechende Einstellung der Flügel kann auch die Geschwind reguliert werden, wobei der Motor gleichmäßig mit unveränderlicher Umdrehungszahl zin der Mittelstellung der Schraubenflügel steht das Boot bei weiterarbeitendem Motor

Eine neuere, interessante und vielversprechende Anwendung der Gastraftmasch ist diesenige für Straßenbahnen. Der Gedanke, den Gasmotor zum Betrieb von Feugen zu verwenden, wurde schon bald nach seiner Ersindung in Erwägung gezt schon ein Jahr nach derselben wurden zwei deutsche Patente auf Gaslokomotiven gesucht und erteilt, und auch im Auslande wurden solche Konstruktionen patentiert, mals war eine Gaslokomotive, nicht ein Straßenbahnwagen, das Ziel der Ersinder; suchte damals eifrig nach einem Ersaß für die kleineren Dampslokomotiven. Doch in den nächsten Jahren kam der Gedanke auf, den Motor anstatt einer vorzuspanne

Lokomotive auf dem Wagen selbst unterzubringen, und eine größere Anzahl von Erfindern arbeitete in der Folgezeit an der konstruktiven Ausgestaltung dieses Gedankens. Im Jahre 1892 trat der Ingenieur Lührig mit einem von ihm konstruierten Gas-Straßen-bahnwagen an die Öffentlichkeit; im folgenden Jahre kam ein Versuchswagen auf der Dresdener Straßenbahn in Betrieb; derselbe erregte in weiteren Kreisen viel Aussehen und bedeutet den erfolgreichen Ansang des Gasbetriebes für Straßenbahnen.

Feber Gasmotorwagen führt das Betriebsgas in komprimiertem Zustande (mit sechs Atmosphären Pressung) in einer Anzahl eiserner Behälter mit sich, deren Gesamtinhalt 1 \(^1/_4 - 2^1/_2\) com beträgt. Zur Komprimierung des Gases ist eine kleine Kompressorstation erforderlich, in welcher das Gas aus der Leitung mit sehr geringem Kraftbedarf






981 u. 982. Gasmotor-Strafenbahumagen.

burch Bumpen mit acht Atmosphären Spannung in einen Borratsbehälter gedrückt wird; aus biefem werben in einfachster Beise und in fehr furger Beit die Bagenregipienten mit feche Atmosphären Spannung gefüllt. Die Abb. 981 und 982 zeigen die Anordnung ber Motoren und des Getriebes bei einem Lührigschen Motorwagen. Derfelbe wird durch amei Deuter Zwillingsmotoren M M betrieben, welche an ben Langsseiten unter ben Sigbanten liegen; bei ben fpeziell für biefen Zwed von ber Gasmotorenfabrit Deut tonftruierten Motoren liegen entgegen ber üblichen Anordnung die beiden Cylinder C C einander gegenüber, um an Breite ju fparen. Die beiben Schwungraber SS liegen außen hinter ben Siplehnen und find durch Blechwandungen verkleibet. Das Betriebsgas geht, ehe es aus ben Rezipienten BB nach ben Maschinen gelangt, durch Drudregulatoren, welche den Drud auf 30-40 mm Bafferfaule herabmindern. Auf bem Dach des Wagens liegen die Behälter für das Kühlwasser; durch selbstthätige Birkulation gelangt basfelbe aus ben Cylindermanteln wieder in die Behalter gurud, wobei es fich abkuhlt, so daß eine häufigere Erneuerung nicht erforderlich ist. Der Auspuff der Motoren geht aus ben Cylindern junächft in einen Schalldämpfer und bann burch einen auf dem Dache liegenden Kondensationsapparat, aus welchem die Verbrennungst welche bei Gasmotoren bekanntlich nur aus Kohlensaure und Wasser bestehen, als Rauch und Ruß verursachen, geräuschlos und sast geruchlos in die Luft entweich

Durch eine vom Wagenkenter mittels Tritthebels zu bedienende Steuerung die Motoren auf drei verschiedene Geschwindigkeiten, 150 Umdrehungen pro Mit den Leerlauf, 200 für langsame und 240 für schnelle Fahrt eingestellt werden; be Fahrtunterbrechungen an den Halte- und Endstellen laufen die Motoren mit 150 leer, wodurch das jedesmalige Andrehen der Schwungräder zum Ingangsesen ve wird. A ist die gemeinschaftliche Welle beider Motoren; dieselbe treibt durch die räder ZZ, die erste Triebwelle W, an, von welcher durch eine ausrückbare kuppelung und zwei Paar Zahnräder von verschiedenem Übersetzungsverhältnis wegung auf die seitliche Welle W, übertragen wird, und zwar je nach dem Zahnräd welches in Eingriff gebracht wird, auf langsamen oder schnellen Gang. Die anderen Seite liegende Welle W, ist die eigentliche Triebwelle; dieselbe wird dur



983. Gas Strafenbahnmagen der Gasbahn Gefellichaft in Deffan.

zweite Klauenkuppelung bezw. weitere Zahnräberpaare in Borwärts- oder Rück bewegung gebracht. Von dieser Triebwelle aus wird die Bewegung durch zwei E Gelenktetten K auf die Achsen der Käber RR übertragen. Der Antrieb der Triebsells durch eine Reibungskuppelung, welche vom Wagenlenker mittels Handrad oder ausgeschaltet wird; mit diesem Mechanismus sind noch die Bremsen derart ver daß sie sofort angreisen, wenn die Kuppelung ausgeschaltet ist, und umgekehrt eher werden, als die Kuppelung eingerückt wird und die Käber in Bewegung sest. Der kührer hat also einen Tritthebel sür die Regulierung der Geschwindigkeit der Mzwei Handhebel zum Einrücken der beiden Klauenkuppelungen und das Handrad Keibungskuppelung und die Bremsen zu bedienen. Wit Hisse dieser Steuervorrich kann jedes Fahrmanöver, Anfahren, Langsam- oder Schnellsahren, plöpliches Au und Rückwärtssahren leicht und sicher ausgeführt werden. Die Fahrgäste spürer Fahren vom Arbeiten der Maschinerie nichts; nur wenn beim Stillstehen die W leer lausen, hört man ein geringes Geräusch.


Im Jahre 1894 wurde in Deutschland die erste Gas-Straßenbahn in Dessa geführt; dieselbe ist seitem mit zwei Komprimierstationen, 4,4 km Linienlänge und Motorwagen System Lührig in Betrieb und sunktioniert in jeder Hinsicht, sow technischer Beziehung wie bezüglich der wirtschaftlichen Ergebnisse zur vollsten Zufried Abb. 983 stellt einen der dortigen Motorwagen mit geöffneter Thür zum Schwungra

Die Beifluftmaschinen.

Diese Urt kalorische Majchinen hat vor 60 Jahren eine kurze Zeit lang sehr viel Aussehen erregt; man glaubte in berselben das Ideal der Kraftmaschinen gefunden zu haben und hielt sie sogar für eine Lösung des Problems des perpetuum modile. Jest hat die Heißluftmaschine kaum noch Bedeutung für die Technik; sie hat anderen Kraftmaschinen, besonders den Gas- und Petroleummotoren weichen müssen. Ihre Ersindung und Ausdildung bietet indessen manches Interessante, weshald sie hier eine kurze Besprechung sinden mag. Das Prinzip, welches den verschiedenen Heißlustmaschinen zu Grunde liegt, ist sehr einfach, viel einfacher als dassenige der Dampsmaschinen: es beruht auf der Ausdehnung und Ausmannziehung von Luft durch Erwärmung und Abkühlung.

Als Erfinder der Beifluftmajdine muß ber Schwede John Ericefon gelten, wenn auch icon vor ihm John Sterling in Glasgow 1827 eine Lufterpansionsmaschine tonftruiert hatte, welche teinen Erfolg hatte. Ericsfon mar Genieoffizier in der ichmedischen Armee; fein erfinderifcher Geift befagte fich befonders mit ber Aufgabe, eine Barme-Kraftmaschine zu konstruieren, in der die Barme ökonomischer ausgenutt würde, als bei ben Dampfmaschinen, da er wohl erfannte, daß mit ber bisherigen Berwendung bes Basserdampfes untrennbar ein großer Bärmeverlust verbunden war. Er glaubte ein anderes gleichwertiges Mittel, die überall toftenlos vorhandene Luft, an Stelle des Dampfes feten zu können und konstruierte eine Luftmaschine, fand aber in seiner heimat nicht bie notwendige Unterstützung für seine Ibeen und wandte sich beshalb nach England: 1833 stellte er seine erste fünspferdige Luftmaschine in London auf. Dieselbe erregte außerorbentliches Auffehen; nach ben Angaben Ericsfons ichien Diefelbe bie gegludte Ronftruftion bes perpetuum mobile barguftellen. Die Konftruftion ber Maschine und feine Auffaffung über bie Wirksamkeit berselben mußten zu dieser Annahme führen, wenn auch der Erfinder felbst gegen diese Bezeichnung protestierte. Es ist hierzu zu bemerten, bağ damals die mechanische Wärmetheorie noch unbefannt war, daß Wärme noch als ein feiner, unwägbarer Stoff galt, ber in allen Rörpern enthalten fei und benfelben bei Temperaturveranderungen zugeführt oder entzogen werde. Die Birkungsweise der Mafchine war folgende. Gine Luftpumpe brudte atmosphärische Luft mit gewisser Preffung in einen Behalter; aus bemfelben gelangte fie in einen mit Rolben verfehenen Arbeitscylinder, paffierte aber vorher ben "Regenerator", ben eigentlichen charafteriftischen Teil ber Maschine. Der Arbeitschlinder wurde burch Feuerung erhipt. Die geprefte Luft behnte fich burch Barme aus und brudte Arbeit leiftend auf ben Rolben. Beim Rudgange des Rolbens entwich die Luft ohne Spannung, aber noch heiß, durch den Regenerator, ein bichtes Drahtgewebe von fehr großer metallifcher Oberfläche, ins Freie; hierbei follte fie ihre gesamte Barme, die ihr burch die Feuerung zugeführt mar, an diesen abgeben. Beim folgenden Sub follte die gepreßte Luft aus bem Behalter beim Durchftreichen bes Regenerators biese Barme wieder aufnehmen und durch bie hierdurch bewirfte Spannungserhöhung im Chlinder Arbeit leiften, ohne daß neue Barmegufuhr nötig ware; die Feuerung sollte nur dazu dienen, die unvermeidlichen Barmeverlufte burch Strahlung und unvollfommene Birfung bes Regenerators zu erfegen; letterer aber wurde als der eigentliche Rraftspender angesehen. Das Faliche in Diefer gangen Unschauung liegt für uns auf der Sand. Gewiß tonnte die Maschine Arbeit leiften, aber nur burch bie Beigung bes Chlinders; die hierdurch ber Luft jugeführte Barmemenge wurde bei der Expansion teilweise in mechanische Arbeit umgewandelt, ging also als Wärme für die Wahrnehmung verloren, und nur der Rest der Wärme wurde beim Austreten ber Luft in bem Regenerator aufgespeichert. Letterer hatte eine gang gute Birkung, indem die frische Luft vorerwärmt wurde, wodurch Brennmaterial erspart wurde, ebenfo wie man bie jurudbleibende Barme im Abbampf von Dampfmafdinen jur Erwärmung des Speisewassers nutbar macht.

Bei der kleinen Versuchsmaschine wurden thatsächlich wenig Rohlen verbraucht. Ein Dampstessel sehlte, und sie leistete Arbeit; das Verhältnis der Arbeitsleistung zum Kohlenverbrauch wurde freilich nicht festgestellt. Die technische und wissenschaftliche Welt stand vor einem Rätsel. Der berühmte Physiter Faraday wollte anfangs in einem öffem Vortrage die Möglichkeit der Wirkung der Maschine bestreiten, da ihm die Unmögl eines perpetuum modile klar war; als er aber die Maschine in Thätigkeit gesehen mußte er erklären, daß dieselbe Arbeit leiste, er aber nicht wisse, woher. Man gl nun, daß bei großen Maschinen von mehreren hundert Pferdekräften nach dem Pdieser Versuchsmaschine bedeutende Vorteile zu gewinnen seien. Erickson wandte sich, dem seine Bemühungen in England nicht genügende Unterstützung fanden, nach samerika, wo er mit offenen Armen empfangen wurde und thatkräftige Unterstützun Regierung und von Privaten sand. Als ihm hier die nötigen Mittel für die Bellichung seiner Joee reichlich zustossen, konstruierte er 1852 zwei angeblich 1000pf



984. Cehmanns neue Beifilnftmaschine (Durchichnitt).

Riefen=Luftmaschinen für einen g Dzeandampfer; die Daschinen fu nierten in der That, wenn aud erheblich geringerer Leiftung, al wartet, aber die Hauptgrundlag ganzen Ibee erwies fich als falid Maschinen brauchten Rohlen e gut wie Dampfmaschinen, unt Cylinder mußten fortwährend i fraftigsten Beise unterfeuert me wenn die gewünschte Beschwind bes Schiffes erzielt werden f Das war für Ericsson eine bittere täuschung: hätte er bamals icon e von dem Pringip der Erhaltung Rraft gewußt, hatte er mit bem fachen deutschen Arzt in Beilbron Berbindung gestanden, ber icon zehn Jahren ben Busammen zwischen Barme und mechani Arbeit erfannt hatte, dann mare biefe Enttäuschung und noch viel nüte weitere Arbeit erspart gebli Er arbeitete aber an seiner Ibee verzagt weiter und bilbete unter zichtleiftung auf ein Ronturrieren großen Dampfmaschinen, feine \$ luftmajdine als Rleinmotor aus, 1 fie sich in der That durch die Gei

Losigfeit ihres Betriebes gegenüber ben Dampfmaschinen eignete.

In Europa waren seine Maschinen schon vor dem erwähnten großen Rißer zuerst auf der Londoner Ausstellung 1851 im Betrieb gezeigt worden.

Die Ericssoniche Beifluftmaschine, welche gegen Ende der fünfziger Jah der ganzen Welt befannt und eingeführt wurde, hatte gegen seine früheren Konftrutti

bedeutende Berbefferungen.


Alle Heißluftmaschinen teilt man ein in offene und geschlossene; die ersteren solche, bei denen durch eine von der Waschine selbst betriebene Luftpumpe bei jedem I dem Arbeitschlinder frische Luft zugeführt wird, welche erwärmt wird und, nachder die durch diese Erwärmung ausgenommene Energie durch Expansion an den Arbeitska abgegeben hat, aus der Waschine entweicht; bei den geschlossenen Waschinen wird gegen dieselbe Luftmenge abwechselnd erwärmt und abgekühlt. Beide Arten werden ausschließlich einsachwirkend konstruiert; sie haben, wie Gasmotoren, ein kräftiges Schw dar, welches der Waschine über den nicht wirksamen hub forthilft. Die vorher beschrie erste Ericssonsche Maschine war eine offene; die späteren Ericssonschen Kleinmotoren w

bagegen geschloffene Maschinen, fie murben in liegenber und ftehender Anordnung tonftruiert. Diese Maschinen besagen noch manche Mängel: die Ausnutzung des Brennmaterials war fehr ungenugend, weil die Luft noch zu warm aus ber Maschine entwich; ber Schmierverbrauch war megen ber hohen Temperatur ber ju bichtenben Teile ein großer, die Dafcinen arbeiteten nicht ruhig genug, die Bebelwerte und Bentile ichlugen ftart. Bericiebene Berbefferungen vermochten wohl biefe Ubelftanbe ju vermindern, aber nicht zu befeitigen.

Die Techniter gaben indes die Bemühungen nicht auf, nach dem Ericssonschen Borbild durch andere Ronftruftionen einen befferen heißluft-Rleinmotor zu ichaffen, und es find mehrere brauchbare Maidinen konftruiert worben. Um befannteften und in Deutschland am meiften eingeführt worden ift die Lehmanniche neue Beigluft= maschine. Die Anordnung und Birksamkeit einer solchen neuerer Konftruktion, wie fie

von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aftien=Gefellichaft zu Berlin=Moabit und Deffau ausgeführt wird (oder bis vor einigen Jahren ausgeführt worden ift) fei an der Schnittzeichnung Abb. 984 dar= gelegt; Abb. 985 zeigt eine Maschine in ber Ansicht.

Die Schnittzeichnung Abb. 984 ftellt eine ftehende Majchine jum Betriebe einer Bumpe bar; von dem Rurbelzapfen aus wird dirett ein Runftfreug (Wintelhebel), an welches die Eriebstange ber Bumpe angehängt ift, angetrieben. Die Ansichtszeichnung zeigt dagegen einen Motor für Gewerbebetrieb,mit Riemenantriebefcheibe. Die Ginrichtung der Maschine ift folgende. Ein fentrechter, aus zwei Studen gu-fammengefester, oben offener gugeiferner Chlinder P hat am oberen Ende zwei Ringmantel b und c, in denen Ruhlmaffer girtuliert; ein ringförmiger Raum zwischen den= felben fteht durch Ranal a mit dem Chlinderinnern in Berbindung. Der untere Teil bes Cylinders ift ber Feuertopf d; berfelbe ift in einen Dfen gemauert, r q ift ber Roft besfelben, s die Einichüttöffnung für das Brennmaterial. Die heiggafe umftreichen, wie die Bfeile anzeigen, den Feuertopf, denjelben bis gur Rotglut erhitend, und gieben durch einen mit Bugregulierflappe versebenen Schornftein ab. Der außere Feuertopf d hat einen inneren eingesetten 986. Sehmanns Seifiluftmafchine (Unficht). Schutymantel ober Glubtopf e; zwischen beiben ift ein Ringfanal frei, ber mit bem erwähnten Ranal zwischen beiben Ruhl-




manteln c und b in Berbindung steht und anderfeits durch Offnungen in dem unteren Boden des Glühtopjes o mit dem Cylinderinnern forrespondiert. In dem oberen Teile bes Chlinders bewegt fich ein Kolben i, welcher durch zwei Pleuelftangen lauf die Rurbel ber Schwungradwelle wirkt. Durch den Rolben ift ein langes Stopfbuchfenrohr bicht hindurchgeführt, welches fich swischen ben zwei beiberfeits an Japien fitenden Bleuel-ftangen auf und ab bewegen tann. Durch biefes Rohr bezw. die in und mit demfelben fich bewegende Stange O wird von der Kurbel aus mittels ber Stange m und bes Kreuzes n der im Innern des Cylinders unter dem Kolben befindliche lange, hohle, gang dicht geschlossene Blechtplinder f g, der Berdranger, bewegt, deisen Durchmesser etwas kleiner ift, als der innere Cylinderdurchmesser; derselbe wird durch das erwähnte, mit ihm fest verbundene Stopibüchsenrohr im Kolben genau vertikal geführt. Der Berdranger ist am oberen Ende Sieht and eine Scheibe g mit eingelegtem Dichtungkring h gegen ben Chlinder abgedichtet. Bei dem Auf- und Abgehen des Berdrängers wird die in der Maschine eingeschlossene Lust ab- wechselnd nach dem heißen Feuertopf und nach dem oberen gestühlten Teile des Chlinders gedrängt. Die Lust geht hierbei durch die erwähnten Kanäle au aus dem Chlinder und zwischen den beiden Kühlmänteln eb nieder; weiter nimmt sie den Weg zwischen äußerem Feuertops d und dem inneren Schumantel, nimmt hierder Ratine an der inneren Fläche bes glubenden außeren Feuertopfes und an ber außeren Flache bes inneren Mantels auf

und tritt in erhiptem Buftande burch ben burchlocherten Boben bes Glubtopfes

Cylinder unter ben Berdranger.

Die Wirkungsweise ist nun folgende. Der Berdränger und der Arbeitskolben mache ihren hub gleichzeitig, sondern sie bewegen sich relativ gegeneinander, indem der Berddem Arbeitskolben steide eiwa um 3/4 eines Hubes voraus ist; er hat während eines großen seiner Bewegung einen der Bewegung des Arbeitskolbens entgegengesesten Lauf. Währ Auswärtsbewegung des Berdrängers gelangt die kalte Luft von dem oberen Teile des Ch auf dem beschriebenen Bege nach dem Feuertopfe und wird hier erhipt, infolgedeffen erp , sie und drudt auf die Luft im Chlinder unter dem Arbeitstoben und so auf diesen selt oben; beim Riedergeben des Berdi



986. Riderfche Suftmafchine.

tritt die beiße Luft in den oberen I Enlinders; fie wird hier durch die mantel abgefühlt und zieht fich zufe mantel abgefühlt und zieht ind zuie so daß der Druck auf den Kolb gehoben wird, und dieser Druch swicht und die lebendige Kraft des Schades niedergeht. In der Zeichnu wegt sich in der Bildebene das Schrad umgekehrt wie der Zeiger ein der Berdränger ist in jeiner Stellung, alle Luft ist in den ober des Ehlinders gedrängt und hier ihrer Arbeitskulben ist etwas über Der Arbeitstolben ift etwas ut mittlere Stellung hinaus und bem nach unten; ber Berbranger begin bem Rreug mn angetrieben, fein martebewegung, Die Luft ftrom unten. Benn ber Berbranger et feines hubes gemacht hat, ift ber A tolben in feiner tiefften Stellung beginnt die Expansion der unten e Luft zu wirten und ben Rolber oben zu treiben u. f. w. Der A folben bewegt fich im falteften Te Cylinders, und die heiße Luft tan direft mit ihm in Berührung tom brudt nur indireft auf ihn, inden in dem Ranale zwischen ben Rubli und unter bem Rolben befindlid gusammenbrudt, jo bag biefe als el Bwijchenmittel den Drud übertragt. liegt ber Borgug ber Lehmannichen M por andern Ronftruttionen, ba hierd Dichtung bes Arbeitefolbene leid bauerhaft burch einen einsachen ftulpen mit Talgichmierung bewirft tann. Dieje Lehmannichen S mafdinen werben in Größen von 2 Bferbeftarten Leiftung bergeftell

Die geschloffene Beif majdine ober Rompreji maidine von Riber, welche M im Bertitalichnitt zeigt, bat zwei Ci einen Arbeitschlinder a und einen pressionschlinder c; beide find ver

durch das Rohr f, welches einen aus einer großen Angahl feiner Metallplattchen befte Regenerator enthält, durch welchen die Luft beim Übertritt aus einem Cylinder in den sentweder Wärme aufnimmt oder abgibt, je nachdem kalte Luft aus dem Kompressionste in den Arbeitschlinder strömt oder heiße Luft in umgekehrter Richtung. Der Cylinder einen von Wasser durchslossenen Kühlmantel. Der Arbeitschlinder ist mit seinem unterein den Osen eingedaut; es ungibt ihr ein Mantel h, der mit der domförmigen Ausbud in den Cylinder hineinragt. In dem Arbeitschlinder bewegt fich der Arbeitstolben d, i schlinder b der Berdränger und Kompressionskolben o; beide sind sehr lang und pl förmig gebildet, am oberen Ende der Eylinder sind sie durch Badungen gegen die Enlinderwand gedichtet. Beide Plunger sind durch eine Pleuelstange mit je einer Aurl Schwungradwelle verbunden, beide Kurbeln sind um etwas mehr als 90° so gegenei verstellt, daß der Arbeitstolben um einen halben Sub voreilt.

Aus ber höchsten Stellung bes Kolbens o geht gleichzeitig mit ihm ber Arbeitstolben d nieder, wodurch die Luft in beiden Cylindern komprimiert wird; beide Kolben haben also einen Widerstand zu überwinden, und die Kraft hierzu muß das Schwungrad hergeben. Da der Kolben d um 1/2, hub eher in seiner tiessten Stellung ansommt als c, so drückt er die Luft durch das Berdindungsrohr f in den Cylinder b, wobei sie ihre Wärme an den Regenerator abgibt, in dem Cylinder b kühlt sich die Luft und zieht sich zusammen; wenn der Arbeitstolben seine Auswärtsbewegung beginnt, geht der Berdränger o noch weiter nach unten, die Luft strömt aus dem Cylinder d durch den Regenerator, in dem sie Wärme aufnimmt, durch den ringsörmigen Zwischenraum zwischen dem Mantel h und dem unten offenen Arbeitschlinder in letzteren, wird an der hocherhigten Fläche des Mantels h und des Domes i start erwärmt, so daß sie den Kolben nach oben drückt. Die hierbei während des Niederganges des Arbeitstolbens wirstam werdende Arbeit entspricht der Druckdisserung zwischen deis, und Kaltcylinder. Gehen, nachdem der Kompressonstolben seine tiesste Stellung überschritten hat, beide Plunger nach oben, dann leistet der Luftbrud auf beide Arbeit; es wird sortwährend der expandierenden Luft Wärme von der Feuerung zugeführt, die nach dem Cylinder o übertretende Luft gibt aber gleichzeitig Wärme an den Regenerator und an das Kühlwasser o ift ein Hahn, durch dessen Zischzeitig Wärme an den Regenerator und an das Kühlwasser eist ein hahn, durch dessen Zischzeitig Wärme an ken Ketelt werden tann, indem die erwärmte Luft, statt auf den Kolben zu drücken, hier austreten kann; gist ein Bentil, welches selbstihätig durch den außeren atmosphärischen Drud so viel Luft als Ersah in die Waschine treten läßt, als durch Undichtigseiten in den Kolbendichungen verloren geht.

Die Leistung der Heißlustmaschine ist auch bei ziemlich großen Dimensionen des Arbeitschlinders nur eine geringe. Mit derselben müßte dem Prinzip nach die Bersbrennungswärme besser ausgenut werden können, als durch Dampsmaschinen; durch die unvermeidlichen großen Wärmeverluste durch Strahlung und Übertragung auf das Kühlswasser wird indessen die Wirtung der Heißlustmaschinen nicht höher als bei Kleindampsmaschinen. Die Lehmannsche Maschine braucht pro Pserdekrast und Stunde Leistung etwa 4 kg Koks, so daß der Wirtungsgrad etwa 2 bis $2^{1}/_{2}$ 0/0 beträgt.

Der Borteil ber Heißluftmaschinen für das Rleingewerbe liegt in der Gesahrstofigeit des Betriebes, weshalb sie ohne polizeiliche Konzession überall aufgestellt werden kann; sie braucht keinen besonderen Kessel und kann leicht nach kurzem Anheizen in Betrieb gesett werden. Der Nachteil der Maschine liegt in dem zu hohen Brennmaterialverbrauch, in der, wie wir gesehen haben, etwas komplizierten Konstruktion, sowie den verhältnismäßig großen Dimensionen und daher teuerem Preise für kleine Leistungen. Da die modernen Gas- und Petroleummotoren dieselben Borzüge haben, wie die Heißsluftmaschinen, dabei aber gar keine Feuerung haben, die anzuheizen und zu unterhalten ist, also bequemer im Betrieb sind, so haben diese die Luftmaschinen in neuester Zeit mehr und mehr verdrängt und wahrscheinlich wird diese Gattung kalorischer Maschinen in einiger Zeit aus der Technik und dem Gewerbe ganz verschwinden.

Diefels neuer Barmemotor.

Wie schon früher ausgeführt, ist der geringe theoretische und wirtschaftliche Wirkungs-grad der Dampsmaschinen in der Berwendung des Wasserdampses als Kraftträger, also dem Grundprinzip der Dampsmaschine, selbst begründet, indem zuerst mit unvermeidlichem Wärmeverlust im Kessel Wasserdamps erzeugt werden muß, und dann in der Damps-maschine, von der dem Dampse aus der Berbrennung der Kohlen übertragenen Energie nur ein kleiner Teil in mechanische Arbeit umgesetzt werden kann.

Im Jahre 1893 gab nun der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel eine Broschüre heraus: "Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors", in welcher er die theoretischen Bedingungen und auch Borschläge über die praktische Ausgestaltung einer Wärmekraftmaschine nach neuen Prinzipien entwickelte, welche eine wesentliche Bersbesserung der disherigen kalorischen Maschinen darstellen sollten. Die Broschüre machte zwar anfangs wegen der Neuheit und der Richtigkeit der entwickelten Prinzipien in Fachstreisen Aufsehen, aber von praktischen Erfolgen hörte man jahrelang wenig; erst gegen Mitte des Jahres 1897 traten die Bestrebungen Diesels wieder in weiteren Fachstreisen in die Össenlichteit, nachdem es ihm gelungen war, in jahrelanger rastloser und unverzagter Arbeit die großen Schwierigkeiten zu überwinden, die zwischen der Erfassung einer richtigen Idee, der Ausstung des Prinzips für eine neue Maschine und der praktischen Anwendung und Ausnutung desselben liegen.

Diefel ging von dem Grundgebanten aus, ber in den Beifluftmafchinen und Bastraftmaschinen längst angewendet wurde, die Berbrennung im Kraftcylinder selbst zu bemirten; er hatte aber fur biefe Berbrennung auf Grund theoretifcher thermomechanischer Bringipien neue Bedingungen gefunden, die eine beffere Ausnutung der Barme erwarten ließen. Ohne auf die theoretische Begründung hier einzugehen, find die von ihm aufgeftellten wichtigften Sauptbedingungen folgende. Bei einem rationellen motorifchen Barmeprozeß foll die Berbrennungstemperatur nicht durch die Berbrennung felbft erzeugt werden, sondern vor und unabhangig von ihr, also noch vor erfolgter Bunbung, durch mechanische Rompression reiner Luft; hierzu ift eine Busammenpressung auf 30 bis 50 Atmosphären erforderlich, wobei die Temperatur bis auf die Entzündungstemperatur bes Brennmaterials steigt. Das lettere foll alsbann nicht auf einmal in biefe hoch= erhipte und tomprimierte Luft eingeführt und gur Berbrennung gebracht werben, fondern allmählich, derart, daß die durch die allmählich erfolgende Berbrennung entstehende Barme fofort durch die gleichzeitig erfolgende Expansion und damit verbundene Kühlung aufgezehrt, b. b. in mechanische Arbeit, ben Drud auf ben Rolben, umgesett wirb. Sierbei wurde also mahrend ber Berbrennungsperiode feine Temperatursteigerung mehr ftattfinden. Die Bedingung für eine folche Berbrennung ift naturlich, daß ber Brennftoff in entsprechender Form eingeführt werden tann, alfo ftaubförmig, fluffig, ober gasformig fein muß. Schlieglich foll nicht, wie es bisher für alle Berbrennungen galt, mit möglichft wenig Luftüberschuß gearbeitet werben, sondern es wird im Gegenteil ein betrachtlicher Luftüberichuß erforberlich.

Auf Grund dieser Pringipien hatte Diesel mehrere Ronstruktionen "rationeller Barmemotoren", wie er fie nannte, entworfen, die diefelben, soweit es die Pragis geftatte, verwirklichen follten, von benen besonders eine, für dirette Berbrennung ftaubförmiger Rohle, bekannt und in Fachkreisen besprochen wurde. Die Konstruktion hatte zwei stehende Berbrennungscylinder, welche mittels gesteuerter Bentile an einen größeren, awifchen ihnen ftebenden Mittelcylinder angeschloffen maren; die beiden Berbrennungscylinder arbeiten im Biertatt; auf je vier einfache Sube tommt ein Rrafthub, indem eine gewiffe Menge ftaubförmige Rohle eingeführt und zur Berbrennung gebracht wird. Die Rrafthübe beiber Cylinder erfolgen abwechselnd. Der Mittelcylinder bient gur Nacherpanfion und ist einfachwirkend, indem abwechselnd von beiden Berbrennungschlindern bie noch hochgespannten Berbrennungsgase über dem Kolben eingeführt werden und noch Arbeit leisten. Hierbei wird auf der unteren Seite des Kolbens im Mittelcylinder atmofphärische Luft vortomprimiert und in einen besonderen Behalter gepreßt; aus letterem gelangt sie durch gesteuerte Bentile abwechselnd in die beiden Berbrennungschlinder, berart, daß fie, ahnlich wie das Gas - Luftgemifch in Gasmotoren beim Rompreffionshube, jedesmal in jedem Cylinder bei dem bem Rrafthube folgenden Rompressionshube weiter tomprimiert wird, und zwar fo weit, daß fich in ber Endstellung bes Rolbens die Temperatur bis zur Entzündungstemperatur des Kohlenstaubes erhöht. Rett erfolgt bie Ginführung des Rohlenstaubes, welcher fich sofort entgundet, worauf durch die Erpanfivtraft ber Berbrennungsgase unter Arbeitsleiftung ber Kolben herabgedruckt wird.

Es war leicht und unwiderleglich zu beweisen, daß solche Wärmemotoren theoretisch ben besten Dampsmaschinen überlegen sein mußten; zunächst fallen durch die direkte Verbrennung im Arbeitscylinder der Dampstessell und die Dampsleitung mit ihren Verlusten sort, und der thermische Wirkungsgrad wurde als doppelt so groß wie bei den besten und größten Dampsmaschinen berechnet. Dagegen war mit Sicherheit vorauszusehen, daß der mechanische Wirkungsgrad wegen der hohen Kompressionen bedeutend geringer ausfallen würde, und von manchen Seiten wurde aus diesem Grunde, sowie wegen der konstruktiven Schwierigkeiten, besonders wegen der erforderlichen sehr hohen Drucke, die Möglichkeit eines praktischen Ersolges der ganzen Ersindung bezweiselt oder direkt bestritten. Wegen der anerkannten großen theoretischen Borteile gewann aber Diesel das Interesse hervorragender Fachmänner und bedeutender Industrieller, welche seine Bestrebungen unterstützten. Die renommierte große Waschinensabrik Augsburg stellte eine mit allen modernen Mitteln der Wissenschaft und Technik ausgestattete Verz

suchsstation zur Verfügung, und jest begann Diesel, unterstützt von tüchtigen Mitarbeitern, mit nicht rastender Energie und Zähigkeit mehrere Jahre dauernde Arbeiten und Versuche, seine Ideen in die Wirklichkeit überzuführen.

Nach mehrfachen Enttäuschungen und fehlgeschlagenen Hoffnungen hat er schließlich einen Erfolg errungen, der in weiteren Fachtreisen großes Aufsehen erregt hat und nach bem Urteile berufener Autoritäten die größte Bedeutung für die weitere Entwickelung ber Kraftmafdinen haben fann. Ende 1895 murde ber erfte Berfuchsmotor von zwölf Bferbeftarten, für Berwendung von Betroleum und Leuchtgas als Brennmaterial fertig gestellt, der prattisch brauchbar war und monatelang eine Fabrittransmission betrieb. Diese Bersuchsmaschine war in ber Gesamtkonstruktion und in den Ginzelteilen noch mangelhaft, und auf Grund der bis dahin gewonnenen Erfahrungen wurde endlich ein gang neuer, einheitlich forgfältig burchtonftruierter zwanzigpferbiger Motor gebaut, ber Anfang 1897 in der Maschinenfabrik Augsburg mit Betroleum in Betrieb gesetht murde. Die Mafdine mar tonftruttiv gegen ben oben befdriebenen Entwurf burchaus vericieben. Sie hat nur einen senkrechten Arbeitscylinder mit langem Plungerkolben; sie arbeitet wie Gasmotoren im Biertatt. Der Arbeitsvorgang ist folgender: 1) Der Rolben bewegt sich durch die von den vorhergehenden Krafthüben im Schwungrad angesammelte lebendige Rraft abwärts; dabei wird atmosphärische Luft in den Cylinder eingesaugt. 2) Beim Aufgange des Rolbens wird diese Luft komprimiert und zwar auf so hohen Druck, daß bie Temperatur bis zur Entzündungstemperatur des Brennmaterials steigt; ba diese Temperatur genau bekannt ift, so läßt sich die erforderliche Komprimierung nach den thermomechanischen Gesehen genau bestimmen. Die Rraft für den zweiten hub wird auch noch von bem Schwungrad hergegeben. 3) In ber Endstellung bes Aufwärtshubes wird durch eine fleine, von ber Maschine selbst betriebene Bumpe eine bestimmte Menge Betroleum in die tomprimierte Luft eingebrudt; basfelbe entgundet fich fofort, und bie Berbrennungsgafe bruden auf ben Rolben. Die Buführung bes Brennmaterials gefchieht nicht auf einmal, sondern mahrend eines bestimmten Bruchteiles des Subes, der Admissionsperiode, ebenfo wie die Dampfauführung bei Erpanfionsbampfmafchinen. Bon dem Ende ber Abmissionsperiode ab, nachdem das Betroleum verbrannt ift, wirken die Berbrennungsgase weiter burch Erpansion. 4) In bem folgenden Sube werden diese Base ausgeblafen und hierauf wiederholt sich dasselbe Spiel. Die Maschine ist ohne Rühlmantel gelaufen, wodurch die Möglichkeit, ohne Kühlwasser zu arbeiten, die theoretisch vorausgesehen war, bewiesen murbe. Spater murbe aber boch aus praftischen Grunden ein Ruhlmantel, wie bei Gasmotoren, angebracht, und es zeigte fich, daß der hierdurch bedingte Barme- und Rraftverluft feineswegs fo wichtig ift, wie früher angenommen wurde.

An dieser Maschine wurden alsdann die eingehendsten Versuche vorgenommen, von Brofessoren bes Maschinenbaues ersten Ranges, sowie von hervorragenden Männern ber Braxis, Direktoren und Ingenieuren großer Maschinenbauanstalten. Die Ergebniffe bieser Bersuche stimmten überein, so daß sie als feststehend und bei der außerordentlichen Sorgfalt als einwandfrei gelten können. Das Resultat war, daß die neue Maschine sämtliche bisherigen Barmemotoren bezüglich der Barmeausnugung übertrifft und hiernach an die Spite berfelben tritt. Der theoretische Birfungsgrad ber Maschine beträgt 50-70 %, wobei erstere Bahl für einfache fleinere, eincylindrige, die lettere für größere Berbundmaschinen gilt; er ift doppelt so groß als bei Dampfmaschinen; in diesem hohen Wirkungsgrad ift bie Überlegenheit bes Dieselschen Motors gegenüber ben Dampfmaschinen und auch den Gastraftmaschinen und ähnlichen Motoren begründet, bei benen berfelbe zwischen 33 und 43% fcwantt. Der Brennmaterialverbrauch beträgt 250 g pro effektive Pferdetraft und Stunde Leistung; ber gesamte effektive, also wirtschaftliche Wirtungegrad ift nach den Berfuchen im Mittel 25,7%; b. h. von der Berbrennungswärme des Brennmaterials werden 25,7% als nupbare mechanische Arbeit gewonnen. Dies ift gegenüber anderen Barmemotoren fehr viel; ber gesamte Birkungsgrad beträgt bei Dampfmaschinen bei größten und besten Ausführungen mit breifacher Expansion bis 12 oder 13 %, bei mittleren Maschinen bis herab auf 150 oder 200 Pferdestärken bis 9%, bei Maschinen bis herab auf etwa 50 Pferdestärken mit Kondensation 5 oder 6%, und noch viel

weniger bei gewöhnlichen kleinen Dampfmaschinen. Allerdings ist kein direkter wirtsschaftlicher Bergleich nach dem Wirkungsgrade zulässig, da bei der Dieselschen Waschine als Brennmaterial Petroleum oder Gas verwendet wird, welches sür denselben Wärmesesselt viel teurer ist, als das Betriebsmaterial der Dampsmaschinen, die Steinkohle.

Nach den offiziellen Versuchen sind an dem Augsburger Bersuchsmotor noch weitere Berbesserungen vorgenommen worden, wodurch nach Mitteilung des Ersinders Diesel der Petroleumverbrauch auf 215 g pro effektive Pserdekraft und Stunde herabgemindert und die wirtschaftliche Bärmeausnutzung auf 30% erhöht wurde. Beitere Verbesserungen siehen noch bevor, welche die Erreichung eines noch höheren Nutsesseltes erwarten lassen.

Die erwähnten Versuche ergaben noch folgende wichtige Eigenschaften der neuen Maschine. Der Brennmaterialverbrauch steigt bei abnehmender Leistung nur sehr wenig für die Einheit der mechanischen Leistung, während bei den gewöhnlichen Betroleummotoren der Wirkungsgrad bei abnehmender Leistung gegen die normale stark fällt; serner werden die Dieselschen Motoren für eine bestimmte Leistung viel kleiner als alle übrigen kalorischen Maschinen, natürlich gleiche Umdrehungszahl vorausgesetzt. Schließlich ist eine wesenkliche Eigentümlichseit des Motors, daß die Leistung, genau wie bei Dampsmaschinen, durch Beränderung der Füllung, d. h. der Admissionsperiode des Brennstosses geregelt werden kann; die Maschine folgt dem Regulator in erstaunlich genauer Beise, wie die bei den Bersuchen vorgenommenen Be- und Entlastungen der Maschine bewiesen haben. Herdurch hat die Maschine die Borzüge der Dampsmaschinen in Bezug auf Reguliersähigkeit, Ruhe und Regelmäßigkeit des Ganges, gegenüber dem wesentlichen Nachteile der Explosionsmotoren, der stosweisen Wirkung und unregelmäßigen Regulierung durch Aussehung der Füllungen.

Dabei bat die Dieselsche Maschine mit ben Gasmotoren u. f. w. gegenüber ben Dampfmafchinen Die wertvolle Gigenichaft ber fteten Betriebsbereitschaft gemein: tein Reffel, tein Anheigen; nach beliebig langer Betriebsunterbrechung tann ber Motor jederzeit fofort angelaffen werben. Bon Bichtigfeit ift noch, daß ber neue Motor beinabe gleich guten Wirkungsgrad hat bei großer und fleiner Ausführung, fo daß tein Grund porliegt, die in einem Kabrifetabliffement erforderliche Kraft möglichst an einer Stelle in einer Maschine zu erzeugen und durch weitverzweigte Transmission zu übertragen, mas beim Dampfmafdinenbetriebe wegen der befferen Ofonomie großer Rafchinen, fowie befonders auch wegen der Dampfteffel erftrebt werden muß. Es tonnen ftatt beffen mehrere Dieselsche Motoren unter Bermeibung langer toftspieliger Transmissionen ober Rraftübertragungen wöglichst nabe bei den Berbrauchsstellen aufgestellt werden, ohne ber Ofonomie bes Betriebes zu schaben. Gine weitere Berspektive eröffnet dieser Umftand bei den Maschinen zur Ortsveränderung, den Lokomotiven. An Stelle der langen schweren Gisenbahnzuge mit großen Lotomotiven tonnte eine großere Anzahl fleinerer Motorwagen laufen; besonders auf Rebenbahnen konnte vielleicht ber Betrieb in Diefer Beife porteilhaft geandert werden.

Bis jest ist die Maschine in erster Linie als Petroleummotor vollständig ausgebildet; aber wie schon früher angedeutet, kann der Betrieb auch mit anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen, serner mit Leuchtgas und besonders auch mit Kraftgas (Generatorgas) erfolgen. Das Endziel ist aber, die Berwertung der Steinkohle zu ermöglichen. Bon dem Ersinder sind in Berbindung mit der Maschinensabrik Augsdurg die Borarbeiten und Bersuch in dieser Wasterner

fuche in dieser Richtung bereits begonnen.

Nach vorstehenden Darlegungen ist die Ersindung Diesels aus dem Stadium der theoretischen Berechnungen und praktischen Anfangsversuche herausgetreten; wir haben eine neue Bärmekraftmaschine erhalten, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit von größter Bedeutung ist. Eine Anzahl der hervorragendsten größten Maschinenfabriken, darunter die Gasmotorenfabrik Deut, Friedr. Krupp in Essen, die schon genannte Maschinenfabrik Augsdurg haben die Ausführung der Maschinen übernommen. Die Ersindung und Ausbildung der neuen Maschine in wenigen Jahren ist ein Triumph für die Männer, welche ihren großen Ersolg durch die Berbindung gründlicher wissenschaftlicher Forschung mit tüchtigem konstruktiven Können und unermüdlicher Thatkraft errungen haben.

Arafiüberiragung und genirale Arafiverforgung.

- Nachdem wir in den vorangegangenen Kapiteln die Maschinen zur Erzeugung von Kraft oder mechanischer Arbeit in ihrer Wirlungsweise und Konstruktion kennen gelernt haben, mögenzum Schluß noch kurz die verschiedenen Mittel und Wege besprochen werden, Kraft oder mechanische Arbeit zu übertragen und von einer Stelle aus auf kleinere oder größere Entfernungen einzelne Stellen oder ganze Gebiete mit mechanischer Energie zu versorgen. Fast bei allen Krastmaschinen muß zur Ausnuhung der gewonnenen Kraft durch ein Zwischenglied eine Übertragung an die Kraft verbrauchende Arbeitsmaschine stattsinden. In manchen Fällen ist dieses Zwischenglied sehr einsach und kann als ein Teil der Krastmaschine oder auch der Arbeitsmaschine selbst betrachtet werden; bei dem direkten Antrieb einer Pumpe durch die Kolbenstange einer Dampsmaschine z. B. wird man gewöhnlich von einem Krastübertragungsmittel gar nicht sprechen. Sobald aber von einer Krastmaschine aus mehrere Arbeitsmaschinen betrieben werden sollen, haben wir eine Arbeitsübertragung mit bestimmten Organen; die Art der Arbeitsübertragung kann auf sehr verschiedene Weise und in sehr verschiedenem Umsange geschehen.

Ganz allgemein läßt sich bei allen Kraftübertragungsmitteln eine prinzipielle Untersicheibung machen zwischen solchen, die direkt mechanische Arbeit im engeren Sinne überstragen, und solchen, die Energie in einer Form transportieren, welche nicht ohne weiteres zur mechanischen Arbeitsleiftung verwendet werden kann, sondern zu diesem Zwecke noch

erft umgewandelt werben muß.

Die gewöhnlichste, allgemein verbreitete Arbeitsübertragung zeigt die Transmission einer Fabrit. Die Kraftübertragungsmittel sind hier Riemen und Riemenscheiben, ober Seile und Seilscheiben mit Bellen; die Arbeitsübertragung geschieht durch Bugtrafte mittels Leder= oder Baumwollriemen, Sanf= oder Draftseilen. An der Band ober unter der Dede des Fabrikraumes ift mittels einer Unzahl Band- ober Sängelager bie Transmissionswelle gelagert; auf berfelben fitt eine Sauptantriebs-Riemenscheibe genau gegenüber ber Antriebsscheibe ber auf bem Boben stehenden oder liegenden Betriebsmafchine. Um beibe Scheiben herum liegt ein ichleifenformiger endlofer Riemen mit einer gewiffen, nicht zu großen Spannung. Beim Gange ber Mafchine wird Diefer Riemen burch bie Reibung an ber Riemenscheibe ber Maschine mitgenommen und er nimmt wieder bie Riemenscheibe ber Transmissionswelle mit, lettere in Rotation versetzend. Bon verschiebenen anderen Antriebsicheiben ber Welle aus werben die einzelnen Arbeitsmafchinen oder auch vorher noch wieder andere Transmissionen ober Borgelege betrieben. Lettere werden angewendet, wenn die Drehungsgeschwindigfeit vergrößert oder verringert werden foll. Macht 3. B. die Saupttransmission 80 Umdrehungen pro Minute, mahrend eine Anzahl Arbeitsmaschinen mit 400 Touren laufen follen, dann legt man ein Zwischenvorgelege, 3. B. für 160 Umbrehungen ein; hierzu erhalt die Antriebsscheibe auf letterem nur ben halben Durchmeffer wie die antreibende Scheibe auf der hauptwelle. Da der umlaufende Treibriemen der angetriebenen Scheibe genau die Umfangsgeschwindigkeit der Antriebsscheibe erteilt, ber Durchmeffer und damit ber Umfang aber nur halb so groß ift, fo muß die Umbrehungszahl ber Borgelegewelle boppelt fo groß fein als biejenige ber hauptwelle. Beiter wird nun den Antriebsicheiben auf der Borgelegewelle für die einzelnen Arbeitsmaschinen ber 21/2 mal fo große Durchmeffer gegeben, als die Scheiben biefer Maschinen haben; baburch wird wieder die Drehgeschwindigkeit 2 1/2 mal vergrößert, so daß dieselben $2 \times 2 \frac{1}{2} \times 80 = 400$ Umdrehungen pro Minute machen. Umgekehrt tann man natürlich auch die Geschwindigkeit verringern. Wie erwähnt, beruht der Transmiffionsbetrieb auf ber Reibung zwischen Riemen und Riemenscheibe. Damit dieselbe genügend groß ift, muß der Riemen mit einem gewissen Drud aufliegen, also eine gewisse Spannung haben, und damit lettere ausgehalten werden, muß der Riemen wieder eine genügende Starfe und Breite haben. Bur Bergrößerung ber Reibung werben auch wohl die Riemen auf der Auflagerseite mit einer geeigneten, harzigen Maffe beftrichen; bei langen ober ichnell laufenden Riemen wendet man auch Spannvorrichtungen an. Auf größere Längen als innerhalb eines Fabrifraums, 3. B. über einen Sofplat fort nach einem anderen Gebaude,

wird Drahtseiltransmission angewendet; statt des Leder- oder Baumwollriemeni größere Längen und besvonders im Freien nicht gut anwendbar ist, läuft ü Scheibe, die am Rande eine Rille hat, ein Drahtseil, welches die Bewegung r Arbeit auf eine zweite, ebensolche Scheibe auf einer Welle überträgt. Durch wirft auch eins der ältesten Kraftübertragungsmittel, das Seil zur vertikalen zontalen Förderung, besonders in Bergwerken. Der Seilbetrieb stellt das einsa Kraftübertragungssysteme dar, da hierbei direst die von der Krastmaschine Energie ohne irgend eine andere Zwischenmaschine zur Arbeitsleistung nuzba wird. Das Seil ist seit alten Zeiten besonders für vertikale Hebung von Lahauptsächlich zur Förderung in Bergwerken allgemein im Gebrauch. Auch für hFörderung wird es angewendet, z. B. in neuerer Zeit in amerikanischen Sti Betriebe von Kabel-Straßenbahnen. Ein Beispiel der Krastübertragung im enge durch das Seil ist schon früher in der älteren Wassertrastanlage zu Schafshausen worden. Dieses Wert stellt eine der ältesten Krastübertragungs- und zentral

versorgungsanlagen in größerem Mafftabe bar.

In neuerer Beit ist man in der Übertragung mechanischer Arbeit und der Rraftversorgung viel weiter gegangen. Zwei Gesichtspuntte find für folche Anle gebend und bilden die Grundlagen für bas technische und wirtschaftliche Gelinge seits die Möglichkeit, unter gunftigen Berhaltniffen, burch große, mit ben bi richtungen versehene Maschinen vorteilhafter Kraft zu erzeugen und durch i Übertragungssystem an die Berbrauchsstellen zu übertragen, als dies dort m anderseits ber Umstand, daß die Umwandlung und Rugbarmachung ber auf bi übertragenen Energie an ben Bermenbungeftellen einfacher ift, ale ber Betrieb ! Rraftmaschinen. Durch große Rraftmaschinen, die an gunftig gelegenen Orter werden, läßt fich eine gewisse Rraft viel vorteilhafter erzeugen, als durch mehrer Araftmaschinen an bestimmten Stellen, unter gegebenen Bedingungen. Benn e Dampfmaschinenanlage an einer Stelle angelegt wirb, wo der Grund und Bo und die Rohlenbeschaffung burch birefte Geleisverbindung mit ber Gifenbahn o Umftanden biretten Bezug aus einem Bergwert möglich ift, fo werben bie Be toften einer Pferbetraft bedeutend geringer fein, als bei einer fleineren Damt in einem Betriebe inmitten einer Stadt; noch gunftiger wird naturlich bas B wenn eine große und gunftige Bafferfraft jur Verfügung fteht, welche mit v mäßig geringen Unlage- und Betriebstoften ausgenutt werden tann. Es handel nur noch barum, die auf biefe Beife erzeugte Rraft burch folche geeignete Ditt Bermendungsftellen zu übertragen, daß ihre Benutung hier vorteilhafter wird selbständige Erzeugung ber Arbeit burch einzelne Rraftmaschinen. Die verschieden übertragungespfteme, die dieses bezweden, sind heute noch in einem unentschiedene begriffen, welches das überlegene ist; jedes System hat seine bestimmten Boi Rachteile, und nur in jedem einzelnen Falle, bei Abwägung aller Umftande lag scheiden, welchem der Borzug zu geben ift, und felbst dann ift oft eine unbedin und einwandfreie Entscheidung nicht möglich.

Ibeen über zentrale Kraftversorgung hatte schon Papin; berselbe wollte Deraft in die Ferne leiten durch Erzeugung und Erhaltung von Luftverdünnung Röhrenleitungen. Auch Murdoch, der kongeniale Genosse und Mitarbeiter seines I gewordenen Landsmannes James Watt, hatte sich schon, mit weitem Blid und a Gedanken seiner Zeit vorauseilend, mit dem Problem der Kraftversorgung dur luft und Luftverdünnung besaßt. Aber erst in neuester Zeit ist das Problem dübertragung auf weitere Entsernungen und der zentralen Kraftversorgung auf ve Weisen praktisch gelöst worden.

Bu ben wichtigsten Rraftversorgungszentralen im weiteren Sinne geh städtischen Gasanstalten. Durch dieselben wird zwar nicht mechanische Rraft, Mittel zur Erzeugung berselben innerhalb ber Städte verteilt; bas Leuchtgas beliebiger Stelle durch Gasmotoren zur Erzeugung mechanischer Arbeit verwende In diesem Sinne stellen in der That die städtischen Gaswerte seit langerer Zeit

noch für bie nächfte Rufunft bas wichtigfte gentrale Rraftversorgungefpstem für mittlere und kleinere Arbeitsleiftungen, also für Mittel- und Kleingewerbe bar; nach genauen Ermittelungen waren im Jahre 1895 in Deutschland rund 25 000 Gasmotoren mit über 100 000 Pferdestärken Leistung in Betrieb; es gibt kein anderes Kraftverteilungssystem, welches eine auch nur annähernd so große Arbeitsmenge durch meist kleinere Motoren leiftet. Die Gasanstalten eignen fich sowohl in technischer wie wirtschaftlicher Sinsicht zur zentralen Bersorgung mittleren und kleineren Kraftbedarfes vorzüglich. Die Borteile bes Gasmotorenbetriebes für kleine Leiftungen und besondere Umftande find schon fruher naber bargelegt worden; aber auch bie Berteilung bes Kraftmittels, bes Leuchtgafes durch Rohrleitungen von einer Stelle aus über ein großes Revier ift febr einfach, technisch volltommen und fehr leiftungsfähig. Die Fortleitung bes Gafes, alfo Ubertragung der Rraft ift mit febr geringen Berluften auf febr große Entfernungen möglich. Die beiben großen, 85 cm weiten Sauptrohre von ber neuen Berliner Gasanftalt zu Schmargendorf können ftundlich 18 000 cbm Gas auf 4 1/2 km Entfernung fortleiten; hiermit wurden durch Motoren etwa 25 000 Pferbestärken geleiftet werden konnen. Für die Fortleitung dieser Basmenge auf die genannte Entfernung ift ein Drud von 1/40 Atmosphäre erforderlich, der durch Maschinen von fünf Pferdeträften erzeugt wird; burch die Ubertragung geht alfo nur etwa 1/5,000 ber Energie verloren. Noch bedeutend größer ift die Leiftungefähigkeit der beiben 1,2 m weiten hauptleitungen ber Londoner Gasanstalt in Becton; bieselben vermögen stündlich 85 000 cbm Gas auf 13 km Ent= fernung nach London zu führen, womit durch Motoren 120 000 Pferdestärken erzeugt werben könnten.

Auch die städtischen Wasserwerke können der Kraftverteilung dienen, doch haben fie in biefer hinsicht im allgemeinen nur geringe Bedeutung. Das Drudwaffer aus ber Leitung fann burch Baffermotoren jur Arbeitserzeugung benutt merben. Es gibt verichiedene Mafchinen für diesen 3med, von benen einige früher icon besprochen worden find; bei dem gewöhnlichen Drude in ben ftabtischen Bafferleitungen, von 3-6 Atmofphären wird aber für die meiften Zwede die hiermit erzeugte Rraft zu teuer, indem die in dem Betriebsmittel enthaltene Energie im Berhaltniffe gum Preise besselben gu flein ift. Die Energie ift, wie früher allgemein für Wasserkraftmaschinen bargelegt, gleich bem Produkt aus dem Gewichte (oder Menge) des Wassers und seiner Drudhöhe; 1 obm Wasser von vier Atmosphären Spannung = 40 m Drudhöhe enthält also $1000 \times 40 = 40\,000$ 40 000 Setundenmetertilogramm Arbeit, oder auf die Stunde berechnet $\frac{40\,000}{60\cdot60\cdot75}$ =0,15 Pferdetrafte Arbeitsfähigkeit, wovon vielleicht O,10 Pferdestärken gewonnen werden können, fo daß für eine Pferdefraft-Leiftung stündlich 10 obm Wasser gebraucht werden. Das ift natürlich im allgemeinen für mechanische Arbeit viel zu teuer, und nur in besonderen Fällen für gang fleine Leiftungen, Die überdies nur zeitweise auf turze Dauer gebraucht werben, konnen deshalb Baffermotoren im Anschluß an städtische Bafferleitungen Anwendung finden; fie haben allerdings für folche Brede ben Borgug größter Bequemlichfeit, Reinlichkeit und Gefahrlofigkeit. Im großen und ganzen aber haben die gewöhnlichen ftadtischen Bafferwerke für die Kraftversorgung keine Bedeutung. Dieselben sind von vornherein für diesen Zwed nicht eingerichtet; es wird nicht angestrebt, bem Baffer eine möglichst große Energie für die Rraftübertragung zu erteilen; die Gewinnung und Reinigung des Baffers in der Zentrale, dem Bafferwert, beansprucht von vornherein einen großen Unteil der Kosten des Wassers; erst durch die Pressung desselben auf einen gewissen Druck – durch Förderung in hochgelegene Reservoire oder Pressen in Windkessel — wird ihm auch eine gewiffe, aber verhältnismäßig kleine Energie erteilt, die ausgenutt werben kann, wobei aber ber für die motorischen Zwede nuplose Kostenanteil für Gewinnung und Reinigung mit bezahlt werben muß.

Wesentlich anders liegen die Berhältnisse bei Kraftwasserversorgungen. Bei biesen dient das Wasser nur oder in erster Linie als Krastübertragungsmittel, und die Anlagen werden von diesem Gesichtspunkte aus auf ganz anderer Grundlage errichtet; das Wasser braucht nicht den Ansprüchen an Reinheit, wie das Trinkwasser zu entsprechen; es genügt, wenn es mechanisch rein ift: es tann also aus irgend einem See ober Rug entnommen und ohne Reinigung verwendet werden. Um mit einer beftimmten Baffermenge eine möglichst hohe Kraftleistung zu erzielen, wird bas Baffer auf einen möglichft hohen Druck, bis zu 100 Atmosphären gebracht. Solche Druckwasseranlagen zur Kraftverforgung find in neuerer Zeit mehrfach in großem Maßstabe ausgeführt worben. Das großartigste Beispiel bieten die mustergultigen Bafferwertsanlagen der Stadt Genf. Dieselben nugen die Bafferfraft ber Rhone aus, wobei gleichzeitig ber Bafferftand bes Genfer Sees reguliert wird; Die Baffermenge ber Rhone beträgt 70 Setunbentubitmeter bei Niedrigwasser, im Winter bis ju 700 Aubitmeter bei hohem Bafferstande. Bur Aufnahme ber Baffertraft wurde 1883 bis 1886 eine Araftzentrale errichtet, in welcher burch Turbinen Druchpumpen betrieben werben; biefelben fordern jum Teil Baffer fur ben gewöhnlichen Sausbebarf in einen Riederbrudbehalter auf 50 m bobe, jum Teil Baffer zur Kraftversorgung in einen 120 m hoch gelegenen Hochdruckbehälter; von diesem aus verteilt fich eine Kraftwafferleitung durch die gange Stadt, an welche eine große Anzahl Baffermotoren angeschloffen find. Der Erfolg biefes Bertes ift ein ausgezeichneter; ba bie Beschaffung des Baffers, sowie auch ber Betrieb ber Kraftstation unter gunftigen Berhältnissen geschieht, so tann das Kraftwasser billig abgegeben werden, und durch die Beschaffung billiger und bequemer Kraft haben Industrie und Gewerbe bedeutend gewonnen. — Eine andere bedeutende Drudwaffer-Rraftzentrale besteht in Zurich.

Eine besondere Anwendung des Drudwaffers zur Kraftübertragung findet bei den hydraulischen Kranen und Sebezeugen statt. Anlagen folder Art find in den achtziger und neunziger Jahren vielfach in großen Bahnhöfen, Fabriten, fowie befonders in Safen ausgeführt worben, in Deutschland in großem Magftabe besonders in Samburg und Bremen. In einer Kraftzentrale wird burch Dampfmaschinen und Hochdruchumpen Baffer auf fehr hohe Bressung gebracht, auf 50-100 Atmosphären Drud; bieses Breswasser wird durch Rohrleitungen nach ben Berbrauchsstellen verteilt, wo es die hydraulischen Rrane und Aufzüge betreibt. In ber Kraftzentrale ober auch in Zwischen- und Enbstationen find an die Drudwasserleitung Aftumulatoren angeschlossen; biefelben erfeten die Sochreservoire der gewöhnlichen Bafferwerte. Um nämlich die unvermeiblichen Schwantungen zwischen dem in regelmäßigem Gange von den Waschinen gepumpten und dem nicht ebenso regelmäßig verbrauchten Wasser auszugleichen, tann das Wasser nicht in einen hochbehalter gebrudt werben; ein solcher wurde bei bem erwähnten Betriebsbrud 500 bis 1000 m hoch sein muffen. Statt beffen werben eiserne Cylinder eingeschaltet, in benen fich Rolben bicht bewegen, die mit großen Gewichten belaftet find. Liefert nun die Hochdructpumpe mehr Wasser, als momentan verbraucht wird, dann steigt dasselbe in den Affumulator und brudt ben Rolben mit bem Gewichte in die Sobe; wird umgefehrt mehr Wasser verbraucht als gepumpt, dann drückt der Aktumulator Wasser in die Leitung.

Ein in Deutschland in größerem Magftabe, b. h. für größeren Umfang als bie verschiebenen Teile eines Etablissements taum, in ben nordameritanischen Städten dagegen viel angewendetes Rraftversorgungsspftem ift die Berteilung von gespanntem Bafferdampf zum Betriebe von Dampfmaschinen. Bei Dampstraft-Einzelanlagen ift es weniger bie Dampfmafchine felbft, als ber Dampfteffel, ber in ber Aufftellung viel Blat einnimmt, im Betrieb umftandlich und burch gefetliche Beftimmungen innerhalb ber Städte in bewohnten Saufern erschwert ift; um die einzelnen Dampfteffel überfluffig zu machen, werden deshalb Dampfzentralen mit einer größeren Anzahl Dampfteffel errichtet, und von hier aus wird in gut isolierten Rohrleitungen innerhalb gewisser Reviere ber Dampf verteilt. Die hauptdampfzentrale in Rem Port hat 3. B. in vier Stodwerten übereinanderliegend 56 Dampftessel. Bom technischen Standpunkte aus ist die Dampfverteilung unvorteilhaft, ba felbst bei befter Dichtung und forgfaltiger Isolation ber Rohrleitungen beträchtliche Berlufte durch Kondensation und Spannungsabfall unvermeidlich sind; fie ift beshalb nur für besondere Berhaltniffe, für dichtbebaute Reviere kleineren Umfangs mit großem Dampfbedarf und fehr hoben Bodenpreifen wirticaftlich möglich.

In technischer Hinsicht sehr volltommen ist dagegen zentrale Kraftversorgung durch Drucklust, ein neueres Shstem, welches in großartigem Maßstabe zuerst seit Ansang der neunziger Jahre durch den Österreicher Popp in Paris zur Anwendung gekommen ist. Das Prinzip dieses Systems ist solgendes. In einer an günstig gelegenem Orte errichteten Krastzentrale mit großen Dampstesseln und Dampsmaschinen bester Konstruktion werden Lusttompressoren betrieben; die Lust wird mit 6—7 Atmosphären Spannung in große Zwischenbehälter, Windessel, gedrückt und geht von diesen durch Rohrleitungen nach den Konsumstellen, wo sie Drucklustmotoren betreiben. Diese sind ähnlich angeordnet, wie Dampsmaschinen; die Drucklust wirkt in einem Cylinder auf einen Kolben; das Wirkungsprinzip ist indessen ein wesenklich anderes, da ganz andere thermodynamische Vorgänge stattsinden. Man kann zwar auch Maschinen, die nach den Dampsmaschinen ursprünglich konstruiert sind, ja selbst gewöhnliche Dampsmaschinen mit Drucklust betreiben, doch wird der Wirkungsgrad hierbei sehr ungünstig.

Die Rraftverteilung durch Drudluft ift technisch recht vollkommen. Durch die Fort-Ieitung ber gepreßten Luft in ben Leitungen findet felbft auf große Entfernungen nur ein geringer Rraftverluft ftatt, die Erzeugung und Berwendung ber Druckluft geschieht durch die neueren Maschinen mit einem hohen Wirkungsgrad, der Betrieb sowohl ber Majdinen der Bentralstation wie der Motoren ift einfach und sicher; ob aber auch in wirtschaftlicher Beziehung die Kraftversorgung durch das Drudluftspftem vorteilhaft möglich ift, ericeint zweifelhaft und wird von mancher Seite ebenfo entichieben beftritten, wie von den Anhangern dieses Spftems verteidigt. Die Eleftrifer behaupten, daß die elektrische Kraftubertragung berjenigen burch Druckluft unbedingt und in jeder Sinficht überlegen fei, und bie Basfachmanner rechnen aus, bag bei ben in Deutschland in ben meiften Städten beftehenden Baspreifen für Gewerbebetrieb die von Gasmotoren erzeugte Rraft billiger fei, als eine Drudluftzentrale megen der hohen Unlagetoften und ber hierburch bedingten großen Binfen- und Amortifationslaft fie liefern konne. Bis jest haben sich diese Gegensätze zwar noch nicht geklärt, aber der praktische Ersolg scheint sich in der That nicht bem Drudluftsuftem gugumenben. Die große Barifer Anlage, Die allerdings auch in ber technischen Unlage ziemlich unvollfommen ift, fann nicht recht gebeihen, und in Deutschland hat diefelbe teine Nachahmung im großen Maßstabe gefunden. Zwar besteht seit 1891 eine kleinere Drudluftzentrale in Offenbach, welche in technischer Begiehung ber großen Parifer weit überlegen ift; für große Städte find aber zwar feit Sahren mehrere Brojekte aufgestellt, aber keine Unlagen ausgeführt worben.

Bedeutend mehr Erfolge hat in unserem Jahrzehnt die Araftübertragung durch den elettrifden Strom, bas jungfte Rind ber Technit, gehabt. Gine Beitlang, besonders Anfangs der neunziger Jahre, gingen die Erwartungen, welche an die elektrische Rraftversorgung geknüpft wurden, weit über das Biel hinaus; jest ist indessen die überschweng= liche, fritiflose Begeisterung, welche eine vollständige Umwälzung in der ganzen Rraftverforgung für Induftrie und Gewerbe in fürzefter Beit für zweifellos erklarte, ebenfo groß, wie fie durch Batte Dampfmafchine eingeleitet wurde, längst in die Grengen der zielbewußten, ruhigen Entwidelung zurudgetreten. Den Anftoß zu ben übertriebenen Erwartungen hat besonders der in technischer hinsicht in der That großartige Erfolg der auf der ganzen Belt berühmt gewordenen Kraftübertragung Lauffen = Frankfurt bei der Glektrotechnischen Ausstellung zu Frankfurt a. M. 1891 gegeben. Bon der früher schon er= wähnten Turbinenanlage der Bortlandzementsabrik Lauffen wurde die Kraft einer Turbine von 300 Pferdestärken durch elektrische Leitung nach dem 175 km entfernten Frankfurt übertragen und zwar mit dem sehr hohen Gesamtnupeffekt von 75 %; in der Ausstellung in Frankfurt wurden durch die aus dem Redarfalle bei Lauffen gewonnene Energie etwa 1000 elektrische Glühlampen gespeist und außerdem ein Pumpwerk betrieben, welches Baffer auf 10 m Sohe pumpte, von wo es in einem Bafferfall herabfiel; ber 175 km entfernte Bafferfall wurde also durch seine eigene Kraft hier in kleinerem Maßstabe von neuem produziert. Die Fernleitung geschah durch blante Rupferdrahte auf Geftangen, also oberirdifc. Dieser großartige, in technischer hinsicht volltommen gelungene Bersuch erregte mit Recht ungeheueres Aufsehen. Der Erfolg war aber in erster Linie zunächft

nur ein technischer, tein wirtschaftlicher; benn burch bie fehr bebeutenben Anlagetoften ware trop bes hohen Rupeffettes die übertragene Arbeit in Frankfurt für jede wirtschaftliche Ausnutung zu teuer gewesen. Wenn zu ben thatfachlichen Roften biefer Anlage biejenigen für bie Baffertraft, bie Gewinnung und Fernleitung bes elettrifchen Stromes für eine industrielle Unternehmung jugerechnet werben, so tonnte man nach Brofessor Riedler, felbst wenn die Übertragung ohne Berlust burch die mehrmalige Umwandlung und Fernleitung möglich mare, in Frankfurt alfo bie volle in Lauffen erzeugte Arbeit von 300 Bferbeftarten gur Bermenbung tommen murbe, für bie Gesamtsumme in Frantfurt felbst nicht nur eine vorzügliche tomplette 300pferdige Dampfmaschinenanlage errichten, sondern auch noch das Betriebstapital hierfür und ein Bermögen außerdem er= sparen. Dieses Beispiel soll keineswegs die hohe Bedeutung der elektrischen Kraftubertragung herabsehen, sondern nur zeigen, daß man fich nicht von dem glanzenden technischen Erfolg eines gelungenen Experimentes blenben laffen barf, wie bies fo leicht und oft geschieht; in letter Linie entscheibet doch stets der wirtschaftliche Erfolg, und biefer hangt nicht allein, oft fogar in geringem Mage von bem technischen Birtungegrabe einer Unlage ab.

Das Bringip ber elettrischen Kraftübertragung ist im Grunde basselbe, wie bei jeder anderen Energieübertragung, nur ift es nicht fo ohne weiteres flar, ba das Übertragungsmittel, ber elettrische Strom, nicht, wie bas Seil, ber Dampf, bas Baffer ober bas Bas, unferen Begriffen dirett juganglich ift. Es wird allgemein burch irgend eine Rraftmaschine mittels Elektrodynamomaschinen elektrische Energie erzeugt. Dieselbe wird burch ein geeignetes Leitungsfustem fortgeleitet und an ber Bermendungsftelle burch Gefundarmafchinen, die Elettromotoren, wieber in mechanische Arbeit umgewandelt. Sur Die elettrische Übertragung ift in erster Linie bas Leitungssyftem wichtig; es tann sowohl Gleichstrom wie Bechselftrom verwendet werben. Bei fleineren Entfernungen bat ber Gleichstrom ben Borteil, daß die durch ihn betriebenen Motoren leichter in Gang ju feben find; Bechfelftrom hat bagegen für größere Entfernungen ben fehr wichtigen Borgug, ber ihn in wirtschaftlicher Begiehung überlegen macht, bag man mit fehr hober Spannung arbeiten kann, wodurch die Berluste in der Fernleitung und die Rosten der letteren bedeutend geringer werden. Sauptfaclich durch biefe ift die Grenze der wirtschaftlichen Möglichteit ber elettrischen Kraftübertragung beftimmt. Bei ber Kraftubertragung Lauffen-Frankfurt wurde zum erstenmal in großem Magitabe ein neues Stromfustem, der Drehftrom, oder Dreiphasenstrom vorgeführt, eine besondere Art Bechselftrom, welcher gewiffe wichtige Borguge besitht, hauptfächlich den, daß Drehftrommotoren von felbst anlaufen, was bei den gewöhnlichen Wechselftrommotoren nicht der Fall ift. Bei ber Fernleitung wurde mit Spannungen von 10000—15000 Bolt gearbeitet und nur besondere Umftande - die nicht rechtzeitige Fertigftellung ber besonders für Diesen Rwed konstruierten 9000 Dlisolatoren — machten bie Anwendung einer Stromspannung bis ju 30000 Volt unmöglich.

Die größten elettrischen Kraftübertragungswerte sind die früher beschriebenen Basserfraftwerte zu Rheinfelben, welche voraussichtlich in kurzer Zeit ihrer Bollendung entgegengehen, und die seit 1897 teilweise fertiggestellten großartigen Niagara-Kraftwerte in Nordamerika.

In technischer Beziehung ist die Kraftübertragung und zentrale Kraftverteilung burch den elektrischen Strom zweifellos das vollkommenste aller Systeme; die Fernleitung selbst geschieht durch ein paar Drähte ohne bewegliche Teile, die keiner Wartung bebürfen, keiner Ubnühung unterworsen sind, sehr geringen Raum beanspruchen und sasierall angebracht werden können; die Elektromotoren sind bezüglich der leichten Aufstellbarkeit und Bequemlichkeit im Betriebe allen übrigen Motoren überlegen. Tropdem hat die Kraftversorgung aus städtischen Elektrizitätswerken noch keinen beträchtlichen Umfang gewinnen können, weil im allgemeinen die Kosten sür Erzeugung und Berteilung zu groß sind, um Elektromotoren sür nennenswerte Arbeitsleistungen verwenden zu können. In gewissen Fällen z. B. in Fabriken, in denen eine große Anzahl Arbeitsmaschinen mit geringem Kraftbedarf betrieben werden, wie in mechanischen Werkstätten, in der Feinmechanik,

in Bebereien, Buchdrudereien u. f. w. bietet ber elettrifche Betrieb fo große Borguge, bağ unter befonderen Umftanden die Dehrtoften der Arbeitserzeugung gegenüber gewöhnlichem Transmissionsbetrieb ausgeglichen werden können. Immerhin ist bisher die Rraftentnahme aus städtischen elektrischen Bentralen nur eine geringe. Ganz anders liegen die Berhaltniffe bei Glettrigitatsmerten, die nicht, wie die ftadtifchen Lichtgentralen, pormiegend gur elettrischen Beleuchtung angelegt find, bei benen vielmehr von vornherein bie Kraftverteilung in erster Linie mit in Rudficht gezogen ift. Solche Werke finden besonders dort die Grundlage für wirtschaftliches Gedeihen, wo einerseits die sonft die Inbuftrie beherrschende Krafterzeugung durch Dampfmaschinen wegen Mangels an Kohle und ungunftiger Transportverhaltniffe für Diefelbe teuer ift, anderfeits gunftige Bafferträfte ausgenut werden können, wie dies bei den Kraftverteilungswerken Rheinfelden der Fall ift. Eine derartige Anlage ift das feit turger Beit in vollem Betriebe befindliche Eleftrigitatswert "La Goule" in ber Schweig; für die Rraftgewinnung wird die Baffertraft des Doubs, eines Flüßchens in der Nähe der französischen Grenze, bei La Goule, mit 15 Sefundentubitmeter Baffer bei 26 m Gefalle ausgenutt. Aus bemfelben werben burch brei Turbinen gunächft 1500 Bferbeftärfen gewonnen, mahrend bie Unlage bei vollem Ausbau auf 4000 Pferbestärken Leiftung berechnet ift. Die gewonnene Kraft wird burch Bechfelftrom auf ein Revier von 25 km Rabius verteilt mit einer Stromfpannung von 5000 Bolt; in ben einzelnen versorgten Ortichaften wird ber Sochspannungeftrom burch Transformatoren auf die niedrige Gebrauchsspannung gur Lichtversorgung und gum Rraftbetriebe umgeformt. Es werden 11 ichweizerische Ortschaften bes Berner Jura und 6 frangofische Gemeinden von der Bentrale aus mit Licht und Rraft versorgt.

Im allgemeinen kann man bei dem heutigen Stande der Technik sagen, daß die elektrische zentrale Kraftversorgung nur unter besonderen günstigen Bedingungen mit wirtschaftslichem Erfolg möglich ist. Gerade für die Kraftverteilung in den Städten wäre es von großem Wert, die selbständigen Kraftmaschinen, besonders die Dampfmaschinen mit ihren gefahrbringenden Kesseln und rauchenden Schornsteinen zu verdrängen, doch ist zur Zeit und nach aller Boraussicht auch für die nächste Zukunft hierzu nur geringe Aussicht

porhanden.

Bei einem Vergleich der verschiedenen Kraftübertragungs- und Kraftverteilungsfufteme ift die Erwägung folgender Buntte maßgebend. Das Befen jeder Kraftubertragung liegt erstens in ber Erzeugung ber Kraft, zweitens in ber Umformung ber gewonnenen Arbeit in eine für die Fortleitung und spätere Biederumwandlung in mechanische Arbeit geeignete Energieform, und brittens in der Fortleitung und Berteilung diefer Energie. Alle brei Fattoren tommen für ben wirtschaftlichen Bert einer Rraftübertragung in Frage; entscheidende Bedeutung hat in vielen Fällen in erster Linie der lette Fattor, das für die Ubertragung gewählte Rraftmittel, mit deffen Gigenschaften gewisse Borteile und Nachteile verknüpft sind, und es handelt sich darum, dasienige Kraftübertragungsmittel zu wählen, dessen besondere Eigenschaften sich am besten ben örtlichen Berhältniffen und Bedingungen bes gegebenen Falles anpaffen. Gin allgemein bestes und porteilhaftes Spftem ber Kraftubertragung und Rraftverteilung für alle Falle fann es hiernach nicht geben; alle Systeme haben für bestimmte Berhaltniffe ihre Berechtigung. Im allgemeinen aber fann gefagt werden, daß fein Rraftubertragungsfustem in nächster Beit bie birett erzeugte Dampftraft verbrangen wird; unser erstes und wichtiges Rrafterzeugungsmittel ift die Rohle, welche alle übrigen benutharen Rraftquellen und die gange Industrie beherrscht.

Namen- und Sachregister.

A = Abbilbung, T = Lafel, die Biffern bedeuten die Seitengahlen.

four A 465. Afatifces Galbanometer 545,

A 546. Aftatisches Rabelpaar A 548. Ukronomisches Fernrohr 887,

A 887. Utmolphäre, Erd- 444. Utmolphäre, Wafferdampf in der 468.

Atmosphärendrud 140. Atmosphärische Maschine 676,

AtmofphärifceRefrattion 810. Atomtheorie 18. Auftrieb, hydroftatifcher (Phy-

nti) 57. Auftrieb der Luft 189. Aufgug, direkt wirkender sp-braulischer A 104. Auge 858, A 860; — zum Kachweis des blinden Jieckes

stagmers des einden zietes 860, A861; — Beifgieben-heit der scheinbaren Größe des A862; — Deschwindigkeit u. Dauer des Lichteinbrucks 266; — judiektive Gesichterschei-geschaften Geschwieder-geschaften Geschwieder-ge

judjetitde weriauseriusernungen 878; — Bürfel v. dorn, von der Seite bestrachtet A 876; — Sehen mit zwei Angen 876. Rugufliches Gefrierthermo-

ehunngstoeffigient, bifder 486; — linearer 484. Auspuffdampfmaschinen 716,

Avogadrojches Prinzip 468. Azialturbinen 642, 644.

Baco, Roger, Phyfiter 854,

Universaltranfit

RD 67.

A 487.

Mbbe, Bhpfifer 850; - Ron-taftmifrometer 919, A 918; — Refrastometer 818, A 818; — ausklappbarer Ron-benfor m. Frisblende 409, A 410. Aberration bes Sichtes 280; iphäriide 847. Abprojeseuryspripen 184; — zweirätrige A 184. Accademia del Lincel 886. Säntid A 467 Accademia del Lincei 886. Adje des Magnets 480. Thams, W. G., Afgliter 274. Abhálion der Afgliter 274. Abhálion der Afgliter durch einen Glattifel dom A 416. Abduiffion (Dampimasch,) 716. Abduiffion (Dampimasch,) 716. Abduiffion (Dampimasch) 716. 446 Merobrom f. Flugmafchine. Meromechanit, Begriff ber 7. Aggregatzuftanbe ber Röcper As. Agopten, Make im alten 196. Affommodation d. Auges 861. Affumulatoren 559; — Bat-Notusball 678. terle pon M. A 559. Aftionsturbinen 644. Atuftil f. Schall. Alban (Bafferrobrieffel) 700. Albint, Bhyfiter 540. Alembert, b', Bhyfiter 82. Alegander von Spina 410. Alhazen, arab. Gelehrter 276, 404. Albibade 287, 801. Alliance-Maichine jum 8med elettr. Beleuchtung A 577. Allweifer, Gottharb (Feuer-Etett. Settantang a bri.
Alweiter, Sotthard (Heuers
iprihe) 184.
AleRamum, Ralif, Erdmeis
ing unter 208; — Elle
des E. 197.
Twertlanische Sindrad jum
Martis iner Bringen A 600. Betrieb einer Bumpe A 628; — transportables A 628; — transportanies A 628;
— Reguliervorrichtung A 629;
— Jum Betriebe e. elektr. Lichtmaschine 631, A 630.
Amici, Optiker 328, 418;
— A.ice Hrismen 814. A.iche Brismen 814.
Amonion, Bhyfiter 148.
Ampère, André Marie, Bhyfiter 840, 642 f., 648,669;
— Bortidi A 648;
— Angeleigerichterer paralleler Gröme A 689;
— Angeleigerichter Gefechet A 560; febes A 569. mpère, elettro Maßeinbeit 586. elettromagnetifche Amphora, röm. Flüffigleits-maß 197. Amplitübe bes Bendels 62.

Amplacetatlambe pon Befner 289 , A 289. Anagagoras, griech. Philosoph Anaximander, griech. Philounagmanver, grieg, typilo-jobh 18. Andrews, Physiter 462, 471 f. Andromeda, Rebelfied im Sternbilde der A 401. Unemometer auf dem Hohen Aneroibbarometer 146, 446, A unghröm, Bhyfiter 322, 500. Anion (Galv.) 556.
Unter an ber magneteleftr. Waschiter 185, A 186.
Unobe 556.
Unidity, D., Womentphotographien 871; — eleftr.
Schrellieher A 372.
Unitiathode 818. Holusball 678.
Thinus, Optifer 418.
Thinus, Optifer 418.
Thothelergewichte 107.
Louator, magnetticher 494.
Tquivalent der Edmen, medanisches 456; — eiektrochemisches 557.
Traber Wostenkam bei 100. chemisches bor.
Uraber, Washistem ber 196.
Urago, Edistres 244, 278, 284,
501, 524, 547, 575.
Urdimedes von Syrakus 9,
672; — spezif. Gewich 56;
— U.sches Bringus 57;
— U.sches Chraubs 57,
(Edistripebemasch.) 118, A Augustiches Gefrierthermo-meter 488, A 457; — Phydrometer 468, A 468, Ansbehnung ber Flüssigkeiten 486; — ber Gase 487, A 487; — thermische 488; — Apparat zur Bestimmung ber A. des Queckfilbers 436, (Wasserhebemasch.) 118, A 114.
Are, Kidchenmaß 206.
Argonipeltrum 887.
Arlftotelee, griech. Bhilosoph 8, 18; — Üb. daß Licht 276.
Arlande, Marquis d', Lusteschifter 166; — erfter Aufschieg A 166.
Armativ den Horenz 410.
Armativs d. Dampsteffeln 718.
Armitrona. Wassertallens Armftrong, Bafferfauler maidine 662; — Damb eleftrifiermafdine A 511. Bafferfaulen-884.

Baco von Berulam: über bie Wärme 82, 468.

Bacper, Joh, Jatob, Geometer 204;— Bortrit A 204.

Balancier (Dampfmaid). 668.

Ballonelement 688, A 588. Arrhenius, Svante, Phyfiter 556. Arjonval, d', Bhyfiolog 601; — Beriuch üb. die phyfiolog Birtung der Teslaftedme 601, A 602; — Depress d'A.ices Spiegelgalvano-Bamberg, U 898, A 892. 8ub, A 592. Bambregides Rathetometer 216, A 215. Bandwurm: Reifes Glieb 'A 417; — Ropf A 417. meter 646 , A 548. Urura, ägyptijches Flächenmaß

Affinelli, Aurm in Bologna | Barter, Robert, Optiter 864, 55, A 54. | 418. | Barnett (Casmaich.) 745. 418. Barnett (Gasmafc.) 745. Barographen 470.
Barometer 489: — Anersib-barometer 146; — Torri-celliger Beriug 489, A 441; — Jortinice Gefäh-441; — Fortinice Berometer

Bortinices Barometer

Bortinices Barometer mit Aufhängevorrichtung, mit Stativ 440, A 442; — heberbarometer 440, A 448 ; - Bap-Buffact Deber-445; — Gap-Saffacs Hebridsen 445; — Silb-Aushicter 441, A 445; — Bilb-Aushickes Rormal-barometer 441, A 444; — Herbidsen 442, A 443; — Rapillaneriratiism bes Duerfilbers 448, A 445, a Barometerftand, rebusierter 448. Barometrifche Sobenmeffun-gen 444; — Solofierte-Baro-meter A 446; — Supjo-thermometer 447. Bartholinus, Eresmus, Re-thematifer 282. Batterie von Attumulatoren A 559; - elettriide B. Batterieleffel (Dampfmaid.) A 696 Batteriefcaltung (Galv.) 596. Banmgarten (Buftfchiffahrt) 179.

Saupumpe A 117.

Secher, Hygiker 427.

Secherasparat von Bolta 580,
A 529.

Sechteis Luftichiff A 186.

Secquerel, Hufiler 817.

Beelddniber, Optifer 418.

Sefruchtung d. Samenpflangen
A 401 A 421. Beharrungsvermögen b. Rio Departungsberungen 8. Aso-per 87; — Rachmeitung der Trägbeit A 27. Beigungen (Cieftr.) 809. Beil, Grafonn, Bugifter 269; — Leiephon A 269 f.; Hostophon A 274. Belleville (Dampfreffel) 700. Benedetti, Mathematiker 11. Benginmotoren 758; — Daim-lers Benginmotor A 760; — Daimlers Benginiotomotive A 761. Berchtelgaben, Salinenfeitung Bergwertentjumpfung burd Bafferftrableievater & 129.

Bertefelbfilter 20, A 21; -Eropffilter A 21. Berlin: Refrattor ber Urania. Sternwarte T822; - Berliner Gasanftalt ju Schmar-Bernoulli, Laniel, Phyfiter 96, 640. Bernoulli, Johannes, Phyfiter Bernftein 508. Bert, Baul, Bhyfiler 174. Berthellot, Bhyfiler 462. Berührungseleftrigität 528 Besnier, ber fliegenbe 184, A 185. Beffel, Bhufiter 68, 481; — B. iches Berfahren bei Langenmesjung 219. Bewegung, Theorie der 16. Bistlarwicklung (Galv.) 582. Bimssieinfilter 21. A 22. Minneles 887 Biot, Bhyfiter 175, 204, 286, 278, 524; - Biot-Savarts fces Geies 542. Blad, Jojeph, Bhyfiter 679. Blandard, Luftidiffer 168, Blandard, Luftidiffer 100, 170, 184; — Auftballon mit Hallvortidiung A 168. Blasinfrumente 268, 268. Blip 517; — Theorie des Gewiters A 519; — Bheographie e. Dithrabit A 521. Blipableiter 522; — Hührung der Leitung A 526. Blipodren 516, 522. Miniveltrum 387. Blipspetrum 887. Blipsafel 516, A 517. Blitenstaub unter bem Mitroffor A 421 Blutregen 425. Blutregen 428,
Bockindmilhlen 627.
Boerhave, Phyfifer 518.
Bogenlicht, elettr. 564, A 565.
Bologna: Limme Garifenda
u. Afinedi 55, A 54.
Bolometer 476, A 589.
Bootsmotor, Petroleum A
782. 762. Borda, Bhyfiter 198. Bole, Phyfiter 510. Bosicha, Phyfiter 591. Bouguer, Aftronom 198, 204, Bouilleurteffel A 695: Hounteurtesel A 695; — Heigrößentessel mit swei Bouileurs A 697. Boulton, Physiter 679. Bourdonsches Metallmano-meter 145, A 146; — Ane-reikhonnensen. roibbarometer 146. Bonle, Phyfiter 82, 142; — Boyle-Mariottefdes Gefes 488. Boys, Bernon, Phyfiler 288, 545. 545.

Bradleh, Aftronom 280.

Bramah, Jos., Lechniker 108.

Brama, Johann, 678;
— Dampfrad A 678.

Branily, Khyliker 608.

Braikear, Opitter 327.

Brauns Seldwindigkeits—
messer A 74.

Brequetsces Wetallthermometer 485, A 484.

Breifig (Banorama) 864.

Brembhynamometer A 47.

Bremmaterialien, gessörmige
688;
— flussge 689, 711.

Breiterläge (Lustpumpen) 180.

Brember, Shyster 278, 801,

Brender, Shyster 278, 801, Brewfter, Bhyfifer 278, 301, 821, 876, 879, 414.
Briefbeförderung, pneumatifche 1b8; — Station ber tische 168; — Station der pneumat. Depeschenbesörder rung in Paris A 160. Brillen 410. Brillouin, Phister 519. Chronoftop 15; - 281, A 281 f.

Brindley (Dampfmafd.) 677. Brobhun f. Lummer. Browning, Optifer 824, 828, Brildenmage 88. T 84. A 88: - felbftregiftrierenbe 84. — jelopiregiprierende 34. Brund, Giordano, italien. Philosoph 18. Bruih, Eleftriker 631. Bühne, Gefftererscheinungen auf der 298; — Apparat Bunge (Bagapparate) 222, unsen, Robert Wilhelm, Physicer 822 f., 888; — Porträt A 821; — Photos Bunfen Forträt A 821; — Photo-meter 298, A 290; — B.-Element A 688; — Els-talorimeter A 461; — Ritchhoff - B. iches Spettro-itop A 828 f; — Evettraci-tafel. Stala von B. und Ritchhoff T 822. Bunten (Barometer) 441. Burbin, Ingenieur 641. Burbie f, Rompaß. Butter, reine (vergrößert) A 419. Buys Ballot, Phyfiter 240. Cagniard de la Toursche Sirene A 289; — Zustand 471. Cailletet, Bhofiler 24, 26; — Upparat zur Berfüffigung der Gase 471, A 478. Callaubices Clement 682, A BRR Camera lucida (clara) 812, A 818. Camera objcura 851, A 854; Camponi 388, 4884;
— Connenbilder bei freier Sonne, bei partialer Sone nenfinsternts A 852 f.;
— Transportable C. o. A 384.
Camponi 388, 412;
— C. Ges
Ofular A 888.
Campbell 182;
— Luftschiff A 181. Cambbaufen (Banorama) 866. Camus, Raturforicer 204. Carborundum 602. Carcellampe (f. Lichtmeffung) 289. Cardaniiche Aufhängung 483. Cartisle, Phyliter 554. Cartefius f. Descartes. Cäffum, Metall 888. Caffegray, Optifer 896. Caffint, Lominic, Aftronom 204, 280. Caffint, Jacob, Aftronom 204. Caffint, Jacob Dominic, Aftro-nom 198. nom 198. Cauchy, Phyfiler 278. Caus, Salomon de (Dampf-Caus, Salomon de (Dampfmasch.) 678.
Cavida, Salomon de (Dampfmasch.) 678.
Cavida, Khyfiter 428.
Cefi, Kederiao, Optifer 886.
Charles, J. M. C., Luftlöfffer 165. 167; — Bildnis A 168;
— Erker Kusftleg A 167.
Charlteren, Luftbollomart 166.
Chevalier, Optifer 418; — Mitroslop 408, A 407.
Chimelen, Nache der 197.
Chiadont, Ernft Florens Friedrich, Khyfiter: Porträt A 248; — Kangfiguren 248, A 249.
Christoffie u. Co. 568.
Chromatop 872; — Chromas Chromatrop 872; — Chromastropicheiben A 872. Chronograph (Uhr) 15. Chronometer 15. - von Hivd,

Clairaut, Raturforider 198, Tiamondide Thermojaule 568, A 591. Claufius, Aubolf, Phinfier 556. Clement, Phinfier 452. Codings Hallichirm A 170. Coherer 608. Colladon, Bhyfifer 285. Colladon, Bhyfifer 285. Condamine, Bhyfifer 198, 204. Condorcer, Bhyfifer 198. Corlif (Dampfmald.) 686; — Soriis (Nampimala), 686; — Brägischnösteuerung 727. Cornwalltessel 692, A 691. Cortische Membran 266. Conlond (Angnetism.) 481, 504; — C.ices Geiet 483, 506; — C.ices Oreiwage 506, A 507; — Cettro-magnet. Napeinheit 586. Corwell, Luftfdiffer 168, 175. Crata (Teleitop) 893. Crepi, Optifer 385.
Croce-Spinelli, Luftschiffer 168, 174.
Crooles, Physiter 388, 605; —
Cricke Röhre 605, A 608, Cubitus, rom Langenmaß 197. Cuthbertion, Bhyfiter 510. Eplinderelettrifiermafdinen Chlinberinbuftor von Siemens A 578. Dabaleum 871, A 866. Dabalus, griech. Mechaniter (Daguerreotypie) - Diorama 866. Daquerre Daimler-Motoren 760, A 760, Datiplos, Längenmaß 196. Dampfeplinder Bapins A 676 Dampfe, Eigenschaften ber 24; - Spettra 819; -Dampfbichte 462; - Dampf. bichte und Molefulargewicht 468; — Dampfeichtebeftimmung nach Dumas A 462;
— Dampfdictebeftimmung — Dampfoidebeitimmung nach Bittor Meyer A 468; — Spezifische Gewicht 462; — gefättigte D. 460; — un-gefättigte (Aberhipte) 461. Dampfelettriftermaschine von Armftrong A 511. Dampfleffel u. Dampfleffels feuerungen 686; — einsfacher Balgenteffel 690, A 691; — Belliohrteffel mit einem Flammrohr 692, A
691; — Flammrohrtefiel
mit rauchverzehrenber Jeuerung, Shiem Luhn 698, A 697; — Tenbrint-Rirtulationskefiel 698, A 692; —
tombinierter Flammrohrteffel mit Gallowapröhren
A 694; einem Flammrohr 692, A 694; — Batterie- ober Etagenteffel A 695; — Sieber- ober Bouilleurfeffel A 695; - Feuerröhrenteffel A 696; - tombinierter A 696; — Heuerroprentegic.
A 696; — tombinierter
Hammrobro u. Delgrößernteffel, System Bauchd 696,
A 697; — Delgrößernteffel
mit gwei Goullieurs A
697; — tombinierte Zweiflammrobrieffel mit Innenfeuerung und Keuerröhren-feffel 697, A 698; — Keuer-röhrentessel mit Wolffichem ausgezogenen Köbreninftem A 698; — freikebender Feuerrohrtessel mit auszieh-

barem Röhrenfpftem und Schuhmantel & 600; — eingemauerter Benerrobrleffel m. ausbiehbarem Robrenfpitem A 699: - tobre barer Lotomobilteffel 699, 8 700; — Doppeltammer-Birkulations - Wasserrohr-lessel A 701; — Wasserrohr-Birkulationskessel, System Dürr 708, A 708; — Stein-müllertessel 704, A 708; multerteffel 104, A 108; —
Reffelantage der Gas-, Eleftrigitäts- u. Wasserwerte der
Stadt Köln mit 10 Steinmüllertessen A 706; —
fombinierter Wasserrofts leffel, Spftem Rubn A 706; — Birtulationedampfteffel Spiem Mac Ricol A 707 ftebenber Dampfteffel mit Quersiedern 707, A 708; — Echnite des Kohlens fielbicher Röhrentessel 707, A 708; — Echnitt des Kohlens
kaubseuerungs - Appartes faubseuerungs - Apparates
708, A 709; — Rohlen
708, A 709; — Rohlen
708, A 709; — Rohlen
709, A 710; —
Unterwindzebläse an einem
Dampstesse mit Treppens
rost A 711; — Betroleum
senerung bei einem Dampstessel A 711; — Betroleum
senerung bei einem Dampstessel ab 711; — Bissal Intessel and The Transport A 712; — Refissel Injestor A 712; — Refissel InJenussel InJe Dampftran, fahrbarer, mit gebogenem Ausleger A 98. Dampfmaschinen 671; — geanispinitiquen 671; — ge-ghicktiche u. technische Ent-wickelung 671; — Brancas Dampfrad A 678; — Bapins erfter Dampfchlinder A 676; erher Dampschlinder A 676;
— Rewcomens Dampsmasichne A 676; — Chilinderanordnung der Woolsschaften Waschinden A 682; — Wirtungsprinzip u. Wirtungsprinzip u. Wirtungsprinzip u. Virtungsprinzip der D. 715; — Romstruktion der D. 720; — Watts doppeliwirt. Dampsmaschine A 721; — Wattsche D. neuerer Ronfruktion A 722: — ftebende Aochbruck-39. neuerr sonfrutten 722: — ftehende hochrud-maichine älterer Bauart ohne Balancier A 728; — tiegende Beceiver-Berbund-maichine A 724; — Schle-berftellungen beim Auf- u. Abgange bes Rolbens A. 726; - Stephensoniche Ru-726; — Stephensoniche Rus-liffensteuerung A 726; — Stellungen bes Schiebers mahrend einer halben Umstrehung A726; — ftebenbe fleinere Einchlinder Sochsbrudmaichine mit Schieberfteuerung A 729; — Tans dems (oder Boolfs) Majdine mit Bentilfteuerung u. mit hintereinanberliegenben Colindern A 780; - liegende Einculindermafdine (70 bis 500 PS) mit Bracifions-Echieberftenerung u. Ron-benfation A 780; — ftebenbe Dreifacherpanfions-Tampfmaichine (45—100 PS Einsprißtonbensation -100 PS) mit und Schieber freuerung A 781 ; liegende Dreifacherpanfions. icigeine Derifageponitone Kribieverbund. Rafdine mit Bentilfteuerung A 781; - Dreifaderpanifons. Schrubericiffe moidine mit Einipristontenfaction u. Rolbenfteuerung A 782; - Schrubifer Leibermet. Schmidticher Beifdampf-teffel A 784; - Schmidts

Beigbampfmafchine A 786; - Lotomobile mit ausgieh. barem Robrenteffel A 787; — fahrbare Bochbrudioto-mobile mit felbfithatiger Erpanfionsfreuerung A 788; --fahrbare Receiver-Berbund rab u. Dufen einer Lauf-fchen Dampfiurbine A 740;
— Raphthadampfmaschinen 741; — Lavaliche Dampf-turbine mit zweianteriger Dynamomaschine A741; — Dampfleffel u. Dampfleffelfeuerungen f. b. Dampipumpen f. Humpen. Dampirad von Branca A 678. Dampiramme 72, A 71. Dampischiff, Erfindung 688. Dampffprigen f. Beuerfprigen. Dampfftrahlfeueriprigen 186. Dampfftrabigeblafe 156, 709; - an einem Dampfteffel mit Ereppenroft A 711. Dampfttrablluftfauger für Ab. ortentleerung bon Körting A 161: — jum überheben bon Teer 161, A 160. Dampfitrablpumpen f. Strahlbumben. Dampfftrahlunterwind geblaje Dampfturbinen 789; - Lavaliche D. A 740 f. Dampfüberhipung 788. Dampfgentralen 776. Daniell-Glement A 582 Danielle Sparometer A 4 Davy, humphrey, Phyfiter 83, 817, 453, 555 f., 564; — Bortrat A 555. Debuftop 800 Detometer 205. Detlination, magnetifche 489, Delambre, Bhpfiter 198, 204. Delhi, Sternwarte ber Brab-minen ju 889, A 888. Dellabare, Optiter 418. Delucides Ongrometer 466. Demotrit, griech. Bhilosoph 8. Denifard (Bafferjaulenmaenijard (B. **Íc**hine) 661. Depeidenbeforberung i. Baris, Station ber pneumatifchen Depresider Unterbrecher 619 Depressicher Unterbrecher 618, A618; — Depress - b'Ar-jonvaliches Spiegeigalvano-meter 846, A 548. Decartes, Hilloioph u. Khy-siter 18, 82, 188, 276; — Lichtbrechung 809; — über ben Bilh 518. Dejormes, Khylifer 485. Deformes, Abpfiler 462. Deivar, Phyfiler 26; — D.ice Glasfiaigen 474. Debl, Jan u. Dermann ban, Optiter 418. Dezimalmage 82, A 81. Dezimeter 205. Dialptifche Fernrohre 894. Diamagnetifche Rorper 487, 550. Diathermanfie 476. Diatomeen aus bem Batt bon Bufum A 428. Diaulos, Langenmaß 197 Dictemagimum bes Baffers A 486 Dichtigfeit, eleftrifche 507. Dieletrigitatstonftante 609. Diefels Barmemotor 769. Differentialflaidenjug 89, A Differeng, pipchometrifche 466. Differengione 266. Diffrationegitier 826. Digitus, rom. Langenmaß 197.

Dinnendahl, Frang (Dampf-majchine) 684. Diorama 866. Dirts (Theater) 299 Diths (Eheater) 299.
Dispersion des Lichies 814.
Dioint, Optifer 412.
Dollados, Längenmaß 197.
Dolland, Optifer 849 f.
Fonati, Aftronom 886.
Donner 521.
Donnerfell 521. Doppelfernrobr bon Reif A Doppellammer - Birtulations - Bafferrohrtefiel A 701. Doppeifrangrurbine bon Benichel A 657. Doppelichieber (Dampfmafc).) Doppelfipventile 117. Doppeljentner 209. Dove. Bipfiter 240, 816, 882, Domionage 757. Drachme, griech. Bertmaß 197. Drebbel, Cornelius, Bhyfiter 411, 426. 411, 426.
Drehtran, freistehender A 98.
Drehtugel, Heroniche 672.
Drehmoment (Physic) 42.
Drehstrom (Elettr.) 778. Drebungstheorie (Magnet.) 481. Drehwage, Coulombice 506, A 507. Dreifadezvanfionsmaidine mit Bentilsteuerung A 781;
— mit Einsprizkondensation und Schiebersteuerung A 781.
Dreifaderpanfions - Schraus benichiffsmaichine mit Einssprigtondeniation und Rolbenfteuerung A 782. Dreiphafenftrom (Gieftr.) 778. Dreiwegehahn an der Luft-pumpe 148, A 149. Dromos, Längenmaß 197. Droffetklappe (Dampfm.) 680. Drudluftbynamittanone Drudluftgeblafe 156. Drudluftftragenbahninfteme Erudluftgentralen 777. Drud- und Saugpumpe A 115;
— boppeliwirlende 117, A 118 Drudturbinen 644. Drudventil 116. Dub, Bhyfiter 552. Du Bois-Reymond 591; — Stromfchilffel (Galvan.) A 588; — Sc rium A 588. Solitteninbutto-Duboscq, Optifer 879. Dueille (Bafferfaulenmafd.) Dufan (Giettr.) 504. Dufourides Aibirationshygro-meter A 466. Dutong, Bhyliter 486, 488; — Dulong Bettitdes Gefes 461 Dumaside Dampfdichtebestimmung A 462 Dumbbelle Rebel im Sternbitb bes Rucies A 401. Dupun be Lomes Luftichiff 179, A 178. Durafford (Mufit) 246. Durchgangeinftrumente 891 f., Durbreiflang (Dufit) 246. Dürer, Albrecht, Maler 864. Ennamil, Begriff ber 7. Dynamittanone, pneumatifche A 155. Ciettromagnetifce Magein-heiten u. Defmethoben 586. Dynamoelettrifches Bringip

678

Chert, Ahpfiler 605. Eco 285. Ebbys Luftunterfnchung 41, A 41 Eber, Bhotodemifer 887. Coison, Thomas Alva, Tech-nifer 271, Bortrat A 271; - einfacher Bhonograph A — einfacher Bhonograhi 272; — neueher Bho graph A 278; — Gi lampe A 564. — Gi Chrenberg, Khyfifer 420. Eit, elettrische A 605. Einerfettenrad A 639. Einchlinder-Hodhrudma-CALE I ichine mit Schiebersteuerung A 729. Eincylindermalchine, liegende (70—500 P. S.) mit Brügisons-Schiebersteuerung u. Kondensation A 780. Einsachen Maschinen, die 86. Einstammrohrtessel 692, A Einfpristonbenfatoren 716 Einfpristondensatoren 718. Eisendahnen, pneumat. 159. Eisfalorimeter A 480; — Bunsensper E. A 481. Eisleben: Humpwert des Mandfeldichen Aupferschie-ferdergwertes 180. Eismachten 488. Eispuntusdektimmung 428, A 427. Eisträger (Arhophor) A 459. Ejettoren (Luftpumpen) 150, A 151. A 161. Etastisität ber Materie 21. Elektrizität 502; — ans ziehende Kraft der A 508; — Elektrisiermalchine von — Elektristermassime von O. von Gueride A bos; — elektrische Bendel bos, A bo4; — Goldblattelektrostov A bo5; — Gettrische Spissens, A 506; — Eoulombide Drehwage bo6, A bo7; — Reidungselektristermassime bo9. A b10; maschine 609, A 510; — Armstrongs Dampielettri-siermaschine A 511; — Benleufder Muslader A 518; - Lepbener Blafche A 612; - Frantlinice Tafel A 512; eleftrijde Batterie A 518; — Elektrophor 518, A 514; Influenz · Elektrifiermaschi-nen 514, A 515 f.; — Blistafel 516, A 517; elettrifder Morfer 516, Durchbohren bon 517; — Durchbohren bon Glas mittels des Funtens einer Leydener Flaiche 517, A 618; - Lodges Apparat gur Rondenfierung bes Rauget Kondenjerung des nau-ches bir, A bis; — Kraft-übertragung durch 777; — f. a. Galvanismus. Eleftrigitätiswert in Davos, Turbinenanlage 658; — in Kaffel, Turbinenanlage A 656 f. Eleftrochemie 560. Eleftrochemisches Aquivalent Gleftrohen ARA Cleftrodynamometer für fawacie Ströme 570, A 571; — Torfionkelestrodynamo meter 570, A 571.
Elettrolyte 556.
Eleftrolyt 556; — Meffung bes Biberfiandes von E.n Farbenfreifel A 865, 36 Bur Erliarung bes 865; — Einfacher &. 1 Farbenlehre von Remiss Harbenlehre von Rewiss
— von Goethe 217.
Hata Morgana 210, A
Kaure, Phyfiler 660.
Havre, Phyfiler 462.
Hedneriches Säueneichte
531, A 530.
Hedderfen (Cieftr.) 518-A 690. Elettromagnete 480, 549, tung A 550; — Aufhängevorrich-tung A 550; — Ruhm-korfischer A 550. lektromagnetische Maßein-

Eleftromagnetismus f bonismus. Elettrometer 467. Gieftromotoriide Qui - Gegentraft 582; jung 591. Elettrophor 518, A 51 Cieftrophor 518, A 51
Cieftrofton 467, A 50
Cieftroftartiche Cishei
— Maßipftem 586.
Ciemente, chemiche galvanisches 580, A Cievatoren, Wasserk, Strablyumpen. Elfington 668. Elle, Längenmaß 196 Ellipfe, Schallleitung Elmsfeuer, St. 822. Emanationstheorie 27 Emiffionstheorie 277 Empedofles, gried. Bi 18 8, 18. Empirifitiche Theori Sehens 363. Empoli, Jacopo da 31 Endmahiabe 211. Energie der Körper 1 Sas von ber Erhalti E. 82. Energie, finetifche, pot Entlabung , (Elettr.) 518. gricc. Cratofthenes , lehrter 208. Erbatmofphäre 444. Erbe, Birtung ber fugalfraft auf bie Der 75. der 75. Erdmagnetismus 489 Theodolit 491, A 41 Inclinatorium A 41 Magnetometer 496, 497; — Apparat il lenfungsbeobachtung 496; — Norblicht teftungen 208. 496; — Kordlicht f. Erbmeffungen 208. Ericsson, John (he maich.) 766 f. Eicher & Byh (Lurbine) Land A. 696. Etagenteffel A 696. Etagenbentil 117. Euflid, Mathematifer Euler, Mathematifer 822, 849, 458, 640. Eustachtiche Röhre 264. Ewing, Physiter 488. Excenter (Dampfmafd Expanfionstraft ber & Ertraftrom (Galb.) 58 Madenforrettion bes 21 gabentertettion des 24 meiers 480. Habenteug im Hernohr Hasiltengung 81. Hallsbewegung 81. H. A. 170; — Lerm A. 171. Harad, elektromagn. einheit 609, 592 Haradah, Khyliker 24, 24 485, 487, 507. 1 556, 572; — Horitat 4 — Haradah - Maria

elettromagnet. Lichtt

598.

Federgalvanometer 563, A551. Fortin, Medanifer 440;— Bederwage 221. Barometer mit Aufhänge-Beld, magnetisches 484. borrichtung, m. Statib 440; neffertompaß 482, A 488. jeldhärke (Magnetism.) 484. zermat, Phyfiter 277. zernel, Mathematiker 208. zernrohr f. Teleflob. Ferringt |. Letelup. Ferromagnetische Körper 487. Festigseit der Materie 21. Feuchtigseit, absolute, relative 464. Benerrobrieffel A 696; — mit Bolffichem ausgesogenen Rögrenipftem A 698; — freiftebender, mit ausziehbarem Abbrenipftem u. Schuhmantel A 699; eingemauerter, mit aus-ziehbarem Röhrenfyftem A Annibilator ober Sybropult 185, A 186; - Dampf.
u. Bafferftraglfeuerfprigen 186 Feuerung bei Dampfteffeln f. Dampfteffel. Beuerzeug, pneumattiches A Fielbicher ftebenber Röhrenfeffel 707, A 708. Filter 20; - Bapterfilter u. feine Anwendung A 20 ; -Bertefelbfilter 20 A 21 ; Tropffilter A 21; - Bims. freinfilter 21 A 22. Fisgerald (Dampfmafc.) 677. Sigeau, Bhofiter 280, 588; — Reffungberfortpffanjungs-gefchwindigfeit bes Lichtes A 281. Bladenmaße 205. Blageolettione 247. Hlammen, manometrifche 268, A 268; - fingende 255, A 261. A 261. Flammrohitessel 692, A 691;
— mit rauchverzehrender Feuerung (System Aufin)
698 A 692; — mit Gallowarröhren A 694;
— Flammrohre u. Setzehren-Flankurogi. u. deigroteriefel, fombinierter, Spitem Bancfo 696, A 697.
Flaichenzug 88, A 88 f.; — Botenzflaichenzug A 90; — Differentialflaichenzug A 90. Disperentia inalgengug Avo. Flohande (vergrößert) A 417. Flohenpfeisen 259, A 259. Fludd, Robert, Physicer 426. Filgelpumpe 122, A 128; für Tiefbrunnen mir An-triebtbod, Schwungrab u. Auslauftanber 128, A 124. Flugmalchinen 184;—Laurents ugmaignments; —Raurents Luftfdiff nach einer Beich-nung vom Jahre 1709 A 184; — der fitegende Beis-nier 184, A 185; — Filug-masch, von Trouvé 187, A 186; — Luftfdiff v. Bechtel A 186; — hargraves 3. 188, A 187; — Biltenthals Begelfingapparat 190, A 189, 191; — Mazims F. 188, A 187. Huidfompaß 488. Fluorescenz 817. Fluffigieit, galvanische 627. Sluffigleiten, Musbehnung ber Folgepuntte (-pole) bes Mag-uets 480.

octometer mit Aufpange-borrichtung, m. Statib 440; A 442; — Gefähvorrichtung 440, A 442. Foucault, Phyfiler 63, 280, 828, 897, 576; — Kendelver-juch A 68; — einfache Borjum A 68; — etniage Sor-richtung jum Pendeberiuch A 68; — H.iche Ströme 576. Hournehron, Ingenieur 641, A 642; — Turbine 641, A 643; — horizontalichnitt 648; — horizontarius.... durch Leitrad u. Eurbinens rad A 642. Hogiche Wellrohre 692. Foriche Wellrohre 692.
Francis (Turbinen) 643.
Frantlin, Benjamin 518, 520,
Forträt A 628; — H.iche
Tafel A 512.
Frang, Bhyfiker 476.
Fraunhofer, Dr. Joieph von,
Optiker 821, 327, 380,
Forträt u. Ramenshug A
818; — H.iche Linten 818;
— Wefraktor 891, A 890;
— Mitroftop 413, A 890; — Refrator 891, A 890; — Mitroftop 412. Hrenel, Phyfiler 278, 524; — Linienringlyften 848. Hriedeberg (Rohlenstaub-feuerungsapparat) 708. Fritter, Frittröhre 604. Gris, Bhufiter 500. Fris, Phyfifer 500.
Froelich, Bhyfifer 271.
Froilich, Bhyfifer 568.
Froichverfuch (Galv.) A 527.
Fuchs, Dumbbels Rebel im Sternbild des A 401.
Huch, R., Mechantler: Thermometer 480, A 429;
— Helighat A 804;
— Karthelmerer 214, A 215.
Füllungsgrad (Dampimajc.)
716. 716 Fulton, Rob., Mechaniter 96, Kundamentalabstand Thermometers 429. Funtenindultoren, Rubm-forffice 588; — von Reifer forfice 588; — von Reiser u. Schmidt A 584; — von Mar Rohl A 584. Funtentelegraphie 602; — Anordnung A 604. Fuß, Längenmaß 196 f. Fußventil 116. Galenus, Argt 876. Galtiet, Galileo, Kopfiter 11, Bildnis A 12; — Trägbeits-gefet 28: — Schwertraft gefet 28: — Schwertraft 49; — Bendelgeiche 61; — Bendeluhr 230, A 64; — Hernrohr 885 f.; — Mi-froftop 411 f.; — Thermometer 426. Galilei, Bincencio, Bhpfifer64.

Balle, Aftronom 388. Tallum, Netal 383.
Salvanyisten 694.
Salvani, Aloifio Luiqi, Physiter 526, Portrat A 526.
Salvaniferung, Salvanotypie
j. Salvanoplafit.
Salvanismus 528; — magnetische Birkungen d. galvanische Sirtungen d. galvanische Sirtungen d. galvanische Sirtungen d. vanischen Stromes 540;—
dem. Witzungen d. galvan.
Stromes 554;— Wärmes
u. Lichtwirtungen d. galvan.
Stromes 568;— elestro
dynamische Wirtungen des
galvan. Stromes 569;—
Erscheungen der zipustion 572;— die elektromannische Wirtungen der
mannischen Gebährteten tion 572; — die elektro-magnetischen Maßeinbetten u. Weßmethoden 585; — Haraday-Marwelliche elek-tromagnet. Lichttheorie 598; Generatorgas f. Motorbetrieb 767; — für Dampfteffel-heizung 689. Genfer Bafferwert 776.

A 857.

Geomechanit, Begriff ber 7. Gerabführung (Tampfmafch.) 728; — Batticher Lenter — Tetlas Berjuche 598; — Herhiche Schwingungen 594; — Marconis Funtenteles graphie 602.
Galvanoplaftit 560; — einfacher galvanoplaftifder Apparat A 561; — Apparat gur Geschoffe: Flintenprojettile im Fluge A 871. Geichlise. pneumatifce 155: parat A 561 ; — Apparat gur galban. Berfilberung A 562. ameritan. Drudluftbynamitfanone A 186. Geidwindigleit, Begriff der 16; — Meffung der G. 17; — Geidwindigleitsmeffer von Gambey, Chyfiter 804, 575. Garay, Blasco de 673. Garisenda, Turm in Bologna 55 , A 54. Garnerin, Luftichiffer 168, 170. Braun A 74. Getreidemage, automat. A8t Gasankatten 774.

Gaie, Eigenichaften ber 24; —
Epettra 819; — Ausbehnung 487; — permanente
G. 460; — Ivezisiches Gewicht 452; — Berfülfigung
470; — Jiothermen 470,
A 470 f.; — Califecticher
Apparat 471, A 478.

Gasbeigung für Dampsteffelberieb 688.

Kaskratungichinen 742. Servickt, spezifiches Gewicht, spezifiches Gewicht, spezifiches Gewicht 55; — fret schwimmender Körper A 57; — Metasentrum A 58; — Arüssmeter 59 f., A 59.
Gewicksmaße 208. Gemitter f. Blis. Gießing (Eletirifiermafc).)510. Giffards Dampflufifchiff A178; Giffards Dampfluftichtiff. 178;
— Injector A 712.
Gilbert, Billiam, Arzt 502,
Gioja, Havio (Magnet) 480.
Girach, Shyfiter 524, 648, 659.
Glaicher, Luftichiffer 168, 175.
Glas, Jenenier 431.
Glasfeltrictjatä 504.
Glasparabolipiegel 344. Gastraftmafchinen 748; ftebenber Gasmotor stehender Gasmotor von Artis, — Barnetts doppelt wirfende Gasmaschine A 745; — Lenoits Gasmotor A 747; — Ottos eincylindriche Gastraftmaschine A 750; — Ottos neuer Gasmotor in liegener Mandrynna A 751; natione A 705; — Ottos neuer Gasmotor in liegender A 761; — Ottos neuer Zwillingsmotor A 761; — Bwillingsmotor A 761; — Bwillingsmotor von 200 effettiven Aferender A 762; — Candem-Gasmotor von Körting A 768; — Kondem-Gaswotor von Körting A 764; — ichematisce Dariellung einer Gasmotor anlage A 765; — ichematische Dariellung einer steinern Kraitgasanlage 767, A 768; — Gasmotor-Straßenbahmagen A 768; — Gasstraßenbahmagen A 764. Gleichgewicht 58: - G. nicht homogener Rorper 54, A 58; homogener Rörber 54, A 58;
— genigende Unterstüßung
bes echwerpunktes 54, A
58; — Anwendung des labiten G. füt Spielzeug 54,
A 58; — Kürme Gartienda
u. Afinellt in Bologna 55,
A 54.
Gleichheitsbhotometer 291. Gleichftröme (Galb.) 582. Glimmerfondenfator (Eleftromagnet) A 592. Glodenmagnet bon Siemens Glodenmagnet von Stemens
544, A 545.
91shlampen nach Swan u.
Edison A 564.
Godard, Lustichisfer 168 f.
Goethe, Jarbeniehre 317.
Goldblattelektrostop A 505.
Goldbein, Physiter 606, 607.
Göpel 625; — fehithender
G. A 624; — transportabler G. A 625.
Gradweifungen 203. Straßendahmagen in Teffau A 764.

Taifiot, Phylifer 605.

Taub, Aarl Friedrich, Mathematiker 204, 304, 489, 496.

A 491; — Gaubiche Wägung 228; — Gaub-Boggendorffsiche Ertegefablefungesmethode A 305.

Taub, magnettiche Einheit 486.

Taub, Müner Rhoffer 175, 488. tabier 6. 202.
Gramm, Gewicht 205.
Gramm, Gewicht 205.
Gramme, Theophil, Meganiter 580.
Grammohon 278, A 278. Gauß, magnetitide Einheit 466.

ap-Luffac, Phyfiter 175, 488,

b24. Vorträt A 438;

G.-L. fides Gefet 143;

G.-L. fides Gefet mit dem
Mariottelchen Gefet vereinigt 488;

— Thermometer 441,

A 443;

G.-L. fider Ber
der G.-L. fider Ber-Gran (granum), rom. Gewicht 197. Gravitationegefet 50. Gravitationsgejeh 50.
Gray, Phyliter 508, 518.
Green, Charles, Luftschiffer 168 f., 175.
Greenwich, Thompsonices
Telestop 894.
Gregory 895; — Durchschitt
des Giden Instrumentes jud (Barmetheorie) A 455. Befagbarometer 489. Befrierapparat 459, Gefrierpuntiserniedrigung 458. [457. 458. Befrierthermometer 458 Gegenstromapparat,Lindescher 474, A 476. Gehörtnöchelden des Ohres 897, A 896. Greiner & Geifler (Barometer) 441.
Grew, Rehemiah, Phiffer 412.
Gri. chen, Maße der alten 197.
Griffon (Gasmotor) 75b. Gehörfnögelden des Ohres
266, A 267.
Geister, D., Glastechnifer 152.
Geister, Gelbe 601, A 608.
Geithererscheinungen auf der Bildne 298; — Apparat A
299; — hervorgebracht durch
Robertions Phantostop 855,
A 857. Grof, de (Flugtednit) 184. Groß, Luftichiffer 176. Großwafferraumteffil 686., Grotthuß, Physiter 554. Grove, Physics 604.
Grove, Physics 605; — Groves
Element A 588.
Grunmach, Brof. E. 614.
Grunmach, L., Physics 442.
Grupp, Howard (Telestop) 894.

Guano, vergrößert A 419. Gueride, Otto von, Phyfiter 140; — Portrat A 140;

- Buftpumpe A 141, 142; | - erfte Elettrifiermajdine A 508. Gülders Thermofaule 569, A 568. Busman, Don, Phifiter 164. Sprotrop, Boblider A 589. Daarfvarometer bon Sauffure Dagriemer Deer. Troden Haarlemer Meer, Aroaen-legung 181; — Karten dazu A 182 f. Habeley, Shyfiter 801, 896. Hahrelitpumbe 148; — Drei-wegehahn 148, A 149. Halbelgen, Magdeburger 148. halbichatten 279, A 279. Halbichattenapparat (Saccharimetrie) 286, A 286. Sall, Chefter More, Bhufiler 849 f. 849 f. Hall, henry (Bulsometer) 124. Halladaylide Windräder 628. Hallström, Khyster 481. Hammerrad 687, A 688. Handprespumpe mit ausrück barer Sallpumpe 104 , A 108. Handramme 71. Hänel (Eurbinen) 642 f. Hantel, Phyfiter 552, 567. Hanlein (Lutichiffabrt) 179. Danienides Berfahren Längenmeffung 219. Rångenmesjung 219.
Hargarave 188; — Hugmassigine A 187; — Hargarave
Drachen 41, A 42.
Hardort, Fr. (Dampftessel) 686.
Harmonia, chemische 280, A 281; — fingende Hamme
A 281. A 261. Darting, Khyfifer 884; — J.8 Mitroftop für vier Be-obachter 408, A 409. Harmar, Opniter 418. Harpeleitrizität 504. Salpel mit aufrecht flehender Hafbel mit aufrecht flehenber Welle 39, A 90. Jaufen, Phyfiter 510. Hawbbee, Bhyfiter 510. Howbbee, Bhyfiter 896, 510. Hobelahr (Balbeurlel)'79, A 80. Hobelgefeige u. ihre Amoenbung 48, 77; — sweiarmige Hobel 78, A 78 f.; — einarmiger Hobel A 78; — Anwendung (Rußtnader) A 79; — Anwendung des zweiarmiger Hobels (Schere) A 79; — zweiarmiger Hobel mit ichief wirtenden Kräften A 79; — Beelarmiger Hobel mit ichief wirtenden Kräften A 79; — Seele mit ichief wirtenden kräften A 79; — Hebel mit ichief wirkender Kraft A 80; — Hebelade (Balbteufel) 79, A 80; — Winkelhebel. Anwendung als Klingel & 80;
— Bage f. b. ebelpprometer 484, A 488. Sebelpprometer 484, A 488. Sebelpprometer 484, A 488. Sebeumpe 114, A 116. Seber 106; — Stechheber 106, A 107; — gweichenkeitger Saugebeber A107; — Gaugebeber mit besonderer Saugeröfre A 107; — Hebersteitung (Rkeler Wasserwert) 107, A 108; — Stochheber 110, A 111 f. Seberbarometer f. Barometer. Sebertog (Wasserschaft) A 114. Bebezeuge 98; -- freiftebender Drehtran A 98; — fahr-barer Dampfran mit ge-bogenem Ausleger A 98; — elektriicher Lauftran A

99; — Lauffage A 99. Bebrder, Mage ber 196.

Befner-Lampe 289, A 289. Deigbampfteffel, Schmidticher

Beifdampfmaidine 785; persoamsymatogine 785; — von Schmidt A 786. deshintmaschine 765; — Leh-mannsche H. A 766, 767; — Riberiche H. A 768. Detymaterialien Seruns materialien. Seizeohrenteffel mit zwei Bouilleurs A 697. Heizung von Dampsteffeln s. Dampsteffel. mit awei Bettometer 205 Heliodor von Lariffa 278. Heliodor von Lariffa 278. Heliofirat von Fueß A 804; — von Meyerstein 808, A 808 Heliotrop 804. Heliumlinie (Spettralanal.) 886. Belmholy, Bermann von, Bhi filer 87, 518; — Porträt u. Ramensjug A 246; — Doppelfirene mit Lählwerk 240, A 289; - Theorie ber Mufit 247; - Aber ver verschift s47; — noer Lomplementärfarben 815; — Theorie des Cehens 862; — über Irradiation 874; — Telestereostop A 881; — Erhaltung der Kraft 458. Hentelicher Hächerschieber (Eurdinen) 658. Hentepicher Auslader A 518. Henichaw. Böhfilter 412. Henichel & Gohn (Eurdinen) 642 f. Henichel - Jonbal - Eurbinen 688 Beraffeitos, griet. Bhilofoph 18. 18.

deron, griech. Rechaniter 9,
672; — große Elle bes h.
197; — Heronsball 109;
— Heronsbrunnen 109, A
110; — Heroniche Drehbiggl 672.
begel 672. ruget 672. erichel, Friedrich Wilhelm, Aftronom: Porträt A 898; — Riesentelestop 896, A 894; — Einrichtung des Der Spiegelteleftops 5. ichen Spiegeiteteimen 897, A 896. Herichei, John, Philier 256, 321, 338. Heriel, Optifer 418. Herri, Lytter 410. Herr, Heinrich, Physiter 594, 605, 607; Porträt A 594; — Herriche Schwings ungen 594; — Decillator A 595; — Rejonator A A 595; — Refonator A 596; — Reffung ber Bellen-lange A 596; — Spiegel-- Spiegellange A 1905; — Spiegel-berfuch A 597. Himmelkiörper, Khotogra-phische Aufnahme d. Spektra der 380; — Spektrograph 382, A 281. Hipparchia Janira 418. hippiches Chronoftop 281, A 281 f. x31 ?. Girn, Khifter 456, 788. Hitorf, Bhyster 608. Hiemester i. Byrometer. Hochrudmalchine, stehende, alterer Bauart ohne Balancier A 728. hochbructurbinen 642; — ber eleftrifchen Bentrale in Davos 668. Sochfrequengftrome 599: Dodyrequengirtome 599; — Lesias Anordnung fill D. A 599; — jum Rachweis ber Impedanz bet D. A 601. Hod (Betrolenumotor) 759. Homanniches Boltameter 555, À 554. Sogan, Lufticiffer 182. Söbenmeffungen, barometri-iche 444; — Holofteric-

Barometer A 446; - Supiothermometer 447.
Sobliviegel 806; — Burildwerfung parallel anifallenber Strahlen A 805; — Reflexion in divergiere Steinezum in obergierender Richtung A 306; — Reelles Spiczetbild A 306. Hole, Bhyfiter 406. Holl (Wafferfäulenmalch.) 661. Holl (Wafferfäulenmalch.) 661. A 887. Sollandifde Binbmilblen 627. Holmes (Galv.) 877. Holofteric-Barometer A 446. Holy, Philler 514 f. Holyote, Waffertraftanlage bei olmes (Galv.) 877. Homo volans, qus "Rene Mafchinen" (1695) A 169. Maldinen" (1696) A 169. Hoose, Robert, Bhyfiler 288, 277, 301, 412.
Soptins, William, Bhyfiler 283; — Sinterferengibre 257, A 258.
Soptinion (Quitidiffahrt) 178.
Hoptinion, Bhyfiler 488.
Hortzbialintenfilit (Erbmagnet.) 490, 494.
Hornblower (Dampfmaid.) 681. Borner, Thomas (Banorama) Horner, Thomas (Banorama)
365.
Horroft 236, A 237.
Horror vacui 137.
Subbride mit hybraultider
Lebesorrichtung für die Einfahrt des Jafens in Magdeburg-Renfaht 105, A 106.
Hofeijenlameliarmagnet A Suggins, Aftronom u. Bhofiler Duggins, Aftronom u. Bhyfiter 852, 854, 838. Hagon (Gasmotor) 747. Hagon (Gasmotor) 747. Hagon (Gasmotor) 747. Hagon (Hagon) (Hagon) (Hagon) (Hagon) (Hagon) (Hagon) (Hagon) Hagon (Hagon) (Spacinth 802.
Sphraulif, ihre Gesehe und Anwendung 100; — Kanal-wage A 100; — Rivellieren mit ber Ranalwage A 101;
— Rivellierinftrument 101, — Rivellierinstrument 101, A 102; — Hydrostatice Drud A 102, 105; — Hydraulische Press 108, A 108 s.; — Direct wirdender Hufgunge A 104; — Handrefpumpe mit auskuldener Füllyumpe mit auskuldener Füllyumpe wie 206 A 108; — Hydroulische 104, A 108; - Sporaulifche Bebung und Drehung bes Kreugberg-Denimals A 105; Areigoerg-Ventmats A 106;

— Hobertide mit Hobraus Lissen Debetsorrichtung 108, A 106;

— Stechheber 106, Beetscheer 106, A 107;

— Hougeber A 107;

— Saugeber A 107;

— Saugeber A 107;

— Saugeber Bangeber Ban rbire A 107; — Heere Banger (Rieler Bafferwert) A 108; — Segners Bafferrad A 108; — Reattion aus-fließenden Baffers A 108; — Springbrunnen A 109; - Sprinfolunnen A 109;
- Sprinfolunnen 109, A 110;
- Sprinfolunnen 109, A 110;
- Sprinfolunnen 109, A 110; broelettrifiermajdine 511. Sporomedanit f. Sporaulit.

Hoporometer 145, A 146. Hoporopult 185, A 186. Hoporofiatischer Auftrieb 67. Hoporofiatischer Drud 102, A 102, 108. Sogrometrie 464; — Sogro-meter von Daniell A 464; on Regnant & 465; Sanfureides Baar hygrometer A 466; — Bugupfices Bfpcometer 466, A 466; — Dufouv ices Appirationshigrometer A 466. Hypfothermometer 447. Hyfterefis, magnetische 488. Impedang 600; — Bum Rachweis ber Impedans bei Sochfrequenghei 601. Indium, demifdes Ciement Induftion, Ericheinungen ber 572; — magnetijche 487. Industrionsapparat 582; — Schlittenindustorium nach bu Bois - Remond & 588. Induftionsftrome (Galb.)672; Inductionsprome(Galb.,1972;

— Jum Radjweis der Ju-buttronsfröme A 578;

— Bringth des Inductions-apparates A 573.
Inductionsvermägen, feel-flices (Elekt.) 509. Influenz. elektrische A 605. Influenz-Elektriscemaschinen 514, A 515 f. Ingenhoußicher Apparat A Injettoren 126; — jum Füllen eines Lofomotivienders A 127; — Körtings Universal injeftor 127, A 126; — von Giffarb A 712. Inflination, magnetische 489, 494; — Inflinatorium A Intenfitat ber Magnetifierung 487; — ber exbunguetifdes Kraft 490, 494, ntagt 490, 494.
Interferenz bes Schalls 385;
— J. zweier Stimmablin A 256;
— Juierfand apparat von Oninde 286,
A 267;
— Schwebungen A 256. Interferengebbre bon Septini 257, A 258. 257, A 258.
Intervalle, musitalithe 248.
Innen (Gale), 366.
Irimi, Chemiter 48.
Irrabiation 878; — Jun
Radwels ber J. A 374.
Ijobaren (Tetevoul.) 448.
Ijobaren (Eretovul.) 449.
Ijobaren (Eretovul.) 449. 497. Jiogonen (Erbmagnet.) 498. Jioflinen (Magnet.) 494. Jioflatoren (Eletr.) 508. Jiothermen (Gaje) A 470, 471. Jagbhunde . Spiralfbrmiger Rebeifled im Sternbilb ber A 898. Salosi, M. H. 201, 861; — Borträt A 561. Sanien, Sacharias, Optifer 884, 886, 411. Jauffen, Aftronom 828, 885. 888; — Gerabfichtiges Brib Sanfien, untunom
888; — Berabsichtiges Stismeniphem A 398.
Sefferys, Luftichifer 168.
Seffres, Luftichifer 175.
Jenenser Glas 481.
Jonus, bon, Abpliker 227, 447.
Jonus (Lutbien) 645, 648.
Joule, James Brescut, Spofiter 36, 435, 455 ft., 478,
876; — Borträt A 454.

Joule-Lenziches Geles 564. Joule, elettr. Maßetnheit 592. Jugerum, röm. Heldmaß 197. Juhiter, Scheibe des, im Tele-flop A 402. Jussieu, Botaniter 204. Raleidoffon A 800 : - Bilb im

Raleidosson A 800; — Bild im R. A 800.
Ralender, Julianticker 15; — Gregorianticker 15; — hundertjähriger 488.
Ralibrierung des Thermometers 480.
Ralorinertre 449; — Apnballs Bersuch über spezische Währme A 449; — Doppel, falorimeter A 460; — Eistaforimeter A 460; — Bunsenickes Eistaforimeter A 461. A 451.

Rammerer, L., Chemiter 46. Rammerton (Mufit) 245. Rammerton (Music) 246.

Analwage A 100; — Nivellieren mit der K. A 101.

Anne, Horfdungsreisender
498; — das Magnetometer
beobachtend A 497.

Annonen: Amerik. Drudfustdynamitanone A 165.

Rapazität (Elektr.) 509.

Appilarattraktion des Wassiers
448. A 446.

448, Å 446. Lapislardepression des Luccisiders 448, Å 445. Lapislardepumpe 121, Å 122. Lassici, Turdinenansage des Elektrigitätswertes in Å

ood 1.
Rathetometer von Fueh 214,
A 216; — von Bamberg
216, A 216.
Rathode 556.
Rathodenfrahlen 606; —

Ericheinung geschichteten Lichtes 605, A 606; — Eroofessche Röhre 605, A 606, 607; — Huorescenzereung von A. 606; — Bärmewirtung von A. 606; — Brennpuntt von A. 606; — Ablentbarteit

2. A sos; — Ablentbarteit der A. durch den Magnet A 607; — Baftnumröhren mit Stdotiger Blende A607. Ration (Goldo: 556. Ladenfich (vergrößert) A 417. Rahler, Ahpfiler 388. Regeldentite 116, A 117. Redifopf 260, A 261.

Rentopt 260, A 261. Reil, Wertzeug 94. Rether u. Schmidt (Funken-induktor) 584. Retulé, Phyliter 202. Retvin, Lord j. Thompon.

Repler, Johannes, Aftronom 12; — über bas Licht 276; — Fernrohr 887, A 387. ernicatten 278, A 279. Reffelarmatur 718 Reffelezplofionen 714.

Reffelftein 718. Rienmaperiches Mmalgam 510. Riefelgursiter 20, A 21. Kilogramm 55, 205, 209; — Das neue beutiche Platins

Bribium-Rilogramm A 210. Rilogrammmeter 29 Rilometer 205. Rilowatt,eleftr. Dageing. 598. Rinematograph 872. Rinetiiche Energie 454.

Ainetrifique Arectife 484. Ainetoffop 372. Aircher, Athanasius, Phister 237, 384. Airchhoss, Susi. Mod., Phister 322 f., 324, 383 f., 587; — Portrat A 320; — Spesital-

tafel bon Bunfen u. R. T

Buch ber Erfind, II.

822; — Speltralapparat
A 824; — A. Bunienices
Speltroflop A 828, 824; —
Wheathone-A. ice Brüdenfombination A 689.
Rlänge, Apparat zum Zerlegen
ber A 268.
Rlangfarbe bes Tones 288,
247; — Konigs Apparat
zum Stubium ber R. A 264.
Rlangfiguren, Chladnice 248,
A 249.

Rlappenventil 116; - Bentilflappe A 116. Rlarinette 260. Rleinfilter 20.

Rieins Walzenhumpe 121, A 122. Lingenftierna, Physice 849. Knabe, Luftichisser 182.

Anallgasvoltameter 558. Anob (Turbinen) 654.

Rnop (Luronen) 604. Ropafilon der Körper 21. Robafion der Körper 21. Robl , May: Huntenindultor 585, A 684; — Kotteren-der Unterdrecher mit Lachymeter A 585.

Roblendiorphgeneratorgas 689. Roblenorys, Berfilifigung von

472. Roblenfaure, schmiebeeiserne Flasche für ficifige 459, A

A60.
Rohlensäureseursprize von H.
Z. Schumbs 136, Å 136.
Rohlensäuveseurungsapparat
708, Schnitt Å 709; — an
einem Kessel mit Unterfeuerung Å 710.
Rohlrausseurungsapparat
708, Schriftens 590;
— Hedergalvanometer 502;
Å 551.
Rolben (Dampsmasseurung)
Tufi und Rögange des Å 720.
Robbenustphumpen 148.

Rolbentuftpumpen 148. Rolbentumpen 116. Rolbentad A 689. Lolbenschieber (Dampsmasch.)

727. Kollettivglas (Fernrohr) 887. Kolumbus, Christoph 498. Kombinationstöne 255. Rombinationsturbinen 644. Rometenjuder bon Mery 890,

A RRG Rommunigierenben Rihren, Befet ber 101. Rommutator bon Ruhmtorff

Kommutator von 588, A 589, 20mparatoren für Längenmeffung 217; — Repfoldsicher R. A 216 f., 218 f.

A82: — Wagnete hoft R. A 216 f., 218 f. Rompaß 482: — Magnet-nadel 482, A 488; — Feld-messectionpaß 482, A 488; — Schiffstompaß A 488. Rompensationsmethode (Elek-

tromagn.) A 591. Rompeniationspendel 66, A

Riber 768, A 768. Rompreffionspumpen 154; fleine A 154. Rondensationsdampfmaschie

nen 729. Rondenfator (Gleftr.) 509 Rondenfator (Dampfmafc.) Rondenfor, Abbescher, mit Frisblende 409, A 410; — ausklappbarer, berbunden mit dem Mitrostop 409,

Rönig, M., Phyfiter 228.

Abnig, R., Phylifer, 284, 285, 264; — Apparat jum Stu-blum der Mangfarbe A 264. Konfavhiegel 306; — dirtu-elles Bild beim A 306. Konfante Alemente 582. Kontattelettrijität 528. Kontattmitrometer nach Abbé

212, A 218. Rontra ftericheinungen

beim

Kontraßericeinungen beim Sehen 878; — Apparat zur Beobachtung ber Kontraßifarben A 275.
Kontraßiphotometer 291.
Konverspiegel 307; — birtuselles Bild beim A 307.
Kopernins, Kitolaus, Mathematiter 11, Bildnis A 11.
Kopierpresse, Freßickraube an der 95. ber 95.

ber 95.
Ropp, Binfilter, 462.
Rötzermaße 205.
Röttings Universalinjektor
127, A 126; — Dampfitraßi-luftsauger stat Abortentiesrung A 161; — Schornsfreinventilator A 164; — Luftftrahlventilator sur jur Luftftrahlventilator gur Luftung in Bergwerten A 158; — Wafferftrahlluft-158; — Wasserptragnag-brudapparat A 156; — Streubuse zur Bentilation A 158; — Gasmotoren A 158; — Gasmotoren 752 f., 754.

752 f., 754. räfte ber Ratur und ihre Benugung 1; — die Mechanit der festen, fülfigen und luftstrutgen Lörper 7; — das Reich der Hofff und die Berwertung der physicalischen Kräfte 198; — die Kraftmächten 621; — Kraftübertragung und zentrale Kraftverforgung 778. räfterbagra 48. **O**räfte

Rraftepaare 48. Rraftfelb, elettrifches 507. Kraftlinien (Magnet) A 485. Kraftmajchinen 621; — norwe-gilches Tretrad 624, A 628; gliches Tretrad 624, A 628;
— transportabler Göpel A
625;
— fessiftebender Göpel
626, A 624;
— Tretrad sir
Sierte A 626;
— Waffertraftmaschinen 632;
— Dampimaschinen 631;
— Gastraftmaschinen 711;
— Gastraftmaschinen 743:
— Benginund Betroleummotoren 758; and Betriefraftmafdine von Diefel 769; — heibluft-majchinen 765; — Kraft-übertragung und zentrale Kraftverforgung 778. Kraftibertragung, elektrijche

Rraftmafferverforgungen 775. Archiston, etchiston and the Archiston Menard und Archs A 181, Arche von Gravesend (Mistroff, A 419, Archistalt vom Antilibanon (Mistroff, A 419, Archiston, A 419, Archiston and Augustus A 419, Archiston and Augustus A 419, Archiston and Augustus Augustus

(Mitroff.) A 419.
Aretistymmpen 121.
Areuzbergdentmal, hydrau-liiche Hebung und Orehung des A 105.
Arigar, Phylice 228.
Aropträder 635; — Buppin-ger-Rad A 638.
Ariff. Optifer 838, 858.

Arhophor A 459. Arhotostop 614, A 616. Atesibios, griech. Mechaniter 9. Augelventile 116; — Bumpe mit A 117.

mit A 117. Ruliffensteuerung, Stephen-joniche 726, A 727. Rundt, Bhosifer 462; — Röhre zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit A 265;

- Staubfiguren 264, A 265. Runftramme 71. Rupfervoltameter 558. Rupffer, Bipfiter 456. Rurbel an ber Dambfmaid. 679. Lurve, ballistische 58, A 52.

Labialpfeifen 258, A 259. Labyrinth im Gehörorgan 266, A 267. Lacaille, Geometer 204. La Goule, Elettrigitatswert

La Goule, Elettrigitatswert in 779: Lagrange, Bohilter 198. Lament, Abhilter 491. Lambe, elettr., von Tesla 602, A 608.

Lana, Mechaniter 164. Lancafbireteffel 692. Lancalgireteijei 693.
Zängenmesaubarate 211; —
nachtragender und vortragender Konius A 211; —
Kreisnonius 211, A 212;
— Edraubenleere A 212;
— Sontaltmilrometer nach — Kontaltmitrometer nach Abbé 213, A 218; — Lis bellenişhärometer 213, A 218; — Çüngenteilmajchine 218, A 214; — Huffices Kathétometer 214, A 215; — Bambergiches Rathétometer 216, A 216; — Repjolither Komparator 217, A 216 f., 218 f.
Längenteilmajchine 213, A 214.

Langley, G. B., Physiter 477,

Langiois, Physiter 199. Langiois, Physiter 199. Langiois (Banorama) 864. Laplace, Physiter 198, 446, 450, 462.

450, 452.

Laprey, Optifer 384.

Latente Wärme 456.

Latenta magica 354; — einsfaces Stioptifon A 355;

— Stioptifon aux Herrichten aux Herrichten willenschaftlicher Urchparate 356, A 356; —

Borführung vom Geltersericheinungen mit Robertsfont Vallen in Wobertsfont Vallen (Rebel. — Doobelfilostifon (Rebel.) jone Plantoitop 855, A 867;
— Doppelfitopriton (Rebelbitderapparat) 867, A 888;
— Wannbercamera von Artif 868; — Reproduttion photographicher Depeichen während der Belagerung von
Paris 836, A 859.
Lauffen, Waffertraftanlage in
670, 77.
Lauftahe A 99.
Lauftran 98; — elektrischer
A 99.

Laufraber 91, A 92.

Laufrader 91, A 92. Laufrein A 99. Laurent, Luftschiffer 184; — Luftschiff A 184. Laval, Gustav de 789; — Dampkrurdine A 740 f. Lavotfier, Chemiter 18, 450, Le Chateller, Phyfiter 568.

Lecher, Abufiler 598. Leclanche Clement 584, A 588. Lecog be Boisbaubran, Chemifer RRR Leberliberung auf ber Drud-

pumpe 118, A 119. Leere, Torricelliche 489 Leeuwenhoed (Bhyl.) 405. Lehmanniche Deikluftmaschine 767. A 768 f. Leibnig, Bhilosoph 16, 82. Leibenfrosisches Phanomen Leinenbatift, reiner (bergrößert) A 419. Leitauftein 480. Leiter, eleftrifcher 508; — erfter Rlaffe 528; — zweiter Plaffe 529. reitkein 480. Lemounier, Naturforscher 204. Lemftöm, Bhpster 501. Benard, Shpster 605, 607. Lenotr, Bhpster 199, 746; — Casmotor A 747. Lenormand, Sebastian (Hallssightm) 170. Lenn Albister and Campbeller Leitftein 480 jairm) 170. Lens, Khpfiter 566;—Lensiches Gefet 575; — Joule-Lensiches Gefet 564. Leonardo da Binci als Phiffer 11; — Hallschirm 169. Leroup' Hallschirm A 171. Lesliescher Würfel 476. Letur (Hallschirm) 170. gendienberg, Mag bon (Gal-banifierung) b68. Leuchtibrme m. Linfenapparat 842: — Gang ber Licht-frahlen 342. A 348: — L. mit Drehfeuer 842, A 844.

Leverrier, Physiter 383.

Leza, Maler 865.

Leybord of Duechilberlusts

pumpe 102.

Leybenr Flasche A 512.

Leyber, Ringnebel im Sterns

bild der A 400 f.

L'olift, Lutschiffer 175.

Libelle (Wasserwage) 100.

Libellensphärometer 212, A

218. 844 218. Licht, Lehre bom 275; — Wefen und Fortpflanzung bes Lichtes 275; — Deffen er Geschwindigfeit b. Lichts 80; — Aberration 280; 280; — Aberration 282; - Bolarifation 282; -Bhotometrie Spiegel. u. Spiegelapparate 296; — Prisma u. Spettral. analyje 808; — Camera 296; — Prisma u. Spetitalianalhie 808; — Camera obscura 839; — das Auge.
Banorama, Chromatrop u. Stereoftop 858; — Teleftop 858; — Teleftop 884; — Mitroftop 408.
Lichiband (Cleftr.) 600, A 601. Lichtbilder 817. Lichtbilder 817. Lichtring (Eleftr.) 600, A 601. Lichttheorie, Farabay = Mag-welliche 698. Lid . Sternwarte , Refratter Lids-Sternwarte, Refrakser ber T 894. Liberung a. b. Dructpumpe 118, A 119. Liebertühn (Witrostop) 406. Litienthal, D. 190; — Segel-flugapharat A 189, 191. Linds (Eisfabr.) 27; — Ber-fabren zur herstellung fillssieger Luft 478, A 474, 476. Linien . unb Farbenfpiel Liniens uno introduction (Chromatrop) 872.
Linien, optische 889; — Sammels u. Berftreuungslinien A 840; — Bringip d.
L. A 840; — Wirlung ber 2. A 840; - Wirfung ber bifonveren Linfe für parallel ber achie auffallenbe Strah. len A 841; — Wirfungs-weise ber Ronverlinje A 841; Bitontave Linfe A 842

- Wirtung ber Linfe auf feitw. auffallenbe Strahlen

A 342; — Leungriurm mit Linienapharat 848, A 344; — Gang der Lichistraßen bei dem Linsenapharat der Leuchtfürme A 348; — Scheinwerfer 844, A 846 i bis 848; — Bilber der

- Leuchtturm mit

A 842: -

bitonveren Linfen 846 f. A 849; — Linsen 846 f. A 849; — Linsenbilder 847; — Adyromatische L. 848, A 850; — Schleisen 848, A 850; — Schleifen ber L. 850. Lioticat (Lufticiffahrt) 179. Lippenpfeifen 258, A 259. Lippersheim, Dans, Opitter Ripperskeim, Hans, Opitter
884 f.
Lipperskeim, Hans, Opitter
884.
Lipperskeim, Hans, Opitter
199.
Liffajous, Khyfiter
241, 256.
Littrow (Teleflod)
1988.
Littrow (Teleflo mobile A 788.
Lotomotive, Erfindung 688.
Lotomotive, Daimlers Bengin762, A 761. Londoner Gasanftalt in Bedton 776. Loomis, Khpfifer 500. Lottin, ilder das Kordlicht 498. Lucretius, griech. Katur-philoloph 9; — ilder das Licht 276. Luit, Berfifffgung der 478; — Ludes Apparat 478, A ton 775 474 1. Luftballons, Steigfraft b. 189. Luftbrud 187. Luftbrudapparat , Waffers ftrahls, von Rörting A 156. Luftbrudthermometer 447, A 448. Luftfernrohre 389. Luftförmige Körper, Mechanit der 137; — der Luftbrud 137; — Auftrieb der Luft 187; — Kuftried der Luft 139; — Luftpumpe 140, 148; — das Mariotteiche u. das Cap:Luffacics Ce-fet, 148; — Wanometer, Bahumeter, Barometer 148; — Bneumatiics Beförde rung 158. Luftgewicht 467. Luftmafdine von Riber 768, A 768. A 768.
Unfthumpe 140; — Guerides
erste Lufthumpe A 141, 142;
— neuere L. 148; — Dreiwegehahn 148, A 149 —
Yanistefelige A 149;
Basserfastenlusthumpe A 150; — Quedfilberluft pumpe A 151; — Körtings Dampfirahlluftfauger für Abortentleerung A 151; — Dampfirahlluftauger jum ilderheben von Teer(Ejektor) ilberheben don Teer (Ejeftor)
161, A 160; — sieine Kompressions pumpe A 154;
— Körtings Schornsteins
ventilator A 164;
— Brudluftgeichig A 196;
— Körtings Wasserfrachtust
brudapparat A 156;
- Bentilator m. Elektromotor
A 167;
- Centrissungliste. A 157; - Bentrifugallufts pumpen 157, A 156; - Rors pumpen 167, A 156; — Körtings Lufiftrahiventilator 3. Züftung in Bergwerfen A 158; — Streudüfen 3. Bentilation A 158; — pneumat. Brief- u, Batetbeförderung 166, A 160; — pneumatifche Eilenbahnen 169.

Luftfäule, Rejonang einer A 202.
201tichiffahrt 161; — erster Aussteig von Koşter und Arlande am 21. Nov. 1788 au Parts A 166; — erster Aussteig von Charles und Robert A 167; — Blanchards Luitballon mit Halborrichtung A 168; — homo volans A 169; — Codings Hallchirm A 170;
— Lerour' Hallchirm A171;
— Hillung eines Luftballons ber Deutigen Armee A 178;
— Gistards Dampslutichtst A 178; — Atsachers elektrisches Luftichtst A 179 f.; — Lupun be Lomes Luftichtst 179, A 178; — Luftichtst 179, A 178; — Luftichtst 179, A 178; — Campbells Luftichtst 182, A 181; — sentbares Alli; — Campbells Luftichtst 182, A 181; — sentbares Alli; — Comminumusitichtst 185 Chupers her Deutiden Mrmee A 178 Cambbells Luttigut 101, A 181; — lentbares Aliaminiumluftschiff D. Schwarz A 188; — Luftschiff Donard A 188; — Luftschiff Lutter 2011 A 184; — Luttschiff (1709) A 184; — ber fliegende Besnier 184, A 188; — Hingmeichne don Troube 187, A 186; — A 180; — Manmaichne Schwamaichne Stammaichne 158. Maga, Physiler 388, 371. Magazin, magnetifces A 480. Magdeburg: Hubbride für die Einfahrt des Hafens in M.-Renstadt 106, A 106. in M.-Renftabt 108, A 106. Magbeburger Halbfugeln 142. Magnete 479; — natürlicke 479; — fünfilicke 479; — Konsituution eines Wagnet-kabe A 482; — Magnet-fiab A 484; — Kraffluken eines Magnetskabe A 484; — Armiterung d. Magnetes A 480; — Krafilinien A 485. 485 Magnetelfenftein 479 Magnetelestrijche Maschinen 576; — von Bizit A 576; — von Stöhrer A 577; — Majdinen Alliance - Majdine A 577;
— Wildes Majdine A 578;
— Siemensider Chlinderinduttor A 578. Magnetischer Aquator 494. Magnetische Dellination 489, 490. 490. Magnetiiches Helb 484. Magnetiiche Spfterefis 488. Magnetiiche Indlination 487. Wagnetiiche Inflination 489, 494; — Inflinatorium A

498

Der 487.

Magnetifierungsturbe A 488. Magnetifierungsfpiralen 549. Magnetismus, Lebre bom 479;

fpegififcher DR. 487; -

Magnetiiches Magazin A 480. Ragnetiiches Roment 486. Ragnetiicher Theodolit 491, A 492 Magnetifierung, Intenfitat

Einfluß ber Tempeninus den M. 488; — remanne M. 488; — Erdungs tismus f. d. Magnetnabel 482, A 483; – Ablentung burch der geb banifchen Etrom 540, A 842. Lagneto-Indultion s74. Magnetometer 495, A 64, 497. 497. Magnus, Heinric Sub., Heiter, 461, 476; — Panit A 489. Nairan, Phillier 560. Nalpighi, Marcelo, Milik 412. Malus, Shyfifer 278, 288. Mammipumpe A 180. Manginipicael 844. Manuloch (Dampfeffel) 711. Ranometer 143, 718, A14;
— gewöhnliches Hillse heitsmanometer A 144;
— R. wit Wolfe 144, A 16;
— Bourdoniches Kenden and Mandameter 145, A 16; — Selbftregiftrierendes 2. 146, A 147 f.; — Schiffen Metallmanometer 146, A Manometerflammen 365 f. A 268. Mansfeldiches Anyferfakte Mansfeldiche Ampferichten bergwert: Bumpweit 18. Marcont, Telegraphieres eine Drähte 602. Mariont (Gasmaichine) 765. Mariotteliches Gefeb 142:— mit dem Gap-Anfacichen 6. dereinigt 488. vereinigt 488. Marum, van, Kissifter 510. Malchinen, die einsach Gode, Flaschenung, Wellrud, hei-vel, Winde, Nüberüber tragung, schiefe Eiser, Schraube) 86. Woch u. Weesen von Schraube) 86. Maß — Simeleitung. Die brei Grundbegriffed. Maßbestimmung. Einbeiten der Lägt, 200 Maßbestimmung. Grundlich der Liebt 196. — Gradmessungen 208; — Metermassystem 198, 200; — daß neue deutsche Plandbertindummeter. A 201: — — das nene denruge pomo-gridium meter A 201; — Teil eines Bezimetensche fels mit feinen Untergrößen A 208; — das neue denfice Blatin - Fridium flogramm A 210: — Oknowngegende A 210; — Längenmein rate 211; — nachtragen rate 211; machtragender u. bortragender Konis A. 211; A. Preidsnorius 211, A. 212; — Echrandenierra 212; — Kontalimitromein nach Edde 212, A. 213; — Libellemhöäromeier 212, A. 218; — Langenieilmeichim 218, A. 214; — Juefichel Ko-lietomeier 214, A. 215; — Bambergiches Kniebenmein 216, A. 215; — Repioldicher vomparator 217, A. 216;. 216; — Radvardes um Br-Romparator 217, A 216 f., 218 f.; — Apparate 300 f. 218 f.; — Apparate 300 f. Erigin (Erigin physical 220); — Bringd der Wage A 221; — ein fich Charles (Charles and Charles (Charles and Charles and Rafeinheiten und Mesme-thoben, elektromagnetische 585; — Kormalwiberstand A 586; — Etöpicichenkat bon Siemens & Salste A 587; — Bolometer A 589; — Universalmesbrude von

Siemens & Halste A 589; — Wheatfrone-Kirchhoffice Brüdentombination A 589; - Meffung des Widerftand bon Eleftrolpten A 590: -Biberftandsgefäß A 590; — Latimer Clarlides Rormal: element A 591; - Roms benfationsmethobe A 591; Blimmertonbenfator A 592.
Raffe in der Mechanik, Begriff der 29.
Rafklykem, das abfolute 210.
Rafutheigung 690, 711.
Raterie, die, und ihre Eigenschaften 17. Maubertuis, Raturforicer 198, 204.
Razins Flugmaschine 188, A 187.
Raywell, James Clert, Physics 598. niet 898. May, Hhysiter 274. Mayer, Jul. Robert von, Khy-siter: 38, 464, 456; — Bilbnis A 88; — Cap von der Erhaltung der Energie 88. Rechant ber jeften, fülfigen u. inftiörmigen Körper 7. Rechanices Aquivalent der Barme 456. Rebhurft, Lechnifer 159. Recresleuchten 425. Megaohm, Megohm 588. Mehrfachexpanfionsmafdinen 782 Meibinger-Element 582, A 588. Meifte (Binbmuble) 627. Meile, römtiche 197. Relloni, Bhufiter 476, 548. Membran, Cortifche 266. Menistus 448. Menichenblut (vergrößert) A Mercadier, E., Abpfifer 275. Mergelichiefer b. Dran A 415. Merrimac Riber. Bafferfraft 671.

Rerienne (Teleftob) 395.

Mers, Opitier 888; — Rometeniuder 390, A 889.

Refien i. Raß u. Weffen.

Retallitherung (Kumpe) 118.

Metallunanometer, Bourbonistes

jake 145, A 146; — bon

Schäffer 146, A 147. Metagentrum 58, A 58.
Metaorograph 470.
Meteorologie 467; — Unemometer auf dem Hohen Eanits
A 467; — Wetterfarte 468, Meteorologifche Beichen A 469. Metertliogramm 29.
Metertmaßipftem 14, 198, 205;
— Teil eines Dezimeter-würfels mit feinen Unter-größen A 208; — das neue beutiche Platin Inter-Rilogramm A 210; — bas neue beutiche Blatin- 3rt-diummeter mit & förmigem Querichnitt A 207. Meterionne 80. Metius, Abrian, Optifer 884, 385. Meyer, Biltor, Phyfiler 468. Meyeriche Steuerung (Dampi-maidinen) 727. Meyerstein, Optifer 803, 838. Mitrofarad, elektromagnet. Raßeinheit 592. Mitrogeologie 420. Mitrohm, elettromagnetische Maßeinheit 588.

Mifrometeridrauben 95, 212. Mitroftop 404; — einfaces
M. A 404; — Bräpariermitroftop A 405; — Sonnenmitroftop A 406; — zu-3110 nutrojtop A 406; — 311jammengesettes M. 406, A
406 s.; — Chevaliers M.
408, A 407; — Racets
stereostopisches binofulares
M. A 408: — Benbanes ftereofopisches binotulares R. A 408; — Benhams Binotularmitrostop 408, A 409; — Zeihiches M. mit bewegtigkem Objettitsch 408, A 410. — Hartings M. sin vier Beobachter 408, A 409; — austlappbarer Abbelcher Kondensor mit Irisdiende 409, A 410; — Objett-409, A 410; - Objett-A 411; — austlappbarer Rontenfor verbunden mit somethor berbunden mit bem M. 409, A 411;— Sömeringscher Spiegel A 414;— mitroscop. Bilder A 415, 417, 419, 421, 428 bis 425. Milchwage 60. Miller, Physiter 888. Milliampère 586. Millimeter 205 Mine, griech. Wertmaß 197. Rinneapolis, Wassertraftans lage 671. Ritigerlich, Arpstallograph 485. Wittagsfreis, Repfolbider 891, A 890. 891, A 890.
Mittagstofte auf der Partfer Stermarte A 891.
Mittagsfichus (Seew.) 15.
Modous, röm. Maß 197.
Moigno, Ehpfiler 879.
Moiffion, Ehpfiler 879.
Moiffion, Ehpfiler 24, 565.
Wolschniargewicht u. Schmelzpuntlserniedrigung 468;
M. und Dampfbichte 468.
Moleculartheorie 18.
Moment, magnetische 486. Moment, magnetifches 486. Momentphotographten f. die Wundertrommel A 367 f., Mond im letten Biertel A 896;
— Rraterlanbichaft bes Mondes bei untergehender Rondes bei untergehender Sonne A 897. Ronge, Phyliter 198. Ronochord A 242. Rontgolfter, Gebrüder 110, 162,164;— Hildnis A 164; — Hallschirm 170. Rontgolfteren, Luftballonart Morland, Samuel (Sprach-rohr) 237. Morje, Samuel 558; — Borträt 552; - Schreibapparat A Mörfer, elektrifcher 516, A 517. Rojer (Stereoftop) 879. Rojer, heinrich (Wasserwert) Motor bon Diefel 769. Motorboote 762. Mouton, Gabriel, Aftronom 198. Mildengläfer 405. Müller Regionontanus, Jo-hannes, Mathematiker 10; — Porträt A 10. Multiplikator 541; s. a. Galvanometer. Murdoch, Khyfiter 681, 774. Murray (Galvanoplastit) 562. Mujchenbroed, Khyfiter 408, 518. Mufit, Theorie ber, f. unter Shall. (Bunbertrommel)

Myriameter 205.

Derftebt, Phyfiler 540; — Porträt A 541.
Öffnungsfunden (Galv.) 582.
Ohm, G. S., Phyfiler 244; —
Ohmicks Geich 584, A 586.
Ohm, eleftromagnet. Maßeinhelt 586. Rachbild (Auge) 866, 878. Rachers stereostopisches bino-fulares M. A 408. Rabar, Luftichiffer 169. Ragel, L. C. (Turbinen) 648. Ragel & Raemp (Turbinen) 648. Ohr, das menschliche 265, A 266 f. Raphthadampfmaschinen 741. Raphthafeuerung 711. Rativistische Theorie des Se-266 f.
Ottave, musital. Intervall 245.
Ottave, musital. Intervall 245.
Ottar 386; — Campanis (pes D. A. 388.
Olszewski, Khysiter 472.
Ombrometer 467.
Optische Täuschungen 378.
Orgelyfeise 259.
Orgelyfeise 259.
Orgelyfeise 259.
Orionnebel A. 399.
Oscillator nach Derz A. 595.
Oscillator nach Derz A. 595. bens 862. Natterer, Physiter 472. Rebelbüder 857; — Doppels Rebelbiber 857; — Doppel-floytion A 858.
Rebessed, Speltra ber 836;
— Rebessed, Speltra ber 836;
— im Sternbild ber Andro-meda A 401; — Mingnebel in ber Cyper A 400, 401;
— Dumbbells Rebelssed im Oscillierender Cylinder (Dampfm.) 682. Ofterluget, Gefäßbundel von — Hundells Medelner im Huchs A 401; — Orion-nebel A 899. Rebentöne (Wufil) 249. Regative Elektristät 504. Reumann, F., Phyfiler 481, A 415. Othier, Naturforicer 198. Otto Gasmotor 748; — Be-trofeummotor 762. Otto u. Langenice Gastraft-462.

Rewcomen 676; — Dampfmaidine A 676.

Rewton, Jiaaf, Köpfiler 82,
49, Bildnis A 49; — Schwertraft 49; — Beidlenntgung der Schwertraft 68; — über die Geftalt der Erde
68; — Erdmessung 208; —
Emanationstiscorie 278; —
Spiegeliefrant 301; — 452. majdine 747. Daonometer 467. Pacinotti-Grammeide Ringmajdine 580, A 580 f. Batetbeförberung, pneumatische 158. Palme, Längenmaß 196 f. Balmipes, röm. Längenmaß Emanationergeore 801; — Bers Harbenlehre 315; — Bersiuch mit bem Sonnen-ipeftrum A 315; — Spiegelstelesson 396, A 395; — Thermometer 428; — über Banorama 864; — perfpet-tivifche Landichaft für bas tivische Landschaft für das R. A 364.
Radierdrachen in der Khyfif 40; — Eddys Luftunterssuchung A 41; — Hargavoedrachen 41, A 42.
Radietrister und seine Anderschafter und seine A 20.
Radin. Dionysius 158, 674, 675, 744, 774; — P. scher Lopf 674; — erster Dampfechinder A 675.
Rarassinterze f. Lichtmessung 289. Thermometer 428; — uver bie Wärme 458. Niagara, Wassertraft bes 670. Bichosson, Khysiker 554. Picol, Khysiker 286; — N.sches Krisma 284 f., 414. Nicolaus be Cuja, Philosoph Niepce, Physiter 817. Niveaustäche (Elektr.) 508. Nivellierinstrument 101, A102. 289. Barallele Krafte 48. Rigga , Sternwarte in 898. Barallelogramm, Battices 680, A 728; — ber Krüfte 89, A 89. Baramagnetische Körper 487, Robert , Optiter 327. Robili, Phyfiter 648; vanometer A 548; Thermofaule A 567. Roeiche Thermofaule 668, A 550. Baris: Aquatoreal - Coubé Rollet, Bhyfiler 510, 518, 524. Baris: Aquatoreal - Coudé ber B er Sternwarte T 894. Barson (Dampsturbinen) 789. Ronius 211; — nachtragender u. vortragender R. A 211; — Rreisnonius 211, A 212. Bartialturbinen 644. Bascal, Physiter 188, 444. Bascals Rhysiter 188, 444. Rorblicht 497, A 499, 500;
— Rorblichtlinie im Speltrum 500; - Rordlicht-fpeltrum 886, A 887. Baffus, rom. Langenmaß 197. Portrum 886, A 887. Rordtmeber (Filter) 20. Rormalelement, Clartices A Baternosterwert 118, A 114. Beltiersches Phanomen 565; — Apparat A 566. 591. Normaltemperaturen (Ther-Beltonmotor 651, A 660; - bireft mit Dynamomajdine mometer) 428. Rörrenberg, Physiter 288; — Bolarisationsapparat 288, gefuppelt 651, A 650.
Beltonrab 648, A 649; —
mit drei Einströmungen A
650. A 288 f. Rorwegifches Eretrab 624, A Benbel u. feine Unwendung ienbel u. seine Anwendung 61; — Kröftegeriegung 62; — Foucaults Bendelbersuch A63; — einsache versich A63; — dinsacheriuch A63; — dunghens Kendeluhr A64; — Galiels Kendeluhr A64; — Kompensationspendel 66, 628. Norwood, Geometer 208. Nullpunit, absoluter, berTem-peratur 448; — Rull-punitsbestimmung 428, A Rugeffett ber Dafdinen 628. Dberfiddenkondensatoren 716. Obertone (Musik) 248, 249. Objektiv, das 886. Objekt - Schraubenmikrometer Rompenfactionspendel 66, A 67, 484; — Uhrpendel A 66;— Reversionspendel A 67; — Gekundenpendel 67; Objett - Schraubenmifrometer 67; — Sefundenpendel 67 — elektriches 508, A 504
Obolos, griech. Minze 197. Pendeluhren 280.

Bénombreapparat (Saccari-metrie) 286, A 286. Bepver, Philiter 298 f. Better, Philiter 444. Bermeabilität 487. Perpetuum mobile 87 Beripettive 863; - Brens Apparat jur peripettivifchen Mufnahme von Landidaften A 868; — peripettivifde Landidaft für bas Bano-Landiciaft für das Banorama A 856.

Bertica, 1856.

Bertica, 1856.

Bertica, 1856.

Bertica, 1856.

Bertica, 1856.

Bertica, 1856.

Bes, 1856.

Beiti, Edynfter 486.

Bulong-Bicks Geles 461.

Betroleumselsung 689:

Beteinem Dampffeffel A711.

Betroleummotoren 788;

Dittos Betroleum Botts. Ditos Betroleum . Bocts. motor A 762. motor A 762.
Petifen 258, A 259, 260;
Daritellung des Schwingungsvorganges der Luft in einer Ffeite A 263.
Petebätte, Maheinheit 31;
— effeitive, indizierte 718.
Phund, röm, Gewicht 197.
Phantostop don Robertson
355;
— Borführung von Geisterreckeinungen A 357.
Rennatsos abs. Bhenatiftoifon 870. Bhonograph 271; — einfacher Edisonscher Bh. A 272; — neuester Edisonscher Bh. A 278. hotographie 817. Hotometrie 287. Bhotophon 274, A 274. Bhotophon 284. votvipgare 884. hhilt u. Berwertung ber phhiltallichen Kröfte 198; — Wah u. Wessen 198; — vom Scall 288; vom Lichte 276; — von der Wärme 426; — von Magne-tismus 479; — von der Eieftrigität 502; — Gal-vanismus 626; — Wirvanienus 526; - Bir-fungen bes galvanifchen Stromes 540. Picard, Geometer 208. Bictet, Raoul, Physiter 25, 26, 472; — P. sche Flüssig-feit 478. Bistole, elektrische 516. Bigits magnetelektrische Ma-schine A 576. Sirits magnetetetrique au-faine A 576.

Flante, Physiter 560.

Flateau, Physiter 76, 370;

— Aber Irabiation 874.

Flaton, griech. Philosoph 8;

— Aber das Licht 276;

Aber die Warme 468.

Flinius der Ingere, röm. Schriftfteller 9. Bluder, Bhpfiter 819, 822, 606. Blungerpumpe 118, A 119. Bneumatifche Briefs u. Bafets beförderung 158; — Statton ber pneumat. Debeschenbe-förderung in Paris A 160. Bneumatische Eisenbahnen159. Pneumatifches Feuerzeug A 455. Bneumatische Geschütze 155;
— Amerit. Drudluftbynamittanone A 155. Bneumatifche Strafenbahnen

Bobliche Bippe (Gprotrop) A

Boisson, Köpster 524.
Bolarisation des Lichtes 282;
— Rörrenbergs Bolarisationsohparat 283, A 288, 284; — galbantiche 582,558.
Bolierichiefer von Vitin (Microphotographie) A 415. Bolo, Marco (Magnetnabel) 480.
Bolygon der Aräfte 89, A 40.
Bolygon der Aräfte 89, A 40.
Foncelet, Ingenieur 685, 641;
— Koncelet:Rad A 688.
Bopp, Ingenieur 777.
Borofität der Waterie 19. Borta, Baptifta, Phyfiler 858, Borgellanfilter 20. Bofitive Giettrigttat 504. Botential (Glettr.) 508. Botentielle Energie 454.
Botenzielle Energie 454.
Botenzflaschenzug 88, A 90.
Botsbam, Sternwarte in 898.
Botter, Humpfrey (Dampf-masch.) 677.
Bräpariermitroftop A 405. Bragifionefteuerung (Dampf-Bragitionsneum.
maid. 727.
Brefie, hybrauliiche A 102 f.
Brefichraube (Ropierprefie) 95.
Brevoft, Waler 364. Brisma und Spettralanalpie 808; - Dicolides B. 284, 285: - Lichtbrechung im Waffer A 308; - Beftime mung bes Brechungsber-Basser A 808; — Bestimmung des Brechungsverhältmisse A 308; — Brisma
mit Hassung A 810; —
Hate Worgana 810, A 809;
— Vilenkung des Bildes
durch das B. A 811; —
Brechung des Lichtes durch
das B. A 811; — Totale
Resterion A 812; — Beispiel der totalen Resterion
A 813; — Campera jurida
A 813; — Campera jurida spel der totalen vieuezion A 312; — Camera lucida 312, A 313; — Abbes Re-fraftometer A 313; — Rewtons Berluch mit dem Sonnenhettrum A 315; — Beihleriche Röhre A 319; Employeete Gerierige noure A 818;
— Spetraltafel. Stala bon Bunjen u. Kirchhoff T 822; — Kirchhoff Bunjensiches Spetrolop A 828 f.;
— Kirchhoff Spetrals apparat von Steinheil A 824; — Bang ber Licht-ftrahlen durch neun Briemen stagers ource neun stremen 224, A 326; — Spettral-apparat von Schmid u. Harrick 325, A 326, 827; — Laidenspettrosfop von H. Bagel A 323, 829; — Jansens geradsfatiges — Janssens gerabsichtiges Brismenisstem A 288;

Einordnung aur Untersiuchung von Juntersiuchung von Fundenipettren 829, A 330;

Entladungs für Hunterspettra A 299;

Spettrogtaph des aftrophysikalischen Observatorums au Kotsbam 282, A 331;

Mordblichtigetrum 336, A 337;

Sonnens 831; — Nordlichtspettrum 836, A 837; — Sonnen-wärmelpettrum A 477; — Brismenstereoftop b. Wheat-Brismenperenging, from 878, A 879.
Brojettionsfiroboftop A 878. Bronbider Baun (Brems-bynamometer) A 47. Bropeller [. Schiffsichraube. Bropeller (Luftichiffahrt) 178. 160. Bneumatifcher Bafferftands. seiger 145, A 146. oggendorff, Phyfiter 591; f. Proteus vulgaris A 425. Brotuberangen 886. Bipdrometer, Augufices 466, A 465 Btolemgios, Medanifer 9.

Bulfowaer Refrattor T 594.

Bulshammer A 482.

Bulsmeter 124; — Spftem
Renhaus A 124; — Engem
Renhaus A 124; — Engem
Renhaus A 124; — Engem
Bulbermachinen 744.

Bumpen 114; — Sauge oder
Heber 114; A 115; — Sauge
und Druck A 115; — mit
Lugelventilen 116, A 117;
— Baus A 117; — doppelis
wirfende Sauge und Druck
117, A 118; — Kolben mit
Ledertiberung 118, A 119;
— Elmagets 118, A 119;
— Elmagets 118, A 119;
— Retferunnens 119, A
120; — Aretfels 121; — Lentrifugals mit Gleftrom
motoberieds 120, A 121;
— Applels oder Bahnrads
121, A 122; — Retins
Balgen 121, A 122; —
Filingels 122, A 122; —
Filingels 122, A 122; —
Filingels 123, A 123; —
Filingels 124, A 128; —
Filingels 124 Rulfomaer Refroftor T 894. Balgen 121, A 1221.;
Pfilgels 122, A 122;
Bullometer 124; — Eystem
Reuhaus A 124; — Ansendender Bertang bes Bullometers
A 125; — Strahls 125, A
125; — Abritugs University
Galinjettor 127, A 186; —
Injector jum Husen eines
Locomocivienders A 127; —
Reuferbende für Rauerne Bafferftrabl. für Baugru-Basserkrable sir Baugru-beinentwösserung A 128; — berrahlens sur Kelterenimds-serung A 128; — Grrahls sum Entschlammen eines Brunnens A 129; — Bergs-wertsentsumpfung burch Basserstrumpfung burch Banjerjungicievator a 120,
— Getjers ober Mammuts
A.180; — Bumpwerfe 180;
— Trodenlegung des Har-lemer Meeres und des Aus iberfees 181, A 182 f. Buntte, die toten 680. Bytnometer 59, A 436. Bytometer 485; — C 484, A 488. Dugbranieleftrometer, Thomfonfches A 581, 582. Quarte, mufital. Intervall 245.
Quedfilber, Apparat zur Bestimmung der Ausdehung des 486, A 487; — Kapilsfarbepreision des 448, A 445. Quedfilberiuftpumpen 151, A 161 Quediiberuhren 280 Lucativerunterbrecker, rotie-render, von Kohl, A 685. Quintes Interferenzapparat 256, A 267. Quinte, musikal. Intervall Raberübertragung 90, A 91. Rabialturbinen 642, 644. Radialsurbinen 642, 644. Radiophon 275.
Radiophon 275. — Dampfs 78,

A 71.

Raoultices Gefet 458. Raum, Raummefjung 18; — Glode im luftleeren A 283.

Rableigh, Lord, Bhyfiler 887. Reaftionsrad von Segner 640,

A 641. Reafitonsturbinen 109, 644;

f. auch Turbinen. Reaumur, Physiter 428. Receiver-Compounddampfma

Receiver-Berbundmafdine,

fdine 688.

liegenbe A 724.

Redtenbacher, 3m 642 f. Webu friankfafter (buffole) 542. Reflettoren (Spin Reflexion des 21a Reflexion des Soal Reflexionsgonism 308. Refrattion, atı 810. Mefrattometer va A 818. Refraitor was frei A 890; — Aquet ber Parifer St 894; — ber Lid T 894; — Palin - Straft KTOET — Straponyci Urania-Steins Lin T 894; — Bi — Perhel-Tele Regenmeler 467. Regiomontanus (ler), Mathemati trat A 10. Regifti ierballous 177. Regnault, **Bio**fik 452, 461; — 50 Regulator (Dampf 728; — Bentril regulator bon S 74, A 78. Reibung 44; — u fende A 45; bynamometer A bhnamometer A Reibungseleinisei 509, A 510. Reich, Buhster 33 Reichel, Nechanik Reichenbach, von Ienmasch, 662. Reinhold, Mather Reinhold, Mather Reis, Bhilipp, C Telephons 267, 268; — R. 268, A 269. 92.fcbef Remanenter 488. Renard 180: Repfoldicher Rompa Repfoldsfer zwage A 216 f., 219 f.; – freiß 291, A 290 Resonanz 252; – fonte A 252; — dimmagabely A Stimmgabeln A Reionanaboben 242 Rejonanzbeben 242. Rejonator, Herzich — nach Heimbol Reifel, Mechaniter Kenticany, über di majchinen 672. Reversionspendel A Rhein, Bassertant Rheinielden, Basse lage in 667; — A 668. Kheita (Teleston) si A 668. Rheita (Telestop) 31 Rheostat, Stöpfeithe Siemens u. halt Riccioli, Geometer : Richard, Physicter 22 Richer, Arronom 68, Ramond, Bipfiter 446. Ramfay, Billiam, Chemiter Richmann, Bhofiter Riberiche A 768. Riementransmiffione 92. Right, Bhyfiler 603. Ringmagnet 460. Ringmaschine, Bacin Grammesche 580. Ringventil 116. Ritchieiches Photome A 290; — elettri tilde Maidine 853.

Rive, be la, Phyfiter 501. Robert (Meron.) 165, 167; — erfter Aufftieg A 167. Robertion, Quiticoffer und Robert (Keron.) 165, 167; —
erfier Aussteid A 167.
Robertion, Lustischster und
Abhrifer 188, 170, 175, 855.
Röber, Eukachisch 286; —
Geisleriche A 319; — Geleh
der fommunizierenden 101; — Toricellisch 460, A 461.;
Röhrentessel 687; — stedender
Hebbicher 707, A 708.
Rodyrok 168; — Etation der
pneumat. Debeschendelstder
rung in Baris A 160.
Role 87; — feste, 105e A 87;
— Mollengug A 87.
Romagnos, Khister 540.
Romas, de, Chister 520, 524.
Römer, Wahe der 197.
Römer, Wahe der 197.
Römer, Dlaf, Kkronom 279,
280; — Messing der Lichtgelchundigkeit A 279.
Römer, Wisser 462, 684.
Nönigen, Wisser 463, 684.
Nönigen, Wisser A68; —
Rönigenstäden 608; —
Deprezicher Unterbrecher
612. A 4818: — Wönterender Sonigenstragten 608; — Depressicher Unterbrecher 612, A 618; — Röntzen-röbre A 618; — Schalten einer Köntgenröhre A 614; rome A ols; — Schalter einer Königentöpre A 614; — Abnigenlampe 618, A 614; — Industro mit Appa-raten zur Durcheuchrung 614, A 618; — Koptosto-phien: Hand A 609; Kin-berhielzeng A 610; Hohn A 611; normale Hand mit Hing und vertrüppelte Hand A 612; Brustägen eines Mannes mit darin spender kugel 614, A 616; Berbrei-errung der Korta 615, A 617; Fremdürper im Tarm 618, A 617; Elbogengelent 615, A 618; Antegelent 616, A 618. A 618. Rootleffel 700. Roffe 896; - R.fdes 3n. frument bei Echlog Parfons. frument bel Echlob Parions-town A 895.
Stotations magnetis mus 575;
— Apparat jum Rachwels
bes R. A 875;
— Balten-hofens Apparat 575; A 676.
Romland, Abgifter 827, 338.
Stojeter, Klaiare de, Luftfchiffer
166, 168; — erster Auffted A 166. Rubibium, Metall 388. Rudftoß, hydraulifcher 108; — Realtion ausstießenden Richos, pydrautinger 100;
— Reaction ausfließenden
Basser A 108; — Segners
Busser , There was bei eigenen
Rudderg, Khyster 428, 447.
Ruhmtorss, Khyster 428, 447.
Ruhmtorss, Assy;
— Elettromagnet 551, A560.
Rumford (Benjamin Thompsion), Physiker 38, 453,
Bortrat A 458; — Schatten
photometer 291; — über
Eisdidung 487; — Bödrines
theorie 453.
Runge, Chemifer 388.
Runge, Chemifer 388.
Runge, Chemifer 388.
Runge, Chemifer 388.
Runge, Chemifer 325, 327,
388, 482.
Rysierberghe, Dpitter 325, 327,
388, 492.

A 247.

Caiteninftrumente f. unter Saiteninfrumente f. unter Schall.
Schie, Agypt. Schöpfrad A113.
Saie, Khynifer 274.
Salvioni, Phynifer 614.
Salvioni, Phynifer 614.
Salvioni, Phynifer 614.
Salvioni, Phynifer 614.
Samenpfiargen, Befruchtung der A 421.
Sanctorius, Argt 426.
Sandhifter 20.
Sandhifter 20. Canbubren 280. Sante Blaffen, Kournehron-fche Turbine zu 642. Sättigungsbrud(Dämpfe) 461. Sättigungsgrenze (Magnetis-mus) 482, 488. Saverfioff, Berftüffigung von 472. Saugeluftpumpen 148. Saugheber, zweischenkeliger A 107; - mit besonderer Saugrobre A 107. Saug- u. Drudpumpe A 115; — doppelt wirlende 117, A 118 Sauge ober hebehumpe 114, A 115. Saugbentif 116. Caule, Boltafche A 580; — Bambonifche 581. Saulenelettroftop v. Fechner 581 , A 580. Sauffure, Phyfiter 528; Saarbygrometer A 466. Haarthygrometer A 466.
Sauvage, Mechaniter 96.
Savarts Jahnrahltrene A288;
— Glode 282, A 288;
— Biot-Savartices Gelez 542.
Savery, Thomas (Dampf-pumbe) 124, 675.
Sartou (Galv.) 577.
Schachtelbalm,gegühnteSpaltsfinungen der Oberhaut A Schachtpumpe 119, A 120. Schäffer, Ingenieur 146; — Metallmanometer 146, A Schaffpaufen, Abhfilter 261 Schaffhaufen, Bafferwer anlage in 666. Schall, Lehre bom 288; Bafferwerts. idall, Lehre vom 285; — Reflerion des Sch. 285; — Eprackrohr u. Hörrohr 286; — musikalliche Intervalle und Tonleitern 248; und Loniettern 248; — Helmhold' Theorie der Klangfarbe 247; — Re-ionang 262; — Rombina-tionsköve 265; — Inter-fereng 286; — Rombinafereng 255; — Rombinas tiones, Differengs, Summas tionstone 255; — fcmings endeLuftiaulen, Pfeifen 258; enoccurranten, stellen 208; demisse harmonia 260;—
Rundriche Staubsiguren
264;— dos menicaliche
Ohr 266;— Lelephonie
267;— Phonograph 271.
Schallgeschwindigkeit im Sanugelawinvigneir im Basier, Messing ber A 285.
Schalwellen, Hortpstanzung ber, in der Luft A 284.
Schessel, Fruchtmaß 197.
Schesbeneletrissermaschine 509 , A 510. Scheibler (Rufit) 245, 257. Scheibungstheorie (Magnetis-Scheinungsipeorte (wagnerismus) 481.
Scheiner, Natursoricher 405.
Scheinwerfer 844; — keiner Sch. A 846; — Transporte wagen 847; — Sch. von Schudert & Co. auf der Waterakballuse in African Sacharimetrie 285; — Dre-hung der Polatifationsebene im Sacharimeter A 286; — Dalbicattenapparat A 286. Saint Claire-Deville, Che-mifer 202. Beltausftellung in Chicago A 848. Schiebersteuerung (Dampf-masch.) 680, 725; — Schie-berstellungen beim Auf- u. Abgang des Kolbens A 725; Saite, ichwingende A 248; — Entstebg. ber Schwingungs-tnoten bei gespannten Saiten

Stellungen bes Schiebers Seebed, Phyfiler 566, 575; - Eirene 289, A 288. Segners Bafferrad A 108; wabrend einer halben Umbreibung A 726.
Schiefe Ebene 92; — Wirstungsweise ber Kraft auf ber ich. E. A 98: — Stapels lauf eines Schiffes auf ber Realtionsrad 640, A 641. Seben, Lehre vom, f. Auge. Sehweite des Auges 861. Setundare Elemente (Alfuiauf eines 1980.
id. E. A 98.
Schiffstompaß 483, A 483.
Dreifach mulatoren) 569. Sefundenfilogrammmeter 81. Sefundenpendel 67. Sefunden-Bolt-Ampère, elels Schiffsmajdinen: Dreifache expanfions-Schraubenichiffs-Setinoen-Soltenmpere, electrifice Maßeinheit 592.
Selbstinduktion (Galv.) 582.
Selbstunterbrecher, Wagner-Reeficher 562, A 661.
Selen, Element 274.
Sellique, Ernst, Physiker 418. majchine A 782. Schiffemühlenrab A 689. Schiffeichraube 95; - erfte Form A 97; - bopbel-Horm A 97; — bopbelgängige Sch. A 97; — Anordnung der Sch. A 97. Eding, Ingenieur 146. Schleuber 74. Schleubertrommeln 75. Schleubertrommeln 75. Schleubertrommeln 75. Schleubertrommeln 75. Schleubertrommeln 75. Schleubertrommeln 75. Seneca 404.
Sentmage 59, A 59.
Separatoren in der Milchwirtichaft 75. Septime, mufital. Intervall Eergim, bebr. Laugenmaß 196. Bois-Reymond A 588. chmelspuntt 457. Sereth, hebr. Längenmaß 196. Berravalle (Luftpumpe) 162. Sexte, muftal. Intervall 245. Echmelypunttserniebrigung 458.
Somibt, G.G., Phipfiter 444.
Somibtscher Heisbampftesselle A 784; — Heisbampftesselle A 786. Short, James, Chilfer 896. Sicherheitsbentil 677, 718. Siedepuntt 462. Siedepunttsbestimmung 428, Somibt u. Haensch (Optif) 825 f., 888. Schnellseber von D. Anschitz A 427. Sieberflammrobrteffel 695. Siederteffel A 695.
Siederteffel A 695.
Siemens, Werner, Porfiler 274, 585, 544, 577, Bortrat u. Ramensjug A 579; — Geiler- ob. Rammutpumpe À 872. A 572. Schnellwage 82, A 81. Scholaftit, Raturforichung in der 10. Schöpfrad 118: — ägyptisches (Gatije) A 118. 180; — Biatinlichteinheit 288, A 288; — Bloden-magnet 544, A 545; — Torsionsgalvanometer 545, Schornfteinventilator v. Rorting A 184.
Schraube 94; — Enistehung e. Schraubenlinie A 94; — A 547; — dynamoelette. Bringip 578; — Cylindere. Schraubentinie A 94; — icharigängige, stachgangige Schr. A 94; — Echr. ohne Ende A 95; — Anordnung der Schistigen der Schistigen. A 97; — doppelgängige, viergängige Schistigen. A 97.

draubentere A 212. Hrtingip 578; — egitindetsindultor A 578.
Siemens & Holste: Mohrboft 189; — Stöpfeltheoftat A 587; — Universalmeßbrüde A 589. Silbermann, Bhpfiler 804, 462. Silbervoltameter A 567.
Sinfteden, Physiter 560.
Sirenen (Tonichre) 288; —
Savaris Zahrradirene A 288; — Seebecks Sirene 289, A 288; — Doppelirene chraubenleere A 212 Schraubenfdiffemafdine, Dreifacherpanfions. A 782. Schreibapparat, Morfeicher A 558. 558. Schröber, Optifer 324, 888. Schröter (Dampfmasch.) 786. Schrotleiter 98. Schudert, Technifer 844. Schutze, Maz, Phylifer 266. Schwammtrug-Turbinen 648, 289, A 288; — Doppeitterte nach helmboly mit gabi-weit A 289 Sirturus, Opitier 886. Sivel, Lufichiffer 168, 174. Sigfied Magimum u. Mint-mumthermometer A 482. 644, 648. Edwary 188; Stalenaraometer 59, A 59. Stioptiton f. Laterna magica. lenfbares Stoptiton i, Laterna magica. Strubel (aerupulum), röm. Gewicht 197.
Siatter, Optiter 393.
Smee, Khyliter 393.
Smith, Rechaniter 96.
Smellus, Khyliter 208, 309.
Solenoid 480, 547, A 548.
Sömeringider Spiegel A 414. Aluminiumluftidiff A 183. Schwebungen (Interferenz d. Schuefelregen 425. Schweigger, Physiter 540. Schwere (Schwertraft) 48. Sowertraftmajdine 87. Somerpuntt 58, A 58. Schwimmen 57; — frei schwimmenber Körper A 57; Sonnenmifroftop 854, A 406. Connenfpeterum f. Brisma. - Metagentrum A 58. Schwimmer an Dampfteffein Sonnentag 210. Sonnenuhren 14, 280. Sonnenwärmefpettrum A477. 718. Sonnenwärmelpektrum A477, Sorby, Physicter 414.
Sorge (Musit) 255.
Spantiches Robr: Gesäßsbindel, vergrößert A 415.
Spannungserthe (Galv.) 528.
Speisepumpen (Dampstessell) 712; — Gisfards Injektor Somimmtompaß 488. Schwingungsknoten bei ge-ipannten Saiten A 247. Schwingungskurven (Mufit) A 244. Schwingungspunkt bes Ben-bels 67. Echwingungeweite bes Ben-bels 62. A 712. Speltralanalyje f. Brisma. Speltralapparate f. Speltro-Schwungrad an ber Dampf-maschine 679. Sebert, Physiter 280. Seccht, Aftronom 388, 470. ftope. Speltraltafel bon Bunjen u. Rirchhoff T 322.

Spettrograph bes aftrophysis falischen Observatoriums zu Botsbam 832, A 881.

soisoam 832, A 851.
Spettroftope: von Atchhoff.
Bunsen A 828, 834; —
gerabsichtige (A vision
directe) 337; — Janssen
gerabsichtiges Prismendirecte) 327; — Jansiens gerabsidis Krismeniykem A 828; — Talcheniyettrostop von H. W. Gogel A 828, 829; — Gernipettrostop A 380.
Spektrum f. Krisma.
Spencer, Kyhsier 561.
Spermacetiterze 289.
Spezistiches Merzoich 847.
Spezistiches Merzoich 847. Sphartice Aberration 847. Speatings morration 84'.

Spiegel: u. Spiegelapparate
296; — Reflezion d. Lichtes
A 297; — Spiegelbith bei
Planipiegelin A 298; —
Apparat zur Erzeugung von
Geistererscheinungen auf der
Hisne A 290: — Seleiher

Beifterericheinungen auf der Bühne A 299; — Raleidoflop A 300; — Bilb im
Raleidoffop A 300; —
Gpiegelfeziant A 301; —
Grinzib des Serianten A
302; — Refkezionstagoniometer A 508; — Hefkezionstagoniometer Beibliebene A 508; ben hobispiegel A 805; - Reflexion in bivergierenber Michtung A 805 ;- Spiegel: ablejungsmethobe b. Bauß-Boggendorff A805 ; - reelles Spiegelbild beimhohlipiegel - reelles 806; - Birtuelles Bilb A 308; — Birtuelles Bild beim Kontasspiegel A 306; — berzerrte Bilder im fonischen Spiegel A 307; — birtuelles Bild beim Konvegspiegel A 307.

Spiegelgalbanometer, aperio-bifdes, bon Siemens 544; - Depres d'Arfonvalides 546, A 548; - von Biedes mann A 544.

Spiegelftereoflopp. Bheatftone 878, A 878. Spiegelteleftope i. Reflettoren.

Stampfer(Bunbericheibe)869. Statif, Begriff ber 7. Statifches Moment (Bhyfit)

Staubfiguren, Runbtiche 264,

Staudiguren, Runvigue 2007, A 266.
Siecheber 106, A 107.
Steinheil, Karl Aug., Köpfifer 804,324,338, Korträt A325;
— Speltralapparat A 324;
— Spieglitelesop 397.
Steinmüllertessel 704, A 703;
— Ovifelanlage d. Gas-, Cefe

— Reffelanlage d. Gas-, Elet-trizitäts- und Wasserwerte der Stadt Koln A 705. Stelluti, Francesco, Phyfiter

Ctephenion (Lotomotive) 688; Ruliffenfteuerung 726,

— Ruttsenfteuerung 726, A 727. Stere, Körpermaß 205. Stereostop 876; — stereostopis sche Bilder einer Pyramide A 877: — eines Rruftalle modells A 877: — Bringip | b. stereostopiichen Apparates A878; — Stereoflopprismen A 878; — Bheatftoneiches Spiegelstereoflop A 878; fterenifanifcher Annarat aum Bulammentlappen A 879;
— Beatftoneldes Brismen-—BheathoneldesPrismen: itereoifop A 879; — ihema-tiihe Darftellung des Tele-ftereoifops A 880; — Hem-holyides Teleftereoifop A 881; — Doppelferntohr von Beiß A 882; — Jum Zu-lammenlappen u. Tragen A 888.

A 585. Sterling, John 765. Sternipeltrollop A 880. Sterntag \$10. Sternwarten 898;

- Sterns

Sternwarten 898; — Sternmarte ber Brahminen zu
Delhi 889, A 886.
Steuerung (Dampsmalchine)
677, 725; — Siellungen
des Schiebers mährend
einer halben Umbrehung
A 724, 738; — Schiebers
ftellung beim Aufe, u. Abgang des Kolbens A 725;
— Stephensoniche Kultistenkouerung A 726,

fteuerung A 726. Stevens, Medanifer 96. Stevinus, Simon, Babfiter 89. Stedftoff, Berfillifigung bon

Stimmgabel 241, A 240; rimmgavet 241, A 240; —
für Zeitmefjung 290; —
Aufzeichnung der Schwingungen einer Stimmgabel
241, A 240; — objettive
Darftellung der Schwingungen einer Stimmgabel gungen einer Stimmagabei A 241; — Resonanz zweier Stimmagabeln A 258; — Jinterferenz zweier Stimmagabeln A 266; — Kormalstimmgabeln 258. Stodes, Phylicer 322.

Stöbrera töhrers magneteleftrifche Majchine A 577. Stöpfelrheoftat bon Siemens

& Salete A 587. Etoh (Mechan.) 69. Stohheber 110, A 111 f. Strahlen, chemisch wirksame

Strahlpumpen 125, Schema reagpumpen 120, Sogema A 126; — Körtings Uni-versaliniester 127, A 126; — Injektor gum Füllen eines Lotomotivtenders A 127; — gur Entwäfferung eines Rellers ▲ 128; für Baugrubenentmafferung A 128; — Strahlbumbe gum Enticolammen eines Brunnens A 129; — Berg-wertsentlumpfung durch Wafferftrablelevator A 129.

Strabiturbinen 644. Straburger Refrattor T894. Strabenbahnen, pneumatifche 160.

traßenbahnwagen , Gas-motor= 761, A 768 f. Streichholz 46. Streublien f. Bentilation

A 158.
Strobostopische Scheibe 869;
— Projektionsstrobostop A

Strom, galvanifder 584 ston, gutonitatet 584, A 535; — magnetiliche Wir-tungen 540; — chemische Wirfungen 564; — Wärme-u. Lichtwirfungen 568; elettro - bynamifche Bir-tungen 669; - Ericeinungen der Industrion 572;
— Stromarbeit 592;
— Stromeffelt 592;
— Stroms

freis, einfacher A 585; Stromberziveigung 636, A
687; — Stromschläftel von Du Bois-Reymond A 688; — Stromverbindung 588;

— Etromverbindung 588;
— Etromvender von Ruhmtoff 588, A 589; — thermoelektriche Ströme 566.
Etruve, Geometer 204.
Eildrathiche Bakumwaage
224, A 224 f., 226 f., 229.
Etnupf, H. I. (Rohlenfaurefeuerfprise) 185, A 186.
Eturm, Hhyfiler 286, 412.
Eucher am Hernrohr 892.
Eddickter 501.
Enlier. Gebt. (Dampfmasch.)

Suljer, Gebr. (Dampfmafd.) 685. Summationstöne 255. Swan, Physice 82 Glählampe A 564. 822:

Tagereife, römische 197 Talbot, Physiter 821. Talent, griech, Gewichtseinheit

197. Tanbemmaichinen 782 ; andenmajaginen 182; — in i. Bentilsteuerung und mit hintereinanderliegenden Cy-

tindern A 780.

Langentenbussole 541, A 542.

Langentelturbinen 648.

Lannenbols, Anatomie des A 419.

Tariermethobe (Bagung) 228. Tartinische Tone 255. Tauderfolben (Bumpe) 118. Taupuntisbestimmung 464. Teerheigung 711. Teilbarteit der Materie 19.

Lelegraphieren obne Drabte 602; — Anordnung für Funtentelegraphie 603, A

Telephonie 267; - Telephon elephome 287; — Telephom 574; — Abparat aur De-monstration der Wirtungs-weite des Telephons A 674; — Reissiges Telephon 268, A 269; — Telephon bon Graham Bell 269, A 269,

270.
Releston 384; — Das aftronomische ober Replexiche Hernrofix A 888; — Das hollänbische ober Gattletische Hernrofix 386, A 887; — Campanische Otular A 888; Terrestrisches Fernrohr 888; — Cternwarte der A 388; — Bernmutte der Beahinnen zu Delhi 889, A 888; — Kometensucher von Merz 890, A 889; — Der Repsoldsde Mittags-trels u. der Fraunsportriche Refrattor in Dorpat 891, A 890; — Mittagerobre A 890; - Mittagerobre auf ber Barifer Sternwarte A 891 . -- Universaltranfit bon Bamberg 898, A 892;
— Mond im letten Biertel
A 896; — Derfcels Riefen-— Nono im legien Sierrei A96; — Herichels Riesen-telestop 896, A 894; — Rewtons Spiegeltelestop 896, A 895; — Das Rossechus Instrument bet Schloß Par-Infirument bet Schloß Parjonstown 896, A 896; —
Kraterlandschaft bes Wonbes bei untergegenber Somne
A 897; — Durchichnitt bes
Gregoryichen Infirumentes
897, A 896; — Einrichtung
bes Herfchelichen Sviegeltelesiops 897, A 896; —
Spiralförmiger Rebelsed in
ben Igabhunden A 888; —
Orionnebel A 899; — Kingnebel in ber Leper A 400,
401; — Rebelssed in Sternbild der Androweda A 401;

A 401; - 640 Zupiter A 400; torrel - Casti la la Sterntwerte Tili; -b fration ber 214 Saunt T 894; — Halland L T 894; — Halland L Fration T 804; — die burger Mejaahu in 18. — Weitaahur in 18. — Sieren diese T 894; — Beisen diese T 894; — Beisen diese

T 394.
Teleftereoffin 21;—fin 382, A 380;— in in fettroff ton 3ci in Temperaturbeffins dip net) 489. Tenbrint - Şirtalata

Tenbrint - Hichalands
488, A 694.
Terrebriches Hemmit An
Ters, munit. Suntes in
Testa, Stroka, Sichulu III.
A 600; — Sudana III.
A 601; — Sidana III.
A 601; — Vitinal
Serind Sicri in initiation in This
Terrebrane 601, A 601;
Tenchien einer Gellein

Lenchten einer Gefielen Röhre im eiefer. Jahr M. A 608: — Ciebricken 602: — Giebricken 602: A 602. Leins-Briffly, Lefticken Thalen, Spielier 200. Lealium, dem. Genetik Thaumatrop 269. Leater: Geffenricking auf der Büljne 201, A 20 Theobolit, magnetisce 41. A 492. Lendten einer Gelfe

A 492.

A 492. Thermische Antheimy i Andbehnung. Thermoelettrissestimus Thermoelement 868; — R Ragnetnabel A 866.

Thermographen 476, Thermometer 426; — Rulle iches Luttiermann 1
428; — Quadfitierfiches
meter 437; — Gil-1.64bpunftsbestimmung, 481, 4
427; — Jundament
abkand bes T3, 429; —
Aufgementerfiches der in abkand des Z3. (29; —
Aufammenteffung der dei Ehermoneterschien A ets: — Fabenkorrektion (49; — Forwalthernweiter im Ausgehaften (40); — Malikeinny (40); — Madiscirmyklist attionen (43); — Malikeinny (40); — Malikeinnyklist nitozes Mazimunikense meter A 432; — Majumse und Mirimunikeinsenta (482, A 481; — Gijdel Mazimunikeinnyklist hermonicher A 482; — Bro thermometer A 432: tgernometer A 432; — von guetiges Metallierms-meter 435, A 434; — Kazimuns und Ainiums-Metallibermometer A 481; — Hopvioldermometer 447; — Luftdrudthermometer

447, A 448; — Auguhidel Gefrierthermometer 46s,

Gefrieribermsmein: 415.
A 457.
Thermonden 275.
Thermonden 275.
Thermonden 275.
Thermonden 546.
A 567; — Clamonde 546.
A 567; — Genralden 546.
Gillicheriche 569, A 548.

L Elexmofrom (Galv.) 566.

12 A Elexari, Ubradam (Glas) 298.

13 A Elesari, Ubradam (Glas) 298.

14 Elexari, Ubradam (Glas) 298.

15 Elexarion, Benjamin, Graf

15 bon Rumford f. Rumford.

25 Eleffop in Themponides Acleftop in Greenwich 894.

E. Chemion, Billiam (Cord Ref. 1813) 451, 473, 483, 487,

See: Ouabranteletron 1813; meter A 581, 592; — after A 581, 592; — a A 846. Ziefbrunnenbumpe 119, A 120; — Geijers ob. Mams e 130; — Getter 80. Adam mutpumpe A 180. Limbre (Kiangjarbe) 250. Liffanbier, Lutichiffer 168, 174, 179; — Cieftrifcks Lutichiff A 180; — Gonbel A 179. Aisoli, Waffertraftanlage bei 670. Tolje, französ. Längenmaß 198. Tollon, Dutifer 826 Ton, Behre, bom 287. Tonleiter 248; — Moll-, Dur, chromatifche Tonleiter 246. pf, Papinicher 674. Topf., Gahnider 674.
Töbler, Ihofiler 514 f.; —
Onedfilberinfipumpe 182.
Torricall, Höpfiler 12, 188,
439; — Vortial A 440;
— Horometer 489;
— Licher Berluch 489, A441;
— Licher Birna 460, A 461.
Torfions-Elettrobynamometer 570. A 571. Torfionigalvanometer 545. A Trügheitsgelet 27; — Raci-weisung der Trügheit A 27. Trügheitsmoment rotierender Körper 43. Eranfit, Univerfals, bon Bams berg 898, A 892. Transmiffionen 778 Transmissionen 773. Treträder 91, A 92; Bierde A 626; — no sche 624, A 628. Trichinen 428, A 424. Tripleverbundmaschine — normeal Bentilfteuerung A 781; — mit Einipeistonbenjation u. Schiebersteuerung A 781. Tribleverbund . Schrauben. idiffsmaschine mit Einspris-tonbensation und Rolben-fteuerung A 782. Trodenelemente 584. Trodenlegung des Zuidersees
182; — des Hauferser
181, A 182 f.; — Bergs
wertsentsumpfung durch Wafferftrablelevator A 129 Erodenmajdinen , Bentri Rentri fugals 76. Tropffilter A 21. Troube 187; - Slugmafdine A 186. Tichirnhausen, Optifer 861. Turbinen 640; — altes hori-zontales Wasserrad A 640; - Segners Realtionsrad 640, A 641; — Fourney-ronice Turbine 641, A 642; - Borigontalionitt burd Leitrad u. Turbinendurch Lettrad u. Turbinensad der Fournetpornschen Turbine A 642; — radiale Bollturdine für tonfianten Bassierung 648, A 644; — Francisturdine mit ge-idlossenen Wasserfasten f. hohe Geställe A 646; —

Francisturbine m. offenem Baffertaften f. fleinere Ge-

fülle A 646; — rabiale Bolliurdine für sehr ver-änderliche Wassermengen 646, A 646; — Francis-Bolliurdine A 647; — - rabiale Bollturbine A 647;
Langentialrad für große Gefälle u. iest vertinderliche Bassermangen m. zweiseitigem Einsauf 647, A
648; — radiale Bartialturbine 647, A 648; —
Radial-Bartialturbine mit horizontaler Achie 648, A 649; — Peltonrad 648, A 649; — Peltonrad mit drei 649; — Peltontab mit orei Einströmungen A 650; — Beltonmotor 651, A 650; — Beltonmotor birett mit Dynamomajdine getuppelt Dynamomajquie geruppett
651, A 650; — hochdruds
boppelturbine m. horizons
taler Welle u. Löffeltäbern
A 652; — ichematischer
Schnitt durch eine henschel-Jonbal-Turbine 654, A658;
— Rnopturbine mit offenem "Anopturbine mit offenem Wasserlausen für Keinere Gesälle A 654; — hydrauslinder Bremsregulator 656; — Knopturbine mit geschlofer Haber aufferfahren für hohe Gesälle A 656; — Anopturbine mit geschlose Gesälle A 656; — Turbinenanlage des flätlischen Eieltrizitälswerzies zu Anstelle A 656, 667; — Henschle (Schnitt) A 658, 657; — Henschle (Schnitt) A 658; — Jondal-Autbine des Allumintumwertes zu Reus Aluminiumwertes ju Reu-hausen A 658; — ariale Girard-Bolliurbine m. offemem Wassertaften A 669;
— Rollschipen einer Azialturbine A 660;
— Bartials Azial - Turbine A 660; Agialturbine mit horizonstaler Welle A 661; — Rombinationsturbine A 661; — E. der Waffer-traftanlage in Rheinfelden A 668; — Dampfturbinen s. b. Tonball, Phyfiter 86, 255,

261, 449. Typhusbagillen 484, A 425.

Überhitung b. Wafferdampfes

788. Uhren f. Beitmegapparate. Ulloa, be, fpanifcher Gelehrter 204.

Umfangegefdwinbigfeit, Be-

griff der 17. Umfteuerung (Dampfmasch.) 726; — Stephensoniche Ru-lissenkeuerung A 727. Undulationstheorie 277. Unica, rom. Längenmaß 197.

Universalinjettor bon Rörting 127, A 126. Universalmegbrude von Sie-

mens & Salste A 589 Universattransit von Bamberg 393, A 392. Unterbrecher, Tepresicher 612,

Merdreger, Leptzgimer v.z., A 618; — rotierender, mit Tachymeter von Kohl A 685; — Wagner-Reeficher Gelbstunterbrecher 662, A

Unterfühlung 458; — August-fces Gefrierthermometer A

unterwindgebidie 709; — an einem Dampfteffel mit Treppenroft A 711. Unge (uncla), röm. Gewicht 197.

Batumeter 144; — Qued- | filbervalumeter 144, A

Batuum, Torricellifdes 489. Batuumwage 228; — von Silldrath 224, A 224 f.,

226 f., 229. Balenta, Chemifer 887. Bentilatoren 187; — Körtings Schornfteinventilator A Schornfteinventilator A
164; — B. mit Elektromotor A 167; — Betrings
Luftfrahlventilator gur
Lüftung in Bergwerken A
188; — Streubüßen gur
Bentilation A 168.
Bentile 116; — Bentillappe

A 116. Bentilluftpumpen 148

Bentilfteuerung (Dampf. maich.) 728. Berbindungswärme 461 Berbrennungswärme 462. Berbundbampfmajdine 688,

Berbunftungsfälte 458.

Bernier (Kontus), Längen-maßstab 211, A 211; — Kreisnonius 211. A 212. Bincenz von Bauvats, Phy-siker 49. Bioleiche Platinlichteinheit

Biviani, Phyfiter 64.

Bogel, D. C., Aftronom 886, Bogel, S. BB., Optifer 828;
— Tajchenipettrojtop A

— Laigenipettoliop A
828 f.
Bogelbiut (vergrößert) A 417.
Bofalklänge, Theorie der 264;
— Apparat für B. A 264.
Bolliurbinen 644.
Bolt (Elektr.) 508.

Bolta, Aleffandro, Bhofiter 527 f.: — Bortrat A 528: - Becherapparat 580, A
529; — Bifche Säule A
580; — Hundamentalvers
juch 528; — Spannungs gefes A 529. Bolta-Andultion 574.

Boltameter von A. B. Sof-mann 565, A 554; — Silbervoltameter A 567; - Rnallaasvoltameter 558 - Rupfervoltameter 558;
- Baffervoltameter A 558. Bolt-Coulomb, elettr. Dag-einheit 692.

Bormarmer (Dampffeffel) 698.

Bach, Phyliter 560.
Bage 81, 220; — Schnellmage 82, A 81; — hydrokatische 60; — Dezimalmage 82, A 81; — Brüdenmage 83, T84, A 82; — automat. Getreidewage A 85; — Prinzip der Wage A 221; — einfache chemische Bage A 222; — Studrathiche Bagrummage 224, A 224 bis 227, 229. 227, 229,

Bagenspriben 184. Bagner - Reeficher Selbst-unterbrecher 582, A 551. Balbteufel (Gebelade) 79, A

80. Ball, Phyfiler 518. Ballrathterze (als Lichteinbeit) 289.

Waltenhofen, von, Phyfiter 675, 691; — Apparat zum Raciweis des Rotations-magnetismus A 576. Balgenteffel, einface 690,

A 691. Waljenpumpe von Klein 121, A 122 f.

Oued Banichaff, Optiler 827.
44 , A Barburg, Bhofiler 488.
Bärme, Lebre von der 426;

Watvurg, ppylitet von.
Wärme, Lehre von der 426;
— Thermometer 426;
— Thermische Ausbehnung
488;
— Barometer 489;
— 488; — Barometer 489; — Role-Ralorimetrie 449; — Mole-fulargewickt und Schmelz-puntteerniedrigung 468; — gefättigte Dämpfe 460; — Taubuntsbeftimmung 464; — Berfülfigung der Cafe 464; — Meteorologie 464; — Hortpflanzung d. Wärme (Leitung, Strahlung)475;— 23. im Saushalte ber Ratur 477; — Spezifiche B. 449; — Tyndalls Berjuch über ip. 28. A 449; — Spezis fliche 28. der Gafe u. Dampfe Barmeaguivalent. medanis

fces 456. Barmeaquivalens, mechanifce

84. Barmelapagitat 449. Warmerapaginar 449. Barmemotor von Diefel 769. Barmetönung 462. Baffer, Dichtemazimum A 486; — Rapillarattrattion

486; — Rapillarattraftion 448, A 446. Basser 468; — Überhtung bes B. 788.

Wasserbampfgentralen 776. Bassergas für Dampsteffels hetzung 689; — für Motors betrieb 757. Baffergefrierapparat 459, A 458.

Baffergeneratorgas f. Dampf-teffelheizung 689; — für Rotorbetrieb 757.

Bafferhammer A 462. Wafferhebungsmajdinen 113; Sagiersebungsmachtnen 113; — Biebrunnen A 118; — Baternoficiwerf 118, A 114; — Baffericknede 118, A 114; — Salijericknede 118, A 114; — Salijericknede 118, A 114; — Saugeumpe 114, A 115; — Saugeumpe 114, A 115; — Saugeumpe 114, A 115; — Saugeumpe 116, A 117; — Boupentilen 116, A 117; — Boupumpe A 117; — Boupumpe A 117; — Boupumpe A 118; — Blungerpumpe A 118; — Blungerpumpe 118, A 119; — Rolben mit Lebertiberung 118, A 119; — Stefpumpe 119, A 120; — Bentrifugalpumpe mit Celetroserifugalpumpe mit Celetroserif Riebbrunnen A 118: . trifugalpumpe mit Glettros motorbeirieb 120, A 121; — Rapfelpumpe 121, A 122; — Ricins Balzenpumpe 121. A 122, 128; — Flügelpumpe 122, A 123; — Flügel-pumpe für Tiefbrunnen mit Antriebsbod, Schwungrab und Auslauffander 128. A und Austaumander 128, A 134; — Pulsometer, Spftem Reuhaus A 124; — An-wendung des Pulsometers 124, A 125; — Strahl-dumbe A 125; — Injektor A 126; — Injettor sum Hillen cines Lotomotty-tenders A 127; — Waffer-ftrablbumbe dur Baugrubenentwäfferung A 128; — Strahlenpumpe gur Rellerentwafferung A 128; — Strahlpumpe jum Ent-ichlammen eines Brunnens A 129; — Bergwertsentsiumbfung burch Waffersftrablelevator A 129; —

Geifer - ober Dammut-pumpe A 180; - Trodenlegung bes Saarlemer Deeres und Butberfees 181, A 182 f.; — Feuerspripe mit Rlügelpumpe A 184; — Feuerspripen 183; — aweiraberige Albpropfpripe A 184; — Dampffpripe A 185; Annibilator A 136: -Roblenfaure-Fenerfpripe A

Bafferfalorimeter 450 Baffertaftenlufthumbe A 150. Baffertrafte, Ausnübung ber

(Raffermerte) 665 Baffertraftmafchinen 682; Bafferraber 682; — Tur-binen 640; — Bafferfaulen-majdinen 661; — Baffer-

merte 665. Bafferleitungen , Gefes ber tommunisierenben Robren bel 102

Bafferraber 682; ner A 108; — oberschläche tiges A 686; — rüdene schlächtiges A 686; — eisere nes oberichlächtiges A 686 — ber Lasceb-gleemines auf ber Infel Man 636, A 687; — unterschlächtiges mit ge-raden Schaufeln 686, A 688; — Hammerrad 687, A 688; — Boncelet-Rad A 688; — Aropfo (Bubpingero) Rad A 688; — Schiffsmuhlenrad A689; — Rolbenrad A689; Eimertettenrab A 689; - attes horizontales A 640; Turbinen f. b.

Bafferrobrteffel 687, 700; -Doppeltammer-Birfula-tions- A 701; — Bafferrohr-Birfulationsteffel, System Dürr 708, A 702; — tom-binierte, System Ruhn, A

Bafferfäulenmafchinen — vertifale mit Schacht-pumpe A 668; — liegende unterirdische rotierende für

untertrbische rotterende für Wasserbatung in Bergwerten 668, A 664. Wasserbande (archimedicke Schaube) 118, A 114. Wasserlächbrad 118; — ägyditiges (Sätije) A 118. Wasserbischwiede (Sebetrog) A 114; — Wasserbischen 148.

zeiger, pneumatischer, 146, A 146.

A 146. Bafferftandszelas 718. Bafferftandszelaer, pneuma-tikáer, 146, A 146. Bafferftoß (Hydraul.) 110. Bafferftraßlelevatoren jesse Makkettraßlelumpan 129. Bafferftraplpumpen 128.

Wafferftrahlfeuerfprigen 186. Wafferftrahlluftdrudapparat

Bafferftrahlpumpen f. Strahlpumben. Wafferuhren 230.

Bafferwage 100. Bafferwerte 665, 775.

Batt, James 461, 677, 681, Borträt A 678; — Bentri-fugal-Bentelregulator 74, A 75; — doppelt wirkende A 76; — doppelt wirfende Dampfmaidine A 721; — Dampfmaidine nenerer Ronftruftion A 722; — Barallelogramm A 728.

Batt, eleftr. Makeinheit 692. Weber, F., Phyfiter 482. Weber, Beonhard: Photo-meter 294, A 295. Weber, Wilhelm, Phyfiter 481, 489, 495, 870, Porträt A

670 Weibenhola, lenditenbes 425. Beibenvolg, lengienoes 420. Beisdad, Ingenieur 636, 642. Bellenturven (Mufit) A 244. Bellentfeorie (Licht) 277 f. Bellren (Hugtechnit) 190. Bellred 89, A 90; — Palvel m. aufrecht stehender Welle

89, A 90; — Winde 90, A 91; — Möberlibertragung A 91; — Miementrans-mission 91, A 92; — Tret-

rob A 92 Bellrohrteffel mit einem Flammrohr 692, A 691. Benhams Binotularmitroftop

408, Å 409. Werner, A. b., Maler 866. Wernide, Optiter 326. Westgarth (Wasserfäulen-mass.) 661. Westoniches Normalelemen

591.

Better, Begriff 467. Betterfarte 468, A 469. Betterleuchten 522.

Betterleuchten 522.
Wheatflone, Chipfifter 254, 518, 579;—— Sereofflop 276;——
Spiegelstereofflop A 878;—
Brismenstereofflop 378, A 879;—— Blicke Hilder (Malv.) A 587;—— Blicke Krichhofflow Brildenkombination A 589.
Bibber, hydraulischer 110, A 111 f.
Widerstand, elektromagnet, 586;— Rormalwiderstand A 588.

A 586.

Wiberftanbagefäß (Elettromagn.) A 590. Wiebe (Turbinen) 642.

Biebemann, Bhyfifer 476, 605; — Spiegelgalvano-605; — Epiegelgalv meter A Schraftor T 894 Wiener Refraktor T 894

wich Huschicks Rormalbaro-meter 441, A 444. Wilbes magneteletrische Ma-ichine 577, A 578. Willigen, van der, Thyfiter822. Willigen, van der, Thyfiter822.

Bimsburft , Phofiler 516. Bindbildjen 165. Binde 90, A 91. Bindfahnen 467. Bindmotoren f. Bindraber. Bindmablen f. Bindraber.

Windrüder 626; — transporstables Windrad A 628; — american. W. jum Beamerifan. 28. jum Be-trieb einer Bumbe A 628;

trieb einer Humpe A 628;
— Reguliervorrichtung ber americanischen B3. A 639;
— americanischen B3. A 639;
— americanischen B3. A 639;
— americanischen Ethimaschine 631, A 630;
— altes borr-gontales B3. 631;
— Bind-motor am Pumpwerf bes B3asserbertes in Greiswald

Bindrofe 488. Binbturbinen 682. Bintelgeschwindigfeit, Begriff der 17. Bintelhebel A 80; — An-

Bintelhebel A 80; — An-wendung als Alingel A 80. Bintelpiegel 800. Binter, Sthifter 510, 518. Binterider King 511. Binteridmibt (Bafferfäulen-majch.) 661. Bippe, Bohlice A 889. Birtungsgrad der Majchinen 628.

Bitterung 467. Bolf, Henry (Berbundmasch.)

684, 830lf, 82., Physiter 500. 835lfert, Anfthatsfer 179,

Wollett, Anjequence 1...,
182.
Wollaston, Physiker 202, 214,
222, 444, 821; — Camera lucida 212, A 213.
Boolf, Arthur (Dampfmeis.).
821 f., 684; — Chiinders anordhung der Woolffden Majschie A 682; — Boolfmaschine mit Bentilsteue-rung und mit hintereinan-derliegenden Chlindern A 780

780.
Worcefter, Marquis von (Dampfmasch.) 123, 673.
Wrens Apparut zur perspektivischem Aufnahme von Landschaften A 863.
Wright (Gasmasch.) 745.
Wroblewsit, Physicer 478.

Bunbericheibe 869.

Munbertrommel 869. A 866: Momentohotographien A

867 f., 870 f. Wurfbewegung 52; linie A 62; — 1 Lurve 58, A 62. - Balliftifde

Barb, engl. Längenmaß 199, 207 Perhes-Teleftop T 894. Young, Thomas, Phyfiter, 250, 278, Porträt A 251.

Raburaboumpe 1 Bambonifche Gan Bantedescht, Phy Bauberlaterne f.

gica. Beis, Optifer 381 — Mitrostop lichem Objetti

410. Beit, Beitmeffung Beitball (Seem.) Beitgleichung 210 Beitmaße 210.

hupiches Chr. Bettiefunbe 210. Benter, Phofiter, Bentefimalwagen Hentimeter 205. Bentner 209

Bentrifugalfraft 7 forcereiter im A 73; - Beme A 78; — Beweg gentialer Richti — Eifenbahufu

— Gefäß mit Rotation A 74; Geschwindigfeid 74; — Bentrifus A 75; — Abple rotierenden Aug Bentrifugallufmui

166. Bentrifugalpumper mit Elektromou 121

Bentrifugal-Trode 75.

Stehbrumnen 118, Bimmerfpringbrun Birtel, Ferdinant 414.

Sirtularpolarifatio A 694; — St Ricol A 707. Birtulationsröhren

- Doppelfamm tions . Baffercol 701; — Bafferi lationsteffel, St 708, A 702. Bobiatallichtspetten Bootrop 871, A 36 Bucchi (Optif) 895. Bugramme 71. Buiderfee, Trodenl Bundhölger 46. Bundinduktor von

B78. Bungenpfeifen 268, Buppinger-Rad 63 Bweichlinbermafcht Bweifach - Expanfin 681, 782. Bweifiammrobrieffe

tombinierte, feuerung und ze feffel 697, A 691 8millingsbampfmal

Spamers Grosser Hand-Atlas.

150 Kartenseiten nebst alphabetischem Wamenverzeichnis. Hierzu 150 Koliv-Seiten Text,

enthaltend eine geographische, ethnographische und statistische Weschreibung aller Geile der Erde

von Dr. Alfred Heifner, a. o. Prof. an der Universität Tübingen.

Mit ca. 600 topographischen, physikalischen, ethnographischen, historischen und statistischen Karten und Diagrammen.

Zu beziehen:

In halbfr. geb. Preis 20 M., oder in 32 Lieferungen zu je 50 Pf. Gesamtpreis 16 2N.

agagagagagagagag

217it diesem Hand-Atlas ist zu wirklich billigem Preise ein Kartenwerk geschaffen, das nicht nur gelegentlich als Nachschlagewerk dienen, sondern zugleich ein Bildungsmittel von dauerndem Werte sein soll, das man jederzeit mit Interesse zur Hand nehmen kann. Die sonst nirgends gebotene Vereinigung der Karten eines großen Hand-Atlas mit einem von einem ausgezeichneten Fachmanne bearbeiteten Abrist der Geographie und mit Hundersen von kleineren Vefailund übersichtskarten ist in ganz besonderem Maße geeignet, anregend und instruktiv zu wirken, und dürfte für viele, ja die meisten, den Besitz eines derartigen Werkeserst wirklich fruchtbringend gestalten.





= Driffe =

SPAMERS

völlig nengeftaltete Anflage.

Illustrierte Weltgeschichte

Mit besonderer Berücksichtigung der Kulturgeschichte

unter Mitwirfung von

Prof. Dr. G. Dieftel, Prof. Dr. Gerd. Avefiger, Prof. Dr. G. Schmidt und Dr. S. Sturmboefel neubearbeitet und bis gur Gegenwart fortgeführt von

Prof. Dr. Otto Kaemmel.

10 Bande. Geheftet je 8 M. 50 Pf. In Balbfrangband gebunden je 10 M. und Regifter 6 M. gebunden.



eine Einheit bilben, und die niemand webe im Jusammenhange lesen kann. Sie vereint wissenschaftliche Grandlichkeit mit wahrhaft populärer, d. h. allgemeinverständlicher Danfellung. Das Volksleben selbst it fters als ein untrennbares Ganze aufgefaßt und daher neben der politischen auch die Kultur geschichte die in ansgehöffer Weife beräcksichtigt. Ju diesen Vorzägen des tertilchen Indales gestlichen und vorzägen des ein Unwerdenschaften und diese gestlichen Indales gestlichen Indales gestlichen und eine Alles gestlichen Indales gestlich fich nun eine Alles Gestlichen Indales gestlichen und eine Alles gestlichen Indales gestlichen und eine Alles gestlichen Indales gestlichen Indale

beräckfichtigt.

Ju diesen Vorzügen des textlichen Inhaltes gesell sich nun eine Aunftration, die an dußerer Oracht und innerem Wertipresgleichen sincht. Nicht weniger als 4000 Aummern zählen die Cert-Junktrotionen, durchaus sachgemäße, nach assertesenen Dorlagen unter Umpendung aller bilsmittel moderner Kunstrechnist ausgeschlichte Ubbildungen, als: ledenswahre, Orträts nach den besten gleichzeitigen Aufnahmen, Gemälden ober Stichen, genaus Lachbildungen wichtiger und interrisanter Handlichungen der Stichen, genaus Trachbildungen wichtiger und interrisanter Handlichtiger und interrisanter Handlichtiger und bestehen Aufrellungen berswährlichen Erreinstiffe der Geschichte nach Gemälden bervorragender Meister aller Zeiten und Eander, gute Aeprodustionen bedeutsamer Kulturdensmale, geschichtlich wichtiger Bauwerfe, von Orten und Stätten, Alterstmern, ferner Kurten, Plane, Cabellen und vieles andere: dazu sommen noch aber S00, zum Teil in Farbendruch ausgefährte Beilagen und Narten oft größen Formates, so daß die Gesamt-auskattung mit zu und Becht als einer werden darf.

Spamers illustr. Bellaeschichte werben barf.

werden darf. Hander Bellgeschichte ift eine der großartighen deutschen Ondisfationen in neuerer Zeit, ein Wert von emitien Worte als Bildungsmittell, das eine gange Bibliothet erfest und eine seltene Menge wertvollen und intersfanten, vielfach noch ganz ambefannten Unichauungsmaterials bietet; sie ift zugleich ein Prachtwerker, das jeder Bückerei zur größen Zierbe gereicht. Der Oreis von 16 Marf für den vornehm gewundenen Band ist in Unbertracht der Schönbeit des Wertes haunenswert billig, und die Lieferungs-Unsgaben ermöglichen auch die Lieferungs-Musgaben ermöglichen auch dem weniger Bemittelten die Unichaffung.

. . . . • • . • •

